## DU

## **NOMBRE**

du – estima el uso de espacio de ficheros

## **SINOPSIS**

**du** [opciones] [fichero...]

Opciones de POSIX:[-askx]

Opciones de GNU options (forma más corta):[-abcDhHklLmsSxX][--block-size=tamaño][--exclude=patrón][--max-depth=n][--help] [--version] [--]

# **DESCRIPCIÓN**

**du**informa de la cantidad de espacio de disco usada por los ficherosespecificados, y por cada directorio en las jerarquías cuyas raícesestén en los ficheros especificados. Aquí, `espacio de disco usado' significa espacio usado por lajerarquía de ficheros por debajo del fichero especificado.

Sin argumentos, duinforma del espacio de disco para el directorio en curso.

## **DETALLES DE POSIX**

La salida es en unidades de 512 bytes, a menos que se dé la opción-k, en cuyo caso es en unidades de 1024 bytes.

## **DETALLES DE GNU**

La salida es en unidades de 1024 bytes (cuando no se especificanunidades en las opciones), a menos que la variable de entorno**POSIXLY\_CORRECT**esté definida, en cuyo caso se sigue a POSIX.

## **OPCIONES DE POSIX**

- -a Muestra los números para todos los ficheros encontrados, no solo paralos directorios.
- -k
  Emplea unidades de 1024 bytes en vez de las predeterminadas de 512 B.
- -s
  Solamente imprime en la salida el uso de espacio para los argumentosrealmente dados, no para sus subdirectorios.
- -x Solamente cuenta el espacio en el mismo dispositivo donde esté elargumento dado.

## **OPCIONES DE GNU**

-a, -all

Muestra los números para todos los ficheros, no sólo para los directorios.

#### -b, -bytes

Muestra los tamaños en bytes, en vez de en kilobytes.

#### **−block-size**=*tamaño*

Muestra los tamaños en bloques detamañobytes.(Nueva en fileutils-4.0.)

#### -c, -total

Muestra un total para todos los argumentos después de que éstos sehayan procesado. Esto puede emplearse para encontrar el uso de discototal de un conjunto dado de ficheros o directorios.

#### -D, -dereference-args

Desreferencia enlaces simbólicos que sean argumentos de la línea deórdenes. No afecta a otros enlaces simbólicos. Esto es de ayuda paraencontrar el uso de disco de directorios, como /usr/tmp, que son a menudo enlaces simbólicos.

### **−exclude**=patrón

En caso recursivo, saltar los subdirectorios o ficheros que coincidan con*patrón*.El*patrón*puede ser cualquier patrón global estándar de ficheros del shell Bourne.(Nueva en fileutils-4.0.)

#### -h, -human-readable

Añade una letra indicativa del tamaño, como**M**para megabytes binarios (`mebibytes'), a cada tamaño.

#### -H, -si

Hace lo mismo que-**h**pero usa las unidades del SI oficiales (con potencias de 1000 en vez de1024, por lo que M representa 1000000 en lugar de 1048576).(Nueva en fileutils-4.0.)

#### -k, -kilobytes

Muestra los tamaños en kilobytes.

#### -l, -count-links

Cuenta el tamaño de todos los ficheros, incluso si ya han aparecidoantes (como sucede con un enlace duro).

## -L, -dereference

Desreferencia enlaces simbólicos (muestra el espacio de disco usadopor el fichero o directorio al cual apunte el enlace en vez delespacio usado por el enlace mismo).

#### -m, -megabytes

Muestra los tamaños en bloques de megabytes (esto es, 1,048.576 bytes).

#### -max-depth=n

Muestra el total para un directorio (o fichero, con la opción-**a**)sólo si está a*n*o menos niveles por debajo del argumento de la línea de órdenes.—**max-depth**=*0*es lo mismo que la opción -**s**. (Nueva en fileutils-4.0.)

#### -s, –summarize

Muestra solamente un total para cada argumento.

#### -S, -separate-dirs

Informa del tamaño de cada directorio separadamente, sin incluir lostamaños de los subdirectorios.

#### -x, –one-file-system

Se salta los directorios que estén en sistemas de ficheros diferentesde aquél donde esté el argumento que se esté procesando.

#### **-X** *fichero*, **–exclude-from**=*fichero*

Igual que—**exclude**salvo que toma los patrones a excluir del*fichero* indicado. Los patrones se listan uno por línea. Sise da `-' como*fichero*,los patrones se leen de la entrada estándar.(Nueva en fileutils-4.0.)

# **OPCIONES ESTÁNDARES DE GNU**

## -help

Muestra un mensaje en la salida estándar sobre el modo de empleo yacaba con código de éxito.

#### -version

Muestra en la salida estándar información sobre la versión y luegoacaba con código de éxito.

Termina la lista de opciones.

## **FALLOS**

En sistemas BSD, **du**da tamaños que son la mitad de los valores correctos para ficheros que están montados desde sistemas HP-UX. En sistemas HP-UX, da tamaños que son el doble de los valores correctos para ficheros montados ensistemas BSD. Esto es debido a un defecto en HP-UX; también afecta alprograma **du**de HP-UX.

## **ENTORNO**

La variable POSIXLY\_CORRECT determina la elección de la unidad. Si noestá definida, y la variable BLOCKSIZE tiene un valor que empiece por HUMAN', entonces el comportamiento es como el de si se hubiera dadola opción -h, a menos que se sustituya por las opciones -k o -m.Las variables LANG, LC\_ALL, LC\_CTYPE y LC\_MESSAGES tienen lossignificados usuales.

# **CONFORME A**

POSIX 1003.2