



MANUAL DEL USUARIO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Versión 7.00

© 2018 **Softland Inversiones S.L.** Todos los derechos reservados. Softland, el logo de Softland y el logo de Softland ERP son marcas registradas o marcas comerciales de Softland Inversiones S.L. en Latinoamérica, España y/u otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

ÍNDICE GENERAL

Acerca de esta Guía	1
Nota Introductoria	1
Audiencia	1
Conocimiento Necesario	1
Convenciones Utilizadas	1
Documentación Adicional	2
 Introducción a Administración del Sistema	 3
Nota Introductoria	3
Características	3
¿Cómo entrar a Administración del Sistema?	10
Beneficios	10
 Definición de las Características Generales de la Compañía	 13
Nota Introductoria	13
Integración	13
¿Cómo se Implanta el Módulo?	14
Parámetros del Módulo	14
Descripción de Carpetas	14
 Información General para las Transacciones de Administración del Sistema	 25
Nota Introductoria	25
Compañías	25
Ingreso de Datos	26
Cambio de Clave de Acceso	35
Ingreso de Datos	35
Períodos Contables	36
Funciones Generales	37
Ingreso de Datos	37
Opciones Configurables	38
Ingreso de Datos	38
Control de Versiones	42
Configuración	43
Funciones Generales	44
Ingreso de Datos	44
Campos Configurables (UDF's)	46
Ingreso de Datos	47
Tablas configuradas por el Usuario	52
Ingreso de Datos	53
Personalizar Hooks	56
Carga de hooks estándar	56
Mantenimiento de hooks personalizados	57
Descargar Hooks	60
Sincronización de Hooks	62

Personalizar Reportes	64
Agregar reportes no estándar	65
Mantenimiento de reportes personalizados.....	68
Asignación de privilegios en los reportes	70
Carga múltiple de reportes	71
Descargar Reportes	72
Consulta de Diccionario de Datos	73
Tab General:	74
Tab Detallado:	75
Propiedades de las Vistas (General y Detallado)	75
Mantenimiento de Configuración	78
Mantenimiento de Estructuras	80
Tab de Script:.....	81
Tab de Auditoria:	83
Tab de Esquema:.....	84
Editor de Reportes	85
Vista de Diseño:.....	85
Vista Previa:.....	90

Seguridad 93

Nota Introductoria.....	93
Usuarios, Grupos y Privilegios	93
Usuarios	94
Ingreso de Datos	95
Seguridad de los Usuarios.....	95
Instrucciones Específicas.....	99
¿Cómo Asignar Privilegios?	99
¿Cómo Revocar Privilegios?	100
¿Cómo Asignar Privilegios Especiales?	101
¿Cómo Asignar Grupos al Usuario?	102
¿Cómo Copiar Privilegios?	102
¿Cómo Generar un Reporte de Privilegios sobre el Sistema?	103
Grupos.....	106
Ingreso de Datos	107
Instrucciones Específicas.....	108
¿Cómo Asignar Privilegios?	108
¿Cómo Asignar Usuarios al Grupo?	109
Autenticación.....	110
Autenticación de Usuarios del Sistema.....	111
Configuración de Clave y Bloqueo.....	116
Descripción de Carpetas	116
Limitar acceso a compañías por medio de registro en sistema operativo	122

Tablas 125

Nota Introductoria.....	125
Áreas	126
Países	127
Zonas.....	134
Rutas	135
Regiones	135
Organización/Ubicaciones	137
Centros de Costo.....	137
Departamentos	138
Ubicaciones.....	139

Funcionarios.....	140
Vendedores.....	140
Cobradores	142
Responsables.....	144
Categorías.....	145
Categorías de Cliente	146
Categorías de Proveedores	150
Niveles de Precio	153
Tipos	155
Monedas.....	156
Tipos de Cambio	160
Actualización automática de Tipos de Cambio.....	163
Denominaciones.....	164
Condiciones de Pago	165
Funciones Especiales	170
Códigos de Impuesto.....	171
Direcciones.....	172
Retenciones	174
Ingreso de Datos.....	175
Tipos de anulaciones	181
Formatos de transferencias de archivos	182
Otros.....	186
Entidades Financieras	186
Tipos de NIT's	187
Modelos de Retenciones	187
Tarjetas de Crédito	189
Bodegas.....	190
NIT's	195
Unidades.....	197
Atributos.....	198
Aduanas.....	200
Agentes Aduanales.....	200
Feriados.....	201
Encargados de Bodegas	203
Consecutivo NCF	204
Regímenes	207
Consecutivos Globales.....	208
Consecutivos CAI	212

Procesos 215

Nota Introductoria	215
Purga de Datos Históricos	215
Purga de las Preferencias	216
Purga de Bloqueos	217
Purga de Auditoría de Procesos	218
Funciones Generales	219
Instrucciones Específicas	220
Purga de Conexiones Inactivas	221
Purga de Bitácora de Procesos	221
¿Cómo se realiza la purga de la auditoría de procesos?	222
Modificar NIT	223

Conversión de Estados Financieros 225

Nota Introdutoria.....	225
Parámetros Iniciales.....	225
Doble Moneda	225
Administración del Sistema y su relación con la Conversión de Estados Financieros	226
Registro de Monedas	226
Registro de Tipos de Cambio.....	227
Actualización automática de Tipos de Cambio	228
Parámetros Globales del Sistema.....	230

Glosario

233

INTRODUCCIÓN GENERAL

Acerca de esta Guía

NOTA INTRODUCTORIA

El módulo de **Administración del Sistema** es un sistema modularizado con interfaz gráfica en Microsoft Windows, está compuesto por módulos que realizan una labor específica y llevan un control global de la base de datos en la que están trabajando, esta es una de las cualidades que hacen de éste un sistema tan útil y versátil dentro de la empresa.

Tener al alcance de la mano este tipo de información, agiliza en gran manera la toma de decisiones hasta el punto de que, el usuario podrá estar totalmente actualizado con respecto a los avances de su empresa.

AUDIENCIA

Esta guía va dirigida a aquellas personas que tengan instalado el sistema y vayan a utilizar cualquiera de los módulos que lo conforman.

CONOCIMIENTO NECESARIO

El contenido de este manual asume que el lector tiene el nivel de conocimiento básico necesario del ambiente de Microsoft Windows y además del funcionamiento esencial del módulo del **ERP**.

CONVENCIONES UTILIZADAS

El sistema tiene la facilidad de llevar control de sus movimientos financieros en dos monedas: **Funcional y Reporte**. Esta facilidad es opcional, de esta forma, habrán funciones del sistema que sólo podrán ser utilizadas si el usuario tiene *FASB-52*, que habilita la conversión de estados financieros en dos monedas.

Asimismo, existe una versión del sistema que puede llevar contabilidad fiscal y contabilidad corporativa sin que esto signifique dificultad. Esto se denomina *Doble cierre*.

El sistema, también está diseñado para manejar “Centros de Costo”, en el caso de que exista una corporación que maneje varias sucursales, y que estas a su vez manejen diferentes departamentos.

A lo largo de este manual se especificarán las opciones de los submenús que sólo respondan a estas versiones del sistema.

El sistema se acondiciona a la configuración que el usuario le quiera dar con respecto a este punto, de manera tal, que se puedan realizar acciones y consultas dentro de los módulos, ya sea para toda la corporación o para las diferentes sucursales o departamentos, siempre y cuando se tenga acceso a estas aplicaciones.

A continuación se presenta una tabla que muestra el significado del formato utilizado en el contenido de esta guía.

Característica	Se refiere a...
Negrita Especial	Texto que se desea recalcar
<i>Negrita Cursiva</i>	Módulos u opciones del ERP
<i>Nota</i>	Presenta condiciones importantes sobre el tema
<i>Advertencia</i>	Muestra situaciones de cuidado en el proceso descrito
<i>Tip</i>	Brinda consejos al usuario que le facilitarán el uso del ERP

Además se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que se presentarán a lo largo del contenido y que se considera que el usuario acepta como normal:

- Cuando se hace referencia al término "**sistema**", se trata del conjunto de todos los módulos que componen el producto.
- Por lo tanto, el término "**módulo**" se refiere a cada unidad que compone el sistema. Los módulos serán: **Contabilidad General, Administración del Sistema, Cuentas por Cobrar, Control Bancario**, por ejemplo.
- El contenido tomará por un hecho que el usuario tiene instaladas todas las opciones y características posibles que identifican al sistema, de manera que, el desarrollo de los temas de cada opción se presentará con base en este criterio.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

A continuación se hace referencia a otros documentos que pueden ser consultados y que se relacionan con este módulo.

Si desea conocer de...	Refiérase a...
Seguridad del ERP	Manual de Administración del Sistema
Configuración del ERP	Manual de Configuración del Exactus.ini
Funcionamiento básico	Manual Básico de Exactus ERP

Introducción a Administración del Sistema

NOTA INTRODUCTORIA

Este capítulo muestra aspectos generales del módulo de **Administración del Sistema**. Se detalla:

- Las características generales de **Administración del Sistema**
- El manejo general del sistema
- La ejecución de funciones estándar del sistema.
- Los beneficios que se obtendrán al utilizar el módulo de **Administración del Sistema**
- Definiciones
- El módulo de **Administración del Sistema** es el encargado de manejar y dar mantenimiento a algunas de las tablas de datos que son utilizadas en diferentes módulos del sistema. Estas tablas son todas aquellas donde se encuentran datos organizados en columnas y renglones como una especie de hoja electrónica.

También se encarga de administrar las opciones que manejan la seguridad del sistema, pues desde el módulo de **Administración del Sistema** se otorgan los privilegios a los usuarios sobre todos los módulos del sistema y la contraseña que utilizarán para ingresar a los módulos.

El módulo de **Administración del Sistema**, es una herramienta imprescindible en la implantación de los demás módulos del sistema. Cualquiera que sea la combinación de módulos que el usuario haya adquirido, siempre se le entregará junto con ellos el correspondiente módulo de **Administración del Sistema**.

CARACTERÍSTICAS

Entre las características más relevantes a mencionar del módulo de **Administración del Sistema**, encontramos:

- 1) Permite controlar el acceso y seguridad de la información que se encuentra en la base de datos:

- Se puede realizar el registro de los privilegios y claves de acceso para cada usuario
 - Permite crear grupos de usuarios que tendrán los mismos privilegios
 - Permite definir la seguridad de la información que se ingresa en cada módulo por opción
- 2) Realiza la configuración general del sistema (logo de la empresa, dirección, teléfono).
- 3) El sistema permite almacenar los datos generales de todos los países y zonas con los cuáles la compañía realizará transacciones:
- El sistema permite generar cuentas contables agrupadas por país
 - Se permite agrupar las transacciones contables por país
 - Permite segmentar o diferenciar los clientes por distintas zonas del país
 - Las zonas se pueden definir según la conveniencia del usuario
 - Se puede tener una zona para cada provincia o departamento del país si la empresa tiene ventas en todo el país
 - Tiene relación directa con los clientes de la empresa, y con los módulos de Cuentas por Cobrar y Facturación
 - La definición de países tiene estrecha relación con los módulos de **Facturación, Cuentas por Cobrar, Recursos Humanos, Control de Nómina y Cuentas por Pagar**
- 4) El sistema registra la información correspondiente a las rutas que se relacionan con los clientes de la compañía:
- Relaciona rutas con vendedores y compradores de la empresa
 - Las rutas tienen relación directa con la tabla de clientes que se utiliza en los módulo de **Cuentas por Cobrar y Facturación**
 - Se pueden segmentar o diferenciar los clientes por rutas, dentro de una zona específica
- 5) El sistema registra los datos generales de los centros de costo asociados a la empresa, donde se establecen las subunidades de una organización en que está dividida la empresa:
- Permite definir subunidades de una organización cuyos gerentes tienen a su cargo grupos de actividades específicas
 - Permite obtener costos departamentales (o costos de otras partes de la organización) agrupados

- Los costos se remiten de una forma rutinaria hasta un centro de costo, el segmento más pequeño de actividad o área de responsabilidad en el que se acumulan costos
 - La contabilidad por centros de costo permite desarrollar un catálogo de cuentas por áreas (o centros) de responsabilidad y se complementa con instrucciones uniformes que prescriben en detalle los débitos y créditos autorizados para cada tipo de cuenta
 - Está relacionados con los módulos que involucren transacciones contables, esto es, movimientos dentro del módulo de **Contabilidad General**
- 6) El sistema permite definir departamentos que sirven para establecer, dentro del sistema, las divisiones o secciones que determinan el organigrama de la empresa:
- Permite la utilización de un nivel menor para la agrupación de los datos que son procesados dentro del sistema
 - Permite agrupar los empleados de una compañía por secciones o departamentos dentro de la misma empresa
 - Está ligado con los módulos relacionados con el manejo de recursos humanos y de los activos de la empresa
- 7) Se permite registrar los datos generales de las ubicaciones físicas dentro de la empresa:
- El sistema permite es codificar las ubicaciones para localizar en un espacio físico, las instalaciones, el personal, maquinaria, equipo, suministros, etc.
 - Se relaciona de manera directa con la tablas de datos del módulo de **Activos Fijos**, así como con los módulos de **Recursos Humanos** y **Administración del Mantenimiento**
 - Establece la ubicación exacta, dentro de las instalaciones de la empresa, de los activos fijos
- 8) El sistema registra los datos generales de los vendedores y los cobradores de la empresa:
- Se definen cuáles vendedores se encargarán de atender a los distintos clientes de la compañía
 - Permite asignar una cartera de clientes a un cobrador específico
 - El control de vendedores y cobradores tiene relación directa con los módulos de **Cuentas por Cobrar** y **Facturación**

9) El sistema registra dentro de este módulo, los datos de las categorías de clientes y categorías de proveedores que se hayan definido dentro de la empresa:

- Se asignan clasificaciones según el tipo de cliente que permiten establecer la importancia relativa de cada uno
- Las diferentes transacciones contables relacionadas con un cliente específico, son identificadas de una manera sencilla
- Las categorías de proveedores permiten jerarquizar los distintos proveedores que tiene la empresa, dependiendo del tipo de producto, tiempo de entrega, crédito que otorgan, etc.
- Las categorías de clientes tienen relación directa con los módulos de **Cuentas por Cobrar y Facturación**
- Las categorías de proveedores tienen relación con los módulos de **Cuentas por Pagar y Compras**

10) Se registran los datos de los niveles de precios que la empresa ha definido para realizar sus transacciones financieras:

- Permite establecer una lista de precios de los artículos de la compañía
- Permite definir diferentes precios para un artículo dependiendo, por ejemplo, de su tránsito en el canal de distribución de la empresa o de otras variables que se quieran establecer
- El usuario permite asociar un esquema de trabajo que se refiere al procedimiento que se utilizará para calcular los precios de los artículos
- Permite definir el tipo de moneda en la que se trabajará el nivel de precio de cada artículo, se puede escoger entre dólar o local, dependiendo de si el sistema está definido para el uso de doble moneda o no
- Los niveles de precio tienen relación directa con los clientes de la compañía, los cuales se asocian a los módulos de **Cuentas por Cobrar y Facturación**

11) El sistema registra los datos generales relacionados con los tipos de monedas y tipos de cambio que la empresa puede manejar:

- El sistema permite establecer las conversiones de moneda funcional a terceras monedas y viceversa en el caso de que la empresa tenga definido el uso de doble moneda o no
- Se establecen las conversiones de los tipos de moneda que maneja la compañía, moneda funcional a reporte y viceversa

- Los tipos de cambio consideran otras monedas que no sean las dos utilizadas comúnmente, funcional y reporte
- El sistema permite realizar actualizaciones, cada vez que se requiera, de los tipos de cambio para cada moneda definida en la empresa
- La contabilidad de la empresa y los demás cálculos que se realicen en otros módulos, que involucren movimientos financieros, se verán afectados por los tipos de moneda y tipos de cambio definidos
- El sistema permite realizar conversiones de una tercera moneda a reporte donde intervienen las dos variables: tipos de cambio y monedas
- El sistema permite tener un tipo de cambio mensual, un tipo de cambio promedio y el tipo de cambio del día y utilizarlos indistintamente en diferentes cuentas contables, según las necesidades del departamento que se encarga de la contabilidad

12) El sistema registra los datos de las denominaciones de dinero que la empresa maneje:

- Se utiliza cuando es necesario realizar el desglose de monedas y billetes para el pago de cada empleado de la nómina cuando se hace en efectivo
- Las denominaciones son utilizadas en conciliaciones bancarias cuando se lleva control estricto de los depósitos de efectivo
- Tiene relación con los módulos de **Control de Nómina y Control Bancario**

13) Se permite almacenar los datos de las condiciones de pago de los clientes de la empresa:

- El usuario define el período de crédito que la empresa le concede a sus clientes
- El sistema lleva control del período de crédito que los proveedores otorgaron a la empresa
- Se definen el número de días que se otorga a los clientes y el descuento que se le aplica por pronto pago, en el caso de que la empresa maneje este beneficio para los clientes
- Las condiciones de pago tienen relación directa con los clientes y proveedores, definiendo la asociación con los módulos de **Facturación, Cuentas por Cobrar, Compras y Cuentas por Pagar**

14) El sistema permite almacenar los datos relacionados con los códigos de impuestos:

- Almacena y controla el porcentaje que se asigna a los dos tipos de impuestos que el sistema maneja la generación de facturas y órdenes de compra, además del cálculo de impuestos correspondientes
 - Los datos de esta opción están ligados a los artículos de los inventarios y a las compras que realice la empresa, por lo que esta relacionado con los módulos de **Facturación, Compras y Control de Inventarios.**
- 15) El sistema almacena los datos de las entidades financieras o bancarias con los que la empresa realice transacciones:
- Controla la información general de las entidades en las que se realizan transacciones como: emisión de cheques, depósitos, transferencia electrónica de fondos, entre otras.
 - Tiene estrecha relación con los módulos de **Control Bancario, Control de Nómina, Cuentas por Pagar y Compras.**
- 16) El sistema permite almacenar los datos generales de las tarjetas de crédito o débito que la empresa maneje, esto para el caso de compañías que utilicen este servicio financiero:
- Establece un listado de todas las posibles tarjetas que acepta la compañía y sus proveedores
 - Se relaciona con los módulos de **Cuentas por Cobrar y Facturación**
 - Permite determinar un tipo de tarjeta en caso de que el cliente pague al crédito
- 17) El sistema permite definir los datos relacionados sobre las bodegas utilizadas por la empresa:
- Las bodegas se relacionan con los artículos existentes en inventario
 - Tiene estrecha relación con el módulo de **Control de Inventarios**
 - Determina la ubicación de productos terminados, materia prima o productos especiales en cualquiera de las bodegas definidas en el sistema
 - Determina la localización de la bodega y sus capacidades (volumen y peso)
- 18) El sistema almacena los datos relacionados con los números de identificación tributaria (NIT's):
- Se registran los datos específicos del número de identificación tributaria de una persona jurídica o compañía

- Se tiene la opción de poder guardar en la base de datos el número de identificación tributaria, la razón social y el alias de cualquier ente jurídico
 - Tiene estrecha relación con el módulo de **Control de Inventarios y Cuentas por Pagar**
- 19) Se crean y modifican los períodos contables que sean definidos para el manejo de la contabilidad de la empresa.
- 20) El usuario puede configurar opciones que no están definidas dentro de las aplicaciones normales de los módulos que integran el sistema:
- Estas nuevas opciones permiten ejecutar un programa, que una vez configurado, puede ser utilizado desde cualquier módulo del sistema, dependiendo de las necesidades del usuario
 - La opción configurable permite ser controlada con el mismo tipo de seguridad que las aplicaciones propias del módulo
- 21) Se permite eliminar datos antiguos que el sistema ya no utiliza con el fin de desocupar espacio en la base de datos, esta opción purga todos los datos de la tabla de datos de Tipos de Cambio que no sean necesarios.
- 22) Permite correr un proceso de purga de preferencias que restablece las características del sistema que fueron modificadas como lo son: tamaño y ubicación de las ventanas, ancho de columnas, filtración de registros, etc.
- 23) Permite realizar purga en los bloqueos generados por problemas en el uso del sistema. Un ejemplo es cuando se generan fallos en el fluido eléctrico, el sistema bloquea el acceso de alguna opción, con la purga de bloqueos se elimina este problema.
- 24) Permite realizar purgas de la auditoría de los procesos de otros módulos del sistema, permitiendo.
- 25) Permite desde el integrador, cuando este se encuentra expandido, un campo para realizar búsquedas rápidas de las opciones que todos los módulos tienen disponibles.
- 25) Permite el manejo de consecutivo global de tipo Documento Global, que posteriormente se asociarán a cada uno de los subtipos de documentos que se tienen en el sistema, y cuando se guarden estos documentos pasaran al módulo de Contabilidad General.

¿CÓMO ENTRAR A ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA?

En relación con el presente módulo, en el integrador del sistema, localice el icono de **Administración del Sistema**, identificado con esta imagen , luego sitúese con el cursor sobre el dicho icono y presione el botón izquierdo del ratón una sola vez, desplegándose de esta manera, dentro de la ventana del integrador, el menú principal para dicho módulo.

BENEFICIOS

Mediante el uso del módulo de **Administración del Sistema** se logra la agilización del proceso de captura de información y se evitan contradicciones entre los datos almacenados, ya que no es necesario que los usuarios registren o modifiquen más de una vez, datos que son compartidos por varios módulos.

A la vez, se facilita a los usuarios el control de la seguridad de los datos que se procesan en los demás módulos, al tener las tablas principales del sistema en un solo módulo, pues estas tablas no podrán ser alteradas por cualquier usuario que no tenga acceso al módulo de **Administración del Sistema**.

También es de resaltar, que el formato de registro de datos en las tablas es amigable para los usuario y sencillo de utilizar.

Por otra parte, la empresa evita el uso de diferentes plataformas de trabajo por medio de la configuración de opciones externas, posibilitando la integración de diferentes aplicaciones en un mismo sistema.

El control de seguridad del sistema por opción garantiza a la empresa que la información que sea clasificada como confidencial, estará segura.

Dicho módulo facilita la agrupación de las transacciones contables por país, y con ello, el manejo de la contabilidad general para una empresa que sea multinacional y requiera mantener el control contable centralizado y claro.

Proporciona el control de las transacciones y la organización interna se incrementa gracias a la definición de zonas en la compañía; además se apoya la toma de decisiones porque ayuda a juzgar el desempeño de las secciones de la organización.

El enfoque de utilización de centros de costo, constituye un requisito para el éxito de la planificación y el control de utilidades, porque el registro de un valor real en la cuenta equivocada afecta a dos o más cuentas, dando como resultado cifras erróneas en cada cuenta que se muestre en los informes periódicos de desempeño.

El sistema facilita el seguimiento de las transacciones realizadas por los vendedores y cobradores de la empresa y se vuelve más eficiente la identificación de posibles problemas

Al manejar diferentes monedas, el sistema facilita a las empresas multinacionales, establecer un control exacto de todas las transacciones

financieras que se realicen en cada una de las sucursales que se encuentren en el mundo entero.

También, el uso de doble moneda, facilita la conversión de los saldos contables de moneda del país en el que se encuentra la empresa a moneda internacional (dólar).

Por último, la empresa se asegura de que los rubros calculados son precisos y se maneja una menor incidencia en errores de cálculo de las conversiones ya que el sistema permite realizar actualizaciones periódicas de los tipos de cambio entre monedas que se utilicen.

Definición de las Características Generales de la Compañía

NOTA INTRODUCTORIA

En esta sección se explicarán los aspectos generales que tienen que definirse tanto en el módulo de **Administración del Sistema** como en otros módulos del **ERP** relacionados a éste, para que el sistema se ajuste a las necesidades particulares de cada compañía.

Dentro de esta sección se van a considerar los siguientes aspectos:

- La integración de **Administración del Sistema** con los otros módulos del **ERP**.
- La secuencia que se debe seguir para implantar el módulo.
- La definición de los **Parámetros del Módulo**
- La definición de la seguridad del sistema.

INTEGRACIÓN

El módulo **Administración del Sistema** tiene integración con todos los demás módulos.

Este módulo se encarga del manejo directo de los usuarios del sistema, sus accesos a las tablas, así como del manejo de las tablas generales utilizadas en todos los módulos del sistema.

El módulo de **Administración del Sistema** no tiene funcionalidad propia, **solamente sirve de soporte para el funcionamiento ordenado de los otros módulos que integren el sistema.**

El objetivo de introducir todas las tablas de manejo general en este módulo, es evitar la duplicidad de procesos de introducción en cada módulo, así como centralizar la información general en una sola parte del sistema, para que las tablas no sean modificadas desde cada módulo por aparte.

Por ejemplo, si el usuario ha adquirido los módulos de **Facturación, Compras, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar**, todos utilizarán la misma **tabla de países**, por lo que sólo tiene que definirlos una vez, lo que significa consistencia en sus datos así como un ahorro en el tiempo de inicialización.

¿CÓMO SE IMPLANTA EL MÓDULO?

Cuando el sistema está recién instalado en la computadora o en la red, la base de datos del mismo está completamente en blanco. Los datos deben ser introducidos de una manera ordenada para poder trabajar los demás módulos sin complicaciones.

El orden sugerido de inicialización de la información, en el módulo de **Administración del Sistema**, es el siguiente:

- 1) Información Básica del Sistema (Compañía y Periodos Contables)
- 2) Usuarios del Sistema y accesos
- 3) Tablas Generales
- 4) Parámetros del Módulo

PARÁMETROS DEL MÓDULO

En esta sección se definen todos los aspectos generales, tanto de formato como de contenido, que afectarán las funciones del módulo. La ventana de Parámetros del Módulo funciona por medio de carpetas o *tabs*, que controlan los diferentes tópicos por definir en el módulo.

DESCRIPCIÓN DE CARPETAS

General

The screenshot shows a software window titled "Parámetros de Administración del Sistema". It has a tabbed interface with the "General" tab selected. Other tabs include "Monedas", "Réplicas", "Fechas", "Financiamiento", and "~Document". The "General" tab contains several input fields and checkboxes. The fields are: "País Local:", "Tipo de Cambio:", "Nombre de Impuesto 1:", "Nombre de Impuesto 2:", "Patrón Centros de Costo:", "Posiciones Fijas:", "Dígitos Secuenciales:", "Consecutivo Pedidos EDI:", and "Correo errores Pedidos EDI:". There are checkboxes for "Utilizar NCF" and "Utilizar Documentos Electrónicos". A note next to the "Nombre de Impuesto" fields states: "Nota: el patrón de los centros de costo se define utilizando '9' (numérico) para separar los niveles de jerarquía (e.g. 999-99-9)". At the bottom of the window, there are buttons for "Grabar" and "Cancelar", and a status bar with the text "Cancelar el proceso" and a "NUM" button.

Contiene aspectos generales del manejo del módulo tales como la definición de ciertas funciones dentro del módulo y la integración con otros módulos, características generales de la empresa como país local, tipo de cambio y nombres de los impuestos 1 y 2.

En esta sección se presentan cinco opciones que definen aspectos variados tanto en el manejo de documentos como en la aplicación de los movimientos que implican los documentos en la contabilidad de la empresa. Las opciones son las siguientes:

País Local: Se debe digitar el código del país en el que se está operando el sistema. Esto se hace con el objetivo de establecer la relación entre el país local y la moneda funcional. Sin embargo, se despliega sobre todo como referencia, dado que al modificar el país no se modifica la moneda y viceversa. Este código debe estar previamente definido en la tabla de **Países**.

Tipo de cambio: Se debe digitar el código del tipo de cambio a utilizará por omisión en todas aquellas transacciones que involucren la conversión de moneda funcional a reporte.

Este código debe estar previamente definido en la tabla de tipos de cambio.

La definición de la moneda funcional o reporte sirve para todas aquellas tablas donde se establecen montos tanto en moneda funcional como en moneda reporte en las cuales el sistema hace la conversión automáticamente. Las transacciones se basan sobre el tipo de cambio asociado desde esta opción para las monedas definidas como funcional y reporte en la carpeta de **Monedas**.

La casilla de tipo de cambio establece la conversión entre la moneda funcional y moneda reporte definidas en esta sección. Cada vez que se presente una variación, ya sea en la tabla de tipo de cambio, o en la tabla de moneda, el sistema automáticamente actualizará el otro parámetro según sea el caso, para el código de moneda reporte o el código de tipo de cambio

Dicho de otra manera, si cambia el valor de la moneda (establecida en la casilla de moneda reporte de los parámetros), automáticamente cambiará el valor del tipo de cambio (correspondiente al código digitado en los parámetros). El valor de la moneda reporte y el tipo de cambio siempre será el mismo, para ambos casos.

Otras monedas tendrán otros tipos de cambio, o el mismo dato numérico que corresponde a la moneda reporte, pero tendrá que ser actualizado directamente. Recuerde que el tipo de cambio de la tabla de monedas es el valor de la conversión, no algún código que las relacione con la tabla de tipos de cambio.

Nombre de impuesto 1: Se debe digitar el nombre que se desea aparezca en los reportes bajo el concepto de impuesto 1. Generalmente se utiliza **“Consumo”** o **“Servicio”**. No existe una tabla asociada a este campo, solamente es un campo de texto en el cual el usuario indica al sistema cuál es el nombre correcto que se debe utilizar para este impuesto.

Nombre de impuesto 2: Se debe digitar el nombre que se desea aparezca en los reportes bajo el concepto de impuesto 2. Generalmente se utiliza

"Ventas", pero si existen otros varios tipos de impuestos, se recomienda definir el mismo como **Otros** para poder utilizarlo de comodín. No existe una tabla asociada a este campo, solamente es un campo de texto en el cual el usuario indica al sistema cuál es el nombre correcto que se debe utilizar para este impuesto.

Patrón de Centros de Costo: es el formato que se utiliza para definir el código de los **Centros de Costo**.

La idea del patrón, es organizar los centros de costo por niveles, su funcionalidad es similar a lo que se definirá para las cuentas contables.

Así por ejemplo, un código de Centro de Costo puede estar formado por números o por letras, y se representan, respectivamente como "9" y "N"; de esta forma, un formato de 99-99-99 representará un código de tres niveles que aceptará únicamente números; ahora bien, un formato de N-NNNNN representa un código alfanumérico de dos niveles. El usuario puede crear el formato que mejor le convenga, teniendo en cuenta que solo se pueden utilizar códigos de 8 dígitos y que los niveles los define el guión (-).

Este campo debe ser digitado cuando se instala el sistema, o mientras no existan definidos Centros de Costo en la compañía, se puede definir, una vez creado el primer centro de costo, esta casilla se desactiva.

Una vez que ya ha sido definido por el usuario no se puede cambiar el patrón de Centros de Costo.

Establecer un mínimo exento para el impuesto 2: brinda la posibilidad de cambiar de porcentaje a monto.

NCF: es el indicador de uso o no de NCF (Número de Comprobante Fiscal), si la empresa que utiliza el ERP esta exenta del dicho control, simplemente desmarca dicho indicador. De esta forma, todas las aplicaciones involucradas en el manejo de comprobantes fiscales, funcionaría bajo el esquema normal. De habilitarse esta opción deberá ingresar la cantidad de **Posiciones Fijas** y **Dígitos Secuenciales** que conformará el Número de Comprobante Fiscal. El NCF puede tener 19 posiciones máximo, como resultado de la sumatoria de ambos valores; por lo general se recomienda utilizar 11 posiciones fijas y 8 dígitos numéricos secuenciales, por ejemplo: A010010011010000001.

Una vez que ya ha sido definido por el usuario los valores correspondientes, estos no se puede cambiar.

Utilizar CAI: El CAI (**Código de Autorización de Impresión**) es el resultado de una solicitud de Autorización de impresión que el Contribuyente hace a la D.E.I (Dirección ejecutiva de Ingresos) de Honduras de aquellos documentos que por su actividad económica la D.E.I le permite generar; el poder habilitar esta opción es solo para compañías de Honduras. Habilitar esta opción da la posibilidad de hacer consecutivos CAI desde este mismo módulo desde Tablas\Otros.


Utilizar Documentos Electrónicos: es el indicador que al ser marcado permite que la compañía sea capaz de generar y/o recibir documentos electrónicos, según sea configurada.

Consecutivo Pedidos EDI: se define el valor para el consecutivo EDI.

Correo Errores Pedidos EDI: aquí se define la dirección electrónica para la notificación de errores.

Documento Equivalente: aquí se configura el nombre con el cual a nivel del ERP se tratará el documento fiscal, ya que depende del país su nombre cambia.

Monedas



Carpeta Monedas de Parámetros del Módulo

La primera opción que se presenta en esta carpeta es un indicador tipo checkbox, cuya etiqueta es **Validar tipo de cambio diario**. Este indicador, permitirá activar o desactivar el bloqueo del uso de los módulos del **ERP**, el cual aplica solo en caso de que falte capturar para el día en curso, los tipos de cambio de las monedas que lo requieren.

Moneda Funcional

Código: Se debe digitar el código de la moneda del país en el que se está operando el sistema. El objetivo es determinar la moneda que será utilizada por el sistema como moneda funcional, y la relación que tendrá, con respecto a las conversiones cambiarias, con la moneda reporte y terceras monedas. Este código debe estar previamente definido en la tabla de monedas.

Nombre: Se debe digitar el nombre que se desea aparezca en los reportes cuando se refieran a la moneda funcional. No existe una tabla asociada a este

campo, solamente es un campo de texto en el cual el usuario indica al sistema cuál es el nombre correcto que se debe utilizar para este campo.

Símbolo: el usuario debe especificar el símbolo que se utilizará para el tipo de moneda especificado como funcional.

Moneda Reporte


El objetivo es determinar la moneda que será utilizada por el sistema como moneda reporte, y la relación que tendrá, con respecto a las conversiones cambiarias, con la moneda funcional y terceras monedas.

Código: Se debe digitar el código de la moneda que se utilizará como segunda moneda, en caso de que el sistema tenga acceso a doble moneda.

Nombre: Se debe digitar el nombre que se desea aparezca en los reportes cuando se refieran a la moneda reporte. No existe una tabla asociada a este campo, solamente es un campo de texto en el cual el usuario indica al sistema cuál es el nombre correcto que se debe utilizar para este campo.

Símbolo: el usuario debe especificar el símbolo que se utilizará para el tipo de moneda especificado como moneda reporte.

Réplicas



Carpeta Réplicas de Parámetros del Módulo

En esta sección se presentan dos opciones que definen aspectos relacionados con la creación de réplicas tanto para Códigos como de Históricos. Cabe resaltar que el proceso se lleva a cabo a los tipos de Cambio y a las Monedas en conjunto, no por separado y a las compañías que Usted defina. Las opciones son las siguientes:

Replicar TC y Monedas


Esta opción se divide en dos opciones, cada una con un “Check Box”, dichas opciones no son excluyentes pues se pueden combinar:

- 1) **Códigos:** si se marca esta opción el sistema hará replicas exactas para los cambios que se realicen en los códigos de las monedas y los tipos de cambio.
- 2) **Valores Históricos:** esta opción da la posibilidad de replicar a otras compañías los cambios que se realicen en los datos históricos de los tipos de cambio y las monedas

Compañías a Replicar

En esta opción Usted podrá definir a cuales compañías desea que se repliquen o se reflejen los cambios que haga en Tipos de Cambio y Monedas desde la compañía que está trabajando o modificando en ese momento.

Fechas




Carpeta Fechas de Parámetros del Módulo

Fechas de trabajo

Con Advertencia: Se debe indicar la fecha inicial y final del período sobre el cual se desea trabajar con advertencia. La advertencia se presenta cuando se desea agregar un movimiento dentro de este período y fuera del período de trabajo. En dicho período no se permite mayorizar los asientos.

Período de Trabajo: Se debe indicar la fecha inicial y final del período de trabajo. En este caso, los movimientos contables con fecha dentro de este rango son procesados normalmente. Es decir, en este período si es posible mayorizar, es el período en el que trabaja el contador y es definido regularmente un mes atrás del Período de Advertencia.

La relación existente entre el período de trabajo y el período de advertencia puede entenderse de la siguiente manera:



Comportamiento de las Fechas de Trabajo

Ambas fechas se utilizan para efectos de asientos contables. Por ejemplo el usuario se encuentra agregando asientos contables del mes de febrero y definió como período con advertencia del 01/02/2017 al 28/02/2017 y como período de trabajo, del 01/01/2017 al 31/01/2017. Si se intenta agregar un asiento con fecha dentro las fechas inicial y final del período con advertencia, el sistema desplegará en la pantalla un mensaje de advertencia, sin embargo le permite agregar el asiento, pero no aplicarlo al mayor. Si se desea agregar un asiento contable dentro del período de trabajo sin advertencia, el sistema le permitirá agregar el asiento contable sin mensaje alguno, y podrá aplicarlo al mayor.


Ahora bien, si se desea agregar un asiento contable fuera del período de trabajo y fuera del período de trabajo con advertencia, el sistema no le permite agregar el asiento contable.

También existe la posibilidad de que las fechas de advertencia se traslapen con las fechas de períodos de trabajo normales, en este caso, las fechas de trabajo normales estarán por encima de las fechas de advertencia, por lo que el asiento se podrá crear perfectamente y el sistema no mostrará el mensaje de advertencia.

El usuario puede entonces mantener control sobre la inserción de documentos al definir, por ejemplo el período con advertencia con el primer y el último día

del mes anterior, y como período de trabajo normal, el mes en curso; de esta forma, no se pueden introducir movimientos adelantados al mes en curso, ni anteriores al mes pasado. Es lógico que el usuario deba redefinir estos períodos al final de cada mes.

Financiamiento



Carpeta Financiamiento de Parámetros del Módulo

Características de Cobro: opción que permite definir en que pago se cobrará el impuesto así como si se debe calcular el interés en forma fraccionada. Presenta tres opciones.

- **Cobrar Imp. 1 en primer pago:** opción que deberá seleccionar si desea que el cobro del Impuesto 1 se realice en el primer pago.
- **Cobrar Imp. 2 en primer pago:** opción que deberá seleccionar si desea que el cobro del Impuesto 2 se realice en el primer pago.
- **Calcular Fracciones de Interés:** opción que deberá seleccionar si desea que el cobro del interés se realice en forma fraccionada.

Fecha de Pago: esta opción permite controlar la fecha en que se debe hacer el pago, dicha opción se activará al colocar un check en el recuadro de **Ajustar Fechas**, si ésta está activada, el usuario tendrá dos opciones de hacer uso de ella:

- **Fecha Atrás:** esta opción permite al usuario realizar el cobro del pago de un período una vez consumido el periodo, es decir, hasta el final.
- **Fecha Adelantada:** esta opción le da la oportunidad al usuario de realizar el cobro del pago de un período sin que este haya transcurrido.

Ingreso de Datos

Para lograr que los Parámetros del Módulo sean grabados, el procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Seleccione la opción **Administración** del menú principal del módulo y luego la opción **Parámetros del Módulo**.
2. Ingrese la información solicitada. Sugerencia, en los campos de país, moneda local, moneda dólar y tipo de cambio puede utilizar la ayuda donde se desplegará la tabla de datos respectiva, presionando dos veces el botón del ratón sobre el campo a digitar o presionando la tecla **F1**.
3. Presione **GRABAR** para grabar la información.

Documentos Electrónicos

The screenshot shows a software window titled "Parámetros de Administración del Sistema". It has four tabs: "Réplicas", "Fechas", "Financiamiento", and "Documentos Electrónicos". The "Documentos Electrónicos" tab is active. Inside the tab, there are two radio buttons: "Emisor y Receptor Electrónico" (selected) and "Receptor Electrónico". Below these are two text boxes: "Número Resolución:" and "Fecha Resolución:". To the right of these is a section titled "Valor Consecutivo" with a table of input fields. The table has two columns: "Valor Consecutivo" and "Formato Impresión". The rows are "Factura:", "Nota de Débito:", "Nota de Crédito:", and "Recepción:". Each row has a value of "1" in the "Valor Consecutivo" column and an empty box in the "Formato Impresión" column. Below the table are two more text boxes: "Localización documentos electrónicos:" and "Localización certificados públicos:". At the bottom of the window are two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

	Valor Consecutivo	Formato Impresión
Factura:	1	
Nota de Débito:	1	
Nota de Crédito:	1	
Recepción:	1	

Carpeta Documentos Electrónicos de Parámetros del Módulo

Aquí se puede identificar el comportamiento que ha de tener la compañía con respecto al soporte electrónico de documentos. Por esta razón se hace necesario poder indicar si la compañía en cuestión es Emisora-Receptora o bien Receptora-No Emisora de Documentos Electrónicos. Igualmente se puede indicar el Número de Resolución y Fecha de Resolución prescrita por la Dirección General de Tributación, los consecutivos y los formatos de impresión.

Número de Resolución: este campo se refiere al número de resolución que autoriza la emisión o recepción de documentos electrónicos.

Fecha Resolución: aquí se define la fecha de resolución del convenio con Tributación.

Valores de Consecutivos: en estos campos se definen los valores de los consecutivos para Factura, Nota de Débito, Nota de Crédito y Recepción.

Formatos de Impresión: aquí se definen los formatos de los reportes de Crystal Reports, para Factura, Nota de Débito y Nota de Crédito

Localización Documentos Electrónicos: aquí se define la ruta de red donde se ubican los archivos PDF's generados por el servidor.

Localización Certificados Públicos: aquí se define la ruta de red donde se ubican los certificados públicos.

Rte. Fuente UVT

The screenshot shows a window titled 'Parámetros de Administración del Sistema' with several tabs: 'Monedas', 'Réplicas', 'Fechas', 'Financiamiento', 'Documentos Electrónicos', and 'Rte. Fuente UVT'. The 'Rte. Fuente UVT' tab is active. It contains two sections: 'Valores Anuales' and 'Valores Máximos Mensuales'. The 'Valores Anuales' section has two input fields: 'Valor UVT' with the value 15 and 'Máximo Aportes en UVT' with the value 2. The 'Valores Máximos Mensuales' section has five input fields: 'Porc. Pagos/Abonos Máx. Aportes' with 2.00 %, 'Máximo UVT para salud voluntaria' with 50000, 'Máximo UVT para dependientes' with 25000, 'Máximo UVT para renta exenta' with 200000, and 'Porcentaje renta exenta' with 5.00 %. At the bottom of the window are 'Grabar' and 'Cancelar' buttons.

Valores Anuales	
Valor UVT:	15
Máximo Aportes en UVT:	2

Valores Máximos Mensuales	
Porc. Pagos/Abonos Máx. Aportes :	2.00 %
Máximo UVT para salud voluntaria :	50000
Máximo UVT para dependientes :	25000
Máximo UVT para renta exenta :	200000
Porcentaje renta exenta :	5.00 %

En esta sección se configurarán los rangos y valores dinámicos utilizados para el cálculo de Retención Fuente de proveedores independientes.

Valores Anuales

- **Valor UVT:** Se define el valor UVT anual que se estará aplicando.
- **Máximo aportes en UVT:** Se debe definir el monto máximo por aportes UVT anuales.

Valores Máximos Mensuales

- **Porc Pagos/Abonos Máx. Aportes:** Se define el porcentaje de pagos y abonos máximos mensuales.
- **Máximo UVT para salud voluntaria:** Monto máximo UVT mensual para Salud Voluntaria.
- **Máximo UVT para dependientes:** Monto máximo UVT mensual para dependientes
- **Máximo UVT para renta exenta:** Monto máximo UVT mensual para Renta Excenta.
- **Porcentaje renta exenta:** Porcentaje mensual para Renta Excenta.

Información General para las Transacciones de Administración del Sistema

NOTA INTRODUCTORIA

En esta sección se presentan las opciones del menú en las que se debe hacer ingreso de información para alimentar el sistema. Esto significa que se definen las opciones de administración del sistema y del módulo. Estas opciones definirán parámetros utilizados no solo a nivel del módulo de **Administración del Sistema** sino a nivel de todos los demás módulos.

Dentro de la opción de **Administración**, el sistema presenta las opciones correspondientes a:

- Creación de **Compañías**
- **Cambio de Clave de Acceso**
- Creación y modificación de los **Períodos Contables**
- Creación y mantenimiento de las **Opciones Configurables**
- **Control de Versiones**
- **Configuración**

COMPAÑÍAS

Esta opción permite consultar, crear, modificar y eliminar compañías en una misma base de datos.

Sin importar la compañía por la cual se realice el acceso al módulo de **Administración del Sistema**, el usuario podrá ingresar al registro de cualquier compañía definida en la base de datos actual.

El objetivo de la opción, es determinar las características que presentará cada compañía en cuanto a la configuración de las distintas opciones del sistema, tales como módulos instalados, uso de distintos parámetros, consolidaciones, entre otras.


La creación de compañías, también puede ser efectuada con el programa **Instalador de Compañías**, para mayor detalle, consultar el manual denominado **Instalación del Software**.

La primera vez que el usuario ingresa al sistema después de crear una compañía, solo encuentra activas las tablas de **Países, Tipos de Cambio y Monedas**.

Cabe resaltar en este punto, que si la opción de replicar TC y Monedas fue marcada para alguna de las compañías que existen, estos cambios se replicarán según la definición que se haya hecho. En el momento de realizar la réplica, se mostrará un odómetro para indicar el avance en la actualización de las distintas compañías que se configuraron. Se debe mostrar también la acción que se está realizando en cada momento. Se debe mostrar un resumen de errores al final del proceso de réplica, indicándole al usuario los puntos en los que hubo problemas.

Una vez ingresados estos datos se deben definir los parámetros del módulo para que las demás tablas se activen.

A continuación, se presenta la pantalla principal desplegada por el sistema para esta aplicación:



Pantalla principal de Compañías

INGRESO DE DATOS

En el menú principal del módulo, dentro de la opción **Administración**, se presenta la aplicación de **Compañías**. Dentro de esta, el sistema despliega una tabla de datos del mismo nombre, donde la información se encuentra en forma de columnas.

Cuando se agrega una compañía el sistema desplegará una pantalla con un conjunto de carpetas que juntas agrupan la información total de la compañía.

El primer paso será llenar la casilla del **Código de la Compañía**, que es un alfanumérico de ocho caracteres. Seguidamente se debe especificar el campo de descripción de la compañía, que corresponde a un alfanumérico de 100 caracteres.

Descripción de Carpetas

La opción de Compañías presenta las siguientes carpetas: **General, Opciones, Consolidación, Auditoría y Notas**.

En cada una de ellas existen una serie de campos donde se debe ingresar la información correspondiente a la compañía. Algunas veces esta información está relacionada con clasificaciones que fueron establecidas desde otros módulos.

Si no recuerda los códigos correspondientes que fueron definidos para cada dato específico, únicamente se debe ubicar el cursor sobre la casilla correspondiente y presionar la tecla F1, o hacer un doble click con el botón izquierdo del ratón.

Para acceder cada carpeta basta con accionar el ratón sobre la pestaña correspondiente, también se puede oprimir **Alt +** la tecla que identifique la letra subrayada en el título de la carpeta.

General

Compañía

Registro Buscar Ayuda

Compañía:

General Opciones Consolidación Documentos Electrónicos Auditoría Notas Enlaces

Direcciones

Calle:

Municipio:

Estado:

Código Postal:

Logo

Información

País: MEXICO Régimen Fiscal:

Teléfono:

Nit:

Idioma:

Ubicación Geográfica:

Número Registro:

Nombre de la compañía NUM

Carpeta General de opción Compañías.

Dentro de esta carpeta, el usuario debe ingresar la siguiente información:

Direcciones: Se pueden colocar hasta 3 direcciones y también la dirección postal. Cada casilla tiene espacio para 30 dígitos y el código postal 10 dígitos.

País: este espacio está designado para incluir el país en el cual tiene sus operaciones la empresa.

Teléfono: número telefónico de la empresa.

NIT: dentro de esta casilla el usuario debe especificar el número de identificación tributaria asociado a la compañía.

Ubicación: el objetivo de esta casilla es codificar la ubicación para localizar en un espacio físico, las instalaciones, el personal, maquinaria, equipo, suministros. Es administrado por EAN-Internacional.


Idioma: dentro de esta casilla se debe escribir el idioma con que trabaja esta compañía o subsidiaria de compañía.

Logo: En esta sección se puede asignar la imagen a la compañía, para ello se necesita hacer doble clic sobre el recuadro y elegir la imagen, esta puede ser de formato BMP, JPG y JPEG .

Régimen fiscal: esta casilla está visible solamente cuando el país es México, se utiliza para indicar el régimen fiscal al que pertenece la compañía, es un valor de 3 dígitos definido por la SAT y se utiliza en el timbrado de documentos electrónicos.

Número registro: en esta casilla se puede definir el número de registro que posee la compañía, el cual es otorgado por la entidad reguladora de tributación de cada país.

Opciones



Carpeta Opciones de opción Compañías.

La información contenida en esta carpeta se refiere a las posibles características que tendrá la compañía para el manejo de los registros, así como los módulos que están instalados en la misma.

Parámetros Contabilidad: en esta sección se presentan todas las características posibles a utilizar en la compañía. Si las características se marcan el sistema hará uso de las funcionalidades correspondientes.

Las funciones que se pueden realizar, dependen de las opciones que el usuario haya requerido al adquirir el sistema.

Doble moneda: habilita el control de movimientos en moneda funcional y en moneda reporte, según el tipo de cambio especificado e histórico, por medio de la norma FASB-52.

Doble cierre contable: permite que el sistema pueda hacer dos cierres contables, en fechas diferentes, para la contabilidad corporativa y la contabilidad fiscal.

Centros de Costo: permite que los movimientos o transacciones puedan ser divididos, si es necesario, en centros de costo, los cuáles se manejan como pequeñas compañías dentro de una compañía más grande.

Contabilizar Unidades: indicador de si la compañía usa unidades para la contabilidad contable.

Inventario en dólares: permite que el sistema lleve los costos de los artículos en inventario en moneda funcional y moneda reporte.


Control de lotes: permite que se tengan artículos en inventario que pueden caducar, es decir despliega el detalle de fecha de ingreso, período de cuarentena, vida útil de los artículos, entre otros.

Parámetros para NIT's: esta sección definirá las características del manejo de los Números de Contribuyente. En donde la opción **Usa Sucursal** se utiliza para y la casilla **Máscara** se habilitará en caso de que la opción anterior (usa sucursal) se habilite, en la cual se deberá definir el formato que manejarán las sucursales. Esta opción da la posibilidad de distribuir un mismo NIT por n sucursales y de ubicar fácilmente la transacción de un tercero a través de la sucursal. Es necesario haber definido previamente un NIT para asociarlo a la sucursal

Regeneración de Triggers: esta casilla se presenta solamente si la base de datos es SQL Server. Esta casilla se encarga de generar nuevamente la integridad referencial de la base de datos al instalar la nueva compañía y los privilegios de los usuarios sobre los objetos (tablas).


Estas opciones se despliegan según se hayan definido los parámetros respectivos en el EXACTUS.INI, para mayor referencia se debe consultar el manual respectivo.

Módulos: despliega una pantalla donde se presentan todos los módulos que componen el sistema. En esta ventana el usuario define cuáles módulos están instalados en la compañía y en consecuencia, a cuáles se tendrá acceso.



Ventana de Instalación de Módulos

Consolidación



Carpeta Consolidación de Opción Compañías.

En esta pantalla se establecen las características que tendrá la compañía si ésta consolida su contabilidad en otra compañía.

La consolidación propiamente dicha se maneja desde el módulo de **Contabilidad General**, en el manual correspondiente se explica detalladamente este proceso.

Cabe aclarar un asunto, el usuario no debe volver a realizar el proceso de consolidación cuando hace un asiento posterior o de ajuste a este proceso. El sistema se encarga de detectarlo e incluirlo en la consolidación, además realiza verificaciones adicionales en la carga de asientos de consolidación para evitar carga de asientos de consolidación duplicados en el sistema.

Otra ventaja del proceso es que la reversión de asientos de consolidación se podrá hacer directamente en el país de origen y no sólo desde el país de consolidación.

Al final se genera un solo reporte de errores en asientos de consolidación para todos los errores y no detener el proceso por cada error que se detecta.

Con esta opción Usted tiene la posibilidad de consultar los asientos de consolidación, para poder ver la compañía que genera los mismos.

Los parámetros a definir en esta opción corresponden a:

Consolida: en este campo se establece si la compañía actual se consolida en otra compañía de mayor nivel. Si se marca esta opción (✓), el sistema asignará el campo del mismo nombre que se presenta en la opción *Cuentas* del módulo de **Contabilidad General**, de manera que se pueda definir cuáles cuentas se utilizarán para este fin.

Compañía Consolidadora: indica cuál será la compañía que consolide la actual. Esto es, en cuál compañía se reflejará el efecto de la contabilidad de la actual. La compañía consolidadora puede estar definida en la misma base de datos o no.

Misma base de datos: establece si la compañía actual (consolidada) y la compañía consolidadora están en la misma base de datos.

Esta característica facilita el traslado de información de una compañía a otra. En caso contrario, el proceso presentará modificaciones, que permitan trasladar la información de la compañía consolidada a la consolidadora.

Mismo cuadro contable: esta opción determina si la compañía actual (consolidada) utiliza un cuadro de cuentas idéntico que el de la compañía consolidadora. En este caso la consolidación se realizará en todas las cuentas existentes en ambas compañías. Si usan cuadros distintos, entonces se requiere definir cuentas homólogas en la compañía consolidadora, de manera que sean las que se utilicen para cargar los saldos correspondientes.

Correspondencia de Contabilidades: en esta sección se definen las contabilidades que se reflejarán en la compañía consolidadora y la correspondencia con las contabilidades de la empresa consolidadora. Para las siguientes relaciones se asume que ambas compañías manejan los dos tipos de contabilidad, de lo contrario estas relaciones no podrán cumplirse:

(✓) *Fiscal* → *Fiscal*. Significa que la contabilidad fiscal de la compañía consolidadora es correspondiente a la contabilidad fiscal de la compañía consolidada.

(✓) *Fiscal* → *Corporativa*. Significa que la contabilidad fiscal de la compañía consolidadora es correspondiente a la contabilidad corporativa de la compañía consolidada.

(✓) *Corporativa* → *Fiscal*. Significa que la contabilidad corporativa de la compañía fiscal es correspondiente a la contabilidad fiscal de la compañía consolidada.

(✓) *Corporativa* → *Corporativa*. Significa que la contabilidad corporativa de la compañía consolidadora es correspondiente a la contabilidad corporativa de la compañía consolidada.

Correspondencia de Monedas: dentro de esta casilla se marcan las correspondencias entre las monedas de la compañía consolidadora y la compañía consolidada. Se puede macar una de las siguientes opciones para ser considerado durante el proceso de consolidación:

Tipo de Correspondencia	Compañía Consolidadora	Correspondencia en Compañía Consolidada
<i>Normal</i>	Moneda local	Moneda local
	Moneda dólar	Moneda dólar
<i>Inversa</i>	Moneda local	Moneda dólar
	Moneda dólar	Moneda local
<i>Solo local</i>	Moneda local	Moneda local
<i>Solo dólar</i>	Moneda dólar	Moneda local


Documentos Electrónicos

Esta opción se activará si en los parámetros del módulo se define que se utilicen documentos electrónicos, aquí se pueden definir el Global Location Number (GLN), la ubicación y el E-mail para la emisión de los documentos electrónicos.

GLN (Global Location Number): esta casilla tiene como fin asignar a la compañía un número de ubicación global. Es una identificación universal para Compañías. Código establecido por la EAN. Utilizado en el ERP para EDI.

Ubicación: el objetivo de esta casilla es codificar la ubicación para localizar en un espacio físico, las instalaciones, el personal, maquinaria, equipo, suministros. Es administrado por EAN-Internacional.

E-mail: aquí se debe definir el correo desde el cual se van a enviar los correos a los clientes que usen documentos electrónicos.

The image shows a screenshot of a software window titled "SOFTLAND - Compañía". The window has a menu bar with "Registro", "Buscar", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area of the window is divided into tabs: "General", "Opciones", "Consolidación", "Documentos Electrónicos" (which is currently selected), "Auditoría", and "Nota:". The "Documentos Electrónicos" tab contains three input fields: "GLN:", "Ubicación:", and "E-Mail Emisión Documentos Electrónicos:". The "Compañía:" field at the top is set to "SOFTLAND".

Pantalla principal de Documentos Electrónicos

Auditoría

En esta carpeta, el usuario puede consultar la fecha de la última modificación realizada dentro de la compañía, el usuario que la realizó y la hora. La ventana solo sirve para consulta, no es modificable por el usuario y es actualizada por el sistema.

Notas

Dentro de esta carpeta se pueden introducir otras notas importantes sobre la compañía para ser almacenadas en la base de datos.


CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO

Con esta opción del módulo de **Administración del Sistema**, el usuario puede cambiar la clave o "contraseña" para acceder los módulos que componen el sistema.

La facilidad de poder cambiar las claves de acceso al sistema para los usuarios de la empresa, brinda la oportunidad de llevar un control más estricto de la seguridad de los datos procesados dentro cualquiera de los módulos que la compañía haya adquirido.

De esta manera, en el caso de que se requiriera cambiar la clave de acceso de un usuario que no sea el administrador del sistema, solamente sería necesario ingresar dentro de la opción de **Cambio de Clave de Acceso** e ingresar los datos requeridos por el sistema para realizar la operación.

A continuación se muestra la pantalla desplegada por la opción:

A screenshot of a software window titled "Cambio de Clave de Acceso". The window has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there are several input fields and buttons. At the top, there is a label "Código:" followed by a text box containing "ERPADMIN". Below that is a label "Nombre:" followed by a text box containing "Usuario administrador del ERP". Further down, there are three text boxes for password entry: "Clave Actual:", "Nueva Clave:", and "Confirmación de Nueva Clave:". At the bottom of the form area, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar". Below the buttons, there is a small text label "Código del grupo o del usuario".

Pantalla principal de Cambio de Clave de Acceso

Nota: este proceso lo pueden realizar todos los usuarios excluyendo al usuario administrador de la base de datos.

INGRESO DE DATOS

Para realizar el cambio de la clave de acceso de un usuario al sistema se debe ingresar en el menú de **Administración** y escoger la opción **Cambio Clave de Acceso**.

Dentro de la pantalla desplegada, el sistema presenta una ventana donde se presentan el **código** y **nombre del usuario** que quiera realizar el cambio de clave para consulta.

Para cambiar la clave se deben ingresar los siguientes datos:

FUNCIONES GENERALES

Las funciones generales pueden activarse de tres formas:

- Se activa el icono con el ratón directamente (cuando la opción tiene icono), esto se hace ubicando el cursor del ratón sobre el icono y presionando el botón izquierdo.

Botón	Función	Descripción
Error! Not a valid link.	ABRIR PERIODO	Permite abrir un período contable. Los períodos abiertos permiten transacciones.
	CERRAR PERIODO	Permite cerrar un período contable. Los períodos cerrados no permiten transacciones.

INGRESO DE DATOS

Para crear un período contable se debe ingresar en el menú **Administración** y escoger la aplicación **Períodos Contables**.

Los datos son ingresados en las siguientes columnas:

Fecha Final: fecha a la que corresponde el cierre del período contable especificado.

Descripción: nombre del período contable, generalmente lleva el nombre de un mes o de un período de tiempo, por ejemplo primer semestre de 1996 o inicio de año 1996, etc.

Contabilidad: en esta casilla se define el tipo de contabilidad que manejará la empresa. Presenta dos opciones para el usuario:

Fiscal: contabilidad utilizada para efectos fiscales del país, es decir, permite el registro de las transacciones de la empresa en conformidad con el período fiscal de cada país.

Corporativa: a diferencia de la Contabilidad Fiscal, permite llevar el registro de las transacciones en un espacio de tiempo distinto, en conformidad, por ejemplo, con el de la casa matriz, de manera que conozcamos los resultados financieros a una fecha de corte diferente.

Fin período anual: esta casilla se marca si se requiere que el período contable finalice con el período anual normal, esto es, que inicie el primer día de enero y finalice el último día de diciembre. Para este ejemplo se debe seleccionar la fecha final del período anual como el 31 de diciembre, esto indicaría que el siguiente período anual iniciaría el primero de enero.

Estado: dentro de esta casilla se despliega el estado del período contable el cual puede ser **Abierto** () o **Cerrado** (). Los períodos abiertos permiten transacciones y los cerrados no. Para cambiar el estado de un período se

Si el usuario intenta cerrar un período y existen cambios pendientes en el mismo, el sistema no permitirá la operación y enviará un mensaje de advertencia. También, si se abre “x” periodo cerrado anterior al actual, automáticamente el sistema abrirá todos los periodos cerrados hasta llegar al actual con el fin de poder realizar los cambios pertinentes, por ejemplo, supongamos que estamos en Enero del 2008 y se desea modificar algún dato en el periodo Marzo del 2007, que está cerrado, al abrirlo el sistema abrirá los periodos que van de Abril 2007 a Diciembre 2007. El proceso también se da a la inversa, es decir, si se cierra un periodo posterior a “x” número de periodos que estén abiertos, éstos se cerrarán automáticamente, por ejemplo si se está en Marzo del 2003, pero los periodos que van de Junio 2002 a Febrero del 2003 no se han cerrado, y el usuario procede a cerrar Febrero 2003, el sistema cerrará todos los periodos sin cerrar anteriores al mismo.

Dentro de esta opción, el usuario puede configurar opciones que no están definidas dentro de las aplicaciones normales de los módulos que integran el sistema. Estas nuevas opciones permiten ejecutar un programa, que una vez configurado, puede ser utilizado desde cualquier módulo del sistema, dependiendo de las necesidades del usuario.



Debido a que las opciones configurables deben ser ingresadas como registros dentro de la tabla de datos, dichas opciones pueden ser agregadas, modificadas y eliminadas del sistema, dependiendo de los requerimientos de la empresa.


Descripción de Carpetas

La pantalla de mantenimiento de opciones configurables presenta las siguientes carpetas: **Datos, Ejecutable, Seguridad y Notas.**

En cada una de ellas existen una serie de campos donde se debe ingresar la información correspondiente.

Para acceder cada carpeta basta con accionar el ratón sobre la pestaña correspondiente, también se puede oprimir **Alt +** la tecla que identifique la letra subrayada en el título de la carpeta.

Datos



Ventana de Carpeta Datos

Esta carpeta contiene datos generales sobre la descripción de la opción a configurar y el módulo al que se le integrará esta opción.

La opción puede ingresarse al módulo de Administración del Sistema, si el usuario así lo requiere.

La carpeta presenta las siguientes casillas:

Opción: el usuario debe digitar el nombre con el que será identificada la opción, debe digitarse tal y como aparecerá en el menú al que se vaya a integrar. La casilla tiene campo para 20 dígitos.

Descripción: el usuario debe digitar una explicación aclaratoria de la opción que se está configurando. La casilla tiene campo para 102 caracteres alfanuméricos y esta descripción se puede consultar dentro de la tabla principal de **Opciones Configurables.**

Constante Seguridad: en esta casilla se debe digitar el nombre de la constante de seguridad asociada a la opción configurable.

Módulo: Esta casilla es un “combo box”, donde se despliegan las opciones a escoger, presionando con el cursor sobre la flecha que se encuentra a la derecha de la casilla. Dentro de la casilla, se encuentran los módulos que integran el sistema de la compañía en particular.

Para cada módulo al que se le quiera agregar una opción configurable, es necesario seguir todos los pasos que se explican.


Ubicación: Las opciones configurables, se pueden ingresar dentro de los menús de **Reporte, Administración o Mantenimiento**. Dentro de esta casilla que es un “combo box”, el usuario debe escoger bajo cual menú quiere que aparezca la opción a configurar.

Mantenimiento: si dentro de la opción anterior eligió la opción de mantenimiento, entonces esta casilla se habilitará. Dentro de esta casilla que es un “combo box”, el usuario debe escoger, entre 20 opciones, donde quiere que se le de mantenimiento a la opción a configurar.

Imagen: establecer una imagen para identificar la opción configurable, es opcional, para lo cual se brinda la ayuda de un seleccionador, con el fin de buscar entre diferentes imágenes que existan. Para las imágenes existe una restricción ya que estas deben tener un tamaño de 16x16 bits, y el color de transparencia debe ser magenta (RGB 255,0,255). Por Ejemplo 

Opción Activa: esta casilla se marca con un “check box” cuando la opción está marcada, quiere decir que la opción configurada está activa dentro del sistema y que puede ser utilizada por los usuarios autorizados.

Ejecutable



Ventana de Carpeta Ejecutable

Dentro de esta carpeta, el usuario debe definir las características de la opción configurada referentes al archivo ejecutable del que se activará la opción.

La carpeta presenta la siguiente información:

Ejecutable: Dentro de esta casilla, el usuario debe digitar la ruta que debe seguir el sistema, para poder ejecutar la opción configurada.

Examinar: Esta aplicación es un icono que tiene la carpeta, que sirve para que el usuario consulte la ruta que debe seguir el sistema para ejecutar la opción configurada en caso de que la desconozca. El icono despliega la pantalla correspondiente a **Seleccionar un Archivo**, donde el usuario puede escoger cual es el archivo que debe especificar como ejecutable de la opción.

Parámetros: esta casilla corresponde a los parámetros que debe definir el usuario. Cuando el módulo al cual se le asignó la opción configurada llama dicha opción, el sistema pide estos parámetros.

Existen una serie de parámetros predefinidos que el sistema utiliza, éstos son denominados parámetros especiales y se muestran a continuación:

Parámetros especiales:

\$U	Nombre del usuario
\$P	Palabra de paso del usuario
\$C	Compañía actual
\$B	Base de datos actual
\$R	Identificador de Registro

Si el programa que se seleccionó como opción configurable, requiere de otros parámetros, éstos deben ser definidos por el usuario que en este caso, sería el **Administrador del Sistema**.

Notas

Dentro de esta ventana, el usuario puede digitar una descripción más detallada de la opción configurable que se ha ingresado al sistema.

Ejemplo de la elaboración de una opción configurable

En esta sección se mostrará un ejemplo del procedimiento para hacer una opción configurable dentro de un módulo.

En el ejemplo, se quiere configurar como opción la aplicación **Excel** de **Microsoft Windows** dentro del módulo de **Control Bancario**.

Los pasos que se desarrollan son los siguientes:

Carpeta Datos

Dentro de ésta se digitan los siguientes datos:

Opción: Aplicación Excel

Descripción: Opción configurada Excel

Constante Seguridad: CB_OPCION_EXCEL

Módulo: Control Bancario

Ubicación: Administración

Mantenimiento: se activaría en el caso de que en la opción anterior hubiese elegido Mantenimiento

Imagen: se establece si así se desea

Opción Activa: Sí (se debe poner la marca ✓)

Carpeta Ejecutable

Dentro de ésta se digitan los siguientes datos:

Ejecutable: C:\MSOFFICE\EXCEL\EXCEL.EXE

Parámetros: \$U \$P \$C \$B \$R

Para definir una opción configurable, es requisito conocer los parámetros que son necesarios para que el ejecutable de dicho programa pueda ser asociado al sistema.

Carpeta Notas

Asignación de la opción Excel de Microsoft Office para el módulo

Una vez que se ingresaron los datos, se graba la información con el icono **Error! Not a valid link..**

Si un usuario escoge esta opción, el sistema ingresará directamente en el programa **Excel de Microsoft**.

Por otra parte, dentro del árbol que se despliega al acceder la opción **Seguridad** de **Administración del Sistema**, se encuentra el también el nombre de la nueva opción del módulo de **Control Bancario**, la cual puede ser utilizada como cualquier otra opción del sistema, en la cual se definen los privilegios de los grupos y usuarios que tendrán derecho a utilizar.

CONTROL DE VERSIONES

En esta opción se presenta una tabla informativa conformada por columnas, donde el usuario puede mantener un control de las versiones de los módulos instalados.

A continuación se presenta la pantalla desplegada por esta opción:

Nombre del Módulo	Versión del Módulo	Usuario Actualiza
Administración del Sistema	6.00.00	SA
Control Bancario	6.00.00	SA
Contabilidad General	6.00.00	SA
Cuentas por Cobrar	6.00.00	SA
Cuentas por Pagar	6.00.00	SA
Recursos Humanos	6.00.00	SA
Control de Nóminas	6.00.00	SA
Activos Fijos	6.00.00	SA
Control de Inventario	6.00.00	SA
Facturación	6.00.00	SA
Administración de Mantenimiento	6.00.00	SA

Tabla Principal de Control de Versiones

La tabla informativa de versiones de los módulos y opciones configurables contiene las siguientes columnas:

Nombre del módulo: en esta columna se despliega el nombre del módulo o módulos a los cuales se les realizó alguna modificación.

Versión del Módulo: en esta columna se indica la versión del módulo o módulos a los cuales se les realizaron alguna modificación. Esta columna puede ser modificada por el usuario para actualizar los datos de la versión que el cliente está utilizando, además permite ordenar automáticamente los datos, ya sea en orden ascendente o descendente.

Si esta información es modificada el sistema luego verificará que el módulo específico corresponda con la versión registrada.

Usuario Actualización: en esta columna se despliega el nombre del usuario que realizó alguna modificación en los módulos instalados.


Fecha Actualización: en esta columna se despliega la fecha y la hora en la cual el usuario realizó alguna modificación a los módulos instalados.

CONFIGURACIÓN

En esta opción, el usuario puede configurar los parámetros que afectan el desempeño y funcionamiento de los módulos instalados en el sistema.

Los parámetros se presentan en la tabla denominada Configuración, donde en la primera columna se ingresa la "Variable de Configuración" y en la segunda el "Valor" de dicha variable.

A continuación se presenta la pantalla desplegada por esta opción:



Pantalla Configuración

FUNCIONES GENERALES

Las funciones generales pueden activarse de tres formas:

- Se activa el icono con el ratón directamente (cuando la opción tiene icono), esto se hace ubicando el cursor del ratón sobre el icono y presionando el botón izquierdo.
- Se presiona **Alt+(letra subrayada del menú)**
- Se presionan las teclas rápidas de cada opción (si las tienen).

Las opciones generales son descritas a continuación. Si desea mayor detalle de estas refiérase a la siguiente sección "**Instrucciones Específicas**".

Botón	Función	Descripción
	CARGAR ARCHIVO	Con esta opción el usuario puede localizar el archivo que contiene todas las variables de configuración que se aplicarán al sistema.


INGRESO DE DATOS

Para agregar una Variable de Configuración, el usuario debe ingresar en la opción **Configuración** del menú principal de **Administración**.

Una vez que se encuentre en dicha pantalla debe presionar el icono , lo cual hará que se despliegue la ventana de búsqueda de archivos de configuración.

Elija presionando una vez el botón izquierdo del ratón, el archivo del cual desea cargar las variables de configuración.

El sistema desplegará inmediatamente la siguiente pantalla:



Mensaje de Confirmación

Si presiona el botón de **Aceptar** se cargarán de dicho archivo, las variables de configuración.

Descripción de Variables Configurables

Razón Social: Establece el nombre de la compañía, persona jurídica, a la cual el distribuidor del sistema otorga la Licencia o Derechos de Utilización del Software.

Licencia: Establece el código de seguridad relacionado con los derechos de configuración adquiridos por el cliente.

Autorización: Establece un código de seguridad relacionado con los derechos de configuración adquiridos por el cliente.

Módulos: Establece los módulos que han sido adquiridos por el cliente o compañía, a la cual el distribuidor del sistema otorga la Licencia o Derechos de Utilización del Software.

VersiónMayor: Establece la identificación de la versión mayor del sistema adquirido por el cliente.

VersiónMenor: Establece la identificación de la versión mayor del sistema adquirido por el cliente.

DobleContabilidad: Indica si el sistema permite llevar contabilidades paralelas es decir **Fiscal** y **Corporativa**.

DobleMoneda: Indica si el sistema permite que la contabilidad sea llevada en doble moneda (funcional y de reporte). Por lo tanto, determina si los asientos contables se generarán en la moneda funcional o en ambas monedas.

SABD: Establecer el código del Sistema Administrador de Base de Datos, también conocido *DBMS* (Data Base Management System).

NumUsuarios: Determina la cantidad máxima de usuarios concurrentes, es decir, el número de usuarios que pueden ingresar al sistema simultáneamente.

Módulos en Demostración: Establecer los módulos que han sido otorgados, en calidad de prueba o demostración, por el distribuidor del sistema al cliente.

FechaVenceDemoDía: Establecer el día en el cual expira el permiso sobre los módulos que han sido otorgados, en calidad de prueba o demostración, por el distribuidor del sistema al cliente.

FechaVenceDemoMes: Establecer el mes en el cual expira el permiso sobre los módulos que han sido otorgados, en calidad de prueba o demostración, por el distribuidor del sistema al cliente.

FechaVenceDemoAño: Establecer el año en el cual expira el permiso sobre los módulos que han sido otorgados, en calidad de prueba o demostración, por el distribuidor del sistema al cliente.

NFR: Indica si la licencia o autorización para la utilización del sistema ha sido otorgada en calidad de donación.

País: Indica el nombre del país en el cual se ubican las instalaciones físicas del cliente.

Lotes: Determina si el sistema permite manejar los inventarios de materias primas y productos terminados mediante lotes.

CentrosDeCosto: Determina si el sistema permite manejar la contabilidad por centros de costo. Cada cuenta contable puede estar asociada con uno o varios centros de costo.

InventarioDolar: Indica si el sistema permite manejar los costos relacionados con el inventario en dos monedas.

Tipo de Red: Determina el tipo de red utilizado en la empresa del cliente.


Es Impulso: esta variable determina si el sistema instalado es la versión Impulso o alguna anterior.

CAMPOS CONFIGURABLES (UDF's)

En esta opción, el usuario puede definir los campos configurables que se incluirán en las diferentes tablas existentes en la Base de Datos del sistema, con el fin de personalizar cada una de las mismas y poder capturar cierta información adicional a la estándar ofrecida en dicha tablas, estos campos son conocidos también como “*User Defined Fields*” o UDF's.

Los datos que se presentan en la tabla denominada “Campos Configurables por Tabla”, donde la primera columna que se muestra es la de "Tabla", muestra la tabla asociada a un determinado mantenimiento para el cual se definen los UDF's que se desean agregar y la segunda columna es la de la "Descripción" de dicha tabla.


Solo se permite hacer un registro de UDF's por tabla, si se intenta definir un registro adicional para una tabla que ya los tenga definidos, el sistema le enviara un mensaje de error, impidiendo la realización de la acción.



Mensaje de Error

Importante!: Los campos configurables que el usuario defina para determinada tabla, se utilizaran y se visualizaran únicamente en dicha tabla, no así en la generación de reportes ni en la consulta.

A continuación se presenta la pantalla desplegada por esta opción:




Pantalla Campos Configurables por Tabla

Nota: No se podrán eliminar los registros de las tablas a las cuales ya se tengan valores asignados en sus respectivos campos, solo se podrán eliminar aquellas a las cuales se le han asignado campos configurables pero que no han sido utilizados.

INGRESO DE DATOS

El ingreso de los datos se realiza al acceder el botón Nuevo  a lo que se despliega la pantalla donde se define la tabla a la cual se le agregará el nuevo campo configurable.

La pantalla de definición de los datos, se compone de un campo para seleccionar mediante la tecla F1 o doble clic la tabla en donde se insertará el UDF. Cabe resaltar que posterior a la definición de este dato, se debe pulsar el botón de Grabar , pues de lo contrario no se podrá habilitar la tabla donde se ingresaran los datos de los UDF's.



Pantalla de definición de Campos Configurables

Los datos que se deben ingresar en esta carpeta son los siguientes:

Tabla: campo donde se debe seleccionar el nombre de la tabla en donde se insertará el UDF, mediante F1 o doble clic se despliega la lista de las tablas que se pueden utilizar de acuerdo a las limitaciones del sistema.

Campo: es lo nombre del UDF.

Etiqueta: columna que permite indicar la información que será capturada en el UDF.

Tipo: columna de tipo combo box donde se debe seleccionar el tipo de dato

- **Alfanumérico:** este tipo de campo permite ingresar, tanto, letras como números.
- **Fecha:** este tipo de campo permite ingresar datos de tipo fecha, con el formato dd/mm/aaaa.
- **Numérico:** este tipo de campo permitirá ingresar datos de tipo numérico que pueden incluir o no decimales.

Detalle: esta columna es indica la cantidad de caracteres en caso de tipo de alfanuméricos, la cantidad de decimales en caso del tipo numérico y para los campos tipo fecha se deja en blanco.

Orden: esta columna es indica el orden en el que aparecerá el UDF en el caso que sea más de uno.

Permite Nulos: esta columna es de tipo “Check Box”, y permite indicar si se permite o no nulos en la captura de la información asociada al UDF. Si la misma aparece marcada significa que para este campo no será estricto la definición de un valor, pero si la misma esta chequeada, al utilizar este campo en la tabla respectiva, el sistema no permitirá dejar la casilla en blanco.

Si el campo no permite nulos, se debe digitar por obligación el Valor por Omisión o Defecto a utilizar.


Tipo Fuente: esta columna indica si se definió fuente para el UDF respectivo, la fuente sirve al UDF como una especie de F1, con la cual se hará más rápida la definición del valor requerido.

Una vez que se haya definido el o los UDF's para determinada tabla, lo único que se podrá modificar, serán sus fuentes de datos. Para realizar alguna otra modificación se recomienda eliminar el UDF que se desee modificar y crearlo nuevamente, añadiéndole los datos necesarios.

Para la definición de la fuente se cuenta con el tecla F1, el cual traerá la pantalla de definición de la **Fuente de Datos**. Las posibilidades para definir la fuente harán que varíe la información que se debe ingresar en la carpeta o tab respectivo. En relación con lo anterior, en esta pantalla aparece como encabezado la casilla **Fuentes**, la cual es de tipo combo box y se tiene las opciones de SQL, Tipo y Fuente.

Fuentes SQL

La pantalla de definición de Fuente de Datos de tipo SQL es la siguiente:

The image shows a Windows-style dialog box titled "Fuente de Datos". At the top, there is a dropdown menu labeled "Tipo Fuente:" with "SQL" selected. Below this, there is a tab labeled "SQL". Inside the tab, there is a large text area containing the SQL query "Select * from". To the right of the text area is a small blue checkmark icon. Below the text area is a large empty rectangular box. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

Pantalla de definición de Fuente de Datos "SQL"

Si se define que la fuente será de tipo SQL, se deben definir los siguientes campos:

Sentencia: este es el espacio que se estableció para definir la sentencia de SQL que traerá los datos para el UDF respectivo. La misma debe ser de tipo Select (consulta), definida de tal manera que cuando la misma sea probada, lo cual se realiza con el botón , deberá traer a la tabla de abajo el valor con su respectiva descripción.

También se pueden incluir características especiales a los Select como:

- La cláusula *Distinct* en el Select indicado.
- Se soporta el indicador *Where* en el SQL.
- Permitir utilizar funciones como *SubString* y otras en el Select.
- Permitir alias y múltiples tablas en la sentencia *from*.


Por otro lado, se deben de tomar en cuenta varias restricciones para este tipo de sentencias, entre ellas están:

- Se valida que no tenga los siguientes palabras reservadas ya que su funcionalidad no es soportada:

Group By
Order By
UNION
HAVING

- Se valida que no haya SELECTs anidados de ningún tipo, es decir ni en el SELECT, ni en el *FROM* ni en el indicativo *WHERE*.

Fuentes Tipo



Pantalla de definición de Fuente de Datos "Tipo"


En esta carpeta se deben definir las siguientes casillas:

Tablas Configuradas por el Usuario: esta casilla, que es de tipo F1, se puede completar con los datos digitados en la opción de “Tablas Configuradas por el Usuario”. Para más información consulte la sección “Tablas Configuradas por el Usuario”.

Al definir la casilla anterior, se procede a pulsar el botón , esto con el fin de rellenar la tabla que se muestra en la parte baja de la pantalla, en dicha tabla se mostrarán los datos que se le podrán asignar a un registro de la tabla correspondiente.

Como sugerencia, se recomienda hacer uso de esta opción en caso de que la fuente vaya a ser usada en múltiples ocasiones, con el fin de reducir el trabajo de digitación que requiere la opción Fuentes Tipo. La única limitación se refiere a que los datos a usar en esta opción deben haber sido previamente definidos. En caso de que los datos sean únicos para un caso específico se recomienda usar la opción Lista.

Fuentes Lista



Pantalla de definición de Fuente de Datos “Lista”

En la carpeta Lista se deben definir las siguientes casillas:


Valor: en esta casilla se debe definir el dato ya sea numérico (con decimales o sin decimales), alfanumérico, alfabético o fecha que se desea agregar a la fuente de datos que facilitara la inclusión del valor en la tabla.

Para realizar la inclusión del dato digitado en el recuadro que aparece debajo de la casilla **Valor**, se debe hacer uso del botón  “Agregar a la Lista”, también si se requiere eliminar un dato o registro, se debe realizar con el botón eliminar  y por último, con los botones “Arriba”  y “Abajo”  los registros se pueden acomodar en el orden que el usuario prefiera.

Como sugerencia, se recomienda hacer uso de esta opción sólo en caso de que la fuente vaya a ser usada una única ocasión, pues de lo contrario resultará tedioso la constante labor de digitación de los datos. La ventaja que da esta opción es que los datos a usar se digitan en este mismo lugar, sin necesidad de que hayan sido previamente definidos. En caso de que los datos se vayan a usar en múltiples ocasiones se recomienda usar la opción “Tipo”.

Valor por Defecto: en esta columna se debe definir el valor por defecto que se manejará para el campo o UDF que se está definiendo.

Una vez ingresado este valor el sistema desplegará un mensaje indicando de que se recomendable actualizar este valor a los registros ya existentes de la tabla seleccionada.




Mensaje de sugerencia

TABLAS CONFIGURADAS POR EL USUARIO

En esta opción, el usuario podrá definir sus propias tablas para ajustar sus necesidades y complementar las del ERP.

Estas tablas serán ubicadas donde el Usuario lo indique y por defecto tendrá dos columnas y estas pueden incrementar mediante la creación de UDF's mediante el proceso mencionado en el apartado anterior, adicionalmente se puede hacer uso de ellas en la opción de Campos Configurables en la carpeta Fuentes Tipos para la definición de Fuente de datos.

Esta funcionalidad presenta la siguiente pantalla principal:



Pantalla Principal de Tipos de Campos configurables

INGRESO DE DATOS

La definición de los datos de una nueva Tabla Configurada por el Usuario se realiza en la pantalla de definición de “Tablas Configuradas por el Usuario”, la cual se despliega pulsando el botón “Nuevo” . La pantalla de definición de los datos es la siguiente:

Tabla personalizada **Ubicación**

Digite el nombre y la descripción de la tabla personalizada.
Por defecto se van a agregar dos campos a la tabla: Código y descripción. Estos campos no pueden ser eliminados.

Nombre de la tabla:

Etiqueta de la tabla:

Descripción de la tabla:

Columnas:

Columnas por defecto				
Columna	Etiqueta	Tipo	Acepta Nulo	Tamaño
▶ CODIGO	Código	Alfanumérico	☐	4
DESCRIPCION	Descripción	Alfanumérico	☒	20

Aceptar **Cancelar**

Pantalla de Definición de Tablas configuradas por el Usuario

Descripción de Pestañas

Pestaña Tabla Personalizada

Nombre de la tabla: en esta casilla el usuario define el nombre de la tabla.

Etiqueta de la tabla: en esta casilla el usuario define, según sus necesidades el título que llevará por nombre dicha tabla.

Descripción de la tabla: en relación con el nombre anterior, en esta casilla se debe dar una descripción de la opción para facilitar su uso en caso de que el mismo nombre no sea lo suficientemente expresivo.

Columnas: columnas por default que se crean asociadas a la tabla al crearse, si se requieren de más columnas, estas pueden agregarse mediante la funcionalidad de “Campos Configurables” una vez creada la tabla.

Tabla personalizada **Ubicación**

Digite el nombre y la descripción de la tabla personalizada.
 Por defecto se van a agregar dos campos a la tabla: Código y descripción. Estos campos no pueden ser eliminados.

Nombre de la tabla:

Etiqueta de la tabla:

Descripción de la tabla:

Columnas:

Columnas por defecto				
Columna	Etiqueta	Tipo	Acepta Nulo	Tamaño
▶ CODIGO	Código	Alfanumérico	☐	4
DESCRIPCION	Descripción	Alfanumérico	☒	20

Pestaña Tabla personalizada

Pestaña Ubicación

Módulo: en este campo es donde el usuario define en cual módulo ubicará la tabla que se está creando.

Ubicación: campo en el cual el usuario define en cual opción del módulo seleccionado ubicará la tabla.

Tabla personalizada **Ubicación**

Módulo:

Ubicación:

Pestaña Ubicación

PERSONALIZAR HOOKS

Esta opción permite al usuario especificar y guardar en la base de datos del ERP, los hooks que tenga personalizados en su instalación. Esto permite que sea más seguro una actualización de binarios dado que si un hook estándar reemplazara a un hook personalizado, estos pueden ser recuperados de la base de datos para obtener nuevamente la instalación necesaria para trabajar.

CARGA DE HOOKS ESTÁNDAR

La personalización de hooks debe hacerse basada en los hooks estándar dado que un hook en el ERP es llamado siempre con el mismo nombre que el estándar. Por lo tanto, esta opción de personalizar hooks lo primero que realiza es la carga del listado de los hooks estándar la cual se realiza por medio del archivo adjunto en la instalación llamado Hooks.csv, este está en la carpeta Setup\CSV. Al momento de ingresar, si el archivo existe, es cargado como la lista de hooks estándar.

Al entrar a la opción de personalizar hooks se abrirá la ventana que tiene el listado de hooks y se muestra la información del Hook, su nombre y su descripción.

En caso de que esta pantalla aparezca vacía, es porque no se pudo realizar la carga automática dado que el archivo Hooks.csv no se cargó correctamente o no existe en la instalación. Existe una opción para realizar la carga de manera manual para la cual, lo primero que se debe hacer es verificar que dicho archivo csv se encuentra en la carpeta correspondiente de la instalación, en una subcarpeta llamada Setup y dentro de esta en otra llamada CSV.

Una vez que se verifica que el archivo existe, se procede a presionar el botón de cargar hooks . Este carga el contenido del archivo csv en el tabla de hooks.

Tabla de Hooks

Despliegue Excell Ayuda

Cargar HOOKS

Hook	Nombre	Descripción
FAHOOK32600.APD	Hook para define los valores de las globales de FA	Validaciones para facturar y/o grabar un pedido
CPSUGIMP600.APD	Hook para la Sugerencia de Impuestos para los d...	Sugiere los porcentajes definidos para los impuestos: Obtiene
CC_ASNT600.APD	Hook de Generacion de Asientos Contables	Se encarga de establecer el encabezado y detalle del asiento
CP_ASNT600.APD	Hook de Generacion de Asientos Contables	Se encarga de establecer el encabezado y detalle del asiento
CONSRET600.APD	Hook de Consecutivo de Retenciones	Recibe el siguiente consecutivo de documentos de retencion y
CR_VALID600.APD	Hook de Validaciones de Movimientos Presupuest...	Realiza validaciones de un movimiento presupuestal tales como
CNAPROB600.APD	Hook para la aprobacion de nominas	Permite realizar procesos adicionales en la aprobacion de nomir
CN_ASNT600.APD	Hook de Generacion de Asientos Contables de CN	Permite personalizar la creacion de asientos de nomina y aport
SDIFORMU600.APD	Hook de calculo del salario diario integrado	Permite personalizar el calculo de los conceptos del SDI.
RHAXSPER600.APD	Hook de calculo de dias de acciones de personal	Permite personalizar el calculo de dias de las acciones de perso
CNRUTC32600.APD	Hook de calculo de nominas	Permite personalizar el calculo de conceptos especiales.
HKCCARGA600.APD	Hook de Carga de documentos de CC	Permite leer los datos del archivo que contiene la informacion d
FADLL32600.APD	Hook que define las funciones de DLL de Factura...	Funciones utilitarias para redondeo de precio, monto y total.
HK_POS_ASNT	Hook para la generacion de Asientos de documen...	Este hook se encarga de la generacion de los asientos para los
HK_GENPP600.APD	Hook para la generacion de planes de pagos par...	Define el plan de pagos segun el tipo de condicion de pago corr
HK_ANUFA600.APD	Hook para la generacion de procesos adicionales ...	Control de anulaci?n de documentos y soporte a funcionalidad
CIF_CONT600.APD	Hook de Validaciones de Movimientos Presupuest...	Calcula el valor de la cifra de control para la unidad y Presupue
MODCTA600.APD	Hook con funcion que pueden ser personalizada ...	Brinda una funcion que pueden ser personalizada para validar :
CGFUNEXT600.APD	Hook para funciones del proceso de asientos dist...	Brinda una funcion que pueden ser personalizada para obtener

Pantalla de listado de hooks estándar del ERP

Nota: Esta lista no es editable, solo es una referencia para agregar los hooks personalizados.


MANTENIMIENTO DE HOOKS PERSONALIZADOS

Para ver la información de un hook específico, así como para agregar hooks personalizados se puede realizar por medio del botón de Detalle  o seleccionando la línea del hook y presionando doble clic.

Una vez dentro del mantenimiento, si se desea agregar archivos personalizados del hook, debe presionar el botón de nuevo .


En ese momento se solicita al usuario el archivo del hook personalizado. El sistema por defecto accesa el directorio de la instalación, pero el usuario puede seleccionarlo de cualquier directorio. Solo podrá seleccionar archivos .apd.

Importante !! se puede subir archivos con cualquier nombre pero siempre al bajarlo se llama igual que el estándar.



Pantalla de selección de agregar hook personalizado

Al ingresar un archivo de hooks este será almacenado en la base de datos en el momento de salvar. El sistema requiere que se guarde una descripción para el archivo. De no hacerlo le indica al usuario el siguiente mensaje:



Validación de campo descripción

Agrega la fecha de inserción y un consecutivo para identificar cada archivo personalizado.




Consecutivo	Archivo	Vigente	Fecha	Descripción
1		☐	23/02/2009 06:11 AM	Hook llamado cc_asnt-1.apd
2		☒	23/02/2009 06:12 AM	Hook con modificaciones en...

Campo de indicador de hook personalizado vigente

El sistema solo permite marcar un archivo como vigente. Si se marca uno y luego otro, la marca se traspasa dejando siempre solo uno marcado.

Si se agregan hooks personalizados pero sin marcar vigente, el sistema usará el que hay en la instalación.


Cada vez que se agregue un registro personalizado debe salvarse para poder agregar un siguiente, de lo contrario el sistema le despliega el siguiente mensaje:



Validación de cambios realizados

DESCARGAR HOOKS


El mantenimiento posee una opción de descarga de hook  la cual permite descargar el archivo almacenado en la base de datos a la instalación actual del ERP.



Consecutivo	Archivo	Descargar el archivo	Fecha	Descripción
1		☐	23/02/2009 06:11 AM	Hook llamado cc_asnt-1.apd
2		☒	23/02/2009 06:12 AM	Hook con modificaciones en...

Botón de descarga de hooks

Para hacer la descarga debe seleccionar la línea del archivo a descargar. El sistema procederá a descargar el archivo a la instalación actual.



Consecutivo	Archivo	Descargar el archivo	Fecha	Descripción
1		☐	23/02/2009 06:11 AM	Hook llamado cc_asnt-1.apd
2		☒	23/02/2009 06:12 AM	Hook con modificaciones en...


Selección de hook para proceso de descarga

Si no existe una línea seleccionada antes de presionar la opción de descargar el sistema le indicara al usuario que debe seleccionarla.




Validación de hook seleccionado para descargar

Si el usuario indica que desea descargar un archivo el sistema primero valida si este archivo ya está en la instalación igual al que va a descargar y si es el caso entonces lo indica al usuario y no realiza la descarga.




Validación de hook igual en la instalación y base de datos

Si al validar corrobora que es un archivo diferente pregunta al usuario si desea realizar esta operación de descarga y le indica la dirección donde lo hará.



Validación de hook diferente en la instalación y base de datos

Luego de descargar el archivo lo indica al usuario. El archivo puede haberse cargado con cualquier nombre pero en la descarga siempre se baja con el nombre del hook estándar en el cual está almacenado.



Mensaje de descarga de hook personalizado

SINCRONIZACIÓN DE HOOKS

Este proceso detecta la existencia de cambios en los hooks a raíz de actualizaciones en la instalación o cambios en el mantenimiento y aplica dichos cambios a los hooks correspondientes.

El proceso de sincronización  copia los hooks estándar que se encuentran en la carpeta Hooks dentro de la instalación del ERP, y luego los sobrescribe con la descarga los hooks personalizados que tenga el usuario registrados en la base de datos y marcados como vigentes.


En caso de no tener personalizaciones o de tenerlas pero no haber marcado el registro como vigente, no se descargará el hook de la base de datos. Los hooks, tanto los estándar como los que se descargan, se validan con el existente en la ruta de instalación para verificar si es el mismo, de ser así tampoco se descarga o copia.

Cuando se realiza una instalación del **ERP**, el instalador registra un indicador de que debe actualizarse los hooks, para que, al realizar el proceso de sincronización pueda identificar si tiene o no que realizar la actualización de los hooks. La aplicación se basará en el registro de la máquina, en la llave *DebeActualizar* ubicada en la ruta `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ERP\NombreDeLaInstalacion\HOOKS`, la cual tiene un valor N (no) por defecto, este valor puede ser cambiado a S (si) luego de realizar una actualización con el instalador y vuelve al estado original al aplicarse los cambios de la sincronización.

 (Default)	REG_SZ	(value not set)
 DebeActualizar	REG_SZ	N
 UltimaActualizacion	REG_SZ	09/03/2009 1:25:58 PM

Llave en el registro de la máquina.


Cuando se presiona clic sobre el botón , se despliega un mensaje indicando que si se han detectado actualizaciones o no, de haberlas, consultara si desea o no aplicarlas mediante la sincronización, en caso de seleccionarse que sí, procederá a descargar las modificaciones de los hooks



Mensaje de sincronización.


Al completarse la sincronización, mostrara un mensaje de éxito

En caso de que no existieran cambios en los hooks, no sería necesario realizar la sincronización, sin embargo es posible realizar el proceso




Mensaje de sincronización.

Este proceso también se realiza cuando la aplicación identifica que se ha realizado un cambio en el mantenimiento de hooks. Un posible cambio en los hooks es por ejemplo cargar un archivo a un hook.



Pantalla de versiones de hooks

Además el proceso detecta modificaciones como lo son seleccionar (o desmarcar) un archivo como vigente:




Pantalla de vigencia de hooks

PERSONALIZAR REPORTES

Esta opción permite al usuario especificar y guardar en la base de datos del ERP, los reportes que tenga personalizados en su instalación para cada módulo y para cada usuario según sea la necesidad de uso de los mismos.

Al presionar doble clic sobre Personalización de Reportes se abrirá la ventana que contiene el listado de los reportes donde se muestra la información referente a estos; la descripción (por ejemplo: Reporte de Facturación), el modulo al que pertenece y el tipo (donde se indica si es XML, directo o formulario) y el indicador de si es estándar o no.



Reporte	Descripción	Módulo	Tipo	Estándar	Modalidad
r_orden.rpt	Reporte de ord...	CO	XML	S	Global
r_orden_ora.rpt	Reporte de orde...	CO	XML	S	Global
r_orden_sql.rpt	Reporte de orde...	CO	XML	S	Global
r_embarq.rpt	Reporte de emb...	CO	XML	S	Global
r_prsola.rpt	Reporte de prov...	CO	XML	S	Global
r_abast.rpt	Reporte de posi...	CO	XML	S	Global
r_histo.rpt	Reporte de histo...	CO	XML	S	Global
r_cocost.rpt	Reporte que indi...	CO	XML	S	Global
r_reabas.rpt	Reporte que indi...	CO	XML	S	Global
bdloc.rpt	Balance de comp...	CG	XML	S	Global
r_asiu.rpt	Reporte de asie...	CG	XML	S	Global
r_asien.rpt	Reporte de asie...	CG	XML	S	Global
r_concil.rpt	Reporte de la co...	CB	XML	S	Global
r_rescon.rpt	Reporte del resu...	CB	XML	S	Global
axs_pers.rpt	Impresión de ac...	RH	XML	S	Global
r_salida.rpt	Reporte de salida...	RH	XML	S	Global

Pantalla principal de la personalización de reportes

En caso de que esta pantalla aparezca vacía, es porque no se pudo realizar la carga automática dado que el archivo **Reporte.csv** no se cargó correctamente o no existe en la instalación. Existe una opción para realizar la carga de manera manual para la cual, lo primero que se debe hacer es verificar que dicho archivo csv se encuentra en la carpeta correspondiente de la instalación, en una subcarpeta llamada Setup y dentro de esta en otra llamada CSV.

Una vez que se verifica que el archivo existe, se procede a presionar el botón de cargar reportes . Este carga el contenido del archivo csv en la Tabla de Reportes (la pantalla principal de la personalización de reportes).

En los reportes pueden existir reportes a la medida que no tienen su correspondiente reporte en el ERP por lo que el usuario puede registrar sus propios reportes

AGREGAR REPORTES NO ESTÁNDAR

Para poder agregar un reporte personalizado que no se base en los reportes estándar del ERP, este debe primero estar registrado como una opción configurable en el mantenimiento de AS. (ver página 38)

Ingreso de Datos.

Para hacerlo debe presionar clic sobre el botón  Nuevo, esto abrirá una ventana donde se ingresaran los datos del nuevo reporte:

Reporte: nombre del reporte que se desea agregar este debe incluir la extensión del archivo.

Importante !! Cuando se usa un reporte estándar y se agregan personalizados, estos no se pueden llamar igual que el estándar. Se puede subir archivos con cualquier nombre porque cada uno es individual y con este nombre aparecerá a la hora de imprimir.

Descripción: descripción propia del reporte.

Opción Config.: haciendo doble clic sobre la opción esta despliega las opciones configurables que están registradas en el mantenimiento de opciones configurables.

Módulo: El campo módulos despliega una lista de módulos a la cual se le asocia el reporte.

Tipo: Se debe indicar si el reporte es de tipo directo, xml o formulario.

Para asignar el módulo y la opción configurable debe hacer doble clic sobre la casilla donde se ingresa la información de los mismos y seleccionar los valores de la tabla correspondiente.

Modalidad: Define cual será la modalidad de impresión del reporte, ya sea Disco, Memoria o si utilizará la modalidad Global definida en el Integrador del ERP.


- **DISCO:** Esta modalidad indica que el reporte estándar será impreso por medio de un archivo XML con los datos que se generaron en el ERP y se ubica en la carpeta DATA . Esta es la manera en la que se imprimían anteriormente los reportes del ERP.
- **MEMORIA:** Esta nueva modalidad envía la información del ERP al reporte por medio de la memoria RAM de la maquina sin utilizar archivos ni el ODBC EXCRY600XML420. El reporte se imprime más rápido según las características de la maquina.

- **GLOBAL:** Con esta modalidad el reporte tomara la modalidad de un valor global que se define en el integrador. El punto es que no sea necesario cambiar todos los reportes uno a uno sino que se defina el valor como GLOBAL y que el cambio en el integrador aplique para todos los reportes con esta modalidad.

Esto significa que se puede personalizar por reporte su modalidad de impresión de manera que para los reportes de muchas líneas puede ser mejor definir la modalidad por DISCO para que no se agote la memoria y para los reportes no tan grandes se puede definir la modalidad MEMORIA para que reduzca el tiempo de respuesta.

Reporte	Descripción	Notas	Activo	Seguridad	RPT	DTD

Pantalla de mantenimiento de reportes




Muestra de las tablas de referencia.

La opción de eliminar no es permitida para los reportes estándar, por lo tanto si lo realiza le indica al usuario un mensaje de error.



El usuario solo puede eliminar reporte agregados, los cuales están identificados como No estándar. Para hacerlo (se hace desde la pantalla de Tabla de Reportes) se selecciona el reporte y se da clic sobre el botón eliminar . Le aparecerá un mensaje verificando si desea realizar la operación



Si el reporte no contiene personalizaciones almacenadas en la base de datos si permite guardar, de lo contrario le indicara al usuario que debe primero eliminar tales personalizaciones antes de eliminar el dato del reporte principal.

MANTENIMIENTO DE REPORTES PERSONALIZADOS

Para ver la información de un reporte específico, así como para agregar reportes personalizados se puede realizar por medio del botón de Detalle  o seleccionando la línea del mismo y presionando doble clic.

En la pantalla de Mantenimiento de Reportes, se pueden ver los detalles del reporte (nombre, descripción, modulo y tipo).


Ingreso de datos

Para cada reporte si se desea agregar archivos personalizados del reporte debe presionar el botón de Nuevo .

[illegible]

Pantalla de mantenimiento de reportes

RPT: A continuación aparecerán los archivos de tipo reporte rpt que pueden ser seleccionados. La carpeta que por defecto abrirá será la carpeta de reportes de la instalación, sin embargo es posible seleccionar archivos (siempre que cumplan el formato) de otras carpetas.



Pantalla de ubicación de reportes

Para seleccionar un archivo puede presionarse doble clic sobre el que se quiere o un solo clic y presionar el botón Open

El reporte seleccionado será indicado por medio de un icono que indica que el archivo se guardará en la base de datos.

Reporte: despliega el nombre físico del archivo del reporte.

DTD: Se permite guardar de la misma forma como se guarda el reporte, el archivo asociado al reporte llamado DTD, el cual es un archivo xml que se encuentra en la carpeta DTD de la instalación.

Activo: Al realizar la carga de archivos, por defecto la casilla de Activo de cada archivo queda marcada ☒ lo cual indica que el archivo puede ser utilizado (por usuarios administradores u otros que cuenten con privilegios sobre el reporte) y puede ser seleccionado entre las opciones de impresión en los módulos correspondientes.

Si se desactiva entonces no aparecerá entre las opciones de impresión donde se utilice el reporte estándar asociado.

Seguridad: Por defecto, al ingresar un reporte personalizado, esta opción esta desmarcada, lo que indica que el reporte no tiene asignados privilegios especiales por usuario, por lo tanto cualquier usuario con privilegios para usar el reporte estándar podrá también utilizar este.

Descripción: permite guardar una descripción.

Notas: Adicionales al reporte.

Antes de poder cargar otro reporte o hacer alguna modificación deben guardarse los cambios, ya sea con el botón de Guardar  o con el botón de Guardar y salir , y en este último caso regresara a la pantalla de Tabla de Reportes.

Si se trata de agregar un reporte que ya ha sido cargado a la base de datos el sistema se lo indicará al usuario dado que valida el nombre del archivo a cargar contra los ya existentes en la base de datos.



Validación de reportes ya existente en la base de datos

Cada vez que se agregue un registro personalizado debe salvarse para poder agregar un siguiente, de lo contrario el sistema le despliega el siguiente mensaje:



Validación de cambios realizados


ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS EN LOS REPORTES

Para asignar privilegios por reporte personalizado, debe marcarse la casilla Seguridad  correspondiente al archivo de reporte y salvar el cambio

Luego debe seleccionar el botón de Usuarios con Privilegios ; dentro de esta opción se presiona doble clic sobre el botón Nuevo  y en el registro que se agrega debe presionarse doble clic sobre dicha línea, al hacerlo se abrirá una ventana donde muestra la lista con los usuarios, allí se debe seleccionar (con doble clic) el usuario que tendrá privilegios.

Si un archivo tiene la marca de seguridad pero no se han asignado privilegios a los usuarios, el reporte estará disponible únicamente para los usuarios administradores.

En caso de que se deseen incluir todos los usuarios en los privilegios, se puede hacer dando clic sobre el botón Incluir Todos 




Pantalla de asignación de privilegios

CARGA MÚLTIPLE DE REPORTES

A un reporte, sea estándar o no estándar, se le pueden asociar varios reportes personalizados a la vez utilizando el botón de Carga Múltiple de Reportes




Cuando se selecciona esta opción, primero advierte al usuario que incluirá, si no lo están ya, los reportes seleccionados, o actualizará los archivos ya existentes si mantienen el mismo nombre con el que se encuentran guardados en la base de datos.



Mensaje de actualización de reportes.

Luego se abrirá la opción de los reportes para seleccionar los que se desean, finalmente presionar clic al botón  para que se asocien y carguen los reportes personalizados.



Pantalla de carga múltiple de reportes.

Aspectos importantes a considerar con reportes NO basados en uno estándar:

- Se puede agregar el reporte nuevo y en el detalle agregarlo como archivo para que quede guardado en la base de datos.
- Deben estar asignados a una opción configurable.
- Un reporte no estándar puede ser eliminado.

DESCARGAR REPORTES

Este proceso permite descargar los reportes personalizados a la carpeta de la instalación llamada Reportes. Para descargar un reporte en la base de datos, se debe seleccionar el reporte y presionar el botón Descargar Reporte .

Si no existe una línea seleccionada antes de presionar la opción de descargar el sistema le indicara al usuario que debe seleccionarla.

Si el archivo que se encuentra en la base de datos es igual al que se encuentra en la instalación, le envía al usuario un mensaje indicándolo y no lo descarga.

De no ser el mismo contenido el del archivo, pregunta al usuario si desea sustituir este reporte con el que está almacenado en la base de datos.

Si el usuario indica que desea descargar el archivo el sistema despliega un mensaje indicando que ya descargó el archivo.

CONSULTA DE DICCIONARIO DE DATOS


Esta funcionalidad permite al usuario visualizar de forma clara y ordenada la estructura de esquemas, módulos, tablas, columnas, descripción, tipo de dato, nulidad y otras características de cada columna según el diccionario de datos del ERP.

Tiene dos presentaciones (tabs):

- General o Columnar.
- Detallado

Permite ordenar y filtrar por cada columna por texto. Filtrar por esquemas, módulos, propiedad.

Exportar a Excel y Pdf.



Ubicación de la Consulta del Diccionario de Datos.

Al ingresar a la Consulta de Diccionario de Datos se abrirá la ventana que contiene el listado de las propiedades de los datos contenidos en el Diccionario de Datos. Esta ventana está compuesta por 2 secciones, General y Detallada.

TAB GENERAL:

En la vista General se presentan todas las características y propiedades de cada uno de los elementos en las tablas del sistema.

Consulta Diccionario Datos

General Detallado

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Esquema	Módulo	Tabla	Columna	Descripción	Tipo Dato	Tamaño	Nulidad	Llave
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	COMENTARIO	Algún comentario adicional...	VARCHAR(254)	254	Si	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	CONTRAPARTIDA	Indica si la línea del movimi...	VARCHAR(1)	1	No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	FECHA	Fecha en que se asigna al ...	DATETIME		No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	GRUPO		SMALLINT		Si	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	LINEA	Consecutivo que identifica ...	INT		No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	MONTO_LOCAL	Monto que se asigna al par...	DECIMAL(28,8)	28	No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	NUMERO	Consecutivo (Número) del ...	INT		No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	PARTIDA	Código de la partida que v...	VARCHAR(25)	25	No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	PERIODO	Indica el periodo en que se...	DATETIME		No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	PRESUPUESTO	Código que indentifica el p...	VARCHAR(20)	20	No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	RUBRO1	Almacena el dato que se a...	VARCHAR(15)	15	Si	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	RUBRO2	Almacena el dato que se a...	VARCHAR(15)	15	Si	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	RUBRO3	Almacena el dato que se a...	VARCHAR(15)	15	Si	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	TRANSACCION	Indica el tipo de transacció...	VARCHAR(2)	2	No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	UND_OPER_AFECTADA	Código de la unidad operat...	VARCHAR(4)	4	No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	UNIDAD_OPERATIVA	Código de la unidad operat...	VARCHAR(4)	4	No	
CIA	CR	DET_MOV_APLICADO	UNIDADES	Monto en unidades que se ...	DECIMAL(28,8)	28	Si	
CIA	CR	DET_MOV_NOAPLICADO	BALANCE		VARCHAR(1)	1	Si	
CIA	CR	DET_MOV_NOAPLICADO	CENTRO_COSTO	Centro de Costo de Contr...	VARCHAR(25)	25	No	
CIA	CR	DET_MOV_NOAPLICADO	COMENTARIO	Algún comentario adicional...	VARCHAR(254)	254	Si	
CIA	CR	DET_MOV_NOAPLICADO	GRUPO		SMALLINT		Si	
CIA	CR	DET_MOV_NOAPLICADO	LINEA	Consecutivo que identifica ...	INT		No	
CIA	CR	DET_MOV_NOAPLICADO	MONTO_LOCAL	Monto que se va a asignar...	DECIMAL(28,8)	28	No	
CIA	CR	DET_MOV_NOAPLICADO	NUMERO	Consecutivo (Número) del ...	INT		No	
CIA	CR	DET_MOV_NOAPLICADO	PARTIDA	Código de la partida que v...	VARCHAR(25)	25	No	
CIA	CR	DET_MOV_NOAPLICADO	PERIODO	Indica el periodo en que se...	DATETIME		No	

9837 registros


Editar filtro

Reporte

Vista del Tab General en la Consulta del Diccionario de Datos.

TAB DETALLADO:

Esta ventana presenta características más específicas acerca de los datos contenidos en cada una de las celdas y columnas de las tablas mostrando en cuadros resumen la información detallada. Estos cuadros resumen están ubicadas en la parte derecha de la aplicación junto a la vista principal de la Consulta del Tab Detallado.




Vista del Tab Detallado en la Consulta del Diccionario de Datos.

Los cuadros resumen están compuestos por las secciones columna, características, propiedades y posibles valores. Cada uno de ellos contiene información importante acerca de los valores de datos contenidos en cada tabla.

PROPIEDADES DE LAS VISTAS (GENERAL Y DETALLADO)


Agrupamiento de columnas.

Esta opción permite arrastrar el nombre o los nombres de las columnas al panel de agrupamiento, el cual permite mostrar de una forma detallada los datos contenidos en la ventana de la consulta en el Tab General



Filtro de datos por columna.

Esta opción brinda por columna una búsqueda de datos más precisa, ingresando un dato en la parte inferior del nombre de la columna o bien haciendo click sobre el símbolo de filtro ubicado cerca del nombre de la columna 🗑️.



Exportación de datos a Excel o PDF.

Incorpora la opción de exportar la vista de los datos presentada en pantalla a Excel.

RTICULO_CUENTA		VARCHAR(4)	4	Si	
RTICULO_DEL_PROV		VARCHAR(20)	20	Si	
.ASIFICACION_1		VARCHAR(4)	4	Si	
.ASIFICACION_2		VARCHAR(4)	4	Si	
.ASIFICACION_3		VARCHAR(4)	4	Si	
.ASIFICACION_4		VARCHAR(12)	12	Si	
.ASIFICACION_5		VARCHAR(12)	12	Si	
.ASIFICACION_6		VARCHAR(12)	12	Si	
ODIGO_BARRAS_INVT		VARCHAR(20)	20	Si	
ODIGO_BARRAS_VENT		VARCHAR(20)	20	Si	
ODIGO_FISCAL		DECIMAL(15,5)	15	Si	

Editar filtro

Reporte

Formato Reporte

Seleccione el formato del Reporte:

☒ Excel ☐ Pdf

Seleccione la ubicación del archivo del Reporte

D:\ExactusERP

Digite el nombre del archivo

☐ Abrir el archivo, una vez creado

Generar


Selector de filtros.

Acá puede seleccionar las opciones que desea mostrar en la ventana principal del Tab General.

RTICULO_CUENTA		VARCHAR(4)	4	Si	
RTICULO_DEL_PROV		VARCHAR(20)	20	Si	
.ASIFICACION_1		VARCHAR(4)	4	Si	
.ASIFICACION_2		VARCHAR(4)	4	Si	
.ASIFICACION_3		VARCHAR(4)	4	Si	
.ASIFICACION_4		VARCHAR(12)	12	Si	
.ASIFICACION_5		VARCHAR(12)	12	Si	
.ASIFICACION_6		VARCHAR(12)	12	Si	
ODIGO_BARRAS_INVT		VARCHAR(20)	20	Si	
ODIGO_BARRAS_VENT		VARCHAR(20)	20	Si	
ODIGO_FISCAL		DECIMAL(15,5)	15	Si	

Editar filtro


Reporte



Pantalla de Selección de opciones de filtrado

MANTENIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

Esta funcionalidad permite al usuario llevar a cabo la parametrización del servidor de correos SMTP para el envío de correos en el módulo de Cuentas por Pagar. Al ingresar a la opción Mantenimiento de Configuración, y luego presionar nuevo registro, aparecerá la siguiente ventana:



Los datos a ingresar o bien a seleccionar en la ventana Configuración SMTP, se explican a continuación:

- Código: Identificador de la configuración.
- Descripción: Nombre como es conocida la descripción de la configuración.
- Utiliza cuenta de correo actual: Usa la cuenta de correo del usuario que se encuentra logueado en la máquina. Si este rubro se encuentra marcado, no toma en cuenta la definición de los demás parámetros ya que toma los datos del registro de la máquina para enviar el correo.
- Servidor de correo SMTP: es el servidor de correos, se da la posibilidad de indicar un nombre de usuario para el servidor de SMTP que no corresponda al formato de correo electrónico.
- Correo electrónico de envío: es el correo del usuario que se verá cuando se reciba la notificación.
- Puerto SMTP: Se da la posibilidad de indicar el puerto de conexión al servidor SMTP sugiriendo siempre el puerto 25 por omisión.


- Requiere autenticación en el servidor: Indica que se intente la conexión utilizando un usuario del sistema, si se escoge esta opción será necesario digitar un usuario y la contraseña de este.
- Usar conexión “Secure Sockets Layer”(SSL): Se permite indicar si es necesario realizar la conexión al servidor SMTP utilizando conexión SSL (Secure Socket Layer).
- Método de entrega de correos: Se permite indicar si el método de entrega de los correos electrónicos se debe realizar por medio de la red (es decir enviar directamente al servidor SMTP); ó por medio de un directorio configurado en el servidor de IIS local a la instalación del Notificador de Alertas (dejar en el directorio del IIS local al notificador).

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS

Esta funcionalidad permite al usuario guardar y llevar un control sobre los scripts de cambios a estructuras de la base de datos.


Este permitirá:

- Creación de scripts.
- Carga y exportación de archivos.
- Indicar los esquemas de la base de datos a la cual se aplica.
- Indicar si el script será aplicado cuando se crea una nueva compañía.
- Indicar si el script será aplicado de manera recurrente. (Cada vez que se realice una actualización de la Base de Datos, ya sea por ingreso al ERP o mediante el uso de la Herramienta Actualizador de Estructuras)



Ubicación del Mantenimiento de Estructuras.

La sección de mantenimiento de estructuras se muestra de la siguiente manera:



Mantenimiento de Estructuras

Al ingresar un nuevo registro aparece nos aparecerá la siguiente ventana en la cual ingresaremos los datos y sentencias para la creación del nuevo script:

Mantenimiento de Estructuras Tab Script

Este nuevo mantenimiento está compuesto por 3 secciones o Tabs.

TAB DE SCRIPT:

Sección en la cual se ingresan los datos generales del nuevo script.

Nombre: Nombre o Código que se le dará al script.

Descripción: Detalle de la funcionalidad a realizar por el script.

Tipo de Esquema: Esquema en el cual se le correrá el script (Compañía o Administrador).

Sentencia: Campo en el cual ingresaremos las sentencias a correr, cada sentencia ingresada en este panel debe ser separada por un punto y coma (;) para la correcta aplicación de la misma.

Versión: Versión del script


Nuevas Compañías: Esta opción permite aplicar el script cada vez que se genere una nueva compañía. (Esta opción se deshabilita si el Tipo de Esquema elegido para correr el script es Administrador).

Actualizaciones: Si se marca esta opción se permitirá aplicar el script cada vez que se haga una actualización o migración de la base de datos, ya sea esta mediante el ingreso al ERP o utilizando el Actualizador de Estructuras.


Cargar / Exportar: Esta opción se encarga de la importación de script existentes al panel “sentencia” o la opción de guardar el script ingresado en el panel a un archivo .txt en el disco duro en la carpeta de instalación del ERP. (Se permite la importación de formatos .txt, .sql y .ers)

Aplicar: Esta opción esta deshabilitada por defecto y se habilita una vez que se guarda el script actual, cabe destacar que cada vez que se le haga un cambio al script en el panel sentencia y se haga click en el botón aplicar, este desplegará una ventana de consulta de si desea o no aumentar la versión del script.

Una vez ingresados todos los datos anteriores y guardado el script, si en la sección Tipo Esquema se eligió la opción “compañía” al presionar el botón aplicar se mostrará la siguiente pantalla de selección de esquemas para la aplicación del script, la cual contiene el campo de selección de esquema, esquema de aplicación y versión del script que se le ha aplicado (anteriormente).




Seguido de esto se presentara la ventana de ejecución del script por esquema, este contiene un panel de sentencia en ejecución y otro panel de resultado el cual contiene el resultado de la ejecución de la sentencia (si se ejecuta exitosamente no se presentara ningún resultado en esta sección, pero si al contrario se presenta un error en la ejecución, este panel presentará la información de dicha falla).



Pantalla ejecución de scripts.

TAB DE AUDITORIA:


En esta sección se presenta la información de creación y modificación del script, junto con la fecha y usuario en cada caso.



Mantenimiento de Estructuras Tab Auditoria

TAB DE ESQUEMA:

Esta ventana se presenta la información de aplicación del script, la cual muestra los esquemas a los cuales ha sido aplicado, la versión del script que se ha aplicado a cada esquema, fecha de aplicación, usuario de aplicación y resultado de la ejecución (si se aplicó correctamente el script y no presento problema este resultado se presentará “exitoso” de lo contrario mostrara la sentencia en la cual se falló la ejecución).



Esquema	Versión	Fecha Aplicación	Usuario Aplicación	Resultado
CIA01	1	04/11/2010	SA	Exitoso
ERPADMIN	1	04/11/2010	SA	Exitoso


Mantenimiento de Estructuras Tab Esquema

EDITOR DE REPORTES

Esta herramienta permite visualizar y cambiar propiedades básicas de un reporte Crystal Reports como:

- Posición de los campos en el reporte.
- Campos y Datos a desplegar.
- Formato y Alineamiento.
- Tamaño de Campos y Datos.

Esta función se ejecuta dentro del ERP cuando se despliega un reporte y se le da a la opción personalizar.



Esta funcionalidad contiene 2 vistas para la modificación de datos la vista de diseño que es en la cual se edita el contenido del reporte y la vista previa que es la pantalla donde se visualizan las modificaciones hechas en la pantalla de diseño.


VISTA DE DISEÑO:

En esta sección se muestra el panel de diseño del reporte el cual se divide en 4 partes:

Detalle:


Se encuentran los datos o campos que pueden ser arrastrados hacia el área de edición, entre ellos están:

Inserción de campos de texto y líneas.



Inserción de campos de texto y líneas.


Selección de campos del reporte.




Selección de campos del reporte.

Inserción de campos tipo Fórmula.

Para estos campos además de la posibilidad de insertarse en el área de diseño, se cuenta con la posibilidad de editar, crear y borrar una fórmula, para ello se debe presionar click derecho sobre la sección de fórmulas y elegir la opción a realizar.




Inserción de campos tipo fórmula.



Pantalla de edición de fórmulas.


- 1- Sección de selección de la fórmula a editar.
- 2- Área de modificación de los parámetros de la fórmula.
- 3- Campos de elección para incluir (arrastrar al área de modificación para ser utilizados).
- 4- Operadores o funciones.
- 5- Barra de Herramientas: Esta contiene las opciones de validar y guardar los cambios realizados en la fórmula actual.



Pantalla de creación de fórmulas.


(Luego de la creación seguir pasos de edición de fórmula).

Selección de Parámetros.



Pantalla de selección de parámetros.

Edición de Grupos.



Secciones:


Son las diferentes secciones del reporte en las cuales se pueden ingresar los datos.

Barra de herramientas:


Herramientas necesarias para la modificación del formato y alineamiento de campos.

Área de edición:

Ventana en la cual se realiza la modificación del reporte, donde se ingresan o modifican los datos del mismo para ser visualizados en la vista previa.



Otra de las funciones es la de permitir guardar los nuevos reportes como reporte personalizado dentro del reporte estándar en el mantenimiento de reportes del módulo de administración del sistema (AS).



VISTA PREVIA:

En esta ventana visualizaremos los cambios hechos al reporte lo cual nos permite una mejor apreciación de las modificaciones realizadas en el tab de diseño.

balgen.rpt

Guardar Salir Arial Rounded MT Bold 11... B I S Alinear

Diseño Vista Previa 1 / 1+ 100%



Compañía de Demostración
Global Park, Aurora de Heredia
San Jose
Teléfono

Fecha : 04/11/2010
Hora : 10:57:42AM
Página : 1

Balance General del 01/01/2010 al 04/11/2010

Todos los centros de costo. Todos los centros de costo.
Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

ACTIVO		
Circulante		
Cuenta	Nombre	Saldo
1-01-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5.115.763.076.26
Total:	Circulante	5,115,763,076.26
Fijo		
Cuenta	Nombre	Saldo
1-02-00-000-000	ACTIVO FIJO	0.00
Total:	Fijo	0.00
Otros activos		
Cuenta	Nombre	Saldo
1-03-00-000-000	OTROS ACTIVOS	0.00
Total:	Otros activos	0.00
Total:	ACTIVO	5,115,763,076.26

PASIVO

Seguridad

NOTA INTRODUCTORIA

En la opción **Seguridad** se maneja directamente todo lo relacionado con agregar, modificar o eliminar **Usuarios, Grupos y Privilegios** al sistema, así como la **Autenticación**, y **Configuración de Clave y Bloqueo de cuentas de usuario**.

Solo el Administrador de la Base de Datos debe tener acceso a la opción Seguridad.

En esta aplicación, el *Administrador de la Base de Datos*, define privilegios para los usuarios y grupos de usuarios que usen los módulos del sistema, también se define la autenticación de los usuarios no regulares a Del ERP, a los cuales se les puede asociar una clave de acceso, una cuenta de Windows o un código de usuario o grupo del **ERP** y por último se da la opción de configurar la clave de acceso y el bloqueo de cuentas.

USUARIOS, GRUPOS Y PRIVILEGIOS

Antes de explicar la utilización de esta opción, es necesario aclarar un poco como se manejan los accesos o privilegios de los usuarios dentro del sistema. Además es necesario aclarar que esta funcionalidades excluyente con la de **Configuración de Clave y Bloqueo**.

El sistema denota dos unidades cuando se hace referencia a un usuario, el usuario en sí y el grupo al que pertenece este usuario.

Se puede definir un grupo como un conjunto de usuarios con los mismos privilegios.


Por otra parte, dentro del programa; se permite la asignación de tareas o accesos específicos a cada usuario, independientemente del grupo al cual pertenezca.

Por ejemplo: el **Administrador del Sistema** puede determinar que únicamente las personas que se encargan de la contabilidad pueden manejar los módulos propios de este departamento, como lo son: **Contabilidad General, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Control Bancario**, entre otros, y por otro lado, el personal encargado de la parte de manufactura se utilizará los módulos correspondientes a su área como **Administración de Mantenimiento y Administración de Productos**.

Los privilegios a estos módulos los puede otorgar a todos los empleados de cada departamento citado utilizando la opción de otorgar accesos y privilegios por **Grupo**.

Además, si requiere otorgar algún acceso o privilegio especial a un miembro de uno de los grupos, lo puede hacer utilizando la opción de otorgar privilegios y accesos por **Usuario**. De esta forma se organizan los accesos a los módulos para asegurar el buen uso del sistema por el personal capacitado para cada tarea.


En la opción **Seguridad** existen una ventana para el mantenimiento de **Usuarios**, y aparte de otra para el mantenimiento de **Grupos**.



Pantalla Opción Seguridad


USUARIOS

Si se ingresa a la opción de **Usuarios**, el administrador puede crear, modificar o eliminar usuarios, dar privilegios, revocar privilegios, asignar y quitar accesos a un usuario que pertenezca a un grupo.



Pantalla Menú Seguridad

Al ingresar a la opción **Usuario**, se mostrarán la ventana llamada Usuario en donde se mostrarán todos los usuarios de la Base de Datos, en donde se detalla el usuario, nombre del usuario, un check para indicar si el usuario está Activo o Inactivo, el correo y el celular. Tal como se muestra en la siguiente imagen:



Usuario	Nombre	Activo	Correo	Celular
ADMIN	ADMIN	☒		
CE_USRTRAN	Usuario de registro de transacc...	☒		
CONSULTA1	CONSULTA1	☒		
CONSULTA2	CONSULTA2	☒		
CONSULTA3	CONSULTA3	☒		
CONSULTA4	CONSULTA4	☒		
CONSULTA5	CONSULTA5	☒		100

Pantalla Usuario

INGRESO DE DATOS

Dentro de la pantalla de **Usuarios**, existen diversas opciones para realizar, como ingresar un Nuevo registro, la Modificación como Eliminación de registros, exportación a Excel, Reporte, entre otras.

SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

Para utilizar la opción de **Usuarios**, es necesario que el Administrador del Sistema, dentro del menú principal de **Administración del Sistema**, ingrese a **Seguridad** y ahí escoja la opción **Usuarios**. Una vez que se ha desplegado la pantalla **Definición de Usuarios**, se pueden realizar las operaciones que se deseen.

Para crear un usuario, es necesario seguir el procedimiento que se muestra a continuación:

- 1) El Administrador del Sistema debe oprimir el icono . El sistema desplegará una pantalla denominada **Privilegios del Usuario**, donde se deben ingresar los siguientes datos:

Usuario: siglas con las que estará identificado el usuario que se va a ingresar. Estas siglas no deben contener más de 7 dígitos y deben iniciarse con letra o los indicadores \$, # ó @.

Nombre: es el nombre del usuario que va a ser ingresado. El campo tiene capacidad para 50 dígitos alfanuméricos.

Usuario Windows: este campo es usado para ingresar el código de Windows, está compuesto por el Dominio y el Usuario.

Correo Electrónico: Almacenará la dirección de correo electrónico del usuario.

Celular: campo para ingresar el número telefónico del usuario para su contacto.

Activo: Esta casilla se marca con un ✓ que indica que la aplicación está activada, o sea, que el usuario nuevo está activado dentro del sistema. En caso de no estar marcada la casilla, el usuario no será tomado en cuenta para las operaciones que se realicen dentro del sistema.

Privilegio de Usuario Administrador: Esta casilla se marca con un ✓ que indica que el usuario contará con todos los permisos en el ERP.


Cambio Periódico de Claves: dentro de esta sección, se encuentran las siguientes casillas:

- **Es requerido:** esta casilla se debe marcar si se necesita que el usuario realice un cambio de su clave de acceso periódicamente. Si se marca, se activarán las casillas **Frecuencia** y **Último Cambio**.
- **Frecuencia:** se especifica el período de tiempo, en días, en que la clave de acceso tendrá validez para el usuario, después de cumplido este tiempo, el sistema enviará un mensaje al usuario para que actualice su clave, este mensaje se presentará cuando dicho usuario accede el sistema.
- **Último Cambio:** el sistema presenta como un detalle informativo, la última fecha en la cual fue cambiada la clave de acceso para que el usuario lleve control del próximo cambio de clave.

Límite de intentos: dentro de esta casilla se especifica el número de intentos que podrá realizar el usuario para introducir su clave de acceso correctamente, después de cumplir con este límite, el sistema lo saca del módulo al cual esté intentando ingresar.

Tipo de Acceso: dentro de esta sección, se encuentran las siguientes opciones:

- **Transaccional:** esta opción permite asignar al usuario permisos para poder realizar operaciones tales como agregar, modificar y eliminar.
- **Consulta:** mientras que un usuario con este tipo de acceso solo podrá realizar consultas en el sistema.




Pantalla Privilegio del Usuario


- 3) Una vez que se ingresaron los datos, se debe oprimir el botón de **Guardar** para que los datos sean ingresados al sistema.
- 5) No se pueden eliminar grupos que tengan asociados usuarios que han realizado procesos dentro del sistema, ni se pueden eliminar usuarios que son dependientes de algunas aplicaciones del sistema.

!!! Es importante ingresar con cuidado el código del usuario, porque una vez aceptado por el sistema, no se puede variar!!!

Si se tiene marcada la opción de **Claves y Bloqueos** el sistema genera una clave automática de x caracteres numéricos.



De lo contrario, el sistema le asigna una clave automática, al nuevo usuario se le asigna la clave ex<usuario>, es decir, el nombre del usuario con un prefijo ex.



Una vez que el usuario ha sido creado y este desee realizar la conexión al ERP, el sistema por seguridad le solicitará que cambie su clave de acceso.

- *El Administrador del Sistema no puede ser borrado del sistema, ni se le pueden realizar modificaciones a ninguna casilla.*
- *No se podrán eliminar usuarios que tengan transacciones de ningún tipo en el sistema, para ello se recomienda su desactivación.*
- *Al desactivar un usuario, también inhabilita los usuarios de red que tenga ligados en el mantenimiento de autenticación.*

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS


¿CÓMO ASIGNAR PRIVILEGIOS?

El procedimiento para asignar privilegios es el siguiente:

- 1) Del menú principal de **Administración del Sistema**, se activa la opción de **Seguridad** en la opción de **Usuarios**.
- 2) Seleccionar el usuario deseado, a lo que se mostrará la pantalla **Privilegios del Usuario**.
- 3) Se debe presionar la pestaña llamada **Privilegios**, en donde a la izquierda de la ventana mostrará todas las compañías, como el esquema **ERPADMIN**. A la derecha de la ventana se mostrará el nombre de las acción, como la descripción de cada una de ellas. Dichas acciones se presentarán como un árbol para todos los módulos.


En este árbol se definen las opciones a las que el usuario tendrán acceso. En principio, aparece la raíz del árbol con los nombres de los módulos en cada rama, cuando el usuario marca con un doble clic alguna rama, esta se abre para mostrar el desglose de opciones; esta característica se repite para cualquier rama desglosable, hasta llegar a los procedimientos básicos de cada opción como por ejemplo **Agregar, Modificar y Eliminar**, en donde se debe presionar clic izquierdo para asignar el privilegio, a lo que se colocará una  al lado de la acción.

A continuación se muestra la pantalla que despliega la aplicación:



Pantalla Privilegios del Usuario, Pestaña Privilegios – Esquema Compañía

Entre las compañías que se muestran al lado izquierda aparecerá el esquema **ERPADMIN** porque las tablas de los módulos Reporteador y Facturación de Rutero se encuentran en dicho esquema. Tal como se aprecia en la siguiente imagen:



Pantalla Privilegios del Usuario, Pestaña Privilegios – Esquema ERPADMIN

¿CÓMO REVOCAR PRIVILEGIOS?


El sistema permite revocar el privilegio a una determinada acción para los usuarios del ERP ya sea si existe o está siendo creado en el momento. Es decir actualmente un usuario tiene o no privilegio sobre una determinada acción del ERP de manera que al implementar la opción de revocar el usuario aunque tenga asignada dicha acción entre las acciones que puede ejecutar no podrá ejecutarla porque la misma se encuentra revocada.

La opción de revocar no maneja jerarquía es decir es posible revocar una acción sobre la cual un usuario ya tiene acceso como así mismo revocar una acción sobre la cual el usuario no tiene acceso previamente.

- 1) Del menú principal de **Administración del Sistema**, se activa la opción de **Seguridad** en la opción de **Usuarios**.
- 2) Seleccionar el usuario deseado, a lo que se mostrará la pantalla **Privilegios del Usuario**.
- 3) Se debe presionar la pestaña **Privilegios**, en donde a la izquierda de la ventana mostrará todas las compañías, como el esquema ERPADMIN. A la derecha de la ventana se mostrará el nombre de las acción, como la descripción de cada una de ellas. Dichas acciones se presentarán como un árbol en todos los módulos del sistema.

En este árbol se definen las opciones a las que el usuario tendrán acceso. En principio, aparece la raíz del árbol con los nombres de los módulos en cada rama, cuando el usuario marca con un doble clic alguna rama, esta se abre para mostrar el desglose de opciones; esta característica se repite para cualquier rama desglosable, hasta llegar a los procedimientos básicos de cada opción como por ejemplo **Agregar, Modificar y Eliminar**, en donde se debe presionar clic derecho para revocar el privilegio, a lo que se colocará una  al lado de la acción.

A continuación se muestra la pantalla que despliega la aplicación:




Pantalla Privilegios del Usuario, Pestaña Privilegios – Revocar Privilegios

¿CÓMO ASIGNAR PRIVILEGIOS ESPECIALES?

El sistema permite asignar los privilegios especiales de los diferentes módulos del ERP en el mismo detalle del usuario actualmente procesado en el mantenimiento de usuarios. Dentro de estos privilegios especiales se destacan los privilegios de usuarios sobre las bodegas, sobre los consecutivos, paquetes contables entre otros.

- 1) Del menú principal de **Administración del Sistema**, se activa la opción de **Seguridad** en la opción de **Usuarios**.
- 2) Seleccionar el usuario deseado, a lo que se mostrará la pantalla **Privilegios del Usuario**.
- 3) Se debe presionar la pestaña **Privilegios Especiales**, en donde a la izquierda de la ventana mostrará los módulos que cuentan con permisos especial, y a la derecha las diversas acciones especiales según el módulo seleccionado.

A continuación se muestra la pantalla que despliega la aplicación:



Pantalla Privilegios del Usuario, Pestaña Privilegios Especiales


¿CÓMO ASIGNAR GRUPOS AL USUARIO?

El mantenimiento de usuarios permite asignar grupos de usuarios a los usuarios, y así heredarle los permisos del grupo o grupos seleccionados.

A continuación los pasos para realizar dicho proceso:

- 1) Del menú principal de **Administración del Sistema**, se activa la opción de **Seguridad** en la opción de **Usuarios**.
- 2) Seleccionar el usuario deseado, a lo que se mostrará la pantalla **Privilegios del Usuario**.
- 3) Se debe presionar la pestaña **Grupos**, en donde se mostrarán todos los grupos con su respectiva descripción.

Por lo que solo se debe presionar clic izquierdo sobre el o los grupos deseados para el usuario. A continuación se muestra la pantalla que despliega la aplicación:



Pantalla Privilegios del Usuario, Pestaña Grupos

Un usuario puede pertenecer a uno o más grupos, o bien, no formar parte de ninguno, incluso, se pueden establecer todas las posibles combinaciones. Esto significa que un usuario específico, puede tener los privilegios del o de los grupos a los que pertenezca, además de privilegios adicionales, asignados a él particularmente.


¿CÓMO COPIAR PRIVILEGIOS?

El procedimiento para copiar privilegios es el siguiente:

- 1) Del menú principal del módulo se activa la opción de **Seguridad**.
- 2) Se debe ingresar a la opción de **Usuarios** y seleccionar el usuario deseado para asignarles los privilegios mediante esta forma.

- 3) Para copiar los privilegios de grupos de la misma compañía e inclusive, de otras compañías (si existen dentro del sistema), se debe presionar el icono , el cual desplegará una pantalla denominada **Copiar privilegios a _____ en _____**, donde el primer campo vacío corresponde al nombre del grupo o usuario al que se le copiarán los privilegios, y el segundo campo vacío corresponde a la empresa a la que pertenecen dicho grupo o usuario.

La pantalla que despliega la opción es la siguiente:



Pantalla de Copiar privilegios

- 5) La pantalla desplegada, tiene para consulta (casilla desactivada) el campo con el **Código** del usuario o grupo que recibe la acción de copia de Privilegios.
- 6) Una vez que se escogen la **Compañía** y el **Grupo** o **Usuario** de donde se quieren tomar los datos que se van a copiar, se debe presionar la tecla **Copiar** y el sistema replicará los mismos privilegios en el grupo en uso.
- 7) Si se han realizado cambios anteriores en la pantalla de **Definición de Privilegios**, al utilizar la opción , el sistema le desplegará un mensaje que indica que es necesario salvar los cambios realizados a la pantalla antes de copiar privilegios.
- 8) Una vez que se han realizado las modificaciones, se deben salvar los cambios con el icono .

¿CÓMO GENERAR UN REPORTE DE PRIVILEGIOS SOBRE EL SISTEMA?

Este reporte imprime los privilegios que se tiene para un usuario o grupo, pero en el mismo se imprimirán sólo los privilegios de los módulos estándar. El

procedimiento para generar un reporte de privilegios del sistema es el que se muestra a continuación:

- 1) Ingrese a la opción de **Reportes** de *Administración del Sistema*.
- 2) Presionar sobre la opción que se muestra llamada **Reporte de Privilegios**.
- 5) La pantalla está formada por tres carpetas que juntas agrupan los indicadores y parámetros a definir para la generación del reporte.
- 6) Una vez que se han ingresado los parámetros para filtrar y ordenar la información dentro del reporte, el usuario debe presionar el botón **Aceptar**. El sistema ejecutará el proceso de generación del reporte y consultará al usuario el destino y el formato de impresión que desea, ya sea a pantalla, impresora, correo o como archivo.
- 7) En el caso que el usuario quiera ver desplegado el reporte, el sistema abrirá el reporte que el sistema generó.

Descripción de Carpetas

General

Dentro de esta carpeta se ingresan los siguientes parámetros:

Ordenado por: el reporte puede ser ordenado por Usuarios o por Compañías. Las opciones son excluyentes.

Privilegios de: se define si el reporte incorporará los privilegios de los **Usuarios**, de los **Grupos** o ambos (no excluyentes).

Estado: se marca si el reporte incluye usuarios / compañías **Activos**, **Inactivos** o si incluye ambos tipos.

Grupos: si se incluyeron los *Grupos* en el reporte se activan estas casillas donde se define el rango de grupos a considerar dentro del reporte.

Usuarios: si se incluyeron los *Usuarios* en el reporte se activan estas casillas donde se define el rango de usuarios a considerar dentro del reporte.

Carpeta General

Otros

Dentro de esta pantalla se ingresa la siguiente información:

Compañías: el usuario marca las compañías que incluirá en el reporte.

Módulos: el usuario marca los módulos a considerar dentro del reporte de privilegios para las compañías y usuarios seleccionados.


Por medio de los iconos  y  el usuario puede desmarcar o marcar todos los registros de las dos casillas.



Carpeta Otros

Reporte


Dentro de esta carpeta el usuario define los títulos con los cuales se desplegará el reporte generado.



Carpeta Reporte

GRUPOS

Cuando se ingrese a la opción de **Grupos**, el administrador puede crear, modificar o eliminar grupos, dar o eliminar privilegios a los grupos del sistema, como también la asignación de usuarios a los grupos.



Pantalla Menú Seguridad

Al ingresar a la opción **Grupos**, se mostrarán la ventana Grupos en donde se mostrarán todos los grupos de la Base de Datos, en donde se detalla el grupo como su descripción, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Pantalla Usuario

INGRESO DE DATOS

Dentro de la pantalla de **Grupos**, existen diversas opciones para realizar, como ingresar un Nuevo registro, la Modificación como Eliminación de registros, exportación a Excel, Reporte, entre otras.

Seguridad de los Grupos

Para utilizar la opción de **Grupos**, es necesario que el Administrador del Sistema, dentro del menú principal de **Administración del Sistema**, ingrese a **Seguridad** y ahí escoja la opción **Grupos**. Una vez que se ha desplegado la pantalla **Grupos**, se pueden realizar las transacciones que se deseen.

Para crear un grupo, es necesario seguir el procedimiento que se muestra a continuación:

- 1) Dentro de la pantalla denominada **Grupos**, el **Administrador del Sistema** debe oprimir el icono  El sistema le desplegará una pantalla denominada **Privilegios de Grupos**, donde se deben ingresar los siguientes datos:

Grupo: es el código de grupo, son las siglas con las que estará identificado el grupo que se va a ingresar. Estas siglas no deben contener más de 7 dígitos y deben iniciarse con letra o los indicadores \$, # ó @.


Nombre: es el nombre con el que se identificará el grupo que va a ser ingresado. El campo tiene capacidad para 50 dígitos alfanuméricos.

Activo: Esta casilla se marca con una marca (✓) que indica que la aplicación está activada, o sea, que el grupo nuevo está activado dentro del sistema. En caso de no estar marcada la casilla, el grupo no será tomado en cuenta para las operaciones que se realicen dentro del sistema.

- 2) Una vez que se ingresaron los datos, se debe oprimir **Aceptar** para que los datos sean ingresados al sistema.

Es importante ingresar con cuidado el código del grupo, porque una vez aceptado por el sistema, no se puede variar.

A continuación se muestra la pantalla que despliega el sistema con la opción.



Pantalla Grupos

!!!No se pueden eliminar grupos que tengan asociados usuarios, máxime si estos ya han realizado procesos dentro del sistema, ni se pueden eliminar usuarios que son dependientes de algunas aplicaciones del sistema.!!!

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

¿CÓMO ASIGNAR PRIVILEGIOS?


El procedimiento para asignar privilegios es el siguiente:

- 1) Del menú principal de **Administración del Sistema**, se activa la opción de **Seguridad** en la opción de **Grupos**.
- 2) Seleccionar el grupo deseado, a lo que se mostrará la pantalla **Privilegios de Grupos**.
- 3) Se debe presionar la pestaña llamada **Privilegios**, en donde a la izquierda de la ventana mostrará todas las compañías, como el esquema **ERPADMIN**. A la derecha de la ventana se mostrará el nombre de las acción, como la descripción de cada una de ellas. Dichas acciones se presentarán como un árbol para todos los módulos.

En este árbol se definen las opciones a las que los usuarios del grupo tendrán acceso. En principio, aparece la raíz del árbol con los nombres de los módulos

en cada rama, cuando el usuario marca con un doble clic alguna rama, esta se abre para mostrar el desglose de opciones; esta característica se repite para cualquier rama desglosable, hasta llegar a los procedimientos básicos de cada opción como por ejemplo **Agregar, Modificar y Eliminar**, en donde se debe presionar clic izquierdo para asignar el privilegio, a lo que se colocará una  al lado de la acción.

A continuación se muestra la pantalla que despliega la aplicación:



Pantalla Privilegios de Grupos, Pestaña Privilegios – Esquema Compañía

Entre las compañías que se muestran al lado izquierda aparecerá el esquema ERPADMIN porque las tablas de los módulos Reporteador y Facturación de Rutero se encuentran en dicho esquema.


¿CÓMO ASIGNAR USUARIOS AL GRUPO?

El mantenimiento de grupos permite asignar usuarios a los grupos, para que hereden los permisos asignados al grupo.

A continuación los pasos para realizar dicho proceso:

- 1) Del menú principal de **Administración del Sistema**, se activa la opción de **Seguridad** en la opción de **Grupos**.
- 2) Seleccionar el usuario deseado, a lo que se mostrará la pantalla **Privilegios de Grupos**.
- 3) Se debe presionar la pestaña **Usuarios**, en donde se mostrarán todos los grupos con su respectiva descripción.

Por lo que solo se debe presionar clic izquierdo sobre el o los usuarios deseados para el grupo en cuestión. A continuación se muestra la pantalla que despliega la aplicación:



Pantalla Privilegios de Grupos, Pestaña Usuarios

AUTENTICACIÓN

Esta opción permite **Autenticar** (autorizar) accesos al sistema de personas que no cuentan necesariamente con un usuario o login formal del sistema. Por ejemplo, empleados regulares de una compañía que no pertenecen a gerencia o departamentos administrativos, pero que sí tienen acceso a cierta información pública, como plazas abiertas, saldos de vacaciones, entre otras. Otro ejemplo, el ingreso mediante comercio electrónico para consultar artículos y poner pedidos remotamente.

Tiene el objetivo de permitir que un mismo código de acceso se utilice en el sistema para autenticarse como un empleado, un cliente o un proveedor. Cada sistema que utilice este esquema validará la autenticación dependiendo del área que le concierne. Por ejemplo, el sistema de control de vacaciones validará el acceso como empleado. El sistema de comercio electrónico validará el acceso como cliente, entre otros.

A la vez, la opción de **Autenticación**, ayuda a facilitar el acceso a usuarios que tienen cuentas formales de Microsoft Windows mediante la implementación de un esquema de acceso o conexión “de confianza” o “trusted”, en el que se asume que por estar autenticado en Windows entonces tiene acceso al **ERP**, con el fin de acceder a información poco sensible sin necesidad de utilizar claves, por ejemplo para una terminal de planta utilizada por trabajadores de planta.

Es importante mencionar que para poder utilizar la opción de usuario de red que se presenta en el integrador a la hora de registrarse, es necesario que la

instalación del **ERP** tenga configurado el servicio de **Autenticación** y haber configurado en la estación de trabajo dicho servicio.

Presenta como ventajas que es escalable con facilidad, además, que pueda ser utilizado por diversos sistemas desarrollados en diversas herramientas.


Cada cuenta de autenticación podrá estar asociada a uno o varios catálogos en una o varias compañías. Los catálogos disponibles serán aquellos que representan personas en la base de datos, como **Empleados, Clientes, Proveedores, Compradores, Vendedores, Cobradores, Responsables**, entre otros. Esto es, se asocia un registro de una de esas tablas en una compañía determinada con el código de usuario. Por ejemplo, si se asocia el usuario A al código de empleado B en la compañía C, entonces cuando el sistema de solicitudes de vacaciones, por ejemplo, reciba la autenticación del usuario A, el sistema sabrá que se trata del empleado B en la compañía C y de esta forma podrá saber dónde y a nombre de quién generar la solicitud de vacaciones en el **ERP**. De forma similar con clientes y pedidos en comercio electrónico.

La única restricción es que un código de autenticación sólo puede estar asociado a un catálogo de una compañía una sola vez. Puede estar asociado a múltiples catálogos en una compañía y/o a un mismo catálogo en múltiples compañías, pero no el mismo catálogo en la misma compañía más de una vez.

AUTENTICACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA

El objetivo de esta tabla es definir todas las autenticaciones para los usuarios no regulares del sistema. Esta tabla define el comportamiento del acceso a los módulos como *Vacaciones para el caso de empleados o Comercio Electrónico para el caso de clientes*.

A continuación se presenta la tabla de datos que despliega el sistema:



Código	Usuario ERP	Nombre Usuario ERP	Usuario Windows
115863102	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
123456789	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
185719523	CE_ADM_CTA	Administrador de una cuenta m	
261842260	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
334734218	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
341595246	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
431594761	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
574260055	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
752372343	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
828407342	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
871974048	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
874334418	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
974824516	CE_VALIDAD	Usuario completo de Comercio E	
ADMIN	ADMIN	ADMIN	
anonimo	CE_ANONIMO	Usuario anónimo de Comercio E	

Pantalla de Tabla Autenticación

Código: código alfanumérico que usa la persona para autenticarse en el sistema de la base de datos, la casilla tiene campo para 40 dígitos.

Usuario Exactus: Usuario o Grupo del **ERP**, de carácter alfanumérico, que admite hasta 10 caracteres, al que corresponde el código de autenticación y cuyos privilegios aplican.

Nombre Usuario Exactus: Nombre del Usuario o Grupo del **ERP** al que corresponde el código de autenticación y cuyos privilegios aplican, esta ligado o dado por la columna anterior.

Usuario Windows: Código de usuario de Windows al que corresponde el código de autenticación. Incluye el dominio si se trata de un usuario de dominio y admite hasta 254 caracteres. Un usuario de Windows solo puede estar asociado a un solo código de autenticación.

Ingreso de Datos

En el menú principal del módulo, dentro de la opción **Administración**, se presenta la aplicación de **Seguridad**. Dentro de ésta, se escoge la opción **Autenticación**, de la cual el sistema despliega una tabla de datos llamada Autenticación de Usuarios del Sistema, donde la información se encuentra en forma de columnas.

Creación de una Autenticación

Cuando se agrega o modifica una Autenticación el sistema desplegará una pantalla con un conjunto de espacios a llenar, cada espacio representa una columna de la tabla, que juntos forman la información total del Usuario a autenticar. La pantalla desplegada es la siguiente:


Catálogo	Compañía	Nombre Compañía	Código Catálogo	Activo	UsuarioPrivilegios

Pantalla Autenticación de Usuarios

Las casillas a llenar son las siguientes:

Código: es el código que usará el usuario para autenticarse en el sistema cuando no lo pueda hacer automáticamente mediante su cuenta de Windows. Esta columna acepta valores o caracteres alfanuméricos, sólo en letras MAYÚSCULAS, hasta un máximo de 40 caracteres. También acepta los caracteres “-“, “@”, “.” y “_”(guión, arroba, punto y subguión). Este campo no se puede dejar en blanco, además envía un mensaje en caso de que el registro del código digitado ya exista en la Base de Datos y se muestra habilitado sólo para registros nuevos, pues se deshabilita una vez guardada la información de una autenticación.


Usuario ERP: es el usuario o Grupo del **ERP** al que corresponde el código de autenticación y cuyos privilegios hereda, éstos fueron previamente definidos en la sección anterior **Usuario, Grupos y Privilegios**, y al crear o modificar una autenticación cuenta con la opción de ayuda para este campo, haciendo doble click en el campo de **Usuario Exactus** u oprimiendo la tecla **F1**. Cabe mencionar que esta columna acepta caracteres alfanuméricos hasta un máximo de 10 caracteres y cuenta con un espacio adicional para una pequeña descripción, que también fue definida en la sección **Usuario, Grupos y Privilegios**. Este campo puede quedar en blanco pero implicaría no poder asignarle privilegio alguno. El mensaje es el siguiente



Pantalla de Advertencia


Usuario Windows: es el código de usuario de Windows al que corresponde el código de autenticación. Incluye el dominio si se trata de un usuario de dominio. Dicho campo admite hasta 254 caracteres alfanuméricos. En esta opción lo que se hace es que ligar el usuario el usuario de red que se logea a la computadora con el usuario que se acaba de definir en el **ERP**, con esto cuando el usuario desee entrar al sistema del **ERP** no será necesario definir código de usuario ni clave.

Clave: es la clave o password de acceso de autenticación del usuario, es necesaria para poder crear la autenticación. Además es necesario dicha información pues permitirá delimitar más los accesos de la autenticación, con el fin de proteger la información que pueda considerarse delicada para la empresa o irrelevante para dicho usuario. Este campo permite caracteres alfanuméricos hasta un máximo de 127 por clave. Al digitarse la clave no se pueden observar los caracteres digitados, solamente aparecerá un asterisco por cada carácter digitado. La casilla puede quedar en blanco pero, pregunta al usuario si desea que el código de autenticación quede sin clave de acceso, lo que podría ser eventualmente un problema de seguridad. El mensaje desplegado es el siguiente:



Pantalla de Advertencia

Clave de autenticación: Campo en el cual el usuario debe redigitar la clave de autenticación para asegurar que escribió lo que requería, en vista de que no lo puede ver, al ser una reescritura de la clave original, este campo también permite un máximo de 127 caracteres. Esto sucede una vez que el Administrador ha llenado los espacios correspondientes, y procede a guardar la información presionando el icono de grabar  o el de grabar y regresar , a lo que el sistema despliega un mensaje. Es el siguiente:



Pantalla Confirmación Clave

Si la reescritura de la clave es correcta el proceso de grabado sigue pasa a la fase siguiente si no, desplegará un mensaje de error.


Si se presiona el botón de Cancelar la comparación, entonces se cierra el diálogo y retorna con un código de error para que el sistema no proceda a salvar el registro

Catálogo: es una columna alfanumérica que no permite nulos y que permite seleccionar de una lista predeterminada por el sistema solamente los nombres de los catálogos disponibles para autenticación. Es la clasificación que el administrador de la base de datos le da al autenticar al usuario, entre las diferentes categorías se puede mencionar Cliente, Cobrador, Comprador, Empleado, entre otras. Cabe mencionar que esta columna sólo está habilitada cuando se haya grabado la información de los campos superiores (Código, Usuario del ERP, entre otros).

Compañía: esta es una columna alfanumérica que está reservada para el **Código** de la empresa, previamente definido en la sección **Compañías** del menú de **Administración**, cuenta con la opción de Ayuda o F1, la cual le desplegará la lista de compañías creadas hasta el momento. Dicha columna no permite nulos.

Nombre de la Compañía: columna alfanumérica, no permite nulos, esta columna corresponde al nombre de la compañía, designado en la sección **Compañías** de la opción del menú principal **Administración**, se completa automáticamente al asignar el Código de la compañía.

Código de Catálogo: es el código del catálogo al cual corresponde el código de autenticación. Sería un código de cliente, de empleado, de proveedor, etc. Esta columna es alfanumérica aceptando hasta un máximo de 20 caracteres y no permite nulos. Si el código no existe en el catálogo y compañías especificados, envía un mensaje por lo que todos los códigos ingresados deben existir en el sistema. El mensaje de advertencia es el siguiente:



Pantalla Mensaje de Error

Activo: este campo indica si la autenticación está activa para el catálogo y compañía señalados. Si la opción aparece con un check, entonces significa que la autenticación está habilitada, si la opción no aparece con un check, entonces significa que la autenticación está deshabilitada.

Usuario Privilegio: este campo permite definir para cada catálogo utilizado por las diversas aplicaciones (CE, PP,BI), cual usuario del ERP será utilizado para autenticar el proceso de acceso. Con esto se tiene la posibilidad de agregar un usuario adicional al que configuró en el campo de Usuario de ERP para ese registro. En caso de que el campo quede en blanco, lo cual es válido, el sistema tomara como referencia el Usuario de ERP indicado en la sección de autenticación.

Este campo cuenta con la opción de ayuda para este campo, haciendo doble clic en el campo de **Usuario Privilegios** u oprimiendo la tecla **F1**. Cabe mencionar que esta columna acepta caracteres alfanuméricos hasta un máximo de 10 caracteres.

Funciones Especiales del submenú Autenticación

Privilegios

Esta opción tiene como objetivo dar privilegios que pueden definirse para grupos o para usuarios indistintamente. Se puede generar un grupo que únicamente tenga acceso a un módulo y dentro de este grupo, un usuario con acceso a algunas aplicaciones de dicho módulo, incluso se pueden crear usuarios con privilegios sin necesidad de que pertenezcan a algún grupo, para más detalle ver Sección “*Cómo Asignar Privilegios*” en la página 99. Esta opción aparece habilitada si el menú Registro está habilitado y si no está creada la pantalla de edición de privilegios. Abre la pantalla de edición de privilegios que está disponible en **Usuarios, Grupos y Privilegios**, también, y el proceso se lleva a cabo de la misma manera y cuenta con las

mismas opciones. Nótese que al abrirla, la pantalla no aparece filtrada o posicionada en el usuario o grupo al que está asociado el código de autenticación que tiene el contexto en la tabla de **Autenticación**.

CONFIGURACIÓN DE CLAVE Y BLOQUEO


Con el submenú de **Configuración de Clave y Bloqueo** lo que se pretende es dar al *Administrador de la Base de Datos* la posibilidad de personalizar las reglas generales para el establecimiento de claves de acceso y para el bloqueo de cuentas de Usuario. Es necesario aclarar que esta funcionalidades excluyente con la de **Usuarios, Grupos y Privilegios**.

Esta opción se habilita al seleccionar el “check box” **Usar esquema de seguridad de claves y bloqueo**, lo que posibilita el ingreso de la información en las carpetas **Ingreso, Reglas para Claves y Composición de la Clave**, vale mencionar que el sistema requiere para el buen funcionamiento de la aplicación, que el **Servicio de Autenticación de Usuarios** se encuentre instalado. Si el usuario desea dejar este check sin marcar entonces el sistema no necesitará de este servicio y no es necesario instalarlo.

DESCRIPCIÓN DE CARPETAS

Para acceder a cada carpeta debe presionar con un clic sobre la pestaña respectiva, o bien, con la tecla Tab llegar hasta las pestañas y moverse entre ellas con las flechas de movimiento o también existe la posibilidad de escoger la carpeta presionando la tecla de la letra asociada a cada carpeta (Hot keys).

Ingreso




Carpeta Ingreso, Pantalla Conf. Clave y Bloqueo

Esta carpeta presenta dos opciones:


Bloqueo de Cuentas: esta opción está conformada por una serie de subopciones:

- ▶ **Frecuencia de cambio de clave (días):** este espacio está definido para asignar la cantidad de días tras los cuales es necesario cambiar la clave de acceso. Este campo acepta un máximo de 8 caracteres numéricos. Solo se respeta o es válido para el usuario que requiere cambio de clave. Para los usuarios que no requieren cambio de clave esta opción no aplica.
- ▶ **Notificar con días de antelación el vencimiento de la clave:** esta opción cuenta con un “check box” para activarla, al hacerlo se habilita la siguiente opción.
- ▶ **Días de antelación para notificar el vencimiento de la clave:** este espacio está definido para asignar la cantidad de días de anticipación con que se notificará al usuario el vencimiento de su clave. Este campo acepta un máximo de 8 caracteres numéricos.
- ▶ **Cantidad de intentos consecutivos fallidos:** número máximo de veces que el usuario podrá errar el ingreso de su clave. Este campo acepta un máximo de 8 caracteres numéricos. Al sobrepasar el número de fallos permitidos, el sistema le bloquea la cuenta al usuario indicándole por medio de un mensaje que la cuenta fue bloqueada. Por ejemplo en nuestro caso se le definió como

cantidad de intentos fallidos consecutivos al ingresar un número de cinco por lo que en los mensajes se va restando cada vez que falle. Cuando al usuario le queda solo un intento más para probar el ingreso le envía una advertencia. Si el usuario falla esta última posibilidad se bloquea la cuenta del usuario.




Cuando al usuario le queda solo un intento más para probar el ingreso le envía una advertencia.




Advertencia de número de intentos futuros

Si el usuario falla esta última posibilidad se bloquea la cuenta del usuario.




- ▶ **Minutos de diferencia entre los intentos fallidos:** cantidad de tiempo en minutos permitidos entre cada intento fallido. Este campo acepta un máximo de 8 caracteres numéricos.
- ▶ **Permite conectar al usuario DBA y usuarios de la compañía con la cuenta expirada:** esta opción cuenta con un “check box” para activarla, al hacerlo se habilita la siguiente opción.
- ▶ **Cantidad de veces que permite conectarse con la cuenta expirada:** número máximo de veces que el usuario podrá realizar conexión al sistema con su cuenta expirada. Este campo acepta un máximo de 8 caracteres numéricos.

Cuando se venza la clave el sistema le muestra el siguiente mensaje.



Reglas para Claves




Carpeta Reglas para Claves, Pantalla Conf. Clave y Bloqueo

Esta carpeta presenta dos opciones:

Requeridas: en esta opción el Administrador determina aspectos que se requiere definir para las claves, y son dos:

Tamaño mínimo de la clave: este espacio está designado para definir el número mínimo de caracteres que conformaran las claves de acceso. Este campo acepta un máximo de 7 caracteres numéricos.



► **Número de claves de acceso por recordar:** este espacio está diseñado para determinar la cantidad de claves de acceso que el sistema recordará que no podrán ser utilizadas, es decir, si por ejemplo se define un “7” para esta casilla, el usuario no podrá utilizar las últimas siete claves que haya definido para la definición de la nueva clave. Este campo acepta un máximo de 7 caracteres numéricos.




Opcionales: esta opción está conformada por una serie de subopciones:

► **Cantidad mínima de caracteres alfabéticos definidos:** este espacio está definido para asignar la cantidad de letras que la clave debe llevar. Este campo acepta un máximo de 7 caracteres numéricos.


► **Cantidad máxima de veces que permite repetir un caracter:** esta casilla está diseñada para definir el mayor número de veces que se puede repetir un carácter dentro de la clave, sea una letra o un número. Este campo acepta un máximo de 7 caracteres numéricos.

► **Cantidad máxima de caracteres reutilizados de la clave anterior:** esta casilla se relaciona con el cambio de clave, sirve para delimitar la repetición de caracteres que fueron utilizados en la última clave. Este campo acepta un máximo de 7 caracteres numéricos.



- **Permite contener parte del nombre del usuario, cuenta del ERP o usuarios de red:** esta opción presenta un “check box” para indicar si la clave que se asigna a un usuario, puede estar formada por parte del nombre, cuenta del ERP o usuario de red. Si se activa esta opción se habilita la siguiente.
- **Cantidad de caracteres que se pueden usar del nombre, cuenta o usuario:** esta opción permite que la clave que se asigna a un usuario, esté formada por parte del nombre, cuenta del **ERP** o usuario de red.. Este campo acepta un máximo de 7 caracteres numéricos.

Composición de la Clave



Carpeta Composición de la Clave, Pantalla Conf. Clave y Bloqueo

Esta carpeta presenta dos opciones:

Opcionales: esta opción está conformada por una serie de subopciones:

- **Usar minúsculas:** esta opción indica el número de minúsculas que se van a usar en la clave. Esta opción al activarse cuenta con dos espacios, uno corresponde a la categorización del dato que se desplegará, es decir, si será

Máximo, Mínimo o Exacto, y el segundo campo tiene como fin asignar la cantidad de caracteres de ese tipo que la clave debe llevar. Este campo acepta un máximo de 6 caracteres numéricos.

► **Usar mayúsculas:** esta opción indica el número de mayúsculas que se van a usar en la clave. Esta opción al activarse cuenta con dos espacios, uno corresponde a la categorización del dato que se desplegará, es decir, si será Máximo, Mínimo o Exacto, y el segundo campo tiene como fin asignar la cantidad de caracteres de ese tipo que la clave debe llevar. Este campo acepta un máximo de 6 caracteres numéricos.

► **Usar números:** esta opción indica el número de números que se van a usar en la clave. Esta opción al activarse cuenta con dos espacios, uno corresponde a la categorización del dato que se desplegará, es decir, si será Máximo, Mínimo o Exacto, y el segundo campo tiene como fin asignar la cantidad de caracteres de ese tipo que la clave debe llevar. Este campo acepta un máximo de 6 caracteres numéricos.

► **Usar caracteres especiales:** esta opción indica el número de caracteres especiales que se van a usar en la clave. Esta opción al activarse cuenta con dos espacios, uno corresponde a la categorización del dato que se desplegará, es decir si será Máximo, Mínimo o Exacto, y el segundo campo tiene como fin asignar la cantidad de caracteres de ese tipo que la clave debe llevar. Este campo acepta un máximo de 6 caracteres numéricos.

Cantidad de reglas opcionales a utilizar: esta opción indica el número de reglas opcionales que se van a usar en el sistema. Esta opción cuenta con dos espacios, uno corresponde a la categorización del dato que se desplegará, es decir si será Mínimo o Exacto, y el segundo campo tiene como fin asignar la cantidad de caracteres de ese tipo que la clave debe llevar. El número debe de ser 0 para que no aplique las reglas opcionales o entre 1 y 4 para que aplique las diferentes combinaciones posibles entre las 4 reglas opcionales. Este campo acepta un máximo de 6 caracteres numéricos.

LIMITAR ACCESO A COMPAÑÍAS POR MEDIO DE REGISTRO EN SISTEMA OPERATIVO

Se puede limitar el acceso a las compañías desde la pantalla de login del ERP, haciendo que el usuario no pueda escoger la compañía a ingresar (pues este campo aparecerá deshabilitado), solamente deberá digitar el código de usuario y la clave, ya dentro del integrador el usuario podrá escoger otra compañía si es que así lo desea, solo le aparecerán las compañías en las cuales tenga privilegios.


Para usar esta funcionalidad se debe crear un registro en la máquina para indicarle al sistema que debe ocultar las compañías y utilizar únicamente las compañías donde el usuario tenga privilegios.

Si este registro no existe se espera un comportamiento estándar de las compañías en el login y el integrador.


Pasos para habilitar esta funcionalidad:

- Se debe crear un registro en la carpeta ERP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ERP

- En caso de que la carpeta **ERP** no exista se debe crear.



- En la carpeta 'ERP' se debe crear un 'string Value' de nombre: **SoloCiasConPrivilegio** y Valor: **Activo**.



Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)
SoloCiasConPrivilegio	REG_SZ	Activo

Nota: esto se debe realizar por máquina donde se tenga la instalación del ERP.

Tablas

NOTA INTRODUCTORIA

Este capítulo explica el propósito de las tablas de datos, los espacios que las componen y su relación con los distintos módulos del sistema; además se detalla la manera en la cual se realiza el mantenimiento de las tablas generales del sistema.

Esta opción consta de un submenú en el que se despliega la lista de las tablas que se modifican desde este módulo.

Existe una estrecha relación de las tablas de datos que contiene **Administración del Sistema** con los diferentes módulos que lo componen.

Todas las tablas tienen la opción para emitir un reporte o listado de los datos que despliega cada una. Estos listados son una impresión de la información que se presenta en las columnas que despliega el sistema.

Dentro del menú de **Tablas**, se encuentran distribuidas las siguientes opciones:

- **Áreas**
 - Países
 - Zonas
 - Rutas
 - Regiones
- **Organización / Ubicaciones**
 - Centros de Costo
 - Departamentos
 - Ubicaciones
- **Funcionarios**
 - Vendedores
 - Cobradores
 - Responsables
- **Categorías**
 - Categoría de Cliente
 - Categorías de Proveedor
 - Niveles de Precio

- **Tipos**
 - Monedas
 - Tipos de Cambio
 - Denominaciones
 - Condiciones de Pago
 - Códigos de Impuesto
 - Direcciones
- **Otros**
 - Entidades Financieras
 - Tarjetas de Crédito
 - Bodegas
 - Unidades
 - NIT's
 - Atributos
 - Aduanas
 - Agentes Aduanales
 - Feriados
 - Encargados de Bodegas

Debido a que la empresa puede tener instalados solo ciertos módulos, no sería necesario utilizar todas las tablas de datos que se encuentran dentro de **Administración del Sistema**. Por esta razón, el sistema despliega por omisión, un código como NA (No Aplica) o ND (No Definido), en todas las tablas de datos que no serán consultadas.

Es importante que el usuario no borre esta información, ya que podría afectar en cierto modo el desempeño del sistema. Esto porque cuando se requiere un registro de esa tabla en otro módulo, entonces el campo se llena con ND.

ÁREAS

Esta sección agrupa tres tablas dentro del menú principal del módulo **Administración del Sistema**:

- **Países**
- **Zonas**
- **Rutas**
- **Regiones**

una pantalla denominada **País** en la que es necesario que llene la siguiente información:

Código: identificación alfanumérica que sirve para distinguir a cada país de la base de datos, la casilla tiene campo para 10 dígitos.

Nombre: nombre del país al que corresponde el código definido anteriormente, la casilla tiene campo para 40 dígitos.

Divisiones geográficas  : Esta opción lo que permite es ser más específico de la ubicación ya que se puede definir la provincia y su cantón, al que pertenece, el cliente, el proveedor, también funcionan para agregar a las rencesiones un impuesto diferente para cada una de las divisiones geográficas (CP, CC, en el submenú de tipos de retenciones) , las divisiones geográficas se deben crear en el submenú de países (Relaciones Geográficas), adjunto pantalla:



Ubicación	Código	Nombre
País	CC7	kdk
País	CRC	COSTA RICA
Provincia	ALAJUELA	ALAJUELA
Provincia	CARTAGO	CARTAGO
Cantón	PARAISO	PARAISO
Provincia	GUANACASTE	GUANACASTE
Provincia	HEREDIA	HEREDIA
Provincia	LIMON	LIMON
Provincia	PUNTARENAS	PUNTARENAS

Descripción de Carpetas

Para acceder cada carpeta debe presionar un click sobre la pestaña respectiva, o bien, escoger la letra que identifica cada carpeta.

Dentro de cada carpeta de **Países**, todas las casillas que se deben digitar tienen dos espacios en blanco:

- En el primero se deben asignar los **Centros de Costo** que estén relacionados con el país;
- En el segundo espacio, se debe ingresar la **Cuenta Contable** que se relaciona con la casilla que se está editando y
- En el tercer espacio se despliega la descripción de la **Cuenta Contable** a la que pertenece la casilla seleccionada.

En cada casilla se puede llamar la ayuda con al tecla **F1** para consultar las tablas **Cuentas Contables** o **Centros de Costo**, según sea el caso.

Es importante aclarar que las cuentas contables son creadas desde el módulo de **Contabilidad General** y los centros de costo desde el módulo de **Administración del Sistema**; por esta razón, sería conveniente que primero se crearan estos registros antes de ingresar los países.

Facturación

Código	Descripción
01-01 2-01-001	VENTAS
01-01 2-01-002	DEVOLUCIÓN VENTAS
01-01 2-03-001	DESCUENTO GENERAL
01-01 2-02-001	COSTO VENTA
01-01 2-03-002	DESCUENTO LÍNEA
01-01 2-02-002	COSTO DESCUENTO (LÍNEA)
01-01 2-05-000	PAGO CONTADO
01-01 2-04-001	COMISIÓN GENERAL
01-01 2-03-003	DESCUENTO BONIFICACIÓN

Carpeta Facturación de Países

Las casillas que deben ser llenadas cuentan con la ayuda del sistema, esto es haciendo doble clic en la casilla o presionando **F1**, y son las siguientes:

Ventas: la cuenta que se relacione con este concepto, presentará los movimientos correspondientes a la venta de artículos, ya sea de contado o al crédito, realizada desde el módulo de Facturación.

Ventas Exentas: la cuenta que se relacione con este concepto, presentará los movimientos correspondientes a la venta de artículos de clientes exentos, ya sea de contado o al crédito, realizada desde el módulo de Facturación.

Devoluciones sobre Ventas: se relaciona con la cuenta a la que se cargarán los movimientos debido a las devoluciones de los artículos vendidos, en el módulo de **Facturación**.

Descuento General: se refiere a la cuenta que se afectará debido al descuento que se le asigna al cliente, en el módulo de *Facturación*, y que se presenta en el encabezado de la factura.

Costo de Venta: se relaciona con la cuenta a la que se cargarán los movimientos debido al costo de los artículos vendidos, en el módulo de *Facturación*.

Descuento Líneas: se relaciona con la cuenta contable en la que se cargarán los montos correspondientes a los descuentos específicos de cada artículo de una factura.

Costo Líneas: se relaciona con la cuenta que se afectará debido al costo de la mercadería vendida, en una factura.

Pago de Contado: se relaciona con la cuenta en la que se cargarán los montos debido a la cancelación de facturas al contado.

Gastos Comisión: tiene relación con la cuenta en la que se reflejarán los movimientos debido al pago de comisiones a los vendedores y cobradores.

Descuento por Bonificación: se refiere a la cuenta que se afectará debido al descuento por bonificación que se le asigna al país.

Ajustes por redondeo: se debe colocar el centro de costo y la cuenta contable para ajustes por redondeo de decimales, provocados desde el módulo de *Facturación*.

Cuentas por Cobrar

Cuentas por		
Letras por Cobrar:		
Pronto Pago:		
Intereses de Mora:		
Recibos:		
Venta:		
Renta:		
Anticipos:		
Cierre Débitos:		
Cierre Créditos:		
Interés Corriente:		

Carpeta Cuentas por Cobrar de Países

Las casillas que deben ser llenadas cuentan con la ayuda del sistema, esto es haciendo doble clic en la casilla o presionando F1, y son las siguientes:

Cuentas por Cobrar: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a la emisión de documentos de crédito. Sirve para la generación de asientos en **Cuentas por Cobrar** y las transacciones propias de este módulo.

Letras por Cobrar: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a los documentos de letras por cobrar.

Pronto Pago: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a la creación del documento de débito si se paga el documento de crédito dentro del período de descuento por pronto pago.

Intereses de Mora: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a la generación de documentos por los intereses creados por pago tardío de deudas.

Recibos: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a documentos de recibo.

Impuesto 1: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al impuesto por **Ventas** en cuentas por cobrar.

Impuesto 2: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al impuesto de **Consumo** en cuentas por cobrar.

Dentro de la opción "Parámetros del Módulo" en la página 14 se encuentra el procedimiento para definir otro nombre al impuesto 1 y del impuesto 2.

Anticipos: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debidos a anticipos de pago de cuentas por cobrar.

Cierre de Débitos y Créditos: estas cuentas se utilizan para el balance del asiento, según el tipo de documento sobre el cual se haya realizado la transacción.

Interés Corriente: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos generados por los intereses simples de las deudas.

Cuentas por Pagar

Exactus - País

Registro Buscar Ayuda

Código: CR Costa Rica

Facturación Cuentas por Cobrar **Cuentas por Pagar** Otros

Cuentas por Pagar:			
Letras por Pagar:			
Pronto Pago:			
Comisiones:			
Ventas:			
Consumo:			
Anticipos:			
Cierre Débitos:			
Cierre Créditos:			

CAPS NUM

Carpeta Cuentas por Pagar de Países

Las casillas que deben ser llenadas cuentan con la ayuda del sistema, esto es haciendo doble clic en la casilla o presionando **F1**, y son las siguientes:

Cuentas por Pagar: se refiere a la generación de compras a proveedores que no han sido pagados aún, es decir, compras a crédito. Es una cuenta del pasivo, se acredita cada vez que se hace una compra, se cargan intereses, etc. y se debita cada vez que se hace un pago o un descuento. Sirve para la generación de asientos en *Cuentas por Pagar*, cuando se compra a crédito.

Letras por Pagar: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a los documentos de letras por pagar. Es una cuenta del pasivo en la que se acredita cada vez que se hace una compra con respaldo de un documento (por ejemplo un pagaré) y se debita cada vez que se hace un pago.

Pronto Pago: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a la creación del documento de crédito si se paga el documento de débito dentro del período de descuento por pronto pago.

Comisiones: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a comisiones a terceros por pago en otra moneda. Es una cuenta de resultados (gasto) que se utiliza cuando se pagan comisiones bancarias.

Ventas: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al impuesto 1 o impuesto por **ventas** en cuentas por pagar.

Consumo: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al impuesto 2 o impuesto de **consumo** en cuentas por pagar.

Dentro de la opción "Parámetros del Módulo" en la página 14 se encuentra el procedimiento para definir otro nombre al impuesto 1 y del impuesto 2.

Anticipos: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debidos a anticipos de pago de cuentas por pagar. Es una cuenta de activos que sirve para registrar los pagos hechos por la compañía a los proveedores antes de recibir los bienes o servicios.

Cierre de Débitos y Créditos: estas cuentas se utilizan para el balance del asiento, según el tipo de documento sobre el cual se haya realizado la transacción.

En el caso del cierre de débitos, cada vez que se hace un descuento por pronto pago, esta cuenta es un crédito y la cuenta por pagar tiene un débito. Esta cuenta es transitoria y puede disminuir el inventario (pues siempre es un crédito) o puede ser de resultados como *Ingresos por Descuentos*.

Para el cierre de créditos, es una cuenta de balance. Cada vez que se crea un documento de crédito, el débito está compuesto por esta cuenta y por cuatro más específicas (Impuesto 1, Impuesto 2, Rubro 1 y Rubro 2).

Otros

Carpeta Otros de Países

Las casillas que deben ser llenadas cuentan con la ayuda del sistema, esto es haciendo doble clic en la casilla o presionando **F1**, y son las siguientes:

Cuentas por Cobrar: bajo esta sección se encuentran dos casillas para definirles rubros que sean requeridos por la empresa para ser incluidos dentro del módulo de **Cuentas por Cobrar**. Los nombres de estos rubros se deben definir desde el módulo de **Cuentas por Cobrar**.

Cuentas por Pagar: bajo esta sección se encuentran dos casillas para definirles rubros que sean requeridos por la empresa para ser incluidos dentro del módulo de **Cuentas por Pagar**. Los nombres de estos rubros se deben definir desde el módulo de *Cuentas por Pagar*, generalmente se utilizan los nombres de Fletes y Seguros para estos rubros, pero queda a gusto del cliente.

Estas cuentas contables serán involucradas en la generación de asientos de los módulos de **Facturación, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar**, si el usuario establece en los Parámetros de los respectivos módulos (en los que existe integración contable), que los asientos por costo de ventas, por ventas y por cuentas por pagar se generen por país.

Dirección Estándar: dentro de esta casilla se define la dirección por omisión que será asociada al país en caso que no se especifique otra. Las direcciones son establecidas dentro de este mismo módulo, dentro de la opción **Direcciones** que se encuentra bajo el submenú *Tablas – Tipos*.

Código ISO del País: bajo esta sección se encuentran dos casillas para definir en la primera el código ISO del país en mención, y en la segunda una breve descripción del mismo.

Dentro de cada carpeta, se pueden realizar las modificaciones que el usuario quiera, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Si las casillas de **Centro de Costo** están inactivas, es porque la cuenta contable asignada tiene asociado un solo Centro de Costo, por lo


que la casilla no puede ser variada. Los centros de costo se asocian a las cuentas contables en el manual de **Contabilidad General**.

- Cuando las casillas de **Centro de Costo** están activas, es porque la cuenta contable tiene asignados varios Centros de Costo, de esta manera el usuario puede también variar el Centro Costo.

ZONAS

El propósito de la tabla de datos de **Zonas**, es segmentar o diferenciar los clientes por distintas zonas del país, las cuales se pueden definir según la conveniencia del usuario, de manera que el control sea mayor. Por ejemplo, se puede tener una zona para cada provincia o departamento del país si tiene ventas en todo el país.

La tabla de zonas tiene relación directa con la tabla de clientes, la cual se utiliza en los módulos de **Cuentas por Cobrar** y **Facturación**.




Pantalla principal de Zonas

Ingreso de Datos

El sistema despliega una pantalla donde el usuario debe digitar los datos del nuevo registro en las siguientes casillas:

Código: identificación alfanumérica que sirve para distinguir a cada zona de la base de datos, la casilla tiene campo para 4 dígitos

Nombre: nombre de la zona a la que corresponde el código definido anteriormente, la casilla tiene campo para 40 dígitos.




Ventana de Creación de Zonas

RUTAS

El objetivo de la tabla de rutas es relacionar los clientes de la compañía con una ruta específica, esta ruta también estará relacionada con los vendedores y cobradores.

La tabla de rutas tiene relación directa con la tabla de clientes que se utiliza en los módulos de **Cuentas por Cobrar** y **Facturación**. Con esta aplicación, por ejemplo, se pueden segmentar o diferenciar los clientes por rutas, dentro de una zona específica.



Pantalla principal de Rutas

Ingreso de Datos

La digitación de la información se hace directamente en la tabla, las casillas que deben digitarse son las que se muestran a continuación:

Código de Ruta: identificación alfanumérica que sirve para distinguir a cada ruta de la base de datos. La casilla tiene campo para 4 dígitos.

Descripción: nombre de la ruta a la que corresponde el código definido anteriormente, la casilla tiene campo para 40 dígitos.

REGIONES

El objetivo de esta tabla es definir todas las regiones con las cuáles la compañía realizará transacciones. Esta tabla sirve básicamente para asociar países a una región y así poder trabajar los aranceles por regiones ó por países, todo esto para facilitar el manejo de los tratados de libre comercio.

Región	Nombre
CA	Región Centroamerica
EURO	Región Europea
NORT	Región Norte
SUR	Región Sur

Tabla Regiones

Ingreso de Datos

Dentro de esta tabla, se pueden realizar operaciones tales como Crear, Modificar o Borrar para el manejo de las tablas de datos. El sistema despliega una pantalla denominada **Regiones** en la que es necesario que llene la siguiente información:

Región: identificación alfanumérica que sirve para distinguir a cada región de la base de datos, la casilla tiene campo para 4 dígitos.

Descripción: descripción de la región a la que corresponde el código definido anteriormente, la casilla tiene campo para 40 dígitos.


Después de digitada la información de la región y su respectiva descripción es necesario guardar para poder acceder a la sección detalle y empezar a ingresar países en la tabla de la pantalla.

Detalle

Dentro de esta sección por medio del botón nuevo se pueden agregar países a la región, el campo país es un campo de búsqueda y por medio de doble clic o F1 se puede elegir un país, el campo descripción no es editable y lo que muestra es la descripción del país, digitada en la tabla países.

Igualmente se pueden eliminar países de la región, y no es lógico y por ende permitido ingresar el mismo país varias veces.

La pantalla a desplegar se podría observar como la siguiente:



Pantalla de mantenimiento de Regiones

ORGANIZACIÓN/UBICACIONES

Dentro de esta opción en el menú principal de **Administración del Sistema**, se encuentran las siguientes tablas de datos:

- **Centros de Costo**
- **Departamentos**
- **Ubicaciones**

CENTROS DE COSTO

Esta tabla establece los centros de costo en que está dividida la empresa. Los centros de costo están relacionados con los módulos que involucren transacciones contables esto es, movimientos dentro del módulo de **Contabilidad General**.

El uso de centro de costo reduce el cuadro de cuentas contables y presenta una mejora en la capacidad de consulta; por ejemplo, los centros de costo se pueden utilizar como unidades de negocio, como líneas de producto/servicio, líneas de producción/células de trabajo, sucursales, etc.

Dentro del módulo de **Administración del Sistema**, solamente se digitan los datos correspondientes a la identificación del centro de costo dentro del sistema, las asociaciones con otros módulos se realizan desde **Contabilidad General** u otros módulos asociados (**Facturación, Recursos Humanos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar**, entre otros).

Codigo	Descripcion	Tipo	Acepta Datos
000-00-0	No definido	Ambos	Sí
ND	NO DEFINIDO	Ambos	Sí

Tabla de Centros de Costo

Ingreso de Datos

El sistema desplegará una pantalla en la que se debe ingresar la siguiente información:

Código: identificación alfanumérica del centro de costo, la casilla tiene campo para 25 dígitos. Los códigos de los centros de costo se manejan de la misma manera que se manejan los códigos de las cuentas contables, generando centros padre y centros hijos.


Descripción: nombre del centro de costo, la casilla tiene campo para 40 dígitos.

Tipo: tipo del centro de costo, puede seleccionar entre los siguientes valores: Gasto, Ingreso o Ambos.

Mantenimiento de Centros de Costo

DEPARTAMENTOS

La tabla de datos que despliega la opción, sirve para establecer, dentro del sistema, los departamentos que determinan el organigrama de la empresa. Los datos que se definen en esta sección son utilizados en la definición de los **Empleados** en el módulo de **Recursos Humanos** y en la definición de los **Activos** en el módulo de **Activos Fijos**.



Pantalla principal de Departamentos

Ingreso de Datos

Las casillas que debe digitar son las siguientes:

Código: identificación alfanumérica del departamento, la casilla tiene campo para 10 dígitos.

Descripción: nombre del departamento, la casilla tiene campo para 40 dígitos.


Jefe: nombre de la persona encargada o responsable, la casilla tiene campo para 40 dígitos.

Esta tabla se relaciona directamente con la tabla de mantenimiento de empleados de los módulos de **Recursos Humanos**, **Compras** y **Control de Nómina**.

UBICACIONES

El objetivo de esta tabla de datos es codificar las ubicaciones para localizar en un espacio físico, las instalaciones, el personal, maquinaria, equipo, suministros, entre otros.

La tabla de ubicaciones, se relaciona de manera directa con la tabla de datos del módulo de **Activos Fijos**, así como con los módulos de **Recursos Humanos** y **Administración del Mantenimiento**. Establece la ubicación exacta, dentro de las instalaciones de la empresa, de los activos fijos, personal, maquinaria y equipo.



Pantalla principal de Ubicaciones

Ingreso de Datos

Las casillas que el usuario debe digitar son las que se muestran a continuación:

Código: identificación alfanumérica de la ubicación, la casilla tiene campo para 10 dígitos.

Descripción: nombre asignado a la ubicación física, la casilla tiene campo para 40 dígitos.

FUNCIONARIOS


Dentro de esta opción en el menú principal de *Administración del Sistema*, se encuentran las siguientes tablas de datos:

- Vendedores
- Cobradores
- Responsables

VENDEDORES

El objetivo de la tabla de datos **Vendedores**, es definir cuáles vendedores se encargarán de atender a los distintos clientes de la compañía, como una manera de llevar un control más eficiente de las transacciones realizadas por esta sección del personal.

Esta tabla tiene relación directa con la tabla de clientes, la cual se utiliza en los módulos de **Cuentas por Cobrar** y **Facturación**.



Pantalla principal de Vendedores

Ingreso de Datos

En la pantalla ingrese la siguiente información:

Código: identificación alfanumérica para distinguir cada vendedor de la compañía, puede corresponder al número del empleado. La casilla tiene espacio para digitar 4 dígitos.

Nombre: nombre del vendedor. La casilla tiene espacio para digitar 40 dígitos.

Empleado: identificación que tienen dentro de la compañía todos los empleados, es el código del empleado para el vendedor. Este código también se utiliza en los módulos de **Recursos Humanos** y **Control de Nómina**. La casilla tiene espacio para digitar 10 dígitos.

Correo Electrónico: en este espacio se debe anotar la dirección del correo electrónico que el vendedor tiene asignada, esta opción se presenta siempre habilitada, pero permite que la misma quede en blanco o sin llenar. Adicionalmente admite que si el vendedor es un empleado, entonces el correo electrónico se sincronice en ambos sentidos, o sea, si se modifica el correo electrónico del empleado desde el módulo de **CN** o **RH** también se modificará el correo electrónico existente del vendedor asociado en el módulo de **AS** y si se modifica el correo del vendedor en el módulo de **AS** modificará el correo electrónico existente del empleado asociado tanto en **CN** como en **RH** (al grabar la información el sistema preguntará si el cambio se desea hacer en su contraparte). En caso de que la dirección de correo no exista en ninguna de las partes, al grabar la información incluida en una de las dos (cualquiera, **RH** y **CN** o **AS**), dicho cambio se reflejará automáticamente en su contraparte, sin hacer la consulta de que si se desea hacer el añadimiento. La casilla tiene espacio para 40 caracteres alfanuméricos.

Comisiones: porcentaje de ganancia que tendrá sobre las ventas que lleve a cabo el vendedor. El usuario puede presionar un doble clic sobre la casilla y el sistema le desplegará una calculadora, que pertenece a las aplicaciones de **Windows**, para que pueda realizar los cálculos necesarios.


Cuenta Comisión: en esta casilla existen dos campos que deben ser digitados por el usuario: el código del *Centro de Costo* al que pertenece la

cuenta contable a la que se cargarán los montos de las comisiones pagadas al vendedor y el *código* de dicha *Cuenta Contable*.

En las casillas correspondientes a *Centros de Costo* y *Cuenta Comisión*, si no recuerda el código, puede desplegar la tabla de datos correspondiente con un doble click sobre la casilla. El sistema le desplegará la tabla de datos correspondiente a *Centros de Costo* o *Cuenta Contable*, respectivamente, donde con un clic sobre la fila que contenga el centro de costo de interés, el sistema copiará el código en la casilla correspondiente.

Tanto el porcentaje de comisión como la cuenta contable de comisiones son datos **informativos**, el sistema no utiliza automáticamente estos datos para el pago de las comisiones al vendedor. Estas tablas de datos se despliegan con el fin de que el usuario tenga conocimiento del código de la cuenta a la que debe dirigir el movimiento y el porcentaje de ganancia al que tiene derecho el empleado por cada venta que realice.

Vendedor inactivo: funcionalidad creada para la inactivación de vendedores, para cuando estos dejen de laborar en la empresa, ya que no pueden ser eliminados, esto porque se tienen asociados otros registros y un historial de ventas que respetar. A continuación se muestra la pantalla desplegada por el sistema:




Pantalla de Creación de registro de Vendedor.

COBRADORES

La función de la tabla de cobradores es similar a la de vendedores. Se relaciona con los módulos de **Cuentas por Cobrar** y **Facturación**.

Esta opción permite asignar una cartera de clientes a un cobrador específico.



Pantalla principal de Cobradores

Ingreso de Datos

El sistema despliega una pantalla donde el usuario debe digitar los datos del nuevo registro.

Código: identificación alfanumérica para distinguir cada cobrador de la compañía, puede corresponder al número del empleado. Esta casilla tiene campo para digitar hasta 4 dígitos.

Nombre: nombre completo que identifica al cobrador. En esta casilla se pueden digitar hasta 40 dígitos.

Empleado: identificación que tienen dentro de la compañía todos los empleados, éste se utiliza también en los módulos de **Recursos Humanos** y **Control de Nómina**. Esta casilla tiene campo para digitar hasta 10 dígitos.

Correo Electrónico: en este espacio se debe anotar la dirección del correo electrónico que el cobrador tiene asignada, esta opción se presenta siempre habilitada, pero permite que la misma quede en blanco o sin llenar. Adicionalmente admite que si el cobrador es un empleado, entonces el correo electrónico se sincronice en ambos sentidos, o sea, si se modifica el correo electrónico del empleado desde el módulo de **CN** o **RH** también se modificará el correo electrónico existente del cobrador asociado en el módulo de **AS** y si se modifica el correo del cobrador en el módulo de **AS** modificará el correo electrónico existente del empleado asociado tanto en **CN** como en **RH** (al grabar la información el sistema preguntará si el cambio se desea hacer en su contraparte). En caso de que la dirección de correo no existía en ninguna de las partes, al grabar la información incluida en una de las dos (cualquiera, **RH** y **CN** o **AS**), dicho cambio se reflejará automáticamente en su contraparte, sin hacer la consulta de que si se desea hacer el añadimiento. La casilla tiene espacio para 40 caracteres alfanuméricos.


Comisión: porcentaje de ganancia que tendrá sobre los clientes que tiene a su cargo.

Cuenta Comisión: esta casilla tiene dos campos que deben ser llenados por el usuario: el código del centro de costo al que pertenece la cuenta contable a la que se le asignarán las transacciones correspondientes a los montos de las comisiones pagadas al cobrador y el código de dicha cuenta contable.

En la casilla correspondiente a *Cuenta Comisión*, se realiza la misma operación que en Centros de Costo, si el usuario no recuerda el código de la cuenta a la que asignará las transacciones contables del vendedor, puede desplegar la tabla de datos correspondiente con un doble clic sobre la casilla. El sistema le desplegará la tabla de datos correspondiente a *Cuentas Contables*, donde con un clic sobre la fila que contenga la cuenta de interés, el sistema copiará el código en la casilla correspondiente.

Tanto el porcentaje de comisión como la cuenta contable de comisiones son datos **informativos**, el sistema no utiliza automáticamente estos datos para el pago de las comisiones al cobrador. Se despliegan con el fin de que el usuario tenga conocimiento del código de la cuenta a la que debe dirigir el movimiento y el porcentaje de ganancia al que tiene derecho el empleado por las compañías que tiene a su cargo.

Cobrador inactivo: funcionalidad creada para la inactivación de cobradores, para cuando estos dejen de laborar en la empresa, ya que no pueden ser eliminados, esto porque se tienen asociados otros registros y un historial de ventas que respetar.

The image shows a software window titled "SOFTLAND - Cobrador". It has a menu bar with "Registro", "Buscar", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields: "Cobrador:" followed by a text box, a checkbox labeled "Cobrador inactivo", "Nombre:" followed by a text box, "Empleado:" followed by a text box, "Comisión:" followed by a text box and a "%" symbol, "Correo electrónico:" followed by a text box, "Cuenta Comisión:" followed by a text box, and "Código del cobrador" followed by a text box. At the bottom right, there is a button labeled "NUM".

Pantalla de Creación de registro de Cobrador

RESPONSABLES

Debido a que, en materia contable, los activos fijos representan corrientemente una porción considerable de los activos totales de la empresa, la efectividad de su manejo se torna indispensable en ciertos ámbitos.

Respecto a lo anterior, el módulo de **Administración del Sistema** maneja el control de los denominados responsables de cada activo que viene a constituirse en una herramienta de control más, dentro de los sistemas financiero-contables que provee el **ERP**. Esta tabla está directamente ligada con el módulo de **Activos Fijos**.



Pantalla principal de Responsables

Ingreso de Datos

En la pantalla que se despliega ingrese la siguiente información:

Código del Responsable: dentro de esta casilla se ingresa el código de la persona (candidato a responsable) de algún activo fijo.

Nombre: se ingresa el nombre del responsable.

Código del Empleado: si el responsable corresponde a algún empleado ya registrado en la base de datos este campo debe especificar el código del mismo.

Pantalla de Creación – modificación de Responsables


CATEGORÍAS

Dentro de esta opción en el menú principal de **Administración del Sistema**, se encuentran las siguientes tablas de datos:

- Categorías de Cliente
- Categorías de Proveedor
- Niveles de Precio

CATEGORÍAS DE CLIENTE

El objetivo de esta tabla de datos es asignar una clasificación según el tipo de cliente. La tabla de categoría de cliente tiene relación directa con la tabla de clientes, la cual se utiliza en los módulos de **Cuentas por Cobrar** y **Facturación**.



Pantalla principal de Categorías de Clientes

Ingreso de Datos

Dentro de esta tabla, se pueden realizar operaciones tales como Crear, Modificar o Borrar, entre otras opciones para el manejo de las tablas de datos.

El sistema le desplegará una pantalla que debe ser llenada por el usuario.

Código: identificación alfanumérica del cliente. La casilla tiene espacio para 8 dígitos alfanuméricos.

Descripción: nombre completo del cliente. La casilla tiene espacio para 40 dígitos alfanuméricos.

Descripción Carpetas

Dentro de las carpetas de la pantalla, todas las casillas que se deben digitar, tienen tres espacios en blanco:

- En el primero se deben asignar los **Centros de Costo** que estén relacionados con el país;
- En el segundo espacio, se debe ingresar la **Cuenta Contable** que se relaciona con la casilla que se está editando y
- En el tercer espacio se despliega la descripción de la **Cuenta Contable** a la que pertenece la casilla seleccionada.

Facturación

Facturación	Cuentas por Cobrar	Rubros	
Ventas:	02-01	2-01-001	VENTAS
Ventas Exentas:			
Dev. sobre Vtas:	02-01	2-01-002	DEVOLUCIÓN VENTAS
Descuent. Gral:	02-01	2-03-001	DESCUENTO GENERAL
Costo Ventas:	02-01	2-02-001	COSTO VENTA
Desc. Líneas:	02-01	2-03-002	DESCUENTO LÍNEA
Costo Líneas:	02-01	2-02-002	COSTO DESCUENTO (LÍNEA)
Pago Contado:	02-01	2-05-000	PAGO CONTADO
Comis. Vended:	02-01	2-04-002	COMISIÓN VENTA
Comis. Cobrad:	02-01	2-04-003	COMISIÓN COBRO
Desc. Bonificación:	02-01	2-03-003	DESCUENTO BONIFICACIÓN
Ajustes por Redondeo:			

Carpeta Facturación de Categoría de Clientes

Las casillas que deben ser llenadas cuentan con la ayuda del sistema, esto es haciendo doble clic en la casilla o presionando **F1**, y son las siguientes:

Ventas: la cuenta que se relacione con este concepto, presentará los movimientos correspondientes a la venta de artículos, ya sea de contado o al crédito, realizada desde el módulo de **Facturación**.

Ventas exentas: la cuenta que se relacione con este concepto, presentará los movimientos correspondientes a la venta de artículos por clientes exentos, ya sea de contado o al crédito, realizada desde el módulo de **Facturación**.

Devoluciones sobre Ventas: se relaciona con la cuenta a la que se cargarán los movimientos debido a las devoluciones de los artículos vendidos, en el módulo de **Facturación**.

Descuento General: se refiere a la cuenta que se afectará debido al descuento que se le asigna al cliente, en el módulo de **Facturación**, y que se presenta en el encabezado de la factura.

Costos de Venta: se relaciona con la cuenta a la que se cargarán los movimientos debido al costo de los artículos vendidos, en el módulo de **Facturación**.

Descuento de Líneas: se relaciona con la cuenta contable en la que se cargarán los montos correspondientes a los descuentos específicos de cada artículo de una factura.

Costo de Líneas: se relaciona con la cuenta contable que se afectará debido al costo de la mercadería vendida en cada línea, de una factura.

Pago de Contado: se relaciona con la cuenta en la que se cargarán los montos debido a la cancelación de facturas al contado.

Comisión Vendedor y Comisión Cobrador: en esta casilla se debe ingresar el código de la cuenta contable en la que se reflejarán los movimientos debido al pago de comisiones a los vendedores y cobradores.

Descuento por Bonificación: se refiere a la cuenta que se afectará debido al descuento por bonificación que se le asigna al cliente.

Ajustes por redondeo: centro de costo y cuenta contable que se utilizará para ajustes de redondeo por un tema de decimales.

Cuentas por Cobrar

Cuent. X Cobrar:			
Letras X Cobrar:			
Pronto Pago:			
Inter. por Mora:			
Recibos:			
Venta:			
Renta:			
Anticipos:			
Cierre Débitos:			
Cierre Créditos:			
Interés Corriente:			

Carpeta Cuentas por Cobrar de Categoría de Clientes

Las casillas que deben ser llenadas cuentan con la ayuda del sistema, esto es haciendo doble clic en la casilla o presionando **F1**, y son las siguientes:

Cuentas por Cobrar: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a la emisión de documentos de crédito. Sirve para la generación de asientos en *Cuentas por Cobrar* y las transacciones propias de este módulo.

Letras por Cobrar: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a los documentos de letras por cobrar.

Pronto Pago: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a la creación del documento de débito si se paga el documento de crédito dentro del período de descuento por pronto pago.

Intereses de Mora: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a la generación de documentos por los intereses creados por pago tardío de deudas.

Recibos: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a documentos de recibo.

Impuesto 1: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al impuesto por **ventas** en cuentas por cobrar para la categoría de cliente especificada.

Impuesto 2: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al impuesto de **consumo** en cuentas por cobrar para la categoría de cliente especificada.

Dentro de la opción “Parámetros del Módulo” en la página 14 se encuentra el procedimiento para definir otro nombre al impuesto 1 y del impuesto 2.

Anticipos: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debidos a anticipos de pago de cuentas por cobrar.

Cierre de Débitos y Créditos: estas cuentas se utilizan para el balance del asiento, según el tipo de documento sobre el cual se haya realizado la transacción

Interés Corriente: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos generados por los intereses simples de las deudas.

Rubros

Carpeta Rubros de Categoría de Clientes

Las casillas que deben ser llenadas dentro de esta carpeta son las siguientes:

Cuentas por Cobrar: bajo esta sección se encuentran dos casillas para definir rubros adicionales requeridos por la empresa dentro del módulo de **Cuentas por Cobrar**. Los nombres de estos rubros también se definen desde el módulo de **Cuentas por Cobrar**.


Estas cuentas contables serán involucradas en la generación de asientos del módulo de **Facturación** y **Cuentas por Cobrar** si se ha definido que

estos módulos tienen integración contable y que los asientos se generan por categoría de cliente.

CATEGORÍAS DE PROVEEDORES

El propósito de las categorías de proveedores es establecer un parámetro que permita jerarquizar los distintos proveedores que tiene la empresa, dependiendo del tipo de producto, tiempo de entrega, crédito que otorgan, etc.

La tabla de categoría de proveedores tiene relación directa con la tabla de proveedores, la cual se utiliza en los módulos de **Cuentas por Pagar** y **Compras**. Permite asignar una clasificación según el tipo de proveedor.



Pantalla principal de Categorías de Proveedor

Ingreso de Datos

Al querer crear una categoría nueva de proveedor, el sistema despliega una pantalla donde el usuario debe digitar los datos del nuevo registro en dos carpetas.

En primer lugar, dentro de las casillas **código** y **descripción** se ingresa un código identificador de la categoría de proveedor y una descripción para identificarla.

Descripción de Carpetas

A excepción de las casillas de código y descripción, todas las casillas que se deben digitar, tienen dos espacios en **blanco**:

- En el primero se deben asignar los **Centros de Costo** que estén relacionados con el país
- En el segundo espacio, se debe ingresar la **Cuenta Contable** que se relaciona con la casilla que se está editando

El tercer espacio que se despliega es la descripción de la **Cuenta Contable** a la que pertenece la casilla seleccionada.

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar		
Cuenta X Pagar:	03-01	4-01-000 Ingresos 1
Ajuste X Redondeo:		
Letra X Pagar:		
Pronto Pago:		
Comisiones:		
Anticipos:		

Impuestos y Rubros		
Cierre Débitos:	03-01	4-02-002 Ingresos 4
Cierre Créditos:	03-01	4-02-001 Ingresos 3

Carpeta Cuentas por Pagar de Categoría de Proveedor

Las casillas que deben ser llenadas cuentan con la ayuda del sistema, esto es haciendo doble clic en la casilla o presionando **F1**, y son las siguientes:

Cuentas por Pagar: se refiere a la generación de compras a proveedores que no han sido pagados aún, es decir, compras a crédito. Sirve para la generación de asientos en **Cuentas por Pagar** cuando se compra a crédito.

Ajustes por redondeo: centro de costo y cuenta contable que se utilizará para ajustes de redondeo por un tema de decimales.

Letra por Pagar: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a los documentos de letras por pagar.


Pronto Pago: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a la creación del documento de crédito si se paga el documento de débito dentro del período de descuento por pronto pago.

Comisiones: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido a comisiones a terceros por pago en otra moneda.

Anticipos: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debidos a anticipos de pago de cuentas por pagar.

Cierre de Débitos y Créditos: estas cuentas se utilizan para el balance del asiento, según el tipo de documento sobre el cual se haya realizado la transacción.

Impuestos y Rubros



Carpeta Impuestos y Rubros de Categoría de Proveedor

Dentro de esta carpeta se ingresa la siguiente información:

Impuesto 1: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al Impuesto por **Ventas** en Cuentas por Pagar.

Impuesto 2: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al Impuesto de **Consumo** en Cuentas por Pagar.

Dentro de la opción “Parámetros del Módulo” en la página 14 se encuentra el procedimiento para definir otro nombre al impuesto 1 y del impuesto 2.

Cabe resaltar un aspecto, en la imagen anterior no se muestran los campos correspondientes para indicar las cuentas contables de los rubros, porque la compañía ejemplo no está configurada para usar rubros en el módulo de **Cuentas por Pagar (CP)**. Pero si la compañía que el administrador está parametrizando debe utilizar rubros en los documentos de Cuentas por Pagar, deberá ir al Módulo de **CP** y seleccionar, en el menú principal la opción **Administración**, luego ir a **Parámetros del Módulo** y marcar en la carpeta **General** la opción **Usar Rubros** y ponerles nombres según la necesidad de su empresa y de esta manera aparecerán visibles en la **Carpeta de Impuestos y Rubros** del catálogo de Categorías de Proveedores en **AS**, los campos asociados a dichos rubros.

Rubro 1: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al rubro 1 de crédito en **Cuentas por Pagar**. Generalmente este rubro es conocido como **Seguro**, el nombre se debe definir desde el módulo de **Cuentas por Pagar**.

Rubro 2: en la cuenta que se relacione con este concepto, se cargarán los montos debido al transporte. El nombre del rubro 2 se debe definir desde el módulo de **Cuentas por Pagar** y es conocido como **Fletes**.

NIVELES DE PRECIO

La función de la tabla de nivel de precio es establecer una lista de precios de los artículos de la compañía.

Los niveles de precio en esta aplicación, son diferentes precios que se especifican para un artículo dependiendo, por ejemplo, de su tránsito en el canal de distribución de la empresa. Puede existir un precio para los distribuidores mayoristas, otro para los distribuidores minoristas, o un tercero para el consumidor directo.

La tabla de niveles de precio tiene relación directa con la tabla de clientes, la cual se utiliza en los módulos de **Cuentas por Cobrar** y **Facturación**, sin embargo el uso es específico para este último. Permite asignar niveles de precio específicos según las características de los clientes, como se mencionó anteriormente.

[illegible]

Pantalla Principal de Niveles de Precios

Ingreso de Datos

La información se debe digitar directamente sobre la tabla de datos.

Código del Nivel de Precio: identificación alfanumérica del nivel de precio. La casilla tiene espacio para 12 dígitos alfanuméricos.

Moneda: moneda en la que se trabajará el nivel de precio, se puede escoger entre dólar o local, dependiendo de si el sistema está definido para el uso de doble moneda o no. Cuando el cursor se posiciona sobre el campo de Moneda, aparece un icono con una flecha señalando hacia abajo, esto indica que existen valores predeterminados, que en este caso se refiere a la moneda local, y a la moneda extranjera (dólar).

Esquema de Trabajo: se refiere al procedimiento que se utilizará para calcular los precios de los artículos.

Al posicionarse en la casilla de esquema de trabajo, también aparece un icono con una flecha hacia abajo. Las opciones que se pueden escoger son: normal, multiplicador, margen y markup. Este esquema es el que se utilizará en el cálculo de precios.

Multiplicador

A partir de un precio base, cada nivel se multiplica por ese precio. El esquema multiplicador significa el porcentaje del precio base en que se venderá el artículo. En este concepto no se consideran porcentajes de ganancia o pérdida.

Por ejemplo, si el precio base se establece 200 (moneda local o dólar, según se establezca la moneda), entonces el sistema calculará el precio unitario del artículo como sigue:

Precio Base = 200

Nivel de precio	Multiplicador	Precio unitario
Nivel de precio 1	100%	200
Nivel de precio 2	95%	190
Nivel de precio 3	110%	220

En este caso, las columnas de multiplicador y precio son modificables y si se cambia una, se reflejan los cambios automáticamente en la otra cuando se defina el precio del artículo.

En la opción **Nivel de Precio**, no se presenta la columna de Precio unitario, ésta permanece en la pantalla de Precio de Artículos, del módulo de **Facturación**; sin embargo, estas tablas están estrechamente relacionadas, por lo que se incluye para aclarar el ejemplo.

Margen

Es un valor que especifica el porcentaje de ganancia que, sobre el costo, será tomado en cuenta para definir el precio del artículo. El precio del artículo será la sumatoria del costo y el porcentaje del costo que se quiere ganar (margen de utilidad), esto es:

Costo = 1000

Lista	Margen (% sobre el costo)	Precio (costo / (1 - margen))
Nivel de precio 1	40%	1667
Nivel de precio 2	35%	1538
Nivel de precio 3	30%	1429

La columna de precio está protegida por la seguridad. Aún cuando se cambie el margen, el precio no se altera. Cuando se desee cambiar los precios

unitarios se debe ingresar a la opción de **Recálculo de Precios** del módulo de **Facturación**.

Markup

Esta opción, calcula un precio unitario tal que se gane un porcentaje determinado a partir del precio de venta. Este proceso responde a la pregunta: ¿cuál deberá ser el precio de venta para ganar un porcentaje de manera que el costo salga libre?.

Esta opción calcula el porcentaje de ganancia, conocido y establecido por el usuario, sobre un precio de venta, que no se conoce, a partir de un costo definido, el cual debe salir libre.

Costo = 1000

Lista	Margen (% sobre el costo)	Precio (costo * (1 + margen))
Nivel de precio 1	40%	1400
Nivel de precio 2	35%	1350
Nivel de precio 3	30%	1300

La diferencia que existe entre el esquema margen y markup se basa en la manera en que se calculan los porcentajes de ganancia:

Costo = 1000

Tipo de esquema	Porcentaje de ganancia	Precio unitario
Margen	40%	1667 = $(1000/(1-0.4))$
Markup	40%	1400 = $(1000*1.4)$

Normal

Es una definición del precio hecha por el usuario, manualmente, y en la que el sistema no interviene con cálculo alguno.

Condición de Pago: se refiere al condicionamiento que se utilizará para que los clientes paguen las cuentas, esta condición se establece individualmente para cada nivel de precios. Esta casilla presenta la opción ayuda, la cual se despliega presionando la tecla **F1** o haciendo doble clic sobre la casilla, dichas condiciones se debieron haber definido previamente en el menú principal de **AS**, en la opción **Tablas**, en la sección **Tipos**, en la opción **Condiciones de Pago**. También el llenado de esta casilla se puede hacer manualmente, siempre y cuando la condición de pago exista.

TIPOS

Dentro de esta opción en el menú principal de **Administración del Sistema**, se encuentran las siguientes tablas de datos:

- Monedas
- Tipos de Cambio
- Denominaciones
- Condiciones de Pago
- Códigos de Impuesto
- Direcciones
- Retenciones
- Tipos de Anulación
- Formatos de Transferencia de Archivos

MONEDAS

El objetivo principal de la tabla de **Monedas**, es establecer las conversiones de moneda funcional a terceras monedas y viceversa.

Desde esta opción también tiene que definirse la moneda que se establecerá como moneda reporte en los *Parámetros del Módulo* de **Administración del Sistema**. Sin embargo, el comportamiento de esta moneda dentro de esta tabla será especial.

Esto es, el tipo de cambio establecido para esta moneda variará ya sea si se modifica desde esta tabla o desde la tabla de *Tipos de Cambio*.

Mayor detalle de lo anterior se puede consultar en la sección "Conversión de Estados Financieros" en la página 225.

De manera general, esta situación se debe a que la moneda reporte estará íntimamente ligada con el tipo de cambio por omisión que se establezca en los **Parámetros del Módulo**. Esto permite que el sistema maneje registros utilizando doble moneda, la funcional y la de reporte y que haga las conversiones de manera automática.

Por ejemplo, supóngase que la moneda código COL, es la moneda reporte del sistema y que el tipo de cambio código TCOM es el tipo de cambio por omisión. Entonces, cuando se actualiza el tipo de cambio de la moneda COL, el sistema automáticamente establecerá el mismo monto para el tipo de cambio TCOM y viceversa.

Por otro lado, los tipos de cambio de las demás monedas tendrán que actualizarse directa e individualmente desde esta tabla.


Si se tiene que hacer una conversión de una tercera moneda a reporte, entonces intervienen dos tablas: tipos de cambio y monedas, por lo que para cualquier moneda que se defina, diferente a la moneda funcional, se le deberá definir su respectivo **Tipo de Cambio**.

Supóngase que la moneda es la MXP, el sistema por medio de la tabla de monedas, convertirá MXP en moneda funcional y posteriormente, por medio de la tabla de tipo de cambio, hará la conversión a moneda reporte.

La tabla de monedas, tiene relación directa con las tablas de **Proveedores y Clientes**, a las cuales se les da mantenimiento desde los módulos de **Cuentas**

por Pagar y Compras, respectivamente donde se permiten transacciones con multimonedas.

Por ejemplo si un cliente, en Japón, paga a la compañía en "yenes", entonces la tabla de monedas interviene, para que el monto sea convertido a la moneda funcional.



Pantalla principal de Monedas

Ingreso de Datos

El sistema despliega una pantalla donde debe digitar los datos del nuevo registro en las siguientes casillas:

Código: identificación alfanumérica de la moneda, dentro del sistema. La casilla tiene campo para 4 dígitos.

Nombre: nombre que tiene la moneda. La casilla tiene campo para 40 dígitos alfanuméricos.

Código ISO: bajo esta sección se encuentran dos casillas para definir en la primera el código ISO del país en mención, si y solo si la compañía usa una codificación estándar a nivel mundial; y en la segunda una breve descripción del mismo. La finalidad de esta opción es que independientemente de la codificación que el usuario utilice para las monedas, el sistema le permitirá por medio de la tecla **F1** acceder la codificación utilizada mundialmente para las mismas.

Se muestra además una opción tipo checkbox, llamado **Tipo de cambio diario requerido**, el cual se usa para especificar a cuales monedas y tipos de cambio se les deberá capturar el importe de tipo de cambio diario.

La opción, además presenta una tabla resumen del **Histórico de Variaciones**, en la cual, se muestran las fechas en las cuales se inicia y termina el comportamiento histórico del tipo de cambio de la moneda especificada. Esta tabla es de consulta para el usuario, en caso de querer revisar el comportamiento de los tipos de cambio que se han presentado en un período de tiempo determinado, para un tipo de moneda específico.

La tabla puede ser consultada según el rango de fechas establecido por el usuario. Dicha tabla de **Histórico de Variaciones** tiene las siguientes columnas:

Fecha y Hora: fecha y hora de ingreso del registro.

Usuario: persona que digitó el registro.

Tipo de cambio: tipo de cambio que fue registrado en la tabla. Es imposible el borrado de tipos de cambio para fechas anteriores a la actual ni la modificación de los mismos, sólo se permite la creación de nuevos registros de tipos de cambio y la inclusión de nuevos montos. Al crear un nuevo tipo de moneda automáticamente se le asignará un uno (1) como Tipo de Cambio. Cabe aclarar que, esta columna no permite el ordenamiento de los datos, ni ascendente ni descendente.

Solo usuarios con privilegios pueden insertar registros al histórico.

El tipo de cambio para la moneda funcional debe ser igual a uno (1).

La pantalla que despliega esta aplicación es la siguiente:

Fecha	Usuario	Tipo de Cambio

Ventana de Creación de Monedas

Al querer insertar una actualización del tipo de cambio de una moneda no se puede hacer directamente en la tabla, se debe presionar el icono de nuevo **Error! Not a valid link.** lo que despegará la nueva pantalla de ingreso de Tipos de Cambio. La pantalla es la siguiente:

Ventana de Ingreso de TC desde Creación de Monedas

Al presionar el botón de aceptar, se inserta el nuevo tipo de cambio o moneda, tomando en cuenta los siguientes puntos:

- Si se inserta con fecha del día de hoy, se inserta fecha y hora actual.
- Si se inserta a una fecha anterior, se inserta de modo que quede posterior al último registro existente para la fecha en que se inserta. Si no hubieran registros en la fecha en que se inserta entonces se graba con hora 12:00am.
- Si se inserta a una fecha posterior, se inserta de modo que quede posterior al último registro existente para la fecha en que se inserta. Si no hubieran registros en la fecha en que se inserta entonces se graba con hora 12:00am.

Al seleccionar una nueva fecha en el diálogo anterior, se actualizan los campos de fecha y tipo de cambio anterior.

Si el Administrador definió que los cambios en tipo de Cambio y Valores Históricos se replicarían a otras compañías instaladas en el Sistema, los cambios que él haga en la compañía que se está modificando se reflejarán o replicarán en esas otras que definió la opción Parámetros del Módulo de **AS**.

En el momento de realizar la réplica, se mostrará una ventana para indicar el avance en la actualización de las distintas compañías que se configuraron. Se mostrará también la acción que se está realizando en cada momento.

Como punto relevante, cabe aclarar que este proceso también se puede llevar a cabo desde la **Actualización del Tipo de Cambio**.

Si desea actualizar los datos que contiene la tabla resumen del **Histórico de Variaciones**, puede utilizar el icono  (Refrescar) de la tabla madre o principal de Monedas.

TIPOS DE CAMBIO

El objetivo principal de la tabla de **Tipos de Cambios**, es establecer las conversiones de moneda funcional a reporte y viceversa. Debe notarse que en esta opción no se consideran otras monedas que no sean funcional y reporte, estas otras son analizadas en la tabla de **Monedas**.

De manera general, si se tiene que hacer una conversión de una tercera moneda a reporte, entonces intervienen las dos tablas: tipos de cambio y monedas. Para cualquier moneda que se defina, diferente a la moneda funcional, se le deberá definir su respectivo **Tipo de Cambio**.

Existe un comportamiento especial para el tipo de cambio que corresponde al que se define en los **Parámetros** del módulo de **Administración del Sistema** al tipo de cambio por omisión. Este comportamiento involucra a la moneda definida como moneda reporte. Para mayor detalle, refiérase a “Monedas” en la página 156, donde se ha explicado este aspecto.

Una ventaja, es que se tiene la posibilidad de definir diferentes tipos de cambio para diferentes cuentas contables. Por ejemplo, se puede tener un tipo de cambio mensual, un tipo de cambio promedio y el tipo de cambio del día y utilizarlos indistintamente en diferentes cuentas contables. De esta forma, el usuario puede tener definido en la cuenta 100-02-002 del Banco Nacional el tipo de cambio del día, en la cuenta 400-01-000 de Cuentas por Pagar Dólares el tipo de cambio del mes y así sucesivamente.

A continuación se presenta la tabla de datos que despliega esta opción:

[illegible]

Pantalla principal de Tipos de Cambio

Ingreso de Datos

La tabla original de Tipos de Cambio no es modificable directamente en ella por lo que el sistema despliega una pantalla donde el usuario debe digitar los datos del nuevo registro en las siguientes casillas:

Código: identificación alfanumérica del tipo de cambio. La casilla tiene campo para 4 dígitos.

Descripción: nombre que se le asigna al tipo de cambio. La casilla tiene campo para 40 dígitos.

Se muestra además una opción tipo checkbox, llamado **Tipo de cambio diario requerido**, el cual se usa para especificar a cuales monedas y tipos de cambio se les deberá capturar el importe de tipo de cambio diario.

La opción, además presenta una tabla resumen del histórico de variaciones, en la cual, donde se muestran las fechas en las cuales se inicio y termina el comportamiento histórico del tipo de cambio especificado. Esta tabla es de consulta para el usuario, en caso de querer revisar el comportamiento de los tipos de cambio que se han presentado en un período de tiempo determinado.

Esta tabla puede ser consultada según el rango de fechas establecido por el usuario. Dicha tabla de variaciones históricas, tiene las siguientes columnas:

Fecha y Hora: fecha y hora de ingreso del registro.

Usuario: persona que digitó el registro.

Tipo de cambio: tipo de cambio que fue registrado en la tabla.


El tipo de cambio para la moneda funcional debe ser igual a uno (1). Cuando se cambie el **Tipo de Cambio** definido en *Parámetros del Módulo*, entonces se cambiarán el **Tipo de Cambio** en la tabla de **Monedas** para la moneda que corresponde a la moneda reporte de *Parámetros del Módulo*.

La pantalla que despliega esta aplicación es la siguiente:

Fecha	Usuario	Tipo de Cambio

Ventana de Creación de Tipo de Cambio

Al querer insertar una actualización del tipo de cambio de una moneda no se puede hacer directamente en la tabla, se debe presionar el icono de nuevo  lo que despegará la nueva pantalla de ingreso de Tipos de Cambio. La pantalla es la siguiente:



La imagen muestra una ventana de software titulada "Ingreso de Tipos de Cambio". En la parte superior, hay un mensaje de información: "Diálogo para ingresar nuevos tipos de cambio. Solo usuarios con privilegios podrán ingresar registros para una fecha anterior a la actual." La ventana está dividida en dos secciones principales. La sección "Nuevo Tipo de Cambio" a la izquierda contiene campos para "Fecha:" (con un icono de calendario) y "Monto:". La sección "Tipo de Cambio Anterior" a la derecha contiene campos pre-llenados con "Fecha: 24/12/2004" y "Monto: 600.0000". En la parte inferior de la ventana, hay dos botones: "Aceptar" y "Cancelar".

Ventana de Ingreso de TC desde Creación de Monedas

Al presionar el botón de aceptar, se inserta el nuevo tipo de cambio o moneda, tomando en cuenta los siguientes puntos:

- Si se inserta con fecha del día de hoy, se inserta fecha y hora actual.
- Si se inserta a una fecha anterior, se inserta de modo que quede posterior al último registro existente para la fecha en que se inserta. Si no hubieran registros en la fecha en que se inserta entonces se graba con hora 12:00am.
- Si se inserta a una fecha posterior, se inserta de modo que quede posterior al último registro existente para la fecha en que se inserta. Si no hubieran registros en la fecha en que se inserta entonces se graba con hora 12:00am.

Al seleccionar una nueva fecha en el diálogo anterior, se actualizan los campos de fecha y tipo de cambio anterior.

Si el Administrador definió que los cambios en tipo de Cambio y Valores Históricos se replicarían a otras compañías instaladas en el Sistema, los cambios que él haga en la compañía que se está modificando se reflejarán o replicarán en esas otras que definió la opción Parámetros del Módulo de **AS**.


En el momento de realizar la réplica, se mostrará una ventana para indicar el avance en la actualización de las distintas compañías que se configuraron. Se mostrará también la acción que se está realizando en cada momento.

Como punto relevante, cabe aclarar que este proceso también se puede llevar a cabo desde la **Actualización de Moneda**.

Si desea actualizar los datos que contiene la tabla resumen del **Histórico de Variaciones**, utilice el icono , que corresponde a la opción de refrescar la tabla.

Si desea consultar de manera gráfica los datos obtenidos de los tipos de cambio para el período especificado, oprima el icono .


que se encuentra al lado superior derecho de la tabla del histórico de variaciones. La pantalla es la siguiente:



Pantalla de Gráfico de Tipos de Cambio


ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE TIPOS DE CAMBIO

Otra alternativa que ofrece el sistema es la actualización automática de los tipos de cambio, esto basado en los montos que establece el Banco Central de manera diaria y se realiza en el Integrador en la parte superior en Opciones, Configuración. Para el uso de esta funcionalidad previamente tiene que configurarse la réplica de tipo de cambio en AS.



Pantalla del Integrador, Opciones


Una vez en la pantalla, ir a la pestaña de tipo de cambio y activar la opción “Actualización Automática del Tipo de Cambio”, posteriormente seleccionar el tipo de cambio de compra y venta a replicar.



Pestaña de Tipo de Cambio

DENOMINACIONES

La tabla de denominaciones tiene relación directa con el módulo de **Control de Nómina** y el de **Control Bancario**. En el primer caso, es utilizada cuando el pago de la nómina se hace en efectivo y es necesario hacer el desglose en monedas y billetes del pago de cada empleado. En conciliaciones bancarias se utiliza cuando se lleva control estricto de los depósitos de efectivo. La pantalla es la siguiente:



Ingreso de Datos

El sistema despliega una pantalla donde el usuario debe digitar los datos del nuevo registro en las siguientes casillas:

Monto: cantidad de dinero que corresponde a la denominación. La casilla tiene campo para 8 dígitos.

Tipo: el usuario debe escoger si es billete o moneda. La pantalla es la siguiente:




Ventana de Creación de Denominaciones.

CONDICIONES DE PAGO

El propósito de la tabla de **Condiciones de Pago**, es definir el período de crédito que el usuario le concede a sus clientes o que sus proveedores le conceden está formada por tres columnas. El sistema permite definir por cada una de las condiciones de pago cual será el plan de pagos que utilizará esa condición.

Por lo tanto, la tabla de condiciones de pago tiene relación directa con la tabla de clientes, a la cual se le da mantenimiento desde los módulos de **Facturación** y **Cuentas por Cobrar** y con la tabla de proveedores a la que se le da mantenimiento desde los módulos de **Compras** y **Cuentas por Pagar**.



Pantalla principal de Condición de Pago

Ingreso de Datos

El sistema despliega una pantalla formada por dos carpetas donde el usuario debe digitar los datos del nuevo registro. En la parte superior de la pantalla se despliegan las siguientes casillas:

Código: identificación alfanumérica de la condición de pago. La casilla tiene espacio para 4 dígitos.

Descripción: nombre asociado a la condición de pago. La casilla tiene espacio para 40 dígitos.

Días Neto: cantidad máxima de días de crédito que acepta la condición. La casilla tiene espacio para 4 dígitos.

Usa diferido: Permite definir una nueva condición de Pago, que utilice diferidos y se puede definir el tipo de diferido a utilizar (configurable en CG), esta condición de pago puede ser utilizada desde Cuentas por Cobrar, Facturación, Compras y Cuentas por Pagar, para cargar diferidos automáticamente a CG partiendo de un documento.

Descripción de Carpetas

Pronto Pago

EXSD - Condición de Pago

Registro Buscar Detalle Despliegue Reporte! Excel! Ayuda

Código:

Días Neto: ☐ Permite plan de pagos

Plazo: Descuento Contado: %

☐ Usa Diferido Tipo:

Tipo Dif.:

~Pronto Pago ~Plan de Pagos

Consecutivo	Día Inicio	Día Fin	Descuento

Código de la condición de pago NUM

Carpeta Pronto Pago

Dentro de esta carpeta se presenta una tabla dentro de la cual se puede realizar un desglose de los tipos de descuentos que se aplicarán al cliente según el rango de días dentro del cual realice el pronto pago. Se presenta activa cuando la casilla **Permite pagos parciales** no está marcada. La tabla está formada por cuatro columnas:

Días Neto: Número de días límite para pagar el monto neto

Dentro de esta carpeta se presenta una tabla modificable, dentro de la cual se puede registrar el desglose de los periodos de pronto de pago. La tabla está formada por cuatro columnas:

Consecutivo: esta columna es actualizada por el sistema el cual ingresa un número consecutivo cada vez que se crea una nueva fila dentro de la tabla.

Día inicio: el usuario ingresa el día en el cual entre en vigencia el descuento de la línea de descuento por pronto pago.

Día fin: el usuario ingresa el día en el cual termina la vigencia de aplicación del descuento de la línea de descuento por pronto pago.

Descuento: el usuario ingresa el porcentaje que se aplicará en la condición de pago si se cumplen las condiciones de la fila respectiva en la tabla.

Para ingresar el desglose de los tipos de descuento por pronto pago el usuario debe presionar el icono **Error! Not a valid link.** para que el sistema ingrese una nuevas fila dentro de la cual debe ingresar los parámetros anteriormente descritos.

Así por ejemplo, si el usuario tiene una condición de pago de treinta días a un cliente pero le da un 2% de descuento si cancela entre el primer y el décimo día después de haber emitido la factura, la condición de pago podría ser definida de la siguiente manera:

Descripción:	Crédito 30 días
Días Descuento:	10
Día inicio =	1
Día Fin =	10

Pago realizado en el primer rango de días se aplica descuento: 2%

Pagos Parciales

Al activar el “Check Box” de **Permite plan de pagos** se activa la casilla de tipo que tiene un botón con una flecha hacia abajo indicando que existen varias opciones predefinidas para escoger, entre las cuales están:

Plazo: cantidad de meses de la condición de pago, es equivalente a los días neto de la condición de pago, supone meses de 30 días. Se habilita sólo para los tipos de condición de pago Amortización Fija, Cuota Fija y Montos.

Descuento Contado: porcentaje que se descuenta si el cliente realiza un único pago o pago de contado del documento (transacciones de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras y Facturación) sobre el cual se aplique el tipo de condición de pago que tenga definido este parámetro.

Días Descuento: plazo en días en que, si el documento es cancelado, se aplica un descuento acordado, sobre el monto adeudado. La casilla tiene espacio para 4 dígitos.

Permite plan de pagos: si esta casilla está marcada la condición de pago especificada indica que se permite realizar pagos parciales a la transacción. Al marcar esta casilla se inactiva la carpeta *Pronto Pago* y se activa la carpeta *Pagos Parciales*.

Tipo: esta casilla permite seleccionar el tipo de condición de pago que se define

- **Amortización Fija:** esta opción mostrará en el documento al que se ligue una tabla de pagos donde muestra la cuota de amortización del documento, los intereses que deben calcularse por ese concepto y la cuota total a reintegrar de amortización más intereses.
- **Cuota Fija:** esta opción mostrará en el documento al que se ligue en el módulo de Cuentas por Cobrar o Facturación, una tabla con el plan de pagos de todo el plazo a financiar, donde se muestra para cada cuota los montos de amortización , intereses corrientes

y la cuota total fija a reintegrar que contempla la amortización más intereses. En este caso, a diferencia de la anterior, la cuota total no varía, lo que varía es la amortización adecuándose a que la cuota total quede fija.

- **Montos:** si coloca en esta casilla esta opción, entonces automáticamente, el sistema deshabilita las dos carpetas, dígase la de Pronto Pago y la de Pagos Parciales, esta opción mostrará en el documento al que se ligue una tabla de pagos donde muestra la cuota de amortización del documento y los intereses que se desea se paguen mensualmente por el financiamiento. En este caso esos rubros son completamente modificables por el usuario.
- **Normal:** si coloca en esta casilla esta opción, entonces automáticamente, el sistema lo devolverá al sistema de Pronto Pago.
- **Ingresos Ordinarios:** Al definir el tipo de pagos ingresos ordinarios, se activara en los documentos de Cuentas por Cobrar, Facturación, Compras y Cuentas por Pagar, una tabla de pagos donde muestra la cuota de amortización del documento y los intereses, e impuestos que se desea se paguen mensualmente por el financiamiento. En este caso esos rubros son completamente modificables por el usuario. Puede referirse cada uno de los manuales donde se utiliza estas formas de pago para mayor detalle del funcionamiento. (CO,CC,CP,FA)
- **Pagos Parciales:** es la opción que siempre ha existido que desde la condición de pago se define los días en que se debe hacer un abono de porcentaje al documento. A la funcionalidad se le incorpora un nuevo icono y es que proponga una distribución uniforme durante el periodo.

Carpeta Pagos Parciales

Dentro de esta carpeta se presenta una tabla dentro de la cual se puede registrar el desglose de pagos parciales que el cliente realice si se le ha aplicada este tipo de condición de pago. La tabla está formada por tres columnas:

Consecutivo: esta columna es actualizada por el sistema el cual ingresa un número consecutivo cada vez que se crea una nueva fila dentro de la tabla.

Días Neto Parcial: total de días dentro de los cuales se encuentra vigente el pago parcial de la fila respectiva.

Porcentaje Monto: dentro de esta columna el usuario ingresa el porcentaje sobre el monto total de la deuda a que equivale el pago parcial que el cliente debe realizar dentro de los días que se especificaron en la fila.

El sistema despliega el porcentaje restante que representa la fila en la tabla por lo que si la primera fila se ingreso por ejemplo un 15% en la segunda fila el sistema sugerirá un 85% como valor restante del total sobre el 100%.

La tabla de la carpeta muestra una función que calcula automáticamente desgloses de los porcentajes sobre el monto para las filas ingresadas dentro de la tabla de pagos parciales.

FUNCIONES ESPECIALES

Las funciones especiales se despliegan en la carpeta **Pagos Parciales** y se describen a continuación:

Botón	Función	Teclas	Descripción
	Distribución Uniforme		Si el icono se encuentra desplegado de esta manera implica que los porcentajes sobre el

			monto pueden ser repartidos con uniformidad dentro de la tabla (p.e. si son cuatro pagos parciales, ordenados según el número consecutivo, se repartirá el 100% en un 25% para cada fila).
	Distribución Uniforme (realizada)		Si el icono de distribución uniforme se encuentra desplegado de esta manera, implica que con anterioridad se aplicó el proceso de distribución uniforme de los porcentajes sobre el monto.

CÓDIGOS DE IMPUESTO

El objetivo de esta tabla, es facilitar a los módulos de **Facturación** y **Compras**, la generación de facturas y órdenes de compra, además del cálculo de impuestos correspondientes.

Tiene como ventaja que con solo actualizar en esta tabla el porcentaje de impuesto, éste es actualizado en todos los clientes y proveedores que tengan definido el código de impuestos modificado.

La tabla de impuestos, también tiene relación directa con la tabla de artículos, a la cual se le da mantenimiento desde el módulo de **Control de Inventarios** y con la tabla de compra de artículos que es manejada por el módulo de **Compras**.

A continuación se presenta la tabla de datos que despliega esta opción:



Pantalla principal de Códigos de Impuestos

Ingreso de Datos

El sistema despliega una pantalla donde el usuario debe digitar los datos del nuevo registro en las siguientes casillas:

Código: identificación alfanumérica del código de impuesto. La casilla tiene campo para 4 dígitos.

Descripción: este campo es para darle nombre al código de impuesto. La casilla tiene campo para 40 dígitos.


Impuesto 1: importe calculado por porcentaje, del total facturado o de la orden de compra, que tiene que aplicarse por concepto de impuesto, que corresponde al impuesto de ventas 1. La casilla tiene campo para 15 dígitos.

Impuesto 2: importe calculado por porcentaje o cantidad (en caso de usar la opción **Impuesto 2 por Cantidad**), del total facturado o de la orden de compra, que tiene que aplicarse por concepto de impuesto, que corresponde al impuesto 2. La casilla tiene campo para 15 dígitos.

Si el usuario utiliza la opción **Impuesto 2 por Cantidad**, para los artículos a los que se les especifique de esta forma, tomando el valor para el monto por Impuesto de Consumo y que lo multiplique por la cantidad del artículo.

Dentro de la opción "Parámetros del Módulo" en la página 14 se encuentra el procedimiento para definir otro nombre al impuesto 1 y del impuesto 2.

Así por ejemplo, el usuario puede contar con artículos exentos, artículos con solo impuesto de ventas, artículos con impuesto de ventas e impuesto de consumo y artículos solo con impuesto de consumo.



Ventana de Creación de Impuestos.

DIRECCIONES

El objetivo de esta tabla es permitir que el usuario configure los campos dentro de los cuáles registrará posteriormente las direcciones. Dichas direcciones pueden ser utilizadas en funciones tales como **Países** donde cada registro de un país es asociado a un tipo de dirección por omisión.

Dentro de esta carpeta se ingresan los siguientes datos:

Código: dentro de esta casilla se ingresa el código que será el identificador del registro de la dirección que se está creando. Este código puede ser un alfanumérico de hasta 10 caracteres.

Descripción: dentro de esta casilla el usuario ingresa una breve descripción de la dirección de manera que sirva como otra forma de identificar el registro. Esta descripción puede ser alfanumérica de hasta 40 caracteres.

Detalle: bajo esta sección se presentan 10 campos a los cuáles se les debe registrar un nombre para identificar la casilla cuando sea desplegada por el tipo de dirección a la que pertenece. El usuario puede utilizar el número de campos que requiera para configurara la dirección.

Auditoría

Dentro de esta carpeta el sistema registra la fecha y usuario que crearon el registro así como la fecha y usuario de la última modificación realizada a la dirección.

RETENCIONES

Esta opción permite definir los tipos de retenciones posibles que se aplican sobre los documentos por pagar (créditos) hacia los proveedores.

Los distintos tipos de retenciones se aplican según las características tanto del cliente como de los documentos tipo débito que se generen.

El sistema permite eliminar y agregar las retenciones que el usuario considere necesarias para cada documento tipo débito.

Por lo tanto, la **tabla de Retenciones** se relaciona directamente con la generación de **Documentos** desde la opción de **Transacciones**, específicamente cuando se crean documentos tipo débito.

A continuación se presenta la pantalla principal de esta opción:

Código	Descripción	Porcentaje	Cuenta	Modo Apl.	Monto Mínimo	Estado
001	Retención en ICA asa	0.00	1-3-55-15-00-00	Al cancelar	1.00	Inactiva
AMB	Retencion para ambas	5.00	1-1-15-05-00-00	Al registrar	500,000.00	Activa
AUT	Autorretención	3.50	1-3-55-15-00-00	Al registrar	58,000.00	Activa
COM	COMPRA	3.50	5-2-99-15-00-00	Al registrar	663,000.00	Activa
ICA	Retención de ICA	6.00	2-4-08-01-00-00	Al registrar	0.00	Activa
ICA1	4.14	4.14	1-1-20-15-00-00	Al registrar	1.00	Activa
ICA2	0.0414	0.04	1-1-05-15-00-00	Al registrar	1.00	Activa
ICA3	0.00414	0.00	1-2-05-05-00-00	Al registrar	1.00	Activa
NRET	Impuesto al Consumo	1.00	1-3-50-95-00-00	Al registrar	1.00	Activa
PR01	Retención iva	5.00	1-1-25-05-00-00	Al registrar	2,000.00	Activa
RF	Retención en la Fuente - Autorr	3.50	2-3-65-30-00-00	Al registrar	566,000.00	Activa
RIVA	Retencion de IVA	10.00	2-4-08-98-00-00	Al registrar	0.00	Activa
RTFT	Retención en la Fuente	3.50	1-3-55-15-00-00	Al registrar	566,000.00	Activa
VEN	Retencion X	5.00	5-3-10-25-00-00	Al registrar	500,000.00	Activa

Tabla de Tipos de Retenciones

INGRESO DE DATOS

Cuando se agrega una **Retención** el sistema despliega una pantalla que agrupa la información del registro en carpetas, General y Contable. Sin embargo, dos datos de la información son compartidos, el **Código** que es una identificación alfanumérica de la retención y la **Descripción** o nombre de la retención.

General

La pantalla de esta carpeta es la siguiente:

PRUEBAS - Retención

Registro Buscar Ayuda

Código:

General Contable

Modo de aplicación

☒ Aplicar al Registrar

☐ Aplicar al Cancelar

Tipo Apl. Cancelar

☒ Total

☐ Parcial

Montos

Porcentaje:

Mínimo:

Aplicar Retención a:

☒ Monto

☐ Subtotal

☐ Subtotal - Descuento

☐ 1er. Impuesto

☐ 2do. Impuesto

☐ 1er. Impuesto Asumido Descontable

☐ 1er. Impuesto Asumido No Descontable

☐ 1er. Rubro

☐ 2do. Rubro

☐ Otra Retención

Otras Características:

☒ Activa

☐ Asumida

☐ Autoretenedora

☐ No generar si el proveedor es autoretenedor

☐ Utiliza Tarifa por UVT

☐ Permite generar retenciones en cero

Código de Ingreso:

Consecutivos:

Compra:

Venta:

NUM

Pantalla de Carpeta General de Retenciones

Importante mencionar que el tipo de aplicación al cancelar y sus aplicaciones (total y al cancelar) se habilitarán cuando el país asignado en la compañía es República Dominicana.

En esta carpeta se deben definir los siguientes conceptos:

Modo de Aplicación: establece el momento en que la retención se aplique al documento de crédito. Se presentan la alternativa:

- Aplicar al registrar

Esto indica que la retención será calculada sobre el documento cuando éste se registra. Por lo tanto, cuando se introduce un documento de crédito que tiene retenciones, entonces la retención en particular será creada y aplicada a dicho documento.

Por ejemplo, si se tiene una factura por un monto de \$100.00 con una retención de 8% al registrar, entonces al momento de ingresar la factura se creará la retención y se aplicará a dicha factura, por lo que ésta mostrará un saldo actual de \$92.00. (El \$8.00 estará en la cuenta de retenciones).

- Aplicar al cancelar:

Esto indica que la retención será aplicada al documento cuando esta es cancelada. Por ejemplo, si se tiene una factura por un monto de \$100.00, con una retención de 5% al cancelar, el saldo por pagar será de \$100.00, por lo que al registrar un pago, se pagará \$95.00 sobre la factura, se creará en forma automática la retención por \$5.00 y se aplicará a la factura, cancelándola por completo.

Dentro de esta forma de aplicación, la retención se puede aplicar ya sea total o parcialmente, es decir la retención se aplicará proporcionalmente al pago que se haga, ya sea total o parcial.

Montos: este es uno de los parámetros para el cálculo del monto sugerido de la retención. Esta opción permite seleccionar un criterio para la aplicación de la retención, mediante dos casillas:

- Porcentaje
- Mínimo

El usuario debe establecer el **Porcentaje** que se aplicará sobre la suma de los montos del Detalle, seleccionados, del documento de crédito al cual se aplica la retención.

El usuario debe ingresar el monto **Mínimo** asociado con la suma de los montos del Detalle, seleccionados, del documento de crédito a partir del cual aplica la retención. Este monto se debe establecer en la moneda local del sistema y generalmente es definido por el fisco.

Activa: indica si la retención aplica o no. El estado activo posibilita el cálculo de la retención. En caso de que la casilla no esté marcada, este tipo de retención no será calculado.

Aplicar Retenciones: presenta una serie de opciones, que corresponden a los montos del Detalle del documento de crédito sobre el cual aplicará la retención. El usuario podrá definir una o cualquier combinación entre las opciones. De esta manera, para calcular el monto de la retención se aplicará el Porcentaje establecido sobre la suma de los montos respectivos, si esta cantidad es mayor o igual que el monto Mínimo.

Por ejemplo, si se crea una retención con un **porcentaje** de 20%, que aplica sobre el monto, se calculará la retención por un 20% del monto especificado en la opción Transacciones Sin embargo, si el equivalente en moneda local del monto es menor que el monto **mínimo** especificado, entonces la retención no será aplicada. Por ejemplo, el cálculo de la retención fue de 1.000 en moneda local, pero el mínimo es de 5.000, entonces la retención no será calculada.

Estas opciones corresponden a los campos del detalle, se debe de seleccionar únicamente una opción.

- **Monto:** la retención se calcula sobre el monto del crédito
- **Subtotal:** la retención se calcula sobre el monto el subtotal del crédito
- **Subtotal – Descuento:** la retención se calcula sobre el monto del crédito menos el descuento factura
- **1er. Impuesto:** la retención se calcula sobre el monto del primer impuesto
- **2do. Impuesto:** la retención se calcula sobre el monto del segundo impuesto
- **1er. Rubro:** la retención se calcula sobre el monto del primer rubro
- **2do. Rubro:** la retención se calcula sobre el monto del segundo rubro
- **1er Impuesto Asumido No Descontable:** la retención se calcula sobre el impuesto asumido de acuerdo al régimen fiscal, donde se paga la retención sobre ese impuesto pero el impuesto no se registra en la cuenta impuestos, si no que se asume como parte de la compa.
- **1er Impuesto Asumido Descontable:** la retención se calcula sobre el porcentaje de impuestos, pero el impuesto 1 no se registra en una cuenta de impuestos.
- **Otra Retención:** este campo está habilitado para que el usuario defina sobre que retención, de las que ya han sido creadas, se necesita calcular esta retención.

Otras Características: en esta sección se definen datos varios como:

- **Activa:** define si la retención se encuentra en uso o no dentro del sistema.
- **Asumida:** bajo este criterio, el sistema no descuenta del documento el monto de retención si no que lo hace hasta el momento en que se paga el documento.
- **Autoretenedora:** esta opción es utilizada para los proveedores que son Gran Contribuyente y aplica sólo para retenciones que tienen el **Modo de Aplicación** definido como **Aplicar al Registrar**. Al utilizar esta opción se deben definir en la carpeta **Contable** las cuentas contables y los centros de costo que se manejan para los registros propios por concepto de autoretenención.
- **No generar si el proveedor es autoretenedor:** este parámetro excluye esta retención en específico para casos donde el proveedor es autoretenedor.
- **Utiliza Tarifa UVT:** si se marca el sistema utilizará también la tarifa UVT para los cálculos pertinentes a las retenciones.
- **Permite generar retenciones en cero:** este parámetro le indica al sistema que puede generar las retenciones aun cuando estas se calcularon en cero, de lo contrario no las creará.

- [illegible]

En este mantenimiento se debe definir:

- # Contable

Tablas • 179

retención que se utilizara para la generación de los asientos contables por concepto del cálculo de retenciones. Al establecer el código del Centro de Costo el usuario podrá seleccionar una de las Cuentas Contables asociado con el mismo. El otro campo de esta sección es el de **Cuenta**: se debe indicar la cuenta contable asociada con la retención, para la generación de los asientos contables por concepto del cálculo de retenciones. Al establecer el código de la cuenta contable el usuario podrá seleccionar uno de los Centros de Costo asociado con la cuenta contable.

Centro-Cuenta: esta sección se define la información de **Centro de Costo**, en esta casilla se debe indicar el centro de costo asociado con la retención que se utilizara para la generación de los asientos contables por concepto del cálculo de retenciones. Al establecer el código del Centro de Costo el usuario podrá seleccionar una de las Cuentas Contables asociado con el mismo. El otro campo de esta sección es el de **Cuenta**: se debe indicar la cuenta contable asociada con la retención, para la generación de los asientos contables por concepto del cálculo de retenciones. Al establecer el código de la cuenta contable el usuario podrá seleccionar uno de los Centros de Costo asociado con la cuenta contable.

La pantalla de esta carpeta es la siguiente:

DEMO - Retención

Registro Buscar Ayuda

Código: ICA1 4.14

General Contable

Centro-Cuenta

Centro de Costo
00-00-00

Cuenta Contable
1-1-20-15-00-00 Organismos Cooperativos Financieros

Centro-Cuenta Autoretención

Centro de Costo

Cuenta Contable


NUM

Pantalla de Carpeta Contable de Retenciones

TIPOS DE ANULACIONES

El objetivo de esta tabla es permitirle al usuario, que, ingresar el formato en el que se remitirá el listado de los Números de Comprobantes Fiscales que son anulados por diferentes razones (mala impresión, deterioro de la factura, duplicidad de factura, etc.).

Cada registro debe estar compuesto por un primer registro (encabezado), que contendrá los datos de identificación del contribuyente y de la información que se está remitiendo y en los subsiguientes registros (detalle) se listarán los Números de Comprobantes Fiscales que sean anulados y las razones correspondientes.



Pantalla de Tipo de anulaciones.

Ingreso de Datos

Cuando se agrega un **Tipo de anulación** el sistema despliega una pantalla que agrupa la información del registro. La pantalla es la siguiente:

A screenshot of the same software window, but with the "Registro" tab selected. The main area contains three input fields: "Código:" with a small text box, "Descripción:" with a larger text box, and "Código del modelo de retención" with a small text box. The "NUM" button is still present at the bottom right.

Pantalla de Creación - Modificación de Tipo de anulaciones.

En esta pantalla se debe agregar:

Código: identificación alfanumérica del tipo de anulación de documentos con números de comprobantes fiscales.


Descripción: Descripción de la anulación del documento.

FORMATOS DE TRANSFERENCIAS DE ARCHIVOS

Antes de utilizar el Asistente de generación de transferencias es necesario realizar la configuración de formatos que se van a soportar. En esta sección encontraremos la descripción del mantenimiento para tal fin.

En este mantenimiento se van a definir los formatos junto con los parámetros que este necesita para la correcta generación de los archivos de transferencia.

A continuación se presenta la pantalla principal de esta opción:



Pantalla principal de Formatos de Transferencias de Archivos.

Ingreso de Datos

Para el ingreso de los **Formatos de transferencias de archivos** el sistema despliega una pantalla que agrupa la información del registro.

La pantalla es la siguiente:

Pantalla de Formatos de Transferencias de Archivos.

Formato: Campo identificador único del formato donde se recomienda definir el nombre del formato del archivo que se utilizará.

Descripción: Descripción corta que identifique a cuál formato se están refiriendo.

Entidad Financiera: Se asocia la entidad financiera a la cual pertenece el formato de Transferencias de Archivo. Cada formato deberá estar ligado a una de las entidades financieras definidas en el ERP.

Archivo de Transformación: Nombre del archivo que contenga la definición del formato, este debe ser de tipo .XSLT, y es el que se utilizará para transformar el archivo a generar. La ruta de ubicación debe estar dentro de la instalación de **Softland ERP**, en la carpeta de **DTD**.

Fuente de Datos: en esta casilla se indica cual será la información que se va a mostrar en el archivo. Las opciones son:

- Empleados: Serán las transferencias generadas desde las nóminas.
- Proveedores: Serán las transferencias generadas desde el módulo de Cuentas por Pagar, o incluso desde Control Bancario pero relacionadas a un proveedor.
- Otros: Esta opción permite tomar información de transferencias generadas desde Control Bancario u otros módulos sin ser contener necesariamente información de empleados o proveedores.

A cada formato creado se le pueden definir parámetros que almacenen variables que serían tomadas en los archivos generados cuando se realice el proceso. Estos parámetros serán necesarios crear para la generación del

archivo de transferencia si la institución bancaria los solicita. Para llevar a cabo este proceso es necesario guardar la información del formato y especificar los parámetros del archivo. Para conocer cuales son los parámetros que se requiere agregar a cada formato incluido en el estándar en Softland ERP consulte el manual CN_Formato_Archivo_Transferencias en la carpeta Manuales.

Estos parámetros se agregan en la tabla que se muestra en esta ventana. A continuación se describen las columnas que incluye esta tabla:

Nombre: Indica el nombre requerido por el archivo XSLT para el parámetro.

Tipo: Indica el tipo de datos que deberá recibir el parámetro, ya sea numérico, hilera de caracteres, fechas, rubros de empleados, rubros de proveedores, una constante previamente definida, o bien una lista de opciones.

Para definir los datos del archivo existen los diferentes tipos de datos:

- **Constante:** corresponde a un valor constante que no podrá ser editado por el usuario al generar los archivos de transferencia. Al definir este tipo de dato, el archivo almacena el detalle definido en la columna Valor para generar el formato de la transferencia.
- **Fecha:** se define como un dato tipo fecha, se almacena bajo el formato de dd/mm/aaaa, es un campo editable, al menos de que se defina dentro de la columna Valor un dato constante.
- **Hilera:** permite cualquier descripción de formato alfanumérico. Si se define dentro de la columna Valor, una especificación del dato, este se almacena constante para el archivo.
- **Lista de Valores:** dato que almacena una lista de valores, definidos en la columna de Valor que se deberán definir separadas por coma, y se despliega por medio de un combo box en el asistente de generación del archivo de transferencia.
- **Número:** muestra un campo tipo numérico, editable al menos que no se defina una constante en la columna Valor.
- **Rubro de Empleado:** corresponde a un dato característico del módulo de Control de Nómina. Este campo muestra el valor definido en Adicional de Empleado de los Parámetros del Módulo de CN, que relaciona los datos del empleado con el formato del archivo de transferencia. Para especificar el adicional dentro de la columna Valor, debe definirse la etiqueta selecciona para ese campo, que contiene la información del empleado ingresa desde el Mantenimiento de Empleados.
- **Rubro de Nómina:** corresponde a un dato característico del módulo de Control de Nómina. Este campo muestra el valor definido en Adicional de Nómina de los Parámetros del Módulo de CN, que relaciona los datos del empleado con el formato del archivo de transferencia. Para especificar el adicional dentro de la columna Valor, debe definirse la etiqueta selecciona para ese campo, que contiene la información de la clase de nómina ingresa desde el mantenimiento de Clases de Nómina.
- **Rubro de Proveedor:** corresponde a un dato característico del módulos de Cuentas por Pagar. Este campo muestra el valor definido en Adicional de Texto de los Parámetros del Módulo de CP, que

relaciona los datos del proveedor con el formato del archivo de transferencia. Para especificar el adicional dentro de la columna Valor, debe definirse la etiqueta selecciona para ese campo, que contiene la información del proveedor ingresada desde el Mantenimiento de Proveedores.

Valor: Indica un valor preestablecido para el parámetro.

Si este parámetro es de tipo Constante, este valor no podrá ser modificado por el usuario en el asistente de generación de los archivos de transferencia.

El mismo caso se presenta si se trata de un tipo rubro de empleado, rubro de nómina o rubro de proveedor, ya que se validará que el rubro esté previamente definido, pero si es de algún otro tipo este campo podrá ser editado por el usuario.

Parámetros SFTP

Softland ERP incluye una opción para enviar los archivos de transferencia directamente y de forma automática a los servidores SFTP que ponen a disposición las instituciones bancarias para que los clientes puedan enviarlos.

Esto se parametriza por medio del icono  que abre una ventana donde se podrá indicar los parámetros de conexión para la transferencia de los archivos a la entidad bancaria a un determinado servidor SFTP.

Los datos que deben especificarse son otorgados por la propia entidad bancaria a quien se les debe solicitar, además de pedirles como hacer la configuración del servicio, el cual puede ser requerido ser instalado.

A continuación se muestra la ventana que abre el icono y donde debe llenar los datos dados por el banco:



Parámetros SFTP

Aquí podrá indicar los parámetros de conexión para la transferencia de archivos a la entidad bancaria a un determinado servidor SFTP

Servidor SFTP:

Directorio:

Puerto:

Usuario:

Contraseña:

Confirmar Contraseña:

Prefijo de Archivo:

Servidor SFTP a configurar

Pantalla de Parámetros SFTP de los Formatos de Transferencias de Archivos

OTROS

Dentro de esta opción en el menú principal de **Administración del Sistema**, se encuentran las siguientes tablas de datos:

- **Entidades Bancarias**
- **Tipos de NIT's**
- **Modelos de Retenciones**
- **Tarjetas de Crédito**
- **Bodegas**
- **Unidades**
- **NIT's**
- **Atributos**
- **Aduanas**
- **Agentes Aduanales**
- **Feriados**
- **Encargados de Bodega**

ENTIDADES FINANCIERAS

El objetivo de esta tabla es definir todas las entidades financieras con las que tiene relación la compañía, y que en consecuencia realice distintos tipos de transacciones tales como emisión de cheques, depósitos, transferencia electrónica de fondos, etc.

La tabla de entidades financieras, tiene estrecha relación con la tabla de cuentas bancarias del módulo de **Control Bancario**, también con la tabla de empleados del módulo de **Control de Nómina** y con la tabla de proveedores del módulo de **Cuentas por Pagar** y **Compras**.

Esta aplicación se utiliza cuando se ejecutan procesos bancarios que hagan referencia a una cuenta bancaria, la cual tiene que definirse como perteneciente a una entidad financiera específica.



	Código	Descripción	Nit	Código Electrónico
✓	BCR	BANCO DE COSTA RICA	ND	11125215456548525
	BNCR	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	ND	
	BP	BANCO POPULAR	ND	
	ND	NO DEFINIDA	ND	

Ingreso de Datos

La información se debe digitar directamente sobre la tabla de datos. Las casillas que deben digitarse son las que se muestran a continuación:

Código: identificación alfanumérica de la entidad financiera. La casilla tiene campo para 8 dígitos.

Descripción: nombre de la entidad financiera. La casilla tiene campo para 40 dígitos.

NIT: este es el número de identificación tributaria que se le asocia a la entidad financiera. La casilla tiene campo para 20 dígitos.

Código electrónico: En este campo se define el código electrónico para los XSLT de las transferencias, si en el archivo personalizado se le indica que lo tome de la entidad financiera.

TIPOS DE NIT'S

Con el fin de facilitar y estandarizar la creación de NIT's, el usuario debe definir los tipos de NIT que va a manejar el sistema, la definición de una máscara hará que a la hora de definir un nuevo NIT sea fácil, además que los registros de los NIT's será más ordenado, pues podrá agrupar los terceros por un tipo específico puede ser Cédula, Pasaporte o Cédula Jurídica, entre otros.

Ingreso de Datos

La información se debe digitar directamente sobre la tabla de datos. Las casillas a definir se describen a continuación:

Tipo: identificación alfanumérica del tipo de NIT. La casilla tiene la posibilidad de soportar hasta 25 caracteres.

Máscara: esta casilla puede aceptar una definición alfanumérica o numérica, por ejemplo 9999-9999-999 o NNNN-99999-99. Si la compañía no utiliza sucursales el límite de la máscara es de 25 caracteres, pero si utiliza sucursales el límite de la máscara es la cantidad actual que soporta el sistema de 25 caracteres menos los definidos para la sucursal.

Esta casilla también acepta el carácter X, por ejemplo XXXXX. Con la cual se estaría definiendo una máscara que únicamente validará un número máximo de caracteres, sin importar si estos son numéricos o alfanuméricos.

MODELOS DE RETENCIONES

Esta opción permite de construir un modelo de retenciones que le permita al sistema calcular el monto por concepto de retenciones para un proveedor.

A continuación se presenta la pantalla principal de esta opción:





Tabla de Tipos de Retenciones

La pantalla es la siguiente:



Pantalla de Modelos de Retenciones

En esta pantalla se debe indicar:

Código: identificación alfanumérica del modelo de retenciones.

Descripción: nombre del modelo de retenciones.

Además se muestra una tabla llamada **Retenciones Asociadas**, en donde se definen las retenciones que van a manejarse para ese modelo en específico. Dicha tabla contiene las características de cada retención que se le define al modelo, mostrando las columnas de Retención (código de la misma), Aplicar (indica si la retención aplica para Ventas, Compras o Ambas), Descripción, Tipo (Al Cancelar o Al Registrar) y Estado (si está activa o no).


La definición o llenado de dicha tabla cuenta con la ayuda del **F1**, al definir una nueva línea el usuario tiene la posibilidad de, posicionado en la columna Retención, presionar la tecla **F1** y obtener el listado de todas las retenciones definidas en el sistema.

TARJETAS DE CRÉDITO

El objetivo de los tipos de tarjeta de crédito es establecer un listado de todas las posibles tarjetas que acepta la compañía y sus proveedores.

La tabla de tipo de tarjetas de crédito tiene relación directa con la tabla de clientes, la cual se utiliza en los módulos de **Cuentas por Cobrar** y **Facturación**. Permite determinar un tipo de tarjeta en caso de que el cliente pague al crédito.

La información que se necesita se refiere solamente al nombre de la tarjeta de crédito, por ejemplo, Visa, Mastercard, entre otras., sin importar la entidad financiera que la respalde.



Pantalla principal de Tarjetas de Crédito


Ingreso de Datos

La información se debe digitar directamente sobre la tabla de datos. La casilla que debe digitarse es **Tipo de Tarjeta** la cual registra la identificación o nombre del tipo de tarjeta de crédito que la compañía utiliza. La casilla tiene campo para 40 dígitos.

BODEGAS

El propósito de la tabla de Bodegas es relacionar los artículos existentes en inventario con una determinada bodega.

Tiene estrecha relación con el módulo de **Control de Inventarios**, determina la ubicación de productos terminados, materia prima o productos especiales en cualquiera de las bodegas definidas en el sistema.



Pantalla principal de Bodegas

Funciones Especiales

Las funciones especiales se despliegan en la carpeta **Pagos Parciales** y se describen a continuación:

Botón	Función	Descripción
	Localizaciones	Con esta opción, el usuario puede asociar diferentes localizaciones de los artículos dentro de una misma bodega. Para mayor información, consulte la sección "¿Cómo se Asocian Localizaciones a una Bodega?" en la página 193.
	Privilegios de Bodegas	Con este icono, se le asigna, a los usuarios del sistema, el acceso a los datos de las bodegas que tiene la compañía, de manera que se permita controlar el ingreso y mantenimiento de la información. Para mayor detalle, puede "¿Cómo se Otorgan Privilegios sobre las Bodegas?" en la página 194.

Ingreso de Datos

El sistema despliega una pantalla donde el usuario debe digitar los datos del nuevo registro en las siguientes casillas:

Código: identificación de las bodegas contenidas en la base de datos, ésta puede ser alfanumérica. La casilla tiene espacio para 4 dígitos.

Por lo general las bodegas se codifican con dos letras que indiquen el material que se almacena allí. Por ejemplo: una bodega de materias primas tendrá el código MP, una bodega de producto terminado tendrá el código PT. Esta codificación es propia de cada usuario.

Nombre: nombre que se le asigna a la bodega. La casilla tiene espacio para 40 dígitos.

Teléfono: número telefónico o extensión por medio de la cual se puede establecer la comunicación. La casilla tiene espacio para 15 dígitos.

Consec. Traslados: se debe especificarle a cada bodega un consecutivo de Control de Inventarios (CI) para cuando se generen documentos de traspaso subtipo *Remitido* debido a un traspaso en dos fases se genere con el consecutivo asociado a la bodega destino.

Dirección: se refiere a la localización física de la bodega. En el caso de que las bodegas no estén en las mismas instalaciones del resto de la compañía.

Tipo: se refiere al tipo de bodega, dependiendo del tipo de artículos que almacene, de esta manera se puede elegir entre consumo, ventas, no disponible.

Consumo: Las bodegas de **consumo** son aquellas en las que normalmente se almacena la materia prima o aquellos artículos que son de consumo interno en la empresa.

Venta: Las bodegas de **ventas** son aquellas sobre las cuales se generan transacciones tales como facturas y movimientos de venta en el inventario.

No disponible: Las bodegas de **No Disponible** son aquellas que almacenan material que se utilizará para algún proceso o proyecto especial por lo que no se desea que se tomen en cuenta ni para consumo interno ni para la venta.

The screenshot shows a software window titled "EIDEM004 - Bodega". The window has a menu bar with "Registro", "Buscar", "Localizaciones!", "Bodegas Manufactura!", "Privilegios!", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area contains several input fields: "Código:" (a small text box), "Nombre:" (a long text box), "Teléfono:" (a text box), "Consec. Traslados:" (a dropdown menu), and "Dirección:" (a large text box with a vertical scrollbar). Below these fields is a section labeled "Tipo" with three radio buttons: "Consumo", "Venta" (which is selected), and "No Disponible". At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Código de la bodega" and a small box labeled "NUM".

Ventana de Creación de Bodegas

La asignación de Bodegas de Manufactura, la asociación de Localizaciones y la definición de Privilegios no se podrá realizar hasta guardar los datos de la bodega que se está creando

Instrucciones Específicas

¿Cómo se Asocian Localizaciones a una Bodega?

El procedimiento para asociar una o varias localizaciones a una bodega, es el que se describe a continuación:

- 1) Una vez que el usuario ha definido las características de la bodega, debe proceder a definir las localizaciones requeridas para dicha bodega, para esto, debe presionar el icono , el sistema desplegará la pantalla denominada **Localizaciones de la Bodega** _____ donde el espacio en blanco simboliza el código de la bodega seleccionada.
- 2) Dentro de la ventana, presione el icono . El sistema activará las filas de la tabla de datos.
- 3) Dentro de cada fila, debe ingresar la siguiente información:


Localización: dentro de esta casilla, se debe ingresar el código que se asignará a la localización. La casilla tiene espacio para un código de hasta 8 caracteres.

Descripción: dentro de esta casilla, se debe ingresar la descripción de la localización. La casilla tiene espacio para una descripción de hasta 40 caracteres.

Volumen: dentro de esta casilla se debe ingresar el volumen máximo aproximado que puede almacenarse en la localización de la bodega, es un dato de referencia. Se debe digitar un caracter numérico de hasta 12 dígitos.

Peso Máximo: dentro de esta casilla se debe ingresar el peso máximo aproximado que puede almacenarse en la localización de la bodega. Se debe digitar un caracter numérico de hasta 12 dígitos.

- 4) Una vez que se ha ingresado la información, se deben salvar los datos con el icono .




Localización	Descripción	Volumen	Peso Máximo
ND	No definida	0.00	0.00

Pantalla de Localizaciones de Bodega

¿Cómo se Otorgan Privilegios sobre las Bodegas?

El procedimiento para otorgar los privilegios sobre las bodegas es el que se describe a continuación:

- 1) En la opción **Otros**, escoja la aplicación de **Bodegas**.
- 2) Marque con el highlight la bodega a la cual se requiere asignar privilegios, dentro del submenú de **Registro**, presione la opción de **Modificar**, o presione al mismo tiempo las teclas **Ctrl+M** o el icono  para modificar un registro ya existente.
- 3) El sistema despliega la pantalla de creación - modificación **Bodega** donde el usuario debe presionar el icono .
- 4) El sistema desplegará una pantalla denominada **Privilegios para acceder la bodega** donde debe otorgar a los usuarios el privilegio sobre la bodega escogida. Recuerde que para que el usuario tenga privilegio, debe estar en la **columna derecha** de la pantalla y en la **columna izquierda** deben estar aquellos usuarios que no tiene derecho sobre la bodega.



Pantalla de privilegios de bodegas

- 5) Una vez que los datos se han ingresado, grabe la información utilizando el icono  o bien con la opción **Actualizar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A**.

¿Cómo se Indica qué Bodegas Participan en los Procesos de Manufactura?

El procedimiento para otorgar los privilegios sobre las bodegas es el que se describe a continuación:

- 1) En la opción **Otros**, escoja la aplicación de **Bodegas**.

- 2) Marque con el highlight la bodega a la cual se requiere asignar privilegios, dentro del submenú de **Registro**, presione la opción de **Modificar**, o presione al mismo tiempo las teclas **Ctrl+M** o el icono  para modificar un registro ya existente.
- 3) El sistema despliega la pantalla de creación - modificación **Bodega** donde el usuario debe presionar el icono .
- 4) El sistema desplegará una pantalla denominada “**Bodegas Manufactura**”, en la cual se muestran tres opciones de tipo check box.



Asignación de Bodegas a Manufactura

Las opciones por las que el usuario puede elegir son:

- **Usada para cargas de Manufactura:** esta opción comanda las dos posteriores, pues indica que la bodega en cuestión será usada para la carga de existencias para la realización de los procesos Manufactura.
- **Cargas de Plan Maestro de Producción (PM):** con esta opción se indica que las existencias de la bodega en cuestión serán tomadas en cuenta para el cálculo del Plan Maestro de Producción.
- **Cargas de Requerimiento de Materiales (RM):** con esta opción se indica que las existencias de la bodega en cuestión serán tomadas en cuenta para el cálculo de los requerimientos de materiales de Manufactura.

NIT's

La tabla de datos denominada NIT's sirve para registrar los datos específicos del número de identificación tributaria de una persona jurídica o compañía.

Con esta tabla de datos, se tiene la opción de poder guardar en la base de datos el número de identificación tributaria, la razón social y el alias de cualquier ente jurídico, que tienen estrecha relación con el módulo de **Control de Inventarios y Cuentas por Pagar**.

Esto se usa sobre todo en algunos países para poder identificar a un usuario (como con el número de cédula) para usos específicos en cuanto a la relación de sus impuestos y el Fisco.

SOFTLAND - NIT

Registro Despliegue Reporte! Excel! Ayuda

NIT Razón Social Sucursal Alias

NIT: NUM

Ingreso de Datos

Descripción de Carpetas

General


Tipo NIT: esta casilla es de tipo combo box, al presionar el botón de despliegue se visualizarán los tipos de NIT's que se hayan creado en la opción Tipos de NIT's, al elegir un tipo se cargará la mascara definida en el mismo, limitando la definición del NIT a dicha máscara. Si la compañía maneja sucursales el sistema habilitará la casilla Sucursal.

Digito Verificador: es un requerimiento legal en tributación de algunos países, por lo que se ha visto la necesidad de administrar este dato como un campo aparte en el mantenimiento de NITs, esto para evitar confusiones y brindar al usuario la posibilidad de realizar un mejor control del mismo, **Sucursal:** en caso de que la compañía use sucursales, esta casilla se habilitará, posibilitando la definición de “n” sucursales por NIT.

Administración del Sistema

Alias: dentro de esta casilla, se debe digitar el nombre comercial o "alias" con el cual se identifica el cliente para uso corriente.

Utiliza Reporte D-151: Este flag permite indicar si el NIT participa o no en el Reporte D-151.



Ventana de Creación de NIT

Notas

Dentro de esta carpeta, el usuario puede ingresar cualquier tipo de datos de referencia que requiera sobre el cliente. Es un espacio libre para que se digite cualquier tipo de datos.


UNIDADES

Esta opción está relacionada directamente con los módulos de **Contabilidad General** y **Control Presupuestal**. El mantenimiento de las unidades se realizará desde **Administración del Sistema** y consiste en la definición de unidades que aplican tanto a la contabilidad general como al presupuesto.

Permite que la contabilidad general de la empresa acepte, por cuenta contable, el manejo opcional de unidades además de montos por concepto de débitos o créditos. Esta herramienta permite por ejemplo incluir a los gastos por compra de maíz, la cantidad de toneladas equivalentes.

Esta opción se encuentra activa si la compañía tiene definido en los parámetros del módulo "**Contabilizar Unidades**" (vea la sección "Parámetros del Módulo" en la página 14).

A continuación se presenta la pantalla principal de la opción:



Pantalla Principal de Unidades

Ingreso de Datos

El sistema activará la tabla para ingresar directamente la información en cada columna. En la tabla ingrese la siguiente información:

Código: dentro de esta columna se ingresa un identificador de la unidad el cual puede utilizar un máximo de 15 caracteres alfanuméricos.


Descripción: dentro de esta casilla se ingresa una descripción más detallada de la unidad que se está definiendo.

ATRIBUTOS

Esta opción está directamente relacionada con los módulos de **Administración de Productos** y **Control de Inventario**. El mantenimiento de los atributos se realizará desde **Administración del Sistema** y consiste en la definición de los atributos de los artículos que ingresan a los inventarios de la empresa y que son utilizados en las estructuras de manufactura.

Además esta función permite definir si los atributos de los artículos son cualitativos (no medibles numéricamente) o cuantitativos (medibles numéricamente).

A continuación se presenta la pantalla principal:



Ingreso de Datos

El sistema activará la tabla para ingresar directamente la información y desplegará la pantalla de **Mantenimiento de Atributos**. En la tabla ingrese la siguiente información:

Atributo: el usuario debe ingresar la descripción del atributo, en un campo alfanumérico de 20 caracteres alfanuméricos.

Clase: si el atributo por ingresar es cuantitativo marque la casilla *Cuantitativo*, si es cualitativo marque la casilla *Cualitativo*.

Cuando el atributo es *Cualitativo* el usuario debe definir los valores posibles o especificaciones para el atributo, en la tabla **Valores Posibles**.

Agregar Valores Posibles


Para ingresar los valores posibles de un atributo cualitativo, proceda de la siguiente manera:

- 1) Presione el icono  de la barra de herramientas ubicada sobre la tabla de Valores Posibles.

- 2) Digite el valor o especificación para el atributo.

!!!Si existen valores que han sido utilizados en la especificación de un artículo el sistema no permite eliminarlos!!!

- 3) Proceda a grabar la información agregada presionando con el botón izquierdo del ratón sobre el icono  o bien con el icono . También se puede hacer por medio de las opciones **Actualizar** o **Actualizar y Regresar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A** o **Ctrl+Y**, respectivamente.




Pantalla de Mantenimiento de Atributos

ADUANAS

Uno de los datos complementarios que deben acompañar al código del pedimento, es la aduana por la cual ingresó al país la mercadería importada, para tal efecto, se crea un mantenimiento de aduanas. La definición de la tabla **Aduanas** debe ser parametrizada en este módulo, sin embargo, se utilizará en el módulo de **Control de Inventarios** si la opción de Control de Pedimentos o Pedidos se encuentra activa en los parámetros de dicho módulo, para conocer acerca de Pedimentos referirse al manual de CI en la sección “**Pedimentos**”. Dichas tablas sirven para llevar un control estricto sobre el ingreso y salida de los inventarios tanto de Materias Primas como de Producto Terminado.

A continuación se presenta la pantalla principal de la opción:



The screenshot shows a software window titled '- Aduanas'. It has a menu bar with 'Registro', 'Despliegue', 'Reporte!', 'Excel!', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a table with two columns: 'Descripción' and 'Código'. The table has several rows of data, including 'PRUEBAS 13' with code 'PR01', 'Para Pruebas' with code 'MMA', 'Pa pruebas Cartago' with code 'EPA', 'NO DEFINIDA' with code 'ND', 'ADUANA DE PRUEBA QC' with code 'ADUQC', and several rows with numeric values. At the bottom right of the window, there is a 'NUM' label next to a small input field.

Descripción	Código
PRUEBAS 13	PR01
Para Pruebas	MMA
Pa pruebas Cartago	EPA
NO DEFINIDA	ND
ADUANA DE PRUEBA QC	ADUQC
9	9
8	8
7	7
5454	5454545
5	5
4	4

Pantalla de Aduanas

Ingreso de Datos

El sistema activará la tabla para ingresar directamente la información en cada columna. En la tabla ingrese la siguiente información:

Código: dentro de esta columna se ingresa un identificador de la aduana, el cual puede utilizar un máximo de 12 caracteres alfanuméricos, el administrador puede hacerlo a discreción propia tomando en cuenta las aduanas que existen en el país.


Descripción: dentro de esta casilla se ingresa una descripción más detallada de la unidad que se está definiendo, la misma puede ser el nombre de la aduana o el pseudónimo por el que es conocida, tiene capacidad de aceptar un máximo de 262 caracteres alfanuméricos.

AGENTES ADUANALES

Otro de los datos complementarios que deben acompañar al código del pedimento es el agente aduanal que tramitó el ingreso al país de la mercadería

importada. La tabla de los **Agentes Aduanales** y su definición se da en este módulo, para su posterior utilización en el módulo de **Control de Inventarios** si la opción de Control de Pedimentos o Pedidos se encuentra activa en los parámetros de dicho ,módulo, para conocer el detalle de Pedimentos refiérase al módulo de CI a la sección “**Pedimentos**”.

A continuación se presenta la pantalla principal de la opción:



Código	Descripción
AGU	PRUEBA 01
MK	Milagro Kevin
MMA	Para pruebas hh
MMC-01	Pruebas Mario 4.40
MOV-01	MOV-01
MOV-02	MOV-02
ND	NO DEFINIDA

Pantalla de Agentes Aduanales

Ingreso de Datos

Al ingresar a dicha opción el sistema desplegará la tabla principal para ingresar directamente los datos en cada columna respectiva. En la tabla Usted deberá registrar la siguiente información:

Código: dentro de esta columna se ingresa un identificador de la aduana, el cual puede utilizar un máximo de 12 caracteres alfanuméricos, el administrador puede hacerlo a discreción propia tomando en cuenta las aduanas que existen en el país.

Descripción: dentro de esta casilla se ingresa una descripción más detallada de la unidad que se está definiendo, la misma puede ser el nombre de la aduana o el pseudónimo por el que es conocida, tiene capacidad de aceptar un máximo de 254 caracteres alfanuméricos.

FERIADOS

La definición de los días feriados en este módulo tiene dos finalidades muy importantes que se detallan a continuación:

- 1) Para el módulo de Recursos Humanos: en el icono del calendario de las acciones de personal el sistema no solo contemplará los sábados y los domingos sino que validará la tabla de FERIADOS.
- 2) Para el módulo de **Cuentas por Pagar**, en los Documentos de **CP**: al igual que el sistema valida los sábados y domingos para cobro y

pago de documentos, el sistema tomará en cuenta los días feriados que se especifiquen en este módulo. Sin embargo deberá definirse en los parámetros del módulo de Administración del Sistema si ajusta las fechas hacia atrás o hacia delante. Ver sección Parámetros del Módulo en la página 14

A continuación se presenta la pantalla principal de la opción:

Pantalla de Feriados

Ingreso de Datos

Al igual que en la tabla anterior de Agentes Aduanales, los datos se ingresar directamente en la tabla, para lo cual se debe hacer clic sobre el icono de nuevo  o en la opción registro en la directriz Nuevo o presionando las teclas Ctrl. + N al mismo tiempo.

Al hacer esto el sistema activará en la tabla los campos que se debe llenar, los cuales son:

- Tipo: este espacio dispone de un botón con una flecha que señala hacia abajo, el cual le da la opción al usuario de elegir entre dos tipos de feriado predestinados, los cuales son: *Fijo y Variable*.

El Fijo es el que se da por ley, establecido por obligación por las leyes de cada país.

El Variable es el que cada empresa define de acuerdo a sus necesidades y/o celebraciones.

- Día: se debe ingresar la fecha que se quiere establecer como feriado, el campo sólo admite caracteres numéricos.
- Mes: número del mes para el que se asigna el feriado, el campo sólo admite caracteres numéricos.
- Año: Número de año al cual corresponde el feriado, el campo admite hasta 100 caracteres alfanuméricos.

¡¡¡Cuando a un feriado se le establece que es fijo no se le debe indicar el año!!!

Empleado: este es el número o código de identificación que se le asignó al empleado, esto se hizo previamente en la sección Empleados del módulo de Recursos Humanos, por lo que también cuenta con la opción de ayuda o **F1**.

Encargado: nombre de la persona que estará encargada de la bodega y a la que le llegará el reporte, no es necesario digitarla pues está asociada con la casilla anterior, por lo que la despliega por si sola.


E-Mail: en este espacio se debe anotar la dirección del correo electrónico que el empleado tiene asignada, esta columna admite (por la naturaleza de los e-mails) que la misma lleve caracteres alfanuméricos, además no puede quedar en blanco.

Esta tabla para seleccionar los registros a desplegar condicionándolo por Bodega y/o Empleado

CONSECUTIVO NCF

Esta tabla almacenará el correspondiente Número de Comprobante Fiscal o NCF que se incluirá a cada uno de los distintos tipos de comprobantes fiscales existentes. Dicho NCF deberá ser ubicado tanto a nivel visual como a nivel impreso de cada uno de los tipos de comprobantes fiscales existentes.

La tabla que se observa es la siguiente:



Pantalla de Consecutivo NCF

El sistema despliega una pantalla con dos carpetas, donde el usuario debe digitar los datos del nuevo registro.

Descripción de Carpetas

Para acceder cada carpeta, es necesario que ubique el cursor del ratón sobre la pestaña ubicada en la parte superior de dicha carpeta y presione un click.


Ingreso de datos

General

Dentro de esta carpeta, el usuario debe llenar la siguiente información:

Prefijo: El NCF contiene la cantidad de posiciones determinada en los parámetros de módulo. Por lo general se tiene 19 posiciones, 11 fijas y 8 dígitos numéricos secuenciales, por ejemplo: A010010011010000001. La parte fija representa el tipo de comprobante, la sucursal y otros criterios que define la misma empresa según su método para facturar. El resto es un secuencial de 8 dígitos.

Por cada tipo de comprobante habrá una secuencia distinta. Los mismos podrán ser solicitados por diversos criterios, según el negocio lo requiera, tales como: por divisiones de negocios, por centros de distribución, por sucursales, por puntos de emisión (cajas, departamentos, hand held, etc.). La parte fija es definida por un ente regulador a partir de la información suministrada por el contribuyente, mientras que la parte secuencial es controlada por el contribuyente a través del mecanismo que posea a disposición.



Descripción: Dentro de este campo, el usuario puede ingresar cualquier tipo de datos de referencia que requiera sobre el consecutivo de NCF. Es un espacio libre para que se digite cualquier tipo de datos.

Tipo Documento: indicar el tipo de documento al que aplica el comprobante.

Tipo Contribuyente: tipo de contribuyente asociado al tipo de comprobante fiscal, este puede ser de los siguientes tipos:

Consumidor Final.
Organizado.
Régimen especial.
Gubernamental.
Informal.
Gasto Menor.
Todos.

Secuencia Inicial: Secuencia de dígitos numéricos con los que se inicie el consecutivo.

Secuencia Final: Secuencia de dígitos numéricos con los que se finalice el consecutivo.

Ultimo Valor: Indica el numero actual que tiene este consecutivo. Este valor será inicializado con el valor inicial para un registro recién creado

Activa: indica si el consecutivo aplica o no. El estado activo posibilita el uso del consecutivo. En caso de que la casilla no esté marcada, este tipo de consecutivo no será utilizado.

The screenshot shows the 'SOFTLAND - NCF' application window. The 'General' tab is active, displaying fields for 'Prefijo', 'Descripcion', 'Tipo Doc' (set to 'Factura'), 'Tipo NCF', 'Secuencia Inicial', 'Secuencia Final', and 'Ultimo Valor'. There is a checked 'Activo' checkbox. A 'Tipo de Contribuyente' section on the right lists options: 'Consumidor Final' (selected), 'Organizado', 'Régimen Especial', 'Gubernamental', 'Informal', and 'Gasto Menor'. A 'NUM' field is visible at the bottom right.

Ventana de Creación de Consecutivo de NCF

Auditoría

En esta carpeta, el usuario puede consultar la fecha de la última modificación realizada dentro de la compañía, el usuario que la realizó y la hora. La ventana solo sirve para consulta, no es modificable por el usuario y es actualizada por el sistema.


Ahora bien, en caso que sea necesario actualizar los consecutivos correspondientes a un prefijo en particular, se contará con una pantalla para tal fin, esta podrá accesarse mediante el botón *Ajustar Consecutivo*. De esta forma, será posible actualizar nuevos rangos de consecutivos o bien, ante cualquier problema de manipulación del NCF, actualizar el último valor utilizado.

The screenshot shows a dialog box titled 'Cambiar Consecutivo NCF'. It contains input fields for 'Prefijo' (00100100110100000000), 'Secuencia Inicial' (00000000000000000000), 'Secuencia Final' (99999999999999999999), and 'Ultimo Valor' (00000000000000000000). At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Ventana de Cambios en los Consecutivo de NCF

REGÍMENES

Para el caso de Colombia, se permite la posibilidad de dar mantenimiento a los tres posibles regímenes; Régimen Común, Simplificado y Gran Contribuyente, y cada tercero ahora posee un campo en donde se puede indicar el régimen al que pertenece:



Régimen	Descripción	Modelo Retención	Impuesto Asumido	Descripción Modelo	Centro Costo	Descripción Centro Costo	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable
01	Regimen de Prueba	01	☒	Retención de Prueba	01-02-01	Cuentas por cobrar	1-01-01-...	Caja Chica Colones

Ingreso de Datos

Para agregar un registro de **Regímenes**, se deben y seleccionar los datos en una serie de casillas que se habilitan. Las casillas presentas se describirán a continuación:

Regímenes: Código que identifica al régimen que se desea configurar (Un régimen es una figura contable, en el caso de Colombia se tiene: Régimen Común, Gran Contribuyente, Régimen Simplificado)

Descripción: Descripción que se desee dar al régimen.

Modelo Retención: Código del modelo de retención que se desea asociar al régimen. (Un modelo de retención es una agrupación de diferentes retenciones)

Impulso Asumido Compras: Si se marca indica que se está ante un Régimen Simplificado.

Descripción Modelo: Descripción del modelo de retención.

Centro Costos: Código del centro de costo asociado al Régimen.

Descripción Centro Costos: Descripción del centro de costo

Cuenta Contable: Código de la Cuenta contable asociada al Régimen.

Descripción Cuenta: Descripción de la cuenta contable.

CONSECUTIVOS GLOBALES

La opción de Consecutivos da la posibilidad de manipular de una forma estándar los números iniciales, códigos, números, entre otros. Esta opción aplica para Clientes, Proveedores, Presupuestos, Artículos, Cajas Chicas, Formatos de Estadística, Empleados, Pronósticos de venta, Conceptos de Nomina, Diferidos, Pedidos, Cajas, Remisión de Factura, Remisión de Boleta, Devoluciones sin Documento, Devoluciones con Documento, Facturación sin Pedido, Remisiones, Anulaciones, Solicitudes, Ordenes, Embarques, Liquidaciones, Impuestos, Gastos, Paquetes de Inventario, Factura, Interés corriente, Interés de Mora, Letra de Cambio, Nota de Débito, Otro Débito, Recibo, Contra recibos de **Cuentas por Cobrar** y **Cuentas por Pagar**.

Además se manejará la opción de crear un consecutivo global de tipo Documento Global, que posteriormente será ligado a cada documento del sistema.

Para el manejo de esta funcionalidad se creará el consecutivo desde el módulo de Administración del Sistema (AS), posteriormente este consecutivo se debe asociar a cada uno de los subtipos de documentos que se tienen en el sistema, y cuando se guarden los documentos debe pasar a contabilidad de manera tal que se tenga ligado al asiento contable, ya que en países como Colombia cada una de las transacciones debe llevar un nuevo consecutivo global diferente al del paquete contable.

Es importante recordar que el consecutivo estará administrado por usuario, es decir, cuando el usuario desee hacer el registro de un recibo, por ejemplo, el sistema consultaría para ese usuario el consecutivo “**predeterminado**” que aplica para recibos y lo estará asignado de manera automática.

Para que el sistema sugiera para un usuario, por defecto, un consecutivo o lo utilice como “predeterminado”, este usuario debe estar definido en un único consecutivo por entidad, es decir, entiéndase como consecutivo “**predeterminado**” aquel en donde el usuario tiene privilegios y además solo está en un consecutivo de ese tipo. Por ejemplo:

Consecutivo: 01

Entidad: Cliente

Usuario: TAQ

El usuario TAQ por estar solamente en esa entidad entonces el sistema le sugerirá el dicho consecutivo a la hora de crear un cliente. Pero, si por el contrario, el usuario TAQ estuviera en otro consecutivo de la misma entidad, Cliente, el sistema no sugerirá ninguno de los consecutivos para dicha entidad.

Igualmente, si ya existe un solo registro de consecutivo para la entidad Cliente, por ejemplo, y un usuario no tiene privilegios en dicho consecutivo, y el usuario en mención desea agregar un cliente, el campo donde se define el código del cliente, se deshabilitará hasta que se asignen privilegios en al menos uno de los consecutivos.

[illegible]

Ingreso de Datos

La pantalla de definición de Consecutivos es la siguiente:

SOFTLAND - Consecutivo

Registro Buscar Ayuda

Consecutivo:

Entidad: ▼

Documento: ▼

Longitud:

Mascara:

Valor Inicial:

Valor Final:

Último Valor:

Activo

☒ Si ☐ No

Última Modificación

Usuario:

Fecha y Hora:

Código del consecutivo

NUM

Consecutivo: esta casilla permite la definición del código para el consecutivo, dicha casilla admite un máximo de 10 caracteres.

Descripción: esta casilla, de mayor tamaño que la del código, permite la definición de datos que ayuden a identificar con mayor facilidad el registro del consecutivo, acepta una cantidad de 40 caracteres para su definición.

Longitud: en esta casilla se define la extensión o cantidad de caracteres con los que contara el consecutivo, el mayor número que se puede definir es 20 y el mínimo es 1.

Activo: casilla tipo check box que indica si el registro del consecutivo está activo (**Sí**) o desactivo (**No**).

Entidad: este campo, de tipo combo box, enlista todas las posibles opciones a las que se les puede definir el manejo de un consecutivo, por mencionar algunos Clientes, Proveedores, Pedido, Caja, Empleado, Pronóstico de venta, Documentos, entre otros.

Documento: en caso de que en la casilla **Entidad** se elija la opción Documentos, esta casilla habilitará el combo box que incluye los documentos a los que se les va poder sugerir el consecutivo en **Control Bancario**, **Cuentas por Cobrar** y **Cuentas por Pagar**.

Máscara: en esta casilla se va a definir el formato del consecutivo, es decir, si va a llevar letras, se debe definir con una “N”, si lleva números, se debe definir con un “9”. También acepta caracteres especiales, con la única restricción de que estos no vayan seguidos. La longitud de la máscara depende de lo que se haya definido en la casilla **Longitud**, pues ambas casillas están ligadas.


Valor Inicial: en esta casilla se define el primer valor para el consecutivo. Por ejemplo, si la longitud fue definida en 10, y la máscara es N-999999-N, el primer valor podría ser definido como A-000001-A, o también O-100010-B.

Valor Final: en esta casilla se define el último valor posible para el consecutivo. Por ejemplo, si la longitud fue definida en 10, y la máscara es N-999999-N, el primer valor podría ser definido como Z-999999-Z, o también O-499999-Z.

Último Valor: Indica el número actual que tiene este consecutivo. Este valor será inicializado con el valor inicial para un registro recién creado.

Última Modificación: en esta sección se muestran, a modo de consulta, los datos de la fecha y el usuario responsable de la última modificación que se le hizo al registro del consecutivo.


Funciones Especiales

Botón	Función	Descripción
	Privilegios	Esta opción le da al usuario la opción de asignar los usuarios que sean necesarios, por defecto, el sistema incluirá al administrador y a los usuarios administrador. Para más información, consulte la sección “¿Cómo Asignar Usuarios a un Consecutivo?” en la página 211
	Ajustar Consecutivo	Con este icono, se tiene la posibilidad de ajustar el último valor utilizado para el consecutivo. Para mayor detalle, puede “¿Cómo Ajustar un Consecutivo?”

¿Cómo Asignar Usuarios a un Consecutivo?

La disponibilidad de los Consecutivos en el sistema se hace por usuario, por lo que para que un usuario pueda hacer uso de un registro de éstos, es necesario, que su creador o el administrador de la base de datos, lo asigne en la lista de Usuarios con Privilegios.

Al pulsar el botón , el sistema desplegará la pantalla Usuarios por Consecutivo, en donde el administrador o responsable del consecutivo, añadirá al o a los usuarios que sean necesarios.



Pantalla Usuarios por Consecutivo

En esta pantalla, el usuario puede seleccionar los usuarios a los que desee añadir en el consecutivo, básicamente se presentan dos listas, una de los usuarios que no tienen privilegios y otra de los usuarios que sí cuentan con privilegios, para trasladar un usuario sin privilegios a la lista de los que tienen privilegios, sería con , para trasladar todos los que no tienen privilegios sería con , para devolver uno se haría con  y para devolver todos sería con el botón .

¿Cómo Ajustar un Consecutivo?

Ahora bien, en caso que sea necesario actualizar los consecutivos correspondientes a un Consecutivo en particular, se contará con una pantalla para tal fin, esta podrá accederse mediante el botón Ajustar Consecutivo . De esta forma, será posible actualizar el consecutivo, siempre y cuando sea hacia arriba del último valor utilizado para el mismo.

Ajustar Consecutivo: 01

Consecutivo: DIFERIDOS

Valor Inicial: DIF-000000

Valor Final: DIF-999999

Ultimo Valor: DIF-000000

Nuevo Valor:

Aceptar Cancelar

Ventana de Ajustar Consecutivo

CONSECUTIVOS CAI

EL C.A.I (Código de Autorización de Impresión) es el resultado de una solicitud de Autorización de impresión que el Contribuyente hace a la D.E.I (Dirección ejecutiva de Ingresos) de Honduras de aquellos documentos que por su actividad económica la D.E.I le permite generar; esta opción solo se mostrará habilitada si la compañía es de Honduras y se marca en parámetros del módulo de AS el uso de CAI. Los documentos que pueden llevar CAI son:

Facturas

Boleta de Venta

Recibos Por Honorarios Profesionales

Recibos Por Alquileres


Nota de Crédito

Nota de Debito

Remisiones

Traspasos entre de bodegas que funcionan como remisiones

El contribuyente de acuerdo a la actividad económica que realice puede tener acceso a emitir uno, varios, o a todos estos documentos fiscales, es por esto que se pueden tener varios números CAI, los cuales tendrán una cantidad limitada de correlativos y una fecha de vencimiento. La pantalla se podría visualizar como la siguiente:



Pantalla de Consecutivos CAI

Ingreso de Datos

Se deben llenar y/o marcar los siguientes campos:

CAI: Se debe colocar el número CAI que ha sido otorgado a la organización para poder realizar documentos.

Activo: Los CAI se pueden colocar como activos o desactivos por medio de este check, es importante decir que los CAI no se desactivan automáticamente al vencerse, es necesario que el usuario encargado del mantenimiento de los CAI lo coloque como desactivo.

Descripción: Los CAI deben tener una descripción colocada por el usuario, esto servirá para una mejor interpretación del CAI.

Fecha vencimiento: Cuando el gobierno asigna un CAI también asigna una fecha de vencimiento para éste, es obligado colocar esta fecha acá pues es así como el sistema verificará que el CAI que se esté vigente.

Tipo documento: Se le debe indicar al sistema que tipo de documentos se harán con este CAI, es obligado al menos marcar un tipo de documento.

La pantalla que muestra dichas opciones se podría visualizar como la siguiente:

EXSD - C.A.I

Registro Buscar Ayuda

General Auditoria

C.A.I: EB1139-F9717F-1246B7-63EB(☒ Activo

Descripcion: CAI

Fecha Vencimiento: 31/01/2018

Tipo Documento

- ☒ Facturas
- ☒ Boleta de Venta
- ☐ Nota de Crédito
- ☐ Nota de Débito
- ☐ Remisiones

NUM

Pantalla de mantenimiento de CAI

Procesos

NOTA INTRODUCTORIA

En esta sección se presentan aquellos procesos que son ejecutados en el módulo de **Administración del Sistema** y que por su naturaleza se concentran en una opción aparte. Estos procesos son:

Purga de:

- *Datos Históricos*
- *Preferencias*
- *Bloqueos*
- *Auditoría de Procesos.*
- *Conexiones Inactivas*
- *Bitácora de Procesos*

PURGA DE DATOS HISTÓRICOS

Este proceso consiste en eliminar datos antiguos que el sistema ya no utiliza con el fin de desocupar espacio en la base de datos. Los datos que son eliminados no se pueden recuperar, por esta razón es conveniente que, antes de hacer la purga, se haga un respaldo de la base de datos.


Esta opción purga todos los datos de la tabla de datos de Tipos de Cambio. Los datos por purgar serán aquellos que tengan una fecha anterior a la especificada en el espacio respectivo.

Al realizar el proceso de purga de históricos de tipo de cambio, el sistema grabará un registro en las auditorías de procesos. Dicha información se puede consultar en la tabla de Purga de Auditoría de Procesos en el mismo módulo **Administración del Sistema**.

Adicionalmente, una vez que el proceso ha terminado, el sistema le enviará un mensaje donde le notifica que el proceso fue realizado exitosamente. La pantalla presenta la siguiente casilla:

Fecha de Corte: dentro de la pantalla, el usuario debe digitar la Fecha de corte, de la cual se quiere que a partir de dicha fecha, la purga no se realice.

A continuación se presenta la pantalla de esta aplicación:



Ventana de la purga de datos históricos.

Este proceso es irreversible, asegúrese de que la fecha sea correcta!!!

PURGA DE LAS PREFERENCIAS

Las preferencias son los detalles que el usuario modifica dentro de las ventanas del sistema, como lo son: tamaño y ubicación de las ventanas, ancho de columnas, filtración de registros, entre otros.

El proceso consiste en la eliminación de estas características del ambiente definidas por cada usuario. El usuario puede determinar en cuáles módulos y a cuales usuarios se debe realizar este proceso.


La purga de preferencias restablece las características del sistema, en caso de que se presenten problemas. Una vez corrido este proceso, las ventanas se presentarán como cuando fue instalado por primera vez el sistema.

Las casillas que debe llenar el usuario son las siguientes:

Módulos instalados: dentro de esta casilla, se marca con una equis (X) los módulos que se quiere purgar.

Usuarios: dentro de esta casilla, se marca con una equis (X) el nombre de los usuarios a los que proceso de purga de datos de preferencia se les realizará.

A continuación se muestra la pantalla desplegada por el sistema:



Ventana de la Purga de Preferencias

PURGA DE BLOQUEOS

Cuando se está trabajando con cuentas, paquetes o asientos en módulos como por ejemplo, **Contabilidad General**, **Cuentas por Cobrar**, **Cuentas por Pagar**, entre otros. Se corre el riesgo de que por fallos de fluido eléctrico el registro que se estaba trabajando quede bloqueado.

Cuando un registro está siendo utilizado por un usuario, el sistema bloquea el acceso a ese registro a los demás usuarios para evitar choques y cambios en los datos. Si por alguna razón hubiera un fallo en el fluido eléctrico, o en el sistema, este bloqueo de la hoja de datos queda registrado en el sistema, y no permite que se acceda al registro que se estaba utilizando; por ello, se creó esta opción, que permite seleccionar los bloqueos accidentales y eliminarlos.

A continuación se presenta la pantalla que presenta esta aplicación:



Ventana de Purga de Bloqueos

PURGA DE AUDITORÍA DE PROCESOS

Este proceso está relacionado con todos los módulos que integren al sistema.

Con esta aplicación, el usuario puede purgar las auditorías de los procesos que se han realizado dentro de cualquier módulo (tales como **Recursos Humanos, Control de Nómina, Contabilidad General**, entre otros).

Por proceso se entiende, aquellas operaciones que han involucrado que el sistema tenga que generar automáticamente algún resultado. Por ejemplo, en el caso de **Control de Nómina**, el proceso **Reorganizar Conceptos** debe ejecutarse cada vez que se cambia la fórmula a algún concepto para actualizar la información; en caso de utilizar la aplicación **Purga de Auditoría de Procesos**, el sistema eliminaría los datos correspondientes a los usuarios que utilizaron la aplicación.


Para utilizar esta aplicación, el usuario, en el módulo de **Administración del Sistema**, debe ingresar en **Administración** y escoger la opción **Purga de Auditoría de Procesos**.

Al realizar una purga de datos históricos desde este módulo se genera un registro de auditoría, desplegado en forma de tabla de datos, indicando el proceso que se llevó a cabo, así como el usuario y la fecha de realización, entre otras, dicha información se presenta en forma de columnas.

En esta versión del **ERP** se incluye la auditoría de la ejecución de los procesos de las acciones de personal tales como aprobación, aplicación, desaprobación, desaplicación, anulación o ampliación de acciones de personal y el número de acción. Además se incluye la creación, eliminación y modificación de grupos, de usuarios, de autenticación de usuarios, el cambio de contraseña (Password), la asignación o revocación de privilegios y por último la modificación de la configuración de clave y bloqueo. Un registro de gran importancia que queda guardado en esta opción es cuando se termina de correr el proceso de purga de

históricos de tipo de cambio, con el fin de poder consultar dicha información posteriormente para efectos contables y para dar apoyo a los módulos auxiliares.

A continuación se muestra la pantalla desplegada por la opción:



Pantalla Principal de Purga de Auditoría de Procesos

FUNCIONES GENERALES

Las funciones generales pueden activarse de tres formas:

- Se activa el icono con el ratón directamente (cuando la opción tiene icono), esto se hace ubicando el cursor del ratón sobre el icono y presionando el botón izquierdo.
- Se presiona Alt+(letra subrayada del menú)
- Se presionan las teclas rápidas de cada opción (si las tienen).

Las opciones generales son descritas a continuación. Si desea mayor detalle de estas refiérase a la siguiente sección "**Instrucciones Específicas**".

Botón	Función	Descripción
	PURGAR	Esta opción, ejecuta la aplicación de purga de la auditoría para el proceso que se quiere purgar. La auditoría presenta los datos del usuario que realizó esta acción, así como la fecha y la referencia de los cambios que se realizaron con la ejecución del proceso. Para mayor detalle consulte la sección "¿Cómo se realiza la purga de la auditoría de procesos?" en la página 220.

Ingreso de Datos

Los datos que se presentan en esta aplicación, son llenados automáticamente por el sistema, cada vez que se corre un proceso, el sistema genera una línea

dentro de la tabla de datos, referente al proceso que se corrió para consulta. Cada línea representa un proceso que fue corrido por algún usuario en cualquier módulo.

Dentro de la tabla de datos, existen las siguientes columnas:

Usuario: presenta el código del usuario que corrió el proceso.

Origen: siglas del módulo donde se ejecutó el proceso.

Opción: Nombre del proceso que fue corrido.

Fecha/Hora: fecha en la que se ejecutó por última vez el proceso y la hora en la cual se hizo esta operación.

Asiento: en caso de que el proceso ejecutado generara algún asiento contable, el sistema pone el código del asiento, para que el usuario pueda consultar en el módulo correspondiente (generalmente **Contabilidad General**) que transacciones contables fueron realizadas.

Notas: en caso de que el usuario necesite brindar mayor detalle del proceso que fue ejecutado, en este espacio se pueden poner estas anotaciones.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

¿Cómo se realiza la purga de la auditoría de procesos?

Para purgar un proceso dentro de la tabla de **Auditoría de Procesos**, se debe seguir el siguiente procedimiento:

- 1) Dentro del menú principal del módulo escoja la opción **Purgar Auditoría de Procesos**.
- 2) Dentro de la tabla de datos, escoja la auditoría del proceso que quiere purgar. Para esto, presione el icono  o dentro del submenú, en **Registro**, escoger la opción **Purgar**. El sistema desplegará una pantalla en la que debe realizar el filtro de los datos que se quieren depurar. Este filtro tiene las siguientes casillas:

Opción: dentro de esta casilla se debe digitar el nombre del proceso que se va a purgar.

Rango de Fechas: el usuario debe digitar el intervalo de fechas del proceso que se va a purgar.

Usuario: en esta casilla se debe digitar el código del usuario que ejecutó el proceso que se va a purgar.

Asiento: esta casilla debe contener el código del asiento contable que está relacionado al proceso que se va a purgar.

Origen: dentro de esta casilla, se marca el módulo al que pertenece el proceso que se va a purgar.

El proceso de Purga de Auditoría de Procesos es irreversible!!!

PURGA DE CONEXIONES INACTIVAS

Esta opción se creó con el fin de eliminar las conexiones de sesiones inactivas creadas al momento de estar trabajando con los módulos instalados, de manera que permita incrementar el rendimiento del sistema. Las sesiones inactivas se producen por caídas del sistema por fallos en la energía u otro tipo de caída del sistema.

El proceso de purga de conexiones inactivas, se realiza automáticamente cuando el usuario ingresa a esta opción.

El proceso de Purga de Conexiones Inactivas es irreversible.

Sea cuidadoso!!!


PURGA DE BITÁCORA DE PROCESOS

Es una bitácora similar a la de Auditoria de Procesos, sin embargo ésta se diferencia de la misma, ya que guarda procesos relacionados con la seguridad del sistema y no con funcionalidades.

Los principales procesos que almacena son creación de un usuario, activación o desactivación de los usuarios, cambio de password, ingresos y salidas al ERP, entre otros.

Importante aclarar que para que todos los procesos sean registrados en esta bitácora es necesario tener debidamente configurado el Servicio de Autenticación. En caso de no contar con el servicio únicamente se registrarán los procesos de entradas y salidas de los usuarios al ERP.

A continuación se muestra la pantalla desplegada por la opción:



Bitácora Proceso	Usuario	Compañía	Fecha	Estación	Proceso	Descripción
7	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 3:58 PM	00219B84CC0D:BOS	A895D296CEA3B	Cambio de Clave por Usuario CBUSER.
8	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 3:59 PM		AEA2CCA6CAA7C	Ingreso exitoso del usuario CBUSER al módulo I
9	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 3:59 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
10	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 3:59 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
11	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 3:59 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
12	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 3:59 PM		AEA2CCA6CAA7C	Ingreso exitoso del usuario CBUSER al módulo I
13	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 3:59 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
14	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 3:59 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
15	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 3:59 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
16	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 4:00 PM		AEA2CCA6CAA7C	Ingreso exitoso del usuario CBUSER al módulo I
17	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 4:01 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
18	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 4:01 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
19	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 4:01 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
20	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 4:01 PM		AEA2CCA6CAA7C	Intento de ingreso fallido del usuario CBUSER a
21	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 4:01 PM		BAA7DA95D79DC	Bloqueo de Usuario CBUSER
22	SA	EIDEM004	08/11/2011 4:01 PM		AEA2CCA6CAA7C	Ingreso exitoso del usuario SA al módulo EXAC
23	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 4:02 PM	00219b84cc0d	AEA2C8A0DAA7C	Cambio de estado ACTIVO al usuario CBUSER.
24	CBUSER	EIDEM004	08/11/2011 4:02 PM		AEA2CCA6CAA7C	Ingreso exitoso del usuario CBUSER al módulo I

Pantalla Principal de Bitácora de Procesos


¿CÓMO SE REALIZA LA PURGA DE LA AUDITORÍA DE PROCESOS?

Al ingresar a esta opción, primero se deben refrescar los datos y mediante un filtro escoger los procesos que se desean ver para evaluar su importancia y decidir si es conveniente eliminarlos o realizar la purga en ellos. La tabla muestra las siguientes columnas:

- Usuario: el código del usuario que realizó el proceso
- Compañía: compañía en la cual se hizo el cambio
- Fecha: fecha y hora exactas en las que se realizó el cambio
- Estación: es la máquina o computadora desde la cual se llevó a cabo el proceso
- Proceso: descripción algorítmica del proceso que se realizó
- Descripción: explicación explícita del proceso
- Bitácora Proceso

Se eligen los datos a purgar y se presiona el icono **Error! Not a valid link.** o se presiona la opción Purgar!

Una vez que el proceso de purga se llevó a cabo el sistema despliega el siguiente mensaje:




Pantalla de Mensaje de Conclusión de Purga Exitosa

MODIFICAR NIT

Este es un proceso que permite actualizar de manera masiva todos los registros asociados a un NIT incluyendo registros históricos de otros períodos, esto por si hubo un error de ingreso u otro caso.

El proceso consiste en digitar el Nit Origen, es decir, con el que se hicieron los registros, y un NIT destino que será por el cual se hará la actualización.

A continuación se muestra la pantalla desplegada por la opción:



EXSD - Modificar Nit.

Corrección de Nit.

Atención ,este proceso se encarga de hacer una actualización masiva de todos los registros asociados al nit origen con el nuevo nit destino, se debe considerar que el proceso puede tomar registros históricos aplicados en otros periodos provocando inconsistencia entre los datos.


Nit Origen

Nit Destino

Procesar Cancelar

Pantalla de Modificar NIT

Una vez que el proceso se llevó a cabo el sistema despliega el siguiente mensaje:



EXSD - Modificar Nit.

 El proceso finalizó exitosamente!

OK

Pantalla de Mensaje de Conclusión Exitosa

Conversión de Estados Financieros

NOTA INTRODUCTORIA

Administración del Sistema es la herramienta que utiliza el ERP para el manejo de los demás módulos.

Es imprescindible en la implantación de los demás módulos del sistema. Cualquiera que sea la combinación que el usuario haya adquirido, siempre tendrá que utilizar el módulo de Administración del Sistema.

Dentro de este capítulo, se desarrollará la relación entre la implementación de la norma **FASB-52** y el módulo de Administración del Sistema. Además se especificará, en cuáles procesos del ERP relacionados con el manejo de la norma para el manejo de diferencias cambiarias, interviene el módulo, debido a que Administración del Sistema no tiene funcionalidad propia relacionada con la aplicación de esta norma, solamente sirve de soporte para el funcionamiento ordenado de los otros módulos que integren el sistema.

PARÁMETROS INICIALES


Como se mencionó anteriormente, Administración del Sistema es el módulo encargado de manejar los parámetros globales del ERP, así como sus tablas; también es el encargado de la instalación de los demás módulos que hayan sido adquiridos por la empresa.

Para tener la funcionalidad de conversión de estados financieros en el ERP, se deben definir en la creación de la compañía, la característica de **Doble Moneda**. Esta característica, debe ser adquirida por las empresa en conjunto con el sistema.

DOBLE MONEDA

Esta opción, habilita el control de movimientos en moneda local y en moneda dólar, según tipos de cambio especificados, el método de conversión está basado en la norma FASB-52.

Al activar esta opción, el sistema manejará todas las transacciones en dos monedas, la local y la dólar y realizará la conversiones entre una y otra.



Pantalla de Creación de Compañías de Administración del Sistema

En el caso que esta opción no sea adquirida por la empresa, las transacciones contables que se realicen, no serán traducidas a una segunda moneda (moneda dólar) según el criterio de la norma FASB-52 y los movimientos contables se reportarán únicamente en la moneda local de la compañía.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA Y SU RELACIÓN CON LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los datos y parámetros que son registrados en Administración del Sistema, relacionados con FASB-52 son los siguientes:

- 1) Monedas
- 2) Tipos de Cambio
- 3) Definición de Moneda Local y Moneda Dólar
- 4) Definición de Tipo de Cambio entre la moneda local y la moneda dólar.

REGISTRO DE MONEDAS


El objetivo principal del registro de monedas, es definir aquellas en que podrían ingresarse transacciones, y en consecuencia, la definición de los tipos de cambio de éstas con respecto a la moneda local de la compañía.

*Esta tabla es la herramienta principal de la funcionalidad de **multimoneda**. Es la fuente de donde el sistema toma valores*

para realizar conversiones de terceras monedas a moneda local.

La relación que tiene la tabla de Monedas con FASB-52 es que, dentro de la tabla, se registran las monedas que serán definidas como moneda local y moneda dólar de la compañía y que serán utilizadas para las conversiones de movimientos contables por medio de la funcionalidad de **dobles moneda**.

A continuación se presenta la pantalla del mantenimiento de la tabla Monedas:



Pantalla de actualización de tipos de cambio de tabla Monedas

El usuario dentro de esta opción puede realizar consultas de tipos de cambio de una moneda específica para un intervalo de tiempo y puede actualizar el tipo de cambio de la moneda dólar desde esta tabla.

También el sistema facilita una herramienta para consultar gráficamente, el comportamiento y variaciones de los tipos de cambio de cualquier moneda escogida.

Cada vez que un usuario registre un tipo de cambio nuevo para una moneda específica, el sistema almacenará en sus datos históricos el valor anterior y pondrá vigente el nuevo valor de la moneda.

Dentro de la tabla **Monedas**, el usuario debe especificar con **valor 1** (valor de una unidad), el tipo de cambio de la moneda que será escogida como moneda local de la compañía.


REGISTRO DE TIPOS DE CAMBIO

El objetivo principal de la tabla de **Tipos de Cambios**, es establecer las conversiones de moneda local a dólar y viceversa.

El registro de los tipos de cambio está ligado directamente con FASB-52, debido a que determina los valores de conversión que se utilizarán para que el sistema traduzca los movimientos contables de moneda local a moneda dólar.

*Es la herramienta principal de la funcionalidad de **dobles moneda**; la tabla es la fuente de donde el sistema toma los valores de cambio para calcular los movimientos financieros en doble moneda.*

Se pueden manejar diferentes tipos de cambio dentro del sistema, y es en esta opción donde deben ser registrados. También se pueden establecer diferentes valores para cada tipo de cambio específico y el sistema almacenará estos valores con la fecha y hora en las que fueron registrados. A continuación se presenta la pantalla del mantenimiento de la tabla Tipos de Cambio:




Pantalla de actualización de Tipos de Cambio

Dentro de esta opción, el usuario puede realizar consultas de los tipos de cambio vigentes en fechas específicas y puede consultar el comportamiento y variaciones de los diferentes valores de un tipo de cambio por medio de un gráfico que se construye con los valores de tipo de cambio para un intervalo definido de fechas.


ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE TIPOS DE CAMBIO

Otra alternativa que ofrece el sistema es la actualización automática de los tipos de cambio, esto basado en los montos que establece el Banco Central de manera diaria y se realiza en el Integrador en la parte superior en Opciones, Configuración. Para el uso de esta funcionalidad previamente tiene que configurarse la réplica de tipo de cambio en AS.



Pantalla del Integrador, Opciones

Una vez en la pantalla, ir a la pestaña de tipo de cambio y activar la opción “Actualización Automática del Tipo de Cambio”, posteriormente seleccionar el tipo de cambio de compra y venta a replicar.



Pestaña de Tipo de Cambio

PARÁMETROS GLOBALES DEL SISTEMA

En el módulo Administración del Sistema, se definen los siguientes parámetros globales:

- **Nombre de Impuesto 1:** etiqueta con la cual se identificará el impuesto 1.
- **Nombre de Impuesto 2:** etiqueta con la cual se identificará el impuesto 2.
- **Etiqueta Documento Fiscal:** campo que permite dar un nombre al documento, ya que según la tributación de cada país el mismo varía. El campo permite un máximo de 50 caracteres.

The screenshot shows a software window titled 'Parámetros de Administración del Sistema'. It has several tabs: 'General', 'Monedas', 'Réplicas', 'Fechas', 'Financiamiento', and '~Documentos Electrónicos'. The 'General' tab is active. The form contains the following fields and options:

- País Local:** A dropdown menu showing '010' and a text box containing 'Costa Rica'.
- Tipo de Cambio:** A dropdown menu showing 'TVEN' and a text box containing 'Tipo de cambio venta'.
- Nota:** A text block stating: 'Nota: el patrón de los centros de costo se crea utilizando '9' (numérico) para definir los niveles de jerarquía (e.g. 999-99-9). Máximo 25 caracteres.'
- Patrón Centros de Costo:** A text box containing '99-99-99'.
- Nombre de Impuesto 1:** A text box containing 'Ventas'.
- Nombre de Impuesto 2:** A text box containing 'Consumo'.
- ☐ **Establecer un mínimo exento para el impuesto 2**
- Importe mínimo exento:** A text box containing '0'.
- ☐ **Utilizar NCF**
- Posiciones Fijas:** A text box.
- Dígitos Secuenciales:** A text box.
- Consecutivo Pedidos EDI:** A dropdown menu.
- Correo errores Pedidos EDI:** A text box.
- ☐ **Utilizar Documentos Electrónicos**
- Etiqueta Documento Fiscal:** A text box containing 'Doc Equivalente'.
- Buttons:** 'Grabar' and 'Cancelar'.
- Status Bar:** A small box labeled 'NUM'.

Otros parámetros globales que se deben definir y que están involucrados con el manejo de estados financieros en dos monedas, son los que se encuentran en la pestaña llamada **Monedas**:

- **Tipo de Cambio:** el tipo de cambio por omisión, define el valor para la conversión de moneda local a moneda dólar y viceversa.

- **Moneda Local de la compañía**
- **Moneda Dólar de la compañía**


Las monedas local y dólar pueden ser cualquiera de las monedas que hayan sido definidas en la tabla **Monedas**.

Sección de Parámetros Globales de Administración del Sistema

Si es necesario cambiar el valor de la moneda dólar de la compañía con respecto a la moneda local, se puede realizar desde la tabla de tipos de cambio o desde la tabla de monedas, debido a que el tipo de cambio por omisión de la empresa, establece un enlace entre dichas tablas.

Este comportamiento sólo es válido para las monedas local y dólar, para las demás monedas, las actualizaciones se realizan desde la misma tabla Monedas.

A continuación se muestra un gráfico que ilustra la relación entre los parámetros que se definen en el módulo de **Administración del Sistema**:



Relación entre tablas de Administración del Sistema

Suponga que la moneda código **M-02** es la moneda dólar del sistema y que el tipo de cambio código **TC-02** es el tipo de cambio por omisión que se especificó en los parámetros globales. Entonces, cuando se actualiza el tipo de cambio para la moneda **M-02**, el sistema automáticamente establecerá el mismo monto para el tipo de cambio **TC-02** y viceversa.

Glosario

Archivo BMP

Archivo cuyo contenido puede verse como una matriz M de dimensiones $m \times n$, donde la entrada $M[i,j]$ tiene como valores $\{0,1\}$ y representan una imagen gráfica.

Centro de Costo

Subunidades dentro de una corporación o una compañía que determinan áreas de responsabilidad. Por ejemplo, divisiones, departamentos, líneas de producción, entre otras.

Check Box

Especie de "interruptor" que habilita o deshabilita una opción asociada. Este interruptor se puede activar con el ratón, presionando el botón izquierdo con su cursor sobre el recuadro, o bien, con el teclado cuando la opción esté encerrada en un recuadro punteado.

Código de cuenta

Patrón de números que identifica cuenta contable. El formato de la cuenta se establece en la opción de Administración en el menú principal. Al crear una cuenta se debe considerar que los niveles superiores del patrón deben definirse antes que los menores.

Código de paquete

Identifica el paquete por medio de una secuencia de caracteres única definida por el usuario. Este código no puede ser cambiado.

Conversión

Determina si la conversión de moneda debe hacerse de moneda funcional a dólares, de dólares a local o no debe hacerse. Debe tenerse en cuenta que esto es para la versión del sistema con FASB-52.

Cuenta bloqueada

Indica si la cuenta acepta o no movimientos contables.

Cuentas Contables

Las cuentas contables se utilizan para definir los rubros que son involucrados en una transacción.

El sistema permite la definición del patrón de cuentas contables según las necesidades de la empresa. Las cuentas están definidas y agrupadas según su código bajo una cuenta padre que englobará las subcuentas hasta llegar a los movimientos propios de cada una.

Departamento

El departamento es una unidad funcional de la empresa, en la cual se agrupan, las actividades que son semejantes y están relacionadas lógicamente entre sí. El departamento representa la estructura formal de la organización tal como aparecería en un organigrama. La división de la organización en departamentos se debe a la división del trabajo, que consiste en fraccionar una tarea, de modo que cada individuo sea responsable y realice un conjunto limitado de actividades y no toda la tarea.

Los departamentos pueden estructurarse formalmente de tres maneras: por función, por producto / mercado y en forma matricial.

Descripción de cuenta

Patrón de caracteres alfanuméricos que distinguen de una manera menos determinante la cuenta. Por así decirlo, es el nombre de la cuenta.

Doble cierre

Permite llevar la contabilidad fiscal y la corporativa al día.

Empleado

Los empleados constituyen el sistema social interno de la empresa.

Un empleado es, para el sistema, el registro en el que se almacena la información personal del empleado físico. Este registro se distingue mediante un código único.

Sobre este registro se definen los conceptos de una nómina, reflejando las transacciones reales hechas con la persona física. De esta forma, se puede tener grupos de empleados bajo la misma nómina, y empleados individuales dentro de un grupo con ciertas variaciones en su nómina propia. Un empleado está asociado a una única nómina.

Además sobre el empleado, se pueden definir Acciones de Personal, las cuáles identifican los estados y situaciones especiales que aplican a dicho empleado en un momento específico.

FASB-52

Habilita el control de movimientos en moneda funcional y en moneda reporte según el tipo de cambio especificado.

Fuente

Relaciona un movimiento contable con el documento que lo sustenta (número de cheque, de factura, etc.).

Grupo de Usuarios

Un grupo de usuarios es un conjunto de empleados en la compañía para quienes se establecen, simultáneamente, los mismos derechos sobre cada una de las opciones de los módulos del sistema.

Highlight

Barra de color llamativo que actúa como un cursor sobre una opción en un menú representada como texto. Normalmente responde a las teclas direccionales o al cursor del ratón.

Hot keys

Al español puede traducirse como "teclas rápidas". Combinación de teclas que permiten ejecutar la función deseada, sin tener que utilizar el menú.

NIT

Número de identificación tributaria.

Nombre del asiento

Nombre o código identificador de cada asiento. Este campo acepta caracteres alfanuméricos. Debe ser un identificador único.

Nombre del paquete

Es el nombre del paquete en uso en el que está ubicado un conjunto de asientos.

Normalmente está intrínsecamente relacionado con los tipos de asiento que contiene, a menos que esté orientado de cara al personal que lo opera.

Paquete recurrente

Cuando un paquete es recurrente, no borra los asientos que contiene cuando realiza el cierre. Esto es útil cuando los asientos

de un paquete no varían mucho de un período a otro y significa más trabajo volverlos a digitar que modificar los datos ya insertados.

Referencia

Detalle o descripción de un movimiento contable.

Saldo normal

Indica si una cuenta es de débito o de crédito, determinando de qué lado de la ecuación se encuentra, el lado contrario al definido será utilizado cuando el saldo sea negativo.

Tipo de asiento

Distingue el presente asiento de entre un conjunto de tipos de asiento que el usuario puede definir.

Tipo de cambio

Indica el monto en moneda funcional que representa una unidad en dólares.

Tipo de contabilidad

Determina si el asiento se manejará solo en la contabilidad Fiscal, en la Corporativa o en Ambas.

Tipo de cuenta

Define si la cuenta es de Balance de Situación o de Estado de Resultados.

Toolbar

Barra con iconos que forma una especie de submenú gráfico de fácil utilización, pues las opciones se aplican al activar un icono posicionando el cursor del ratón y presionando el botón izquierdo.

Transacción

Una transacción u operación es cualquier evento (o suceso) o condición, cuyo reconocimiento se expresa en forma de un asiento en los registros de la contabilidad. Expuesta en cantidades monetarias, una transacción u operación, tal como la concibe un contador, se encuentra formada por una igualdad entre créditos y débitos; los primeros representando el origen y los segundos la identificación y la disposición inmediatas.

Una transacción que surge de las relaciones con una persona de fuera del negocio, constituye lo que se llama una transacción externa o transacción externa o transacción mercantil (o de negocios); mientras que el resultado de la expiración o aplicación del costo, o del ajuste necesario derivado de una acumulación o de una transferencia o una asignación de ingresos o de gastos representa una transacción interna o transacción contable.

Usuario

Un usuario es un empleado de la compañía para quien se establecen, individualmente, los derechos o privilegios sobre cada una de las opciones de los módulos del sistema.

Wildcard

Caracter que sirve de comodín, por convención se utilizan "?" para cualquier caracter y "*" para cualquier tira de caracteres.