



MANUAL DEL USUARIO

CONTROL DE INVENTARIO

Versión 7.00

© 2017 **Softland Inversiones S.L.** Todos los derechos reservados. Softland, el logo de Softland, son marcas registradas o marcas comerciales de Softland Inversiones S.L. en Latinoamérica, España y/u otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

ÍNDICE GENERAL

Acerca de esta Guía	1
Nota Introductoria.....	1
Audiencia.....	1
Conocimiento Necesario.....	1
Convenciones Utilizadas.....	2
Documentación Adicional	2
Introducción a Control de Inventario	4
Nota Introductoria.....	4
Características.....	4
Beneficios	9
Definiciones.....	10
Artículo.....	10
Materias primas	10
Componentes	10
Materiales en proceso	10
Productos terminados	11
Control de Lotes	11
Artículo Alterno.....	12
Capas de Costo	12
Definición de las Características Generales de la Compañía	13
Nota Introductoria.....	13
Integración	13
¿Cómo se Implanta el Módulo?	15
Parámetros del Módulo.....	16
Descripción de Carpetas	17
Información General para las Transacciones de Control de Inventario	35
Nota Introductoria.....	35
Unidades de Medida	35
Manejo de Unidades de Medida	36

Consecutivos	38
Manejo de Consecutivos	40
Clasificaciones	48
Manejo de Clasificaciones	50
Clasificaciones Adicionales	54
Manejo de Clasificaciones Adicionales	55
Impuesto Adicional	57
Cuentas Contables.....	61
Manejo de Cuentas de Artículos	62
Transacciones Configurables	73
Manejo de Transacciones Configurables	74
Plantillas de Números de Serie.....	85
Manejo de Plantillas de Números de Serie.....	86
Autorización Compra Exenta	90
Autorización Venta Exenta	90
Integración con Control Presupuestal.....	91
Parámetros del módulo	92
Documentos de inventario	92
Transacciones en línea	95
Consideraciones importantes:	96

Artículos 98

Nota Introductoria	98
Manejo de Artículos	99
Agregar un Artículo	99
Modificar un Artículo	136
Eliminar un Artículo	136
¿Cómo Definir los Artículos Alternos?	137
¿Cómo Establecer las Bodegas del Artículo?	138
¿Cómo se Definen las Unidades de Distribución?	141

Lotes 143

Nota Introductoria	143
Funciones Especiales del Submenú.....	145
Seleccionar.....	146
Aprobación! / Vencimiento!	147
Manejo de Lotes	147
Modificar un Lote	147
¿Cómo Aprobar y / o Vencer Lotes?	154
Pedimentos	155

Transacciones 157

Nota Introductoria	157
--------------------------	-----

Transacciones por Paquete.....	157
Funciones Especiales del Submenú	159
Manejo de Paquetes	163
Manejo de Documentos.....	166
Transacciones en Línea.....	206
Funciones Especiales del Submenú	208
Manejo de Transacciones	213
Despachos	249
Funciones Especiales.....	251

Consulta 269

Nota Introductoria.....	269
Artículos	270
Funciones Especiales del Submenú	271
Descripción de Carpetas	277
Existencias	300
Bodegas	301
Localizaciones	307
Series	310
Consulta de Pedimentos.....	312
Transacciones	317
Encabezado Documentos.....	318
Detalle Documentos	323

Reportes 330

Nota Introductoria.....	330
Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación	331
Existencias de Inventario	332
Filtro del Reporte.....	333
Formato del Reporte.....	334
Valoración de Inventario	334
Filtro del Reporte.....	335
Formato del Reporte.....	338
Rotación de Inventarios	339
Filtro del Reporte.....	339
Formato del Reporte.....	341
Actividad de Ventas.....	341
Filtro del Reporte.....	342
Formato del Reporte.....	343
Reporte de Costos	344
Filtro del Reporte.....	344
Formato del Reporte.....	346
Comparativo de Costos.....	346
Filtro del Reporte.....	346

Formato del Reporte	347
Sugerencias de Re-orden	348
Filtro del Reporte	348
Formato del Reporte	350
Análisis ABC/XYZ	351
Filtro de los Reportes.....	352
Formato del Reporte de Análisis ABC.....	354
Formato del Reporte de Análisis ABC/XYZ	355
¿Cómo Elaborar Diagramas de Pareto?	356
Conteo Cíclico.....	358
Filtro del Reporte	358
Formato del Reporte	358
Mercadería sin Movimiento	359
Filtro del Reporte	359
Formato del Reporte	360
Verificación de Existencias.....	361
Filtro del Reporte	361
Formato del Reporte	362
Transacciones por Artículos.....	363
Filtro del Reporte	364
Formato del Reporte	365
Números de Serie	366
Filtro del Reporte	366
Formato del Reporte	367
Atributos por Artículo	367
Filtro del Reporte	368
Formato del Reporte	368
Libro de Inventario.....	369
General.....	369
Clasificación	369
Cálculo de valores del reporte.....	369

Procesos 372

Nota Introductoria	372
Costo Estándar	373
Actualización Individual.....	373
Actualización en Batch	376
Inventario Físico.....	386
Manejo de Boletas de Inventario Físico.....	387
Exportar Datos para Toma Física.....	414
Importar Datos de Toma Física.....	424
Descongelar Existencias	428
Movimiento Contable.....	431
Purga de Datos Históricos.....	435

Clasificación ABC de Artículos.....	437
Descripción de Carpetas	438
Cálculo de Puntos de Re-orden.....	444
Descripción de Carpetas	446
Generar artículos talla color.....	451
Cierres de inventario.....	464
Parámetros en Archivos *.ini	469
Nota Introductoria.....	469
Lotes=SI/NO	469
InventarioDolar=NO.....	469
ContabilizarTransacciones=SI/NO	470
Bodegas de Consignación=BC1,BC2.....	470
Para la utilización de dicho parámetro deben tomarse en cuenta los siguientes puntos relevantes:.....	471
Permite_Costos_Cero=SI	472
Control de Seguridad	473
Nota Introductoria.....	473
Definición de Privilegios	473
Glosario	477

INTRODUCCIÓN GENERAL

Acerca de esta Guía

NOTA INTRODUCTORIA

El módulo de **Control de Inventario** es el corazón de las actividades de manufactura del sistema, debido a que integra todos los movimientos transaccionales que tienen relación con consumos, ventas, ingresos, etc. realizados directamente en él o desde los demás módulos con los que interactúa.

AUDIENCIA

Este manual va dirigido a aquellas personas que van utilizar el módulo de **Control de Inventario** y que requieran ejecutar el proceso de registro de movimiento de mercadería (tanto interna como de importaciones), así como la información que relaciona de cada proveedor con los artículos que se manejan en la compañía para el establecimiento de puntos de re-orden, y pedidos.

CONOCIMIENTO NECESARIO

Este manual asume que el lector conoce el ciclo básico operativo del **Control de Inventarios, Cuentas por Pagar** y de la **Contabilidad General** principalmente.

CONVENCIONES UTILIZADAS

A continuación se presenta una tabla que muestra el significado del formato utilizado en esta guía.

Característica	Se refiere a...
Negrita Especial	Texto que se desea recalcar
Negrita Cursiva	Módulos u opciones de Softland
<i>Nota</i>	Presenta condiciones importantes sobre el tema
<i>Advertencia</i>	Muestra situaciones de cuidado en el proceso descrito
<i>Tip</i>	Brinda consejos al usuario que le facilitarán el uso de Softland

Además se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que se mencionarán a lo largo de esta guía y que se considera que el usuario acepta como normal:

- Cuando se hace referencia al término "**sistema**", se trata del conjunto de todos los módulos que componen el producto.
- Por lo tanto, el término "**módulo**" se refiere a cada unidad que compone el sistema. Los módulos serán: **Contabilidad General, Administración del Sistema, Cuentas por Cobrar, Control Bancario**, etc.
- La guía tomará por un hecho que el usuario tiene instaladas todas las opciones y características posibles que identifican al sistema, de manera que, el desarrollo de los temas de cada opción se presentará con base en este criterio.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

A continuación se hace referencia a otros documentos que pueden ser consultados y que se relacionan con este módulo.

Si desea conocer de...	Refiérase a...
Seguridad de Softland	Manual de Administración del Sistema
Configuración de Softland	Manual de Configuración del Exactus.ini
Configuración de Compañías	Manual de Administración del Sistema
Definición de Tipos de Cambio	Manual de Administración del Sistema

Definición de Centros de Costo	Manual de Administración del Sistema
Definición de Períodos Contables	Manual de Administración del Sistema
Cargador dinámico	Manual de Cargadores dinámicos

Introducción a Control de Inventario

NOTA INTRODUCTORIA

Este capítulo muestra aspectos generales del módulo de **Control de Inventario**. Se detalla:

- Las características generales de **Control de Inventario**.
- El manejo general del sistema
- La ejecución de funciones estándar del sistema **Softland**
- Los beneficios que se obtendrán al utilizar el módulo de **Control de Inventario**.
- Definiciones

CARACTERÍSTICAS

Entre las características más importantes de este módulo están:

- Interfaz gráfica y amigable en Microsoft Windows.
- Compatibilidad con Microsoft Excel para traslado de datos.
- Manejo de diferentes tipos de costeo por artículos (UEPS, PEPS, Estándar, Promedio).
- Control capas de costo en las transacciones de inventario según el tipo de costeo definido a cada artículo.
- Manejo de lotes de producción con trazabilidad.
- Inventarios en moneda local y dólares.
- Soporte de imagen para cada artículo.

- Definición de artículos alternos.
- Definición y mantenimiento de alias para los artículos.
- Múltiples tipos de transacciones de inventario.
- Ajustes en el inventario simultáneamente o en batch debido a las transacciones realizadas.
- Seguridad en el acceso de usuarios para cada opción del módulo.
- Control en la creación de transacciones según los privilegios de cada usuario para las bodegas de la compañía.
- Consulta detallada de cada artículo.
- Consulta de niveles de existencias en inventario y transacciones realizadas.
- Variedad de reportes para diversas funciones.
- Actualización del costo estándar de los artículos.
- Posibilidad de realizar inventarios físicos para verificar y corregir existencias en inventario.
- Integrado a todos los módulos de ventas, compras y producción.
- Ayuda en línea sensible al contexto.
- Totalmente operacional en sistemas multiusuario.
- Arquitectura orientada a cliente / servidor.
- Controla el manejo del listado de artículos de la compañía:
 - permite el ingreso de gran número de tipos de artículos
 - permite llevar diferentes tipos de costeo para el ingreso y salida de los artículos al inventario
 - control general de las existencias del artículo en bodega, según la capacidad de almacenamiento de la compañía
 - control detallado de las bodegas donde se almacena el artículo, así como las existencias mínima, máxima y punto de re-orden
 - control del peso y volumen que ocupa cada unidad del artículo, para analizar los requerimientos de espacio
 - manejo de los datos de compra que son utilizados en transacciones de este tipo dentro del sistema
 - manejo de múltiples unidades de medida para el artículo, tanto para almacenamiento, detalle y múltiplo de venta

- permite la clasificación de los artículos por familias de productos
- permite realizar clasificaciones ABC de los artículos
- lleva control de la información general del proveedor que suministra el artículo, en caso de que éste provenga de terceros
- permite el manejo de artículos que utilizan lotes, así como la definición de los períodos de cuarentena, caducidad, etc.
- permite registrar varios nombres para los artículos
- permite definir artículos alternos que pueden sustituir al original
- Lleva control de lotes sobre los artículos que así lo requieran:
 - en el cumplimiento de cuarentena y vencimiento de los artículos, de modo que sus existencias no pueden ser consideradas para consumos.
 - pues permite al usuario modificar el estado de los lotes, cuando han cumplido las fechas límites de cuarentena y vida útil. En estos casos se actualizará la existencia disponible y los lotes se considerarán como existencia en cuarentena o vencida.
 - permite realizar ingresos parciales de artículos a un mismo lote.
- Capacidad de generar movimientos en el inventario directamente desde este módulo, y reflejar los cambios en línea o en lote:
 - despliegue de advertencias para control de procesos que no fueron llevados a cabo.
 - control de ubicación de los artículos por lotes, localizaciones y bodegas.
 - registro y seguimiento del costo asociado con cada transacción realizada al artículo.
 - registro y almacenamiento de los costos de las transacciones en moneda local y dólar.
 - manejo de capas de costo.
 - despliegue actualizado de las existencias en inventario, de modo que el usuario puede conocer lo que realmente está en la bodega, en cada localización de la misma y el estado de los artículos (disponible, tránsito, cuarentena, vencido, producción y pedida).
 - permite el chequeo de las transacciones ingresadas, antes de que se realice la modificación en el inventario.

- control de auditoría de los usuarios que realizan los movimientos en inventario.
- Ofrece una serie variada de consultas sobre información importante que afecta directamente el manejo de los inventarios en una compañía:
 - consulta detallada de las características de cada artículo de la compañía, así como de las existencias (y su estado) generales por bodega y específicas por localización. También presenta un listado de los precios del artículo según cada nivel de precios.
 - listado de las capacidades y existencias de los artículos por bodega.
 - listado de las capacidades y existencias de los artículos detallados para cada localización de las bodegas.
 - listado de las transacciones realizadas al inventario y detalle de la información relacionada con las mismas.
- Genera una amplia variedad de reportes para el control de los movimientos del inventario, que permiten obtener información oportuna sobre todos los aspectos que afectan las existencias de los artículos en inventario, por ejemplo:
 - El reporte de Existencias en Inventario muestra el estado de los artículos en un determinado instante de tiempo, simula una fotografía de las existencias o cantidades de los artículos, en un instante específico.
 - El reporte de Valoración de Inventario presenta el detalle del costo de los artículos, tal como: el costo unitario por artículo, el costo en bodega por artículo y el costo en bodega acumulado de todos los artículos.
 - El reporte de Actividad de Ventas es importante para monitorear las ventas de la empresa, presenta la cantidad vendida de cada artículo; el costo de ventas por artículo, el valor de las ventas por artículo y el margen de utilidad sobre las ventas por artículo (en monto y porcentaje).
 - El reporte de Costos detalla la actividad de costos, por transacción, para cada artículo. Presenta la cantidad y el costo de los ingresos, los consumos y otras transacciones; la cantidad, el costo y el acumulado de las ventas.
 - El reporte Comparativo de Costos compara los costos fiscales y costos comparativos de cada artículo e indica la diferencia existente entre ambos, tanto en monto como en porcentaje.

- El reporte de Sugerencias de Re-orden sugiere las cantidades a comprar de cada artículo, tomando en cuenta su punto de re-orden. Además, presenta información adicional para la toma de decisiones, que incluye características del proveedor tales como, tamaño de los lotes, orden mínima, plazo de reabastecimiento y fecha de ingreso del último pedido.
- El Análisis ABC / XYZ realiza un análisis de los movimientos de los artículos del inventario y con base en éstos se realiza la clasificación de los artículos.
- El reporte de Conteo Cíclico informa al usuario el número de días de atraso, con respecto a la fecha de corte, en la aplicación del conteo físico. Además, para cada artículo seleccionado incluye la fecha del último inventario, la frecuencia en días del conteo físico, y la fecha del próximo inventario.
- El reporte de Mercadería sin Movimiento informa el número de días sin movimiento por artículo, es decir, durante los cuales no se ha aplicado al menos una transacción (ingreso, consumo, venta u otras), dentro del intervalo de tiempo establecido por el número de días especificados por el usuario anteriores a la fecha de impresión del reporte.
- El reporte de Verificación de Existencias presenta:
 - las existencias actuales por artículo y su diferencia con respecto a la existencia mínima permitida
 - las existencias actuales por artículo y su diferencia con el punto de re-orden establecido
 - las existencias actuales por artículo y su diferencia respecto a la existencia máxima permitida
- El reporte de Transacciones por Artículo presenta un listado de las transacciones que se han realizado sobre uno o varios artículos que sean consultados, para un rango de fechas especificado por el usuario. Presenta el costo de la transacción y el tipo de transacción efectuada.
- Manejo de múltiples unidades de medida, para el manejo de los artículos.
- Permite la clasificación de transacciones de acuerdo a las necesidades específicas de cada usuario.
- Actualización automático o manual para el costeo estándar de los artículos.

- Permite realizar inventarios físicos de los artículos en bodega.
- Obtiene reportes variados que facilitan la labor del inventario físico.
- Integración de todas las transacciones de inventario con la contabilidad de la compañía, genera asientos en el módulo de Contabilidad General, que reflejan el efecto de las ventas, consumos, compras, ingresos de producción, etc.
- Realiza la clasificación ABC de los artículos automáticamente, es decir, determina la importancia de los artículos con base en el costo total y en su contribución (frecuencia) en las transacciones registradas.

BENEFICIOS

Entre los beneficios a destacar para el módulo de **Control de Inventario** encontramos que:

- Ofrece un amplio conjunto de funciones para el control y administración de los inventarios, permitiendo reducir los niveles del inventario ocioso y los costos relacionados.
- Satisface los requerimientos de gran variedad de compañías de los sectores comerciales, de distribución y de manufactura.
- Facilita la administración de los inventarios a través del particionamiento de bodegas en localizaciones.
- Ayuda en la detección y corrección de discrepancias entre el inventario reportado y el real.
- Constituye una herramienta eficaz para aumentar la rotación de los inventarios.
- Ayuda en la trazabilidad de artículos debido al manejo de funciones de control de lotes, característica que beneficia labores de control de calidad, control de vencimientos, etc. Esto satisface requerimientos de compañías farmacéuticas, de alimentos, químicas y otras.
- Asegura la confiabilidad de los datos a través del uso de funciones de registro de movimientos con capacidad para revisión, modificación e impresión antes de su aplicación.
- Facilita el control de las transacciones que se realizan por medio de un registro de consecutivos de documentos configurable para el usuario.

- Da apoyo a la toma de decisiones al brindar reportes con información importante sobre el manejo de inventarios.
- Ofrece flexibilidad para reporte de inventarios en moneda local y moneda dólar.

DEFINICIONES

ARTÍCULO

Los artículos son los elementos esenciales del inventario de una compañía. Los artículos adquiridos a los proveedores dependerán directamente del tipo de inventario que se necesita reabastecer.

Existen varios tipos de inventario, y en consecuencia, clasificaciones de los artículos que los componen, entre ellos se pueden mencionar:

MATERIAS PRIMAS

Estas son acero, harina, madera, telas u otros materiales utilizados para elaborar los componentes de los artículos terminados.

COMPONENTES

Estos son partes o submontajes que se encuentran listos para ir al montaje final del producto.

MATERIALES EN PROCESO

Estos son materiales y componentes sobre los que se efectúa un trabajo o que se encuentran esperando en la fábrica entre una operación y otra.

PRODUCTOS TERMINADOS

Estos son artículos terminados que se tienen en inventario y que se encuentran listos para ser embarcados a un cliente de acuerdo a un pedido en una planta de producción.

En todos estos tipos de inventario participan artículos, los cuales se encuentran en distintos estados como se mencionó anteriormente.

Los artículos pueden ser manejados por varias opciones del sistema, en la sección "Artículos" en la página 98 se explican las características específicas de los artículos y en el apartado "Transacciones" en la página 157 se presenta el detalle del manejo de los artículos en las transacciones de inventario propiamente.

CONTROL DE LOTES

El control de lotes comprende la asignación de un número de identificación (orden) a una tanda particular de fabricación para acumular datos que se relacionan con ella.

Con esta información es posible controlar las fechas específicas de cuarentena y de vencimiento de cada lote de artículos, con el propósito de brindar siempre productos de calidad a los clientes. Además permite llevar el control de aquellos artículos de materia prima y producto terminado que cuentan con fechas de vencimiento con el fin de que no sean utilizados si han sobrepasado este período.

Otros aspectos para los que se utiliza el control de lotes corresponden a recuentos de piezas que reportan los operadores de máquinas de manera que la exactitud de las quejas laborales (base para el salario del operador) pueda verificarse. En las compañías que utilizan costeo estándar, se acumulan los costos de material real y de la mano de obra para cada lote de fabricación.

Para efectos del funcionamiento del módulo, el control de lotes se basa en el registro y seguimiento de las fechas de entrada, cuarentena, salida de inventario y vencimiento de los mismos. Esto permitirá la restricción de las transacciones de los artículos que pertenezcan a un lote específico que no cumpla con los requerimientos establecidos.

El manejo, aprobación y vencimiento de lotes se presenta en la sección "Lotes" en la página 143.

ARTÍCULO ALTERNO

Un artículo alterno es aquel que tiene características similares a un artículo de referencia. De manera que, puede sustituirlo en caso de que no haya suficiente existencia en el inventario.

Un artículo puede ser sustituto del primero, pero algunas veces ocurre que el primer artículo no puede sustituir al artículo alterno. Es decir no son recíprocos.

Esto permite que se puedan asignar diferentes productos sustitutos a un artículo específico, de esta forma la persona que produce o factura puede sustituir un artículo sin existencias por otro de características iguales o similares.

En la opción "Artículos" en la página 98 se definen los artículos del inventario y sus posibles productos alternos o sustitutos.

CAPAS DE COSTO

Cuando se utiliza el tipo de costeo UEPS o PEPS, el sistema permite un infinito número de capas de costo por cada ingreso al inventario. Cada capa representa un ingreso, y en cada una de ellas se guarda la información de la cantidad original ingresada, la cantidad restante (después de hacer consumos), el costo unitario y el costo total.

Por cada consumo realizado en el inventario, se disminuirá la cantidad restante de la última o de la primera capa almacenada, según sea el tipo de costeo utilizado.

Existe la posibilidad de que las capas que queden en cero, es decir, que sean consumidas en su totalidad, puedan ser purgadas una vez que la cantidad restante es igual a cero. Esta funcionalidad se habilita o deshabilita en los Parámetros del Módulo.

Definición de las Características Generales de la Compañía

NOTA INTRODUCTORIA

En este capítulo se explicarán los aspectos generales que tienen que definirse tanto en el módulo de **Control de Inventario** como en otros módulos de **Softland** relacionados a éste, para que el sistema se ajuste a las necesidades particulares de cada compañía.

Dentro de esta sección se van a considerar los siguientes aspectos:

- La integración de **Control de Inventario** con los otros módulos de **Softland**.
- La secuencia que se debe seguir para implantar el módulo.
- La definición de los **Parámetros del Módulo**

INTEGRACIÓN

El módulo de **Control de Inventario** está integrado a los siguientes módulos del sistema Softland:

- *Administración del Sistema*
- *Contabilidad General*
- *Facturación*
- *Administración del Mantenimiento*
- *Control de Producción y Costos*
- *Administración de Productos*

- *Compras*
- *Requerimiento de Materiales*
- *Plan Maestro de Producción*
- *Control Presupuestal*

De **Administración del Sistema** toma la información contenida en las tablas de datos y las características de seguridad para el acceso a las opciones del módulo para cada usuario o grupo.

En **Contabilidad General** se registran los asientos contables generados para todas las transacciones de inventario de un período definido, para lo cual utiliza las cuentas contables definidas por el usuario.

El módulo de **Facturación** reserva artículos de manera que no pueden ser utilizados en otras transacciones, además crea los pedidos de los clientes con base en las existencias disponibles en el inventario.

Por otro lado, **Administración del Mantenimiento** utiliza los artículos definidos en Control de Inventario para el registro y control de órdenes de trabajo para la reparación o mantenimiento preventivo de los equipos.

Producción y Costos realiza transacciones de inventario para consumo, devolución e ingreso de artículos a las bodegas según lo definan las órdenes de producción.

Administración de Productos le da mantenimiento a los alias de los artículos del inventario.

Por su parte **Compras** actualiza los niveles de existencias en el inventario según la cantidad de artículos que se hayan aceptado al proveedor.

El módulo de **Requerimiento de Materiales** utiliza las existencias disponibles de materia prima y las características de los artículos para el cálculo de las cantidades a solicitar en las órdenes de compra.

El módulo de **Plan Maestro**, considera la existencia disponible en bodega de artículos terminados para obtener los requerimientos netos de fabricación en cada período del Plan Maestro de Producción.

La integración con **Control Presupuestal** permite indicar un presupuesto en los documentos de inventario y en las transacciones en línea. La integración es efectiva para documentos y transacciones solo de tipo consumo, disminuyendo para este tipo de transacciones el presupuesto seleccionado.

A continuación se presenta una figura que ilustra la integración de otros módulos del sistema con **Control de Inventario** representado por sus respectivos íconos.



Integración de Control de Inventario

¿CÓMO SE IMPLANTA EL MÓDULO?

Para iniciar las operaciones del módulo de **Control de Inventario**, deben haberse terminado las respectivas implantaciones de los siguientes módulos: **Administración del Sistema, Contabilidad General y Compras**.

El orden general en que se inicializarán los datos será el siguiente:

➤ ***Del módulo de Administración del Sistema***

- Usuarios, Grupos y Privilegios

- Bodegas
- Privilegios por Usuario para cada Bodega
- Localizaciones
- Códigos de Impuesto
- Centros de Costo
- Uso de Lotes (se establece si se trabaja o no con lotes desde la definición de compañías)
- Tipos de Cambio

➤ ***Del módulo de Contabilidad General***

- Cuadro de Cuentas Contables y Centros de Costo

➤ ***Del módulo de Compras***

- Proveedores

➤ ***Del módulo de Control de Inventarios***

- Parámetros del Módulo
- Unidades de Medida
- Clasificaciones
- Cuentas de Artículos
- Artículos
- Artículos Alternos
- Nivel de Existencias en Inventario

Deberá corroborar que todos los datos antes mencionados estén debidamente instalados en sus respectivos módulos, para asegurar el adecuado funcionamiento de **Control de Inventario**.

PARÁMETROS DEL MÓDULO

Los parámetros del módulo son aquellos valores que pueden ser cambiados, modificados o ajustados según la preferencia o necesidad del usuario, de manera que el sistema se adapte a sus requerimientos y sea así más funcional.

En esta sección se definen todos los aspectos generales, tanto de formato como de contenido, que afectarán las funciones del módulo. La ventana de

Parámetros del Módulo funciona por medio de carpetas o *tabs*, que controlan los diferentes tópicos por definir en el módulo.

DESCRIPCIÓN DE CARPETAS

General

Contiene los aspectos generales de formato de las cifras decimales, métodos de costeo, texto de clasificaciones, costo ingresos especiales, unidades de medida, conteos cíclicos y capas de costo.

The screenshot shows a software window titled "Parámetros de Control de Inventario" with a close button (X) in the top right corner. The window has a tabbed interface with the following tabs: "General", "Indicadores", "Contable", "Ajustes", "Código Barras", and "Presupuesto". The "General" tab is currently selected. The window is divided into several sections:

- Decimales:** Contains three input fields: "Costos:" with the value "3", "Existencias:" with the value "2", and "Pesos:" with the value "2".
- Costo Ingreso especiales:** A dropdown menu set to "Fiscal".
- Unidad de Peso:** An input field containing "KG".
- Unidad de Volumen:** An input field containing "M3".
- Primer kardex para NIIF:** A dropdown menu set to "IFRS".
- Costos por omisión:** Contains two dropdown menus: "FISCAL:" set to "Promedio" and "IFRS:" set to "Último".
- Existencias en Totales:** A list box with three checked items: "Disponible", "Remitida", and "Reservada".
- Texto de Clasificaciones:** A grid of six input fields:
 - 1: Grupo
 - 2: Marca
 - 3: Capacidad
 - 4: TP Refrige
 - 5: Código Min
 - 6: País Orig

At the bottom of the window are two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

Carpeta Generales de Parámetros del Módulo

Decimales: en estas casillas se deben establecer el número de cifras decimales que desplegarán los valores de **costo**, nivel de **existencia** y **pesos** de los artículos.

Costos por omisión: aquí se definen los métodos de costeo, por omisión, para cada artículo, que se considerarán para medir el rendimiento de la empresa. Se debe notar que es el costeo por omisión, será el que el sistema sugiere cuando se crea un nuevo artículo, sin embargo el usuario puede cambiarlo según las características específicas del registro. Las etiquetas para estos costos son definidas desde el módulo Contabilidad General, en los parámetros según los nombres asignados a la Contabilidad 1 y 2.

Textos de Clasificaciones: establece los títulos que se desplegarán en las clasificaciones de los artículos. Esta clasificación se define para cada artículo desde la carpeta de **Clasificación** en la creación de artículos, bajo la opción de *Artículos!*

Costo Ingreso especiales: se deben definir los costos registrados que se utilizarán cuando se crean transacciones de ingreso de artículos con costo desconocido, por ejemplo, físico, misceláneo, costos debido a faltantes en inventario físico, etc. Se podrán definir que dichas transacciones se registren con el último costo del artículo, con el costo promedio o bien con el costo fiscal.

Unidad de Peso: unidad de medida que se utilizará para definir el peso de los artículos en inventario. El sistema maneja el peso de los artículos con base en su unidad de almacenamiento.

Unidad de Volumen: unidad de medida que se utilizará para definir el volumen o espacio que ocupan los artículos en el inventario. El sistema maneja el volumen de los artículos con base en su unidad de almacenamiento.

Primer Kardex para NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera): opción en **CI** para el ajuste contable entre KARDEX, esta funcionalidad realiza un asiento de ajuste entre el costo fiscal del artículo menos el costo comparativo de este. Para esto se crean dos cuentas nuevas en la sección de cuentas contables de **CI**, una de **Ajuste** y otra de **Ajuste CMV**. El comportamiento de esta resta se hace de la siguiente manera:

Si se escoge,

Costo Fiscal:

La resta será: Costo Fiscal-Costo Corporativo

Costo Corporativo:

La resta será: Costo Corporativo-Costo Fiscal

Nota: si el costo fiscal es mayor al costo comparativo el monto del ajuste irá al débito y el monto del ajuste **CMV** irá al crédito y viceversa, si el costo fiscal es menor al costo comparativo entonces el monto de la cuenta de ajuste irá al crédito y el monto del ajuste CMV irá al débito.

Una vez generado el asiento las líneas que han sido consideradas en este serán excluidas de un próximo asiento, para esto se almacenara en la tabla transaccion_inv el asiento en la cual fueron contabilizadas. Esta nueva opción se encontrará disponible solo para Colombia.

Existencias en Totales: en este campo el usuario debe marcar los tipos de existencias que se considerarán para calcular la existencia total de un artículo en una localización o en una bodega. Según las opciones marcadas en este campo, así se desplegarán los totales de artículos en las diferentes consultas del módulo. Las existencias a seleccionar corresponden a:

- *Disponible*
- *Remitida*
- *Reservada*

Indicadores

Parámetros de Control de Inventario

General Indicadores Contable Ajustes ~Código Barras Presupuesto

☒ Integración contable	☒ Transacciones por Usuario
☐ Control de localizaciones	☒ Usa Consecutivos para documentos por ...
☒ Ajuste de conteo cíclico	☒ Manejo Estándar
☐ Eliminar capas de costo	☐ Rutinas Configurables
☐ Usa Códigos de Barras	☒ Usa números de serie
☐ Usa Control de Pedimentos	☒ Control de entradas
☒ Usa aprobación de paquetes	Transacciones de inventario
☐ Verifica series al aprobar	Número máximo de líneas: 9999
☒ Usar bitácora de transacciones	
☐ Relacionar Artículo-Proveedor	
☐ Reservar existencias al guardar documentos en paquetes	
☐ Permite ingresar KITS en transacciones	
☐ Redondear las Unidades de Detalle	
☒ Permitir mismo método de costeo	

Grabar Cancelar

Carpeta Indicadores de Parámetros del Módulo

Dentro de esta carpeta se ingresan los siguientes parámetros:

Integración contable: el usuario debe especificar si el módulo tiene integración contable. Si esta opción no está marcada, la carpeta Contable no estará activa y tampoco se registrarán en la contabilidad los movimientos debido a las transacciones de inventario.

Control de localizaciones: establece si el sistema considerará la ubicación de los artículos en distintas localizaciones dentro de una misma bodega. Si no se lleva control de localizaciones, las pantallas de transacciones y consulta deshabilitarán los campos correspondientes a esta característica.

Si esta opción es marcada, dentro del módulo de *Administración del Sistema* se desplegará la función **Localizaciones** donde se definen las mismas para cada bodega.

Ajuste de conteo cíclico: esta opción permite que la frecuencia de conteo definida para cada artículo sea modificada según los resultados obtenidos del proceso de clasificación ABC.

Eliminar capas de costo: permite eliminar automáticamente las capas de costo UEPS o PEPS cuando son consumidos totalmente. Es decir, no se presentarán las capas que estén en cero, el usuario no tendrá que hacer esta purga manualmente.

Usa códigos de Barras: permite indicar la utilización o no, en el módulo, de la funcionalidad de códigos de barras. Si se encuentra marcado el sistema activa la carpeta **Código de Barras**.

Usa control de Pedimentos: Indica si el sistema está configurado para usar control de pedimentos, lo que impacta el modo de operación de los módulos de Compras y Facturación también, tanto en el ingreso de embarques como en la facturación de mercadería respectivamente, con esta opción el sistema realizará el seguimiento de los pedidos o pedimentos, cabe resaltar que esta opción es solo para la mercadería que es importada. Para saber acerca de Pedimentos ver sección “Pedimentos” en la página 155

Usa control de pedimentos: :

- 1) Pedimento: código asignado en el momento de la importación.
- 2) Aduana: nombre o código de la aduana que realiza la importación.
- 3) Fecha del pedimento: un campo fecha que es llenado cuando se asigna el pedimento.

Usa Aprobación de paquetes: esta opción se usa para realizar la aprobación de documentos en transacciones por paquete.

Verifica series al aprobar: en transacciones en paquete si se utilizan artículos que usen series y se usa control de entradas, se debe indicar el número de serie al momento de guardar la transacción en el documento. Por medio de esta opción marcada, el sistema permite guardar la transacción sin haber digitado el número de serie, y es al momento de aprobar cuando el sistema solicita el ingreso de la serie para poder ser aprobado el documento.

Usar bitácora de transacciones: esta opción marcada lo que hará será crear en la instalación un archivo bitácora con el detalle de la aplicación de transacciones de inventario.

Relacionar Artículo-Proveedor: esta opción marcada le permitirá agregar la relación Artículo-Proveedor al crear un artículo nuevo, si este parámetro se encuentra marcado, esta relación será obligatoria al ingresar un artículo nuevo.

Reservar existencias al guardar documentos en paquetes: Cuando se guardan documentos en paquetes de CI, se pueden reservar las existencias de la transacción generada.

Permite ingresar Kits en transacciones: por medio de este parámetro se le indica al sistema que se permitirán transacciones para los artículos de tipo kit, pero solo transacciones de tipo traspaso y traslados en dos fases.

Redondear las unidades de detalle: básicamente si se tiene este parámetro marcado es para que desde las pantallas de consulta de existencias de CI y FA las unidades de detalle se muestren redondeadas. Es importante decir que es solo para efectos de visualización de estas unidades.

Permitir mismo método de costeo: Este parámetro marcado permitirá que al momento de ingresar un artículo se puede escoger para su costo fiscal y corporativo el mismo método de costeo; siempre y cuando sea la combinación Promedio/Promedio o Último/Último. Para que este parámetro se muestre visible, el país de la compañía debe ser Colombia.

Transacciones por Usuario: si esta casilla se encuentra marcada es necesario especificar a los usuarios el privilegio de aplicar determinados tipos de transacciones. Si la casilla no se encuentra marcada, el módulo no tendrá la funcionalidad restringida en cuanto al uso de transacciones para ningún usuario.

Sólo usuarios habilitados específicamente en el árbol de la seguridad para modificar este campo pueden tener acceso sobre él. De otro modo el campo aparecerá deshabilitado (vea la sección "Definición de Privilegios" en la página 473 para mayor detalle del manejo de privilegios de los módulos en *Administración del Sistema*).

Usa Consecutivos para documentos por: este parámetro define si el módulo sugiere el consecutivo de los documentos de transacciones de inventario que se crean según un formato específico y con restricciones relacionadas con el tipo de transacción que se aplica, o si dicho consecutivo puede ser definido por el usuario sin ninguna restricción de formato o tipo de transacción.

Si el parámetro es marcado se tienen las siguientes opciones:

- **Manejo Estándar:** si se marca esta opción, el consecutivo de los documentos de transacciones de inventario será sugerido por el sistema basándose en los formatos establecidos en la sección "Manejo de Consecutivos" en página 40.
- **Rutinas Configurables:** si se marca esta opción, el consecutivo de los documentos de transacciones de inventario será sugerido por el sistema según los formatos que sean establecidos por la empresa por medio de un archivo donde se definan dichas rutinas configurables o "hook". Este archivo deberá ser programado por la compañía según sus requerimientos.

Nota importante:

En cuanto a la relación del consecutivo con el módulo de **Compras** (en caso de estar instalado), se tiene lo siguiente:

- Si en inventario se ha definido que se utilizan consecutivos, se habilitará en la carpeta *General* de los parámetros de **Compras** un botón de chequeo para indicar si se desea utilizar los consecutivos definidos en el módulo de **Control de Inventarios**, (si está seleccionado indica que sí).
- Por otro lado si en **Control de Inventario** no se utilizan consecutivos o no se selecciona el botón de chequeo, se utilizará para las devoluciones un consecutivo propio de **Compras**, (de la misma manera que se utiliza en las otras transacciones del módulo). Este consecutivo tendrá la misma operabilidad que los demás consecutivos del módulo.

Usa números de serie: si la función con números de serie se habilita, el sistema activará todas las opciones necesarias para que el usuario pueda especificar qué artículos llevarán este tipo de control específico y los números de serie de los productos que salen.

A la hora de realizar una transacción, el sistema maneja el detalle de los números de serie. Si se presentase un error, el sistema mostrará el rango de números de serie que presentó error. En caso de que el artículo use una plantilla de series abierta, entonces si se puede ubicar con exactitud la serie con problemas, de lo contrario se indicará un rango que contendrá el número de serie con error.

Control de entradas: si también está configurado el control de entradas, los números de serie de los artículos que ingresan serán registrados por medio del control de números de serie. Adicionalmente, funcionalidad de consulta y reporte de existencias con detalle por números de serie.

Transacciones de inventario/ Número máximo de líneas: esta opción se utiliza para controlar el máximo número de líneas que el sistema va a

permitir en las transacciones del módulo. Se utiliza para evitar el alargamiento exagerado de los documentos.

Contable

En esta carpeta se establecen todos los aspectos necesarios para realizar la integración de **Control de Inventario** con **Contabilidad General**. Entre ellos se encuentran: tipos de asiento, paquetes y modo de generación de asientos contables.

The screenshot shows a software window titled "Parámetros de Control de Inventario" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there is a tabbed interface with six tabs: "General", "Indicadores", "Contable" (which is the active tab and has a dotted border), "Ajustes", "~Código Barras", and "Presupuesto". The "Contable" tab contains the following settings:

- Two rows of dropdown menus. The first row is labeled "Tipo de Asiento por omisión:" and the second is "Paquete por omisión:". Both dropdowns are currently set to "CI" and have a text field to the right containing "CONTROL DE INVENTARIO".
- A section titled "Generación de Asiento" containing three checkboxes: "Visualizar" (checked), "Modificar" (checked), and "Aplicar automáticamente" (unchecked).
- A section titled "Contabilidad por omisión" containing two checkboxes: "Fiscal" (checked) and "Corporativa" (unchecked).

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Grabar" and "Cancelar".

Carpeta Contable de Parámetros del Módulo

Las casillas a definir son:

Tipo de Asiento por omisión: se debe establecer el tipo de asiento que se generará al hacer la contabilización de las transacciones de inventario.

Paquete por omisión: en esta casilla se debe definir el código del paquete contable en el que se generarán los asientos debido a las transacciones de artículos.

Generación de Asiento: esta opción establece la forma en que se realizará la integración contable de las transacciones de este módulo. Cuando se registra un documento de cualquier tipo, se iniciará el proceso de integración contable.

Se despliegan tres opciones, el usuario puede marcar cualquier combinación que considere conveniente. Las opciones que se presentan son:

- ✓ Visualizar
- ✓ Modificar
- ✓ Aplicar automáticamente

Existen seis posibles modalidades de la integración contable, según se marquen o desmarquen las opciones presentadas anteriormente. Estas modalidades corresponden a:

- ✓ Visualizar
- ✓ Modificar
- ✓ Aplicar automáticamente

Si no se marca ninguna opción, el sistema genera el asiento contable y lo manda al diario, pero éste no se puede ver desde este módulo.

- ✓ Visualizar
- ✓ Modificar
- ✓ Aplicar automáticamente

Al marcar únicamente la opción de aplicar automáticamente, el asiento contable se genera pero se manda directamente al mayor, tampoco se puede ver desde este módulo.

- ✓ Visualizar
- ✓ Modificar
- ✓ Aplicar automáticamente

Si se marca solamente la opción de visualizar, el usuario podrá ver el asiento contable desde este módulo, sin hacerle ninguna modificación y el sistema manda el documento al diario de la contabilidad.

- ✓ Visualizar

- ✓ Modificar
- ✓ Aplicar automáticamente

En esta opción se puede ver y modificar el asiento contable desde este módulo, el sistema manda el asiento al diario de la contabilidad, para su posterior aprobación.

- ✓ Visualizar
- ✓ Modificar
- ✓ Aplicar automáticamente


Si se activan las tres opciones, el usuario puede ver y modificar el asiento desde el módulo de **Control de Inventario**, el sistema mandará el asiento directamente al mayor de la contabilidad.

- ✓ Visualizar
- ✓ Modificar
- ✓ Aplicar automáticamente

En esta opción se puede ver el asiento, sin embargo no se le puede hacer ninguna modificación, el sistema lo manda directamente al mayor.

Ajustes

En esta carpeta se debe establecer en cuáles tipos de transacción se generarán asientos en línea. Es decir, se debe definir en cuáles tipos de transacción se desea que justo al finalizar el movimiento, (cuando éste se hace desde la opción de **Transacciones en Línea**), se inicie el proceso de contabilización de transacciones.



Carpeta de Ajustes de Parámetros del Módulo

Al marcar los tipos de transacción se establece que serán los movimientos que registren asientos contables justo después de grabarla en la base de datos.

En caso de desactivar las opciones, el movimiento contable se registrará por grupos y periódicamente, cuando el usuario ejecute la opción de **Movimiento Contable** del menú de **Administración**.

Centro de Costo por línea de transacción: al marcar esta opción se define que para transacciones tipo consumo, se utilice en el asiento contable el centro de costo establecido en la transacción de inventario.

Entonces, en el asiento se considerará el nuevo centro de costo y la cuenta contable definida para tal fin. Si en el módulo de **Contabilidad General** no se ha definido esta relación centro-cuenta, el sistema solicitará que se modifique el centro de costo de la transacción de inventario.

Código Barras

Esta carpeta se encarga de almacenar la información acerca de los códigos de barras a utilizar así como su manejo. Esta carpeta se activa solo si está marcado el parámetro "**Usa Códigos de Barras**" que está en la carpeta **Indicadores** de esta misma función.

Parámetros de Control de Inventario

General Indicadores Contable Ajustes **Código Barras** Presupuesto

☐ Unidades de Distribución

☐ Asistencia Automática

Tipos a utilizar

	Reglas Locales
☒ EAN 13	
☐ EAN 8	
☐ UCC 12	
☐ UCC 8	
☒ Genérico	

Prioridad de búsqueda

☒ Por código del artículo

☐ Por código barras

Grabar Cancelar

Carpeta de Código Barras de Parámetros del Módulo

Dentro de la pantalla se presenta la siguiente información:

Unidades de Distribución: permite que se utilicen las unidades de distribución. Al marcar este parámetro se habilita el botón de "**Unidades de Distribución**" en el mantenimiento de artículos.

Asistencia Automática: la asistencia automática en los códigos de barras consiste en un mecanismo el cual puede auxiliar tanto la creación como la validación de los códigos de barras por medio de tres fases:

- **Los dígitos aportados por las clasificaciones:** Un artículo puede pertenecer a seis clasificaciones. Cada clasificación por su parte puede aportar un cierto número de dígitos a la parte del código de barras referente al producto. Por ejemplo: Supongamos que la Clasificación 1 aporta “5”, la Clasificación 2 aporta “12” y la Clasificación 3 aporta “8”. Para un artículo que utilice las tres clasificaciones la parte correspondiente al código del producto deberá ser “5128X” donde X es el único dígito que queda para distinguir a un artículo de otro. Debe manejarse con mucho cuidado el asunto del aporte de dígitos pues un mal uso podría agotar los dígitos para distinguir los artículos.
- **Las Reglas Locales (parte fija del código de barras):** En parámetros del módulo existe una sección para cada tipo de código de barras (exceptuando el tipo UCC-8) en donde se puede digitar una parte que siempre será fija en los códigos, tal como el código del país o el código de la empresa.
- **Cálculo del dígito de chequeo:** Cualquier tipo de código de barras tiene un dígito verificador (el último dígito) el cual sirve para validar y diferenciar los códigos. En cada tipo de código de barras el cálculo de este dígito se hace de manera diferente y es por ello que la asistencia automática podría calcular dicho dígito para evitar que el usuario tenga que hacer el cálculo a “pie”.

Si el parámetro asistencia automática está marcado se habilitan los campos para **“Reglas Locales”** de la carpeta. Solo se habilitan los campos para los tipos de códigos de barras que el usuario marque como utilizados o soportados por el sistema.

La longitud máxima y mínima de estos campos es la misma, o sea, si para el código EAN-13 el país tiene 3 dígitos, no se permitirá digitar menos o más caracteres en ese campo. Lo mismo aplica para todos los demás campos (productor, sistema, etc)

Ejemplo de formación de código con asistencia

Suponga el usuario que se está utilizando el tipo UCC-12.

Supóngase además que el aporte de dígitos de las clasificaciones nombrado arriba. Suponga también que la parte fija del código es “2” para el código del

sistema y “12345” para código del productor. Por lo tanto el código de barras para cualquier producto será:

2 12345 5128X Y en donde *X* es el dígito que diferencia un artículo de otro y *Y* es el dígito de chequeo que es calculado por el sistema. Por consiguiente el usuario solo debe manejar un dígito en vez de doce dígitos.

Tipos a utilizar:

- **EAN 13**

Si se marca esta opción y si se ha marcado “*Asistencia Automática*”, entonces se habilitan los campos correspondientes a las reglas locales. Las reglas locales corresponden a las partes fijas (asignadas por ACCC o EAN de cada país) del código de barras según el código que se utilice. En el caso de EAN 13 estas partes corresponden a **código de país y código de productor**.

No se puede digitar la parte correspondiente al código del productor si previamente no se ha digitado la parte correspondiente a país. Por el contrario puede digitarse país sin necesidad de digitar la parte de productor.

- **EAN 8**

Si se marca esta opción y si se ha marcado “*Asistencia Automática*”, entonces se habilitan los campos correspondientes a las reglas locales. Las reglas locales corresponden a las partes fijas (asignadas por ACCC o EAN de cada país) del código de barras según el código que se utilice. En el caso de EAN 8 estas partes corresponden a **código de país**.

- **UCC 12**

Si se marca esta opción y si se ha marcado “*Asistencia Automática*”, entonces se habilitan los campos correspondientes a las reglas locales. Las reglas locales corresponden a las partes fijas (asignadas por ACCC o EAN de cada país) del código de barras según el código que se utilice. En el caso de UPC A estas partes corresponden a **código del sistema y código de productor**.

No se puede digitar la parte correspondiente al código del productor si previamente no se ha digitado la parte correspondiente a la variable del sistema.

- **UCC 8**

Esta opción no posee reglas locales dado que este tipo de código de barras es asignado en su totalidad por la ACCC, es decir que el usuario no tiene control sobre la codificación.

- **Genérico**

Esta opción además de no poseer reglas que restrinjan el formato del código de barras a asignar al artículo, puede ser delimitada a gusto del usuario para casos

especiales, acepta un máximo de 20 caracteres los cuales pueden ser alfanuméricos.

Observación: En el caso de que existan artículos con algún tipo de código de barras asignado, digamos EAN 8, y se intente desmarcar este tipo de código para indicar que no se utiliza se brindará un mensaje indicando: *“Existen artículos que manejan el código EAN 8. Primero debe asignarle otro tipo de código a los artículos que utilicen EAN 8 y luego podrá desmarcar este código de los tipos a utilizar.”*

Reglas Locales

Estos campos se habilitarán solo si se marca la opción de “Asistencia Automática”.

Cada uno de estos campos tiene un significado y longitud diferente de acuerdo al tipo de código de barras, así:

- **EAN 13:** El primer campo corresponde al código del país con una longitud de tres dígitos. El segundo campo corresponde al código del productor con una longitud de cinco dígitos. Para poder digitar en el segundo campo es necesario digitar un valor en el primer campo.
- **EAN 8:** El campo corresponde al código de país con una longitud de tres dígitos.
- **UCC 12:** El primer campo corresponde al código del sistema con una longitud de un dígito. El segundo campo corresponde al código del productor con una longitud de cinco dígitos. Para poder digitar en el segundo campo es necesario digitar un valor en el primer campo

Cada campo no puede contener menos caracteres de los que especifica el código de barras.

Prioridad de Búsqueda: este parámetro define la prioridad que el sistema utilizará para la búsqueda de los artículos dentro del ERP, ya sea con F1 o dando doble clic sobre el campo de búsqueda presentando dos opciones:

- Por código del artículo
- Por código de barras

Presupuesto

Por medio de esta carpeta se le puede indicar al módulo que utilice o no un presupuesto para las transacciones de tipo consumo. Si la integración está

activa debe requerir un paquete presupuestal y un presupuesto por omisión que se sugerirá para los documentos de inventario.

Parámetros de Control de Inventario

General Indicadores Contable Ajustes Código Barras Presupuesto

☒ Integración con Control Presupuestal

Paquete: 00 Compras

Presupuesto: PRE-03 Presupuesto 03

Grabar Cancelar

Carpeta Presupuesto de Parámetros del Módulo

Dentro de la pantalla se presenta la siguiente información:


Integración con Control Presupuestal: por medio de esta opción se le puede indicar al módulo que se encuentra activa la integración con el módulo de **Control Presupuestal** y entonces será requerido un par presupuestal para las transacciones de tipo consumo.

Al marcar este parámetro se habilitan los siguientes campos:


Paquete: se debe indicar el código del paquete para el presupuesto, con doble clic, F1 o simplemente digitando un presupuesto existente se puede llenar este espacio.

Presupuesto: se debe indicar el código del presupuesto a utilizar, con doble clic, F1 o simplemente digitando un presupuesto existente se puede llenar este espacio.


Nota importante: para poder utilizar la integración de control presupuestal con **Inventarios** es requerido que en el módulo de **Contabilidad General** en parámetros del módulo se encuentre marcada la opción “**Integración con Control Presupuestal**”,



y que en la cuenta que se encuentre dentro del presupuesto se encuentre marcada la opción “**Valida Presupuesto de CR**”.



Si estas opciones se encuentran desmarcadas, al intentar realizar el apartado presupuestal el sistema enviará un mensaje que dirá que no existe monto disponible para generar el apartado. Lo que realmente se quiere advertir es que la cuenta en cuestión no Valida Presupuesto **CR**.



Información General para las Transacciones de Control de Inventario

NOTA INTRODUCTORIA

En esta sección se presentan las opciones del menú en las que se debe hacer ingreso de información para alimentar el sistema.

Dentro del submenú de **Administración** se da mantenimiento a las tablas de las opciones que conforman esta sección y que corresponden a:

- **Unidades de Medida**
- **Consecutivos**
- **Clasificaciones**
- **Cuentas Contables**
- **Transacciones Configurables**
- **Plantillas de números de serie**
- **Emsambles de Artículos**

Dichas opciones brindan la oportunidad a la empresa de llevar un control más detallado de los activos.

UNIDADES DE MEDIDA

En esta opción, se da mantenimiento a las unidades de medida que se utilizarán para cada artículo que se agregue en el inventario.

Las unidades de medida se refieren a diversas formas de considerar los artículos, según el manejo o los fines de las transacciones, ya sea,

A continuación se presenta la pantalla desplegada por la opción:

EIDEM004 - Unidades de medida de los artículos

Registro Despliegue Reporte! Excel! Ayuda

Unidad de Medida	Descripción
007	Unidad 007
008	Unidad 008
009	Unidad 009
010	Unidad 010
C06	Caja de 6 unidades
C12	Caja de 12 unidades
C24	Caja de 24 unidades
KG	Kilogramos
LT	Litros
UND	Unidad

NUM

Pantalla de Unidades de Medida

MANEJO DE UNIDADES DE MEDIDA

Agregar una Unidad de Medida

1. En el menú principal del, en la opción de **Administración**, se debe escoger la aplicación **Unidades de Medida**. Esto hará que se

despliegue una tabla de datos donde la información se presenta en forma de columnas.

2. En la tabla de datos, localice en **Registro** la opción **Nuevo** y actívela presionando dos veces el botón izquierdo del ratón o presionando **Enter** al ubicar el “highlight” sobre ella. Si lo prefiere, presione la tecla **Ctrl+N** o active el ícono  para agregar un nuevo renglón a la tabla de datos.
3. Dentro de la tabla se deben ingresar los siguientes datos:

Unidad de Medida: dentro de esta casilla, el usuario debe digitar el nombre de la unidad de medida que será creada.

Descripción: en esta casilla el usuario debe digitar el nombre de la unidad de medida o cualquier descripción que haga más clara la identificación de la misma.

4. Una vez que se han ingresado los datos, proceda a grabar la información digitada presionando el botón izquierdo del ratón sobre el ícono  o bien con la opción **Actualizar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A**. Si lo desea puede ingresar todos los datos y grabar la información solamente al final de la sesión. Esto se hace por medio del ícono .

Modificar una Unidad de Medida

El procedimiento para modificar un registro, es el que se muestra a continuación:

1. En el menú principal del, en la opción de **Administración**, se debe escoger la aplicación **Unidades de Medida**. Esto hará que se despliegue una tabla de datos donde la información se presenta en forma de columnas.
2. Dentro de la tabla, el usuario debe seleccionar el registro que será modificado, para esta operación, se debe situar el highlight en la fila que contenga dicho registro y presionar un click.
3. Solo se puede modificar la descripción de las unidades de medida, debido a que el código no es modificable. Para modificar una medida, se debe presionar un doble click sobre la casilla para que esta se active y el usuario digite la nueva información.

4. Una vez que se han ingresado los datos, proceda a grabar la información digitada presionando el botón izquierdo del ratón sobre el ícono  o bien con la opción **Actualizar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A**. Si lo desea puede ingresar todos los datos y grabar la información solamente al final de la sesión. Esto se hace por medio del ícono .

Eliminar una Unidad de Medida

El procedimiento para eliminar un registro, es el que se muestra a continuación:

1. En el menú principal del, en la opción de **Administración**, se debe escoger la aplicación **Unidades de Medida**. Esto hará que se despliegue una tabla de datos donde la información se presenta en forma de columnas.
2. Dentro de la tabla, el usuario debe seleccionar el registro que será eliminado, para esta operación, se debe situar el highlight en la fila que contenga dicho registro y presionar un click.
3. Una vez que ha sido marcado el registro, el usuario debe escoger la opción **Eliminar** que se encuentra bajo **Registro** en el submenú. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+E** o el ícono . Si el registro está unido a otras aplicaciones, el sistema no eliminará la unidad y avisará al usuario de que la operación no se puede realizar.

CONSECUTIVOS

Esta función se encuentra activa sólo si dentro de los parámetros globales del módulo se encuentra marcado "*Manejo Estándar*" para el manejo de los consecutivos de los documentos generados desde **Control de Inventario**. Para mayor detalle de este parámetro puede consultar la *Parámetros del Módulo*, dentro de la carpeta "Indicadores" en la página 20.

Esta opción brinda la oportunidad de que las transacciones de inventario que se realicen puedan ser controladas por medio de un número consecutivo que se generará automáticamente una vez que el usuario defina el tipo de consecutivo que se utilizará.

Esto hace que cuando un usuario del sistema requiera realizar una transacción con un nuevo lote de artículos, el consecutivo del documento siguiente le sea sugerido de forma automática. Esto le evitará al usuario tener que llevar el control de los consecutivos de documentos utilizados en forma externa al sistema y reducirá la probabilidad de ocurrencia de error en la asignación de los códigos que corresponden a las transacciones que sean realizadas.

La pantalla principal de la opción es la siguiente:

Consecutivo	Descripción	Máscara	Siguiete Consecutivo	Editable	Tipo	A
001	Ajustes varios	999999999	000000027	☒	Transacción	
002	Compras locales	999999999	00000020	☐	Transacción	
003	Consumos	999999999	00000053	☐	Transacción	
004	Fisicos	999999999	00000013	☐	Transacción	
005	Produccion	999999999	000000000	☐	Transacción	
006	Reservacion	999999999	00000002	☐	Transacción	
007	Ajuste de costo	999999999	00000006	☐	Transacción	
008	Venta	999999999	000000000	☐	Transacción	
009	Traspasos	999999999	000000000	☐	Transacción	
010	Aprobacion/Vencimiento	999999999	000000000	☐	Transacción	
011	Ensamble	999999999	000000000	☐	Transacción	
012	Remision	999999999	000000000	☐	Transacción	
013	Aprobaciones	999999999	00000000	☐	Transacción	

Tabla Principal de Consecutivos para Documentos de Inventario

MANEJO DE CONSECUTIVOS

Agregar un Tipo de Consecutivo

El procedimiento para agregar un consecutivo es el que se describe a continuación:

1. Ingrese a la opción **Consecutivos** del menú de **Administración**. El sistema desplegará una tabla donde la información se presenta en forma de columnas.
2. En la barra de herramientas de la ventana active el ícono  o localice en el menú de **Registro** la opción **Nuevo** y actívela presionando el botón del ratón o presionando la tecla **Enter** al ubicar el highlight sobre ella. Si lo prefiere utilice las teclas **Ctrl+N** para agregar un nuevo registro. El sistema desplegará una pantalla formada por carpetas denominada **Mantenimiento de Consecutivos**.
3. El usuario debe ingresar el **código** y **descripción** con los cuales identificará el consecutivo que está creando. Las carpetas que forman la pantalla de mantenimiento de consecutivos se denominan: **General**, **Ajustes Configurables**, **Usuarios** y **Auditoría**.
4. Una vez que se han ingresado los datos anteriores, el usuario debe salvar la información ingresada con el ícono  o con el ícono .

Descripción de Carpetas

Para acceder cada carpeta basta con accionar el ratón sobre la pestaña correspondiente, también puede oprimir **Alt+** la tecla que identifique la letra subrayada en el título de la carpeta.

General

Dentro de esta carpeta se ingresa la siguiente información:

Máscara: dentro de esta casilla se ingresa el patrón de código o máscara que utilizará el consecutivo en cuestión. Este patrón puede utilizar "9" para especificar números y "N" para especificar letras. El patrón o máscara también

puede utilizar el signo "-". La máscara puede tener un máximo de 20 caracteres. Algunos ejemplos de patrones son:

N-9999 → permitiría un código como A-0001 o B-1001

NN-99 → permitiría un código como CI-01 o CO-01

Una vez que se ha salvado la información y se ha utilizado el patrón en una transacción, el sistema no permitirá modificar esta máscara.

Siguiente Valor: dentro de esta casilla el sistema sugiere el siguiente valor a utilizar en un documento de inventario que sea ingresado en la base de datos. El sistema permite modificar este valor las veces que el usuario lo requiera siempre y cuando cumpla con la máscara definida.

Formato: dentro de esta casilla el usuario define un formato "default" para el **Reporte de Documento de Inventario** que el sistema sugerirá cada vez que se utilice este consecutivo.

Consecutivo para: dentro de esta casilla se le permite elegir el tipo de consecutivo, ya sea este por *transacciones de inventario* o *órdenes de producción*.

Propiedades: bajo esta sección se presenta las siguientes opciones

- ☐ **Modificable:** si se marca esta casilla el consecutivo puede editarse una vez que se asocia a un documento (dentro de la ventana de *Transacciones de Inventario*). Si no se marca el sistema no permitirá que se modifique el consecutivo asignado al documento de inventario una vez que se ha asignado.
- ☐ **Permite múltiples tipos de ajuste:** si se marca esta casilla el consecutivo permite múltiples tipos de ajustes configurables en un mismo paquete (transacciones de diferente índole tales como venta, consumo, compra, etc.). Si esta casilla no se marca, el consecutivo sólo permitirá ingresar dentro del paquete de inventario transacciones que pertenezcan al mismo tipo base. La marca en esta casilla influye directamente en los registros que sean definidos en la carpeta **Ajustes Configurables**.
- ☐ **Asociado con todos los tipos de ajuste:** si esta casilla es marcada se desactiva la carpeta de *Ajustes Configurables*. Al estar marcada el consecutivo permite que todos los tipos de transacciones configurables puedan ser asociadas a un documento de inventario que lo utilice.

Carpeta General de Configurables de Mantenimiento de Consecutivos

Ajustes Configurables

Esta carpeta se desactiva si se marca el parámetro denominado **"Asociado con todos los Tipos de Ajuste"** que se encuentra en la carpeta *General* de esta misma pantalla.

Dentro de esta carpeta se asocian las transacciones específicas para un formato de consecutivo. Si la empresa no requiere el formato para un tipo (s) de transacción específico (s), puede no ingresar datos dentro de esta tabla lo cual hace que se pueda utilizar el formato para cualquier tipo de transacción.

Si se definen tipos específicos de transacciones para el formato del consecutivo entonces, el sistema no permitirá utilizar dicho formato en otras transacciones que no sean las que se definieron en esta tabla.

Para ingresar registros es necesario presionar el ícono  que se encuentra en la barra de herramientas de la carpeta. Dentro de esta ventana se presentan las siguientes columnas:

Código: se ingresa el código del tipo de transacción configurable a la cual se liga el formato del consecutivo. Si el usuario lo requiere, con la tecla **F1** se desplegará la tabla de transacciones que presenta el listado de todos los tipos definidos en la opción de **Transacciones Configurables** del menú de *Administración*.


Descripción: al ingresar el código, el sistema despliega dentro de esta columna la descripción de la transacción seleccionada.

Base: dentro de esta columna el sistema despliega el tipo de transacción de inventario ligada a la transacción configurable seleccionada. Los tipos de transacciones de inventario pueden ser uno de los siguientes:

<i>Aprobación</i>	<i>Ensamble</i>	<i>Remisión</i>
<i>Compra</i>	<i>Físico</i>	<i>Reservación</i>
<i>Consumo</i>	<i>Misceláneo</i>	<i>Traspaso</i>
<i>Costo</i>	<i>Producción</i>	<i>Vencimiento</i>
		<i>Venta</i>

Si la casilla "*Permite múltiples tipos de ajuste*" se encuentra marcada, el sistema permitirá asociar al consecutivo cualquier tipo base de transacción de inventario. De lo contrario, sólo permitirá asociar un mismo tipo de transacción de inventario (p.e. de tipo base **Compra**).

La pantalla desplegada es la siguiente:



Carpeta Transacciones Configurables de Mantenimiento de Consecutivos

Usuarios

Dentro de esta carpeta se presenta una tabla modificable formada por las siguientes columnas:


Código: dentro de esta columna se ingresa el código usuario al cual se le otorgarán privilegios para utilizar el formato del consecutivo específico. Si el usuario lo requiere, puede presionar la tecla **F1** para desplegar la tabla de consulta **Usuarios**.

Nombre: al seleccionar el código del usuario el sistema despliega el nombre asociado dentro de esta columna.

Para ingresar usuarios dentro de la tabla, es necesario presionar el ícono  que se encuentra en la barra de herramientas de la carpeta.

Para cualquier consecutivo que sea creado el sistema siempre otorgará, por omisión, privilegios para el usuario **Compañía** y el administrador (**sysadm**).

La pantalla desplegada es la siguiente:



Código	Nombre
ADMIN	ADMIN
SA	Administrador de la Base de Datos
EIDEM004	Compañía Demo 04
PINIATON#5	Manolo Piñatón número 5
NITO	NITO

Carpeta Usuarios de Mantenimiento de Consecutivos

Auditoría

Dentro de esta carpeta se presenta para consulta los datos relacionados con la bitácora de modificaciones a la base de datos.

La ventana despliega el código y nombre del usuario que modificó por última vez el formato del consecutivo. También se presenta la fecha y hora en que se realizó la operación.

La pantalla desplegada es la siguiente:

Usuario	Nombre	Fecha
SA	Administrador de la Base d ...	25/09/2007 02:20:26 PM

Carpeta Auditoría de Mantenimiento de Consecutivos

Modificar un Tipo de Consecutivo

Para modificar un consecutivo proceda de la siguiente manera:

1. Dentro del menú **Administración**, ingrese a la opción **Consecutivos**. Esto hará que se despliegue la tabla que contiene los registros de los consecutivos creados.
2. Localice el registro que desea modificar y coloque el cursor sobre él, seleccione en **Registro** la opción **Modificar** y actívela presionando una vez el botón izquierdo del ratón o presionando **Enter** al ubicar el highlight sobre ella.
Si lo prefiere presione las teclas **Ctrl+M** o active el ícono . Se desplegará la misma pantalla que se pudo observar al agregar el artículo.
3. Seleccione la carpeta bajo la cual quiere modificar la información del consecutivo y actívela presionando una vez el botón izquierdo del ratón sobre el nombre de la carpeta seleccionada.
4. Localice el campo que desea modificar, coloque el highlight del ratón sobre él y digite la nueva información. El sistema no permite modificar la máscara del consecutivo ni la bitácora de modificaciones.
5. Proceda a grabar la información digitada presionando con el botón izquierdo del ratón sobre el ícono , o bien con la opción **Actualizar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A**.

Eliminar un Tipo de Consecutivo

Antes de intentar eliminar un consecutivo asegúrese de que no tenga transacciones ligadas.

Para eliminar registros de consecutivos proceda de la siguiente manera:

1. Dentro del menú **Administración**, ingrese a la opción **Consecutivos**. Esto hará que se despliegue la tabla que contiene los registros de los consecutivos creados.
2. Localice el registro del consecutivo que desea eliminar y márquelo con el highlight.
3. Seleccione en **Registro** la opción **Eliminar** y actívela. Si lo prefiere presione las teclas **Ctrl+E** o active el ícono .
4. El sistema desplegará una pantalla con el fin de verificar el proceso que se desea ejecutar. Escoja **Eliminar**, si está seguro de que es el consecutivo que desea borrar de la tabla.


Si se encuentra en la ventana de creación y modificación de registros solo debe localizar el consecutivo y activar el ícono respectivo!!

CLASIFICACIONES

Esta opción despliega una tabla de datos donde se deben establecer todas las posibles subdivisiones para cada tipo de clasificación. Se debe recordar que existen dentro del sistema, hasta un máximo de seis clasificaciones por artículo y que dentro de éstas pueden establecerse un número indefinido de opciones.


Los nombres de los seis tipos de clasificación se definen en la sección "Parámetros del Módulo" en la página 16.

La figura que se presenta a continuación, ejemplifica las clasificaciones que se utilizan en el sistema:



Definición de las Clasificaciones

A continuación se presenta la pantalla principal desplegada por la opción:



The screenshot shows a software window titled "EIDEM004 - Clasificaciones". It has a menu bar with "Registro", "Despliegue", "Reporte!", "Excel!", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following data:

Código	Descripción	Medida	Tipo	Usa Serie	Plantil Asocia
001	Familia 001	Und	Familia	☐	
002	Familia 002	C06	Familia	☐	
003	Familia 003	C12	Familia	☐	
004	Familia 004	C24	Familia	☐	
005	Familia 005	Kg	Familia	☐	
006	Familia 006	Und	Familia	☐	
007	Familia 007	C06	Familia	☐	
008	Familia 008	C12	Familia	☐	
009	Familia 009	C24	Familia	☐	
010	Canastas especia	Und	Familia	☐	
011	Reposteria	Und	Familia	☐	
012	Bebidas alcoholica	C12	Familia	☐	
013	Especialidades	Und	Familia	☐	
014	Mermeladas	Und	Familia	☐	
015	Chocolates	Und	Familia	☐	
016	Familia 016	Und	Familia	☐	

At the bottom of the window, there is a status bar with a "NUM" label and a numeric input field.

Pantalla principal de Clasificaciones


MANEJO DE CLASIFICACIONES

Agregar una Clasificación

El procedimiento para agregar una clasificación, es el que se muestra a continuación:

1. En la opción **Administración** del menú principal el usuario debe escoger la aplicación de **Clasificaciones**. El sistema desplegará una tabla de datos donde la información se despliega en forma de columnas.
2. Dentro de la tabla, el usuario debe escoger la opción **Nuevo** que se encuentra bajo **Registro** en el submenú. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+N** o el ícono . El sistema desplegará una pantalla denominada **Clasificación**, donde el usuario debe ingresar la información.
3. Una vez que se han ingresado los datos debe salvar la información ingresada con el ícono  o con el ícono .

A continuación se presenta la pantalla principal desplegada por el sistema:



Pantalla de Clasificación

4. Las casillas que deben ser llenadas son las siguientes:

Código: en esta casilla, el usuario debe digitar el código que identificará la clasificación que se está agregando. Esta casilla es un alfanumérico con espacio para cuatro dígitos.

Descripción: es esta casilla, el usuario debe digitar el nombre de la descripción que se ingresa.

Unidad: en esta casilla, se debe digitar la unidad de medida que se utilizará para identificar los artículos que pertenezcan a la clasificación. Esta unidad se relaciona con la unidad de almacenamiento del artículo al cual se le asigne la clasificación específica y la conversión definidas en la sección "Descripción de Carpetas" en la página 103.

Usa números de serie: esta casilla se activa si se encuentra marcado el parámetro global de uso de números de serie dentro del módulo.

Si el usuario marca la casilla indica que el sistema asignará el uso de números de serie a los artículos que sean asociados a este tipo de clasificación. De esta forma si un grupo de artículos pertenece a una familia de productos particular, por ejemplo, no habría necesidad de ir uno a uno a indicar que utiliza números de serie, sino que se asumiría de la clasificación que tiene asociada.

Esta condición podrá ser modificada luego desde el mantenimiento de artículos pero facilita al usuario el registro de datos.

Plantilla: si el usuario marca que se utilizarán los números de serie debe especificar la plantilla que se asignará a los artículos que sean asignados a esta clasificación.

Tipo: en este campo se despliegan los nombres de las seis posibles clasificaciones definidas en *Parámetros del Módulo*. El usuario deberá escoger uno de ellos, para determinar a cuál de las seis divisiones pertenecerá la clasificación específica.

Las divisiones son desplegadas en orden descendente, es decir, la clasificación más general se presentará primero y la más específica de último.

Código de Barras: esta sección se encuentra inactiva si no se tiene marcado en los parámetros globales el sistema la opción "Usa Código de Barras".

- **Tipo:** identifica el tipo de código con el cual debe trabajar toda la clasificación, lo cual implica que una clasificación no permite contener artículos que manejen distintos tipos de códigos de barras. Dado que el artículo maneja dos tipos de códigos de barras (unidad de almacén y unidad de detalle) para la verificación que realiza el sistema de los tipos se utiliza el tipo de código definido para la unidad de detalle.

Las opciones que se presentan en esta casilla corresponden a los tipos

de códigos de barras escogidos por el usuario en los parámetros del módulo.

- **Aporte dígitos:** corresponde a los dígitos con los cuales contribuye la clasificación para la formación del código de barras. Por ejemplo, se podría decir que la *Clasificación 1* contribuye con los dígitos “68”, lo que implica que la parte del código de barras correspondiente al código del producto pertenecientes a esa clasificación siempre contendrán al menos los dígitos “68”. El aporte de dígitos puede ser omitido.

Modificar una Clasificación

Para modificar una clasificación de artículos, se debe seguir el procedimiento que se muestra a continuación:

1. En la opción **Administración** del menú principal el usuario debe escoger la aplicación de **Clasificaciones**. El sistema desplegará una tabla de datos donde la información se despliega en forma de columnas.
2. Dentro de la tabla, el usuario debe seleccionar el registro que será modificado, para esta operación, se debe situar el highlight en la fila que contenga dicho registro y presionar un click.
3. Una vez que ha sido marcado el registro, el usuario debe escoger la opción **Modificar** que se encuentra bajo **Registro** en el submenú. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+M** o el ícono .

A una clasificación de artículos, solo es posible modificar la descripción de la clasificación y la unidad de medida, las casillas de código y tipo permanecen inactivas dentro de la pantalla.

4. Una vez que se han realizado las modificaciones necesarias, el usuario debe salvar los datos ingresados con el ícono  o con el ícono .

Eliminar una Clasificación

Para modificar una clasificación de artículos, se debe seguir el procedimiento que se muestra a continuación:

1. En la opción **Administración** del menú principal el usuario debe escoger la aplicación de **Clasificaciones**. El sistema desplegará una tabla de datos donde la información se despliega en forma de columnas.
2. Dentro de la tabla, el usuario debe seleccionar el registro que será eliminado, para esta operación, se debe situar el highlight en la fila que contenga dicho registro y presionar un click.
3. Una vez que ha sido marcado el registro, el usuario debe escoger la opción **Eliminar** que se encuentra bajo **Registro** en el submenú. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+E** o el ícono . El sistema desplegará una pantalla de confirmación para eliminar el registro seleccionado.


Si existen otros registros dependientes, entonces el sistema avisará al usuario que la operación no puede llevarse a cabo.

CLASIFICACIONES ADICIONALES

Esta opción despliega una tabla de datos donde se pueden establecer todas las clasificaciones adicionales requeridas por los usuarios. Esta información servirá para establecer una búsqueda más rápida y exacta de los diferentes artículos del inventario.

Por ejemplo, si una organización vende libros puede definir entre sus posibles clasificaciones estarían: editorial, autor, título, tipos de literatura como por ejemplo infantiles o adultos, ciencia ficción, historia, etc.

La pantalla a desplegar es la siguiente:



MANEJO DE CLASIFICACIONES ADICIONALES

El procedimiento para agregar una clasificación adicional, es el que se muestra a continuación

2. Dentro de la tabla, el usuario debe escoger la opción **Nuevo** que se encuentra bajo **Registro** en el submenú. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+N** o el ícono . El sistema desplegará una pantalla denominada **Clasificación**, donde el usuario debe ingresar la información.
3. Una vez que se han ingresado los datos debe salvar la información ingresada con el ícono  o con el ícono .

Los campos del *form* a llenar son los siguientes:

Clasificación: Se debe definir un nombre para este espacio; este nombre depende mucho de la clase de negocio al cual se dedique la organización.

Descripción: Se le debe asignar una descripción a la clasificación, muchas veces la clasificación y la descripción son la misma.

Posición: Este espacio es para indicarle a esta clasificación en que posición se ubicará en el tab de otras clasificaciones en el mantenimiento de los artículos.

En una tabla dentro de esta pantalla hay dos columnas(código y descripción) que se deben llenar con los datos que la empresa desee utilizar para efectos de tener un criterio de búsqueda por ejemplo.

A continuación se presenta la pantalla principal desplegada por el sistema:

Clasificación:

Descripción:

Posición:

Código	Descripción

NUM

Pantalla de Mantenimiento de Clasificaciones Adicionales

Nota: Si ya se ha utilizado el código de la clasificación en algún artículo, será imposible eliminar el código de la tabla.

IMPUESTO ADICIONAL

Esta opción solo podrá ser utilizada si la compañía es para El Salvador, el ERP actualmente tiene la posibilidad de asociar solamente 2 impuestos, es por esto que si se da la necesidad de manejar uno o varios impuestos más, se deberá hacer por medio de esta funcionalidad llamada impuesto adicional.

Lo primero que se debe hacer es hacer una clasificación adicional que servirá para asociar uno o varios impuestos, tal como se observa en la pantalla siguiente:

Código	Descripción
IMPUESTO 3	Impuesto 3
IMPUESTO 4	Impuesto 4
IMPUESTO 5	Impuesto 5

Pantalla de clasificaciones adicionales

Además se debe crear un artículo de tipo servicio que servirá para el cálculo del impuesto adicional (pues este artículo se ingresará como una línea extra en los pedidos de Facturación), esto para poder reflejar el impuesto: Para esto al momento de crearlo se le marcará que este artículo es impuesto, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

*Pantalla de artículo donde se indica que este artículo servirá
para el cálculo del impuesto adicional*

Una vez creado este artículo, se debe definir en el mantenimiento de impuesto adicional una relación entre el valor de la clasificación adicional y este artículo recientemente creado; además se debe indicar si el tipo de impuesto es por porcentaje o por cantidad, si el descuento de línea afectará este impuesto y el valor del impuesto.

Clasificación adicional: en este campo por medio de F1 o doble clic se debe escoger el código de una clasificación adicional.

Descripción de la clasificación: la descripción de la clasificación es un campo no editable que se llena automáticamente.

Valor de clasificación: se debe escoger un valor de la clasificación adicional y colocarlo acá, no se pueden colocar valores repetidos en este mantenimiento.

Descripción del valor: la descripción del valor es un campo no editable que se llena automáticamente.

Artículo: por medio de F1 o doble clic se debe asociar el artículo que es impuesto y que servirá para el cálculo del impuesto adicional; acá solo se pueden asociar artículos de tipo servicio que sean para el cálculo del impuesto.

Descripción del artículo: la descripción del artículo es un campo no editable que se llena automáticamente.

Tipo de impuesto: el tipo de impuesto puede ser por porcentaje o por cantidad, si se escoge por cantidad se calculará como impuesto adicional la cantidad vendida por el monto que se coloque en este mantenimiento. Si se escoge por porcentaje, se calculará el porcentaje colocado acá por el valor de la mercadería del artículo que calcule impuesto adicional.

Descuento en línea afecta impuesto: si este parámetro está marcado, entonces el impuesto adicional se calculará sobre el valor de la mercadería con el descuento en línea rebajado; pero si el parámetro no está marcado, calculará el impuesto adicional sobre el valor de la mercadería sin el rebajo del descuento.

Impuesto: Acá se debe colocar la cantidad o el porcentaje a calcular.

La pantalla se podría visualizar como la siguiente:

Clasificación Adicional	Descripción Clasificación	Valor Clasificación	Descripción Valor	Artículo	Descripción Artículo	Tipo Impuesto	Desc. Línea Afecta	Impuesto
IMPUESTO	Impuesto	IMPUESTO 4	Impuesto 4	00409	Artículo de costos por bodega	Porcentaje	☐	15.000
IMPUESTO	Impuesto	IMPUESTO 3	Impuesto 3	00413	Impuesto 3	Porcentaje	☐	10.000
IMPUESTO3	Impuesto 3	IMP_4	Impuesto 4 (Línea Blanca)	00411	Artículo de tipo servicio par...	Porcentaje	☐	15.000

Pantalla de mantenimiento de impuestos adicionales

Después de realizada esta configuración se debe asociar al artículo que debe calcular el impuesto adicional, la clasificación y el valor que se configuró como impuesto adicional. Entonces, al realizar un pedido o una factura en **Facturación**, éste impuesto adicional se verá reflejado en el pedido o la factura como una línea adicional calculando el monto correspondiente para el impuesto. La pantalla a desplegar podría observarse como la siguiente:

Clasificaciones Adicionales	Código	Descripción
IMPUESTO 3		
FF		
IMPUESTO	IMPUESTO 3	Impuesto 3

Tab clasificaciones dentro del mantenimiento de un artículo

CUENTAS CONTABLES

En esta opción se definen las cuentas contables que serán asociadas a cada artículo en el inventario, por medio de las cuales será posible realizar los asientos contables e integrar los movimientos de **Control de Inventario** con el módulo de **Contabilidad General**.

Es importante remarcar que no todas las cuentas definidas en esta opción se utilizan para la generación de asientos dentro de **Control de Inventario**. Muchas de ellas participan en asientos contables debido a transacciones que involucran los artículos pero cuya contabilización se lleva a cabo desde otros módulos (**Compras, Facturación, Producción y Costos** entre otros).

Cada línea de la tabla de datos representa el nombre del paquete de cuentas contables que se afectarán por las transacciones de los artículos a los cuales se les asigne dicho paquete.

Dentro de cada paquete deberán definirse las cuentas necesarias para cada tipo de transacción de inventario esto es, las cuentas que se utilizarán dependerán del tipo de movimiento que se realice.

La pantalla principal de esta opción es la siguiente:

Código	Descripción
0001	Materias Primas (Alim, ensam, quim)
0002	Materias Primas (Farm, cosm, metal)
0010	Producto Terminado (Alim, ensam, quim)
0011	Producto Terminado (Farm, cosm, metal)
0020	Material de Empaque (Alim, ensam, quim)
0021	Material Empaque (Farm, cosm, metal)
0030	Prod semielaborado (Alim, ensam, quim)
0031	Prod semielaborado (Farm, cosm, metal)
0040	Coproductos (Alim, ensam, quim)
0041	Coproductos (Farm, cosm, metal)
0050	Subproductos (Alim, ensam, quim)
0051	Subproductos (Farm, cosm, metal)
0090	Artículos Terminados (Comercial)
ND	No definida

Código: NUM

Pantalla de Cuentas de los Artículos

MANEJO DE CUENTAS DE ARTÍCULOS

Agregar una Cuenta de Artículos

Para agregar un paquete de cuentas contables de artículos proceda según las siguientes instrucciones:

1. Escoja la opción **Administración** del menú principal del módulo. Se desplegará un listado con varias opciones, active **Cuentas Contables**. A continuación el usuario obtendrá la pantalla principal de la opción.

2. Localice en el menú de **Registro** la opción **Nuevo** y actívela presionando el botón del ratón o presionando las teclas **Ctrl+N** o el ícono  en la barra de herramientas, para agregar un nuevo renglón a la tabla de datos.
3. Cuando se agrega un paquete de cuentas contables el sistema desplegará una pantalla con un conjunto de carpetas que juntas agrupan el detalle de cada cuenta contable.
4. Para acceder cada carpeta basta con accionar el ratón sobre la pestaña correspondiente, también puede oprimir **Alt +** la tecla que identifique la letra subrayada en el título de la carpeta.
5. Una vez que se ingresó la información en las carpetas, el usuario debe proceder a grabar la información digitada presionando el botón izquierdo del ratón sobre el ícono  o bien con la opción **Actualizar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl + A**.

Descripción de Carpetas

General

EXSD - Cuentas Contables de Artículos

Registro Buscar Ayuda

Código: 01

Descripción: INVENTARIO

General Local Exterior Consumos Remisiones

Inventario: 00-00 1-03-001 INVENTARIO

Variación de Costo: 00-00 1-04-000 VARIACIÓN DE COSTO

Faltante Inv. Físico: 12-02 1-03-003 INVENTARIO FÍSICO

Sobrante Inv Físico: 12-01 1-03-003 INVENTARIO FÍSICO

Vencimiento: 00-00 1-03-005 INVENTARIO VENCIDO

Ajuste: Ajuste CMV:

Depósito de Garantía

Cuenta Por Pagar: 04-03 4-02-003 Depósitos de Garantía

Cuenta Punte: 04-03 4-02-004 Cuenta Punte

Descripción del grupo de cuentas NUM

Carpeta General de Cuentas Contables de Artículos

La carpeta denominada **General**, contiene el código y descripción de las cuentas de inventario, este código es el que se establece en la definición de los artículos, con el fin de que los movimientos se dirijan a esas cuentas. Además se establecen los códigos de las cuentas contables de inventario, variación de costo, faltante en inventario físico, sobrante en inventario físico y vencimiento.

Las casillas que se presentan en esta pantalla son las siguientes:

Código: se debe digitar el código que identificará el paquete de cuentas que será asignado para agrupar las cuentas contables asociadas a los artículos.

Descripción: este campo corresponde al nombre que describirá el paquete de cuentas contables de inventario.

Inventario: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los costos de los inventarios de la empresa.

Variación de Costo: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con las variaciones en los costos que se presenten en el inventario.

Faltante en Inventario Físico: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los costos debido a faltantes cuando se hace el inventario físico de los artículos existentes en bodega.

Sobrante en Inventario Físico: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con las cantidades sobrantes cuando se hace el inventario físico de los artículos existentes en bodega.

Vencimiento: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con el costo por vencimiento de artículos.

Ajuste: en esta casilla se debe especificar el centro de costo y la cuenta contable para el ajuste.

Ajuste CMV: en esta casilla se debe especificar el centro de costo y la cuenta contable para el ajuste CMV.

Depósito de garantía: Las cuentas que se asocien a la sección de depósitos de garantía serán las que se tomen en caso de realizar una transacción de tipo “Depósito de Garantía” desde el módulo móvil **Facturación de Rutero**, estas cuentas irán generalmente en la sección de pasivos pues básicamente de lo que se trata es de cobrar dinero que podría ser necesario devolverle al cliente en algún momento.

Cuenta por pagar: en esta casilla se debe especificar el centro de costo y la cuenta contable de la cuenta por pagar para la transacción de tipo depósito de garantía que se realice desde el módulo de Facturación de Rutero.

Cuenta puente: en esta casilla se debe especificar el centro de costo y la cuenta contable de la cuenta puente para la transacción de tipo depósito de garantía que se realice desde el módulo de Facturación de Rutero.

Local

EIDEM004 - Cuentas Contables de Artículos

Registro Buscar Ayuda

Código: 0001

Descripción: Materias Primas (Alim, ensam, quim)

General Local Exterior Consumos Remisiones

Ventas:			
Dev. sobre Vtas:			
Desc. Ventas:			
Costo Ventas:			
Desc. por Línea:			
Costo Descuentos:			
Comision. Ventas:			
Comision. Cobro:			
Compras:	00-00-00	9-04-03-000-000	Compras Locales
Desc. Bonificación:			

NUM

Carpeta Local de Cuentas Contables de Artículos

En esta carpeta, se especifican las cuentas contables asociadas con rubros de transacciones locales, esto es, cuando se establece que el sub-subtipo de la transacción es *local*, de manera que se pueda llevar un control independiente de los rubros provenientes de transacciones exteriores al país.

Las casillas que se despliegan en la pantalla son las siguientes:

Ventas: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con transacciones de venta de artículos, que se realicen a clientes locales.

Ventas Exentas: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con transacciones de venta de artículos, que se realicen a clientes locales que son exentos de impuesto.

Dev. sobre Vtas: casilla diseñada para especificar el Centro de Costo definido para las devoluciones que se generan sobre las ventas locales.

Descuento de Ventas: corresponde a la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los descuentos en las ventas que se realicen a clientes locales de la empresa.

Costo de Ventas: se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los costos incurridos al vender los artículos de inventario.

Descuento por Línea: se debe definir la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los descuentos realizados por línea del pedido o la factura, para cada artículo cuando se realiza una venta de éste.

Costo Descuentos: en este campo, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los costos incurridos por concepto de descuentos realizados al vender un artículo específico.

Comisiones de Ventas: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con las comisiones sobre las ventas que se otorgan a los vendedores de la empresa.

Comisiones de Cobro: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con las comisiones sobre los cobros realizados, que se otorgan a los cobradores encargados.

Compras: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados debido a transacciones tipo compra que se registren en el inventario.

Desc. Bonificación: casilla destinada a la asignación del Centro de Costo definido por concepto de los descuento generados por bonificaciones locales.

Exterior

EIDEM004 - Cuentas Contables de Artículos

Registro Buscar Ayuda

Código: 0001

Descripción: Materias Primas (Alim, ensam, quin)

General Local **Exterior** Consumos Remisiones

Ventas:			
Dev. sobre Vtas:			
Descuento Ventas:			
Costo Ventas:			
Desc. por Línea:			
Costo Descuentos:			
Comision. Ventas:			
Comision. Cobro:			
Compras:	00-00-00	9-04-04-000-000	Compras Exterior
Desc. Bonificación:			

NUM

Carpeta Exterior de Cuentas Contables de Artículos

Dentro de la carpeta **Exterior**, se agrupan las mismas casillas que en la carpeta Local, solamente que estas cuentas serán las que se utilicen cuando se realicen importaciones de artículos o bien, exportaciones de los mismos.

Las casillas que se despliegan en la pantalla son las siguientes:

Ventas: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con transacciones de venta de artículos, que se realicen a clientes extranjeros.

Ventas Exentas: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con transacciones de venta de artículos, que se realicen a clientes extranjeros que son exentos de impuesto.

Dev. sobre Vtas: casilla destinada para especificar el Centro de Costo definido para el concepto de las devoluciones que se generan sobre las ventas exteriores o exportaciones.

Descuento de Ventas: corresponde a la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los descuentos en las ventas que se realicen a clientes extranjeros de la empresa.

Costo de Ventas: se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los costos incurridos al vender los artículos de inventario.

Descuento por Línea: se debe definir la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los descuentos realizados por línea del pedido o la factura, para cada artículo cuando se realiza una venta de éste.

Costo Descuentos: en este campo, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los costos incurridos por concepto de descuentos realizados al vender un artículo específico.

Comisiones de Ventas: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con las comisiones sobre las ventas que se otorgan a los vendedores de la empresa.

Comisiones de Cobro: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con las comisiones sobre los cobros realizados, que se otorgan a los cobradores encargados.

Compras: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados debido a transacciones tipo compra y sub-subtipo importación que se registren en el inventario.

Desc. Bonificación: casilla diseñada para la asignación del Centro de Costo creado para el concepto de los descuentos generados por bonificaciones provenientes del exterior.

Consumos

The screenshot shows a software window titled "EXSD - Cuentas Contables de Artículos". It has a menu bar with "Registro", "Buscar", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area has a "Código:" field with "01" and a "Descripción:" field with "INVENTARIO". Below these are tabs: "General", "Local", "Exterior", "Consumos", and "Remisiones". The "Consumos" tab is selected. It contains several rows of input fields for different types of consumption:

Consumo	Cuenta	Centro de Costo	Descripción
Material en Proc:	00-00	1-01-002	MATERIAL PROCESO
Consumo Normal:	00-00	1-01-001	CONSUMO NORMAL
Consumo Retrabajo:	00-00	1-01-003	RETENCIONES
Consumo Gastos:	00-00	1-01-004	GASTOS
Consumo Desperdic:	00-00	1-01-005	DESPERDICIOS
Materiales Aplicados:	00-00	1-01-006	Materiales aplicados

At the bottom, there is a "Descripción del grupo de cuentas" field and a "NUM" field.

Carpeta Consumos de Cuentas Contables de Artículos

Dentro de la carpeta **Consumos**, se agrupan las cuentas por utilizar para el registro del consumo de los insumos o productos utilizados en el proceso.

Las casillas que se despliegan en la pantalla son las siguientes:

Material en Proceso: en esta casilla, se debe especificar la cuenta y el centro de costo al que se asignarán los rubros correspondientes al material en proceso utilizado en las operaciones.

Consumo Normal: corresponde a la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con el consumo normal del proceso.

Consumo por Re-trabajo: se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con el consumo provocado por el re-trabajo en las operaciones.

Consumo por Gastos: se debe definir la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los gastos asociados con el consumo.

Consumo Desperdicios: en este campo, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los desperdicios de las operaciones.

Materiales Aplicados: en este campo, se debe especificar la cuenta y el centro de costo en el cual se asignarán los rubros asociados con los materiales aplicados, esta cuenta se usa al generar los asientos de ingreso a inventario desde el módulo de Producción y Costos.

Remisiones

The screenshot shows a software window titled "EIDEM004 - Cuentas Contables de Artículos". It has a menu bar with "Registro", "Buscar", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields:

- Código:** 0001
- Descripción:** Materias Primas (Alim, ensam, quim)

Below these fields are five tabs: "General", "Local", "Exterior", "Consumos", and "Remisiones". The "Remisiones" tab is currently selected. Under this tab, there are two rows of input fields:

- Sobrante:** followed by three empty input boxes.
- Faltante:** followed by three empty input boxes.

At the bottom right of the window, there is a small button labeled "NUM".

Carpeta Remisiones de Cuentas Contables de Artículos

Las cuentas contables que se definan en esta carpeta se relacionan con el manejo de remisiones del módulo de **Facturación**. Se efectúa una remisión cuando la empresa envía, por ejemplo, un embarque a un cliente. La compañía no factura inmediatamente ese embarque hasta que el cliente lo recibe y aprueba, mientras tanto la empresa ingresa la transacción como una remisión.

Para mayor detalle sobre el manejo de remisiones, consulte el manual de **Facturación**.

En esta opción el usuario debe definir las cuentas contables y los centros de costo que se utilizarán cuando se liquiden remisiones a un cliente y se presente la condición de que la cantidad remitida es diferente que la cantidad que recibe dicho cliente.

Esta situación puede presentarse en dos direcciones: la primera, ocurre cuando el cliente reporta que recibe más artículos que los remitidos, es decir, se debe hacer un ajuste físico en el inventario subtipo remisión, para considerar estos artículos que sobran.

Por otro lado, cuando un cliente reporta que recibió menos artículos que los que originalmente fueron remitidos, es decir, en esta situación se debe realizar un ajuste físico en el inventario subtipo remisión, para considerar estos artículos que están faltando.

Estos ajustes no se realizan en este módulo, por su parte, **Facturación** genera la transacción de inventario y el asiento contable correspondiente.

Nótese que estos ajustes no se realizan cuando el cliente devuelve artículos, en esos casos la transacción sería Remisión Disponible - Anulación y no un ajuste físico de las existencias del inventario.

De manera que, cuando se realiza el asiento contable debido al ajuste físico necesario en el inventario por sobrante o faltante de artículos remitidos a un cliente, el sistema utiliza las siguientes cuentas para cargar los montos correspondientes:

Sobrante: dentro de esta casilla el usuario debe definir la cuenta contable y el centro de costo en la que se cargará el monto debido a un ajuste físico en el inventario cuando un cliente reporta que recibió **más** artículos que los definidos en el documento de remisión.

Faltante: en este campo se debe definir la cuenta contable y el centro de costo en la que se cargará el monto debido a un ajuste físico en el inventario cuando se un cliente reporta que recibió **menos** artículos que los definidos en el documento de remisión.

Inventario Físico: en esta casilla se debe definir la cuenta contable y el centro de costo en la que se cargará el monto correspondiente al inventario físico de los artículos definidos en el documento de remisión.

El detalle completo de las cuentas que participan en cada asiento contable por transacción de inventario, se presenta en la sección “Movimiento Contable” en la página 431.

TRANSACCIONES CONFIGURABLES


Al definir las transacciones de los artículos, se presenta un tipo de movimiento denominado **misceláneo**, el cual tiene como fin agrupar todas aquellas transacciones del inventario que hacen que éste aumente o disminuya pero que no clasifican dentro de ninguno de los otros tipos definidos.

El tipo misceláneo se escoge, por ejemplo, cuando la empresa obsequia cierta cantidad de artículos del inventario a sus empleados, a clientes clase A, cuando se dan muestras a los vendedores, por promociones, etc.

Entonces, para clasificar las causas del movimiento se definen los sub-subtipos, el usuario puede establecer las categorías que considere necesarias: regalo, oferta, muestra, descuento, promoción, etc. Además, es posible que defina cuáles existencias de los artículos serán afectadas por las transacciones, por ejemplo: disponible, reservada, cuarentena o vencida.

En todas las consultas y reportes se muestran tanto la descripción de los ajustes base como también de las transacciones configurables que se generaron.

A continuación se presenta la pantalla principal desplegada por la opción:



Pantalla Principal de Transacción Configurables

MANEJO DE TRANSACCIONES CONFIGURABLES


Agregar una Transacción Configurable

El procedimiento para agregar una transacción configurable es el que se describe a continuación:

1. Escoja la opción **Administración** del menú principal del módulo. Se desplegará un listado con varias opciones, active **Transacciones Configurables**.
2. Localice en el menú de **Registro** la opción **Nuevo** y actívela presionando el botón del ratón o presionando las teclas **Ctrl+N** o el ícono .
3. El sistema desplegará una pantalla titulada **Mantenimiento de Transacciones Configurables** formada por carpetas. En la parte superior de la pantalla el usuario debe ingresar el **código** y **descripción** (nombre con el cual se identifica el sub-subtipo) de la nueva transacción configurable.
4. Una vez que se han ingresado los datos anteriores, el usuario debe salvar la información ingresada con el ícono  o con el ícono .

Descripción de Carpetas

General



Carpeta General de Transacciones Configurables

Dentro de esta carpeta se ingresa la siguiente información:

Ajuste Base: bajo esta casilla se despliega un menú con las opciones posibles para la transacción configurable. Cada una corresponde al tipo de transacción de inventario ligada a la transacción configurable:

- *Aprobación*
- *Compra*
- *Consumo*
- *Costo*
- *Ensamble*

- *Físico*
- *Misceláneo*
- *Producción*
- *Remisión*
- *Reservación*
- *Traspaso*
- *Vencimiento*
- *Venta*

iii Cabe aclarar que para las transacciones de consumo se permite la edición de la cuenta contable.!!!


Ajuste Configurable Activo: este campo debe marcarse con un check (✓) si el usuario requiere que la nueva transacción configurada se encuentre activa dentro del listado desplegado en la casilla **Tipo** de la opción **Transacciones (Por Paquete o En Línea)**.

Funcionalidad: dentro de esta casilla el usuario elige si la transacción configurable tiene una funcionalidad equivalente, opuesta o ambas (equivalente y opuesta) al ajuste base definido.

- **Equivalente:** presenta el mismo comportamiento que la transacción base definida en la casilla **Ajuste Base**. *Ejemplo:* Si se escogió *Compra* como ajuste base, si el usuario utiliza la transacción configurable, ésta aumentará la cuenta de Inventarios.
- **Opuesta:** presenta el comportamiento opuesto al de la transacción base definida en la casilla **Ajuste Base**. *Ejemplo:* Si se escogió *Compra* como ajuste base, si el usuario utiliza la transacción configurable, ésta disminuirá la cuenta de Inventario (el sistema permitirá la utilización de valores negativos).
- **Ambas:** acepta movimientos equivalentes u opuestos a la transacción base definida en la casilla **Ajuste Base**.

Subtipos

A continuación se presenta la pantalla desplegada por la carpeta:



Carpeta Subtipos de Transacciones Configurables

Dentro de esta carpeta se define el subtipo de la transacción. Los subtipos desplegados dentro de esta ventana dependerán del tipo de transacción escogida en la carpeta *General*.

Se tiene los siguientes subtipos de transacciones que pueden ser utilizados:

Tipo	Subtipo
Aprobación	*****
Compra	Cuarentena Disponible
Consumo	Cuarentena Disponible Remitida Reservada Vencida
Costo	Comparativo Fiscal
Ensamble	*****


Físico	Cuarentena Disponible Remitida Vencida
Misceláneo	Cuarentena Disponible Reservada Vencida
Producción	Cuarentena Disponible
Remisión	*****
Reservación	*****
Traspaso	Cuarentena Disponible Reservada Vencida
Vencimiento	Cuarentena Disponible Reservada
Venta	Remitida Disponible Reservada

Para escoger un subtipo de transacción siga el procedimiento que se muestra a continuación:

1. Escoja de la columna titulada **Disponibles** los subtipos que requiere asociar a la transacción configurable. Para esto marque uno por uno cada subtipo con el highlight y presione la flecha . El subtipo seleccionado aparecerá sobre la columna titulada **Seleccionados**. Esta misma operación se puede realizar para cada subtipo disponible dentro del listado.
2. Se pueden escoger tantos subtipos como el usuario requiera pero si se quieren utilizar todos los subtipos disponibles es recomendable presionar la flecha  y la operación se realizará más rápidamente.
3. Si el usuario se equivoca y no quiere utilizar un subtipo o requiere eliminar la asociación de un subtipo con la transacción configurable, con la flecha  lo devuelve a la columna **Disponibles**. El manejo de los subtipos es igual en ambas direcciones.

Sub-subtipos

A continuación se presenta la pantalla desplegada por la carpeta:



Carpeta Sub-subtipos de Transacciones Configurables

Dentro de esta carpeta se define el sub-subtipo el cual depende del subtipo de transacción que se haya escogido en la carpeta *Subtipo*.

Se tiene los siguientes sub-subtipos de transacciones que pueden ser utilizados:


Tipo	Sub-subtipo
Aprobación	*****
Compra	Importación Local
Consumo	Desperdicio Gasto Normal Re-re-trabajo
Costo	Estándar

	<i>Promedio</i>
Ensamble	*****
Físico	*****
Misceláneo	*****
Producción	<i>Requerida</i> <i>Subproducto</i>
Remisión	*****
Reservación	*****
Traspaso	*****
Vencimiento	<i>Dañado</i> <i>Rechazado</i> <i>Vencido</i>
Venta	<i>Exportación</i> <i>Local</i>

Al igual que los subtipos de transacciones, los sub-subtipos pueden ser escogidos utilizando el mismo procedimiento descrito en la sección de la carpeta **Subtipos**.

Consecutivos

A continuación se presenta la pantalla desplegada por la carpeta:



Carpeta Consecutivos de Transacciones Configurables

Dentro de esta tabla se despliega el listado de los consecutivos que utiliza la transacción configurable.

Si el usuario requiere asociar un nuevo consecutivo a la transacción, debe presionar el ícono  para que el sistema active la tabla de la carpeta.

Las columnas de la tabla son las siguientes:

Código: dentro de esta columna se ingresa el código del consecutivo que se va asociar a la transacción configurable. Al ingresar el código el sistema actualiza el contenido de las demás columnas.

Descripción: se despliega la descripción que identifica el consecutivo seleccionado.

Siguiente valor: dentro de esta columna el sistema despliega el siguiente valor que se utilizará para un documento que registre el tipo de transacción configurable en cuestión.

Modificable: si esta columna está marcada, el consecutivo puede editarse una vez que se asocia a la transacción configurable (un documento que utilice este

tipo de transacción). Si no está marcado el sistema no permitirá que se modifique el consecutivo asignado al documento de inventario.

Permite Múltiples Ajustes Configurables: si esta columna está marcada el consecutivo permite múltiples tipos de ajustes configurables en un mismo paquete (transacciones de diferente índole a la que el usuario está registrando). Si esta columna no está marcada, el consecutivo sólo permite ingresar dentro del paquete de inventario transacciones del mismo tipo base a la que se está ingresando.

Asociado a todos los ajustes: si esta columna está marcada el consecutivo está asociado a todos los tipos de transacciones configurables registradas en el sistema.

Privilegios

EIDEM004 - Mantenimiento de Transacci...

Registro Buscar Detalle Despliegue Ayuda

Código: ~00~ Compra

General SubTipos SubSubTipos Consecutivos Privilegios

Código	Nombre
NITO	NITO
USER01	Usuario 01
USER20	Usuario 20

NUM

Carpeta Privilegios de Transacciones Configurables

*Esta carpeta se activa si el usuario tiene activo el parámetro "**Transacciones por Usuario**" dentro de los parámetros globales del módulo (vea la carpeta "General" en la página 17).*

Dentro de esta ventana se definen aquellos usuarios que tendrán privilegios sobre la transacción configurable específica. Estos usuarios podrán realizar modificaciones sobre la misma y utilizarla como una opción más del listado de transacciones disponibles que pueden ser aplicadas a los artículos.

Se debe definir el código de cada uno de los usuario con privilegios dentro de la columna **Código**, la cual se activa al presionar el ícono .

Modificar una Transacción Configurable

El procedimiento para modificar una transacción configurable es el que se describe a continuación:

1. Escoja la opción **Administración** del menú principal del módulo. Se desplegará un listado con varias opciones, active **Transacciones Configurables**.
2. Dentro de la tabla, el usuario debe seleccionar el registro que será modificado, para realizar esta operación, se debe situar el highlight sobre la fila que contenga dicho registro y presionar el botón izquierdo del ratón.
3. Una vez seleccionado el registro, el usuario debe escoger la opción **Modificar** que se encuentra bajo **Registro** en el submenú. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+M** o el ícono . De esta forma el registro se podrá modificar.

Si una transacción configurable ya ha participado en alguna transacción no puede ser modificada!!

4. Una vez que se ingresó la información, se debe proceder a grabar la información digitada presionando con el botón izquierdo del ratón sobre el ícono  o bien con la opción **Actualizar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A**.

Si lo desea puede ingresar todos los datos y grabar la información solamente al final de la sesión. Esto se hace por medio del ícono .

Eliminar una Transacción Configurable

El procedimiento para eliminar una transacción configurable es el que se describe a continuación:

1. Escoja la opción **Administración** del menú principal del módulo. Se desplegará un listado con varias opciones, active **Transacciones Configurables**.
2. Dentro de la tabla, el usuario debe seleccionar el registro que será eliminado, para realizar esta operación, se debe situar el highlight en la fila que contenga dicho registro y presionar un click.
3. Una vez que ha sido marcado el registro, el usuario debe escoger la opción **Eliminar** que se encuentra bajo **Registro** en el submenú. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+E** o el ícono . Si el registro seleccionado tiene registro dependientes, no podrá ser eliminado de la base de datos. El sistema enviará un mensaje al usuario anunciándole que la operación no puede ser ejecutada.

PLANTILLAS DE NÚMEROS DE SERIE

Esta opción brinda al usuario del módulo, un control más detallado y estricto de las existencias de los artículos registrados en el inventario por medio del soporte de números de serie de los artículos, de modo que se pueda registrar, durante la entrada y salida de productos, la identificación particular de cada unidad procesada.

Esta opción se encuentra activa solo si el parámetro global de “uso de números de serie” se encuentra marcado dentro de los **Parámetros del Módulo**.

Por la variedad de formatos de números de serie que ofrecen los productos del mercado, se sugiere la creación de plantillas para números de serie de artículos, de modo que el usuario pueda establecer las diversas composiciones de los números de serie de sus artículos y asociarlas a éstos o a sus clasificaciones particulares. Esto evitará que haya que definir para cada artículo del catálogo que utilice números de serie la composición de tales identificadores; en su lugar, define las variaciones que tenga y las asigna a las clasificaciones o artículos que las compartan.

La plantilla definirá el tipo de dígitos válidos de los números de serie y su longitud y su función básica será permitirle al sistema la operación con rangos de números de serie, para determinar existencias y número de elementos.

[illegible]

MANEJO DE PLANTILLAS DE NÚMEROS DE SERIE

Agregar una Plantilla

El procedimiento para agregar una plantilla de números de serie es el que se describe a continuación:

1. Escoja la opción **Administración** del menú principal del módulo. Se desplegará un listado con varias opciones, active **Plantillas de Números de Serie**.

2. Localice en el menú de **Registro** la opción **Nuevo** y actívela presionando el botón del ratón o presionando las teclas **Ctrl+N** o el ícono .
3. El sistema desplegará una pantalla dentro de la cual se debe ingresar la siguiente información:

Código: dentro de esta casilla se ingresa el código con el cual se identificará la plantilla. El código puede ser de hasta 4 caracteres alfanuméricos.

Tipo de Serie: Se escoge si la serie utilizará caracteres numéricos, alfanuméricos, será configurable o abierta.

- El tipo **numérico** se refiere a números de serie para los cuales todos los dígitos van de 0 a 9 y la característica de consecutivo se define por las reglas normales con números.
- El tipo **alfanumérico** se refiere a números de serie para los cuales todos los dígitos pueden ir del 0 a Z, incluyendo los dígitos del 0 a 9 y los dígitos de A a Z en el alfabeto inglés, es decir, un total de 36 valores posibles.
- El tipo **configurable** se refiere a números de serie para los cuales los dígitos pueden ser alfanuméricos pero que existen límites por dígitos. Por ejemplo, una serie compuesta por tres caracteres, donde el primero debe ser una letra entre A y C, el segundo una letra entre X y Z y el tercero un dígito entre 0 y 9, para poner un caso simple. Esta plantilla consideraría entonces un total de 90 números de serie, para las cuales el valor mínimo sería AX0 y el valor máximo sería CZ9.

Aclaración: para las series numéricas, alfanuméricas y configurables no es posible el uso de guiones y espacios como separadores.

- El tipo **abierta** se refiere a números de serie individuales, que no se contemplarán dentro de un rango, permitiendo el ingreso de series sin seguir un formato específico. Por ejemplo, las series '1-34DF5' y 'ADC34-000' serían series válidas. Validando únicamente el tamaño máximo definido en el campo **Máscara**.

Cabe resaltar que algunos caracteres no es posible su aceptación como por ejemplo las comillas ("), comilla simple ('), la barra diagonal de derecha a izquierda o "Slash" (/), el porcentaje (%) y la raya abajo o "underscore" (_) ya que estas causan problemas con la conexión a la base de datos y con el funcionamiento propio de los módulos.

Máscara: dentro de esta casilla se especifica la longitud del número de serie y el tipo de cada uno de los dígitos, utilizando la letra N o el número 9 de la misma manera que los consecutivos manejados por el sistema.

Serie mínima: dentro de esta casilla el usuario define el valor mínimo de la serie determinado por los límites inferiores de cada dígito de la serie.

Serie máxima: dentro de esta casilla el usuario define el valor máximo de la serie determinado por los límites superiores de cada dígito de la serie.

EIDEM004 - Plantilla de Números de Serie

Registro Buscar Ayuda

Plantilla

Código: 001 Plantilla 001

Tipo de Serie

☒ Numérico ☐ Alfanumérico ☐ Configurable ☐ Abierta

Detalle

Máscara: 999-999

Serie Mínima: 000-000

Serie Máxima: 999-999

NUM

Pantalla de Creación y Modificación de Plantillas

- Una vez definidas las características de la plantilla el usuario debe salvar la información ingresada por medio de los íconos  y .

Modificar una Plantilla

El procedimiento para modificar una plantilla de números e serie es el que se describe a continuación:

1. Escoja la opción **Administración** del menú principal del módulo. Se desplegará un listado con varias opciones, active **Plantillas de Números de Serie**.
2. Dentro de la tabla, el usuario debe seleccionar el registro que será modificado, para realizar esta operación, se debe situar el highlight sobre la fila que contenga dicho registro y presionar el botón izquierdo del ratón.
3. Una vez seleccionado el registro, el usuario debe escoger la opción **Modificar** que se encuentra bajo **Registro** en el submenú. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+M** o el ícono . De esta forma el registro se podrá modificar.
Si la plantilla ya ha participado en alguna transacción no puede ser modificada!!
4. Una vez que se ingresó la información, se debe proceder a grabar la información digitada presionando con el botón izquierdo del ratón sobre el ícono  o bien con la opción **Actualizar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A**.
Si lo desea puede ingresar todos los datos y grabar la información solamente al final de la sesión. Esto se hace por medio del ícono .

Eliminar una Plantilla

El procedimiento para eliminar una transacción configurable es el que se describe a continuación:

1. Escoja la opción **Administración** del menú principal del módulo. Se desplegará un listado con varias opciones, active **Plantillas de Números de Serie**.
2. Dentro de la tabla, el usuario debe seleccionar el registro que será eliminado, para realizar esta operación, se debe situar el highlight en la fila que contenga dicho registro y presionar un click.
3. Una vez que ha sido marcado el registro, el usuario debe escoger la opción **Eliminar** que se encuentra bajo **Registro** en el submenú. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+E** o el ícono . Si el registro seleccionado tiene registros dependientes, no podrá ser eliminado de la base de datos. El sistema enviará un mensaje al usuario anunciándole que la operación no puede ser ejecutada.

AUTORIZACIÓN COMPRA EXENTA

Opción que únicamente se habilita si el país es Costa Rica, en esta opción se configura el número de autorización y la fecha de autorización de exención de impuestos que emite el Ministerio de Hacienda para tramitar las compras sin impuesto IVA o ISC.

Permite registrar la autorización por clasificación de artículo.

Código	Descripción	Clasificación	Número de Autorización	Fecha Rige	Fecha Vence	Porcentaje
0001	Enero-Abril F.Limpieza	Familia	DGT-123456789-987-01	01/01/2015	30/04/2015	15.00
0002	Enero - Abril S.Familia Limpie	SubFamilia	DGT-123456789-987-02	30/04/2015	30/04/2015	10.00

Pantalla de Autorización de Compra Exenta

AUTORIZACIÓN VENTA EXENTA

Opción que únicamente se habilita si el país es Costa Rica, en esta opción se configura el número de autorización, el tipo de documento, el nombre de la

institución y la fecha de autorización de exención de impuestos que emite el Ministerio de Hacienda para tramitar las ventas sin impuesto IVA o ISC.

Permite registrar la autorización por cliente y artículo.

EXSD - Autorización Venta Exenta

Registro Despliegue Reporte! Excel! Ayuda

Código	Descripción	Cliente	Número
EX01	Exenta 01	00001	150
EX02	Exenta 02	00001	150

EXSD - Autorización Venta exenta

Registro Buscar Detalle Despliegue Reporte! Excel! Ayuda

Código: EX01 Exenta 01

Cliente: 00001 CLIENTE 1

Nº de Autorización: 10 Tipo Documento: 99

Nombre Institución: Hacienda

Fecha Rige: 01/09/2017 Fecha Vence: 30/09/2017

Porcentaje Exoneración: 30.00

Artículos Observaciones

Código	Descripción
00001	ARTICULO TERMINADO

Pantalla de Autorización de Venta Exenta

Nota: Si el cliente es exento en su totalidad o en un porcentaje, las parametrizaciones que se hagan desde este mantenimiento no tienen efecto, además si los artículos acá incluidos están en una versión de precios con impuesto 1 incluido tampoco serán tomados en cuenta.

INTEGRACIÓN CON CONTROL PRESUPUESTAL

Esta opción brinda al usuario del módulo la posibilidad de activar la integración con el módulo de **Control Presupuestal**, lo que permitirá indicar un presupuesto en los documentos de inventario y en las transacciones en línea.

Esta opción se activa desde parámetros del módulo de **CI** en la pestaña presupuesto.


La integración será efectiva para documentos y transacciones de tipo consumo disminuyendo el presupuesto; los documentos podrán tener transacciones que

no sean de consumo pero el presupuesto se afectará únicamente por las transacciones de inventario de tipo consumo.

PARÁMETROS DEL MÓDULO

Para verificar que la funcionalidad de integración presupuestal se encuentre activa, se debe ir al tab presupuesto de parámetros del módulo de **Control de Inventarios**, allí debe aparecer marcada la opción de integración con **Control Presupuestal** y por ende exista un paquete y presupuesto digitado. El paquete y el presupuesto se deben realizar en **Control Presupuestal**.

La pantalla a visualizar se podría ver de la siguiente manera:



Tab presupuesto de parámetros del módulo de CI

DOCUMENTOS DE INVENTARIO


La aplicación de los documentos con un presupuesto asignado generará un apartado y posteriormente el ejercido sobre el apartado, en caso del uso de la aprobación de documentos, se generará el apartado en este momento y el ejercido hasta que se aplique el documento.

Ejemplo de transacción de consumo con integración presupuestal:

Cuando se realiza un documento el sistema sugiere el presupuesto que se encuentra en parámetros del módulo de CI, sin embargo este es un campo que el usuario puede editar y escoger otro presupuesto, pero no puede quedar en blanco.

Además al aprobar un documento donde existen transacciones de tipo consumo en el campo apartado se coloca automáticamente el número de asiento presupuestal que se realizó debido a la transacción de apartado presupuestal en **Control Presupuestal**.


La pantalla se podría observar como la siguiente:



Tab documento de un documento de inventario

Así mismo se puede consultar en **Control Presupuestal** el asiento generado, donde además de observarse varios detalles importantes en los diferentes tabs, en el tab general en la sección comentario se lee una nota que indica que este asiento fue generado desde un documento de CI para un paquete en específico.

La pantalla de consulta del apartado se podría observar como la siguiente:



Pantalla de consulta del asiento presupuestal generado

Al aplicar el paquete aprobado se genera un ejercido del apartado, disminuyendo así el monto del apartado al presupuesto.

La pantalla de consulta del ejercido se podría observar como la siguiente:

Pantalla de consulta del Ejercido vs Apartado

TRANSACCIONES EN LÍNEA

El método de trabajo de transacciones en línea es más sencillo porque no tiene en su proceso aprobación de documentos ni puede reflejar el sistema diferencias en el costo de los artículos, debido a que se toma automáticamente el costo fiscal actual de los artículos.

Entonces al estar activa la integración con el módulo de **Control Presupuestal**, si se indica un presupuesto para transacciones de tipo consumo, el sistema generará un apartado presupuestal por el monto del consumo y aplicará un ejercido sobre ese apartado automáticamente.

En todo lo demás el proceso es igual al explicado anteriormente en documentos de inventario.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

- En transacciones en paquete **con** aprobación de documentos, el documento generó un movimiento presupuestal de apartado, si el usuario desaprueba el documento, el sistema deberá anular el movimiento presupuestal asociado.
- En transacciones en paquete **sin** aprobación de documentos, cuando se aplica un documento de inventario con un presupuesto asignado y con transacciones de tipo consumo, el sistema debe generar apartado presupuestal y posteriormente generar el ejercido del presupuesto sobre el movimiento de apartado.
- Como el apartado generado en la aprobación de un documento se realiza con montos fiscales actuales de los artículos, si el monto a ejercer es mayor o menor que el apartado (**debido a que pudo variar el costo de los artículos desde la aprobación del documento hasta la aplicación del mismo**), al aplicar el documento aprobado el apartado generado se cancelará, se realizará otro apartado con los montos correctos y se aplicará el asiento de ejercido vs apartado. Es decir, se crearán tres asientos presupuestales más:
 - 1. El asiento presupuestal de reversión del apartado actual
 - 2. El asiento presupuestal del nuevo apartado
 - 3. El asiento presupuestal del ejercido vs nuevo apartado
- El módulo de inventarios siempre afectará el presupuesto cuando se indique la información necesaria en los documentos de inventario, de ahí que, si el presupuesto ya se había afectado previamente desde el módulo de compras, se podría afectar dos veces el mismo presupuesto y este control lo debe realizar el usuario para que no ocurra.
- No se toma en cuenta la recuperación de los presupuestos al realizar devoluciones de consumo, ya que únicamente se ha de realizar el consumo del presupuesto y en caso de requerir anular un movimiento se deberá realizar directamente desde el módulo de Control Presupuestal.

- Al realizar la aprobación o aplicación de una transacción de tipo consumo con integración presupuestal, el sistema toma el costo fiscal actual del artículo, por ejemplo cuando el:
- costo fiscal del artículo es **tipo promedio**, toma el costo **promedio** del artículo, indicado en los costos del artículo.
 - costo fiscal del artículo es **tipo último**, toma el costo **último** del artículo, indicado en los costos del artículo.
 - costo fiscal del artículo es **tipo estándar**, toma el costo **estándar** del artículo, indicado en los costos del artículo.
 - costo fiscal del artículo es **tipo PEPS**, toma el costo de la **primer capa** para salir del artículo, indicado en los costos del artículo.
 - costo fiscal del artículo es **tipo UEPS**, toma el costo de la **última capa** del artículo, indicado en los costos del artículo.

Artículos

NOTA INTRODUCTORIA

Al activar la opción de **Artículos!** el usuario puede obtener el listado de todos los artículos que se encuentran en inventario y que se utilizan para las diversas transacciones del mismo. Esto es, en esta tabla se definen todos y cada uno de los artículos que maneja la compañía, sin importar el tipo de los mismos, estos pueden ser: producto terminado, material en proceso, sub-ensambles, empaques, suministros, repuestos, desechos, etc.

Por tal razón, la opción permite el manejo de todo lo relacionado con agregar, modificar o eliminar artículos, así como definir artículos alternos, alias y asignar las bodegas en las que cada uno es almacenado, para luego poder ejecutar las transacciones necesarias de inventario.

Para ingresar un artículo a la base de datos, el usuario debe definir todas las características del mismo, las cuales serán requeridas según el tipo de transacción que se lleve a cabo, tanto desde **Control de Inventario** como de todos los módulos con los que se tiene integración, por ejemplo: **Facturación, Contabilidad General, Administración de Productos**, entre otros.

Si en el módulo de **Administración del Sistema** se ha definido que los artículos utilizan consecutivos el manejo del código del artículo tiene una condición especial.

Entonces deberá existir un registro para los artículos y el usuario cuente con los privilegios indicados en dicho registro, el campo del código será un F1, con lo que traerá todos los consecutivos definidos para los artículos en los que el usuario tenga privilegios. En este caso, la longitud del código del artículo, quedará sujeta a la longitud definida para el consecutivo.

Para conocer el manejo completo de **Consecutivos**, consulte la guía de **Administración del Sistema**.

La ventana principal de esta opción es la siguiente:

Pantalla principal del menú de Artículos.

AGREGAR UN ARTÍCULO

1. Desde el menú principal del módulo ingrese a la opción **Artículos!**.

2. Localice en el menú de **Registro** la opción **Nuevo** y actívela presionando el botón del ratón o presionando la tecla **Enter** al ubicar el highlight sobre ella. Si lo prefiere utilice las teclas **Ctrl+N** o active el ícono  en la barra de herramientas, para agregar un nuevo renglón a la tabla de datos.
3. Cuando se agrega un artículo el sistema despliega una pantalla con un conjunto de carpetas que agrupan la información del artículo. No obstante, el primer paso para agregar el artículo es llenar la casilla de **código**, que es un campo alfanumérico que permite 20 caracteres.
4. Especifique el campo de **descripción** del artículo, que corresponde a un alfanumérico de 50 posiciones.
5. Una vez que se ingresa la información de cada una de las carpetas de esta pantalla, el usuario debe salvar la información ingresada con el ícono  o bien con el ícono .
6. También se puede realizar esta operación por medio de las opciones **Actualizar** o **Actualizar y Regresar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A** o **Ctrl+Y**, respectivamente.

Importante !!! si se ingresan códigos de artículos con espacios en blanco al principio o al final, podrían haber problemas al momento de utilizarlos dentro de ciertas funcionalidades del ERP.

!!!No olvide salvar los cambios!!!

Funciones Especiales del Submenú

En la pantalla de mantenimiento de artículos se presentan un par de íconos de funciones ligadas con los artículos.

La referencia sobre el funcionamiento de los íconos estándar del sistema se encuentra en el manual de **Administración del Sistema**.




Alternos

Este ícono despliega una tabla de datos donde se definen los artículos alternos o sustitutos para el artículo principal desplegado.

Los artículos pueden ser alternos mutuamente, es decir que uno puede sustituir al otro indistintamente, esta característica se le denomina "**Reciprocidad**".

Sin embargo puede presentarse el caso en que solamente el artículo que se defina en la tabla pueda sustituir al original y que la situación no pueda presentarse a la inversa (no existe reciprocidad).

Refiérase a "¿Cómo Definir los Artículos Alternos?" en la página 137, donde se establece el procedimiento para realizar esta operación.



Bodegas

Este ícono despliega una tabla de datos donde se definen las bodegas en las cuales se almacenará el artículo desplegado. De manera que, el artículo únicamente podrá ingresarse o salir de las bodegas a las cuales se ha asociado.

Cuando se realicen transacciones de inventario, únicamente se desplegarán los artículos asociados a una bodega determinada y viceversa. Consulte "¿Cómo Establecer las Bodegas del Artículo?" en la página 138 para mayor detalle de este proceso.



Unidades de Distribución

Este ícono permite desplegar un mantenimiento en donde se definen las diferentes unidades de distribución con su respectivo código de barras para cada artículo.

Estos códigos de barras están basados en el código de barras definido para la unidad de detalle del artículo. Esto debido a que un artículo puede manejar varias unidades de distribución y con ello varios códigos de barras (de manera interna al inventario).

Para mayor detalle consulta la sección "¿Cómo se Definen las Unidades de Distribución?" en la página 141.




Editor de Precios

Este ícono permite desplegar un mantenimiento de versiones de precios, que permitirá editar los precios, esquemas de trabajo, porcentajes, etc, para un artículo en específico en diferentes versiones de precios en que esté ubicado el artículo. Todos los cambios que se realicen desde esta opción se verán reflejados en el módulo de FA en versiones de precios de artículos.

Una vez que se hayan modificado los precios, se puede dar click al botón , para que al guardar se actualicen los precios en el nivel modificado

La pantalla a desplegar es la siguiente:



Nivel Precio	Esquema Trabajo Enum	Moneda	Precio Unitario	Margen Utili...	Porcentaje	Margen Utilida
ND-LOCAL	Normal	L	6000.00	44.00	0.00	44.00
QC4	Normal	L	5500.00	45.45	0.00	45.45

Pantalla de Editor de Precios

INGRESO DE DATOS

Para establecer o modificar los precios a los que será vendido un artículo desde el módulo de Inventarios, según el nivel de precios que aplique al documento

emitido, se deberá dar click al botón  dentro del mantenimiento del artículo.

En la pantalla desplegada, se mostrarán los siguientes campos:

Moneda Nivel: elija por medio del combo box, la moneda del nivel de precios a editar, ésta puede ser local o dólar.

Nivel de Precios: es un campo informativo, donde se muestra el nivel de precios, correspondiente a la moneda seleccionada anteriormente.


Moneda: es un campo informativo, donde se muestra la moneda seleccionada para la versión del nivel de precio.

Esquema de Trabajo: en esta columna el sistema despliega el esquema de trabajo relacionado con el nivel de precio especificado.

Porcentaje: en esta columna se ingresa el valor del porcentaje con base en el cual se calculará el precio unitario del artículo.

Precio Unitario: el sistema calcula el precio unitario del artículo con base en el porcentaje del esquema de trabajo definido anteriormente. Sin embargo, esta columna es modificable por el usuario, de manera tal que, si el usuario ingresa un precio nuevo para un artículo, el sistema calcula el porcentaje asociado.

Margen de Utilidad: en esta columna el usuario ingresa el margen de utilidad que se aplicará al producto.



Cargador Dinámico

Los Cargadores Dinámicos facilitan la tarea de cargar información a **Softland ERP** al proporcionar una forma simplificada de definir o modificar de manera masiva la información existente. Para la carga de datos, el cargador traerá, por defecto, únicamente las columnas que son requeridos pero se le pueden añadir las que se deseen, el usuario define la información manualmente, a lo que el cargador validará con base en el diccionario de datos, los formatos indicados para cada campo. Además, de la carga manual, el usuario tiene la posibilidad de cargar un archivo de Excel, el cual contenga la información de los registros que se desean ingresar al sistema. Para más detalle acerca del funcionamiento del cargador dinámico refiérase al manual de Cargadores dinámicos.

Descripción de Carpetas

Para acceder cada carpeta basta con accionar el ratón sobre la pestaña correspondiente, también puede oprimir **Alt +** la tecla que identifique la letra subrayada en el título de la carpeta.

La opción de artículos presenta las siguientes carpetas: *General, Clasificación, Proveedor, Datos de Compra, Lote, Especificaciones, Alias, Otros, Notas y Auditoría*.

En cada una de ellas existen una serie de campos donde se debe ingresar la información correspondiente al artículo. Algunas veces esta información está relacionada con clasificaciones que fueron establecidas desde otros módulos.

Si no recuerda los códigos correspondientes que fueron definidos para cada dato específico, únicamente se debe ubicar el cursor sobre la casilla correspondiente y presionar la tecla **F1**, o hacer un doble click con el botón izquierdo del ratón. El sistema desplegará la pantalla correspondiente a la tabla de datos que contiene la información que debe definirse en el campo escogido.

En el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una asistencia automática en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

General

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento del Artículo 00001". The window has a menu bar with "Registro", "Buscar", "Detalle", "Despliegue", "Reporte", "Excel", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into tabs: "General", "Alias", "Clasificación", "Otras Clasificaciones", "Datos de Compra", "Especificaciones", "Series", "Proveedor", "Otros", "Notas", "Lote", and "Auditoria". The "General" tab is selected, showing a form with the following fields and sections:


- Artículo:** 00001
- ARTICULO TERMINADO** (text box)
- Tipo:** Terminado (dropdown menu)
- Activo:** ☒ (checkbox)
- Es Impuesto:** ☐ (checkbox)
- Utilizado en Manufactura:** ☐ (checkbox)
- Utilizado para Contratos:** ☐ (checkbox)
- Existencias:**
 - Mínima:** 0.000000
 - Reorden:** 0.000000
 - Máxima:** 0.000000
- Código de Barras Unidad Detalle:**
 - Tipo:** Genérico (dropdown menu)
 - Código:** 123456 (text box)
- Código de Barras Unidad Almacén:**
 - Tipo:** Ninguno (dropdown menu)
 - Código:** (text box)
- Tipo de Costo:**
 - Artículo:** ☒ (radio button)
 - Bodega:** ☐ (radio button)
- Costos:**
 - Fiscal:** Promedio (dropdown menu)
 - Corporativa:** PEPS (dropdown menu)
- Validar Reglas Locales:** ☒ (checkbox)
- Control de Envases:**
 - Es Envase:** ☐ (checkbox)
 - Utiliza Control de Envases:** ☐ (checkbox)
 - Artículo Envase:** (text box)
- Control de Proyectos:**
 - Validar Fase en transacción de tipo consumo:** ☐ (checkbox)
 - Obliga a incluir una fase en las transacciones de tipo consumo:** ☒ (checkbox)

Carpeta General

Dentro de esta carpeta se presenta la siguiente información:

Imagen: se puede asociar una imagen del artículo y sirve de imagen gráfica para identificar al mismo. Soporta imágenes tipo BMP, GIF y JPG, siendo el tamaño máximo por fotografía de 512 Kb.

Al dar doble click sobre el campo de fotografía del artículo aparece una pantalla mediante la cual, el usuario puede definir tantas fotografías como lo desee para un artículo y darles una prioridad. Desde el form de artículos se mostrará la fotografía que tenga prioridad 0.



Fotografías de Artículos

Existencias: dentro de estas casillas se establecen los niveles de existencias del artículo que deben encontrarse en el inventario. Este dato no se relaciona con la(s) bodega(s) en las que se haya almacenado.

El usuario puede crear transacciones a un artículo aunque no se cumpla con las restricciones de existencias mínima y máxima definidas en esta opción!!.

Estos valores son informativos, no impiden el ingreso de transacciones de inventario, pero el sistema los utiliza para la construcción de reportes donde se muestran los artículos cuyas existencias reales sobrepasan el máximo definido en esta opción, o bien, por el contrario, cuyas existencias reales no alcanzan las existencias mínimas ideales.

Consulte el apartado “Existencias de Inventario” en la página 332, donde se muestra la comparación que el sistema hace en este sentido.

- **Mínima:** se refiere a la menor cantidad que puede existir en el inventario, también se llama "stock de seguridad". Este stock sirve para compensar las

variaciones en la oferta y la demanda, de manera que siempre se puedan satisfacer los requerimientos del artículo.

- **Re-orden:** es el nivel del inventario en que debe hacerse un nuevo pedido. El punto de re-orden considera el tiempo que tarda el proveedor en reabastecer el artículo, de manera que nunca se consuma el stock de seguridad.
- **Máxima:** se refiere a la mayor cantidad de artículos que pueden mantenerse en el inventario, para no tener pérdida de dinero debido a cantidades de inventario excesivas.

Tipo: esta casilla presenta un listado donde se establecen los tipos de artículos que el sistema maneja. Esta información el usuario no puede definirla ni modificarla.

- **Terminado:** artículos que se tienen en inventario y que se encuentran listos para ser embarcados a un cliente de acuerdo a un pedido en una planta de producción.
- **Materia Prima:** artículos esenciales que se utilizan para la elaboración de un producto, las materias primas son las que permiten iniciar el ciclo de transformación para obtener los componentes o el producto terminado que es ofrecido al cliente.
- **Semielaborado:** artículos que ingresan al inventario después de concluir varias etapas del proceso productivo, pero que aún no cumplen con todas las especificaciones que caracterizan al producto final que es ofrecido a los clientes. Los artículos semielaborados pueden considerarse como componentes de un artículo posterior, que se conforma a partir de ellos.
- **Mat. Empaque:** el material de empaque son productos utilizados para empaquetar el artículo terminado del proceso productivo. El material de empaque es el que evita que las condiciones del ambiente cambien las características originales del producto terminado.
- **Proceso:** productos que están siendo transformados por un proceso productivo en un lapso determinado.
- **Reproceso:** productos que han tenido que iniciar nuevamente todas o varias etapas del proceso productivo puesto que no cumplieron con las especificaciones de calidad para el mismo.
- **Laboral:** este tipo de artículo se utiliza para reflejar transacciones de inventario de tipo servicio, puesto que no acepta existencias en inventario.
- **Otros:** se utiliza cuando el artículo no coincide con ninguna de las categorías definidas en esta opción.

- **Suministro:** son artículos que se requieren para la realización del trabajo de la empresa, tales suministros no participan directamente en el proceso productivo pero permiten que éste se lleve a cabo.
- **Refacción:** artículos del inventario que sirven como repuestos o para reemplazo de piezas de la maquinaria o equipo utilizado en la empresa.
- **Servicio:** un artículo se define de este tipo cuando se refiere a un servicio que ofrece la empresa como parte de su labor diaria.
- **Co-producto:** productos que son manufacturados juntos o secuencialmente, por sus similitudes de producto o proceso. Los co-productos son aquellos que parten de un mismo material inicial, pero que luego se van convirtiendo en productos finales con distintas características.
- **Subproducto:** material de desecho, producto del proceso de un artículo, que es usado para otros propósitos.
- **Desecho:** productos que son eliminados del proceso productivo por incumplimiento con las especificaciones, pero que no puede corregir el error, de manera que es imposible reprocesarlo.
- **Fantasma:** se refiere a artículos que no existen en la bodega como tales, pero que se definen como parte de una estructura de manufactura, es decir, es un artículo intermedio entre la materia prima y el producto terminado.
- **Kit:** un artículo tipo kit es aquel que está conformado por varios artículos terminados que se venden en un solo paquete.

Activo: esta casilla puede ser activada por el usuario para establecer si el artículo acepta transacciones (compra, venta, traslado). Por otro lado, si la casilla se desactiva el artículo no podrá ser utilizado para ninguna transacción, ya sea desde **Control de Inventario** o desde cualquier otro módulo.

Es impuesto: esta casilla solo se podrá habilitar si el artículo es de tipo servicio y la compañía es para El Salvador, básicamente sirve para el cálculo de impuestos adicionales. En la sección de Impuesto Adicional se explica cómo se configura esta funcionalidad.

Costos: en esta sección se deben establecer los tipos de costeo que serán utilizados para realizar las transacciones de cada artículo de inventario (costo fiscal), así como el tipo de costeo para hacer comparaciones entre artículos en los reportes (costo comparativo).

El tipo de costo definido como fiscal debe ser obligatoriamente diferente al costo comparativo. Para cualquiera de los dos campos, se puede escoger entre las siguientes opciones:

- **Estándar:** costo definido por el usuario. Todas las transacciones de inventario se realizan con el costo establecido y vigente, y éste se modifica cuando el usuario lo actualiza desde la opción de **Actualización del Costo Estándar** en el menú de **Administración**.

*Es importante que el usuario tenga claro que los artículos definidos con el costo fiscal estándar, no podrán actualizar dicho costo con una transacción de inventario, es decir, desde cualquier opción del menú **Transacciones**. Este proceso únicamente puede ejecutarse desde la opción de **Costo Estándar**.*

- **Promedio:** este tipo de costeo calcula el costo del artículo como el promedio ponderado de todos los costos definidos para cada ingreso del artículo al inventario. A continuación se presenta un ejemplo donde se explica este comportamiento:

Supóngase que se realizan tres transacciones de compra del artículo A, el cual utiliza un costo fiscal promedio. El costo del artículo que se utilizará para las demás transacciones del inventario, variará de la siguiente forma:

Transacción	Cantidad	Costo de ingreso	Costo Promedio
1	100	25	25
2	50	20	23.33
3	150	20	21.67

- **UEPS:** el costo que se utilizará para transacciones de consumo de los artículos del inventario (venta o producción), corresponde al costo registrado para el **último artículo** que ingresó al inventario, y que aún exista en dicho inventario.
- Esto es, el sistema permite el uso de capas de costo, de manera que si se han consumido todos los artículos del **último ingreso**, entonces se tomará el costo de aquellos artículos ingresados inmediatamente **antes**.
- **PEPS:** es el caso inverso al anterior. El costeo PEPS define que el costo que se utilizará para transacciones de consumo de los artículos del inventario (venta o producción), corresponde al costo registrado para el **primer artículo** que ingresó al inventario, y que aún exista en dicho inventario.
- Lo anterior se debe a que, el sistema permite el uso de capas de costo, de manera que si se han consumido todos los artículos del **primer ingreso**, entonces se tomará el costo de aquellos artículos ingresados inmediatamente **después**.

- **Último:** este tipo de costeo calcula el costo del artículo con el último costo definido para cada ingreso del artículo al inventario.

A continuación se presenta un ejemplo donde se explica este comportamiento:

Supóngase que se realizan dos transacciones del artículo A, el cual utiliza un costo fiscal “Último”. El costo del artículo que se utilizará para las demás transacciones del inventario, variará de la siguiente forma:

Transacción	Cantidad	Costo de ingreso	Costo Valoración de Inventario
1	2	1000	1000
2	2	500	500

Se puede corroborar que el costo de inventario del artículo será el costo de la última transacción de ingreso a inventario efectuada; esto se podrá verificar inclusive desplegando el reporte de valoración de inventario, donde para el caso dado, el reporte desplegará como costo valoración de inventario el valor 500.

NOTA: *Es importante advertir que al usar en un artículo el tipo de costo “Último” el sistema no genera los asientos de ajuste automáticamente, por lo que se pueden presentar casos en los que los costos de valoración de inventario no sean los mismos que los costos de ingreso a inventario, es así que será necesario llevar a cabo esta tarea de ajuste a través de ajustes manuales desde el módulo de contabilidad.*

Una vez que se registre el artículo en la base de datos, los costos no podrán ser modificados, con el fin de no causar conflictos en la contabilidad.

Utilizado en Manufactura: esta casilla es de consulta y si está marcada indica si el artículo ha sido utilizado en alguna operación realizada en los módulos de manufactura del sistema Softland (Producción y Costos y Administración de Productos).

Utilizado para Contratos: si se marca este check significa que este artículo puede ser incluido en un contrato en el módulo de **Administración de Contratos** haciendo este ingreso automáticamente al realizarse una reventa de un contrato desde el módulo de **Facturación**.

Código de Barras: se refiere a la codificación que identifica al producto tanto para la venta como para manejo en el inventario.

El módulo de **Control de Inventario** maneja actualmente una unidad de almacén y una unidad de detalle para cada artículo. La unidad de detalle representa la unidad indivisible del artículo mientras la unidad de almacén

podría ser segmentada en varias unidades de detalle. Existe un factor de conversión que pasa de unidades de detalle a unidades de almacén.

El sistema maneja para cada artículo, dos códigos de barras:

- uno que representará la **unidad de detalle** del artículo (el cual es obligatorio) y
- otro que representará la **unidad de almacén** del artículo (el cual podría no tener código de barras)

El código de barras de la *unidad de detalle* debe ser un EAN/UCC (no puede ser un DUN-14). Esto por cuanto a partir de este código se formarán los demás códigos que podría tener el artículo.

El código de barras de la *unidad de almacén* puede formarse de dos maneras:

- Primero, puede ser un EAN/UCC (igual al código de la unidad de detalle) si el factor de conversión es 1.
- Segundo, **debe** ser un DUN-14 si el factor de conversión es diferente de 1.

El sistema permite duplicar los códigos de barras en las unidades de detalle, no así, en las unidades de almacén. Adicionalmente, en los F1, cuando existen 2 o más artículos con un mismo código de barras se desplegará una tabla de ayuda para seleccionar el código correcto.

Tipo de costo: Se le debe indicar al sistema si se desea analizar los costos del artículo por artículo o por bodega. Cuando se escoge tipo de costo por artículo el sistema llevará el costo del mismo promediando el costo sin importar la o las bodegas donde se encuentre, sin embargo, esto no evitará que también se lleve el costo global del artículo para todas sus bodegas.

Importante!!! Para poder utilizar el tipo de costo por bodega el costo fiscal del artículo debe ser **PROMEDIO**.

Validar Reglas Locales: indica si el tipo de código escogido valida las reglas locales definidas en parámetros del módulo correspondientes a la parte fija del código de barras. Las reglas locales corresponden a las partes fijas del código de barras y la asistencia y validación de las reglas consistirá en guiar al usuario y advertirle cuando un código no esté cumpliendo con los valores establecidos en parámetros del módulo.

Control de envases: La funcionalidad de control de envases se mostrará habilitada solo si en el módulo de **Facturación de Rutero** en parámetros del módulo se habilita la opción llamada “Utiliza Envases”. El funcionamiento correcto de transacciones con artículos envase y que utilicen envases es exclusivo del módulo de **Facturación de Rutero**, es decir, si se realizan

transacciones para este tipo de artículos desde **Control de Inventarios** o cualquier otro módulo, el resultado será el mismo que para un artículo que no sea envase o no utilice envases.

Es envase: si esta opción es marcada se le está indicando al ERP que este artículo es un envase, y entonces podrá ser asociado a otro artículo que utilice control de envases.

Utiliza control de envases: si esta opción es marcada se le está indicando al ERP que este artículo utiliza control de envases, y entonces se le podrá asociar un artículo envase.

Artículo envase: debe ser obligadamente un artículo que sea envase, y es obligado llenar el campo si este es habilitado.

Control de proyectos:

Validar fase en transacciones de tipo consumo: si este parámetro se encuentra marcado, al realizar transacciones de tipo consumo se validará que se coloque alguna fase para poder realizar el consumo obligadamente; **si no** se encuentra marcado se podrá realizar transacciones de consumo colocando la fase o sin colocar fase. Esto es debido a que para algunos artículos si debe validar fase y para otros no.

Obliga incluir fase en transacciones de consumo: si este parámetro se encuentra marcado, al realizar transacciones de tipo consumo se obligará incluir una fase, aunque el artículo en cuestión no esté presupuestado en ningún proyecto del módulo de **Control de Proyectos**, es decir no validará que exista dicha relación.

El sistema activará la fila para que el usuario ingrese los datos: **Alias** y **Comentario**.

Una vez ingresados los datos, grabe la información agregada con el ícono  de la barra de herramientas de la carpeta.

En la barra de herramientas de la tabla se encuentra la función Especificaciones accesible por medio del ícono .



Especificaciones

Si el usuario marca un registro dentro de la tabla de *Alias* y presiona el ícono para **Especificaciones**, el sistema desplegará una pantalla denominada *Mantenimiento de Especificación de Artículos* donde el usuario puede ingresar las especificaciones del alias según atributos **Cualitativos** y **Cuantitativos**.

Los datos que se ingresan en esta pantalla son los mismos que los que se ingresan en la carpeta **Especificaciones** del mantenimiento de artículos:

Atributo código del atributo que se especifica para el alias

- *Atributos Cuantitativos*: permite definir las especificaciones de calidad del artículo tales como peso, volumen, tamaño, cantidad, etc.
- *Atributos Cualitativos*: permite definir las especificaciones de calidad del artículo tales como color, textura, etc.

Clase: si el atributo es cualitativo o cuantitativo, esta columna es llenada por el sistema.

Valor Máximo: es el límite superior o máximo que debe registrarse a los atributos cuantitativos, es un valor numérico. Si es un atributo *cualitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.

Valor Normal: es el valor normal o promedio asociado a los atributos cuantitativos, es un valor numérico. Si es un atributo *cualitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.

Valor Mínimo: es el límite inferior o mínimo asociado a los atributos cuantitativos, es un valor numérico. Si es un atributo *cualitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.

Cuando el valor normal es mayor al valor máximo de cualquiera de los alias de producción el sistema le preguntará al usuario si desea modificar este último

con el valor normal. Lo mismo ocurre para cuando el valor normal es menor al valor mínimo de alguno de los alias.

Valor Cualitativo: dentro de esta columna se ingresa el valor para los atributos cualitativos, es un campo alfanumérico. Si es un atributo *cuantitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.

Unidad: unidad de medida en la que se registran los valores para los atributos cuantitativos. Si es un atributo *cualitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.

Notas: dentro de esta columna se puede agregar un texto adicional a cualquiera de los atributos de la tabla.

Pantalla de Mantenimiento de Especificación de Artículos

Recuerde que la carpeta Alias se activa si el módulo de Administración de Productos está instalado, dado que es desde allí donde se le da mantenimiento.

Clasificación

Mantenimiento del Artículo 2343

Registro | Buscar | Detalle | Despliegue | Reporte | Excel | Ayuda

Artículo: 2343 | Almeja Razor

General | Alias | **Clasificación** | Datos de Compra | ~Especificaciones | Series | Proveedor

Clasificación

		Conversión
Familia:	013	1.00000
Subfamilia:		1.00000
Grupo:		1.00000
SubGrupo:		1.00000
Linea:		1.00000
Marca:	535	1.00000

Origen

☒ Terceros ☐ Corporación

Clase

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

NUM

Carpeta Clasificación

La información contenida en esta carpeta se refiere a la clasificación, por familias, de los productos, las conversiones de una clasificación a otra, el origen del artículo, la clase ABC.

Clasificación: se divide en seis tipos, con el fin de identificar a un artículo dentro de un grupo o familia. Esta clasificación se define del concepto general (más amplio) al concepto más específico. Así un producto debe caracterizarse según una familia de ventas, una línea, o un grupo, por ejemplo.

Las clasificaciones se definen desde la opción de **Clasificaciones** en el submenú de *Administración*. Los nombres de cada una de estas clasificaciones se definen desde **Parámetros del Módulo**.

Conversión: se refiere a la relación entre cada clasificación y la unidad de almacenamiento definida al artículo. De esta manera se puede determinar la cantidad de artículos, en unidades de almacenamiento, que conforman una familia o una presentación. Esta conversión no relaciona a una clasificación con

otra directamente sino que, la relación se establece por medio de la unidad de almacenamiento que se ingresa en la carpeta **Otros** de esta misma pantalla.

Ejemplo: Si la unidad de almacenamiento de un artículo es la "docena" (12 unidades) y la clasificación "X" es 2, quiere decir que el artículo de clase X será de un lote de 24 unidades (2 veces la unidad de almacenamiento).

Origen: esta opción permite escoger entre el término **Terceros** y **Corporación**. Este parámetro determina si el artículo en bodega fue obtenido de una fuente externa o interna de la compañía.

Clase: establece otra forma de clasificar los artículos del inventario. Se basa en el siguiente concepto: "Para un grupo dado cualquiera, una pequeña cantidad de artículos dentro del grupo responderá por la mayor parte del valor total", refiriéndose al porcentaje acumulado de costo incluido dentro de cada clase. De esta forma, cualquier inventario puede dividirse en cuatro partes distintas:

- **Artículos clase A:** de alto valor, son aquellos artículos relativamente pocos, cuyo valor representa el 60-70% del valor total del inventario. Estos constituirán por lo general el 10-15% de los artículos.
- **Artículos clase B:** de valor medio, una gran cantidad en la parte media de la lista; usualmente, alrededor del 20-30% de los artículos cuyo valor total representa del 15-20% del total.
- **Artículos clase C:** de bajo valor, la mayoría de los artículos, normalmente del 60-70% cuyo valor total del inventario es casi despreciable, representando sólo del 10-15% del valor.
- **Artículos clase D:** de muy bajo valor, la mayoría de los artículos, normalmente del 30-40% cuyo valor total del inventario es casi despreciable, representando sólo del 5-10% del valor.

Otras Clasificaciones



Artículo: 000673009461 RELOJ DIDACTICO 32 PIEZAS

General Alias Clasificación Otras Clasificaciones Datos de Compra Especificaciones F < >

Clasificaciones Adicionales	Código	Descripción
AUTOR	17	NINGUNO
EDITORIAL	1113	RONDA
TEMA	880	JUEGOS DE MESA
SUB-TEMA	4	CORRECTOR LIQUIDO
COLECCION	2520	PERMANENTE
DEPARTAMENTO	2	JUGUETES
IDIOMA	1	- Sin asignar -
FORMATO	1	- Sin asignar -
AÑO PUBLICACION	1900	1900
PROVEEDOR	267	REGALITO SRL

NUM

Carpeta Otras Clasificaciones

Dentro de esta carpeta se eligen las diferentes clasificaciones que se le quiera adjudicar a un artículo, se pueden elegir todas, algunas o inclusive ninguna.

Datos de Compra

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento del Artículo 2343". It has a menu bar with "Registro", "Buscar", "Detalle", "Despliegue", "Reporte", "Excel", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area has a tabbed interface with tabs: "General", "Alias", "Clasificación", "Datos de Compra" (selected), "~Especificaciones", "Series", and "Proveedor".

At the top, there are two input fields: "Artículo: 2343" and "Almeja Razor".

The "Datos de Compra" tab contains the following fields and controls:

- Descripción:** A text box containing "Esto descripcion en ingles".
- Impuesto:** A dropdown menu showing "001" and a label "Codigo 001".
- Arancel:** A dropdown menu showing "PRLIB" and a label "PRLIB".
- Bodega:** A dropdown menu showing "001" and a label "Bodega 001".
- Código Corporativo:** An empty text box.
- Porcentaje Variación:** An empty text box.
- Impuesto 1 Afecta Costos:** Radio buttons for "Sí" and "No", with "No" selected.
- Recibe de más:** An unchecked checkbox.
- Última Cotización:** A section with a blue header containing:
 - Proveedor:** A dropdown showing "P0001" and a label "Proveedor Alimentaria local multimonedas".
 - Moneda:** A dropdown showing "015" and a label "US Dollar".
 - Precio:** A text box showing "1.97".
 - Fecha:** A text box showing "17/12/2007".

At the bottom right, there is a "NUM" button.

Carpeta Datos de Compra

Los datos que se ingresan dentro de esta carpeta son utilizados en las transacciones de compra que se realizan en el módulo de **Compras**. Las casillas que se definen son las siguientes:

Descripción: se debe anotar un nombre adicional con que se conozca el artículo y que será utilizado para las transacciones de compras que se realicen en el módulo de **Compras**. Esta descripción será la que se desplegará en las pantallas correspondientes a las operaciones de compras, y no la descripción del artículo definida en **Control de Inventarios**.

Cuando no se establece descripción alguna en esta casilla, el sistema desplegará la descripción del artículo definida al **crear** el mismo.

Recibe de más: si esta casilla se encuentra marcada, el artículo permitirá ingresar a inventario más unidades de las que fueron especificadas como cantidad máxima.

Impuesto: en esta sección se debe definir el código del impuesto que aplica para compras del artículo. Por omisión, el sistema presenta el impuesto definido al artículo en el módulo de **Control de Inventarios** sin embargo, el usuario debe considerar si éste aplica o no para las transacciones específicas de compras.

Arancel: se debe anotar el código de arancel o impuesto por importación que el artículo debe pagar por ingresar al país. Este impuesto se paga únicamente si el proveedor es extranjero.

Bodega: casilla en la que se incluye la bodega por omisión, que se le asignará a las transacciones hechas con ese artículo.

Código Corporativo: código utilizado para identificar el artículo a nivel corporativo, si la empresa pertenece a una corporación. Este código no debe ser necesariamente igual al que se utiliza internamente en la compañía.

Impuesto 1 afecta costo: en esta opción el usuario podrá escoger entre *SÍ* o *NO*.

Esta opción afecta solamente aquellos embarques provenientes de proveedores locales, de modo que establece si el costo estimado del artículo tomará en cuenta el monto correspondiente al impuesto 1 del artículo.

SÍ significa que el costo total del artículo, incluye el impuesto 1, y será calculado de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} & \text{Importe Total} = (\text{Cantidad Ordenada} \times \text{Precio Unitario}) - \text{Descuento Línea} \\ & - \text{Descuento General} \\ & + \text{Impuesto 1} \\ & + \text{Impuesto 2} \\ & + \text{Flete} \\ & + \text{Seguro} \\ & + \text{Documentación} \\ & = \text{Costo Total} \end{aligned}$$

NO significa que el costo total del artículo, excluye el impuesto 1, y será calculado de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 &\text{Importe Total} = (\text{Cantidad Ordenada} \times \text{Precio Unitario}) - \text{Descuento Línea} \\
 &- \text{Descuento General} \\
 &+ \text{Impuesto 2} \\
 &+ \text{Flete} \\
 &+ \text{Seguro} \\
 &+ \text{Documentación} \\
 &= \text{Costo Total}
 \end{aligned}$$

La manera en la que se calculará el impuesto 1 de los artículos que se adquieren se define desde **Parámetros del Módulo**, esta opción afectará adicionalmente el monto correspondiente al costo total. Allí se determina que el Impuesto 1 se afecta por:


- **Descuento en Línea:** se refiere al descuento otorgado por el proveedor para cada artículo de una orden de compra específica. Corresponde al valor del porcentaje de descuento que se define cuando se carga una línea a una orden de compra.

$$\begin{array}{r}
 \text{Cantidad Ordenada} \times \text{Precio Unitario} \\
 - \text{Descuento en Línea} \\
 \hline
 \text{Importe Total}
 \end{array}$$

Sobre este monto se calcula el Impuesto 1

- **Ambos Descuentos:** se refiere al descuento en línea que ofrece el proveedor más el descuento general que se aplica para cada artículo incluido en la orden de compra. Este descuento general se define en la opción **Proveedores!** de **Compras** y aplica sobre todas las órdenes de compra para el proveedor.

$$\begin{array}{r}
 \text{Cantidad Ordenada x Precio Unitario} \\
 - \text{ Descuento en Línea} \\
 \hline
 \text{Importe Total} \\
 - \text{ Descuento General} \\
 \hline
 \text{Nuevo Importe Total}
 \end{array}$$


 Sobre este monto se calcula el Impuesto 1


- Ningún Descuento:** el impuesto 1 se calcula directamente sobre el monto que se obtiene al multiplicar la cantidad ordenada y el precio unitario del artículo.

Las condiciones analizadas afectan el monto del impuesto 1. Por lo tanto, inciden directamente en el Costo Total de los artículos que serán ingresados al inventario.

Finalmente, es importante aclarar que el porcentaje asociado con cada impuesto se establece mediante la tabla de **Códigos de Impuesto de Administración del Sistema** y los nombres que identifican tanto el **impuesto 1** como el **impuesto 2**, se definen en los **Parámetros del Módulo** del mismo módulo.

misma se especifica la clase de atributo que se ingresará: Cualitativo o Cuantitativo.

- **Atributos Cuantitativos:** permite definir las especificaciones de calidad del artículo tales como peso, volumen, tamaño, cantidad, etc.
- **Atributos Cualitativos:** permite definir las especificaciones de calidad del artículo tales como color, textura, etc. Si se desea asignar un atributo que no esté definido el sistema le envía un mensaje para poder incluirlo.



Pantalla para ingreso de Nuevo Atributo


Clase: si el atributo es cualitativo o cuantitativo, esta columna es llenada por el sistema.

Valor Máximo: es el límite superior o máximo que debe registrarse a los atributos cuantitativos, es un valor numérico. Si es un atributo *cualitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.

Valor Normal: es el valor normal o promedio asociado a los atributos cuantitativos, es un valor numérico. Si es un atributo *cualitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.

Valor Mínimo: es el límite inferior o mínimo asociado a los atributos cuantitativos, es un valor numérico. Si es un atributo *cualitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.

Valor Cualitativo: dentro de esta columna se ingresa el valor para los atributos cualitativos, es un campo alfanumérico. Si es un atributo *cuantitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada. Si se desea asignar un valor que no esté definido el sistema le envía un mensaje para poder incluirlo.



Pantalla para ingreso de Nuevo Atributo

En el caso que el valor cualitativo ingresado no haya sido definido en la tabla *Atributos* que se encuentra en el módulo de **Administración de Productos**, el usuario puede ingresar directamente ese valor en la columna. Al realizar esta operación, el sistema desplegará una pantalla para registro de nuevos valores en el que se debe confirmar si el valor dado debe ser incluido al atributo o no.

Unidad: unidad de medida en la que se registran los valores para los atributos cuantitativos. Si es un atributo *cualitativo* el que se ingresa, esta columna no puede ser editada.

Chequear Ingreso: esta columna se presenta marcada si se ha especificado para el artículo, realizar un chequeo o revisión en el ingreso a existencias. Esta revisión mide el cumplimiento según las especificaciones para el atributo específico.

Heredar Lotes: esta columna se encuentra marcada si el usuario requiere que las especificaciones del atributo en particular se vean reflejadas en los lotes que componen las existencias (en el caso que el artículo maneje lotes).

Notas: dentro de esta columna se puede agregar un texto adicional a cualquiera de los atributos de la tabla.

De manera resumida, se tiene que:

- Si el atributo para el cual definirá la especificación es cuantitativo ingrese el **nombre del atributo**; el **valor máximo**, el **valor mínimo** y el **valor normal** correspondientes a los estándares de calidad; la **unidad de medida** de la característica de calidad; y las anotaciones que considere importantes en la columna de **notas**.
- Si el atributo para el cual definirá la especificación es cualitativo ingrese el **nombre del atributo**; el **valor cualitativo** de la característica de calidad; y las anotaciones que considere importantes en la columna de

notas. Si no recuerda los valores cualitativos asociados con el atributo presione la tecla **F1**, en el campo correspondiente de la columna Valor Cualitativo.

Series

Esta carpeta se encontrará activa cuando se encuentre activo el uso de números de serie en los parámetros globales del módulo. En caso de que el artículo no tenga control de números de serie, la funcionalidad no estará activa!!!.

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento del Artículo 3126". The window has a menu bar with "Registro", "Buscar", "Detalle", "Despliegue", "Reportes", "Excel", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area has a tabbed interface with tabs: "General", "Alias", "Clasificación", "Datos de Compra", "Especificaciones", "Series" (which is selected), and "Proveedor". At the top of the main area, there are two input fields: "Artículo:" with the value "3126" and a text field containing "Leffe Brune". The "Series" tab contains a section with a checked checkbox labeled "Utiliza series". Below this, there is a "Plantilla:" label, a dropdown menu showing "001", and a text field containing "Plantilla 001". Further down, there is a section titled "Modalidad de uso en boletas de inventario" with two radio buttons: "Identificar artículos inventariados" (which is selected) and "Identificar sólo artículos con diferencias". At the bottom of the window, there is a label "Código de la plantilla de números de serie" and a text field containing "NUM".

Carpeta Series

Dentro de esta carpeta se ingresan los siguientes parámetros para el artículo específico:

Utiliza Series: esta casilla se marca si el usuario requiere que el artículo utilice series para la generación de boletas de inventario en las transacciones en las que participe. Por medio de los datos que se ingresen en esta carpeta es

posible registrar, durante la entrada y salida de productos (artículos inventariados), la identificación particular de cada unidad procesada.



Si una compañía utiliza números de serie, pero a la vez tiene artículos que no utilizan números de serie al realizarles el ajuste de costos se le asigna un valor nulo.

Plantilla: código de la plantilla de números de serie que se utilizará para el artículo en particular. Esta definirá el tipo de dígitos válidos del número de serie que se puede utilizar para el artículo y la longitud del mismo.

Modalidad de uso en boletas de inventario: bajo esta sección se puede marcar una de las siguientes alternativas:

- *Identificar artículos inventariados*
- *Identificar sólo artículos con existencias*

Es importante resaltar que sólo los artículos que tengan un número entero como factor de conversión entre su unidad de almacén y su unidad de detalle podrán tener disponible el control por números de serie, pues no tiene sentido este control detallado por unidad cuando el factor de conversión no cumple con esta condición, puesto que no se podría determinar la cantidad de números de serie esperada en un movimiento específico.

Proveedor

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento del Artículo 18". It has a menu bar with "Registro", "Buscar", "Detalle", "Despliegue", "Reporte", "Excel", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area has a tabbed interface with tabs: "Otras Clasificaciones", "Datos de Compra", "Especificaciones", "Series", "Proveedor" (selected), and "Otros". The "Proveedor" tab contains a form with the following fields:

- Proveedor: A text input field.
- País de Manufactura: A dropdown menu.
- Tipo País/Región: A text input field.
- Código Artículo: A text input field containing the value "18".
- Orden Mínima: A text input field containing "0.0000000" followed by the unit "UND".
- Reabastecimiento: A text input field containing "0" followed by the unit "días".
- Lote Múltiplo: A text input field containing "0.000000".

At the bottom right of the window, there is a "NUM" button.

Carpeta Proveedor

La información que se debe ingresar en esta carpeta corresponde aspectos de identificación del proveedor y condiciones de éste para el abastecimiento del artículo.

Proveedor: en esta casilla debe digitarse el código del proveedor principal del artículo, en caso de que la procedencia del mismo sea de terceros. El sistema desplegará automáticamente la descripción del mismo.

País de Manufactura: Este campo es para elegir el país o región de manufactura del artículo, puede quedar en blanco siempre y cuando no sea obligado ingresar la relación "Artículo-Proveedor" lo cual se especifica en parámetros del módulo de **CI**.

Tipo País/Región: Es un campo no editable que nos indica si la escogencia anterior es un país o una región de manufactura.

Código Artículo: se refiere al código que el proveedor ha definido para el artículo, este puede ser distinto al que se use internamente en la compañía.

Orden Mínima: cantidad mínima que el proveedor acepta para satisfacer un pedido. Se debe definir esta cantidad en la unidad de almacenamiento del artículo.

Reabastecimiento: lapso que tarda el proveedor en hacer llegar el pedido al cliente, desde el momento de la emisión de la orden de compra correspondiente, hasta que la mercadería es recibida en la compañía. El período de reabastecimiento debe definirse en días.

Lote Múltiplo: se refiere a los múltiplos en los que vende el proveedor y en los cuales será reabastecido el artículo. Por ejemplo si se ha definido que el lote múltiplo es "4", entonces el proveedor abastecerá 4, 8, 12, 16 lotes y así sucesivamente.

Otros

Carpeta Otros

En esta carpeta se definen algunos otros aspectos generales que van a caracterizar el manejo del artículo dentro de todas las transacciones del sistema. Estas características se relacionan con unidades de peso, almacenamiento, venta y cuentas contables que se utilizarán para realizar los asientos debido a las transacciones de inventario.

Los parámetros que deben ser ingresados son los siguientes:

Conteo Cíclico: es un dato de consulta que se refiere a la frecuencia con que se realizarán los muestreos del artículo en el inventario. Esta frecuencia se establece en días.

Peso Neto: es el peso del artículo, en la unidad de peso que se haya definido para cada unidad de almacenamiento. Se refiere al peso real del producto, sin considerar empaques. Este dato se registra según la unidad de medida definida en los parámetros globales del módulo.


Peso Bruto: es el peso de cada unidad de almacenamiento como tal. Es decir, considera el producto, el empaque, los amortiguadores, y otros de este tipo. Este dato se registra según la unidad de medida definida en los parámetros globales del módulo.

Volumen: se refiere al espacio tridimensional que ocupa la unidad de almacenamiento en la bodega. La unidad de medida se establece en los parámetros globales del módulo.

Número de Bultos: se refiere a los conjuntos en que se agrupan las unidades de almacenamiento dentro de la bodega.

Unidades: establece las unidades en que se contabilizará el artículo según la transacción que se presente. De manera que existen tres tipos de unidades para los artículos del inventario:

- **Almacenamiento:** determina la unidad de medida en la que se almacenan los artículos en la bodega y con base en la cual se realizan las transacciones de inventario y los movimientos de todos los módulos integrados con éste. Esta opción puede ser modificada, pero si el artículo tiene existencias, el sistema le enviará una advertencia para poder continuar trabajando.



- **Detalle:** establece el número de unidades elementales del artículo que componen la unidad de almacenamiento.
- **Venta:** define el múltiplo de la unidad de almacenamiento en que deben registrarse las transacciones de venta. Este campo tiene validez cuando en el módulo de **Facturación**, se establece que el cliente requiere “Facturar en Múltiplos de Venta”. De esta manera, si se ha establecido que la conversión del *Múltiplo de Venta* con respecto a la *Unidad de Almacenamiento*, es cinco (5), y un cliente específico solicita facturación en múltiplos de venta; entonces únicamente se podrán facturar 5, 10, 15, 20, ..., así sucesivamente, unidades de almacenamiento.

Conversión: establece las relaciones que tendrán tanto la unidad de detalle como la de venta con la unidad de almacenamiento.

- **Detalle:** número de unidades de detalle por cada unidad de almacenamiento.

- **Múltiplo Venta:** múltiplo de la unidad de almacenamiento en el cual se vende el artículo al cliente, que así lo requiera, para dicho fin se pueden establecer números con decimales.

La relación entre las unidades de inventario se puede explicar de la siguiente forma: supóngase que el producto son vasos, los cuales se almacenan en cajas de seis unidades y la unidad de venta son paquetes de cuatro cajas. Entonces los datos deben ingresarse como sigue:

Almacenamiento:	<i>Caja</i>	Conversión
Detalle:	<i>Unidad</i>	6
Múltiplo Venta:	<i>Paquete</i>	4

La tabla anterior se interpreta de la siguiente manera: en la bodega se almacena cajas de 6 unidades cada una, al cliente se le venderían (no es obligatorio) paquetes de cuatro cajas, es decir, paquetes de 24 unidades.

Nota: *El sistema no obliga facturar en múltiplo de venta. Esto es una característica que se establece para cada cliente!!!!*

Impuestos: Tipo de impuesto que será aplicado a cada artículo, cuando se realicen facturaciones del mismo, según los códigos y porcentajes definidos en la tabla de **Códigos de Impuesto** del módulo de **Administración del Sistema**. Estos impuestos son utilizados para elaborar los pedidos, remisiones, facturas y devoluciones en el módulo de **Facturación**.

Cuentas: Se debe seleccionar el paquete de cuentas contables de inventario para este artículo. Recuerde que éstas fueron definidas desde la opción del mismo nombre en el menú de **Administración**, donde se asignó un grupo de cuentas contables y centros de costo para cada paquete, dependiendo del tipo de artículo.

Las cuentas que se utilizarán dependerán de cada transacción que se lleve a cabo, ya sea desde **Control de Inventario** como desde los otros módulos con que se tiene integración.

Retención venta y/o compra: Se pueden asociar retenciones a los artículos, sin embargo estos campos no es obligado llenarlos, los códigos de retenciones y su funcionamiento se explican en el manual de **AS**, lo que acá se puede decir es que para ligar una retención a un artículo esta debe ser de modo de aplicación **“Aplicar al registrar”**, y también se puede separar el tipo de retención si es para ventas o para compras.

Modelo: se puede elegir también un modelo de retención para ligar a este artículo, este campo es un F1 y no es obligado llenarlo.

Estilo: si el artículo fue creado por medio del asistente de Generar artículos por Talla y Color acá se mostrará el estilo ingresado en el asistente para este artículo.

Talla: si el artículo fue creado por medio del asistente de Generar artículos por Talla y Color acá se mostrará la talla ingresada en el asistente para este artículo.

Color: si el artículo fue creado por medio del asistente de Generar artículos por Talla y Color acá se mostrará el color ingresado en el asistente para este artículo.

Si al momento de generar el artículo se le indicó desde el asistente que usaba códigos de barra, estos códigos también serán visibles desde esta sección.

Nota: estos campos no son editables.

Auditoría

Dentro de esta carpeta el sistema lleva una bitácora de las fechas de creación y última modificación que se haya realizado al artículo específico.

Los datos que el sistema almacenan son: código y nombre del usuario, fecha y hora de la operación, ya sea para creación o última modificación.

Lote

Mantenimiento del Artículo 3126

Registro Buscar Detalle Despliegue Reporte Excel Ayuda

Artículo: 3126 Leffe Brune

Datos de Compra Especificaciones Series Proveedor Otros Notas Lote Auditoría

☐ Usa Lotes

☐ Perecedero

☐ Obliga Cuarentena

Mínimo de Vida Compra: 0 días Vida Útil Promedio: 0 días

Mínimo de Vida Consumo: 0 días Cuarentena: 0 días

Mínimo de Vida Venta: 0 días

NUM

Carpeta Lote

En esta carpeta se define el comportamiento que tendrán los artículos que utilicen lotes y los períodos que deberán cumplir para ser utilizados, ó bien los que utilicen lotes como requisito indispensable para poder utilizar la opción “Pedimentos”.

Según estos períodos, y con base en la fecha de creación de un lote específico, el sistema calculará los días en que el lote cumple la cuarentena y posteriormente, cuando vencerá.

Usa Lotes: al activarse esta opción, también se activa por defecto la casilla Perecedero: Indica si el artículo es perecedero o no en caso de utilizar lotes. Por omisión, todo artículo que use lotes se considera perecedero a menos que se indique lo contrario, como en el caso de los artículos que usen Lotes por la necesidad de utilizar Pedimentos pero que realmente en ellos no se necesite especificar fechas de ningún tipo excepto la del pedimento propiamente. Así, cuando se marca uso de lotes se marca también perecedero automáticamente y

se habilitan todos los demás campos. Si se desmarca perecedero, entonces se deshabilitan todos los demás campos del tab, incluyendo check box de obliga cuarentena. Para ver el detalle acerca de los Pedimentos ver sección “Pedimentos” en la página 155.

Obliga Cuarentena: al activar esta opción se establece que el artículo tiene que pasar por el período de cuarentena antes de estar o definirse como disponible para consumo, hay artículos que llevan control de pedimentos y que también tienen la necesidad de utilizar fechas de caducidad.

Mínimo de Vida Compra: vida útil necesaria para poder comprar el artículo. Significa que un artículo con vida útil menor no podrá satisfacer las necesidades de la compañía por lo tanto no es conveniente adquirirlo, ya que posiblemente haya vencido en el momento que sería utilizado. Este parámetro se mide en días.

Mínimo de Vida Consumo: vida útil necesaria para poder consumir el artículo. Se relaciona con el lapso en que el artículo será utilizado, artículos con vida útil menor estarán vencidos en el momento de ser requeridos. Esto significa que fueron producidos en fechas anteriores a la requerida, de manera que en el momento en que serán consumidos podrían haber sobrepasado su fecha de vencimiento.

Mínimo de Vida Venta: vida útil necesaria para poder vender el artículo. Es el mismo concepto de los casos anteriores. El artículo debe tener una vida útil mayor o igual a la establecida en este espacio para que satisfaga los requerimientos de calidad y no caduque antes de ser vendido.

Vida Útil Promedio: días promedio que el artículo tiene disponibles para ser consumido. Este valor es el que el sistema utiliza para realizar el cálculo de la fecha de vencimiento cuando se crea un lote, al realizar una transacción de inventario tipo **Compra, Físico, Misceláneo o Producción**.

Cuarentena: días que deben pasar, después de producido el artículo, para poder ser utilizado. Con base en el valor definido para este campo, el sistema definirá la fecha en la que el lote termina la cuarentena, cada vez que se cree un nuevo lote para un artículo específico.

Notas

La carpeta de notas despliega un espacio de texto en blanco para indicar observaciones importantes o aclaraciones con respecto al artículo.

MODIFICAR UN ARTÍCULO

Al modificar un artículo se puede modificar la información agregada en él, sin embargo no es posible modificar el código, ni el tipo de costeo asociado al mismo.

Tampoco es posible anular la condición de uso lotes una vez que se ingrese el primer lote del artículo o se realice cualquier transacción en los inventarios.

Si se trata de modificar la unidad de almacenamiento de un artículo posee existencias en inventario, el sistema mostrará un mensaje de advertencia al usuario. Queda a criterio del usuario si realiza el cambio o no.

Para modificar un artículo, proceda de la siguiente manera:

1. Dentro del menú principal del módulo escoja la opción **Artículos!**. Esto hará que se despliegue la tabla que contiene los registros de los artículos.
2. Localice el artículo que desea modificar y coloque el cursor sobre él, seleccione en **Registro** la opción **Modificar** y actívela presionando una vez el botón izquierdo del ratón o presionando **Enter** al ubicar el highlight sobre ella.

Si lo prefiere presione las teclas **Ctrl+M** o active el ícono . Se desplegará la misma pantalla que se pudo observar al agregar el artículo.
3. Seleccione la carpeta bajo la cual quiere modificar la información del artículo y actívela presionando una vez el botón izquierdo del ratón sobre el nombre de la carpeta seleccionada.
4. Localice el campo que desea modificar, coloque el highlight del ratón sobre él y digite la nueva información.
5. Proceda a grabar la información digitada presionando con el botón izquierdo del ratón sobre el ícono , o bien con la opción **Actualizar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A**.

ELIMINAR UN ARTÍCULO

Antes de intentar eliminar un artículo asegúrese de que no tenga existencias, transacciones, costos y de que no sea un artículo alterno de otro.

Para eliminar registros de artículos proceda de la siguiente manera:

1. Desde el menú principal del módulo escoja la opción **Artículos!**. Para activar la tabla donde se visualizan los registros de artículos.
2. Localice el artículo que desea eliminar y márkelo con el highlight.
3. Luego seleccione en **Registro** la opción **Eliminar** y actívela. Si lo prefiere presione las teclas **Ctrl+E** o active el ícono .
4. El sistema desplegará una pantalla con el fin de verificar el proceso que se desea ejecutar. Escoja **Eliminar**, si está seguro de que es el artículo que desea borrar de la tabla.

Si se encuentra en la ventana de creación y modificación de registros solo debe localizar el artículo y activar el ícono respectivo!!

¿CÓMO DEFINIR LOS ARTÍCULOS ALTERNOS?

Una vez que se hayan ingresado y grabado todos los datos del artículo, se puede proceder a establecer los artículos alternos al primero.

Para definir los artículos alternos, el usuario tiene que ubicarse en la pantalla de creación - modificación de artículos y debe tener desplegado el registro del artículo al cual se le asignarán los artículos alternos correspondientes.

Si se ha cumplido con los aspectos anteriores, entonces el procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Presione el ícono , para desplegar la tabla de datos **Artículos Alternos para el artículo**.
2. Elija del submenú de **Registro** la opción **Nuevo**, o presione simultáneamente las teclas **Ctrl+N**. También puede ingresar un registro nuevo por medio del ícono .
3. El sistema se posicionará en una nueva línea de la tabla de datos. La información a ingresar para el artículo alternativo es la siguiente:

Código: código de identificación en la base de datos del artículo alternativo, el cual corresponde a cualquier artículo que haya sido creado anteriormente.

Descripción: nombre descriptivo del artículo alternativo.

Prioridad: grado de preferencia que tienen los artículos alternos entre sí, con respecto al artículo principal.

Recíproco: al marcar esta opción se establece que el artículo de la línea puede sustituir al principal y viceversa. Es decir, son mutuamente alternos.

- [illegible]

Pantalla de Artículos Alternos

¿CÓMO ESTABLECER LAS BODEGAS DEL ARTÍCULO?

Una vez que se hayan ingresado y grabado todos los datos del artículo, se puede proceder a establecer la(s) bodega(s) en la(s) que será almacenado el artículo.

Para definir las bodegas del artículo, el usuario tiene que ubicarse en la pantalla de creación - modificación de artículos y debe tener desplegado el registro del artículo al cual se le asignarán las bodegas correspondientes.

[illegible]

Pantalla de bodegas del artículo

El procedimiento para asociar un artículo con bodegas es el siguiente:

1. Presione el ícono , para desplegar la tabla de datos **Bodegas para el artículo**.
2. Elija del submenú de **Registro** la opción **Nuevo**, o presione simultáneamente las teclas **Ctrl+N**. También puede ingresar un registro nuevo por medio del ícono .
3. El sistema se posicionará en una nueva línea de la tabla de datos. La información a ingresar para la bodega se explica a continuación.
4. Grabe la información agregada con el ícono , o bien con la opción **Actualizar** del submenú de **Registro** o con las teclas **Ctrl+A**.
5. Si es la última bodega que desea agregar puede utilizar el ícono  o la opción **Actualizar y Regresar (Ctrl+Y)** del submenú de **Registro**, para regresar a la pantalla de creación - modificación de artículos.
6. Las casillas que deben ser llenadas son las siguientes:

Bodega: se debe establecer el código de la bodega en que se almacenará el artículo desplegado. Las bodegas se definieron dentro del módulo de **Administración del Sistema**.

Existencia Mínima: se debe definir el nivel mínimo de existencias que deben permanecer en la bodega para el artículo desplegado. Esto con el fin de asegurar que siempre habrá una determinada cantidad del artículo en la bodega.

Punto de Re-orden: se refiere al nivel de existencias en el que se hace un nuevo pedido al proveedor. El punto de re-orden siempre será mayor al nivel de existencia mínima y debe considerar los consumos durante el período en el que se reabastece el artículo.

Existencia Máxima: es el nivel máximo del artículo que puede estar almacenado en la bodega, según la capacidad de la misma.

Es de suponer entonces que, la sumatoria de la existencia mínima, el punto de re-orden y la existencia máxima de cada bodega, será igual a la información establecida para las existencias totales del artículo, que se ubica en la carpeta *General*. Sin embargo, el sistema no exige que esta situación sea estrictamente cierta.

El usuario podrá definir cualquier cantidad, sin importar si las sumatorias coinciden o no. No obstante, es recomendable que se haga de forma que el total de las existencias en cada bodega coincida con los niveles definidos al artículo.

Existencias Congeladas: esta columna se encuentra marcada con un "check" (✓) si dentro de la bodega en cuestión, las existencias del artículo se encuentran congeladas. Por existencias congeladas entiéndase aquellas existencias del artículo en bodega, que son almacenadas para ser utilizadas posteriormente o que fueron bloqueadas al ejecutar algún proceso de toma física.

Bloquea Transacciones: esta columna se encuentra marcada con un "check" (✓) si dentro de la bodega en cuestión, las existencias del artículo en la bodega no pueden ser utilizadas para realizar transacciones de inventario con ellas.

Esta columna es un indicador de bloqueo de transacciones del artículo para la bodega. Si un artículo está congelado pero no tiene esta casilla marcada, el artículo permite que se realicen transacciones pero todavía sigue indicando que se encuentra congelado.

Fecha Inicio de Congelamiento: esta columna muestra la fecha en la cual se ejecutó el proceso de congelamiento de existencias dentro de la bodega en cuestión.

Fecha Final de Congelamiento: esta columna muestra la fecha en la cual finaliza el período de congelamiento de existencias dentro de la bodega en cuestión.

¿CÓMO SE DEFINEN LAS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN?

El objetivo de esta función es llevar el control de las unidades de distribución que maneja cada artículo. Como máximo cada artículo puede tener hasta ocho (8) presentaciones diferentes, o sea, puede tener solamente ocho unidades de distribución diferentes.

El procedimiento para definir unidades de distribución es el que se muestra a continuación:

1. Dentro de la pantalla de **Mantenimiento de Artículos** presione el ícono  que corresponde a la función **Unidades de Distribución**. El sistema desplegará una pantalla en la cual se despliega una tabla de unidades de distribución.
2. En la parte superior de la tabla se despliega para referencia el **código** y **descripción** del artículo así como la **unidad de almacenamiento** asignada.
3. Dentro de la tabla se despliegan las siguientes columnas:

Unidades: es un F1 de la tabla de **Unidades** del módulo de **Administración del Sistema**. No se permiten dos o más unidades iguales en dos o más filas diferentes de la tabla.

Variable Logística: la longitud máxima de esta columna es de 1 dígito y no permite dos o más unidades en dos o más filas diferentes de la tabla.


Factor de Conversión: el factor de conversión es el número por el cual se tienen que multiplicar las unidades de almacén para obtener las unidades de distribución. Sólo permite enteros positivos.

Código de Barras: se despliega el código de barras para la unidad de almacenamiento. El sistema verifica los siguientes parámetros cuando se ingresa el código de barras:

- No se permiten dos o más códigos de barras iguales en dos o más filas diferentes de la tabla.
- Verifica la correcta formación del código de barras. Esto incluye la longitud, la correcta utilización de la *Variable Logística* (no puede repetirse y no tiene

que estar entre 1 y 8) y el código de productor y producto debe ser el mismo para todas las unidades de distribución.

- En el caso de que se utilice “*Asistencia Automática*” (indicador definido en los parámetros globales del sistema), verifica la correcta formación del código de barras tomando en cuenta las “*Reglas Locales*” (partes fijas del código) y el número de dígitos aportados por la clasificación si es que aplica
- 4. Por restricciones del tipo de código DUN 14 (la variable lógica para las unidades va de 1 a 8), la tabla no puede contener más de 8 filas.
- 5. Se pueden borrar registros en la tabla solamente si NO existen transacciones de inventario asociadas al artículo y unidad de distribución correspondientes.
- 6. Una vez que se han ingresado los datos dentro de la tabla el usuario debe salvar la información con el ícono  que se presenta en la barra de herramientas.



Código Barras	Unidad Distribución	Factor Conversión	Variable Logística
2123444444448	MG	15	2
3123444444445	UND	86	3

Pantalla de Unidades de Distribución

Lotes

NOTA INTRODUCTORIA

El módulo de **Control de Inventario** acepta el manejo de lotes de artículos en inventario con el fin de controlar las fechas de ingreso, permanencia y salida de artículos para verificar la calidad del producto. Este concepto se puede aplicar a cualquier tipo de producto, ya sea materia prima, producto en proceso, producto terminado, suministros, etc.

Los artículos que se despliegan bajo esta opción son únicamente aquellos que fueron definidos como **"Acepta Lotes"**, desde la carpeta de *Lotes* en la opción de *Artículos*. Las fechas correspondientes a la cuarentena y al vencimiento del lote se obtienen a partir de la fecha de entrada del lote a la bodega y de los períodos definidos en la misma carpeta de *Lotes*.

Un lote se despliega en esta tabla una vez que se haya definido para alguna transacción del inventario. Esta situación ocurre aunque no se haya aplicado un paquete al inventario o bien cuando se graba una transacción por línea .

El estado que desplegará el artículo que pertenece al lote será **"Disponible"** si el mismo artículo **"No Obliga Cuarentena"** o **"Cuarentena"** si se presenta la situación contraria.

Los lotes pueden presentar varios estados, completamente independientes al estado desplegado por la cantidad donde se ubiquen las existencias de los artículos.

Los estados de los lotes dependen directamente de los procesos de **Aprobación** y **Vencimiento** que se despliegan en esta misma opción. Los estados de los lotes son los siguientes:

- **Cuarentena:** se despliega para todos los lotes de los artículos que se aplican al inventario y que en el subtipo de transacción se establece que el artículo estará en cuarentena. Este estado se desplegará aunque se haya

definido que el artículo "No Obliga Cuarentena", siempre y cuando se defina el subtipo como "Cuarentena".

- **Aprobado:** los lotes presentan este estado por tres posibles situaciones. La primera ocurre cuando se aplica al inventario un ingreso de artículos que no obligan cuarentena y que tienen definido un subtipo de transacción "Disponible".

El segundo caso ocurre cuando se ejecuta el proceso de *Aprobación!*, para aquellos lotes que han cumplido con el período de cuarentena, de manera que los artículos puedan estar disponibles para cualquier transacción.

Y finalmente, el tercer caso se presenta cuando se aplica al inventario una transacción de ***Aprobación para la totalidad de los artículos del lote***, en la misma bodega y en la misma localización. Esta operación se puede realizar desde cualquiera de las dos opciones del menú de **Transacciones**.

Nótese que en la última opción, el usuario podría aprobar solamente una parte del lote, en cuyo caso, éste seguiría desplegando el estado de "Cuarentena".

- **Vencido:** es similar al caso anterior. Los lotes pueden desplegar este estado por dos diferentes razones. La primera situación ocurre cuando se ejecuta el proceso de *Vencimiento!*, a aquellos lotes que han igualado o sobrepasado la fecha para esta condición, de esta manera los artículos que pertenecen al lote no pueden participar en las transacciones de inventario.


El segundo caso se presenta cuando se aplica al inventario una transacción de *Vencimiento* para la totalidad de los artículos del lote, en la misma bodega y en la misma localización. Este proceso se puede realizar desde cualquiera de las dos opciones del menú de **Transacciones**.

En este caso ocurre una situación similar que en el proceso de *Aprobación*. Si el usuario realiza una transacción de vencimiento solamente a una parte del lote, entonces éste desplegaría el estado de "**Aprobado**" o "**Cuarentena**", según sea el caso.

- **Tránsito:** este estado se despliega para lotes que se han definido en transacciones que aún no se han aplicado al inventario. Esto es, cuando se asigna un lote a un artículo en una transacción que se ejecuta desde la opción *Paquetes* del menú de **Transacciones**, dicha transacción no se aplica al inventario directamente. Entonces, el sistema guarda el lote en la tabla correspondiente, pero despliega este estado. Esto implica que el lote existe, pero que aún no se han actualizado en el inventario las existencias correspondientes del artículo.

- **Reservado:** este estado lo muestra para lotes hechos desde PC debido a la funcionalidad de sugerencia de lotes, estos lotes solo se podrán utilizar en órdenes de producción mientras estén reservados.

La ventana principal de esta opción es la siguiente:



The screenshot shows a software window titled "MAX - Lotes". It has a menu bar with "Registro", "Despliegue", "Reporte!", "Modo", "Aprobación!", "Excel", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following data:

Lote	Artículo	Descripción	Perecedero	Venci
003	Z05	Pruebas con lotes (no pere	☒	15/07
003	003	Con Lotes/Perecedero/Co	☒	06/12
01	TTT	ttt	☒	24/09
01	34146B	34146B	☐	31/12
01	33075B	33075B	☒	03/07
01	34627A	34627	☐	23/01
01	34627B	34627b	☒	23/01
01	PRUEB	pedimentos	☒	15/04
01	001	Con Lotes/Perecedero/Sin	☒	16/06
01	13	13	☐	31/12
01	TAG-11	TAG-11	☒	30/04
01	05P1192Q807B	CAMISETA DE PUNTO	☒	21/04
01	TAKI1	Taki1	☐	31/12
01	18	18	☐	31/12

At the bottom right of the window, there is a field labeled "NUM" with a small icon to its left.

Pantalla Principal de Lotes

FUNCIONES ESPECIALES DEL SUBMENÚ

Dentro de esta opción se presentan varios íconos que ejecutan funciones especiales del submenú, tal es el caso de **Seleccionar** y **Modo**.

SELECCIONAR

Esta opción realiza la selección de las líneas de la tabla de datos que serán utilizadas para realizar el proceso de aprobación o vencimiento de los lotes. Se encuentra bajo el submenú de **Registro**, no se cuenta con ningún ícono ligado a ella.

El usuario puede seleccionar una línea, al hacer un click sobre el margen izquierdo de la misma, es decir, sin necesidad de activar la opción correspondiente.

Cuando se escoge una línea para ser considerada en el proceso de aprobación, ésta se desplegará de la siguiente manera:

	L-00005	A-030001	Cuarentena	Total	01/06/1996	10/06/1996	14/11/1997	1,250.00
---	---------	----------	------------	-------	------------	------------	------------	----------

Por otro lado, cuando se elige una línea para que participe en el proceso de vencimiento de lotes, ésta se desplegará así:

	211096825	A-040002	Aprobado	Total	21/10/1996	31/10/1996	19/01/1998	13,000.00
---	-----------	----------	----------	-------	------------	------------	------------	-----------

Refiérase a "¿Cómo Aprobar y / o Vencer Lotes?" en la página 154, donde se explica la forma en la que se marcan las líneas.



Modo

Al seleccionar cualquiera de estas dos alternativas, el usuario decide cuál proceso se va a ejecutar, si aprobación o vencimiento de lotes.

Los íconos indican solamente el proceso a ejecutar, por sí solos no pueden realizarlo. Al seleccionar alguno de los dos, se activa la opción correspondiente en el menú principal de la pantalla, ya sea **Aprobación!** o **Vencimiento!**

Consulte "¿Cómo Aprobar y / o Vencer Lotes?" en la página 154, donde se explica el procedimiento para aprobar y vencer lotes de artículos.

APROBACIÓN! / VENCIMIENTO!

El sistema únicamente activa una de las dos opciones, cuando se presiona el ícono correspondiente,  para ejecutar el proceso de aprobación de lotes o  para el proceso de vencimiento de lotes, o bien, al escoger la opción respectiva desde el menú de **Modo**.

El proceso de aprobación consiste en la contabilización como cantidad disponible en el inventario de aquellos lotes marcados los cuales se encontraban en estado de cuarentena.

Por otro lado, el proceso de vencimiento consiste en la eliminación de los lotes de artículos que se encuentren como disponibles en la bodega, o en período de cuarentena. En el apartado "¿Cómo Aprobar y / o Vencer Lotes?" en la página 154, se explica el detalle de este procedimiento.

MANEJO DE LOTES

Nótese que bajo el menú de **Lotes!** no se pueden ingresar líneas, es decir, no existe la opción de crear lotes. Los lotes se crean cuando se realiza una transacción de inventario, en cualquiera de las opciones del menú de **Transacciones**.

Los lotes se podrán eliminar siempre y cuando el lote no esté asociado a un embarque, que no esté asociado a un reporte de producción y que no se tengan transacciones asociadas.

Importante !!! si se ingresan códigos de Lotes con espacios en blanco al principio o al final, podrían haber problemas al momento de utilizarlos dentro de ciertas funcionalidades del ERP.

!!!No olvide salvar los cambios!!!

MODIFICAR UN LOTE

Para modificar la información de un lote, proceda de la siguiente manera:

1. Estando en el menú principal del módulo presione el botón izquierdo del ratón sobre la opción **Lotes!**. Esto hará que se despliegue la tabla principal de la opción.
2. Localice el lote que desea modificar y márkelo con el highlight.

3. Seleccione en el submenú **Registro** la opción **Modificar** y actívela o utilice las teclas **Ctrl+M**, o bien active el ícono  , para ingresar a la pantalla de **Lotes**.
4. Dentro de esta pantalla se despliegan tres carpetas que contienen la información del lote consultado.
5. Localice el campo que desea modificar. Recuerde que al modificar un lote no puede cambiar la información del número de lote, el código del artículo, la fecha de entrada, la cantidad ni el tipo de ingreso. Solamente es posible modificar el proveedor, el lote del proveedor, fecha de cuarentena, la fecha de vencimiento, el estado y las notas.
6. Proceda a grabar la información digitada presionando con el ratón el ícono  o bien con el ícono  , también lo puede hacer por medio de las opciones **Actualizar** o **Actualizar y Regresar** del submenú **Registro** o con las teclas **Ctrl+A** o **Ctrl+Y**, respectivamente.

Descripción de Carpetas

Para acceder cada carpeta debe presionar la pestaña correspondiente o bien, presionar las teclas **Alt+** la letra subrayada en el nombre desplegado en la pestaña de la carpeta.

General

The screenshot shows a software window titled "EIDEM004 - Lote". It has a menu bar with "Registro", "Buscar", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with icons for file operations and navigation. The main area has five tabs: "General" (selected), "Especificaciones", "Ingresos", "~Pedimento", and "Notas". The "General" tab contains the following fields and controls:

- Lote:** A text box containing "010800001". To its right is a checkbox labeled "Perecedero" which is checked.
- Artículo:** A text box containing "TER02". To its right is a text box containing "Con lotes".
- Proveedor:** A text box that is currently empty.
- Lote proveedor:** A text box containing "010800001".
- Cantidad:** A text box containing "0.00", followed by the unit "UND".
- Entrada:** A date field containing "17/01/2008".
- Cuarentena:** A date field containing "17/01/2008".
- Vencimiento:** A date field containing "31/12/2009".
- Estado:** A group box containing four radio buttons: "Cuarentena", "Vencido", "Aprobado", and "Tránsito". The "Reservado" radio button is selected.
- Tipo de Ingreso:** A group box containing two radio buttons: "Parcial" (selected) and "Total".

At the bottom right of the window, there is a small box labeled "NUM".

Carpeta General de Lotes

Dentro de esta carpeta se ingresa la siguiente información:

Lote: en esta casilla se despliega el código de identificación que se asignó al crear el lote cuando se realizó la transacción de inventario.

Artículo: despliega el código del artículo que fue asignado al lote desplegado.

Proveedor: se despliega el código y descripción del proveedor del lote, pero este dato puede ser modificado por el usuario.

Lote Proveedor: en esta casilla el usuario puede definir el código que el proveedor ha asignado al lote que suministra. Este dato puede ser modificado.

Cantidad: el sistema despliega la cantidad de unidades del artículo que se ingresaron al inventario en el lote en cuestión. Esta cantidad se definió anteriormente al ingresar la transacción correspondiente.

Entrada: se despliega la fecha en la que el artículo ingresa al inventario. Es necesario recalcar que esta fecha corresponde al momento en que se crea el documento, no cuando éste se aplica.

Cuarentena: fecha en que el lote termina el período de cuarentena. Una vez que se cumpla este lapso, el artículo estará disponible para cualquier transacción en el inventario.

Vencimiento: fecha en que el lote vence o caduca. Si los artículos no han sido consumidos a más tardar en esta fecha, ya no podrán ser utilizados para las transacciones de inventario.

Estado: en este espacio se despliegan los posibles estados del lote. El usuario puede cambiar el estado del lote desde esta opción, sin embargo, los artículos no cambiarán su estado en las existencias en inventario.


Quando se cambia el estado desde esta opción, el sistema despliega una advertencia para verificar si se desea cambiar el estado del lote sin afectar las existencias correspondientes. Esta advertencia se envía antes de continuar con el proceso.

Para que el cambio del estado del lote se refleje en las existencias de los artículos en el inventario, el proceso se debe ejecutar desde la tabla de datos de esta opción, por medio de los procesos de **Aprobación!** () y **Vencimiento!** () , o bien al ingresar una transacción de inventario tipo **Aprobación** o **Vencimiento**.

Tipo Ingreso: el sistema despliega si el lote tiene definido un ingreso **parcial** o **total**. Ingreso **parcial** significa que el lote puede asignarse varias veces a los artículos que ingresan al inventario. Por otro lado, el ingreso **total** establece que el lote únicamente puede ser asignado a un ingreso de un artículo específico, esto es, no puede ser utilizado nuevamente para ningún otro ingreso de artículos al inventario.

Valor Cualitativo: dentro de esta columna se despliegan los valores cualitativos de los atributos del artículo que sean de tipo *Cualitativo*.

Ingresos



Ingreso	Entrada	Cantidad
1	01/02/2006	20.00

Carpeta Ingresos de Lotes

La información que se presenta dentro de esta tabla no puede ser modificada por el usuario pues el sistema la presenta para consulta.

Dentro de esta carpeta se despliega una tabla de datos para consulta que contiene las siguientes columnas:

Ingreso: número consecutivo que identifica la transacción de ingreso del artículo al lote seleccionado.

Entrada: fecha en la cual se realizó la transacción de ingreso del artículo dentro del lote consultado.

Cantidad: cantidad de unidades de almacenamiento que fueron ingresadas al lote en la transacción.

Pedimento

The screenshot shows a software window titled "EIDEM004 - Lote". At the top, there is a menu bar with "Registro", "Buscar", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area of the window has five tabs: "General", "Especificaciones", "Ingresos", "Pedimento" (which is currently selected), and "Notas". Inside the "Pedimento" tab, there is a form with the following fields:

Pedimento:	ASAENZ	
Aduana:	10	10
Agente:	MOV-02	MOV-02
Fecha:	19/11/2002	

At the bottom right of the window, there is a small box labeled "NUM".

Carpeta Pedimento de Lotes

Dentro de esta carpeta se despliega una serie de datos asociados al lote en relación con el pedimento y contiene las siguientes casillas:

Pedimento: casilla asignada al código del pedimento que cuenta con la tabla de ayuda F1. Además, si el pedimento indicado existe, el sistema despliega la aduana y fecha que el pedimento tiene asignados.

Aduana: campo asignado al código de la aduana a la que corresponde el pedimento, y cuenta con tabla de ayuda F1. Si el pedimento tiene asociada una aduana, entonces a la hora de elegir el pedimento, el sistema automáticamente

asignará a esta casilla la aduana correspondiente, sin embargo, existe la posibilidad de cambiarla por otra.

Agente Aduanal: casilla designada para el código del agente aduanal a la que corresponde el pedimento. Por default, si el pedimento tiene asignado un agente aduanal, este aparecerá al definir el pedimento, pero puede ser modificado.

Fecha: casilla que muestra la fecha del pedimento, es modificable.

Notas

Dentro de esta carpeta se puede ingresar información adicional sobre el reporte en particular, así como notas y otros textos que se requiera almacenar en la base de datos.

¿CÓMO APROBAR Y/O VENCER LOTES?

Existen en el menú *Lotes!* dos opciones relacionadas, éstas son *Modo* y *Aprobación!* o bien *Modo* y *Vencimiento!*. La opción que se despliega en la pantalla dependerá de la selección realizada en el submenú de **Modo**.

Si se selecciona la opción Modo, se desplegará un submenú con las opciones: **Aprobación** y **Vencimiento**. Al accionar el ratón sobre **Aprobación**, se observará que en la pantalla, al lado derecho de Modo aparecerá la opción *Aprobación!*, situación similar ocurre cuando se presiona el ícono .

Por el contrario, si selecciona la opción **Vencimiento**, o se presiona el ícono , entonces se desplegará la opción **Vencimiento!** al lado derecho de **Modo**.

Para correr los procesos de **Aprobación** o **Vencimiento** de lotes, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione el proceso que se va a ejecutar. Esto se logra al marcar la opción **Aprobación** o **Vencimiento** del menú de **Modo**.
2. Otra forma de elegir el proceso es al presionar ya sea el ícono  para la aprobación de lotes o bien,  para el vencimiento de los lotes.
3. Seleccione el o los lotes a los cuales quiere correr el proceso. Esto se puede hacer marcando los registros con el "highlight".
4. Los lotes que despliegan el estado de **vencidos** no podrán ser seleccionados para ninguna de las dos opciones (Aprobación, Vencimiento).

- Los lotes en cuarentena y tránsito pueden ser seleccionados para ambos procesos y los lotes que aparezcan aprobados no podrán ser seleccionados para aprobación, solamente para vencimiento.
- Una vez seleccionado un lote, aparecerá el ícono sobre el cuadro gris al lado izquierdo del número de lote.

	CARTON_LECHE	C132	200.00	Total	24/01/1996	19/11/1996	04/03/1996	Cuarentena
	CARTON_LECHE	XL25	1,000.00	Parcial	11/12/1995	20/01/1996	06/10/1996	Aprobado

Despliegue de la pantalla al seleccionar líneas

- Ejecute el proceso correspondiente, activando la opción de **Aprobación!** o **Vencimiento!**, que se despliega en el menú principal.

Nota: Para lotes reservados la única manera de aprobarlos es con ingresos a inventario desde **Producción y Costos**, después de hechos dichos ingresos el lote podrá ser utilizado regularmente como cualquier otro desde este u otros módulos.

PEDIMENTOS

En algunos países es un requisito legal que todos los artículos que sean facturados y hayan sido importados para su venta, muestren dentro de la factura los siguientes datos:

- 1)Pedimento: código asignado en el momento de la importación.
- 2)Aduana: nombre o código de la aduana que realiza la importación.
- 3)Fecha del pedimento: un campo fecha que es llenado cuando se asigna el pedimento.

Esta información debe ser incorporada desde el momento en que se acepta un embarque por medio de CO y debe estar ligada a cada artículo aceptado en el embarque. Estos datos se mantienen constantes para todos los artículos que son recibidos dentro de un mismo embarque y deben quedar ligados a cada artículo en CI porque al facturar, estos 3 datos deben ser incorporados en la factura. Esta información funciona como las series o los lotes que están unidos a cada existencia de artículo para los que aplique pues solo se usa para los artículos importados.

Este apartado está relacionado con el ingreso de mercadería al inventario y el consumo o venta de la misma posteriormente.

Sirve para identificar específicamente el momento de ingreso de mercadería importada al país, esta identificación es mantenida durante todo el proceso que sigue la mercadería hasta el momento de su consumo o venta. La funcionalidad permite manejar el rastro del pedimento en Softland, desde el momento del ingreso de mercadería importada en el inventario, hasta su consumo o facturación final.

El control de existencias por pedimento será efectuado por el sistema utilizando el desglose de existencias por lote, de modo que el primer requisito de la funcionalidad es que cada compañía que requiera el control de pedimentos debe tener habilitado también el control de lotes. Además, cada artículo que se someta al control de pedimentos debe estar marcado también para uso de lotes, aun cuando en la práctica no utilice realmente lotes.

Es así que cada vez que se ingresen artículos al inventario, al especificar el lote del artículo, se debe especificar la información (**código, aduana y fecha**) del pedimento al que corresponden. Si en la práctica el artículo no usa lotes, el sistema copia el código de pedimento como código de lote, de modo que el usuario podrá ejercer el control ya sea por los campos de pedimento o bien por los campos de lote. Si el artículo sí usa lotes en la práctica, entonces el usuario tiene también la posibilidad de especificar el código de lote del artículo y la información de pedimento por separado. La única restricción que tiene el sistema es que no admite la posibilidad de que un lote de un artículo que en efecto usa lotes, sea ingresado al inventario en tratos asociados a distintos pedimentos. Esto es, un lote puede estar asociado a un único pedimento.

Como se usa la funcionalidad de manejo de lotes como base para el manejo de la pedimentación, el sistema evita solicitarle al usuario información acerca de un lote cuando en realidad éste representa un pedimento y no un lote propiamente dicho. Alguna de la información que se requiere durante el ingreso de lotes no es necesaria cuando se trata de pedimentos, por ejemplo una fecha de cuarentena o una fecha de vencimiento, de modo que el sistema sabe cuándo solicitar esta información y cuándo no. Así, aquel usuario que deba indicar que un artículo usa lotes para poder manejar los pedimentos, puede marcar sus artículos como que usan lotes pero que no son perecederos, para evitar que el sistema le requiera información o procedimientos para el manejo de cuarentenas o vencimientos.

Transacciones

NOTA INTRODUCTORIA


En esta sección se detallan las operaciones que deben realizarse para mover artículos del inventario, ya sea ingreso, salida o traslados de una bodega a otra o dentro de la misma bodega.

Se presentan tres opciones: *Transacciones en Paquete*, *Transacciones en Línea* y *Despachos*. En el primer caso los documentos que contienen las transacciones se agrupan en paquetes, de modo que su aplicación al inventario se realizará en conjunto, es decir, las transacciones pueden realizarse pero los cambios que éstas provocan sobre el inventario se reflejarán hasta el momento en que se aplique el paquete, ya sea en su totalidad o solamente en los documentos seleccionados.

En el segundo caso, solamente se puede manejar un documento a la vez, éste puede contener un número indefinido de líneas o transacciones. Cada vez que se realice una transacción (compra, venta, traslado, consumo, devolución, misceláneo, etc.) este movimiento de artículos se refleja en las existencias en inventario.

TRANSACCIONES POR PAQUETE

Como se mencionó anteriormente, la organización de los paquetes de inventario es la siguiente:




Organización de los paquetes de inventario

El objetivo de esta opción es realizar una sola aplicación de las transacciones o movimientos de los artículos del inventario. Sin embargo, no es necesario aplicar la actualización de existencias a todos los documentos del paquete.

Se pueden seleccionar los documentos que serán considerados para la modificación de las existencias y solamente sobre ellos se ejecutará el proceso. Una vez que los documentos han sido aplicados, éstos son borrados del paquete, es decir, si el proceso se ejecuta sobre la totalidad de los documentos, el paquete quedará vacío.

Los paquetes pueden definirse según su conveniencia: por usuario, por departamento, por período, por cliente, etc. No existen restricciones en este sentido.

La ventana principal de esta opción es la siguiente:



Pantalla Principal de Transacciones por Paquete

FUNCIONES ESPECIALES DEL SUBMENÚ

Paquete

Dentro del submenú de la ventana se despliegan las siguientes opciones:

Abrir / Shift + Ctrl + A

Despliega una pantalla con los paquetes existentes, donde el usuario puede escoger el que considere necesario. Esto se hace al ubicar el "highlight" sobre la línea correspondiente y presionar la tecla **Enter**, o al hacer un doble click con el botón izquierdo del ratón.

Crear / Shift + Ctrl + Ins

Crea un nuevo paquete en el que se pueden ingresar documentos que involucren transacciones del inventario.

Los paquetes no tienen un consecutivo definido, lo establece el usuario según sus necesidades, su identificación es un alfanumérico de 4 posiciones y la descripción acepta hasta 40 caracteres.

Refiérase a "Agregar un Paquete" en la página 163.

Modificar / Shift + Ctrl + M

Permite modificar el nombre del paquete, pero no su código.

Despliega una pantalla similar a la de creación de registros con la diferencia de que la casilla de código no es modificable.

Eliminar / Shift + Ctrl + Del

Borra el paquete seleccionado. El sistema solicita que confirme la orden, por medio de una pantalla.

Los paquetes que contienen documentos no pueden ser eliminados, el proceso solamente puede ejecutarse cuando el paquete está vacío, es decir, cuando todos los documentos han sido aplicados.



Aplicar

Este ícono ejecuta el proceso de actualización de las existencias en el inventario de los artículos considerados en aquellos documentos del paquete que se hayan seleccionado para tal efecto.

Cuando se realiza la aplicación de los documentos, el sistema actualiza las existencias de *TODOS* los artículos o líneas que se consideran dentro de cada documento.

Refiérase a "¿Cómo se Aplican los Artículos al Inventario?" en la página 199, donde se detalla el procedimiento a seguir para este proceso.



Regresar

Regresa a la pantalla principal del módulo.

Documento

Dentro del submenú de la ventana se despliegan las siguientes opciones:



Nuevo / Ctrl + N

Crea un nuevo documento dentro del paquete que se está accediendo.

Se despliega una pantalla donde deben detallarse todas las transacciones involucradas o contenidas dentro de este documento. Refiérase a "Agregar un Documento" en la página 166.



Modificar / Ctrl + M

Despliega una pantalla similar a la de creación, donde pueden modificarse todos los datos contenidos en las carpetas, excepto el código del documento y el paquete en que se ha incluido. Consulte "Modificar un Documento" en la página 198.



Eliminar / Ctrl + E

Elimina el documento que está marcado con el "highlight". El sistema solicita que confirme la orden. Refiérase a "Eliminar un Documento" en la página 198.



Seleccionar

Selecciona los documentos, del paquete desplegado, que serán considerados en el proceso de aplicación ().

Los documentos del paquete o líneas de la tabla de datos, se pueden desmarcar al ubicar el highlight sobre la línea y presionar el ícono o la opción del submenú. Al seleccionar un documento, la línea queda marcada como se muestra a continuación:

	doc.17may-001	17/05/1996	Pedido 4789	SYSADM
---	---------------	------------	-------------	--------

Si el documento no a podido ser aplicado anteriormente por presentar un error, pero se selecciona para participar de nuevo en el proceso, entonces la línea se desplegará de la siguiente forma:

	doc17may.003	31/03/1997	Fin de Cuarentena	SYSADM
---	--------------	------------	-------------------	--------

En la sección "¿Cómo se Aplican los Artículos al Inventario?" que se ubica en la página 199, se explica el procedimiento correspondiente en donde interviene esta función.



Diagnóstico

Despliega un mensaje que determina el error en alguna línea (transacción) del **documento**, por lo cual éste no puede ser aplicado.

Solamente se activa en aquellas líneas (documentos) donde se haya ejecutado el proceso de aplicación y el sistema haya encontrado un error en alguna de sus transacciones.

Cuando un documento presenta algún problema en una o más transacciones, la línea correspondiente al documento se despliega de la siguiente manera:

	doc17may.003	17/05/1996	Factura 12365	SPS
---	--------------	------------	---------------	-----

Refiérase a "¿Cómo se Aplican los Artículos al Inventario?" en la página 199, donde además se menciona el comportamiento del sistema para esta función.



Aprobar

Esta opción le permite al usuario aprobar paquetes de inventario.

Esta opción se habilita si en Parámetros del Modulo, esta marcado el check de "Usa Aprobación de Paquetes". Este ícono pasa un documento a estado

“Aprobado”. El proceso de aplicación de paquetes al inventario tomará en cuenta sólo aquellos paquetes que hayan sido aprobados previamente.

Solamente sirve en aquellas líneas (documentos) donde no se haya ejecutado el proceso de aprobación, pues despliega un mensaje en donde se indica que el proceso ya fue realizado.

Para saber cómo se realiza el proceso refiérase a ¿Cómo se Aprueban/Desaprueban documentos (líneas)? en la página 203



Desaprobar

Esta opción le permite al usuario desaprobar paquetes de inventario.

Esta opción se habilita si en Parámetros del Modulo, esta marcado el check de “Usa Aprobación de Paquetes”. Este ícono pasa un documento de estado “Aprobado” a estado “No Aprobado”.

Solamente sirve en aquellas líneas (documentos) donde se haya ejecutado el proceso de aprobación, pues de lo contrario despliega un mensaje en donde se indica que el proceso no ha sido realizado.


Para saber cómo se realiza el proceso refiérase a ¿Cómo se Aprueban/Desaprueban documentos (líneas)? en la página 203

MANEJO DE PAQUETES

Agregar un Paquete

Para agregar un paquete, proceda de la siguiente forma:

1. Desde el menú principal del módulo elija la opción de **Transacciones**. Se desplegará un submenú con dos alternativas, escoja la primera, denominada **Paquetes**. Esto hará que se despliegue la pantalla de paquetes de inventario.
2. Localice en **Paquete** la opción **Crear...** y actívela con el ratón o con la tecla **Enter**. Si lo prefiere presione la tecla **Shift**, manténgala presionada y al mismo tiempo presione la tecla **Ctrl** y la tecla **Ins (Shift+Ctrl+Ins)**. El sistema desplegará la pantalla de creación de Paquetes.



Pantalla de creación de Paquete de Inventario

Los paquetes no tienen un consecutivo definido, el código del paquete lo establece el usuario según sus necesidades. El código es un alfanumérico de cuatro posiciones y la descripción de cuarenta posiciones.

3. Agregue los datos correspondientes, para identificar el paquete. Presione el botón **Agregar** para que el paquete sea añadido a la lista.

Modificar un Paquete

Al modificar un paquete únicamente se puede cambiar el nombre o descripción, mas no su código.

Se procede de la siguiente forma:

1. Desde el menú principal del módulo elija la opción de **Transacciones**. Se desplegará un submenú con dos alternativas, escoja la primera, denominada **Paquetes**. Esto hará que se despliegue la pantalla de paquetes de inventario.
2. Localice en **Paquete** la opción **Abrir...** y actívela con el ratón o con la tecla **Enter**. Si lo prefiere presione la tecla **Shift**, manténgala presionada y al mismo tiempo presione la tecla **Ctrl** y la tecla **A** (**Shift+Ctrl+A**).

Se desplegará una pantalla con el listado de los paquetes existentes en la base de datos. Escoja el paquete que necesite modificar, para que se despliegue en la pantalla principal.

3. Localice en **Paquete** la opción **Modificar...** y actívela con el ratón o con la tecla **Enter**. Si lo prefiere presione la tecla **Shift**, sujétela y al mismo tiempo presione las teclas **Ctrl** y **M** (**Shift+Ctrl+M**).
Se desplegará una pantalla similar a la de creación de paquetes, sin embargo el espacio de código no es modificable.
4. Ejecute los cambios que considere necesarios. Proceda a grabar la información digitada, al presionar el botón **Modificar**.

Eliminar un Paquete

Antes de intentar eliminar un paquete, asegúrese de que no tenga documentos, es decir, que no existen líneas en la tabla de datos.

Para eliminar un paquete, proceda de la siguiente manera:

1. Desde el menú principal del módulo elija la opción de **Transacciones**. Se desplegará un submenú con dos alternativas, escoja la primera, denominada **Paquetes**. Esto hará que se despliegue la pantalla de paquetes de inventario.
2. Localice en **Paquete** la opción **Abrir...** y actívela con el ratón o con la tecla **Enter**. Si lo prefiere presione la tecla **Shift**, manténgala presionada y al mismo tiempo presione la tecla **Ctrl** y la tecla **A** (**Shift+Ctrl+A**).
Se desplegará la pantalla con el listado de los paquetes existentes en la base de datos.
Escoja el paquete que necesite eliminar, para que se despliegue en la pantalla principal.
3. Localice en **Paquete** la opción **Eliminar** y actívela con el ratón o con la tecla **Enter**. Si lo prefiere presione la tecla **Shift**, sujétela y al mismo tiempo presione las teclas **Ctrl** y **Del** (**Shift+Ctrl+Del**). El sistema pedirá que confirme la orden.

MANEJO DE DOCUMENTOS

Agregar un Documento

Para agregar un documento se debe tener activo el paquete donde se guardará dicho documento, tal como se explicó anteriormente.

Posteriormente, se procede de la siguiente manera:

1. Localice en **Documento** la opción **Nuevo** y actívela con el botón izquierdo del ratón o con la tecla **Enter** al ubicar el "highlight" sobre la línea del submenú.
2. Si lo prefiere presione las teclas **Ctrl+N** o active el ícono  para agregar un nuevo registro a la tabla de datos.
3. Cuando se agrega un documento, el sistema despliega una pantalla con un conjunto de carpetas que juntas agrupan la información de las transacciones contenidas en el documento.
4. Una vez que los datos sean registrados en el sistema, el usuario debe grabar el documento que ingresó al paquete mediante el ícono  ó .
5. En la parte superior de la pantalla se presentan las siguientes casillas:

Documento: dentro de esta casilla se ingresa el código y descripción del documento que se va a ingresar dentro del documento.

El código del documento se define según los siguientes parámetros:

- el parámetro global sobre "uso de consecutivos" que se encuentra en la sección "Indicadores" en la página 20.
- la tabla "Consecutivos" en la página 38 si el sistema utiliza el manejo estándar de consecutivos.

A manera general, estos parámetros establecen que si el sistema utiliza el manejo estándar de consecutivos, entonces el código del nuevo documento será sugerido por el sistema y podrá ser modificado siempre y cuando el usuario tenga privilegios sobre el mismo consecutivo. En el caso de utilizar el manejo estándar, el sistema no permitirá ingresar un código que no cumpla con la máscara.

Otra característica a considerar es que si se utiliza una clase particular de manejo estándar de consecutivos, y ésta sólo acepta ciertos tipos predefinidos

de transacciones; entonces el sistema no permitirá ingresar otro tipo de transacción que no corresponda a la del tipo de consecutivo seleccionado.

Paquete: dentro de esta casilla se despliega para consulta del usuario el código y descripción del paquete al cual pertenece la transacción (documento).

NIT: dentro de esta casilla el usuario debe especificar el número de identificación tributaria que está asociado al documento que se registra. Si el usuario desconoce el código del NIT puede utilizar la tecla **F1**.

!!!No olvide salvar los cambios!!!

Funciones Especiales del Submenú



Documentos Relacionados

Por medio de esta opción se podrán visualizar los documentos relacionados completos en caso de tenerlos.



Números de Serie

Si el usuario presiona este ícono el sistema desplegará una ventana titulada números de serie donde se debe especificar la siguiente información:

Serie inicial: el usuario especifica la serie inicial que será ligada al artículo de la transacción.

Serie final: el usuario especifica la serie final que será ligada al artículo de la transacción.

Total: el sistema realiza un conteo de códigos especificados en el rango de series y que va desde la serie inicial hasta la serie final. Se calcula el total de series de códigos que serán utilizados para la transacción.

Si este total no corresponde con la cantidad de la transacción el sistema envía un mensaje de advertencia y no permite que la información sea guardada en la base de datos hasta que los datos sean corregidos por el usuario.

A la hora de realizar una transacción, el sistema maneja el detalle de los números de serie. Si se presentase un error, el sistema mostrará el rango de números de serie que presentó error. En caso de que el artículo use una plantilla de series abierta, entonces si se puede ubicar con exactitud la serie con

problemas, de lo contrario se indicará un rango que contendrá el número de serie con error.

Para las transacciones de traspaso y traslados en dos fases para los artículos de tipo Kit con componentes que usen series, el usuario no deberá ingresar las series manualmente, más bien el ERP las sugerirá automáticamente por orden de consecutivo de series.

El sistema posee la funcionalidad de poder integrar dispositivos para hacer la lectura mediante un lector de series.

En la pantalla de ingreso de series, se puede hacer la lectura de la serie con un lector y automáticamente se copia la serie leída en la columna de serie final, se pone la cantidad en 1 y se pasa al siguiente registro. En caso de las series con plantilla abierta, al leer el número de serie se ingresa el registro y se pasa a un registro nuevo.

Serie Inicial	Serie Final	Total	

Pantalla para especificación de rango de series de la transacción.



Se mostrará el código del artículo alternativo, la descripción, la bodega y la cantidad disponible. De esta manera se puede seleccionar un alternativo sin tener que ir al mantenimiento de artículos a consultar los alternos de un artículo y luego a la consulta de artículos para ver si tiene existencia.

[illegible]

Transacciones • 169



Usar Tab

Esta opción define la tecla con la que el cursor se moverá de una casilla a otra en la pantalla. Al presionar este botón se establece que el cursor se manejará con la tecla **TAB**.



Usar Enter

Tiene una funcionalidad parecida a la anterior. Con esta opción se define la tecla con la que el cursor se moverá de un campo a otro en la pantalla. Al elegir el ícono se determina que el cursor se manejará con la tecla **ENTER**.

Para acceder cada carpeta que se despliega en la pantalla, basta con accionar el ratón sobre la pestaña correspondiente, también puede oprimir **Alt +** la tecla que identifica la letra subrayada en el título de la carpeta.

Cada vez que se salga y se regresa a la pantalla de Transacciones, el sistema restaurará el modo de uso de "Enter".

Sin embargo, el primer paso en la creación del documento de inventario será llenar la casilla de identificación. Este espacio es un alfanumérico de 20 posiciones, no existe un consecutivo o un formato predefinido, el usuario establece esta identificación según su conveniencia.

Es importante mencionar que dentro de un mismo paquete no pueden existir documentos con la misma identificación, sin embargo, dos documentos pueden tener el mismo nombre si están ubicados en distintos paquetes de inventario.

Cabe aclarar que en la ventana de creación - modificación de *Documentos*, el sistema despliega también la información relacionada con el paquete en el que se genera el documento. Esta casilla no es modificable, así que si desea que el documento se agregue en otro paquete, debe primero ingresar o abrir el paquete en que requiere que se ubique el documento.

Descripción de Carpetas

La opción de *Documento de Inventario* presenta las siguientes carpetas: Documento, Transacción, Existencias y Líneas.

En cada una de ellas existen una serie de campos donde se debe ingresar la información correspondiente a las transacciones que componen el documento. Algunas veces esta información está relacionada con clasificaciones que fueron establecidas desde otros módulos o bien desde otras opciones del mismo módulo.

Si no se recuerdan los códigos correspondientes que fueron definidos para cada dato específico, únicamente se debe ubicar el cursor sobre la casilla correspondiente y presionar la tecla **F1**, o bien hacer un doble click con el botón izquierdo del ratón.

El sistema desplegará la pantalla correspondiente a la tabla de datos que contiene la información que debe anotarse en el campo específico. Entonces se podrá escoger el registro requerido, marcando con el highlight la línea correspondiente y presionando posteriormente la tecla **Enter**, también puede hacerse con un doble click.

En el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una asistencia automática en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

Documento

Documento de Inventario

Documento: TODAS 000000799 Paquete: NITO Nito

Documento Transacción Existencias Líneas

Datos

Fecha: 07/09/2011 ☒ Seleccionado

Referencia:

Presupuesto: PRE-03 Presupuesto 03

Apartado:

Usuario

Usuario: JHC1 JHC1

Fecha Creación: 07/09/2011

NUM

Carpeta Documento

La información contenida en esta carpeta consiste en aspectos generales del documento, tales como: fecha, referencia, usuario y fecha de creación.

Fecha: en este espacio se establece la fecha del documento que origina la transacción en el inventario, por ejemplo, una requisición, un pedido, una factura, una devolución.

Seleccionado: al activar esta opción se le ordena al sistema que seleccione el documento para ser aplicado. En la tabla de datos, en la línea correspondiente al documento aparecerá la marca ✓.

Referencia: espacio donde el usuario puede escribir un comentario sobre el objetivo de las transacciones que contiene el documento, o algún otro

comentario que se considere conveniente. Tiene capacidad para 180 caracteres alfanuméricos.

Presupuesto: si se utiliza la integración con el módulo de **Control Presupuestal**, en este campo se sugiere el presupuesto escogido en la pestaña presupuesto de parámetros del módulo de **Control de Inventarios**, si no se utiliza se mostrará deshabilitado. Aunque se sugiera el presupuesto, un usuario con privilegios lo puede cambiar por otro presupuesto.

Apartado: Al estar activa la integración con el módulo de **Control Presupuestal** y esta activa la aprobación de documentos, al momento de aprobar el documento y el mismo contenga al menos una transacción de tipo consumo y un presupuesto asignado, el sistema crea un asiento presupuestal de apartado por la suma total esperada de los costos de las transacciones de tipo consumo. Ese número de asiento es el que se coloca en este espacio, es decir es el número de asiento del apartado presupuestal.

Usuario: espacio no modificable donde el sistema despliega el nombre del usuario que efectúa las transacciones, según la clave utilizada al ingresar al módulo.

Fecha Creación: espacio no modificable donde el sistema despliega la fecha en que fue creado el documento que se está accediendo.

Transacción

The screenshot shows a software window titled "Transacción de Inventario". At the top, there are tabs for "Documento", "Números de Serie", "Existencias", "Buscar", and "Ayuda". Below the tabs, there are input fields for "Documento:", "NIT: AAA010101", and "NIT México 86". A sub-header bar contains "Documento", "Transacción", "Existencias", and "Líneas". The main form area includes fields for "Tipo: Compra", "Fase:", "Orden de Cambio:", "Ctro. Costo:", "Cta. Contable:", "Bodega:", "Localización:", "Bod. Dest.:", and "Loc. Destino:". Below these are fields for "Artículo:", "Cantidad:" (with value 0), "Cant. Detalle:" (with value 0.00), "Cant. Distribución:", "Und. Dist.", "Subtipo: Disponible", "S. s. tipo: Local", and "Lote:". At the bottom, there are sections for "Costo Unitario Local" and "Costo Dólar", each with "Fiscal" and "Comparativo" sub-fields, and "Precio Unitario Local" and "Precio Dólar" at the very bottom. A "NUM" button is visible in the bottom right corner.

Carpeta Transacción

Esta carpeta contiene el detalle de la transacción (línea del documento), como: artículo, tipo de transacción, subtipo, sub-subtipo, bodega, localización, lote (en caso de que el artículo acepte lotes), centro de costo, cantidad, costo y precio.

FUNCIONES ESPECIALES

Limpiar

Crea una nueva línea dentro del mismo documento, la pantalla queda limpia para que se ingresen los datos de una nueva transacción.



Grabar

Salva las características de la transacción que se ingresa y posiciona el cursor sobre la casilla **Tipo**, para que el usuario pueda definir una nueva transacción. Con esta opción se limpian la información de los campos que se utilizaron en la transacción anterior.



Grabar

Esta opción permite hacer una grabación rápida de la transacción, al finalizar la acción el cursor se posiciona sobre la casilla **Artículo**, de manera que el usuario ingrese los datos de una nueva transacción. Con esta opción, se limpian únicamente los datos de la parte inferior de la pantalla. Es decir, la información del tipo de transacción, centro de costo, bodega, bodega destino, localización y localización destino se mantienen.

El objetivo de esta opción, es grabar los datos cuando se efectúan transacciones del mismo tipo para artículos distintos.

Tipo: se refiere al tipo de transacción que se ejecuta. Se debe escoger alguna de las opciones que se despliegan en el listado. Según el tipo de transacción que se elija, las casillas modificables varían, en otros casos algunas desaparecen de la pantalla y otras nuevas y particulares son desplegadas.

Es importante mencionar que los tipos de transacción no aceptan valores negativos (menores que cero), para cualquier movimiento de los artículos.

En caso de que se requiera realizar una transacción inversa, para tal efecto se han creado tipos de transacción que contemplan el movimiento opuesto del artículo.

El desarrollo del tipo de asiento que generan las transacciones que registran un movimiento contable en el sistema se presenta en la sección "Descripción de los Movimientos Contables Generados por las Transacciones de Inventario" en la página 203.

Los posibles tipos de transacción son los siguientes:

Aprobación

Esta opción se despliega solamente si se ha elegido un artículo que acepte lotes. Permite aprobar un lote específico para su utilización. Este tipo de ajuste aumenta la cantidad disponible en la bodega y disminuye la cantidad no aprobada o en cuarentena.

La transacción no genera ningún movimiento contable dentro del sistema. Las casillas que pueden modificarse corresponden a: bodega, localización, lote y cantidad. Las casillas de subtipo y sub-subtipo permanecen inactivas.

Aprobación - Anul.

Esta transacción anula alguna aprobación que se haya hecho al artículo anteriormente. De manera que, se disminuye la cantidad disponible y se aumenta la cantidad en cuarentena.

La transacción no genera ningún movimiento contable dentro del sistema. Las casillas que se pueden modificar para anular una aprobación son las mismas que se despliegan para el proceso de aprobación.

Compra

Se utiliza para registrar ingresos al inventario, originados por una compra.

Los ingresos por compra pueden ser registrados a la cantidad disponible o a la cantidad en cuarentena, según lo escogido por el usuario en el campo de subtipo. Sin embargo, si en la opción **Artículos!**, al agregar el artículo se le indicó que este debe pasar obligatoriamente por cuarentena, no se permitirá el ingreso a la cantidad disponible, sino solamente a la cantidad en cuarentena.

Además de los subtipos mencionados, se cuenta con dos sub-subtipos, estos son para registrar si la compra fue local o fue por importación.

El ingreso de artículos en cuarentena aumentará la cantidad en cuarentena. El que se aplique sobre el disponible, aumentará la cantidad disponible en la bodega.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**. Las casillas que se despliegan al realizar este tipo de transacción son: subtipo, sub-subtipo, bodega, localización, lote (en caso de que el artículo acepte lotes), cantidad y costo.

Compra - Dev.

La transacción de devolución de compras, define la salida del artículo del inventario, debido a una devolución que se hace al proveedor.

Se despliegan las mismas casillas que la transacción inversa, a excepción que los campos de costos permanecen desactivados.

Consumo

Este tipo de transacción se utiliza para registrar salidas de bodega hacia producción o bien por desperdicio, re-trabajo o gasto.

Los subtipos correspondientes a este tipo de ajuste son: disponible, reservada, vencida o cuarentena, es decir que pueden consumirse artículos que se encuentren en alguna de estas situaciones. Los subtipos vencida y cuarentena podrán ser aplicados solo si el artículo seleccionado utiliza lotes.

Además, permite clasificar el movimiento e indicar si es por desperdicio, re trabajo, gasto o un consumo normal. Esto se hace seleccionando el necesario en el campo de su subtipo.

El movimiento normal para este tipo de transacción, es disminuir la cantidad del artículo.

Al ser aplicada esta transacción, si se utilizase integración contable, genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

Así mismo con este tipo de transacción se da la opción de marcar (con el mouse o desde el menú **Documento** en la ventana de la pantalla) un check box para indicar que los campos **Centro de Costo** o **Cuenta Contable** están fijos, sin embargo al momento de sugerir, si el centro de costo esta fijo y no la cuenta contable; y la cuenta contable sugerida no está asociada al centro de costo, se despliega el mensaje de error correspondiente y se debe corregir en la cuenta contable; el mismo caso se aplicará si la cuenta esta fija y el centro de costo no lo está; pero se ha de corregir en el centro de costo.

Estas opciones se eliminan del menú si no se tiene integración con Contabilidad General, y si no se usan centros de costos, desaparece la opción de “Fijar Centro de Costos”.

Es importante decir que el módulo de **Control de Inventarios** puede estar configurado para tener integración con el módulo de **Control Presupuestal**. Si esta configuración se encuentra activa, es en las transacciones de tipo consumo donde será necesario colocar un par presupuestal al momento de realizar la transacción, este proceso verificará que el presupuesto exista y tenga disponible en **Control Presupuestal**.

Las casillas editables corresponden a: tipo, subtipo, su subtipo, bodega, localización, lote (dependiendo del artículo), y cantidad.

Consumo - Dev.

Este tipo de transacción se utiliza para registrar ingresos a bodega provenientes de producción debido a cantidades sobrantes que no fueron utilizadas.

Además es preciso especificar de qué subtipo y sub-subtipo es la transacción de devolución de consumo. Estos son iguales que los desplegados en la transacción inversa. Otro aspecto a establecer se refiere con el centro de costo de donde proviene la devolución del artículo.

Costo

Permite modificar el costo fiscal o comparativo de un artículo siempre y cuando se utilice como costo fiscal o comparativo el costo promedio o el costo estándar. Este tipo de transacción no tiene repercusiones sobre la cantidad del artículo, solamente sobre el costo.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**. Las casillas que se pueden modificar al realizar este tipo de transacción son: bodega, localización y costo. Note que la casilla de sub-subtipo también está inactiva.

Ensamble

Este tipo de transacción se utiliza para registrar ingresos por concepto de ensamble interno de partes de artículos (similar a producción). Se establece cuando una parte de un artículo ha pasado por todo el proceso productivo e ingresa a la bodega, para que pueda ser considerada en las cantidades que posteriormente serán vendidas.

La parte del artículo puede ser registrada en el disponible o en cuarentena, utilizando para ello el campo de subtipo, según si utiliza lotes y obliga cuarentena. Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

En este tipo de transacción, se activan las casillas de bodega, localización, lote, cantidad y costo.

Físico

El fin primordial de este tipo de transacción es registrar la cantidad real del artículo en bodega después de haberse realizado un conteo físico del mismo.

Existen tres subtipos para este tipo de transacción, disponible, cuarentena o vencida. Por lo tanto se pueden realizar ajustes físicos para artículos que se encuentren en cualquiera de estos estados.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**. Las casillas que pueden ser modificadas para definir las características de la transacción son: bodega, localización, lote (según el artículo), cantidad y costo.

Misceláneo

Las transacciones misceláneas se utilizan para aumentar o disminuir cantidades en la bodega ya sea por errores, regalos o muestras de producto. Este puede

efectuarse sobre artículos disponibles, reservados, remitidos, vencidos y en cuarentena (subtipo).

Este tipo de transacción acepta cantidades negativas que implican disminución en el inventario. Los misceláneos representan ajustes físicos por detalle.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**. Las casillas modificables, para este tipo de transacción son: bodega, localización, lote (dependiendo del artículo), cantidad y costo.

Producción

Este tipo de transacción se utiliza para registrar ingresos por concepto de producción interna. Se establece cuando un artículo ha pasado por todo el proceso productivo e ingresa a la bodega para que pueda ser considerado en las cantidades que posteriormente serán vendidas. El artículo puede ser registrado en el disponible o en cuarentena, utilizando para ello el campo de subtipo, según si utiliza lotes y obliga cuarentena.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**. En este tipo de transacción, se activan las casillas de bodega, localización, lote, cantidad y costo.

Producción - Dev.

La devolución a producción se utiliza cuando se han reportado errores en el artículo que se recibió de producción para disponerlo para la venta.

Esta transacción establece una salida del artículo de la bodega. Las casillas que se pueden modificar son las mismas de la transacción inversa, a excepción del costo.

Al registrar una transacción de este tipo el sistema identificará si se está realizando un ajuste contrario y si es así, se agregue a la casilla "Subtipo" la opción de ajuste "Disponible" para dejar las mercancías como disponibles para su uso.

Reservación

Permite reservar artículos disponibles en la bodega, no es posible reservar artículos que se encuentran en cuarentena. Este tipo de transacción disminuye la cantidad disponible en bodega y aumenta la cantidad reservada.

Las casillas modificables son: bodega, localización, lote y cantidad. Nótese que las casillas de subtipo y sub-subtipo se desactivan.

Reservación - Dev.

Este tipo de transacción elimina las reservaciones que se hayan hecho sobre cierto artículo, de modo que, se aumenta la cantidad disponible y se disminuye la cantidad reservada. Los campos modificables de esta opción son los mismos que los de la transacción de Reservación.

Traslado en dos Fases (2F)

Este tipo de transacción le permite al usuario hacer el traslado de mercadería en dos fases, no traslada el o los artículos de la *Bodega Origen* a la *Bodega Destino* de una sola vez, sino más bien deja la mercadería en un estado de *Remitida*.

Remitida: se refiere a la cantidad que fue solicitada por la bodega destino pero que aún dicha bodega no tiene esta cantidad físicamente. Por eso decimos que está en un estado remitido, porque ya el sistema la descontó de la bodega origen pero no la ha sumado a la bodega destino.

El traspaso en dos fases se iniciará con un documento de inventario en paquete que tenga en sus líneas transacciones tipo Traslado o Remisión con bodega destino especificada, seguirá con la creación de un documento tipo Traspaso subtipo Remitido, al aplicar el documento con traslado o remisiones, y finalizará con la aplicación al inventario de los documentos de Traspaso.

Esta funcionalidad de traspasos en dos fases solo funcionará si el módulo de Control de Inventario usa consecutivos.

Con esta funcionalidad se podrá realizar traspasos de mercadería entre bodegas de una manera más ágil y eficiente con el sistema Softland.

Estos traslados de mercadería por ejemplo se inician por solicitud de los clientes en una tienda cuando no hay existencias del producto que desean comprar. Cuando esto sucede, el encargado verifica en cuál otra tienda hay existencias, y piden que el artículo sea trasladado a ella para vendérselo al cliente posteriormente.

-Esta funcionalidad generará dos documentos: uno de remisión (para la mercadería que sale de la bodega origen) y otro de traspaso (para la mercadería que entra en la bodega destino).

-Permite la generación de documentos con transacciones de tipo remisión asociadas a una bodega destino.

-Permite la generación automática de documentos de traspaso a partir de uno de remisión.

-Soportar realizar trasposos a diferentes bodegas a partir de un solo documento de remisión. Para el funcionamiento de esta se supone que ya esta instalada la infraestructura para que las bodegas se conecten por medio de Terminal Service al Servidor Central desde el cual se puede acceder las aplicaciones y la base de datos.

Traspaso

Permite realizar trasposos de una bodega a otra o entre diferentes localizaciones de una misma bodega. Existen cuatro subtipos para este tipo de transacción: disponible, reservada, cuarentena o vencida. Por lo tanto se pueden realizar trasposos de artículos que se encuentren en cualquiera de estos estados. Note que no se pueden definir sub-subtipos, la casilla no está activada.

Debe indicarse la bodega origen y la bodega destino, se disminuirá la cantidad (disponible, reservada, en cuarentena o vencida) de la bodega o localización origen y se aumentará en la bodega o localización destino. Las casillas que se despliegan, dado que otras desaparecen, son: bodega, localización, lote (si el artículo acepta lotes), cantidad, bodega y localización destinos.

Vencimiento

Este tipo de ajuste disminuirá la cantidad disponible, reservada o en cuarentena (subtipos) y aumentará la cantidad vencida. Puede indicarse además si la transacción se debe a producto vencido, dañado o rechazado (sub-subtipo).

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**. Las casillas modificables son: bodega, localización, lote y cantidad.

Vencimiento - Anul.

Con la transacción de anulación de vencimiento se revierte el proceso anterior.

El objetivo es revertir el estado de los artículos de un lote de vencido a aprobado, en caso de que el proceso se hubiera ejecutado por equivocación.

Venta

Este tipo de transacción permite registrar una venta sobre un artículo disponible o un artículo reservado (subtipo). Los ajustes de venta pueden ser por venta local o por exportación (sub-subtipo).

Las ventas de artículos disponibles, disminuirán la cantidad disponible en la bodega y aumentarán la cantidad vendida del artículo. En el caso de venta de

artículos reservados el sistema verifica que la cantidad reservada sea mayor o igual a la cantidad que desea venderse.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

Las casillas modificables para realizar una venta son: subtipo, sub-subtipo, bodega, localización, lote (si el artículo acepta lotes), cantidad y precio.

Venta - Devolución

Este tipo de transacción permite registrar una devolución que algún cliente haya hecho sobre algún artículo que se le haya vendido.

Cuando se registra la devolución de un artículo vendido es preciso definir si el éste estará disponible o reservado, por lo tanto, la devolución significa el ingreso de artículos al inventario. Además el usuario debe establecer el costo de dicha devolución.

Al registrar una transacción de este tipo el sistema identificará si se esta realizando un ajuste contrario y si es así, se agregue a la casilla "Subtipo" la opción de ajuste "Disponible" para dejar las mercancías como disponibles para su uso.

El proceso de generación de asientos contables es realizado por medio de un "hook" denominado **CL_ASNT.APD** que es utilizado por el sistema para ejecutar el proceso.

El detalle de la definición de las cuentas contables utilizadas para las transacciones que generan algún movimiento contable se especifica en las secciones:

- Clasificaciones Adicionales en la página 54
- Cuentas Contables en la página 54.
- "Movimiento Contable" en la página 431.
- En la carpeta "Contable" en la página 24 de los Parámetros del Módulo.

Fase: esta casilla se despliega únicamente cuando las transacciones correspondan a tipo consumo y devolución de consumo. Establece el centro de costo que hace el consumo o la devolución, de manera que, cuando para la realización del asiento contable debido a la transacción, el sistema considera el centro de costo que se haya definido.

Orden de cambio: si se indica una fase al momento de realizar el consumo es obligado indicar una orden de cambio que se encuentre ligada a la fase escogida, esta liga se hace desde el módulo de **Control de Proyectos**, este es un campo F1.

Centro Costo: esta casilla se despliega únicamente cuando las transacciones correspondan a tipo consumo y devolución de consumo. Establece el centro de costo que hace el consumo o la devolución, de manera que, cuando para la realización del asiento contable debido a la transacción, el sistema considera el centro de costo que se haya definido.

Cuenta Contable: esta casilla se despliega únicamente cuando las transacciones correspondan a tipo consumo y devolución de consumo.

Por default se sugiere la cuenta correspondiente definida en el paquete de cuentas asociado al artículo según el sub-subtipo del consumo. De manera que, cuando para la realización del asiento contable debido a la transacción, el sistema considera la cuenta contable que se haya definido.

Bodega: esta casilla despliega un listado con las bodegas que fueron asignadas al artículo, cuando éste fue creado. Las transacciones de inventario *únicamente* pueden realizarse en las bodegas asociadas con el artículo. Además para este campo se cuenta con la funcionalidad del F1, al elegir un artículo, el F1 sólo mostrará las bodegas que están asociadas al mismo; si no se ha elegido alguno, entonces se despliegan todas las bodegas.

Es importante hacer notar que el sistema presenta una característica adicional en el manejo de las bodegas asociadas a las transacciones de inventario. Esta se refiere al hecho de que un usuario solamente podrá ingresar movimientos de inventario en aquellas bodegas en las cuales tenga privilegios.

Cuando un usuario que no tiene privilegios sobre una bodega, la selecciona para realizar alguna transacción, el sistema desplegará un mensaje de advertencia informando dicha situación y no permitirá grabar la transacción, hasta que se modifique esta situación.

La definición de los privilegios del usuario para cada bodega se realiza desde la tabla *Bodegas* en el módulo de **Administración del Sistema**.

Localización: despliega las localizaciones asignadas para ese artículo. Sin embargo, en transacciones que involucren ingreso de artículos, se puede digitar cualquier otra localización, la restricción se basa en que en la base de datos, debe estar definida la localización para la bodega.

Al dar F1 sobre este campo, se muestra una pantalla que muestra las localizaciones y tiene dos checks: para ver sólo localizaciones con movimientos o solo localizaciones con existencias. De esta forma, con solo seleccionar el check que desee, el usuario puede restringir el grupo de localizaciones a usar para un artículo, lo que facilita la introducción de datos.

Artículo: debe ingresarse el código del artículo sobre el cual se realizará la transacción. El sistema desplegará el nombre correspondiente.

El campo **F1** de artículo sirve tanto para códigos de artículos (los tradicionales) como para códigos de barras de los artículos (se muestran tanto los códigos de barras de las unidades de detalle y almacén, así como los códigos internos definidos por el estándar DUN 14).. La prioridad con la cual se consultan estos códigos se define en parámetros del módulo.

Además, se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D, para mayor agilidad y rapidez a la hora de estar generando las transacciones, las opciones elegidas estas se guardan para la generación de la próxima transacción

Cabe aclarar que cuando se trata de un artículo tipo Kit, el sistema primero realiza la explosión del ensamble y luego verifica existencias para cada componente con base en la definición de la bodega. Además, es necesario que tanto el KIT como sus componentes deben estar definidos en una misma bodega, de esta manera, el sistema verificará las existencias de los componentes con base en la bodega definida para el artículo KIT; por esto, si los componentes del ensamble están asociados a bodegas distintas del KIT, nunca se van a localizar.

Para los artículos de tipo Kit solo se permiten dos tipos de transacciones, los **traspasos** y los **traslados en dos fases**; y para poder realizar este tipo de transacciones para estos artículos es necesario que en parámetros del módulo de **CI** esté marcada la opción de “Permite ingresar Kits en transacciones”.

Recuerde que en el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una **asistencia automática** en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

Cantidad (unidad almacén): se refiere al número de artículos involucrados en la transacción. Esta cantidad se establece con base en la unidad de almacenamiento que fue definida para el artículo.

Esta casilla recalcula la cantidad en unidad de almacén cada vez que cambie la cantidad en unidad de distribución. Una modificación de esta casilla provoca también que se recalculen los campos de cantidad en unidad de detalle y unidad de distribución.

Cant. Detalle: esta cantidad es calculada por el sistema una vez que se ha ingresado el valor de la casilla anterior. El sistema calcula este valor en base al factor de conversión entre las unidades de detalle y las unidades de almacenamiento registradas en el mantenimiento de artículos. Cabe aclarar que dicho campo no acepta valores negativos.

Esta casilla recalcula la cantidad en unidad de detalle cada vez que cambie la cantidad en unidad de distribución. Una modificación de este campo provoca también que se recalculen los campos de cantidad en unidad de almacén y unidad de distribución.

Ejemplo:

<i>Unidad de almacenamiento</i>	<i>Unidad de detalle</i>
1 caja	6 unidades
1,5 cajas	9 unidades

Cant. Distribución: dentro de esta casilla se digita la cantidad de artículos en unidad de distribución. Por medio de esta casilla se pueden realizar operaciones utilizando las unidades de distribución definidas para cada artículo y se presenta sólo si en los parámetros globales está marcada la opción "*Usa Código de Barras*" y si el artículo maneja unidades de distribución.

Si se escoge una unidad de distribución para el artículo y se digita la cantidad de artículos en unidad de distribución, se recalcula la cantidad en unidad de almacén. Igualmente si se ha escogido una unidad de distribución y se modifica la cantidad en unidad de almacén, entonces se recalcula la cantidad en unidades de distribución. El mismo proceso se da cuando se modifica la cantidad en unidad de detalle.

Und. Dist.: dentro de esta casilla se define la unidad de distribución con la cual se desea hacer la transacción.

Subtipo: establece una clasificación según el tipo de transacción que se haya elegido. La importancia de esta clasificación es que determina el estado del inventario que será afectado: disponible, cuarentena, reservado o vencido.

Sub-subtipo: el objetivo es solamente presentar información de la clasificación, un detalle más específico para registrar la transacción de inventario.

Lote(): esta casilla se activa únicamente para artículos que aceptan lotes, según se haya definido en el mantenimiento de artículos.

Quando la transacción es de salida y es alguna de estos tipos: Consumo, físico, misceláneo o traspaso, se puede dar F1 sobre el campo de lotes, ahí se desplegará la tabla donde se puede filtrar mediante un check si se desean ver los lotes vencidos o no.

[illegible]

Por otro lado, en aquellas transacciones que impliquen ingreso de artículos que utilicen lotes, y en consecuencia ingreso de lotes, entonces se presentará un botón el cual, al ser activado, desplegará una pantalla formada por dos carpetas donde se definen los parámetros relacionados con la especificación del lote.

Dentro de esta carpeta se ingresa la siguiente información:

Transacciones • 187

Lote: código o número que identifiquen al lote

Proveedor: código y descripción del proveedor, se puede consultar la tabla de registros de proveedores con la tecla F1.

Lote proveedor: código con el cual el proveedor identifica el lote, el sistema sugiere el código del lote pero el usuario puede modificar la información.

Fechas

■ **Entrada:** fecha en la cual el lote ingresó a los inventarios, el sistema despliega por omisión la fecha en la cual se crea el registro.

■ **Cuarentena y Vencimiento:** Si el artículo está definido como de tipo perecedero, estas casillas aparecen habilitadas y se utilizan para que el usuario defina la fecha en la cual terminará la cuarentena (en el caso que se defina una) y la fecha en la cual el lote vence su vida útil. Además, estas fechas son sugeridas por el sistema, el cual las toma del mantenimiento de artículos.

Indicadores

■ **Permite ingresos parciales:** esta casilla se marca si el lote permite ingresos parciales al lote. En el caso de que se active la opción de ingresos parciales, se podrá utilizar el mismo número de lote para posteriores ingresos a bodega, en caso contrario no se podrá reutilizar el lote y sería necesario definir uno nuevo.

■ **Perecedero:** esta casilla aparece deshabilitada por el sistema, se usa para indicar si el artículo es o no de tipo perecedero.

Pedimento

■ **Pedimento:** código del pedimento asociado al lote que ingresa al inventario, esta casilla se muestra habilitada si hay control de pedimentos. Si el pedimento indicado existe, despliega la aduana y fecha que el pedimento tiene asignados. Este campo cuenta con la ayuda de F1, desplegando los pedimentos, asociados al lote.

Pedimentos			
Pedimento	Aduana	Agente Aduanal	Fecha Pedimento
ASAENZ	10	MOV-02	19/11/2002
KK	1	MOV-01	18/11/2002
MARCO	MMA	MOV-01	07/10/2004
MARCOV	1	MOV-01	18/11/2002
MAU	10	MOV-01	18/11/2002
MAU2	1	MOV-01	18/11/2002
MAU4	1	MOV-01	20/11/2002
MAY1	MMA	MMA	13/06/2004
MCV3	1	MOV-01	18/11/2002
MOV	10	MOV-02	18/11/2002
TEMP2	1	MOV-02	21/11/2002
TEMP3	2	MOV-02	21/11/2002
TEMPOR	1	MOV-02	21/11/2002
VMARCO	10	MOV-01	18/11/2002
Pedimento:			NUM

Pantalla de selección de Pedimentos

■ **Fecha:** se muestra habilitado si hay control de pedimentos e indica la fecha del pedimento, sin embargo se puede modificar. Si el código del lote está vacío para el momento de indicación de la fecha del pedimento, la fecha de entrada del lote se asigna igual a la fecha del pedimento si ésta no ha sido editada.

■ **Aduana:** código de la aduana a la que corresponde el pedimento y su descripción al seleccionarse. Cuenta con la tabla de ayuda F1. Si el pedimento tiene definida una aduana, entonces no es necesario definir la misma.

■ **Agente Aduanal:** se muestra el código del agente aduanal del trámite del pedimento y su descripción al seleccionarse. También cuenta con la tabla de ayuda F1. Y si el pedimento tiene definida un agente aduanal, entonces no es necesario definirlo.

Especificación del Lote

General Atributos

Lote

Artículo: 001 Con Lotes/Perecedero/Sin series

Lote:

Proveedor:

Lote proveedor:

Fechas

Entrada: 15/01/2007

Cuarentena: 15/01/2007

Vencimiento: 15/01/2007

Indicadores

☐ Permite ingresos parciales

☒ Perecedero

Pedimento

Pedimento: Fecha:

Aduana:

Agente:

Aceptar Cancelar

Pedimento asociado al lote que ingresa al inventario

Carpeta General de Especificación del Lote

Carpeta Atributos

Dentro de esta carpeta se despliega para consulta del usuario, una tabla que contiene los atributos del artículo. Las columnas desplegadas son: *Atributo*, *Clase*, *Valor Real*, *Unidad* y *Valor Cualitativo*.

La información desplegada no puede modificada excepto la columna **Valor Real** para los atributos cuantitativos. Esta columna admite valores que se encuentren dentro del rango especificado en el mantenimiento de artículos (el rango está formado por un valor mínimo y un valor máximo).

[illegible]

Costo Unitario Local: se debe definir el valor en moneda local, de cada unidad de almacenamiento involucrada en la transacción. El valor definido en este campo afectará ya sea el costo fiscal, el costo comparativo o ambos.

Por ejemplo, cuando se utiliza el costeo estándar, ya sea para fiscal o comparativo, el sistema tomará los costos definidos en esa tabla. Por el contrario, para los costeos Promedio, UEPS o PEPS el sistema calculará los costos fiscal y comparativo con base en el valor definido en esta casilla.

Supóngase que el artículo A utiliza el costeo PEPS como *Fiscal* y el costeo Promedio como costo *Comparativo*. Entonces, para una determinada transacción estos costos tendrán valores iguales, puesto que el sistema los calcula de esta misma fuente.

Costo Dólar: el sistema desplegará el costo correspondiente en dólares, según el tipo de cambio vigente para la fecha establecida al documento, en el módulo de **Administración del Sistema**.

Precio Unitario Local: monto en el que será vendida cada unidad de almacenamiento del artículo el artículo en la moneda local de la compañía.

Precio Dólar: el sistema calcula el precio en dólares, según el tipo de cambio vigente para la fecha establecida al documento, en el módulo de **Administración del Sistema**. Para mayor detalle de la **conversión** de monedas consulte la sección "**Error! Reference source not found.**" en la página **Error! Bookmark not defined.**

Existencias

Documento de Inventario

Documento: Paquete: NITO Nito

Documento Transacción Existencias Líneas

Artículo: 00010 ARTICULO TERMINADO LOTE

Bodega: Localización: Lote:

☐ Solo Lotes con Existencias

Bodega	Localización	Lote	Disponible	Disponible Detalle	Reservada	Reservada Detalle	Cuarentena	Cua
B-01	01	00010-001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-002	1007.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-003	1300.000	0.000	0.000	0.000	20.000	
B-01	01	00010-004	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-005	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-006	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-007	1000.000	0.000	0.000	0.000	10.000	
B-01	01	00010-008	2752.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-009	2752.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

NUM

Carpeta Existencias

Esta carpeta contiene información relacionada con el nivel de existencias en bodega.

Los valores desplegados corresponden al resultado de los documentos aplicados. En otras palabras, aquellas transacciones que se hayan realizado pero cuyos documentos no hayan sido aplicados no pueden alterar los valores de existencias, aunque se hayan digitado anteriormente.

Dentro de esta pantalla se despliega la siguiente información:

Artículo: código del artículo sobre el cual se realizará la consulta de las existencias. El sistema desplegará el nombre correspondiente. La búsqueda del artículo puede hacerse también por descripción, en ese caso el sistema desplegará el código respectivo.

Si no recuerda ni el código ni el nombre del artículo, presione la tecla F1 o haga un doble click con el botón izquierdo del ratón, sobre cualquiera de estas casillas. El sistema desplegará la tabla de artículos, ordenada según sea el caso, por código o por descripción.

Recuerde que en el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una **asistencia automática** en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

Bodega: despliega el listado de las bodegas donde se almacena el artículo.

Localización: despliega el listado de las localizaciones de las bodegas definidas para el artículo.

Lote: esta opción se activa cuando se consultan artículos que aceptan lotes. Despliega el listado de los lotes definidos para el artículo.

Solo lotes con existencias: si se marca esta casilla solo aparecerán en la tabla de esta pantalla los lotes que tengan existencias.

Remitida: despliega el número de artículos remitidos en la unidad de venta o almacenamiento.

Remitida detalle: despliega el número de artículos por unidad (detalle) que se solicitaron.

Tabla de datos: despliega el detalle de las existencias en inventario en cada bodega.

Si el producto acepta lotes, las columnas serán las siguientes:

<i>General</i>	<i>Detalle</i>
Bodega	Bodega
Localización	Disponible

Lote	Reservada
Disponible	Cuarentena
Reservada	Vencido
Cuarentena	Tránsito
Vencida	Producción
	Pedida

Si el producto no acepta lotes, entonces las columnas desplegadas serán:

General	Detalle
Bodega	Bodega
Localización	Disponible
Disponibles	Reservada
Reservada	Tránsito
	Producción
	Pedida


Nótese que al ingresar en esta carpeta se activa la opción de **Existencias** del menú. El submenú que se puede acceder es el siguiente:

MENÚ EXISTENCIAS



Despliegue resumido o detallado

Cambia el despliegue de existencias de bodegas a detalle por bodega y viceversa. Es decir, despliega el estado de las existencias: disponible y reservada, en forma detallada: disponible, reservada, tránsito, producción y pedida. Además agrupa en una sola línea (por bodega) el detalle que se hace por localización.



Selección de columnas

Controla el despliegue de las columnas en pantalla, para las dos alternativas: general y detalle. Su manejo se explica en la sección **Conociendo el Sistema**, en el manual de **Administración del Sistema**.



Excel

Envía a Excel las líneas de la tabla de existencias del artículo.

Nota: si se utiliza el parámetro de reservar existencias al guardar un paquete, será imposible modificar las líneas de un paquete. Para modificar estas líneas será necesario eliminar las líneas en cuestión y volver a ingresarlas con los datos correctos.

 Eliminar

Elimina la línea de la tabla de datos, es decir, borra la transacción. El sistema solicita que confirme la orden.



Despliegue de Columnas

Controla las columnas que se despliegan en la pantalla. Refiérase al manual de **Administración del Sistema**, para mayor detalle.



Excel

Envía a Excel las líneas del documento, transacciones.



Refrescar

Este ícono permite solicitar un refrescamiento de las cantidades disponibles en bodega para aquellos artículos que conforman la transacción. Las líneas no tienen suficiente existencias para satisfacer la transacción se marcarán en color rojo

Esto se debe a que por ser un sistema multiusuario, es posible que existan otras estaciones de trabajo en las cuales se estén pidiendo artículos. Por lo tanto un refrescamiento puede traer el último reporte de existencias al momento, para ejecutar alguna estimación necesaria al definir la transacción.

Se hace manual con la intención de incrementar la eficiencia del sistema, pues el procesamiento podría hacerse lento si el refrescamiento se hace continuamente en forma automática.



Ver Documento Relacionado a la Línea

Este ícono permite como su nombre lo dice ver los documentos relacionados con la línea.

Dentro de la tabla de datos se despliega el detalle de las transacciones del documento. Las columnas desplegadas son: línea del documento, artículo, bodega, localización, cantidad, lote, tipo de transacción, subtipo, sub-subtipo, costo local, costo dólar (\$), precio local, precio dólar (\$), bodega destino y localización destino.

Modificar un Documento

Para ingresar a cualquier documento se debe abrir primero el paquete del inventario donde se localice el documento requerido.

Entonces, para modificar un documento se procede de la siguiente manera:

1. Localice en **Documento** la opción **Modificar** y actívela con el botón izquierdo del ratón o con la tecla **Enter** al ubicar el "highlight" sobre la línea del submenú. Si lo prefiere presione las **Ctrl+M** o active el ícono  para ingresar al documento.

Se desplegará una pantalla similar a la de creación de documentos, sin embargo el espacio de código, nombre y paquete no son modificables.

2. Ejecute los cambios que considere necesarios. Proceda a grabar la información digitada, al presionar el ícono  o bien .

!!!No olvide salvar los cambios!!!

Eliminar un Documento

Para eliminar un documento, debe abrirse primero el paquete en el que se ubica el documento. Consulte "Abrir / Shift + Ctrl + A" en la página 160, para más detalle. Se desplegará la pantalla principal del submenú.

El proceso de eliminar documentos es el siguiente:

1. Posicione el "highlight" sobre la línea de la tabla de datos (documento) que se desea eliminar.

2. En el menú de **Documento**, elija la opción **Eliminar**, o bien presione las teclas **Ctrl+E**. Si lo prefiere, active el ícono  de la barra de herramientas.
3. El sistema desplegará una pantalla para confirmar la orden de eliminar las líneas. Presione el botón **Eliminar** si está seguro que desea borrar el documento.

¿Cómo se Aplican los Artículos al Inventario?

Una vez realizadas todas las transacciones y grabados los documentos en el paquete, entonces se puede proceder a aplicar los movimientos al inventario.

Recuerde que los procesos de aplicación y creación de documentos pueden realizarse separadamente. Es decir, puede aplicar algunos documentos de un paquete y después crear otros. El sistema es completamente flexible, un paquete puede tener un número indefinido de documentos, y cada documento a su vez, puede presentar cualquier cantidad de transacciones.

Además aunque haya aplicado todos los documentos del paquete, y éste quede vacío, no se eliminará, a menos que el usuario disponga lo contrario, y se podrán crear nuevos documentos.

Vale la pena considerar nuevamente la organización de los paquetes de inventario. Un paquete está compuesto por uno o más documentos, éstos a su vez contienen una o más transacciones.

Ahora bien, es cierto que se pueden escoger los documentos de un paquete para ser aplicados, sin embargo, no es permitido seleccionar las transacciones a aplicar de un documento, éste tendrá que aprobarse en su totalidad. Esto quiere decir que al seleccionar un documento se aplicarán **todas** las transacciones contenidas en él.

Si al aplicar documentos de inventario ocurre un error en la inserción del encabezado de auditoría o alguna línea de la transacción de inventario que se genera en ese momento, el sistema intentará grabar en el Documento de Inventario un texto de error indicando el número de encabezado de transacción y la línea respectiva que dieron error. En el caso que no se logre grabar el error en el documento, se graba en la auditoría de procesos una entrada en la que se indica el código del documento de inventario, la línea del documento y la información antes indicada.

Para aplicar un paquete, ya sea total o parcialmente, proceda de la siguiente forma:

1. Desde el menú principal del módulo elija la opción de **Transacciones**. Se desplegará un submenú con dos alternativas, escoja la primera, denominada **Paquetes**. Esto hará que se despliegue la pantalla de paquetes de inventario.
2. Localice en **Paquete** la opción **Abrir...** y actívela con el ratón o con la tecla **Enter**. Si lo prefiere presione las teclas **Shift+Ctrl+A**.
Se desplegará el listado de los paquetes existentes en la base de datos. Escoja el paquete que necesite aplicar, para que se despliegue en la pantalla principal.
3. Marque las líneas de la tabla de datos (documentos) que desea sean incluidos en el proceso de aplicación. Esto se hace al ubicar el "highlight" sobre la línea correspondiente y activar el ícono . También puede ingresar al submenú de **Documento** y activar la opción **Seleccionar**. La línea marcada se verá así:

☒	doc17may.003	18/12/2006		SYSADM
-------------------------------------	--------------	------------	--	--------

4. Proceda a ejecutar el proceso de aplicación. Desde el submenú **Paquete**, active la opción **Aplicar...**, o bien presione el ícono . El sistema desplegará una ventana dentro de la cual se despliegan las siguientes casillas:

Contabilizar Transacciones: marque la opción para reflejar en la contabilidad los movimientos debido a las transacciones de inventario. Esta casilla es la que determina si se realiza la integración con la contabilidad cuando se aplican los documentos del paquete.

Para poder generar el asiento de un documento aplicado por paquete en inventario, el usuario debe contar con dicho privilegio, de lo contrario la opción aparecerá deshabilitada, el mismo se maneja desde el módulo de Administración del Sistema y trabaja como los demás privilegios.

Esto es, cuando las transacciones se realizan por paquete, la integración con la contabilidad no depende de los **Ajustes** definidos en **Parámetros del Módulo**.

Por otro lado, si el usuario no marca la casilla los movimientos contables correspondientes se generarán cuando se ejecute el proceso denominado *Movimiento Contable* que se ubica en el menú de *Administración*.

Ahora bien, la integración contable en línea se maneja según la configuración para la *Generación de Asientos* que se haya definido en los *Parámetros del Módulo*.


Se puede utilizar cualquier combinación entre las siguientes opciones:

- **Visualizar:** desde el módulo puede verse la pantalla de generación de asiento, denominada Diario de la Contabilidad.
- **Modificar:** se pueden hacer ajustes en el asiento, tales como balance, inserción de cuentas contables, etc.
- **Aplicar Automáticamente:** el asiento se graba en el mayor, al desactivar la opción, el asiento se graba en el diario de la contabilidad.

El sistema creará un asiento contable por cada documento que se aplique al inventario. Esto es, no se realizan asientos por cada transacción, un documento puede contener un número indefinido de transacciones, pero el sistema realizará un único asiento contable que contempla todas las transacciones del documento.

Imprimir los documentos aplicados: si esta casilla es marcada, establece que conforme se aplica cada documento se generará el documento impreso. El documento se imprimirá de acuerdo al formato que se despliega en la misma casilla. El detalle sobre el contenido del reporte se puede consultar en la sección "¿Cómo Imprimir el Documento de una Transacción?" en la página 246.

Aplicar Seleccionados que Cumplen con el Filtro: esta casilla se debe marcar en el caso que el usuario haya especificado algún parámetro de filtro de registros para el proceso. Si se encuentra marcada aplicará sólo aquellos documentos que cumplan con el filtro especificado.



Confirmación para aplicar los documentos seleccionados

5. Presione el botón de **Aplicar** si está seguro de hacer el movimiento de las existencias en inventario. El sistema desplegará una pantalla que mide el grado de avance del proceso.
6. Si en **Parámetros del Módulo** se ha marcado la opción de *Visualizar* los asientos contables que se generen, entonces seguidamente se desplegará la pantalla del Diario de la Contabilidad, en la que se despliegan los asientos de todos los documentos del paquete que fueron aplicados.
7. Si al ejecutar el proceso de aplicación, el sistema encuentra un error en las transacciones de algún documento, tales como existencias insuficientes, lotes vencidos, material no disponible, entre otros; entonces no se ejecuta la aplicación del documento que presente el error, pero sí aplica aquellos documentos que no contienen errores.

En su lugar, el sistema coloca una marca en aquellas líneas que no pudieron ser aplicadas, tal como se observa a continuación:

	ACARBALLO	AA-0002	27/12/2004	decasas
---	-----------	---------	------------	---------

8. Si desea saber en qué consiste el error, entonces se debe escoger la opción de **Mensaje** en el submenú de **Documento**, o bien presionar el ícono . El sistema desplegará una pantalla donde se detallan los errores encontrados en el documento marcado.

La pantalla del **Diagnóstico de la Aplicación al Inventario** despliega los errores encontrados en las líneas del documento marcado con el highlight únicamente.

9. Una vez que se hayan corregido los errores, se puede intentar nuevamente realizar el proceso de aplicación. Se deberán seleccionar, otra vez, los documentos que serán aplicados.
10. Si se selecciona para aplicación un documento al cual se le habían encontrado errores de manera que estaba marcado con , entonces la línea se desplegará marcado por el ícono  de la siguiente forma:

	ASS	000121	26/09/2005	Es prueba	SA
---	-----	--------	------------	-----------	----

¿Cómo se Aprueban/Desaprueban documentos (líneas)?

Los procesos para la aprobación/desaprobación de un documento son muy sencillos, y ambos manejan la misma mecánica.

1. Marque un documento con el símbolo , lo cual lo puede llevar a cabo de dos formas, con hacer click en el principio de la fila (cabecera de la fila) a la cual le desea modificar su estatus, o marcar la línea con el highlight y pulsar el botón , con lo que quedará marcada.
2. Seleccione la opción Aprobar  o Desaprobar  según lo que desee hacer a lo cual el estatus de la línea cambiará. (Recuerde revisar primero el estatus del documento (línea)).

Descripción de los Movimientos Contables Generados por las Transacciones de Inventario

Dentro de esta sección se presenta una descripción del tipo de movimiento contable generado por las transacciones de inventario que al ser aplicadas, registran un asiento contable en el módulo de **Contabilidad General** del sistema.

Es importante recalcar que aquellas transacciones que no se presentan dentro de esta sección no fueron consideradas porque no generan movimientos contables.

Compra

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable con las siguientes características:

Compra Local	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Compra Local		XXXX

Importación	Débito	Crédito
Cuenta Inventario	XXXX	
Cuenta Compra Importación		XXXX

Consumo

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable con las siguientes características:

Consumo	Débito	Crédito
Cuenta de Consumo <i>(corresponde con el tipo: Normal, Re-re-trabajo, Gasto o Desperdicio)</i>	XXXX	
Cuenta de Inventario		XXXX

Costo

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable con las siguientes características:

Costo (si aumenta costo del artículo)	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Variación de costo		XXXX

Costo (si disminuye costo del artículo)	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario		XXXX
Cuenta Variación de costo	XXXX	

Ensamble

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable con las siguientes características:

Ensamble	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Materiales en Proceso		XXXX

Físico

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable con las siguientes características:

Físico (si aumenta inventario e inventario > 0)	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Sobrante Inventario Físico		XXXX

Físico (si disminuye inventario e inventario < 0, hay faltante)	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario		XXXX
Cuenta Faltante Inventario Físico	XXXX	

Misceláneo

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable con las siguientes características:

Misceláneo (si aumenta inventario e inventario > 0)	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Sobrante Inventario Físico		XXXX

Misceláneo (si disminuye inventario e inventario < 0, hay faltante)	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario		XXXX
Cuenta Faltante Inventario Físico	XXXX	

Producción

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable con las siguientes características:

Producción	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Materiales en Proceso		XXXX

Vencimiento

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable con las siguientes características:

Vencimiento	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario		XXXX
Cuenta Gasto por Vencimiento	XXXX	

Venta


Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable con las siguientes características:

Venta Local	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario		XXXX
Costo de Ventas Nacionales	XXXX	

Exportación	Débito	Crédito
Cuenta Inventario		XXXX
Costo de Ventas Exportación	XXXX	

TRANSACCIONES EN LÍNEA

La organización de esta opción es la siguiente:



Organización de Transacciones en línea

Es importante aclarar que, al ingresar cada transacción (línea del documento) éstas simultáneamente van aplicándose, y modificando las existencias del inventario.

La actualización del inventario no se realiza por documento, sino por transacción.

Si se consultan las existencias en inventario, justo después de realizar una transacción, se podrá observar que ya se han incluido las modificaciones necesarias en el inventario debido a la transacción.

De igual forma, la integración contable se puede realizar justo después de grabar cada transacción, si el usuario lo define de esta manera en los **Parámetros del Módulo**, lo que hará que se cree un asiento contable por cada transacción de inventario.

En general, el funcionamiento de esta opción es similar a las transacciones por paquete, la diferencia radica en los siguientes puntos:

- los documentos son unidades independientes, no se agrupan dentro de ningún paquete
- cada transacción se aplica al inventario justo después de grabarse
- no existen aplicaciones en grupo, ya sea por documento o por paquete
- no se pueden hacer revisiones posteriores de las transacciones digitadas, dado que éstas se aplican justo después de generarse
- la integración contable se hace por transacción y no por documento

En la pantalla principal de la opción el sistema despliega una ventana con un conjunto de carpetas que juntas agrupan la información de las transacciones que serán digitadas.

En la parte superior de la ventana se despliegan las casillas:

Documento: dentro de esta casilla se ingresa el código y descripción del documento que se va a ingresar dentro del documento.

El código del documento se define según los siguientes parámetros:

- el parámetro global sobre "uso de consecutivos" que se encuentra en la sección "Indicadores" en la página 20.
- la tabla "Consecutivos" en la página 38 si el sistema utiliza el manejo estándar de consecutivos.

A manera general, estos parámetros establecen que si el sistema utiliza el manejo estándar de consecutivos, entonces el código del nuevo documento será sugerido por el sistema y podrá ser modificado siempre y cuando el usuario tenga privilegios sobre el mismo consecutivo. En el caso de utilizar el manejo estándar, el sistema no permitirá ingresar un código que no cumpla con la máscara.

Otra característica a considerar es que si se utiliza una clase particular de manejo estándar de consecutivos, y ésta sólo acepta ciertos tipos predefinidos de transacciones; entonces el sistema no permitirá ingresar otro tipo de transacción que no corresponda a la del tipo de consecutivo seleccionado.

NIT: dentro de esta casilla el usuario debe especificar el número de identificación tributaria que está asociado al documento que se registra. Si el usuario desconoce el código del NIT puede utilizar la tecla **F1**.

Recuerde que para acceder cada carpeta basta con accionar el ratón sobre la pestaña correspondiente, también se puede oprimir la tecla que identifica la letra subrayada en el título de la carpeta.

FUNCIONES ESPECIALES DEL SUBMENÚ



Nuevo

Esta opción borra los datos de la pantalla de transacciones, con el fin de dejar todas las casillas libres para ingresar un nuevo movimiento.



Actualizar

Aplica la transacción que se ha ingresado. Con esta opción se ejecutan los movimientos necesarios a las existencias en inventario, para actualizar sus niveles.

Además con esta opción se limpian la información de los campos que se utilizaron en la transacción anterior.



Actualizar y Regresar

Aplica la transacción que se ha ingresado y regresa al menú principal del módulo.




Imprimir Automáticamente

Si el ícono para imprimir automáticamente se encuentra marcado en la ventana *Transacción de Inventario*, el sistema generará el documento impreso de cada transacción que sea aplicada al inventario.

Dentro de este reporte se pueden obtener datos tales como fecha de aplicación del documento, referencia y usuario que lo crearon, asiento, líneas que forman el documento así como datos sobre la localización, lote y bodega en el caso que apliquen, etc.

Un mayor detalle de esta función se presenta en la sección "¿Cómo Imprimir el Documento de una Transacción?" en la página 246.



Detallar Cadenas de Series

Por medio de este ícono el módulo se desempeña como un agente de servicio que registra y retorna los números de serie involucrados en cualquier documento o transacción del sistema Softland relacionada con el inventario.

Estas cadenas son grupos de rangos y números de serie particulares involucrados en un mismo movimiento de inventario. Están identificadas por un código.

Cuando un proceso requiere captar números de serie de artículos y almacenarlos, se indican los números de serie involucrados para que el sistema cree una nueva cadena de números de serie identificada con un valor único que será desplegado. El valor de identificación es almacenado para el documento para futura referencia.

Cuando se requiera acceder los números de serie de artículos, simplemente el usuario solicita al sistema la cadena de serie respectiva, utilizando el valor de identificación que el sistema le asignó cuando fue registrada.



Números de Serie

Si el usuario presiona este ícono el sistema desplegará una ventana titulada números de serie donde se debe especificar la siguiente información:

Serie inicial: el usuario especifica la serie inicial que será ligada al artículo de la transacción.

Serie final: el usuario especifica la serie final que será ligada al artículo de la transacción.

Total: el sistema realiza un conteo de códigos especificados en el rango de series y que va desde la serie inicial hasta la serie final. Se calcula el total de series de códigos que serán utilizados para la transacción.

Si este total no corresponde con la cantidad de la transacción el sistema envía un mensaje de advertencia y no permite que la información sea guardada en la base de datos hasta que los datos sean corregidos por el usuario.

El sistema posee la funcionalidad de poder integrar dispositivos para hacer la lectura mediante un lector de series.

En la pantalla de ingreso de series, se puede hacer la lectura de la serie con un lector y automáticamente se copia la serie leída en la columna de serie final, se pone la cantidad en 1 y se pasa al siguiente registro. En caso de las series con plantilla abierta, al leer el número de serie se ingresa el registro y se pasa a un registro nuevo.

Exactus - Números de Serie


Registro Reporte! Excel! Ayuda

Artículo: 0001 Monitor 14 "

Serie Inicial	Serie Final	Total

NUM

Pantalla para especificación de rango de series de la transacción.



Artículos Alternos

Este ícono despliega una tabla de datos donde se definen los artículos alternos o sustitutos para el artículo principal desplegado.

Se mostrará el código del artículo alternativo, la descripción, la bodega y la cantidad disponible. De esta manera se puede seleccionar un alternativo sin tener que ir al mantenimiento de artículos a consultar los alternos de un artículo y luego a la consulta de artículos para ver si tiene existencia.

Al seleccionar un artículo alternativo se reemplaza en el artículo que había sido seleccionado por el alternativo.

MANEJO DE TRANSACCIONES

Agregar una Transacción

Para crear una transacción se procede de la siguiente manera:

1. Desde el menú principal del módulo elija la opción de **Transacciones**. Se desplegará un submenú con dos alternativas, escoja la segunda, denominada **En línea**.

Esto hará que se despliegue la pantalla de **Transacción de Inventario**, la cual muestra un conjunto de carpetas donde se ingresa la información.

2. El primer paso será llenar la casilla de identificación del documento. El **código** del documento se define según los siguientes parámetros:
 - según el parámetro global que trata sobre "uso de consecutivos" que se encuentra en la sección "Indicadores" en la página 20.
 - según la tabla "Consecutivos" en la página 38 si el sistema utiliza el manejo estándar de consecutivos.

A manera general, estos parámetros establecen que si el sistema utiliza el manejo estándar de consecutivos, entonces el código del nuevo documento será sugerido por el sistema y podrá ser modificado siempre y cuando el usuario tenga privilegios sobre el mismo consecutivo. En el caso de utilizar el manejo estándar, el sistema no permitirá ingresar un código que no cumpla con la máscara.

Otra característica a considerar es que si se utiliza una clase particular de manejo estándar de consecutivos, y ésta sólo acepta ciertos tipos predefinidos de transacciones; entonces el sistema no permitirá ingresar otro tipo de transacción que no corresponda a la del tipo de consecutivo seleccionado.

3. Si el usuario requiere que cada vez que se aplique una transacción a inventario se imprima el documento respectivo, debe presionar el ícono  y dejarlo marcado.
4. Además el usuario debe definir la forma en la cual el cursor se moverá dentro de la ventana por medio de los íconos  o . A continuación se muestra la descripción del contenido de las carpetas.

**Nota
Importante**

Si al crear transacciones en Línea ocurre un error en la inserción del encabezado de auditoria o alguna línea de la transacción de inventario que se genera en ese momento, el sistema intentará grabar en la auditoria de procesos una entrada en la que se indica número de encabezado de transacción, la línea respectiva y el texto de error que arrojaría el sistema indicando error.

Descripción de Carpetas

Documento

The screenshot shows a software window titled "Transacción de Inventario". At the top, there is a menu bar with "Documento", "Números de Serie!", "Existencias", "Buscar", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area of the window is divided into tabs: "Documento", "Transacción", "Existencias", and "Líneas". The "Documento" tab is currently selected. Under this tab, there is a section labeled "Datos" containing several input fields: "Fecha:" with the value "07/09/2011", "Referencia:" with an empty text box, "Presupuesto:" with the value "PRE-03" and a sub-field "Presupuesto 03", and "Apartado:" with an empty text box. Below the "Datos" section is a section labeled "Usuario" containing "Usuario:" with the value "JHC1" and a sub-field "JHC1", and "Fecha Creación:" with the value "07/09/2011". At the bottom right of the window, there is a small button labeled "NUM".

Carpeta Documento

La información contenida en esta carpeta consiste en aspectos generales del documento, tales como: fecha, referencia, usuario y fecha de creación.

Fecha: en este espacio se establece la fecha del documento que origina la transacción en el inventario, por ejemplo, una requisición, un pedido, una factura, una devolución.

Referencia: espacio donde el usuario puede escribir un comentario sobre el objetivo de las transacciones que contiene el documento, o algún otro comentario que se considere conveniente.

Presupuesto: si se utiliza la integración con el módulo de **Control Presupuestal**, en este campo se sugiere el presupuesto escogido en la pestaña presupuesto de parámetros del módulo de **Control de Inventarios**, si no se utiliza se mostrará deshabilitado. Aunque se sugiera el presupuesto, un usuario con privilegios lo puede cambiar por otro presupuesto.

Apartado: Al estar activa la integración con el módulo de **Control Presupuestal** y esta activa la aprobación de documentos, al momento de aprobar el documento y el mismo contenga al menos una transacción de tipo consumo y un presupuesto asignado, el sistema crea un asiento presupuestal de apartado por la suma total esperada de los costos de las transacciones de tipo consumo. Ese número de asiento es el que se coloca en este espacio, es decir es el número de asiento del apartado presupuesta l.

Usuario: espacio no modificable donde el sistema despliega el nombre del usuario que efectúa las transacciones, según la clave utilizada al ingresar al módulo.

Fecha Creación: espacio no modificable donde el sistema despliega la fecha en que fue creado el documento que se está accediendo.

Transacción

Transacción de Inventario

Documento Números de Serie! Existencias Buscar Ayuda

Documento: []

Documento Transacción Existencias Líneas

Tipo: [v] Fase: [] Orden de Cambio: []

Ctro. Costo: [] Cta. Contable: []

Bodega: [v] Localización: [v]

Bod. Dest.: [v] Loc. Destino: [v]

Artículo: []

Cantidad: [0.000] Cant. Detalle: [0.000] Cant. Distribución: [] Und. Dist.: []

Subtipo: [v] S. s. tipo: [v] Lote: [v]

Costo Unitario Local: [¢0.000] Costo Dólar: [\$0.000]

Precio Unitario Local: [0.00] Precio Dólar: [\$0.00]

NUM

Carpeta Transacción

Esta carpeta contiene el detalle de la transacción (línea del documento), como: artículo, tipo de transacción, subtipo, sub-subtipo, bodega, localización, lote (en caso de que el artículo acepte lotes), cantidad, costo y precio.

Nótese que al ingresar un dato en cualquiera de las casillas de la pantalla, de manera que se sugiere el ingreso de una nueva transacción, los íconos  y  de la barra de herramientas se activan. Esto significa que desde ahí se manejan las funciones relacionadas con la aprobación de transacciones.

La aplicación de transacciones al inventario puede realizarse mediante el uso de otro ícono, cuya función se explica a continuación:



GRABAR

Esta opción permite hacer una grabación rápida de la transacción, al finalizar la acción el cursor se posiciona sobre la casilla **Artículo**, de manera que el usuario ingrese los datos de una nueva transacción.

Con esta opción, se limpian únicamente los datos de la parte inferior de la pantalla. Es decir, la información del tipo de transacción, centro de costo, bodega, bodega destino, localización y localización destino se mantienen.

El objetivo de esta opción, es grabar los datos cuando se efectúan transacciones del mismo tipo para artículos distintos.

Cada vez que se grabe una transacción el sistema realizará el asiento contable correspondiente y actualizará las existencias en inventario según se haya definido.

Si el usuario tiene marcado el ícono  en la pantalla al aplicar la transacción el sistema generará el documento respectivo en forma impresa directamente.

Tipo: se refiere al tipo de transacción que se ejecuta. Se debe escoger alguna de las opciones que se despliegan en el listado.

Según el tipo de transacción que se elija, las casillas modificables varían, en otros casos algunas desaparecen de la pantalla y otras nuevas y particulares son desplegadas.

Es importante mencionar que los tipos de transacción no aceptan valores negativos (menores que cero), para cualquier movimiento de los artículos. En caso de que se requiera realizar una transacción inversa, para tal efecto se han creado tipos de transacción que contemplan el movimiento opuesto del artículo.

El desarrollo del tipo de asiento que generan las transacciones que registran un movimiento contable en el sistema se presenta en la sección "Descripción de los Movimientos Contables Generados por las Transacciones de Inventario" en la página 203. Los posibles tipos de transacción son los siguientes:

Aprobación

Esta opción se despliega solamente si se ha elegido un artículo que acepte lotes. Permite aprobar un lote específico para su utilización.

Este tipo de ajuste aumenta la cantidad disponible en la bodega y disminuye la cantidad no aprobada o en cuarentena. La transacción no genera ningún movimiento contable dentro del sistema.

Las casillas que pueden modificarse corresponden a: bodega, localización, lote y cantidad. Las casillas de subtipo y sub-subtipo permanecen inactivas.

Aprobación - Anul.

Esta transacción anula alguna aprobación que se haya hecho al artículo anteriormente. De manera que, se disminuye la cantidad disponible y se aumenta la cantidad en cuarentena.

La transacción no genera ningún movimiento contable dentro del sistema.

Las casillas que se pueden modificar para anular una aprobación son las mismas que se despliegan para el proceso de aprobación.

Compra

Se utiliza para registrar ingresos al inventario, originados por una compra.

Los ingresos por compra pueden ser registrados a la cantidad disponible o a la cantidad en cuarentena, según lo escogido por el usuario en el campo de subtipo. Sin embargo, si en la opción **Artículos!**, al agregar el artículo se le indicó que este debe pasar obligatoriamente por cuarentena, no se permitirá el ingreso a la cantidad disponible, sino solamente a la cantidad en cuarentena.

Además de los subtipos mencionados, se cuenta con dos sub-subtipos, estos son para registrar si la compra fue local o fue por importación.

El ingreso de artículos en cuarentena aumentará la cantidad en cuarentena. El que se aplique sobre el disponible, aumentará la cantidad disponible en la bodega.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

Las casillas que se despliegan al realizar este tipo de transacción son: subtipo, sub-subtipo, bodega, localización, lote (en caso de que el artículo acepte lotes), cantidad y costo.

Compra - Dev.

La transacción de devolución de compras, define la salida del artículo del inventario, debido a una devolución que se hace al proveedor.

Se despliegan las mismas casillas que la transacción inversa, a excepción que los campos de costos permanecen desactivados.

Consumo

Este tipo de transacción se utiliza para registrar salidas de bodega hacia producción o bien por desperdicio, re-re-trabajo o gasto.

Los subtipos correspondientes a este tipo de ajuste son: disponible, reservada, vencida o cuarentena, es decir que pueden consumirse artículos que se encuentren en alguna de estas situaciones. Los subtipos vencida y cuarentena podrán ser aplicados solo si el artículo seleccionado utiliza lotes.

Además, permite clasificar el movimiento e indicar si es por desperdicio, re-re-trabajo, gasto o un consumo normal. Esto se hace seleccionando el necesario en el campo de sub-subtipo.

El movimiento normal para este tipo de transacción, es disminuir la cantidad del artículo. Esta cantidad puede ser la cantidad disponible, la reservada, la vencida o la que se encuentra en cuarentena, dependiendo del subtipo escogido para la transacción.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

Es importante decir que el módulo de **Control de Inventarios** puede estar configurado para tener integración con el módulo de **Control Presupuestal**. Si esta configuración se encuentra activa, es en las transacciones de tipo consumo donde será necesario colocar un par presupuestal al momento de realizar la transacción, este proceso verificará que el presupuesto exista y tenga disponible en **Control Presupuestal**.

Las casillas modificables corresponden a: tipo, subtipo, sub-subtipo, bodega, localización, lote (dependiendo del artículo), y cantidad.

Consumo - Dev.

Este tipo de transacción se utiliza para registrar ingresos a bodega provenientes de producción debido a cantidades sobrantes que no fueron utilizadas.

Además es preciso especificar de que subtipo y sub-subtipo es la transacción de devolución de consumo. Estos son iguales que los desplegados en la transacción inversa.

Otro aspecto a establecer se refiere con el centro de costo de donde proviene la devolución del artículo.

Costo

Permite modificar el costo fiscal o comparativo de un artículo siempre y cuando se utilice como costo fiscal o comparativo el costo promedio o el costo estándar.

Este tipo de transacción no tiene repercusiones sobre la cantidad del artículo, solamente sobre el costo.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

Las casillas que se pueden modificar al realizar este tipo de transacción son: bodega, localización y costo. Note que la casilla de sub-subtipo también está inactiva.

Al realizar un ajuste de costo es necesario chequear la sección “Consideración Importante al modificar costos en una transacción del tipo “Costo”” en la página 232.

Ensamble

Este tipo de transacción se utiliza para registrar ingresos por concepto de ensamble interno de partes de artículos (similar a producción). Se establece cuando una parte de un artículo ha pasado por todo el proceso productivo e ingresa a la bodega, para que pueda ser considerada en las cantidades que posteriormente serán vendidas.

La parte del artículo puede ser registrada en el disponible o en cuarentena, utilizando para ello el campo de subtipo, según si utiliza lotes y obliga cuarentena.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

En este tipo de transacción, se activan las casillas de bodega, localización, lote, cantidad y costo.

Físico

El fin primordial de este tipo de transacción es registrar la cantidad real del artículo en bodega después de haberse realizado un conteo físico del mismo.

Existen tres subtipos para este tipo de transacción, disponible, cuarentena o vencida. Por lo tanto se pueden realizar ajustes físicos para artículos que se encuentren en cualquiera de estos estados.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

Las casillas que pueden ser modificadas para definir las características de la transacción son: bodega, localización, lote (según el artículo), cantidad y costo.

Misceláneo

Las transacciones misceláneas se utilizan para aumentar o disminuir cantidades en la bodega ya sea por errores, regalos o muestras de producto (sub-subtipo). Este puede efectuarse sobre artículos disponibles, reservados, vencidos y en cuarentena (subtipo).

Este tipo de transacción acepta cantidades negativas que implican disminución en el inventario. Los misceláneos representan ajustes físicos por detalle.

Las opciones desplegadas en la casilla de sub-subtipo, son determinadas por el usuario. Se establecen desde el menú de **Administración**, bajo la opción de **Sub-subtipos de Misceláneo**.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

Las casillas modificables, para este tipo de transacción son: bodega, localización, lote (dependiendo del artículo), cantidad y costo.

Producción

Este tipo de transacción se utiliza para registrar ingresos por concepto de producción interna. Se establece cuando un artículo ha pasado por todo el proceso productivo e ingresa a la bodega para que pueda ser considerado en las cantidades que posteriormente serán vendidas.

El artículo puede ser registrado en el disponible o en cuarentena, utilizando para ello el campo de subtipo, según si utiliza lotes y obliga cuarentena.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

En este tipo de transacción, se activan las casillas de bodega, localización, lote, cantidad y costo.

Producción - Dev.

La devolución a producción se utiliza cuando se han reportado errores en el artículo que se recibió de producción para disponerlo para la venta.

Esta transacción establece una salida del artículo de la bodega. Las casillas que se pueden modificar son las mismas de la transacción inversa, a excepción del costo.

Reservación

Permite reservar artículos disponibles en la bodega, no es posible reservar artículos que se encuentran en cuarentena. Este tipo de transacción disminuye la cantidad disponible en bodega y aumenta la cantidad reservada.

Las casillas modificables son: bodega, localización, lote y cantidad. Nótese que las casillas de subtipo y sub-subtipo se desactivan.

Reservación - Dev.

Este tipo de transacción elimina las reservaciones que se hayan hecho sobre cierto artículo, de modo que, se aumenta la cantidad disponible y se disminuye la cantidad reservada.

Los campos modificables de esta opción son los mismos que los de la transacción de Reservación.

El sistema maneja una constante de seguridad en el modulo de **Administración del Sistema (AS)**, la cual restringe el poder des-reservar artículos desde **Control de Inventarios (CI)** reservados desde otros módulos del sistema. Dicha constante se encuentra bajo la opción de privilegios especiales en el árbol de seguridad de **AS**.

Traslado (2F)

Este tipo de transacción le permite al usuario hacer el traslado de mercadería en dos fases, no traslada el o los artículos de la *Bodega Origen* a la *Bodega Destino* de una sola vez, si no más bien deja la mercadería en un estado de *Remitida*.

Remitida: se refiere a la cantidad que fue solicitada por la bodega destino pero que aún dicha bodega no tiene esta cantidad físicamente. Por eso decimos que está en un estado remitida, porque ya el sistema la descontó de la bodega origen pero no la ha sumado a la bodega destino.

El traspaso en dos fases se iniciará con un documento de inventario en paquete que tenga en sus líneas transacciones tipo Traslado o Remisión con bodega destino especificada, seguirá con la creación de un documento tipo Traspaso subtipo Remitido, al aplicar el documento con traslado o remisiones, y finalizará con la aplicación al inventario de los documentos de Traspaso.

Esta funcionalidad de traspasos en dos fases solo funcionará si el módulo de Control de Inventario usa consecutivos.

Con esta funcionalidad se podrá realizar traspasos de mercadería entre bodegas de una manera más ágil y eficiente con el sistema Softland.

Estos traslados de mercadería por ejemplo se inician por solicitud de los clientes en una tienda cuando no hay existencias del producto que desean comprar. Cuando esto sucede, el encargado verifica en cuál otra tienda hay existencias, y piden que el artículo sea trasladado a ella para vendérselo al cliente posteriormente.

-Esta funcionalidad generará dos documentos: uno de remisión (para la mercadería que sale de la bodega origen) y otro de traspaso (para la mercadería que entra en la bodega destino).

-Permite la generación de documentos con transacciones de tipo remisión asociadas a una bodega destino.

-Permite la generación automática de documentos de traspaso a partir de uno de remisión.

-Soportar realizar trasposos a diferentes bodegas a partir de un solo documento de remisión. Para el funcionamiento de esta se supone que ya esta instalada la infraestructura para que las bodegas se conecten por medio de Terminal Service al Servidor Central desde el cual se puede acceder las aplicaciones y la base de datos.

Cantidad Aceptada (unidad almacén y detalle): en esta casilla se debe establecer la cantidad del total recibido, que el cliente acepta para cada artículo en unidades de almacenamiento en la bodega y detalle. Por omisión el sistema despliega valores iguales a los remitidos, sin embargo el usuario puede modificar esta información. La factura que se genera a partir de la remisión se hará con base en la cantidad aceptada por el cliente.

Cantidad No Entregada (unidad almacén y detalle): en este campo se definen las cantidades que no fueron recibidas por el cliente, es decir, artículos que la compañía envió pero que no llegaron al cliente en unidades de almacenamiento en la bodega y detalle. La cantidad que se defina en este campo generará una transacción en el módulo de **Control de Inventario** para ajustar las existencias en el inventario.

Traspaso

Permite realizar trasposos de una bodega a otra o entre diferentes localizaciones de una misma bodega.

Existen cuatro subtipos para este tipo de transacción: disponible, reservada, cuarentena o vencida. Por lo tanto se pueden realizar trasposos de artículos que se encuentren en cualquiera de estos estados. Note que no se pueden definir sub-subtipos, la casilla no está activada.

Debe indicarse la bodega origen y la bodega destino, se disminuirá la cantidad (disponible, reservada, en cuarentena o vencida) de la bodega o localización origen y se aumentará en la bodega o localización destino.

Las casillas que se despliegan, dado que otras desaparecen, son: bodega, localización, lote (si el artículo acepta lotes), cantidad, bodega y localización destinos.

Vencimiento

Este tipo de ajuste disminuirá la cantidad disponible, reservada o en cuarentena (subtipos) y aumentará la cantidad vencida.

Puede indicarse además si la transacción se debe a producto vencido, dañado o rechazado (sub-subtipo).

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

Las casillas modificables son: bodega, localización, lote y cantidad.

Vencimiento - Anul.

Con la transacción de anulación de vencimiento se revierte el proceso anterior. El objetivo es revertir el estado de los artículos de un lote de vencido a aprobado, en caso de que el proceso se hubiera ejecutado por equivocación.

Venta

Este tipo de transacción permite registrar una venta sobre un artículo disponible o un artículo reservado (subtipo). Los ajustes de venta pueden ser por venta local o por exportación (sub-subtipo).

Las ventas de artículos disponibles, disminuirán la cantidad disponible en la bodega y aumentarán la cantidad vendida del artículo. En el caso de venta de artículos reservados el sistema verifica que la cantidad reservada sea mayor o igual a la cantidad que desea venderse.

Al ser aplicada esta transacción genera un movimiento contable dentro del módulo de **Contabilidad General**.

Las casillas modificables para realizar una venta son: subtipo, sub-subtipo, bodega, localización, lote (si el artículo acepta lotes), cantidad y precio.

Venta - Devolución

Este tipo de transacción permite registrar una devolución que algún cliente haya hecho sobre algún artículo que se le haya vendido.

Cuando se registra la devolución de un artículo vendido es preciso definir si el éste estará disponible o reservado, por lo tanto, la devolución significa el ingreso de artículos al inventario. Además el usuario debe establecer el costo de dicha devolución.

Fase: esta casilla se despliega únicamente cuando las transacciones correspondan a tipo consumo y devolución de consumo. Establece el centro de costo que hace el consumo o la devolución, de manera que, cuando para la realización del asiento contable debido a la transacción, el sistema considera el centro de costo que se haya definido.

Orden de cambio: si se indica una fase al momento de realizar el consumo es obligado indicar una orden de cambio que se encuentre ligada a la fase escogida, esta liga se hace desde el módulo de **Control de Proyectos**, este es un campo F1.

Centro Costo: esta casilla se despliega únicamente cuando las transacciones correspondan a tipo consumo y devolución de consumo. Establece el centro de costo que hace el consumo o la devolución, de manera que, cuando para la realización del asiento contable debido a la transacción, el sistema considera el centro de costo que se haya definido.

Cuenta Contable: esta casilla se despliega únicamente cuando las transacciones correspondan a tipo consumo y devolución de consumo.

Por default se sugiere la cuenta correspondiente definida en el paquete de cuentas asociado al artículo según el sub-subtipo del consumo. De manera que, cuando para la realización del asiento contable debido a la transacción, el sistema considera la cuenta contable que se haya definido.

Bodega: esta casilla despliega un listado con las bodegas que fueron asignadas al artículo, cuando éste fue creado. Las transacciones de inventario *únicamente* pueden realizarse en las bodegas asociadas con el artículo.

Es importante hacer notar que el sistema presenta una característica adicional en el manejo de las bodegas asociadas a las transacciones de inventario. Esta se refiere al hecho de que un usuario solamente podrá ingresar movimientos de inventario en aquellas bodegas en las cuales tenga privilegios.

Cuando un usuario que no tiene privilegios sobre una bodega, la selecciona para realizar alguna transacción, el sistema desplegará un mensaje de advertencia informando dicha situación y no permitirá grabar la transacción, hasta que se modifique esta situación.

La definición de los privilegios del usuario para cada bodega se realiza desde la tabla *Bodegas* en el módulo de **Administración del Sistema**.

Localización: despliega las localizaciones asignadas para ese artículo. Sin embargo, en transacciones que involucren ingreso de artículos, se puede digitar cualquier otra localización, la restricción se basa en que en la base de datos, debe estar definida la localización para la bodega.

Si no se indica en manejo de localizaciones y/o lotes para el consumo de existencias, el sistema identificará el caso de existencias insuficientes, en cuyo caso antes de la generación de las líneas de los documentos de inventario se desplegará un mensaje en el que se le indicará al usuario si desea continuar o no grabando la línea del documento. En caso de que lo que se esté realizando sea una reservación de existencias por línea de documento o sugiriendo las localizaciones y/o lotes a consumir, el sistema enviará más de un registro. Para ambos casos el resultado será el mismo, no se grabará la línea de documento que se desea ingresar.

Al dar F1 sobre este campo, se muestra una pantalla que muestra las localizaciones y tiene dos checks: para ver sólo localizaciones con movimientos o solo localizaciones con existencias. De esta forma, con solo seleccionar el check que desee, el usuario puede restringir el grupo de localizaciones a usar para un artículo, lo que facilita la introducción de datos.

The screenshot shows a window titled 'Localizaciones'. At the top, there are two checkboxes: 'Localizaciones con Movimientos' and 'Localizaciones con Existencias'. Below these is a table with two columns: 'Localización' and 'Descripción'. The table contains the following data:

Localización	Descripción
001	Localizacion 001
002	Localizacion 002
003	Localizacion 003
004	Localizacion 004
005	Localizacion 005
ND	No definida

At the bottom of the window, there is a label 'Localización:' followed by a text input field and two buttons labeled 'NUM' and 'SCRL'.

Pantalla asignación de Localizaciones

Este campo se presentará solo si en *Parámetros del Módulo* se ha definido que se llevará Control de Localizaciones.

Bodega Destino: este campo se habilita solamente si se va a realizar una transacción de tipo **Traspaso**. La información que se debe ingresar se refiere a la nueva bodega donde se almacenará el artículo o el lote específico.

Para esta bodega se presenta el mismo comportamiento en cuanto a los privilegios del usuario que realiza la transacción. Esto es, solamente usuarios con derecho sobre la bodega podrán hacer traspasos a la misma.

Localización Destino: esta casilla se habilita únicamente cuando se realizan transacciones de tipo **Traspaso**. La información a ingresar se refiere a la nueva localización donde se ubicará un determinado lote, ya sea en otra bodega o en la misma bodega en la que ha sido almacenado.

Este campo se presentará solo si en *Parámetros del Módulo* se ha definido que se llevará Control de Localizaciones.

Artículo: debe ingresarse el código del artículo sobre el cual se realizará la transacción. El sistema desplegará el nombre correspondiente.

El campo **F1** de artículo sirve tanto para códigos de artículos (los tradicionales) como para códigos de barras de los artículos (se muestran tanto los códigos de barras de las unidades de detalle y almacén, así como los códigos internos definidos por el estándar DUN 14). La prioridad con la cual se consultan estos códigos se define en parámetros del módulo.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Recuerde que en el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una **asistencia automática** en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

Cantidad (unidad almacén): se refiere al número de artículos involucrados en la transacción. Esta cantidad se establece con base en la unidad de almacenamiento que fue definida para el artículo.

Esta casilla recalcula la cantidad en unidad de almacén cada vez que cambie la cantidad en unidad de distribución. Una modificación de esta casilla provoca también que se recalculen los campos de cantidad en unidad de detalle y unidad de distribución.

Cant. Detalle: esta cantidad es calculada por el sistema una vez que se ha ingresado el valor de la casilla anterior. El sistema calcula este valor en base al factor de conversión entre las unidades de detalle y las unidades de almacenamiento registradas en el mantenimiento de artículos.

Esta casilla recalcula la cantidad en unidad de detalle cada vez que cambie la cantidad en unidad de distribución. Una modificación de este campo provoca también que se recalculen los campos de cantidad en unidad de almacén y unidad de distribución.

Ejemplo:

<i>Unidad de almacenamiento</i>	<i>Unidad de detalle</i>
1 caja	6 unidades
1,5 cajas	9 unidades

Cant. Distribución: dentro de esta casilla se digita la cantidad de artículos en unidad de distribución. Por medio de esta casilla se pueden realizar operaciones utilizando las unidades de distribución definidas para cada artículo y se presenta sólo si en los parámetros globales está marcada la opción "*Usa Código de Barras*" y si el artículo maneja unidades de distribución.

Si se escoge una unidad de distribución para el artículo y se digita la cantidad de artículos en unidad de distribución, se recalcula la cantidad en unidad de almacén. Igualmente si se ha escogido una unidad de distribución y se modifica la cantidad en unidad de almacén, entonces se recalcula la cantidad en unidades de distribución. El mismo proceso se da cuando se modifica la cantidad en unidad de detalle.

Und. Dist.: dentro de esta casilla se define la unidad de distribución con la cual se desea hacer la transacción.

Subtipo: establece una clasificación según el tipo de transacción que se haya elegido. La importancia de esta clasificación es que determina el estado del inventario que será afectado: disponible, cuarentena, reservado o vencido.

Sub-subtipo: el objetivo es solamente presentar información de la clasificación, un detalle más específico para registrar la transacción de inventario.

Lote: esta casilla se activa únicamente para artículos que aceptan lotes, según se haya definido en el mantenimiento de artículos.

En caso de transacciones que involucren salida de artículos, se despliega un listado de los lotes existentes en la bodega seleccionada. El usuario debe escoger el que considere necesario para realizar la transacción.

Si no se indica en manejo de localizaciones y/o lotes para el consumo de existencias, el sistema identificará el caso de existencias insuficientes, en cuyo caso antes de la generación de las líneas de los documentos de inventario se desplegará un mensaje en el que se le indicará al usuario si desea continuar o no grabando la línea del documento. En caso de que lo que se esté realizando sea una reservación de existencias por línea de documento o sugiriendo las localizaciones y/o lotes a consumir, el sistema enviará más de un registro. Para ambos casos el resultado será el mismo, no se grabará la línea de documento que se desea ingresar.

Por otro lado, en aquellas transacciones que impliquen ingreso de artículos que utilicen lotes, y en consecuencia ingreso de lotes, entonces se presentará un botón el cual, al ser activado, desplegará una pantalla formada por dos carpetas donde se definen los parámetros relacionados con la especificación del lote.

Carpeta General

Especificación del Lote

General Atributos

Lote

Artículo: 001 Con Lotes/Perecedero/Sin series

Lote: 1401

Proveedor: COM002 CELLE S.A.

Lote proveedor: 1401

Fechas

Entrada: 14/06/2004

Cuarentena: 14/06/2004

Vencimiento: 14/06/2009

Indicadores

☒ Permite ingresos parciales

☒ Perecedero

Pedimento

Pedimento: Fecha:

Aduana:

Agente:

Aceptar Cancelar

Lote de los artículos que ingresan al inventario

Carpeta General de Especificación del Lote

Dentro de esta carpeta se ingresa la siguiente información:

Artículo: código o número que identifica al artículo.

Lote: código o número que identifiquen al lote.

Proveedor: código y descripción del proveedor, se puede consultar la tabla de registros de proveedores con la tecla F1.

Lote proveedor: código con el cual el proveedor identifica el lote, el sistema sugiere el código del lote pero el usuario puede modificar la información.

Entrada: fecha en la cual el lote ingresó a los inventarios, el sistema despliega por omisión la fecha en la cual se crea el registro.

Permite ingresos parciales: esta casilla se marca si el lote permite ingresos parciales al lote. En el caso de que se active la opción de ingresos parciales, se podrá utilizar el mismo número de lote para posteriores ingresos a bodega, en caso contrario no se podrá reutilizar el lote y sería necesario definir uno nuevo.

Especificación del Lote

General Atributos

	Atributo	Clase	Valor Real	Unidad	v

< ||| >

Aceptar Cancelar

Transacciones • 231

Dentro de esta carpeta se despliega para consulta del usuario, una tabla que contiene los atributos del artículo. Las columnas desplegadas son: *Atributo, Clase, Valor Real, Unidad y Valor Cualitativo*.

La información desplegada no puede modificada excepto la columna **Valor Real** para los atributos cuantitativos. Esta columna admite valores que se encuentren dentro del rango especificado en el mantenimiento de artículos (el rango está formado por un valor mínimo y un valor máximo).

Costo Unitario Local: se debe definir el valor en moneda local, de cada unidad de almacenamiento involucrada en la transacción. El valor definido en este campo afectará ya sea el costo fiscal, el costo comparativo, o ambos.

Por ejemplo, cuando se utiliza el costeo estándar, ya sea para fiscal o comparativo, el sistema tomará los costos definidos en esa tabla. Por el contrario, para los costeos Promedio, UEPS o PEPS el sistema calculará los costos fiscal y comparativo con base en el valor definido en esta casilla.

Supóngase que el artículo A utiliza el costeo PEPS como *Fiscal* y el costeo Promedio como costo *Comparativo*. Entonces, para una determinada transacción estos costos tendrán valores iguales, puesto que el sistema los calcula de esta misma fuente.

El costeo PEPS; UEPS y Promedio para una transacción específica se calculan con base en el Costo Unitario.

Costo Dólar: el sistema desplegará el costo correspondiente en dólares, según el tipo de cambio vigente para la fecha establecida al documento, en el módulo de **Administración del Sistema**.

Consideración Importante al modificar costos en una transacción del tipo "Costo"

La clasificación del tipo de situaciones que pueden suscitarse a la hora de modificar el costo de un artículo presentará dos filtros. El primero, el subtipo de transacción a realizarse y el segundo el sistema de costeo del inventario para el artículo.

Los subtipos de transacciones pueden ser Fiscal y Comparativo, mientras que para los sistemas de costeo que se manejan para el inventario se cuentan con el costo Estándar, costo Promedio, costo UEPS o costo PEPS.

Si el Costo a modificar es Comparativo

Con este subtipo de transacción se forman dos clasificaciones:

1. Si el costeo del inventario es Estándar.
2. Si el costeo del inventario es Promedio, UEPS o PEPS.

Hablaremos en primer lugar del costeo estándar, por ser el más sencillo. En este sentido, para los artículos que manejen un sistema de este tipo, el costo no podrá modificarse desde esta opción, pues la misma requiere una serie de datos adicionales al monto. Para realizar la modificación se deberá ir a la opción **Administración** del menú principal de **Control de Inventario** en la subopción **Costo Estándar (Actualización Individual o en Batch)**. Para más detalle consulte la sección “Costo Estándar” en la página 373.

Ahora si el artículo a modificar se utiliza el sistema de inventario Promedio, UEPS o PEPS, el costo se podrá modificar desde esta opción del módulo.

Vale hacer una salvedad en relación con los costeos UEPS y PEPS, pues para éstos antes de realizar el ajuste, es necesario definir la capa de costo que se desea ver afectada por dicho ajuste. Dicha acción se ejecuta pulsando el botón “Capa de Costos” representado por el signo , ubicado junto a la casilla “Costo Unitario Local”, a lo cual se desplegará la siguiente pantalla:



Fecha de Capa	Cantidad Restar	Costo Local
02/04/2001 4:55:16:55	0	C62,930.
16/04/2004 3:06:31:06	14	C66,592.
24/05/2004 11:38:53:36	1	C91.
09/06/2004 9:50:22:50	5	C113.
09/06/2004 9:51:28:51	5	C113.
18/06/2004 12:16:38:16	1	C52,351.
09/08/2004 12:06:55:06	1	C5,000.
11/11/2004 7:19:57:19	1	C10,000.
14/07/2005 8:59:24:59	10	C51,469.

Seuencia * NUM

Pantalla de Capas de Costos

En dicha pantalla se presentarán las capas de costos que el usuario ha definió en algún momento para dicho artículo. Al seleccionar una de ellas, el sistema lo devuelve a la pantalla donde se está completando la transacción.

Una vez modificado el valor del costo y al grabar los datos con cualquier de las opciones de grabado, se desplegará la pantalla “Resumen de Ajuste de Costo”. En esta pantalla, cuando se ajusta el costo UEPS o PEPS del artículo, se indica al final de los rubros 1, 2 y 3 la etiqueta “(capa)”, para indicar que se realiza sobre una capa de costos, de lo contrario no se presentara dicha texto.

Resumen de Ajuste de Costo Comparativo (capa)

Este diálogo muestra un resumen de la transacción de ajuste de costo. Se muestran costos actuales y finales luego de aplicar la transacción.
Así mismo se muestra el último costo actual, que se permite modificar mediante un privilegio de seguridad.

Artículo: 2700001
CAJA REGISTRADORA MA-85 GAVETA ANCHA USADA

Rubros	Local	Dól
Monto Total del Ajuste (capa)	-C2,351.74	
Costo Unitario Actual (capa)	C52,351.74	
Costo Unitario Ajustado (capa)	C50,000.00	
Diferencia	-C2,351.74	
Último Costo Actual	C51,469.41	

< >

Aceptar Cancelar

Pantalla Resumen de Ajuste de Costo Comparativo (capa)

La opción definida con un check box se definir si se desea o no, desde esta pantalla, modificar el último costo, la misma es “**Modificar Último Costo**”, con la se permite en la tabla hacer cambios necesarios en el costo que recién se ajustó. Está opción es permitida en esta subtipo de transacción SI y sólo si el costo fiscal del artículo es Estándar.

Cabe mencionar que si lo anterior no sucede, dicha pantalla se usará a modo de consulta, imposibilitándose la modificación de los datos que se presentan en ella. A continuación se describirán los datos que se despliegan en la pantalla:

Monto Total del Ajuste (capa)

Se refiere al monto total del ajuste de costo que se va a realizar. Se calcula como la diferencia entre el costo actual y el nuevo costo del artículo, multiplicado por la cantidad a ajustar (puede ser la cantidad restante de una capa de costos o la existencia total del artículo en inventario (disponible + reservado + vencida + cuarentena + remitida)).

Costo Unitario Actual (capa)

Este rubro hace referencia al costo unitario actual del artículo (costo unitario general o de la capa de costos que se modifica).

Costo Unitario Ajustado (capa)

Costo unitario dado por el usuario al ingresar los datos de la transacción (costo unitario general o de la capa de costos que se modifica).

Diferencia

Diferencia entre el costo unitario actual y el costo unitario ajustado.

Último Costo Actual

Último costo actual del artículo (costo unitario) previo a la aplicación de la transacción.

Último Costo Ajustado

Último costo que permanecerá luego de aplicar la transacción. Si el check box está marcado, entonces la misma se permite hacer cambios requeridos del dato de la tabla.

Recuerde que esta opción es habilitada sólo si el costo fiscal del artículo es Estándar.

Si el Costo no es Fiscal

Con este subtipo de transacción sucede lo mismo que con el subtipo Comparativo, pues también se forman dos clasificaciones:

1. Si el costeo del inventario es Estándar, o
2. Si el costeo del inventario es Promedio, UEPS o PEPS.

De igual manera, para los artículos que manejen un sistema de tipo Estándar, el costo no podrá modificarse desde esta opción, pues la misma requiere una serie de datos adicionales al monto. Para realizar la modificación se deberá ir a la opción **Administración** del menú principal de **Control de Inventario** en la sub-opción **Costo Estándar (Actualización Individual o en Batch)**. Para más detalle consulte la sección “Costo Estándar” en la página 373.

Ahora si el artículo a modificar se utiliza el sistema de inventario Promedio, UEPS o PEPS, el costo se podrá modificar desde esta opción del módulo, pero a diferencia del subtipo Comparativo, desde el subtipo Fiscal si se puede realizar la modificación del último costo.

Si el artículo a modificar no utiliza el sistema de inventario de UEPS o PEPS, una vez modificado el valor del costo y al grabar los datos con cualquier de las opciones de grabado, se desplegará la pantalla “Resumen de Ajuste de Costo”.

Una vez más, para los costeos UEPS y PEPS, es necesario definir la capa de costo que se desea ver afectada por dicho ajuste. Dicha acción se ejecuta pulsando el botón “Capa de Costos” representado por el signo , ubicado junto a la casilla “Costo Unitario Local”, a lo cual se desplegará la siguiente pantalla:



Fecha de Capa	Cantidad Restar	Costo Local
02/04/2001 4:55:16:55	0	C62,930.
16/04/2004 3:06:31:06	14	C66,592.
24/05/2004 11:38:53:36	1	C91.
09/06/2004 9:50:22:50	5	C113.
09/06/2004 9:51:28:51	5	C113.
18/06/2004 12:16:38:16	1	C52,351.
09/08/2004 12:06:55:06	1	C5,000.
11/11/2004 7:19:57:19	1	C10,000.
14/07/2005 8:59:24:59	10	C51,469.

Seuencia * NUM

Pantalla de Capas de Costos

En dicha pantalla se presentarán las capas de costos que el usuario ha definió en algún momento para dicho artículo. Al seleccionar una de ellas, el sistema lo devuelve a la pantalla donde se está completando la transacción.

Una vez modificado el valor del costo y al grabar los datos con cualquier de las opciones de grabado, se desplegará la pantalla “Resumen de Ajuste de Costo”. En esta pantalla, cuando se ajusta el costo UEPS o PEPS del artículo, se indica al final de los rubros 1, 2 y 3 la etiqueta "(capa)", para indicar que se realiza sobre una capa de costos, de lo contrario no se presentara dicha texto.

Resumen de Ajuste de Costo Fiscal

Este diálogo muestra un resumen de la transacción de ajuste de costo. Se muestran costos actuales y finales luego de aplicar la transacción.
Así mismo se muestra el último costo actual, que se permite modificar mediante un privilegio de seguridad.

Artículo: 0003
Pruebas Mario 01

☐ Modificar último costo

Rubros	Local
Costo Unitario Actual	C36,774.49
Costo Unitario Ajustado	C36,000.00
Diferencia	-C774.49
Último Costo Actual	C100.00
Último Costo Ajustado	

Aceptar Cancelar

Pantalla Resumen de Ajuste de Costo Fiscal

A continuación se describirán los datos que se despliegan en la pantalla:

La opción definida con un check box se define si se desea o no, desde esta pantalla, modificar el último costo, la misma es “**Modificar Último Costo**”, con la se permite en la tabla hacer cambios necesarios en el costo que recién se ajustó.

Monto Total del Ajuste

Se refiere al monto total del ajuste de costo que se va a realizar. Se calcula como la diferencia entre el costo actual y el nuevo costo del artículo, multiplicado por la cantidad a ajustar (puede ser la cantidad restante de una capa de costos o la existencia total del artículo en inventario (disponible + reservado + vencida + cuarentena + remitida)).

Costo Unitario Actual

Costo unitario actual del artículo (costo unitario general o de la capa de costos que se modifica).

Costo Unitario Ajustado

Costo unitario dado por el usuario al ingresar los datos de la transacción (costo unitario general o de la capa de costos que se modifica).

Diferencia

Diferencia entre el costo unitario actual y el costo unitario ajustado.

Último Costo Actual

Último costo actual del artículo (costo unitario) previo a la aplicación de la transacción.

Último Costo Ajustado

Último costo que permanecerá luego de aplicar la transacción. Si el check box está marcado, entonces la misma se permite hacer cambios requeridos del dato de la tabla.

Es necesario aclarar que al usuario se le permitirá realizar la actualización del último costo si y sólo si se posee el privilegio de "Modificar últ. costo", el cual está presente en los Privilegios Especiales del módulo de **Control de Inventarios** del árbol de la seguridad de **Softland**, además de que deberá estar chequeada la casilla que habilita dicha opción.

Además se debe tomar en cuenta que esta funcionalidad sólo aparecerá en los ajustes de costos que se realicen desde la funcionalidad de Transacciones en Línea; y permitirá la modificación del último costo cuando se realice un ajuste al Costo Fiscal, o cuando se ajuste el Costo Comparativo para un artículo cuyo Costo Fiscal es Estándar.

Precio Unitario Local: monto en el que será vendida cada unidad de almacenamiento del artículo el artículo en la moneda local de la compañía.

Precio Dólar: el sistema calcula el precio en dólares, según el tipo de cambio vigente para la fecha establecida al documento, en el módulo de **Administración del Sistema**. Para mayor detalle del cálculo de diferencias cambiarias consulte la sección "**Error! Reference source not found.**" en la página **Error! Bookmark not defined.**

Existencias

Transacción de Inventario

Documento: Números de Serie: Existencias Buscar Ayuda

Documento Transacción Existencias Líneas

Artículo: 00010 ARTICULO TERMINADO LOTE

Bodega: Localización: Lote: ☒ Solo Lotes con Existencias

Bodega	Localización	Lote	Disponible	Disponible Detalle	Reservada	Reservada Detalle	Cuarentena	Cua D
B-01	01	00010-002	0.000	0.000	1007.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-003	1300.000	0.000	0.000	0.000	20.000	
B-01	01	00010-004	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-005	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-006	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-007	1000.000	0.000	0.000	0.000	10.000	
B-01	01	00010-008	2752.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-009	2752.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
B-01	01	00010-010	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

NUM

Carpeta de Existencias

Esta carpeta contiene información relacionada con el nivel de existencias en bodega. Los valores desplegados corresponden al resultado de los movimientos aplicados hasta el momento de la consulta.

Nótese que al ingresar en esta carpeta se activa la opción de **Existencias** del menú. El submenú que se puede acceder es el siguiente:

MENÚ EXISTENCIAS



Despliegue resumido o detallado

Cambia el despliegue de existencias de bodegas a detalle por bodega y viceversa. Es decir, despliega el estado de las existencias: disponible y reservada, en forma detallada: disponible, reservada, tránsito, producción y pedida. Además agrupa en una sola línea (por bodega) el detalle que se hace por localización.



Excel

Envía a Excel las líneas de la tabla de existencias del artículo.

Artículo: código del artículo sobre el cual se realizará la consulta de las existencias. El sistema desplegará el nombre correspondiente. La búsqueda del artículo puede hacerse también por descripción, en ese caso el sistema desplegará el código respectivo.

Si no recuerda ni el código ni el nombre del artículo, presione la tecla F1 o haga un doble click con el botón izquierdo del ratón, sobre cualquiera de estas casillas. El sistema desplegará la tabla de artículos, ordenada según sea el caso, por código o por descripción.

Recuerde que en el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una **asistencia automática** en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

Bodega: despliega el listado de las bodegas donde se almacena el artículo.

Localización: despliega el listado de las localizaciones de las bodegas definidas para el artículo.

Lote: esta opción se activa cuando se consultan artículos que aceptan lotes. Despliega el listado de los lotes definidos para el artículo.

Solo lotes con existencias: si se marca esta casilla solo aparecerán en la tabla de esta pantalla los lotes que tengan existencias.

Remitida: despliega el número de artículos remitidos en la unidad de venta o almacenamiento.

Remitida detalle: despliega el número de artículos por unidad (detalle) que se solicitaron.


Tabla de Datos: despliega el detalle de las existencias en inventario en cada bodega. Cabe mencionar, que no es posible el ordenamiento de columnas, por medio de las columnas calculadas que indican la existencia actual y el faltante al refrescar las existencias. Si el producto acepta lotes, las columnas serán las siguientes:

<i>General</i>	<i>Detalle</i>
Bodega	Bodega
Localización	Disponible
Lote	Reservada
Disponible	Cuarentena
Reservada	Vencido
Cuarentena	Tránsito
Vencida	Producción
	Pedida

Si el producto no acepta lotes, entonces las columnas desplegadas serán:

<i>General</i>	<i>Detalle</i>
Bodega	Bodega
Localización	Disponible
Disponible	Reservada
Reservada	Tránsito
	Producción
	Pedida

Líneas



Carpeta de Líneas

Esta carpeta contiene una tabla de datos donde se despliegan las transacciones que componen el documento y que se han aplicado conforme han sido ingresadas.

Cuando se accede esta carpeta, la opción **Líneas** del menú principal se activa, en la cual se pueden apreciar las siguientes funciones.

MENÚ LÍNEAS



Seleccionar columnas...

Controla las columnas que se despliegan en la pantalla. Refiérase al manual de **Administración del Sistema**, para mayor detalle.



Excel

Envía a Excel las líneas del documento las cuales representan las transacciones aplicadas al inventario.



Imprimir Documento

Este ícono imprime el documento correspondiente a la línea de transacción que haya sido marcada en la tabla.

Dentro de este reporte se pueden obtener datos tales como fecha de aplicación del documento, referencia y usuario que lo crearon, asiento, líneas que forman el documento así como datos sobre la localización, lote y bodega en el caso que apliquen.

El detalle del formato del documento impreso se presenta en la sección "¿Cómo Imprimir el Documento de una Transacción?" en la página 246.



Documento

Si se marca un registro de la tabla y se presiona este ícono el sistema desplegará una ventana en la cual se presentan los datos específicos del documento seleccionado por el usuario para consulta.

La consulta presenta datos tales como el origen del documento, código del asiento creado, usuario que aplicó el documento y las líneas que lo forman. El detalle de esta opción se presenta en la sección "¿Cómo se Consulta un Documento de una Transacción?" en la página 247.

Tabla de datos: despliega el detalle de las transacciones del documento. Las columnas desplegadas son: línea del documento, artículo, bodega, localización, cantidad, lote, tipo de transacción, subtipo, sub-subtipo, costo, costo (\$), precio, precio (\$), bodega destino y localización destino.

Una vez que se han realizado todas las modificaciones el usuario debe grabar la última transacción que ingresó al documento mediante el ícono  ó .

!!!No olvide salvar los cambios!!!

En esta opción no se pueden modificar o eliminar transacciones, dado que una vez que hayan sido aplicadas se han afectado las existencias en inventario. En este caso, se deberían realizar nuevas transacciones que anularan las primeras.

Sin embargo, los procesos de modificación y eliminación como tales, NO EXISTEN.

¿Cómo se Aprueban las Transacciones?

Este proceso fue mencionado en el apartado de “Agregar una Transacción” en la página 213, sin embargo se retomará con el fin de aclararlo.

Para realizar una transacción y que ésta provoque inmediatamente cambios en las existencias en inventario, se procede de la siguiente manera:

1. Desde el menú principal del módulo elija la opción de **Transacciones**. Se desplegará un submenú con dos alternativas, escoja la segunda, denominada **En línea**.
Esto hará que se despliegue la pantalla de **Transacción de Inventario**.
2. Anote el número de documento. Ingrese a la carpeta de **Transacción** y llene los espacios correspondientes, según el tipo de movimiento.
3. Proceda a grabar la transacción. Si solamente se va a realizar una transacción en el documento presione el ícono . Por el contrario, si se van a ingresar varias transacciones en un mismo documento, se utiliza el ícono  o bien el ícono  si se van a ingresar transacciones del mismo tipo, a la misma bodega y localización.

Si se tiene integración con la contabilidad y además si en la carpeta Ajustes de Parámetros del Módulo, se ha seleccionado el tipo de transacción correspondiente al que se acaba de ingresar, entonces el sistema procederá a generar el asiento contable correspondiente.

El sistema genera un asiento contable por cada transacción que se ingrese a la base de datos.

En caso contrario, es decir, si no se ha seleccionado el tipo de transacción de inventario correspondiente al que se acaba de ingresar, el movimiento contable correspondiente se generará cuando se ejecute el proceso denominado **Movimiento Contable** que se ubica en el menú de *Administración*.

Ahora bien, la integración contable en línea se maneja según la configuración para la *Generación de Asientos* que se haya definido en **Parámetros del Módulo**.

Se puede utilizar cualquier combinación entre las siguientes opciones:

- **Visualizar:** desde el módulo puede verse la pantalla de generación de asientos, denominada Diario de la Contabilidad.
- **Modificar:** se pueden hacer ajustes en el asiento, tales como balance, inserción de cuentas contables, etc.
- **Aplicar Automáticamente:** el asiento se graba en el mayor, al desactivar la opción, el asiento se graba en el diario de la contabilidad.

Nótese que el sistema creará un asiento contable por cada transacción que se aplique al inventario (que se grabe). Esto es, para un mismo documento se pueden generar tantos asientos como transacciones se hayan grabado.

Si en *Parámetros del Módulo* se ha marcado la opción de *Visualizar* los asientos contables que se generen, entonces seguidamente se desplegará la pantalla del Diario de la Contabilidad, donde el usuario podrá ver el detalle del asiento contable.

4. Para ingresar un nuevo movimiento, debe limpiar la pantalla de **Transacción**, esto se hace al presionar el ícono , o bien, si tiene alguna información similar a la transacción anterior, entonces solamente se debe posicionar el cursor sobre el campo correspondiente.
5. En la carpeta de *Líneas* puede consultar todas las transacciones, ya aplicadas, tanto al inventario como a la contabilidad, que se han hecho en el documento que se está utilizando.

Recuerde que si el ícono  se encuentra presionado el sistema cada vez que se grabe una transacción generará el documento respectivo automáticamente.

6. Una vez que se terminan de ingresar las transacciones, proceda a salir del documento con el ícono .

¿Cómo Imprimir el Documento de una Transacción?

El sistema brinda al usuario la oportunidad de imprimir los datos relacionados con una transacción aplicada al inventario. El proceso de impresión se puede ejecutar desde la tabla principal de la opción o desde la ventana que muestra el detalle de la consulta.

El procedimiento para imprimir el documento de una transacción es el siguiente:

1. Si se encuentra en la tabla principal de **Transacciones en Línea** debe presionar el ícono  si requiere que cada vez que se aplique una transacción se genere el documento respectivo.
2. Si se encuentra en la carpeta **Líneas**, debe marcar la línea de la transacción que requiera y luego presionar el ícono  de la barra de herramientas de la tabla.
3. La información puede ser desplegada en pantalla antes de ser impresa. El documento generado tiene el siguiente formato:

Documento de Inventario						
Fecha: 4/5/98			Auditoría: 127			
Referencia: Ingreso de artículos del embarque AA00019			Fecha / Hora: 04/05/1998 1:46 PM			
Usuario: MJA			Asiento: CO00000019			
			Origen: Compras			
Línea	Artículo	Descripción	Tipo	Subtipo	Subsubtipo	Centro
1	MET-TORNILLO Tornillos		Compra	Disponible	Local	
	Bodega:	B-01	Localización:	L-05	Cantidad:	15
2	MET-TORNILLO Tornillos		Compra	Disponible	Importación	
	Bodega:	B-03	Localización:	L-01	Cantidad:	26
3	FOR-CUERO Forro Cuero		Compra	Disponible	Local	
	Bodega:	B-06	Localización:	L-03	Cantidad:	30

Formato del Reporte de la Consulta de Documentos

¿Cómo se Consulta un Documento de una Transacción?

El procedimiento para consultar un documento de una transacción de inventario es el siguiente:

1. Dentro de la carpeta **Líneas de Transacción de Inventario** seleccione el documento a consultar con el highlight.
2. Presione el ícono ⓘ para desplegar el detalle del documento o bien, puede presionar un doble click sobre la fila que contenga el registro de interés. El sistema desplegará la pantalla **Consulta de Documentos** formada por dos carpetas: *Documentos* y *Líneas* dentro de las cuales el usuario no puede realizar ninguna modificación a los datos pues la información es solo para consulta.
3. Dentro de la ventana desplegada se presenta la función **Imprimir Documentos** que se encuentran representadas por el ícono 🖨.

Funciones Especiales del Submenú



Imprimir Documento

Este ícono tiene las mismas características de la función que se encuentra en la ventana principal de la opción **Consulta de Documentos**. Es utilizado cuando el usuario requiere imprimir los datos del documento seleccionado dentro de la tabla.



Asiento

Cuando el sistema utiliza integración contable, por medio de este ícono el sistema despliega la ventana **Diario de la Contabilidad** donde el usuario puede consultar el asiento generado por la aplicación del documento a la contabilidad de la empresa.

Recuerde que el ícono no se activa si el registro seleccionado no ha sido aplicado y por ende no tiene asociado un asiento contable.

Descripción de Carpetas

Documentos

Dentro de esta carpeta se presenta la siguiente información:

Origen: módulo origen de la transacción de inventario (p.e. Facturación, Control de Inventario, Administración de Productos, etc.)

Asiento: código del asiento creado al aplicar el documento y contabilizar la transacción.

Referencia: notas de referencia que hayan sido definidas para la transacción de inventarios que representa el documento, este campo maneja una capacidad de 180 caracteres alfanuméricos.

Auditoría: número correlativo que es asignado para el documento para mayor facilidad en el control de las transacciones efectuadas al inventario.

Usuario: usuario que aplicó el documento.

Fecha Creación: fecha y hora en la que se aplicó el documento al inventario de la empresa.

Líneas

En la tabla se muestran todas las transacciones que al a fecha se han aplicado a ese documento.

Dentro de esta carpeta se presenta una tabla donde se presentan las siguientes columnas: *Auditoría* del número correlativo del documento para cada línea, *Código y Descripción del artículo*, *Bodega*, *Localización y Lote* (en caso de utilizarse), *Cantidad* que representa la línea dentro del documento, *Unidades de Distribución*, *Tipo* de transacción de cada línea, *Subtipo*, *Sub-subtipo*, *Costos Fiscales Local y Dólar*, *Totales Costos Fiscales Local y Dólar*, *Costos Comparativos Local y Dólar*, *Totales Costos Comparativos Local y Dólar*, *Precios Local y Dólar*, *Totales Precios Local y Dólar* y *Centro de Costo*.

Además, de estar instalado el módulo de Producción y Costos y si el documento tiene como módulo origen "PC" la tabla de Líneas cuenta con dos columnas adicionales que despliegan la orden de producción y la operación.

Esta información es desplegada para cada línea de la tabla y cada una de ellas representa una transacción diferente para el caso de aquellas transacciones realizadas por paquete.

La información desplegada en la tabla puede ser filtrada por medio del ícono  y el despliegue de columnas se puede modificar por medio del ícono .


DESPACHOS

El objetivo de esta opción es posibilitar el mantenimiento de los despachos a partir de una factura, boleta o remisión seleccionada, en la pantalla de la opción se muestran todos los artículos pendientes de despachar, según los privilegios que tenga el usuario. La visualización de los artículos será en las siguientes modalidades:

- Si se tiene el privilegio de mostrar todos los artículos del documento, entonces se muestran todos los artículos del documento.
- Si no se tiene el privilegio anterior entonces se muestran solo aquellos artículos definidos en el documento para las bodegas a las cuales tiene privilegios el usuario que realizará el despacho. Con esto se evita que aparezcan todos los artículos definidos en una factura muy grande.
- Si se tiene el privilegio de cambiar de bodega, el sistema le permitirá al usuario cambiar la bodega, en la cual se está realizando el despacho, por una en la cual él tenga privilegios.

Cabe mencionar que se permite realizar despachos parciales, es decir, despachar parcialmente un artículo de un documento, o despachar solo algunos artículos de un mismo documento.

La opción **Despachos**, además de mostrarse y utilizarse en el módulo de **Control de Inventarios** se logra acceder desde el módulo de **Facturación** en la opción **Documentos** del Menú Principal del módulo.



Pantalla Principal de Despachos

En la parte superior de la ventana se despliegan las casillas **Fecha Inicial** y **Fecha Final**, que funcionan para definir la fecha inicial y final del filtro que establecerá los documentos que se podrán visualizar de acuerdo a su fecha de creación.

En la pantalla principal de la opción el sistema despliega una ventana con una tabla donde se agrupa la información de los documentos que se pueden proceder a despachar desde esta opción (según los privilegios con que cuente el usuario).

En la tabla se muestran las siguientes columnas: Documento, Tipo de Documento, Clase Documento, Fecha (del documento), Nombre, Cliente, Cliente Origen, Cliente Corporación, Pedido, Fecha de Pedido, Fecha, Ruta, Zona, País, Fecha de Entrega, Total Mercadería, Total Factura, Total General, Anticipo, Documento Original, Tipo de Documento Original, Nivel de Precio, Moneda de Nivel de Precio, Condición de Pago, Cobrador, Vendedor, Tipo de Cambio, Flete, Seguro, Documentación, Tipo de Descuento 1 y 2, Monto de

Descuento 1 y 2, Porcentaje de Descuento 1 y 2, Total Impuesto 1 y 2, Comisión de Vendedor y Cobrador, Anulada, Módulo, Cargado CC y CG, Moneda Factura, Estado Remisión, Investigación, Despachado, Fecha Despacho, Fecha Recibido y Cobrada.

FUNCIONES ESPECIALES



Visualizar Detalle

Esta opción es de tipo consulta, pues no se puede modificar ninguno de los registros, da acceso a los datos que dieron origen al documento independientemente de si se trata de una Factura, una Boleta o una Remisión. A continuación se despliega la pantalla principal de la opción:

Cliente.

Direcciones.

Montos.

Pagos.

Garantías.

Auditoría.

Remitida Almacén.

Remitida Detalle.

En la consulta de los documentos se tiene la opción de realizar la reimpresión de los documentos con el botón “**Re-imprimir Documentos**”, identificada con el mismo ícono de “Reporte de Despachos” , con la que se logra imprimir el documento que se selecciono para consultar el detalle del mismo. El sistema por defecto enviará la impresión del documento a pantalla. La información de la impresión se define en dos carpetas, las cuales se describirán a continuación.

Descripción de Carpetas

Documento

Re-impresión de Facturas

Este proceso permite la reimpresión de una

Documento Montos

Factura: 00012 Pedido: 00011

Cliente: AGC Alvaro Gatgens

Cliente Origen: AGC Alvaro Gatgens

Cliente Corporación: AGC Alvaro Gatgens

Tipo de Cambio: C493.000 Formato de Impresión: FACTURA.RPT

☐ Imprimir colilla de empaque

Reportes adicionales

☐ Fiadores ☐ Garantías ☐ Tabla de Pagos

☐ Enviar a impresora

El sistema está configurado para imprimir la Factura directo a impresora.

Imprimir

Cancelar

Pantalla de Carpeta Documento en Re-impresión de Documentos

En esta carpeta se presentan los datos generales del documento, los cuales podemos clasificar en dos categorías, casillas que se pueden modificar y las que no se pueden modificar. En la primera categoría tenemos las casillas de **Documento (Pedido, Factura, Remisión o Devolución**, según sea el caso), **Pedido, Cliente, Cliente Origen, Cliente Corporativo** y las opciones de **Reportes Adicionales (Fiadores, Garantías o Tablas de Pagos)**.

En la categoría de las casillas que se pueden modificar tenemos las siguientes:

Tipo de Cambio: casilla habilitada con el fin de actualizar el monto correspondiente al tipo de cambio.

Formato de Impresión: casilla habilitada para poder cambiar la ruta del archivo que servirá de formato a la impresión.

Imprimir colilla de empaque: esta opción se habilita para indicar si en la impresión del documento se desea que también se incluya la colilla del empaque.

Enviar a impresora: con esta opción se puede definir si el usuario desea enviar la impresión de los reportes adicionales directamente a la impresora.

Montos

Re-impresión de Facturas

Este proceso permite la reimpresión de una

Mercadería:	11,988.15	+Flete:	0.00
Desc. Volumen:	0.00	+Seguro:	0.00
-Descuento1:	0.00	+Documentación:	0.00
-Descuento2:	0.00		
Subtotal:	11,988.15		
+Impuesto1	1,678.35	Abono:	0.00
+Impuesto2	0.00		
Total Factura:	13,666.50	Gran Total:	13,666.50

El sistema está configurado para imprimir la Factura directo a impresora.

Pantalla de Carpeta Montos en Re-impresión de Documentos


En la carpeta montos se presentan los datos numéricos del documento, los cuales no podemos modificar, por efectos de seguridad. Las casillas que encontramos son las siguientes: **Mercadería, Desc. Volumen, Descuento 1 y 2, Subtotal, Impuesto 1 y 2, Total Factura, Flete, Seguro, Documentación, Abono y Gran Total**. Para más información relacionada con la definición de estas casillas consulte el manual del módulo **Facturación**.



Reporte de Despachos

Desde la pantalla principal de **Despachos**, esta opción lo lleva a un proceso de impresión con el que se obtiene al menos uno de dos reportes, el primero presenta la información de los documentos agrupada por Despachos y el otro la agrupa o consolida por Artículo. Para la ejecución de la acción al menos uno de los dos checks de la pantalla debe estar seleccionado. Esta opción puede ser trabajada tanto en formato de Report Builder y Crystal Reports. Cabe resaltar que dicha opción permite realizar la impresión de dichos reportes de despachos antes de haber los aplicado.

Al pulsar el botón de la opción , el sistema verifica que exista al menos una de las líneas seleccionada de la tabla, desplegando la pantalla siguiente:



Pantalla Reporte de Despachos

En la misma se debe definir:

Reporte de Despachos: muestra un reporte de múltiples documentos que fueron despachados, el mismo se generará de acuerdo a los despachos seleccionados en la tabla, los cuales son ordenados por Número de Despacho.

Reporte de Despachos por Artículo: muestra un reporte de los documentos que fueron despachados, los cuales son ordenados por el artículo incluido en el documento.



Despachar Documento

Esta opción despliega la pantalla de despachos. Cabe mencionar que sólo se puede seleccionar un documento a la vez para despacharlo. En la pantalla "**Generación de Despacho**" la información que se debe definir se encuentra separada por un encabezado de pantalla y cuatro carpetas.

Funciones Específicas



Aplicar el despacho

Este botón sirve para que se proceda a disparar el proceso de las validaciones del proceso de aplicación de despachos.

La información del encabezado del encabezado corresponde a las siguientes casillas:

Documento: en esta casilla es donde se definen el código del consecutivo y, por default, el nombre del despacho. El usuario decide cual de los consecutivos existente quiere elegir para asignar. Para la definición de dichos campos se cuenta con la ayuda de los F1.

Fecha: esta casilla se usa para asignar la fecha al despacho, el sistema por default asigna la fecha del día en que se está corriendo el proceso, pero la misma es modificable.

Cliente: esta casilla esta designada para el código y nombre del cliente para el cual se está ejecutando el despacho de documento.

La información restante se encuentra dividida por carpetas, a continuación el detalle.

Descripción de Carpetas

General

En esta carpeta se presenta la información del documento en forma de tabla, en donde se resume la siguiente información:

Artículo: Columna del código del o de los artículo(s) que conforman el documento a despachar.

Descripción: Columna de la descripción del o de los artículo(s) que conforman el documento a despachar.

Cantidad Facturada (Unidad Almacén): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo, que fue facturada para este documento en unidades de almacén.

Cantidad Facturada (Unidad Detalle): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo, que fue facturada para este documento en unidades de detalle.

Cantidad Despachada (Unidad Almacén): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo, que fue despachada para este documento en unidades de almacén.

Cantidad Despachada (Unidad Detalle): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo, que fue despachada para este documento en unidades de detalle.

Cantidad a despachar (Unidad Almacén): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo, que va a ser despachada en este documento en unidades de almacén.

Además de no aceptar nulos, ni negativos, esta cantidad no puede ser mayor a la cantidad facturada menos la despachada. Por lo tanto, la cantidad a despachar debe ser igual o menor a la cantidad facturada menos la cantidad despachada

Cantidad a despachar (Unidad Detalle): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo, que va a ser despachada en este documento en unidades de detalle.

Bodega: Columna diseñada para asignar la bodega en la cual se encuentra el artículo a despachar (si el usuario tiene el privilegio respectivo), se posibilita la ayuda de los F1 de bodegas con las cuales el usuario tiene privilegios, cabe aclarar que la misma no puede quedar en blanco.

Serie Cadena a despachar: Columna modificable para asignar la serie cadena a despachar (si es que el artículo maneja series). Es válido mencionar que si el artículo maneja series no se puede dejar en blanco.

Lote: Columna diseñada para asignar el código del lote para el artículo a despachar, cuenta con la ayuda de los F1 de los lotes. Esta columna es modificable y no se puede dejar en blanco si el artículo usa lotes. Debe escoger un lote que exista. Inicialmente se especifica el lote facturado, pero es posible cambiarlo.

Localización: Columna modificable que cuenta con la ayuda de los F1 para la definición de las localización de la cual se despacha, si es que se usan localizaciones. Además de no aceptar nulos, pues se debe escoger una localización que exista, inicialmente se especifica la localización facturada.

Generación de Despachos

Registro Buscar Detalle Despliegue Reporte! Excel! Ayuda

Documento: CLIENTE CL-0000038 Estado: Pendiente Fecha: 19/12/2012

Cliente: C0001 Cliente C0001 local multimonedada

General Otros ~Componentes Auditoría

Artículo	Descripción	Cantidad Facturac (Unidad Almacén)	Cantidad Factura (Unidad Detalle)	Canti (Unic
→ 2532	Aceituna Negra sin hueso 200	1.00	0.00	

Código del Consecutivo (F1 o doble-click para ayuda) NUM SCRL

Pantalla de Carpeta General en Generación de Despachos

FUNCIONES ESPECÍFICAS



Asignar números de Serie

Este botón está habilitado sólo cuando se usan números de series, por lo que se utiliza para tal efecto, definir las series del artículo. Al presionar el botón se despliega la pantalla donde aparecen las series de posible asignación para el artículo.

La pantalla de "Asignación de números de serie para los artículos a despachar", variará de acuerdo al tipo de plantilla de serie con que se esté trabajando:

- Si se trata de series abiertas se mostrará dos tablas, la primera está formada por dos columnas, una con el código de la plantilla y otra con la descripción de la plantilla. En la segunda, se muestra un cuadro formado también por dos columnas, lo que la diferencia de la primera es que se posibilita la creación o eliminación de números de serie asignados para el artículo.

Serie Inicial	Serie Final Facturada	Fa

Serie Inicial	Serie Final A Despachar	1 A De

Acceptar Cancelar

Asignación de Números de Serie para Artículos a Despachar

- Pero si se trata de serie alfabéticas, numéricas o alfanuméricas se muestran dos tablas de tres columnas cada una, una columna donde se muestra la serie inicial, otra donde aparecen la serie final y la última que muestra el total (cantidad de series incluidas en el rango). Lo que diferencia una tabla de la otra, es que la primera tabla incluye las series de lo Facturado, mientras que en la segunda se incluyen las series de lo despachado, y que además se pueden incluir nuevas series para el proceso de asignación de series.

Artículo: 0001 Monitor 14 "

Serie Inicial	Serie Final Facturada	Fe

Serie Inicial	Serie Final A Despachar	1 A De

Aceptar Cancelar

Pantalla de Asignación de Números de Serie (Series Alfabéticas)

- Se cuenta con una función que intercambia dos números de series, Este proceso es totalmente transparente para el usuario por lo que no tiene interfase grafica. En este proceso podría tener las siguientes situaciones:

CASO I

Las dos series que se van a intercambiar están reservadas por documentos distintos.

Los documentos son D1 y D2. D1 tiene reservadas las series A1 y A2. D2 tiene reservadas las series A3 y A4. Se quiere intercambiar la serie A2 por la A3.

Se tiene que realizar las siguientes transacciones:

1. Desreservar la serie A2 del documento D1
2. Desreservar la serie A3 del documento D2
3. Reservar la serie A2 en el documento D2
4. Reservar la serie A3 en el documento D1

CASO II

Una serie se encuentra reservada (la del documento que se está tratando de despachar) y la otra serie está disponible.

El documento D1 tiene reservadas las series A1 y A2. La serie A3 se encuentra disponible en inventario. Se quiere intercambiar la serie A2 por la A3.

Se tiene que realizar las siguientes transacciones:

1. Desreservar la serie A2 del documento D1
2. Reservar la serie A3 en el documento D1

Una vez asignados los números de serie de acuerdo a las necesidades del usuario se presiona el botón aceptar para concluir el proceso de asignación.



Cambiar Bodega

La opción se usa para hacer el cambio de la bodega de los artículos seleccionados que no tengan existencias en dicha bodega.

Este botón permite evitar problemas a la hora de despachar los pedidos, pues en caso de que no hayan existencias en la bodega seleccionada inicialmente, con dicha opción se cambia la bodega desde la cual se va a despachar, evitando retrasos, al no tener que salirse de la opción para modificar el documento.

Debe seleccionar las líneas a las cuales va a cambiar la bodega. El proceso es sencillo; se debe seleccionar, con el highlight, la línea del artículo para cambiarlo de bodega.

Pantalla Cambio Bodega



Consultar Artículo

En la carpeta General se cuenta con la opción de consultar los datos de los artículos incluidos en el despacho, para cada uno de ellos se podrá visualizar a modo de consulta la siguiente información del artículo: datos **Generales**, las **Bodegas** en donde están las existencias, las **Localizaciones** de la mercadería, los **Precios**, las **Especificaciones**, algunos **Otros** datos como las clasificaciones y las **Notas**.

Otros

Esta carpeta concentra la información relacionada indirectamente al despacho en forma obligatoria, podemos encontrar la siguiente información:

Transportista: Nombre del transportista, ya sea el de una persona o empresa.

Notas: espacio definido para anotar las observaciones del despacho.

Dir. Embarque: casilla diseñada para la definición de direcciones de embarque, aunque puede quedar en blanco, por default, inicialmente se define la que está en el documento factura, boleta o remisión.

Embarcar a: campo que por default, inicialmente se define con el nombre de la persona que está en el documento factura, boleta o remisión. Esta es la persona a la que se le va a embarcar la mercadería, es decir, la que la va a recibir.

Observaciones: campo diseñado para incluir los comentarios relacionadas al transportista.

Pantalla Carpeta Otros

Componentes

Esta carpeta presenta la información en una tabla de los componentes de los kits distribuidos por series, en caso de que se use el manejo de los mismos.

En la pantalla que se despliega al pulsar el botón de "*Cambiar Bodega*" se debe rellenar la casilla Nueva Bodega con el código de la bodega que va a ser seleccionada. Para dicho propósito se cuenta con la ayuda de los F1.

Las columnas de la tabla son las siguientes:

Artículo: Columna que indica el código del artículo-componente.

Descripción: Columna donde se muestra la descripción del artículo-componente.

Cantidad Facturada (Unidad Almacén): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo-componente, que fue facturada para este documento en unidades de almacén.

Cantidad Facturada (Unidad Detalle): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo-componente, que fue facturada para este documento en unidades de detalle.

Cantidad Despachada (Unidad Almacén): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo-componente, que fue despachada para este documento en unidades de almacén.

Cantidad Despachada (Unidad Detalle): Columna que presenta la cantidad, para cada artículo, que fue despachada para este documento en unidades de detalle.

Cantidad a despachar (Unidad Almacén): Columna que no puede quedar vacía, presenta la cantidad a despachar en unidades de almacén, dicha cantidad no puede ser mayor (debe ser igual o menor) a la cantidad facturada menos la despachada, tampoco puede ser negativa. Por default en la casilla se especifica cantidad cero.

Cantidad a despachar (Unidad Detalle): Columna que no puede quedar vacía, presenta la cantidad a despachar en unidades de detalle, dicha cantidad no puede ser mayor (debe ser igual o menor) a la cantidad facturada menos la despachada, tampoco puede ser negativa. Por default, al inicio, en la casilla se especifica cantidad cero.

Bodega: Columna para asignar la bodega de la cual se despachará el artículo-componente, tiene la ayuda del F1 de bodegas con las cuales el usuario tiene privilegios, además no puede quedar vacía, debe elegirse una entre las que existan.

Serie: Columna modificable para asignar una serie para despachar los artículos-componentes que manejen series. Si maneja series, no puede quedar vacía.

Lote: Columna para asignar el lote a despachar (si el artículo-componente usa lotes), inicialmente se especifica el lote facturado, pero es modificable. Además de contar con la ayuda del F1 de lotes para dicha asignación, no puede quedar vacío.

Localización: Columna diseñada para asignar la localización de la cual se despacha, para lo que se cuenta con la ayuda del F1 de localizaciones. Aunque inicialmente se especifica la localización facturada, es modificable pero no se puede dejar vacía.

Usuario: Campo que muestra el código y nombre del usuario que aplicó el despacho.

Fecha/Hora: Campo que indica la fecha y hora en la que se aplicó el despacho.

Anulación

Usuario: Campo que muestra el código y nombre del usuario que anula el despacho.

Fecha/Hora: Campo que muestra el código y nombre del usuario y hora en la que se anula el despacho.

Asiento: Casilla diseñada para la asignación del consecutivo del asiento de ajuste producto del despacho. Este asiento se define hasta que se genere el asiento de ajuste.



Consultar Retenciones

Esta opción despliega le permite realizar la consulta de las retenciones asociadas al documento específico. En la pantalla "**Consulta de Retenciones**" la información que se presenta no es modificable pues como su nombre lo indica, se trata de una consulta. La pantalla es la siguiente:

Consulta

NOTA INTRODUCTORIA

En este capítulo se revisarán los tipos de consulta que pueden obtenerse desde el módulo de **Control de Inventario**. Las opciones de este menú consisten en consultas específicas de todas las características de cada artículo, existencias de los artículos por bodega y por localización y el listado de todas las transacciones ingresadas a la base de datos.

Para hacer cada consulta el usuario cuenta con una serie de filtros donde puede determinar la información que se desplegará en cada pantalla, y así restringir el rango de los registros presentados, esto con el objeto de encontrar la información requerida de una manera más ágil.

Es importante mencionar que, todas las casillas de las pantallas son "*no modificables*", es decir, los datos son ingresados y/o modificados desde otras opciones. Desde aquí solamente se puede hacer lectura de ellos. Esto se hace con el fin de garantizar la seguridad del sistema y la veracidad de la información desplegada.

Al activar la opción de **Consulta**, desde el menú principal del módulo, se desplegará un submenú con las opciones de:

- **Artículos**
- **Existencias**
 - *Bodegas*
 - *Localizaciones*
 - *Series*
 - *Pedimentos*
- **Transacciones**
 - *Encabezado de Documentos*

- *Detalle de Documentos*

ARTÍCULOS

En esta opción, el usuario puede consultar todas las características que se definieron al artículo cuando éste fue creado en la base de datos, así como el listado de las transacciones de inventario que se le han aplicado.

Asimismo se despliegan las cantidades disponibles, vencidas, en cuarentena, reservadas y remitidas que tiene el artículo en cada localización y en cada bodega. Se pueden obtener totales tanto por bodega, localización como por tipo de existencia.

La consulta de artículos muestra los códigos de barras y los tipos de códigos de barras. Si el artículo maneja unidades de distribución este tipo de código no podrá ser visto desde esta consulta.

La consulta presenta información definida desde el módulo de **Facturación**, la cual consiste en el despliegue de los precios unitarios del artículo para cada nivel de precios, también se presenta la moneda en la que se define cada uno de estos precios.

Presenta información registrada en el módulo de **Compras** en lo referente al detalle del inventario que se encuentre en tránsito para un artículo consultado.

Para poder acceder a la consulta de los artículos es necesario definir en el encabezado de la pantalla el código del artículo que quiere ser consultado, para lo cual se diseña la casilla **Artículo**, la casilla cuenta con la ayuda del **F1**.

Para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

FUNCIONES ESPECIALES DEL SUBMENÚ



Tránsito

El ícono se encuentra activo si el artículo consultado tiene existencias en tránsito, lo cual significa que existen órdenes de compra aprobadas para dicho artículo. Este ícono despliega datos que han sido registrados previamente en el módulo de **Compras**.

En este caso si la orden tiene este estado y además, ha sido confirmada, entonces puede considerarse para la generación de documentos de recibo de materiales, debido a que se supone que a partir de ese momento el proveedor ha enviado las materias primas o suministros solicitados y se han actualizado las existencias de inventario en tránsito.

Por otra parte, mientras no se actualicen las existencias del inventario disponible o en cuarentena por la recepción de los artículos solicitados al proveedor en cada línea de la orden de compra, el estado de cada línea seguirá *En Tránsito* y se seguirá desplegando dentro de esta ventana.

El procedimiento para realizar la consulta de las existencias en tránsito se presenta a continuación:

1. Dentro de la carpeta **Bodegas** de **Consulta de Artículos** seleccione la línea del registro a consultar con el highlight.
2. Presione el ícono  para desplegar el detalle del inventario en tránsito. El sistema desplegará la pantalla **Detalle de Inventario en Tránsito** formada por una tabla que presenta la información desplegada en columnas.
3. En la parte superior de la pantalla se despliega los datos referentes a Código y descripción de la **Bodega**, **Proveedor**, **Moneda** de la orden de compra, **Precio** del artículo para dicha orden y la **Fecha** en la cual fue registrada dentro del módulo de **Compras**.
4. Dentro de la tabla se presentan las siguientes columnas:

Orden de compra: código de la orden de compra aprobada en el módulo de Compras.

Línea: número de línea que ocupa cada pedido dentro de la orden de compra. Un pedido corresponde a la cantidad de materia prima o suministro específico solicitado al proveedor.

Unidad Medida: despliega la unidad de medida de compra para el artículo. La orden mínima y el lote múltiplo se definen con base en este parámetro. El dato correspondiente a la unidad de medida se definió al determinar las características del artículo para las transacciones de compra.

Ordenado: se despliega la cantidad del artículo que se ordenó al proveedor, en unidades de compra.

Embarcado: se despliega la cantidad del artículo que se encuentra embarcada o está siendo transportada desde las instalaciones del proveedor hasta las bodegas del comprador, como respuesta a la orden de compra que el comprador envió al proveedor. Es decir, la cantidad ordenada que no ha sido recibida en las bodegas de la empresa ni aplicada al inventario.

Recibido: se despliega la cantidad acumulada, en unidades de compra, del artículo solicitado en la orden de compra que ha ingresado en la bodega. De manera que, la información se actualiza hasta el momento en que se actualicen las existencias en el inventario con base en la cantidad de artículos que hayan sido aceptados, cuando se aplican en el inventario los documentos de embarque del módulo de **Compras** a los cuales ha sido cargada la línea de la orden de compra.

Rechazado: se despliega la cantidad acumulada del artículo solicitado, en unidades de compra, que fue rechazada en el momento de ingresar los artículos en la bodega. De modo que, la información se actualiza hasta el momento en que se actualicen las existencias en el inventario con base en la cantidad de artículos que hayan sido rechazados, cuando se aplican en el inventario los documentos de embarque del módulo de **Compras** a los cuales ha sido cargada la línea de la orden de compra.

Backorder: la información que se despliega en esta columna corresponde a la cantidad de materia prima o suministro ordenada al proveedor que con los embarques en proceso de transporte y aplicados en el inventario todavía falta por satisfacer.

Fecha: despliega la fecha de creación de cada línea específica de la orden de compra.

Fecha Ofrecida: fecha en la que el proveedor se compromete a entregar las materias primas y suministros solicitados en la orden de compra. **Fecha**

Requerida: fecha límite para que las materias y suministros solicitados al proveedor en la orden de compra ingresen en la bodega.


Prioridad: se refiere a la urgencia que tiene la orden de compra para ser satisfecha: Alta, Media o Baja. El grado de prioridad lo asigna el comprador.

Proveedor: código del proveedor asociado a la línea de la orden de compra.

Nombre Proveedor: nombre del proveedor asociado a la orden de compra.

Comprador: código del comprador registrado en la orden de compra.

Empleado: código del empleado que registró la transacción dentro del módulo de *Compras*.



EIDEM004 - Detalle de inventario en tránsito

Despliegue Reporte! Excel! Ayuda Regresar!

Artículo: 2343 Almeja Razor

Bodega: 001 Bodega 001

Última Cotización

Proveedor: P0001 Proveedor Alimentaria local m ...

Moneda: 015 US Dollar

Precio: 1.97 Fecha: 17/12/2007

Orden Compra	Linea	Unidad Medida	Ordenac	Embarcad	Recibido	Rechazado	Backorder
OC000073	1	UND	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
OC000075	1	UND	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
OC000076	1	UND	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
OC000078	1	UND	100.00	0.00	99.00	0.00	1.00
OC000079	1	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

NUM SCRL

Detalle de Inventario en Tránsito



Documento

Si se marca un registro de la tabla y se presiona este ícono el sistema desplegará una ventana en la cual se presentan los datos específicos del documento seleccionado por el usuario para consulta. El procedimiento para consultar un documento de una transacción de inventario es el siguiente:

1. Dentro de la carpeta **Transacciones** de **Consulta de Artículos** seleccione el documento a consultar con el highlight.
2. Presione el ícono  para desplegar el detalle del documento o bien, puede presionar un doble click sobre la fila que contenga el registro de interés. El sistema desplegará la pantalla **Consulta de Documentos** formada por dos carpetas: *Documentos* y *Líneas* dentro de las cuales el usuario no puede realizar ninguna modificación a los datos pues la información es solo para consulta.
3. Dentro de la ventana desplegada se presentan las funciones **Imprimir Documentos** y **Asiento** que se encuentran representadas por los íconos  y  respectivamente.



Imprimir Documento

Este ícono tiene las mismas características de la función que se encuentra en la ventana principal de la opción **Consulta de Documentos**. Es utilizado cuando el usuario requiere imprimir los datos del documento seleccionado dentro de la tabla.



Asiento

Este ícono tiene las mismas características de la función que se encuentra en la ventana principal de la opción **Consulta de Documentos**.

Cuando el sistema utiliza integración contable, por medio del ícono el sistema despliega la ventana **Diario de la Contabilidad** donde el usuario puede consultar el asiento generado por la aplicación del documento a la contabilidad

de la empresa. Recuerde que el ícono no se activa si el registro seleccionado no ha sido aplicado y por ende no tiene asociado un asiento contable.

Dentro de la ventana que se despliega con este ícono se encuentra la siguiente información:

DOCUMENTOS

Dentro de esta carpeta se presentan los siguientes datos:

Origen: módulo origen de la transacción de inventario (p.e. Facturación, Control de Inventario, Administración de Productos, etc.)

Asiento: código del asiento creado al aplicar el documento y contabilizar la transacción.

Referencia: notas de referencia que hayan sido definidas para la transacción de inventarios que representa el documento.

Auditoría: número correlativo que es asignado para el documento para mayor facilidad en el control de las transacciones efectuadas al inventario.

Usuario: usuario que aplicó el documento.

Fecha Creación: fecha y hora en la que se aplicó el documento al inventario de la empresa.

LÍNEAS

En la tabla se muestran todas las transacciones que al a fecha se han aplicado a ese documento.

Dentro de esta carpeta se presenta una tabla donde se presentan las siguientes columnas: *Auditoría* del número correlativo del documento para cada línea, *Código y Descripción del artículo*, *Bodega*, *Localización y Lote* (en caso de utilizarse), *Cantidad* que representa la línea dentro del documento, *Tipo* de transacción de cada línea, *Subtipo*, *Sub-subtipo*, *Costos Fiscales Local y Dólar*, *Totales Costos Fiscales Local y Dólar*, *Costos Comparativos Local y Dólar*, *Totales Costos Comparativos Local y Dólar*, *Precios Local y Dólar*, *Totales Precios Local y Dólar* y *Centro de Costo*.

Además, de estar instalado el módulo de Producción y Costos y si el documento tiene como módulo origen "PC" la tabla de Líneas cuenta con dos columnas adicionales que despliegan la orden de producción y la operación.

Esta información es desplegada para cada línea de la tabla y cada una de ellas representa una transacción diferente para el caso de aquellas transacciones realizadas por paquete.

La información desplegada en la tabla puede ser filtrada por medio del ícono  y el despliegue de columnas se puede modificar por medio del ícono .




Números de Serie

Si el usuario presiona este ícono el sistema desplegará la ventana de números de serie donde se especifica la siguiente información:

Serie inicial: serie inicial que está ligada al artículo de la transacción consultada.

Serie final: serie final que está ligada al artículo de la transacción consultada.

Total: despliega el total de códigos de series que fueron utilizados para la transacción consultada.



EIDEM004 - Consulta de series por artículo

Despliegue Reporte! Excel! Ayuda Regresar!

Artículo: AT-CM-0011 Artículo terminado comercial 0011 Con Series y lotes

Bodega: 001 Bodega 001

Localización: Lote: Serie:

Tipo Existencia

☒ Disponible ☒ Reservada ☒ Remitida ☒ En Cuarentena ☒ Vencida

Tipo	Artículo	Bodega	Localización

Tipo: NUM SCRL

Pantalla para especificación de rango de series de la transacción

DESCRIPCIÓN DE CARPETAS

La consulta está organizada por carpetas, donde se ubica la información correspondiente a cada tema específico. A continuación se explicará detalladamente los datos presentados en cada una de estas carpetas.

Sin embargo, el primer paso para realizar la consulta es definir el código o nombre del artículo que se va a acceder. Si no recuerda los códigos correspondientes que fueron definidos para el artículo, basta con ubicar el cursor sobre la casilla correspondiente y presionar la tecla F1, o hacer un doble click con el botón izquierdo del ratón.

El sistema desplegará la tabla de datos que contiene la información que debe ir en el campo escogido. Entonces se podrá escoger el registro requerido, marcando con el highlight la línea correspondiente y presionando posteriormente la tecla Enter, o de igual forma con un doble click.

Todas las pantallas que despliegan el campo de código de artículo brindan la posibilidad de capturar tanto un código de artículo como un código de barras de inventario o de venta.

Si existiera más de un artículo con el mismo código de barras de inventario o de ventas, al presionar la tecla Tab, se desplegará una ventana en la cual se muestran los códigos asociados a ese artículo permitiéndole al usuario seleccionar el que realmente busca.

De igual manera, la tecla F2 le permitirá obtener información correspondiente al código de artículo de proveedor.

Recuerde que en el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una **asistencia automática** en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

Generales

En esta carpeta se presenta información del artículo que fue definida en el momento de crearlo en la base de datos desde la opción de **Artículos!**,

Consulta de Artículos

Despliegue Consultas Ayuda Regresar!

Artículo: 0001 Monitor 14 "

Generales Otros Notas Costos Transacciones Bodegas ~Lotes Precios Esp

Existencias

Mínima: 5.0000
Reorden: 6.0000
Máxima: 60.0000

Unidades: UND
Tipo: Terminado
☒ Activo
☐ Usa lotes

Código Barras Almacén:
Código Barras Detalle:

Impuestos: 01 IMPUESTO DE VENTAS
Cuentas: 006 COMPUTO

NUM

Carpeta Generales

La información desplegada es:

Existencias: en esta casilla se presentan los niveles de existencias del artículo que, teóricamente, deben encontrarse en el inventario, sin importar la(s) bodega(s) en las que se haya almacenado. El sistema presenta tres niveles de existencias principales:

- **Mínima:** se refiere a la menor cantidad que puede existir en el inventario, también se llama "stock de seguridad". Este stock sirve para compensar las variaciones en la oferta y la demanda, de manera que siempre se puedan satisfacer los requerimientos del artículo.
- **Re-orden:** es el nivel del inventario en que debe hacerse un nuevo pedido. El punto de re-orden considera el tiempo que tarda el proveedor en reabastecer el artículo, de manera que nunca se consuma el stock de seguridad.
- **Máxima:** se refiere a la mayor cantidad de artículos que pueden mantenerse en el inventario, para no tener pérdida de dinero debido a cantidades de inventario excesivas.

Tipo: se presenta el tipo que fue definido al artículo, según el listado disponible, y que depende de la función que tendrá el artículo dentro del proceso productivo de la empresa. El significado de cada tipo se explica en la opción Artículos dentro de la carpeta “General” en la página 105.

Activo: si esta casilla esta marcada se establece que el artículo acepta transacciones (compra, venta, traslado). Por otro lado, si la casilla se encuentra desactivada el artículo no podrá ser utilizado para ninguna transacción, ya sea desde **Control de Inventario** o desde cualquier otro módulo.

Usa Lotes: este campo indica si el artículo utiliza lotes o no. Usar lotes se refiere a llevar el control de la fecha de producción, fecha de vencimiento, fecha de cuarentena (si es necesaria) y no permitir el consumo del producto hasta que se cumplan con la fechas, con el objetivo de garantizar la calidad del artículo.

Imagen: en este espacio se despliega el *bitmap* que se asoció al artículo, y que sirve de imagen gráfica para identificar al mismo.

Código Barras Almacén y Detalle: muestra el código de barras del artículo consultado.

Impuestos: tipo de impuesto que será aplicado a cada artículo, cuando se realicen facturaciones del mismo, según los códigos y porcentajes definidos en la tabla de **Códigos de Impuesto** del módulo de *Administración del Sistema*. Estos impuestos son utilizados para elaborar los pedidos, remisiones, facturas y devoluciones en el módulo de *Facturación*.

Cuentas: se presenta el paquete de cuentas contables para este artículo, las que intervendrán en la generación de los asientos contables generados debido a las transacciones de inventario.

Las cuentas que se utilizarán dependerán de cada transacción que se lleve a cabo, ya sea desde **Control de Inventario** como desde los otros módulos con que se tiene integración.

Otros

Esta carpeta se divide en tres zonas principales. La primera despliega información sobre las clasificaciones definidas al artículo, la segunda región muestra fechas importantes de movimiento del artículo del inventario y una tercera zona que muestra información acerca de la talla, estilo y color del artículo si es que éste fue creado por medio del asistente de creación. Además se puede observar la clase del artículo.

Consulta de Artículos

Despliegue Consultas Ayuda Regresar!

Artículo: 00230 Art de tipo costos por bodega

Generales Otros Notas Costos Costos por Bodega/Lote Transacciones Bodegas Localizaciones Precios Especificaciones

Clasificación

1:

2:

3:

4:

5:

6:

Último Ingreso: 06/08/2013

Último Movim: 06/08/2013

Última Salida: 06/08/2013

Último Inventario: 06/08/2013

Clase

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Estilo:

Talla:

Color:

Cod Barras

NUM

Carpeta de Otros

El detalle se presenta a continuación:

Clasificación: se divide en seis tipos, con el fin de identificar a un artículo dentro de un grupo o familia. Esta clasificación se define del concepto general (más amplio) al concepto más específico. Así un producto debe caracterizarse según una familia de ventas, una línea, o un grupo, por ejemplo.

Último Ingreso: en este campo se despliega la **Fecha Creación** en que se realizó la última transacción de ingreso del artículo al inventario. Se actualiza cuando únicamente se aplican transacciones de tipo compra o producción.

Es importante mencionar que la **Fecha Creación** se despliega en la carpeta **Documento** de cualquiera de las dos opciones de **Transacciones**. Esta fecha no puede ser modificada por el usuario, el sistema despliega la fecha que se tiene definida en el servidor el día en que se ingresa la transacción a la base de datos.

Última Salida: en esta casilla se presenta la **Fecha Creación** en que se realizó la última transacción de salida del artículo del inventario. Se actualiza solamente cuando se aplican transacciones de tipo venta y consumo.

Último Movimiento: se presenta la *Fecha Creación* en que se realizó por última vez cualquier tipo de transacción de inventario.

Último Inventario: se despliega la *Fecha Creación* en que se realizó la última transacción tipo físico al artículo.

Clase: Se puede ver marcado la clase del artículo, esta puede ser A, B, C ó D.

Estilo: si el artículo fue creado por medio del asistente de Generar artículos por Talla y Color acá se mostrará el estilo ingresado en el asistente para este artículo.

Talla: si el artículo fue creado por medio del asistente de Generar artículos por Talla y Color acá se mostrará la talla ingresada en el asistente para este artículo.

Color: si el artículo fue creado por medio del asistente de Generar artículos por Talla y Color acá se mostrará el color ingresado en el asistente para este artículo.

Notas

Pueden consultarse las notas que hayan sido digitadas desde la carpeta del mismo nombre en la opción de **Artículos!** y que sirven para aclarar aspectos importantes del artículo.

Costos

Se presenta la información correspondiente a los costos fiscal, comparativo y último definidos al artículo.

Consulta de Artículos

Despliegue Consultas Ayuda Regresar!

Artículo: 0001 Monitor 14 "

Generales Otros Notas **Costos** Transacciones Bodegas ~Lotes Precios Esp

Promedio: C52,200.8182 \$105.7381

PEPS: C4,605.0300 \$10.5500 ☐ Incluir capas en cero

Último: C0.0000 \$0.0000

	Cant. Original	Cant. Restante	Costo Unitario	Costo Unitario (	Valor Restante	Valor Restante
	5,000.0000	3,011.0000	C4,605.0300	\$10.5500	\$65,745.3300	\$31,766.0500
	115.0000	115.0000	C4,605.0300	\$10.5500	\$29,578.4500	\$1,213.2500
	115.0000	115.0000	C4,605.0300	\$10.5500	\$29,578.4500	\$1,213.2500
	270.0000	270.0000	C4,605.0300	\$10.5500	\$243,358.1000	\$2,848.5000
	300.0000	300.0000	C4,605.0300	\$10.5500	\$381,509.0000	\$3,165.0000
	200.0000	200.0000	C4,605.0300	\$10.5500	\$21,006.0000	\$2,110.0000
	2,500.0000	2,500.0000	C4,605.0300	\$10.5500	\$12,575.0000	\$26,375.0000
	100.0000	100.0000	C250.0000	\$250.0000	\$25,000.0000	\$25,000.0000

NUM

Carpeta de Costos

Además, si el artículo utiliza el costeo PEPS o UEPS, ya sea como fiscal o comparativo, el sistema desplegará una tabla de datos en la cual se presentará el registro de las diferentes capas de costo según las transacciones ingresadas al inventario. En caso contrario, esta tabla desaparece.

Costo Fiscal: en esta sección se despliega el nombre del costeo asignado como costo fiscal del artículo. Además en el campo se presenta el costo unitario de todos los artículos en inventario, si se sacaran de la bodega en una única transacción.

Esta situación afecta de manera notoria dos posibles situaciones, que corresponden a si el costo fiscal utiliza costeo PEPS o UEPS. En estos casos, el sistema asumirá como costo unitario el promedio de todos los artículos existentes en inventario, puesto que desde la consulta, no se puede determinar el costo al que se definirán las transacciones debido a que no se conoce la cantidad del artículo que participará en ésta, ni las capas de costo que se afectarán.

Por ejemplo, supóngase que se tienen 110 artículos, de los cuales 100 fueron ingresados con un costo unitario de 500 y 10 artículos con un costo de 520. Sin importar si se utiliza el costeo PEPS o UEPS, el costo que se despliega en la casilla supone que los 110 artículos se venden de una sola vez, es decir, el costo sería el promedio ponderado de estos 110 artículos, o sea, 501.82, puesto que se asume que todos saldrán del inventario simultáneamente.

El detalle las cantidades de artículos originales y restantes, así como los costos unitarios para cada capa de costo se presenta en la tabla de datos de esta misma carpeta.

Sin embargo, cuando se realice la transacción de inventario, el sistema respetará los costos definidos para cada capa de costo, según las cantidades requeridas y las cantidades aún existentes en bodega.

Es importante notar que este costo se calcula con base en la cantidad restante en inventario y el costo unitario definido para cada capa de costo.

Costo Comparativo: en esta sección se despliega el nombre del costeo asignado como costo comparativo del artículo. Además en el campo se presenta el costo unitario de todos los artículos en inventario, si se sacaran de la bodega en una única transacción.

En este caso se presenta la misma situación explicada anteriormente, si se utilizan para el Costo Comparativo el costeo PEPS o UEPS.

Como es de suponer, para el costeo Promedio y Estándar la situación parece lógica. En el primer caso, el sistema recalcula el promedio ponderado cada vez que se realice una transacción de ingreso de artículos, y este nuevo costo se utilizará para cualquier salida de los artículos.

En el caso del costeo Estándar, los ingresos y salidas de artículos se definen según el costo vigente que se determine en la opción de **Costo Estándar** del menú de *Administración*.

Último: en este campo se despliega el costo registrado en la última transacción de ingreso de artículos al inventario. El valor de esta casilla no se verá afectado por los costeos utilizados para los costos fiscal o comparativo.

Incluir Capas en Cero: si se activa esta opción se establece que en la tabla de datos se presentarán todas las capas de costo de los artículos, aunque la cantidad restante esté en cero. Esta opción se despliega en la pantalla únicamente si para el costo fiscal o comparativo se utilizan los costeos tipo PEPS o UEPS.

Tabla de datos: la tabla de datos se despliega únicamente si para el costo fiscal o comparativo se utilizan alguno de los costeos PEPS o UEPS.

En esta tabla se despliega el detalle de las existencias y costos de cada una de las capas de costo ingresadas al inventario. Esto es, cada una de las líneas de la tabla de datos corresponde a una capa de costo.

Cuando se realicen las transacciones de salida de artículos del inventario, el sistema respetará las cantidades restantes y el costo unitario de cada capa de costo. Es decir, el movimiento de artículos se llevará a cabo al costo exacto, según la capa a la que éste pertenezca.

Las transacciones se hacen respetando las capas de costo según las cantidades requeridas del artículo.

Las columnas que se despliegan en la tabla de datos corresponden a:

- **Cantidad Original:** número de artículos que ingresaron al inventario en cada transacción específica.
- **Cantidad Restante:** número de artículos de la capa de costo que aún queda en el inventario, es decir, que no ha sido consumido.
- **Costo Unitario:** costo al que fue registrado cada unidad del artículo, cuando se hizo el ingreso al inventario.
- **Costo Unitario (\$):** costo en dólares al que fue registrado el artículo, cuando se hizo el ingreso al inventario. Este costo se calcula al tipo de cambio vigente el día en que se generó la transacción de inventario. Todas las transacciones que se realicen en el módulo de Control de Inventario, utilizan el tipo de cambio definido en el módulo de Administración del Sistema.
- **Valor Restante:** este campo corresponde al producto de la cantidad restante por el costo unitario del artículo para la capa de costo. El significado de esta casilla corresponde a la cantidad de dinero que se tiene invertido en el inventario, en la moneda local.
- **Valor Restante (\$):** esta casilla se calcula igual que la anterior y corresponde a la cantidad de dinero que se tiene invertido en el inventario, en dólares.

Costos por bodega

En esta carpeta se presenta una tabla que muestra las diferentes bodegas asociadas a un artículo, si el artículo utiliza costos por bodega se podrán visualizar los diferentes costos del mismo en cada bodega. Sin embargo, si el

[illegible]

Transacciones

La pantalla que se despliega al activar esta carpeta es la siguiente:

Tipo: se refiere al tipo de transacción de inventario que se llevó a cabo, ya sea compra, aprobación, físico, venta, etc.

Además, se pueden desplegar transacciones tipo **Remisión**, las cuales no se ingresan desde este módulo directamente, sino que se generan cuando se remiten pedidos a un cliente desde el módulo de **Facturación**. Refiérase al manual correspondiente para el detalle del manejo de las remisiones.

Otro tipo de transacción que puede desplegarse en esta columna, es el tipo **Ensamble**, la cual se crea cuando en el módulo de **Facturación** se hace una venta de un artículo tipo kit.

Este artículo se conforma de varios artículos terminados existentes en inventario, pero para venderlos hay que reunirlos para formar el kit. Para llevar a cabo este proceso se siguen los siguientes pasos:

1. el sistema genera una transacción de consumo de artículos, donde se toman los artículos necesarios para el kit
2. se genera una transacción de **Ensamble**, en la que los artículos se agrupan en las proporciones que se definen para el kit
3. se crea una transacción de venta, que se realiza cuando se le factura el pedido al cliente.

Subtipo: establece una clasificación según el tipo de transacción que se haya elegido. La importancia de esta clasificación es que determina el estado del inventario que ha sido afectado: disponible, cuarentena, reservado o vencido.

Sub-subtipo: el objetivo es solamente presentar información adicional de la transacción realizada, según el tipo de la misma. Esta casilla define características de por qué se hace la transacción.

No todos los tipos de transacción de inventario tienen definidos sub-subtipos, solamente aquellos en los cuales se pueden presentar diferentes causas para la misma transacción.

Cantidad Almacén: se refiere al número de artículos involucrados en la transacción en unidades de almacén (unidad de conversión definida en el mantenimiento de artículos).

Cantidad Detalle: se refiere al número de artículos involucrados en la transacción en unidades de detalle (unidad de conversión definida en el mantenimiento de artículos).

Costo Fiscal Local: en este campo se despliega el costo con que fue ingresada la transacción a la base de datos. El costo fiscal corresponde al costo que se utilizará para realizar todas las transacciones de inventario y con base en el cual se calcula el valor de los artículos existentes en el inventario. El costo

fiscal del artículo depende del tipo de costeo que se utilice para la definición del mismo.

Si para el artículo, el costo fiscal se calcula con base el costeo UEPS, PEPS o Promedio, entonces en esta casilla se presentará el valor del costo que se definió al crear la transacción.

Por el contrario, si el costo fiscal se calcula con base en el costeo Estándar, entonces se desplegará el último costo definido en la opción **Costo Estándar** del menú de *Administración*.

El valor desplegado, corresponde al costo total de todos los artículos considerados en la transacción. Recuerde que al ingresar la transacción, se definió el costo de cada unidad de almacenamiento, sin embargo, el sistema hará el cálculo correspondiente y desplegará el costo total de todas las unidades de almacenamiento.

En este campo se presenta el costo fiscal de todas las unidades de almacenamiento involucradas en la transacción.

Costo Fiscal Dólar: corresponde al costo fiscal del artículo, convertido a la moneda de reporte, al tipo de cambio definido en el módulo de **Administración del Sistema**.

Costo Comparativo Local: este costo se utiliza para realizar comparaciones del comportamiento del artículo, esto es, a pesar de que se define cuando se ingresa una transacción al inventario, no las afecta directamente. El costo comparativo se utiliza únicamente para la generación de reportes.

El costo comparativo se calcula igual que el costo fiscal, es decir, depende del tipo de costeo que se utilice para la definición del mismo.

Si para el artículo, el costo comparativo se calcula con base el costeo UEPS, PEPS o Promedio, entonces en esta casilla se presentará el valor del costo que se definió al crear la transacción.

Por el contrario, si el costo comparativo se calcula con base en el costeo Estándar, entonces se desplegará el último costo definido en la opción **Costo Estándar** del menú de *Administración*.

El valor desplegado, corresponde al costo total de todos los artículos considerados en la transacción. Recuerde que al ingresar la transacción, se definió el costo de cada unidad de almacenamiento, sin embargo, el sistema hará el cálculo correspondiente y desplegará el costo total de todas las unidades de almacenamiento.

En este campo se presenta el costo comparativo de todas las unidades de almacenamiento involucradas en la transacción.

Costo Comparativo Dólar: corresponde al costo comparativo del artículo, convertido a la moneda de reporte, al tipo de cambio definido en el módulo de **Administración del Sistema**.

Precio Local: en esta casilla se presenta información solamente para aquellas líneas o registros que correspondan a transacciones tipo venta o venta - devolución.

El valor del campo corresponde al precio en que fue definida toda la transacción, es decir, a pesar de que en la opción de **Transacciones**, se establece el precio en que será vendida o recibida cada unidad de almacenamiento, el sistema hará el cálculo correspondiente y en la **Consulta** desplegará el precio total de todas la unidades de almacenamiento involucradas en la transacción.

Precio Dólar: se despliega el precio definido para la transacción, en moneda de reporte, al tipo de cambio del módulo de **Administración del Sistema**.

Centro Costo: esta casilla se despliega únicamente en líneas que correspondan a transacciones tipo consumo y devolución de consumo. Establece el centro de costo que hace el consumo o la devolución, de manera que, cuando para la realización del asiento contable debido a la transacción, el sistema considera el centro de costo que se haya definido.

Usuario Aplicación: el sistema despliega el nombre del usuario, según la conexión en que se efectuó cada transacción.

Auditoría Consecutivo: en este campo se despliega la máscara o patrón del número consecutivo a la que está asociada el artículo (según parámetros de definición del consecutivo de documentos).

Consecutivo: se despliega el número consecutivo asignado al documento.

Documento: descripción del documento que contiene la transacción.

Fecha / Hora Aplicación: corresponde a la fecha en la que se aplican las transacciones al inventario.

Si el ingreso de transacciones se hace por **Paquete**, entonces esta fecha / hora corresponderá a la del primer documento que se aplique, en caso aplicar varios documentos simultáneamente. Por otro lado, si las transacciones se ingresan **En Línea** la fecha se refiere a la fecha / hora en que se graba cada transacción de un mismo documento.

Origen: se presenta el módulo desde el cual se realiza la transacción de inventario, esto significa, que no es obligatorio que las transacciones se ingresen únicamente desde este módulo. En *Facturación, Compras, Producción y Costos, Administración de Productos y Administración de*

Mantenimiento se pueden efectuar procesos que provoquen movimientos en el inventario.

Fecha: fecha definida al documento de inventario. Este valor no corresponde a la **Fecha Creación**, por lo tanto, pudo haber sido modificada por el usuario que ingresó la transacción a la base de datos.

NIT: muestra el número de identificación tributaria del artículo.

Referencia: en este campo se presenta el comentario, definido por el usuario, sobre el objeto de las transacciones de un documento específico.



En caso de que la referencia tenga un texto más grande que el tamaño del campo, se puede dejar presionado el botón izquierdo del "ratón" sobre el campo, para observar el contenido completo.

Asiento: el valor desplegado en la casilla corresponde al número del asiento contable generado por la transacción de inventario.

En este caso pueden presentarse dos posibles situaciones:

1. si la transacción se hizo por **Paquete**, el sistema crea un único asiento contable para todas las transacciones de un mismo documento. Esto es, todas las transacciones de un mismo documento tendrán el mismo número de asiento contable.
2. si la transacción se hizo **En Línea**, el sistema crea un asiento contable para cada transacción del documento. Esto es, un mismo documento tendrá tantos asientos como transacciones se hayan definido (si todas los tipos de transacción generan asientos en línea).

Si el campo se presenta vacío, significa que aún no se ha realizado la integración contable correspondiente al movimiento de inventario. Cuando se ejecute el proceso, el sistema desplegará el consecutivo correspondiente.

El valor del campo dependerá de si todos los asientos se generan en el mismo paquete contable, definido en *Parámetros del Módulo*. Otro aspecto que influye es si en el módulo de **Contabilidad General** se ha establecido que el consecutivo de los asientos se hace por paquete o se contabiliza globalmente.

Si el usuario marca con el highlight una línea específica y seguidamente hace un doble click, el sistema desplegará una pantalla donde se presentan todos los detalles de auditoría de la transacción presentados anteriormente.

The screenshot shows a window titled 'Auditoría' with a blue header bar and a red close button. The window contains a form with the following fields:

Usuario:	SA	Administrador de la Base de Datos		
Fecha:	08/01/20	Hora: 11:46:27	Asiento:	
Aplicación:		Embarque EM00001610		
Referencia:	Ingreso de artículos del embarque EM00001610			
Módulo Origen:	Compras			

At the bottom center of the window is a button labeled 'Regresar'.

Pantalla Resumen de Auditoría de la Transacción

Bodegas

En esta carpeta se presenta una tabla de datos donde se listan todas las bodegas asociadas al artículo, en las cuales se almacena dicho artículo, además se despliega el detalle de las cantidades existentes en cada bodega y totales generales.

existencia mínima y debe considerar los consumos durante el período en el que se reabastece el artículo.

Remitida almacén: despliega el número de artículos remitidos en la unidad de venta o almacenamiento.

Remitida detalle: despliega el número de artículos por unidad (detalle) que se solicitaron.

Existencia Máxima: es el nivel máximo del artículo que puede estar almacenado en la bodega, según la capacidad de la misma.

Existencias Congeladas: esta columna se encuentra marcada con un "check" (✓) si dentro de la bodega en cuestión, las existencias del artículo se encuentran congeladas. Por existencias congeladas entiéndase aquellas existencias del artículo en bodega, que son almacenadas para ser utilizadas posteriormente o que fueron bloqueadas al ejecutar algún proceso de toma física.

Bloquea Transacciones: esta columna se encuentra marcada con un "check" (✓) si dentro de la bodega en cuestión, las existencias del artículo en la bodega no pueden ser utilizadas para realizar transacciones de inventario con ellas. Si un artículo está congelado pero no tiene esta casilla marcada, el artículo permite que se realicen transacciones pero todavía sigue indicando que se encuentra congelado.

Fecha Inicio de Congelamiento: esta columna muestra la fecha en la cual se ejecutó el proceso de congelamiento de existencias dentro de la bodega en cuestión.

Fecha Final de Congelamiento: esta columna muestra la fecha en la cual finaliza el período de congelamiento de existencias dentro de la bodega en cuestión.

La tabla presenta las siguientes cantidades en unidades de **Almacén** y unidades de **Detalle**:

- **Disponible:** en este campo se despliega la cantidad de artículos disponibles para consumos y venta en cada una de las bodegas.
- **Reservada:** se presenta la cantidad que ha sido reservada por algún cliente, ya sea desde **Facturación** o desde este mismo módulo. Estos artículos no pueden considerarse para consumos o ventas a otros clientes.
- **Remitida:** se refiere a la cantidad que ha sido remitida a un cliente específico, desde el módulo de **Facturación**. La cantidad remitida se refiere a artículos que se han enviado al cliente pero que aún no se ha

realizado la facturación de los mismos. Dicha facturación se realizará hasta que el cliente confirme el envío.

- **Cuarentena:** esta columna se despliega únicamente si el artículo consultado utiliza lotes. Se refiere a la cantidad de artículos en inventario, que todavía no pueden consumirse o venderse, puesto que no han cumplido el período de cuarentena que requieren para estar disponibles.
- **Vencida:** igual que en el caso anterior, esta columna se despliega solamente si el artículo consultado utiliza lotes. Se refiere a la cantidad de artículos en inventario, que sobrepasó su vida útil, es decir, que caducaron y no pueden ser consumidos ni vendidos, puesto que podrían presentar incumplimientos con los estándares de calidad de la compañía.

Total: se presenta la cantidad total del artículo para cada bodega. Este total se calcula dependiendo de la configuración establecida en *Parámetros del Módulo* en la sección **Existencias en Totales**. Según la cual, para el cálculo del total pueden considerarse o no los artículos que estén en:

- Cuarentena
- Disponible
- Remitida
- Reservada
- Vencida

Finalmente, en la parte inferior de la tabla de datos, se presentan los totales para cada tipo de existencia, que tiene el artículo en todas las bodegas. Esto ayudará cuando las existencias en una única bodega no satisfacen los requerimientos, de manera que se tenga que tomar en cuenta los artículos almacenados en varias bodegas.

Localizaciones

En esta carpeta se presenta una tabla de datos donde se listan todas las localizaciones de las bodegas asociadas al artículo, en las cuales exista alguna existencia del mismo, además se despliega el detalle de las cantidades existentes por lote en cada localización y totales generales.

Bodega: se presenta el código de las bodegas asociadas al artículo. Nótese que únicamente se listan las bodegas que fueron definidas en la opción de Artículos!.

Localización: se presenta el código de la localización de la bodega en la cual hayan existencias del artículo.

Si el artículo utiliza lotes, se presentará una línea por cada lote, de manera que la localización puede repetirse en la tabla de datos tantas veces como lotes del artículo existan para cada una de ellas.

Lote: esta columna se despliega solamente si el artículo consultado utiliza lotes. En este campo se presenta el código de cada lote definido al artículo.

Si varios lotes se almacenan en una misma localización, la tabla de datos presentará una fila para cada lote, de manera que la localización - bodega podría repetirse en varias filas de la tabla.

Estado: se despliega el estado vigente para el lote. En esta consulta los artículos tienen que estar físicamente en la bodega, esto es, los artículos de un lote con estado **Tránsito** no son considerados, por lo tanto no aparecen en la tabla de datos. Los estados de los lotes corresponden a:

- **Cuarentena:** se despliega para todos los lotes de los artículos que se aplican al inventario y que tengan que cumplir un estado de cuarentena, no están disponibles para hacer ningún tipo de transacción.
- **Aprobado:** los artículos del lote están disponibles para cualquier transacción de inventario, el artículo ya cumplió con la cuarentena o bien, entró al inventario directamente como disponible.
- **Vencido:** los artículos del lote no pueden utilizarse en las transacciones, debido a que ya caducaron o sobrepasaron su fecha límite de vida útil.

La tabla presenta las siguientes cantidades en unidades de **Almacén** y unidades de **Detalle:**

- **Disponible:** en este campo se despliega la cantidad de artículos disponibles para consumos y venta en cada lote o bien, en cada localización.
- **Reservada:** se presenta la cantidad que ha sido reservada por algún cliente, ya sea desde **Facturación** o desde este mismo módulo. Estos artículos no pueden considerarse para consumos o ventas a otros clientes.
- **Remitida:** se refiere a la cantidad que ha sido remitida a un cliente específico, desde el módulo de **Facturación**. La cantidad remitida se refiere a artículos que se han enviado al cliente pero que aún no se ha

realizado la facturación de los mismos. Dicha facturación se realizará hasta que el cliente confirme el envío.

- **Remitida:** despliega el número de artículos remitidos en la unidad de venta o almacenamiento.
- **Remitida detalle:** despliega el número de artículos por unidad (detalle) que se solicitaron.
- **Cuarentena:** esta columna se despliega únicamente si el artículo consultado utiliza lotes. Se refiere a la cantidad de artículos en inventario, que todavía no pueden consumirse o venderse, puesto que no han cumplido el período de cuarentena que requieren para estar disponibles.
- **Vencida:** igual que en el caso anterior, esta columna se despliega solamente si el artículo consultado utiliza lotes. Se refiere a la cantidad de artículos en inventario, que sobrepasó su vida útil, es decir, que caducaron y no pueden ser consumidos ni vendidos, puesto que podrían presentar incumplimientos con los estándares de calidad de la compañía.

Total: se presenta la cantidad total del artículo para cada bodega. Este total se calcula dependiendo de la configuración establecida en *Parámetros del Módulo* en la sección **Existencias en Totales**. Según la cual, para el cálculo del total pueden considerarse o no los artículos que estén en:

- Cuarentena
- Disponible
- Remitida
- Reservada
- Vencida

Finalmente, en la parte inferior de la tabla de datos, se presentan los totales para cada tipo de existencia, que tiene el artículo en todas las localizaciones y bodegas. Esto ayudará cuando las existencias en una única localización no satisfacen los requerimientos, de manera que se tenga que tomar en cuenta los artículos almacenados en lugares de una o más bodegas.

Precios

En esta carpeta se presenta el listado de los diferentes precios unitarios del artículo, con los cuales éste será vendido al cliente.

Consulta de Artículos

Despliegue Consultas Ayuda Regresar!

Artículo: 0001 Monitor 14 "

Notas Costos Transacciones Bodegas ~Lotes **Precios** Especificaciones...

Nivel de Precios	Moneda	Versión	Fecha Inicial	Fecha Corte	Precio Un
DETALLE	Local	16	06/09/2007	05/09/2008	69,60\$
DETALLE	Local	9	12/04/2004	12/04/2005	69,60\$
DETALLE	Local	14	05/09/2006	05/09/2007	69,60\$
DETALLE	Local	12	13/04/2005	13/05/2006	69,60\$
DETALLE	Local	17	06/09/2008	06/09/2009	69,60\$
DETALLE	Local	15	06/09/2007	05/09/2008	69,60\$
DETALLE	Local	10	13/04/2005	13/04/2006	69,60\$
DETALLE	Local	13	13/04/2005	13/04/2006	69,60\$
DT SUMINISTR	Local	23	12/10/2004	12/12/2004	35,00\$
PRUEBA1	Dólar	1	14/04/2004	14/04/2005	\$

NUM

Carpeta de Precios

La información desplegada en esta pantalla se define desde el módulo de *Facturación*, pero afecta las transacciones de inventario de tipo venta, venta - devolución, remisión y remisión - anulación, si éstas se realizan desde dicho módulo.

Recuerde que para un mismo artículo, se pueden definir varios niveles de precios, y utilizar cualquiera de éstos según las características del cliente a quien se le ofrece el artículo.

Las columnas que se presentan en la tabla de datos son las siguientes:

Nivel: en este campo se despliega el código de identificación definido al nivel de precios.

Moneda: moneda en la que se trabaja el nivel de precios, las dos opciones disponibles son local y dólar, dependiendo de si el sistema está definido para el uso de doble moneda o no. Los precios unitarios del artículo se calculan con base en la moneda definida al nivel de precios.

La moneda en la que esté definido el nivel de precios, es la misma en la que se establece el precio unitario del artículo, para dicho nivel. Cuando se generan transacciones en **Facturación** a un cliente que tiene moneda distinta a la

Precio Unitario: en este campo se despliega el precio unitario (es decir, el precio de cada unidad de almacenamiento) al que es vendido el artículo, según cada nivel de precios. Para más detalle sobre el comportamiento de los precios de los artículos y los niveles de precios correspondientes, consulte el manual del usuario del módulo de **Facturación**.

Especificaciones

[illegible]**Consulta • 299**

Los datos que se ingresan en esta pantalla son los mismos ingresados en la carpeta **Especificaciones** del mantenimiento de artículos, e incluyen **Atributo (Cuantitativos y Cualitativos)**, **Clase**, **Valor Máximo**, **Valor Normal**, **Valor Mínimo**, **Valor Cualitativo**, **Unidad** y **Notas**.

La información desplegada en esta pantalla se define desde el módulo de **Facturación**, pero afecta las transacciones de inventario de tipo venta, venta - devolución, remisión y remisión - anulación, si éstas se realizan desde dicho módulo. Para más información del detalle de dicha información, consulte en esta guía la sección “Artículos” en la página 98.

EXISTENCIAS

Existen tres tipos de consultas sobre existencias de los artículos en el inventario:

- *Bodega*
- *Localización*
- *Series*
- *Pedimentos*

La primera consulta presenta todas las existencias de cada artículo en las diferentes bodegas de la compañía.

La segunda consulta contiene el detalle de todos los lotes de los artículos en cada localización de todas las bodegas existentes en la compañía. Por esta razón, esta consulta es un poco más extensa y permite al usuario conocer los lotes de cada artículo, el estado y si se puede o no, utilizarlos para las transacciones de inventario.

La segunda consulta se despliega solamente en caso de que se haya definido que el sistema utiliza lotes y localizaciones o al menos, alguna de estas alternativas. El control de lotes se define desde la opción *Compañías* del módulo de **Administración del Sistema**, mientras que el control de localizaciones se establece desde *Parámetros del Módulo* de **Control de Inventario**.

La tercera consulta muestra la información desplegada para rangos de números de series según los parámetros de bodega, lote y localización específicas. Muestra las existencias disponibles, reservadas, en cuarentena, remitidas y vencidas según los requerimientos del usuario que define los parámetros de filtro de la información desplegada.

Por lo tanto se pueden presentar los siguientes comportamientos:

1. si el sistema no utiliza control de lotes ni control de localizaciones, la consulta no existirá
2. si el sistema únicamente lleva control de lotes, entonces la consulta se llamará **Existencias por Lote**. En la pantalla no aparecerá la columna Localización.
3. si solamente se utiliza el control de localizaciones, la consulta será **Existencias por Localización**. En la tabla de datos no se presentarán las columnas Lote, Estado, Cuarentena ni Vencida.
4. finalmente, si se utilizan ambas características el nombre de la consulta será **Existencias por Localización** y se desplegará toda la información que se explica más adelante.

En el desarrollo de este manual se ha considerado que el cliente tiene instaladas ambas opciones: *lotes* y *localizaciones*.

En ambas alternativas el usuario puede configurar el despliegue de filas (registros) y columnas de la tabla por medio de las opciones *Filtrar Registros (QBE)...* y *Seleccionar Columnas...* las cuales se presentan bajo la opción **Despliegue**. Esto también se puede lograr por medio de los íconos  y , respectivamente.

BODEGAS

Esta consulta presenta una tabla de datos en la cual se despliegan las existencias por bodega, de todos los artículos definidos en la base de datos.

La información de la tabla es general, dado que no muestra el detalle de los lotes de los artículos que existen en la bodega, esto se debe a que el objetivo de la consulta es permitir de manera rápida y concisa que el usuario conozca las cantidades existentes de cada artículo y permitirle tomar decisiones rápidamente.

La pantalla principal de la consulta de existencias por bodega es la siguiente:

Existencias Congeladas: esta columna se encuentra marcada con un "check" (✓) si dentro de la bodega en cuestión, las existencias del artículo se encuentran congeladas. Por existencias congeladas entiéndase aquellas existencias del artículo en bodega, que son almacenadas para ser utilizadas posteriormente o que fueron bloqueadas al ejecutar algún proceso de toma física.

Bloquea Transacciones: esta columna se encuentra marcada con un "check" (✓) si dentro de la bodega en cuestión, las existencias del artículo en la bodega no pueden ser utilizadas para realizar transacciones de inventario con ellas. Si un artículo está congelado pero no tiene esta casilla marcada, el artículo permite que se realicen transacciones pero todavía sigue indicando que se encuentra congelado.

Fecha Inicio de Congelamiento: esta columna muestra la fecha en la cual se ejecutó el proceso de congelamiento de existencias dentro de la bodega en cuestión.

Fecha Final de Congelamiento: esta columna muestra la fecha en la cual finaliza el período de congelamiento de existencias dentro de la bodega en cuestión.

Las siguientes cantidades se despliegan en unidades de **detalle** y unidades de **almacén** cuyas unidades de conversión se definieron en el mantenimiento de artículos:

- **Disponible:** en este campo se despliega la cantidad de artículos disponibles para consumos y venta en cada una de las bodegas.
- **Reservada:** se presenta la cantidad que ha sido reservada por algún cliente, ya sea desde **Facturación** o desde este mismo módulo. Estos artículos no pueden considerarse para consumos o ventas a otros clientes.
- **Remitida:** se refiere a la cantidad que ha sido remitida a un cliente específico, desde el módulo de **Facturación**. La cantidad remitida se refiere a artículos que se han enviado al cliente pero que aún no se ha realizado la facturación de los mismos, sin embargo, los artículos ya han salido de la bodega. Dicha facturación se realizará hasta que el cliente confirme el envío.
- **Cuarentena:** esta columna presentará datos diferentes de cero, solamente para aquellos artículos que utilicen lotes. Se refiere a la cantidad de artículos en inventario, que todavía no pueden consumirse o venderse, puesto que no han cumplido el período de cuarentena que requieren para estar disponibles.

- **Vencida:** igual que en el caso anterior, esta columna presenta datos diferentes de cero sólo para artículos que utilicen lotes. Se refiere a la cantidad de artículos en inventario, que sobrepasaron su vida útil, es decir, que caducaron y no pueden ser consumidos ni vendidos, puesto que podrían presentar incumplimientos con los estándares de calidad de la compañía.

Códigos de Barras Almacén y Detalle: muestra los códigos de barras de los artículos que se despliegan en la columna.

Tipos Códigos de Barras: muestra los tipos de códigos de barras de los artículos que se despliegan en la columna. Si el artículo maneja unidades de distribución este tipo de código no puede ser visto desde esta consulta.

Funciones Especiales del Submenú

La pantalla principal de la *Consulta de Existencias por Bodega*, presenta un ícono especial el cual permite observar el detalle para el artículo que se señale con el highlight.



Detalle

Si el usuario marca una línea de la tabla de datos con el highlight y presiona el ícono , el sistema desplegará una pantalla con el detalle de cantidades, lotes y localizaciones, para el artículo y la bodega seleccionados, esto lo puede realizar haciendo doble click sobre la línea de la tabla que quiera consultar. La información presentada corresponde al desglose por localización de las existencias en la bodega consultada.

Los campos que se presentan en la pantalla corresponden a:

Artículo: código y nombre del artículo al que se le consulta el detalle de localizaciones y existencias.

Bodega: código y descripción de la bodega a la que se le consulta el detalle.

Tabla de Datos: la información de las cantidades del artículo por tipo de existencia y localización de la bodega se presenta en una tabla de datos, la cual contiene las siguientes columnas:

Localización: ubicación de la bodega en la cual el artículo presenta alguna existencia.

Lote: esta columna se despliega solamente si el artículo consultado utiliza lotes. En ella se presentan los códigos de los lotes del artículo que se almacenan en la bodega consultada.

Estado: igual que la columna anterior, se despliega únicamente si el artículo usa lotes. Se refiere al estado que presenta el lote a la fecha en que el usuario realiza la consulta. Dependiendo de la información desplegada en esta columna, las cantidades del artículo (para este lote y esta localización) se desplegarán en alguna de las columnas *Cuarentena*, *Disponible* o *Vencida*, según corresponda.

Disponible: cantidad del artículo que puede utilizarse cualquier transacción de inventario que involucre una salida o consumo de éste.

Reservada: se presenta la cantidad que ha sido reservada por algún cliente, ya sea desde **Facturación** o desde este mismo módulo. Estos artículos no pueden considerarse para consumos o ventas a otros clientes.


Cuarentena: se presenta si el artículo utiliza lotes. Esta cantidad se refiere a los artículos que aún no han completado el período de cuarentena requerido.

Vencida: se despliega para artículos que usan lotes. Se relaciona con los artículos que han sobrepasado su vida útil, es decir que ya han vencido o caducado y que no pueden considerarse para ninguna transacción de inventario.

Remitida: esta cantidad corresponde a los artículos que se han enviado a un cliente (es decir, han salido del inventario) para satisfacer algún pedido específico, pero que aún no han sido facturados.

Total: en esta columna se despliega el total de artículos, de cada lote o en cada localización (dependiendo del caso), que se encuentran en el inventario. El sistema no suma todos los lotes existentes con el mismo código, sino que además filtra para el artículo en cuestión. Este total se calcula con base en la configuración definida para tal fin, en **Parámetros del Módulo**.

Adicionalmente, en la parte inferior de la tabla de datos se presentan totales por columna, es decir, las cantidades totales por cada tipo de existencia que se encuentran en la bodega. El usuario puede observar que estos valores corresponden a los mismos que se despliegan en la pantalla principal de la consulta.



Si se escoge un registro dentro de la tabla de **Consulta de Existencias** y se presiona el ícono de  el sistema desplegará una pantalla titulada **Consulta de Series por Artículo** donde el sistema encuentra la siguiente información:

Bodega: código y descripción de la bodega en la cual se encuentra en el artículo.

Lote: código y descripción del lote dentro de la bodega del artículo consultado. El usuario puede cambiar el código desplegado para consultar otros lotes dentro de la bodega.

Tipo Existencia: el usuario escoge el tipo de existencia del artículo que se requiere consultar: disponible, reservada, remitida, en cuarentena o vencida.

Además la pantalla tiene una tabla en la cual se despliegan las siguientes columnas: tipo de existencia, código del artículo, lote, bodega, localización, rango de series en las que se encuentra el artículo consultado y el total que representa ese rango.

La información que se despliega en la tabla dependerá de los parámetros definidos en la ventana en cuanto a tipo de existencia, lote y localización.

Esta opción no se encontrará activa si en los parámetros globales del módulo está sin marcar el uso de números de series!!!

EIDEM004 - Consulta de series por artículo

Despliegue Reporte! Excel! Ayuda Regresar!

Artículo: AT-CM-0011 Artículo terminado comercial 0011 Con Series y lotes

Bodega: 001 Bodega 001

Localización: Lote: Serie:

Tipo Existencia

☒ Disponible ☒ Reservada ☒ Remitida ☒ En Cuarentena ☒ Vencida

Tipo	Artículo	Bodega	Localización
------	----------	--------	--------------

NUM SCRL

Consulta de Series por Artículo

LOCALIZACIONES

Esta consulta es similar a la Consulta de Existencias por Bodega, solamente que en este caso se despliega en la misma tabla de datos el detalle de las localizaciones y lotes de cada artículo existentes en cada bodega.

En consecuencia, la consulta será más extensa, dado que el usuario podrá analizar en una sola pantalla todo el detalle de las cantidades del artículo, existentes en cada lote, en cada localización y en cada bodega de la compañía.

La consulta de existencias por localizaciones muestra los códigos de barras y los tipos de códigos de barras. Si el artículo maneja unidades de distribución este tipo de código no podrá ser visto desde esta consulta.

La pantalla principal de esta opción es la siguiente:

Bodega	Localización	Lote	Artículo	Estado	Disponible Almacén
001	001	ND	PT-QM-0001	Aprobado	0.00
001	001	ND	AT-CM-0007	Aprobado	0.00
001	001	ND	AT-CM-0008	Aprobado	0.00
001	001	ND	AT-CM-0009	Aprobado	0.00
001	001	ND	PT-ES-0001	Aprobado	0.00
001	001	PT-ES-0002-A	PT-ES-0002	Aprobado	0.00
001	001	PT-ES-0003_A	PT-ES-0003	Aprobado	0.00
001	001	ND	3127	Aprobado	0.00
001	001	ND	3128	Aprobado	100.00
001	001	ND	3125	Aprobado	0.00
001	001	ND	3126	Aprobado	0.00
001	001	ND	3123	Aprobado	0.00
001	001	ND	3124	Aprobado	0.00

Consulta de Existencias por Localización

La tabla de datos presenta las siguientes columnas:

Bodega: se presenta el código de las bodegas asociadas a cada artículo. Nótese que para cada artículo solamente se desplegarán las bodegas que le fueron definidas desde la opción correspondiente y en las cuales cada uno de ellos puede presentar existencias.

Localización: en este caso se despliega el código de las localizaciones en las que el artículo presenta algún tipo de existencia. La localización se refiere a ubicaciones definidas y delimitadas dentro de una misma bodega.

Artículo: despliega el código de identificación del artículo.

Descripción del Artículo: nombre del artículo, con el cual fue ingresado a la base de datos.

Lote: en esta columna se presentan los códigos de los lotes de cada artículo que se almacena en las diferentes localizaciones de las bodegas. Para los artículos no usan lotes, la casilla deberá estar vacía.

Estado: se refiere al estado que presenta el lote a la fecha en que el usuario realiza la consulta. Dependiendo de la información desplegada en esta columna, las cantidades del artículo (para cada lote y localización) se desplegarán en alguna de las columnas *Cuarentena*, *Disponible* o *Vencida*, según corresponda.

Los artículos que no utilizan lotes desplegarán este campo en blanco, sus existencias jamás aparecerán bajo las columnas *Cuarentena* o *Vencida*.

Las siguientes cantidades se despliegan en unidades de **detalle** y unidades de **almacén** cuyas unidades de conversión se definieron en el mantenimiento de artículos:

- **Disponible:** en este campo se despliega la cantidad de artículos disponibles para consumos y venta en cada una de las bodegas.
- **Reservada:** se presenta la cantidad que ha sido reservada por algún cliente, ya sea desde **Facturación** o desde este mismo módulo. Estos artículos no pueden considerarse para consumos o ventas a otros clientes.
- **Remitida:** se refiere a la cantidad que ha sido remitida a un cliente específico, desde el módulo de **Facturación**. La cantidad remitida se refiere a artículos que se han enviado al cliente pero que aún no se ha realizado la facturación de los mismos, sin embargo, los artículos ya han salido de la bodega. Dicha facturación se realizará hasta que el cliente confirme el envío.
- **Cuarentena:** esta columna presentará datos diferentes de cero, solamente para aquellos artículos que utilicen lotes. Se refiere a la cantidad de artículos en inventario, que todavía no pueden consumirse o venderse, puesto que no han cumplido el período de cuarentena que requieren para estar disponibles.
- **Vencida:** igual que en el caso anterior, esta columna presenta datos diferentes de cero sólo para artículos que utilicen lotes. Se refiere a la cantidad de artículos en inventario, que sobrepasaron su vida útil, es decir, que caducaron y no pueden ser consumidos ni vendidos, puesto que podrían presentar incumplimientos con los estándares de calidad de la compañía.

Códigos de Barras Almacén y Detalle: muestra los códigos de barras de los artículos que se despliegan en la columna.

Tipos Códigos de Barras: muestra los tipos de códigos de barras de los artículos que se despliegan en la columna. Si el artículo maneja unidades de distribución este tipo de código no puede ser visto desde esta consulta.

En la consulta de Existencias por Localización, la función de Filtrar se dispone de un filtro por bodegas, por localizaciones, por lote y por rango de cantidad disponible. Adicionalmente, un check box que permite filtrar sólo por aquellos lotes que tienen existencias, ya sea en disponible, reservada, vencida, cuarentena o remitida. Este check permitirá descartar los lotes que estén en cero, sin necesidad de poner un rango de cantidad disponible.

SERIES

Esta opción despliega la ventana denominada **Consulta de Series por Artículo** que presenta la información correspondiente a las características del artículo desde una perspectiva de los números de serie ligados al mismo.

La consulta de existencias por series muestra los códigos de barras y los tipos de códigos de barras. Si el artículo maneja unidades de distribución este tipo de código no podrá ser visto desde esta consulta.

Esta ventana puede ser desplegada también desde la tabla de **Consulta de Existencias**, por medio del ícono .

Esta opción no se encontrará activa si en los parámetros globales del módulo está sin marcar el uso de números de series!!!

A continuación se despliega la pantalla desplegada por la opción:

Consulta de Series por Artículo

La ventana muestra la siguiente información:

Artículo: código y descripción del artículo consultado. El puede utilizar la tecla **F1** para desplegar la tabla de consulta *Artículos* y seleccionar el registro de interés.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Recuerde que en el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una **asistencia automática** en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

Bodega: código y descripción de la bodega en la cual se encuentra en el artículo que se requiere consultar.

Localización: código y descripción de la localización dentro de la bodega del artículo consultado. El usuario puede cambiar el código desplegada para consultar otras localizaciones dentro de la bodega.

Lote: código y descripción del lote dentro de la bodega del artículo consultado. El usuario puede cambiar el código desplegado para consultar otros lotes dentro de la bodega.

Serie: código de la serie correspondiente al artículo consultado. Si no se define, el sistema no filtrará la búsqueda por medio de números de serie.

Tipo Existencia: el usuario escoge el tipo de existencia del artículo que se requiere consultar: disponible, reservada, remitida, en cuarentena o vencida.

Además la pantalla tiene una tabla en la cual se despliegan las siguientes columnas: tipo de existencia, código del artículo, lote, bodega, localización, rango de series en las que se encuentra el artículo consultado y el total que representa ese rango.

La información que se despliega en la tabla dependerá de los parámetros definidos en la ventana en cuanto a tipo de existencia, lote y localización.

Códigos de Barras Almacén y Detalle: muestra los códigos de barras de los artículos que se despliegan en la columna.

Tipos Códigos de Barras: muestra los tipos de códigos de barras de los artículos que se despliegan en la columna. Si el artículo maneja unidades de distribución este tipo de código no puede ser visto desde esta consulta.

CONSULTA DE PEDIMENTOS

Esta opción despliega la ventana denominada Consulta de Pedimentos que presenta la información correspondiente a los artículos ligados a algún pedimento, para saber acerca de Pedimentos ver sección “Pedimentos” en la página 155.

La consulta de las existencias de artículos en el inventario por pedimento, tiene como objetivo facilitar el rastreo de existencias por pedimento cuando existan artículos que usan lotes cuyos códigos de lote no necesariamente son iguales a los códigos de pedimento, pues en este caso es más difícil rastrear las existencias del pedimento mediante los reportes o consultas estándar del módulo.

La consulta despliega únicamente las existencias de los artículos en lotes que sí tengan asociados pedimentos, los lotes que no tengan pedimentos asociados no son desplegados en esta consulta.

La consulta provee un despliegue detallado de las existencias, desglosada por bodega, localización y lote, además da el acceso a los números de serie de los artículos en caso de que los maneje. Dicha consulta posee un filtro que el usuario puede usar para delimitar la información para un pedimento particular, un aduana, un artículo, entre otros criterios.

El acceso a la consulta de existencias de pedimentos se define mediante un privilegio de usuario en el árbol de seguridad en el módulo de **AS**, mediante el cual se puede controlar su acceso.

Esta opción permanece inhabilitada si en los parámetros globales del módulo está sin marcar el control de Pedimentos!!!

A continuación se despliega la pantalla desplegada por la opción:

Pedimento	Aduana	Agente Aduana	Fecha Pedimer	Artículo	Descripción	
ASAENZ	10	MOV-02	19/11/2002	003	Con Lotes/F	01
ASAENZ	10	MOV-02	19/11/2002	NUEVOMOV	nuevomov	01
ASAENZ	10	MOV-02	19/11/2002	NUEVOMOV	nuevomov	01
ASAENZ	10	MOV-02	19/11/2002	NUEVOMOV	nuevomov	01
ASAENZ	10	MOV-02	19/11/2002	NUEVOMOV	nuevomov	01
ASAENZ	10	MOV-02	19/11/2002	PRUEB	pedimentos	01
ASAENZ	10	MOV-02	19/11/2002	S2C16108	Artículo de	01
KK	1	MOV-01	18/11/2002	NUEVOMOV	nuevomov	01
MARCO	MMA	MOV-01	07/10/2004	NUEVOMOV	nuevomov	01
MARCO	MMA	MOV-01	07/10/2004	S2C16108	Artículo de	01
MARCOV	1	MOV-01	18/11/2002	S2C16108	Artículo de	01
MAU	10	MOV-01	18/11/2002	2700001	CAJA REGIS	01

Pedimento: NUM

Consulta de Pedimentos

La ventana muestra la siguiente información:

Pedimento: valor alfanumérico, que indica el código del pedimento, no existe la posibilidad de modificarlo.

Aduana: valor alfanumérico, no modificable, que indica el código de la aduana a la que corresponde el pedimento.

Agente Aduanal: valor alfanumérico, no modificable, que indica el código del agente aduanal al que corresponde el pedimento.

Fecha Pedimento: valor numérico, que indica la fecha del pedimento.

Artículo: valor alfanumérico, que indica el código del artículo.

Descripción: valor alfanumérico, que indica la descripción del artículo.

Recuerde que en el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una **asistencia automática** en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

Bodega: valor alfanumérico, que indica el código de la Bodega donde están las existencias del artículo, cabe destacar que en esta opción no se pueden realizar modificaciones.

Localización: valor alfanumérico, que indica el código de la localización de las existencias del artículo, es necesario resaltar que desde esta opción no se puede modificar.

Lote: valor alfanumérico, que indica el número del código del lote, desde esta opción no se puede modificar.

Disponible: Valor numérico que indica la cantidad, del artículo, que está disponible en unidades de almacén (con el número de decimales configurado en los parámetros de CI para existencias). No es posible editarlo.

Reservada: Valor numérico que indica la cantidad, en unidades de almacén, del artículo que se encuentra reservada (con el número de decimales configurado en los parámetros de CI para existencias). No es modificable.

Cuarentena: Valor numérico que indica la cantidad que se encuentra en estado de cuarentena en unidades de almacén (con el número de decimales configurado en los parámetros de CI para existencias). No es modificable.

Vencida: Valor numérico que indica la cantidad del artículo que se encuentra en estado de vencida en unidades de almacén (incluye el número de decimales configurado en los parámetros de CI para existencias). Vale resaltar que el mismo no es modificable.

Remitida: Valor numérico que indica la cantidad remitida en unidades de almacén (con el número de decimales configurado en los parámetros de CI para existencias). Como los anteriores, tampoco es modificable.

Funciones Especiales del Submenú



Números de Serie

Esta opción es válida si el artículo usa números de serie, sino el sistema desplegará un mensaje indicando que el artículo no usa números de serie y no abrirá la consulta.

Al escoger un registro dentro de la tabla de **Consulta de Pedimentos** y se presiona el ícono de  el sistema desplegará una pantalla titulada **Consulta de Series por Artículo** donde el sistema encuentra la siguiente información:

Artículo: código y descripción del artículo consultado.

Bodega: código y descripción de la bodega en la cual se encuentra en el artículo.

Localización: código y descripción de la localización dentro de la bodega del artículo consultado. El usuario puede cambiar el código desplegada para consultar otras localizaciones dentro de la bodega.

Lote: código y descripción del lote dentro de la bodega del artículo consultado. El usuario puede cambiar el código desplegado para consultar otros lotes dentro de la bodega.

Tipo Existencia: el usuario escoge el tipo de existencia del artículo que se requiere consultar: disponible, reservada, remitida, en cuarentena o vencida.

Además la pantalla tiene una tabla en la cual se despliegan las siguientes columnas: tipo de existencia, código del artículo, lote, bodega, localización, rango de series en las que se encuentra el artículo consultado y el total que representa ese rango.

La información que se despliega en la tabla dependerá de los parámetros definidos en la ventana en cuanto a tipo de existencia, lote y localización.

Esta opción no se encontrará activa si en los parámetros globales del módulo está sin marcar el uso de números de series!!!

EIDEM004 - Consulta de series por artículo

Despliegue Reporte! Excel! Ayuda Regresar!

Artículo: AT-CM-0011 Articulo terminado comercial 0011 Con Series y lotes

Bodega:

Localización: Lote: Serie:

Tipo Existencia

☒ Disponible ☒ Reservada ☒ Remitida ☒ En Cuarentena ☒ Vencida

Tipo	Artículo	Bodega	Localización

NUM SCRL

Consulta de Series por Artículo

La ventana muestra la siguiente información:

Artículo: código y descripción del artículo consultado. El puede utilizar la tecla **F1** para desplegar la tabla de consulta *Artículos* y seleccionar el registro de interés.

Recuerde que en el caso de las consultas para artículos, el sistema presenta una **asistencia automática** en la consulta de códigos de barras si fue definido de esta manera en los parámetros del módulo.

Bodega: código y descripción de la bodega en la cual se encuentra en el artículo que se requiere consultar.

Localización: código y descripción de la localización dentro de la bodega del artículo consultado. El usuario puede cambiar el código desplegada para consultar otras localizaciones dentro de la bodega.

Lote: código y descripción del lote dentro de la bodega del artículo consultado. El usuario puede cambiar el código desplegado para consultar otros lotes dentro de la bodega.

Tipo Existencia: el usuario escoge el tipo de existencia del artículo que se requiere consultar: disponible, reservada, remitida, en cuarentena o vencida.

Además la pantalla tiene una tabla en la cual se despliegan las siguientes columnas: tipo de existencia, código del artículo, lote, bodega, localización, rango de series en las que se encuentra el artículo consultado y el total que representa ese rango.

La información que se despliega en la tabla dependerá de los parámetros definidos en la ventana en cuanto a tipo de existencia, lote y localización.

Códigos de Barras Almacén y Detalle: muestra los códigos de barras de los artículos que se despliegan en la columna.

Tipos Códigos de Barras: muestra los tipos de códigos de barras de los artículos que se despliegan en la columna. Si el artículo maneja unidades de distribución este tipo de código no puede ser visto desde esta consulta.

TRANSACCIONES

El submenú presenta dos opciones:

- **Encabezado Documentos**
- **Detalle Documentos**

El primero consulta los documentos que hayan sido creados para cada una de las transacciones de inventario que la empresa haya realizado. Incluye tanto los documentos creados en transacciones en línea como transacciones en paquete.

La opción despliega información sobre el encabezado del documento si este ha sido aplicado al inventario. También es posible generar el documento impreso o alternativamente, invocar por medio de la consulta específica del documento o alguna de sus transacciones el asiento contable respectivo.

El segundo consulta los movimientos de inventario realizados para todos los artículos en todas las bodegas, localizaciones y lotes existentes. Las dos últimas opciones se despliegan dependiendo de si el sistema se ha configurado para el control de lotes y localizaciones.

En aquellos casos en que la transacción no presente características para alguna columna específica, el campo se desplegará en blanco. Por ejemplo, los artículos que no utilizan lotes tendrán el campo correspondiente a la columna Lote, vacío, es decir, no desplegará ningún dato puesto que no existe información relacionada con la columna.


Funciones Especiales del Submenú



Documento

Si se marca un registro de la tabla y se presiona el ícono  el sistema desplegará una ventana en la cual se presentan los datos específicos del documento seleccionado por el usuario para consulta.

La consulta presenta datos tales como el origen del documento, código del asiento creado, usuario que aplicó el documento y las líneas que lo forman. El detalle de esta opción se presenta en la sección "Manejo de la Consulta de Documentos".



Imprimir Documento

El ícono  es utilizado cuando el usuario requiera generar el reporte con los datos del documento seleccionado dentro de la tabla.

Dentro de este reporte se pueden obtener datos tales como fecha de aplicación del documento, referencia y usuario que lo crearon, asiento, líneas que forman el documento así como datos sobre la localización, lote y bodega en el caso que apliquen. El detalle de la impresión de los documentos se muestra en la sección "¿Cómo Imprimir la Consulta de un Documento?" en la página 322.



Asiento

Cuando el sistema utiliza integración contable, por medio del ícono  el sistema despliega la ventana *Diario de la Contabilidad* donde el usuario puede consultar el asiento generado por la aplicación del documento a la contabilidad de la empresa.

Este ícono no se activará para el documento si no existe un asiento ligado al registro seleccionado.

Manejo de la Consulta de Documentos

El procedimiento para consultar un documento de una transacción de inventario es el siguiente:

1. Dentro del submenú **Consulta** escoja la opción **Transacción – Encabezado de Documentos**. El sistema desplegará una tabla con la información de los documentos que han sido aplicados al inventario para un rango de fechas definido.
2. El usuario debe definir el rango de fechas que requiere consultar dentro de las casillas **Fecha Inicial** y **Fecha Final** y presionar el ícono  para que se actualicen los datos desplegados en la tabla.
3. Dentro de la tabla se despliegan las columnas: *Auditoría, Documento, Origen, Referencia, Asiento, Usuario Aplicación, Fecha y Hora de Aplicación* del documento. Seleccione el documento a consultar con el highlight.
4. Presione el ícono  para desplegar el detalle del documento o bien, puede presionar un doble click sobre la fila que contenga el registro de interés. El sistema desplegará la pantalla **Consulta de Documentos** formada por dos carpetas: **Documentos** y **Líneas** dentro de las cuales el usuario no puede realizar ninguna modificación a los datos pues la información es solo para consulta.
5. Dentro de la ventana desplegada se presentan las funciones **Imprimir Documentos** y **Asiento** que se encuentran representadas por los íconos  y  respectivamente.

Funciones Especiales del Submenú



Imprimir Documento

Este ícono tiene las mismas características de la función que se encuentra en la ventana principal de la opción **Consulta de Documentos**. Es utilizado cuando el usuario requiere imprimir los datos del documento seleccionado dentro de la tabla.



Asiento

Este ícono tiene las mismas características de la función que se encuentra en la ventana principal de la opción **Consulta de Documentos**.

Cuando el sistema utiliza integración contable, por medio del ícono el sistema despliega la ventana **Diario de la Contabilidad** donde el usuario puede consultar el asiento generado por la aplicación del documento a la contabilidad de la empresa.

Recuerde que el ícono no se activa si el registro seleccionado no tiene asociado un asiento contable.

Descripción de Carpetas

Documentos

Dentro de esta carpeta se presenta la siguiente información:

Origen: módulo origen de la transacción de inventario (p.e. Facturación, Control de Inventario, Administración de Productos, etc.)

Asiento: código del asiento creado al aplicar el documento y contabilizar la transacción.

Referencia: notas de referencia que hayan sido definidas para la transacción de inventarios que representa el documento.

Auditoría: número correlativo que es asignado para el documento para mayor facilidad en el control de las transacciones efectuadas al inventario.

Usuario: usuario que aplicó el documento.

Fecha Creación: fecha y hora en la que se aplicó el documento al inventario de la empresa.

Líneas

En la tabla se muestran todas las transacciones que al a fecha se han aplicado a ese documento.

Dentro de esta carpeta se presenta una tabla donde se presentan las siguientes columnas: *Auditoría* del número correlativo del documento para cada línea,

Código y Descripción del artículo, Bodega, Localización y Lote (en caso de utilizarse), *Cantidad* que representa la línea dentro del documento, *Unidades de Distribución*, *Tipo* de transacción de cada línea, *Subtipo*, *Sub-subtipo*, *Costos Fiscales Local y Dólar*, *Totales Costos Fiscales Local y Dólar*, *Costos Comparativos Local y Dólar*, *Totales Costos Comparativos Local y Dólar*, *Precios Local y Dólar*, *Totales Precios Local y Dólar* y *Centro de Costo*.

Además, de estar instalado el módulo de Producción y Costos y si el documento tiene como módulo origen "PC" la tabla de Líneas cuenta con dos columnas adicionales que despliegan la orden de producción y la operación.

Esta información es desplegada para cada línea de la tabla y cada una de ellas representa una transacción diferente para el caso de aquellas transacciones realizadas por paquete.

En esta carpeta la información desplegada en la tabla puede ser filtrada por medio del ícono  y el despliegue de columnas se puede modificar por medio del ícono .

¿Cómo Imprimir la Consulta de un Documento?

El sistema brinda al usuario la oportunidad de imprimir los datos relacionados con un documento aplicado por una transacción realizada al inventario. El proceso de impresión se puede ejecutar desde la tabla principal de la opción o desde la ventana que muestra el detalle del documento.

El procedimiento para imprimir un documento es el siguiente:

1. Si se encuentra en la tabla principal de la consulta, seleccione el documento requerido con el highlight y presiones el ícono .
2. Si se encuentra en el detalle de la consulta solo debe presionar el ícono  de la barra de herramientas.
3. La información puede ser desplegada en pantalla antes de ser impresa y el documento generado tiene el siguiente formato:

Documento de Inventario						
Fecha: 4/5/98			Auditoría: 127			
Referencia: Ingreso de artículos del embarque AA00019			Fecha / Hora: 04/05/1998 1:46 PM			
Usuario: MJA			Asiento: CO00000019		Origen: Compras	
Línea	Artículo	Descripción	Tipo	Subtipo	Subsubtipo	Centro
1	MET-TORNILLO Tornillos		Compra	Disponible	Local	
	Bodega:	B-01	Localización:	L-05	Cantidad:	15
2	MET-TORNILLO Tornillos		Compra	Disponible	Importación	
	Bodega:	B-03	Localización:	L-01	Cantidad:	26
3	FOR-CUERO Forro Cuero		Compra	Disponible	Local	
	Bodega:	B-06	Localización:	L-03	Cantidad:	30


Formato del Reporte de la Consulta de Documentos

DETALLE DOCUMENTOS

Esta opción despliega una pantalla formada por una tabla dentro de la cual se pueden consultar los datos relacionados con las transacciones aplicadas al inventario.

El usuario puede configurar el despliegue de filas (registros) y columnas de la tabla por medio de las opciones **Filtrar Registros (QBE)...** y **Seleccionar Columnas...** las cuales se presentan bajo la opción **Despliegue**. Esto también se puede lograr por medio de los íconos  y , respectivamente.

A continuación se presenta la pantalla principal de la opción:



Consulta de Transacciones

Funciones Especiales del Submenú



Documento

Si se marca un registro de la tabla y se presiona el ícono  el sistema desplegará una ventana en la cual se presentan los datos específicos de la transacción seleccionada por el usuario para consulta.

La consulta presenta datos tales como el origen de la transacción, fecha en la cual fue aplicada, artículo ligado, centro de costo, etc. El detalle de esta opción se presenta en la sección "Manejo de la Consulta de Transacciones".



Series

Si el usuario escoge un registro dentro de la tabla desplegada por el sistema y presiona este ícono, se desplegará una ventana titulada números de serie donde se debe especificar la siguiente información:

Serie inicial: el usuario especifica la serie inicial que será ligada al artículo de la transacción.

Serie final: el usuario especifica la serie final que será ligada al artículo de la transacción.

Total: el sistema realiza un conteo que va desde la serie inicial hasta la serie final y calcula el total de series que serán utilizadas que deben corresponder al total de artículos que fueron definidos para la transacción.

Si este total no corresponde con la cantidad de la transacción el sistema envía un mensaje de advertencia y no permite que la información sea guardada en la base de datos hasta que los datos sean corregidos por el usuario.

	Serie Inicial	Serie Final	Total

Pantalla para especificación de rango de series de la transacción

Manejo de la Consulta de Transacciones

El procedimiento para consultar una transacción de inventario es el siguiente:

1. Dentro del submenú **Consulta** escoja la opción **Transacción – Detalle Documentos**. El sistema desplegará una tabla con la información de las transacciones que han sido aplicadas al inventario para un rango de fechas definido.
2. El usuario debe definir el rango de fechas que requiere consultar dentro de las casillas **Fecha Inicial** y **Fecha Final** y presionar el ícono  para que se actualicen los datos desplegados en la tabla.
3. Dentro de la tabla se despliegan las columnas: *Fecha, Código y Descripción* del artículo, *Unidad Distribución, Localización, Bodega, Lote, Cantidad, Centro de Costo, Tipo, Subtipo y Sub-subtipo* de transacción, *Costos Fiscales Local y Dólar, Precios Local y Dólar, Documento, Referencia, Auditoría, Usuario y Fecha/Hora* de aplicación. Seleccione el documento a consultar con el highlight.
4. Presione el ícono  para desplegar el detalle de la transacción o bien, puede presionar un doble click sobre la fila que contenga el registro de interés. El sistema desplegará la pantalla **Consulta de Documentos** formada por dos carpetas: **Documentos** y **Líneas** dentro de las cuales el usuario no puede realizar ninguna modificación a los datos pues la información es solo para consulta.

*La pantalla desplegada es la misma que la que se visualiza desde la opción de **Encabezado de Documentos!!!***

5. Dentro de la ventana desplegada se presentan las funciones **Imprimir Documentos** y **Asiento** que se encuentran representadas por los íconos  y  respectivamente.

Funciones Especiales del Submenú



Imprimir Documento

Este ícono tiene las mismas características de la función que se encuentra en la ventana principal de la opción **Consulta de Documentos**. Es utilizado cuando

el usuario requiere generar el reporte con los datos de la transacción seleccionada dentro de la tabla.

Dentro de este reporte se pueden obtener datos tales como fecha de aplicación del documento, referencia y usuario que lo crearon, asiento, líneas que forman el documento así como datos sobre la localización, lote y bodega en el caso que apliquen.

El detalle de la impresión de este reporte se presenta en la sección "¿Cómo Imprimir la Consulta de una Transacción?" en la página 328.



Asiento

Este ícono tiene las mismas características de la función que se encuentra en la ventana principal de la opción **Consulta de Documentos**. Recuerde que la función no se activa si el registro seleccionado no tiene asociado un asiento contable.

Cuando el sistema utiliza integración contable, la función despliega la ventana **Diario de la Contabilidad** donde el usuario puede consultar el asiento generado por la aplicación de la transacción de inventario.

Descripción de Carpetas

Documentos

Dentro de esta carpeta se presenta la siguiente información:

Origen: módulo origen de la transacción de inventario (p.e. Facturación, Control de Inventario, Administración de Productos, etc.)

Asiento: código del asiento creado al aplicar el documento y contabilizar la transacción.

Referencia: notas de referencia que hayan sido definidas para la transacción de inventarios que representa el documento.

Auditoría: número correlativo que es asignado para el documento para mayor facilidad en el control de las transacciones efectuadas al inventario.

Usuario: usuario que aplicó el documento.

Fecha Creación: fecha y hora en la que se aplicó el documento al inventario de la empresa.

Líneas

En la tabla se muestran todas las transacciones que al a fecha se han aplicado a ese documento.

Dentro de esta carpeta se presenta una tabla donde se presentan las siguientes columnas: *Auditoría* del número correlativo del documento para cada línea, *Código y Descripción del artículo*, *Bodega*, *Localización y Lote* (en caso de utilizarse), *Cantidad* que representa la línea dentro del documento, *Unidades de Distribución*, *Tipo de transacción* de cada línea, *Subtipo*, *Sub-subtipo*, *Costos Fiscales Local y Dólar*, *Totales Costos Fiscales Local y Dólar*, *Costos Comparativos Local y Dólar*, *Totales Costos Comparativos Local y Dólar*, *Precios Local y Dólar*, *Totales Precios Local y Dólar* y *Centro de Costo*.

Además, de estar instalado el módulo de Producción y Costos y si el documento tiene como módulo origen "PC" la tabla de Líneas cuenta con dos columnas adicionales que despliegan la orden de producción y la operación.

Esta información es desplegada para cada línea de la tabla y cada una de ellas representa una transacción diferente para el caso de aquellas transacciones realizadas por paquete.

La información desplegada en la tabla puede ser filtrada por medio del ícono  y el despliegue de columnas se puede modificar por medio del ícono .

¿Cómo Imprimir la Consulta de una Transacción?

El sistema brinda al usuario la oportunidad de imprimir los datos relacionados con una transacción aplicada al inventario. El proceso de impresión se puede ejecutar desde la tabla principal de la opción o desde la ventana que muestra el detalle de la consulta.

El procedimiento para imprimir el documento de una transacción es el siguiente:

1. Si se encuentra en la tabla principal de la consulta, seleccione la transacción requerida con el highlight y presiones el ícono .

2. Si se encuentra en el detalle de la consulta solo debe presionar el ícono  de la barra de herramientas.
3. La información puede ser desplegada en pantalla antes de ser impresa. El documento generado tiene el siguiente formato:

Documento de Inventario						
Fecha: 4/5/98			Auditoría: 127			
Referencia: Ingreso de artículos del embarque AA00019			Fecha / Hora: 04/05/1998 1:46 PM			
Usuario: MJA			Asiento: CO00000019		Origen: Compras	
Línea	Artículo	Descripción	Tipo	Subtipo	Subsubtipo	Centro
1	MET-TORNILLO Tornillos		Compra	Disponible	Local	
	Bodega:	B-01	Localización:	L-05	Cantidad:	15
2	MET-TORNILLO Tornillos		Compra	Disponible	Importación	
	Bodega:	B-03	Localización:	L-01	Cantidad:	26
3	FOR-CUERO Forro Cuero		Compra	Disponible	Local	
	Bodega:	B-06	Localización:	L-03	Cantidad:	30

Formato de Documentos de Inventario

Reportes

NOTA INTRODUCTORIA

En este capítulo se presentan los diferentes reportes que se pueden obtener en este módulo. Estos son:

- *Existencias en Inventario*
- *Valoración del Inventario*
- *Rotación de Inventario*
- *Actividad de Ventas*
- *Reporte de Costos*
- *Comparativo de Costos*
- *Sugerencias de Re-orden*
- *Análisis ABC / XYZ*
- *Conteo Cíclico*
- *Mercadería sin Movimiento*
- *Verificación de Existencias*
- *Transacciones por Artículo*
- *Números de Serie*
- *Atributos por Artículo*

En todas las opciones se presenta la alternativa de definir filtros, para restringir la información y características desplegadas en el reporte. Además, en algunos casos, es posible establecer el orden en que la información es distribuida, o bien, si se prefiere una variación especial en algún reporte.

Cada filtro es propio para el reporte que se va a generar, sin embargo, existe información general, que es común a todos los reportes, ésta está contenida en las carpetas de Artículos, Otros y Clasificación.

Por esta razón, sólo se presentará la explicación de todas las carpetas para el primer reporte de la lista; para los reportes restantes únicamente se hará referencia a aquellos aspectos propios del reporte y a la descripción de la carpeta **General**, donde se define la información específica para cada uno de ellos.

Para cualquier consulta con respecto a la información común para filtrar reportes, puede referirse al detalle presentado en la sección *Descripción de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación*.

CONTENIDO DE CARPETAS ARTÍCULOS, OTROS Y CLASIFICACIÓN

Carpeta Artículos

En la carpeta de **Artículos** se filtra la información con respecto a los artículos que aparecerán en el reporte.

La información a desplegar en el reporte se puede filtrar según:

- rango de códigos y descripciones de artículos, para esta labor se cuenta con la ayuda del **F1** el cual variará de acuerdo a lo definido en los parámetros respecto a si la prioridad de búsqueda se realizará por código de artículo o por código de barras.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

- tipo de artículo
- estado de los artículos
- artículos que utilizan o no lotes
- artículos que se utilizan o no en manufactura

- códigos de barras y tipo de código de barras de las unidades de almacén y unidades de detalle

Carpeta Otros

Se utiliza para complementar el filtro de la información que aparecerá en el reporte.

En las casillas de esta carpeta se ingresa:

- rango de cuentas de inventario a incluir
- rango de proveedores
- rangos de fechas de último ingreso, último movimiento y última salida

Carpeta Clasificación

Se utiliza para filtrar los artículos que aparecerán en el reporte por medio de su clasificación, definida en el menú de **Administración**. Se deben ingresar los rangos deseados en las seis clasificaciones de artículos que permite el sistema, e indicar la clase de artículo que se desea incluir en el reporte (A, B, C, D).

Si los rangos en las carpetas se dejan en blanco, el sistema incluirá todos los artículos existentes en la base de datos, independientemente del tipo, bodega, clasificación, proveedor y cuenta de inventario.

EXISTENCIAS DE INVENTARIO

El reporte de existencias de inventario muestra el estado de los artículos en un determinado instante de tiempo, simula una fotografía de las existencias o cantidades de los artículos, en un instante específico. El reporte incluirá los artículos que tengan existencias en Cuarentena, Disponible, Remitida y Reservada.

Como este reporte el usuario lo puede emitir a cualquier fecha de la actual hacia atrás, lo que hace el reporte es tomar desde la última transacción del artículo en cuestión y empezar a reconstruir existencias hacia atrás; para así llegar a la fecha que el usuario digitó, y obtener la existencia del artículo a esa fecha.

La opción permite filtrar la información desplegada en el reporte según varios parámetros, que están contenidos en carpetas, éstas se denominan **Generales, Artículos, Otros y Clasificación**.

FILTRO DEL REPORTE

La información de las carpetas de filtro comunes para todos los reportes puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Carpetas Generales

Se utiliza como filtro para definir la información específica que aparecerá en el reporte. Además, se puede establecer el formato de la información dentro de la misma. Las casillas desplegadas son:

Bodegas: las bodegas corresponden a las instalaciones físicas donde se almacenan las materias primas, los productos terminados y los suministros relacionados con su empresa. Debe especificarse el rango de bodegas, que se desea incluir en el reporte.

Localizaciones: las localizaciones corresponden a los espacios físicos exactos donde se almacenan las materias primas, productos terminados y los suministros relacionados con su empresa dentro de una bodega. Podría especificarse el rango de localizaciones, que se desea incluir en el reporte.

Fecha Base: se marca una de las dos opciones del campo: *Auditoria* o *Documento*. La primera opción indica tomar como referencia la fecha registrada en la auditoria para el cálculo de las existencias y la segunda indica tomar de referencia la fecha del documento para la misma operación.

Sólo artículos con existencias: al activar esta casilla en el reporte aparecerán únicamente aquellos artículos cuyas existencias en unidades de almacenamiento sean mayores que cero.

Detallar existencias por bodega: al seleccionar esta casilla en el reporte aparecerán las existencias por artículo clasificadas según la bodega en la cual se almacenan los artículos.

Sólo bodegas con existencias: al marcar esta casilla en el reporte aparecerán únicamente aquellas bodegas que tienen existencias de los artículos seleccionados.

Ordenar por: el usuario debe escoger en un "Combo Box" el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Las existencias de los artículos se pueden ordenar por código de artículo, descripción del artículo o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

Fecha: en este campo se ingresa la fecha hasta la cual serán tomadas en cuenta las transacciones sobre el inventario aprobadas, para generar el reporte de Existencias en inventario.

Filtrar por localizaciones: al activar esta casilla se habilitan los campos de localización para filtrar por una localización o un rango de ellas.

FORMATO DEL REPORTE

Dentro del reporte se obtiene la siguiente información:

- Tipo al que corresponde el artículo.
- Unidad de medida para el almacenamiento, la unidad de detalle del artículo, así como el factor de conversión (estos dos últimos campos, se deben incluir en el formato de impresión, ya que no aparecen por defecto).
- Cantidades registradas como existencias mínima y máxima del artículo en bodega.
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro "*Usa Códigos de Barras*" está activo.
- Cantidad determinada como punto de re-orden.
- Cantidades definidas para: disponible, reservada, en cuarentena, vencida y remitida.

Como se puede observar despliega información ingresada en la definición de los artículos y en las transacciones aplicadas al inventario.

El usuario puede generar un reporte que presente los totales para cada artículo consultado o el detalle desglosado en cada una de las bodegas relacionadas con dichos artículos.

VALORACIÓN DE INVENTARIO

El reporte de *Valoración de Artículos en Inventario* presenta el detalle del costo de los artículos.

Este reporte es útil para el usuario si requiere consultar las cantidades disponibles de uno o varios artículos, así como si existen cantidades reservadas, en cuarentena, vencidas o remitidas, siendo posible desglosar esta información por bodega.

Además, el reporte presenta los datos de existencias máximas, mínimas y punto de re-orden registrados para que el usuario pueda realizar una comparación de esta información con los totales calculados por el reporte de las existencias.

Como este reporte el usuario lo puede emitir a cualquier fecha de la actual hacia atrás, lo que hace el reporte es tomar desde la última transacción del artículo en cuestión y empezar a reconstruir costos hacia atrás; para así llegar a la fecha que el usuario digitó, y obtener el valor del artículo a esa fecha.

La opción permite filtrar la información desplegada en el reporte según varios parámetros, que están contenidos en carpetas, éstas se denominan **Generales**, **Opciones**, **Artículos**, **Otros** y **Clasificación**.

FILTRO DEL REPORTE

La información de las carpetas de filtro comunes para todos los reportes puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Dentro de esta carpeta se ingresa la siguiente información:

Bodegas: las bodegas corresponden a las instalaciones físicas donde se almacenan las materias primas, los productos terminados y los suministros relacionados con su empresa. Debe especificarse el rango de bodegas, que se desea incluir en el reporte.

Localizaciones: las localizaciones corresponden a los espacios físicos exactos donde se almacenan las materias primas, productos terminados y los suministros relacionados con su empresa dentro de una bodega. Podría especificarse el rango de localizaciones, que se desea incluir en el reporte.

Fecha Base: se marca una de las dos opciones del campo: *Auditoría* o *Documento*. La primera opción indica tomar como referencia la fecha registrada en la auditoría para el cálculo de las existencias y la segunda indica tomar de referencia la fecha del documento para la misma operación.

Sólo artículos con existencias: al activar esta casilla en el reporte aparecerán únicamente aquellos artículos cuyas existencias en unidades de almacenamiento sean mayores que cero.

Detallar existencias por bodega: al seleccionar esta casilla en el reporte aparecerán las existencias por artículo clasificadas según la bodega en la cual se almacenan los artículos.

Sólo bodegas con existencias: al marcar esta casilla en el reporte aparecerán únicamente aquellas bodegas que tienen existencias de los artículos seleccionados.

Esta casilla se activa si se marca "*Detallar existencias por bodega*", de lo contrario permanecerá inactiva.

Valorar usando existencia mínima: si se marca esta opción el sistema calcula el costo de los artículos en bodega únicamente con base en la cantidad mínima.

En caso contrario, es decir, si no se selecciona la opción, se calcula el costo en bodega con base en la cantidad real existente en la misma.

La cantidad en bodega se calcula según la configuración definida para tal fin en Parámetros del Módulo. El sistema despliega en el reporte la fórmula utilizada para dicho cálculo.

Disminuir existencias por despachar: esta opción le da la posibilidad de generar un reporte excluyendo las existencias que todavía tengamos en nuestra bodega físicamente pero que ya no estén disponibles para nuestro uso y lo único que falta es despacharlas. Expuesto de otra manera se permitirá elegir si se restan o no los despachos pendientes de aplicar al inventario a una fecha dada. En caso de habilitar esta opción se le habilitará también la opción de Incluir artículos sin existencia la cual se explica a continuación. Esta opción solo aparecerá si en el módulo de Facturación se marca que Usa despachos de mercadería.

Incluir artículos sin existencia por despachos: esta opción le permitirá filtrar por los registros con Existencias en cero, ya sea porque las cantidades pendientes de despachar hacen que la existencia sea cero o porque la existencia del inventario sea realmente cero según la reconstrucción.

Si No se tiene instalado el Módulo de Facturación o no se tiene habilitada la opción de Despachos, el sistema esconde los checkboxes que configuran las opciones de despachos para el reporte, a continuación, este caso de uso continúa

Sólo Totales: en este caso el reporte despliega solamente el valor total de los artículos en bodega, para el rango de bodegas definido anteriormente.

Filtra por localizaciones: Este check sirve para habilitar la posibilidad de filtrar por localizaciones, tema explicado anteriormente.

Fecha: se debe definir la fecha a la que se quieren consultar las existencias en inventario, es decir la posición del inventario para un día específico.

Ordenar por: el usuario debe escoger en un "Combo Box" el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Las existencias de

los artículos se pueden ordenar por código de artículo, descripción del artículo o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

La pantalla a desplegar es la siguiente:

Reporte de Valoración del Inventario

Generales | Opciones | Artículos | Otros | Clasificación

Este reporte imprime el valor de los artículos en la fecha especificada, utilizando el costo seleccionado. Puede incluir el detalle de existencias por bodega si se especifica.

Bodegas
del []
al []

Localizaciones
Desde: [v]
Hasta: [v]

Fecha Base
☒ Auditoría
☐ Documento

Fecha: 08/03/2017
Ordenar por: Código [v]

☒ Sólo artículos con existencias
☐ Detallar existencias por bodega
☐ Sólo bodegas con existencias
☐ Valorar usando existencia mínima
☐ Disminuir existencia por despachar
☐ Incluir artículos sin existencia por despachos
☐ Sólo Totales
☐ Filtra por Localizaciones

Imprimir Cancelar

Código inicial para el rango de bodegas a consultar (F1 o doble-click para ayuda)

Carpeta Generales de Reporte de Valoración de Inventario

Opciones

Dentro de esta carpeta se definen los siguientes parámetros:

Mostrar resumen por cuentas: si se marca el reporte incluirá la información agrupada según las cuentas de inventario que sean definidas.

Cantidad en Bodega: se debe marcar la cantidad en bodega y las cantidades de cada artículo incluidas en la valoración, las cuales pueden ser Cuarentena, Disponible, Remitida, Reservada y Vencida.

Costo: se debe definir con base en cuál costo se construirá el reporte, a saber: fiscal, comparativo o último. Los valores desplegados variarán puesto que los costos fiscal y comparativo utilizan diferentes tipos de costeo.

Moneda: el sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se desplegarán los valores del reporte.

Resumen

Esta carpeta se activa solamente si el usuario marcó en la carpeta Opciones el parámetro "Mostrar resumen por cuentas" y es desplegada por el sistema una vez que se ha impreso el reporte, de lo contrario permanece inactiva dentro de la ventana.

Muestra los resultados resumidos de los datos procesados en el reporte de valoración dentro de una tabla de consulta formada por las siguientes columnas:

Cuenta: cuentas contables que fueron consideradas dentro del reporte.

Centro Costo: centro de costo ligados a cada una de las cuentas contables listadas dentro de la tabla.

Monto: monto total calculado para cada uno de los pares cuenta contable – centro de costo considerados dentro del reporte de valoración

FORMATO DEL REPORTE

Las columnas de este reporte contienen los siguientes datos:

- Costo promedio del artículo
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro "Usa Códigos de Barras" está activo.
- Cantidad en bodega
- Costo en bodega que corresponde al producto del costo promedio por la cantidad en bodega.

Presenta el desglose de los artículos seleccionados, considera aspectos tales como tipo de artículo, clasificaciones, unidad de medida (de almacenamiento), costo unitario del artículo, nivel de existencia mínima y el costo total en bodega de cada artículo.

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Este reporte presenta datos sobre el movimiento que han tenido los artículos en inventario. La información que es desplegada en el reporte presenta cálculos de la rotación de los artículos para inventarios iniciales, finales, promedio y promedio por períodos.

Los datos sobre el movimiento de los artículos dentro del inventario son útiles para la empresa debido a que el mantenimiento de dicho inventario representa costos para la compañía por lo que es necesario tener control principalmente sobre aquellos artículos que no presentan movimiento.

La rotación del inventario apoya el cálculo de factores tales como gastos por vencimiento de artículos, costos indirectos por espacio ocupado dentro de las bodegas, pago de impuestos, etc. También apoyan la planificación de la producción y de las ventas entre otros elementos de importancia estratégica para la empresa.

FILTRO DEL REPORTE

La información de las carpetas de filtro comunes para todos los reportes puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Dentro de esta carpeta se definen los siguientes parámetros:

Movimientos: el usuario escoge el tipo de movimientos a considerar dentro del reporte (**Consumo**, **Venta** o ambos). Según este parámetro el sistema calcula los indicadores de rotación del inventario.

Inventario Referencia: dentro de este campo el usuario define el inventario referencia que se tomará para el cálculo de los rubros relacionados con la rotación de los inventarios. Existen cuatro opciones que pueden ser consideradas:

- Inicial
- Final
- Promedio (Inicial, Final)
- Promedio por Períodos de ____ días

Período: dentro de estas casillas se define el rango de períodos que se considera para calcular el movimiento de las existencias dentro del inventario para los artículos incluidos dentro del reporte.

Fecha Base: se marca una de las dos opciones del campo: *Auditoría* o *Documento*. La primera opción indica tomar como referencia la fecha registrada en la auditoría para el cálculo de las existencias y la segunda indica tomar de referencia la fecha del documento para la misma operación.

Año de: el usuario define la cantidad de días en base a las cuáles se calculará la rotación anualizada de los artículos considerados en el reporte.

Opciones

Dentro de esta carpeta se definen los siguientes parámetros del reporte:

Bodegas: rango de bodegas o considerar en el cálculo de los índices de rotación de artículos dentro de los inventarios de la empresa.

Localizaciones: las localizaciones corresponden a los espacios físicos exactos donde se almacenan las materias primas, productos terminados y los suministros relacionados con su empresa dentro de una bodega. Podría especificarse el rango de localizaciones, que se desea incluir en el reporte.

Filtra por localizaciones: al seleccionar esta casilla se habilitarán dos campos para filtrar por localizaciones, ya sea una en específico o bien un rango.

Ordenar por: el usuario debe escoger en un “Combo Box” el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Los artículos incluidos en el reporte se pueden ordenar por código de artículo, descripción del artículo o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

Sólo artículos con movimientos: esta casilla debe ser marcada si el usuario requiere incluir solo los artículos que han presentado movimientos de inventarios en el período especificado.

Desglosar Unidades Distribución: si se marca esta casilla, el reporte es capaz de mostrar la rotación de los artículos tomando en cuenta la unidad de distribución.

Cantidad en Bodega: se debe marcar la cantidad en bodega y las cantidades de cada artículo incluidas en el reporte las cuales pueden ser Cuarentena, Disponible, Remitida, Reservada y Vencida, también se le puede indicar al reporte si debe tomar en cuenta las existencias en tránsito al día actual.

Costo: se debe definir con base en cuál costo se construirá el reporte, a saber: fiscal, comparativo o último. Los valores desplegados variarán puesto que los costos fiscal y comparativo utilizan diferentes tipos de costeo.

Moneda: el sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se desplegarán los valores del reporte.

FORMATO DEL REPORTE

El reporte desplegado presenta la siguiente información para cada artículo considerado dentro del reporte:

- Existencias (inicial, final o promedios según el parámetro definido en el filtro de la carpeta **Generales**).
- Unidades (consumo, ventas o ambas según filtro)
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro "*Usa Códigos de Barras*" está activo.
- Rotación de cada artículo para el período.
- Rotación Anualizada en base al parámetro "**Año de**" de la carpeta opciones).
- Costos (inicial, final o promedios según el parámetro definido en el filtro de la carpeta Generales).
- Costos de consumo, ventas o ambas según filtro.
- Rotación de costos
- Rotación anualizada.

ACTIVIDAD DE VENTAS

Este reporte es importante para monitorear las ventas de la empresa. Presenta información sobre:

- la cantidad vendida de cada artículo
- el costo de ventas por artículo que corresponde al producto del *Costo Unitario* por la *Cantidad Vendida* del artículo
- el valor de las ventas por artículo el cual se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad vendida del artículo
- el margen de utilidad sobre las ventas por artículo (monto y porcentaje)

Para la generación del reporte, el sistema toma los datos directamente de la tabla de transacciones de inventario.

FILTRO DEL REPORTE

La información de las carpetas de filtro comunes para todos los reportes puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Las características particulares para el filtro del reporte de **Actividad de Ventas** se especifican en la carpeta de **Generales** dentro de las siguientes casillas:

Bodegas: el usuario debe ingresar el rango de bodegas que se desea incluir en el reporte.

Fechas: el rango de fechas que se definan en estos campos, delimitará las transacciones consideradas para la creación del reporte. Es decir, este campo desplegará las cantidades, por artículo, que fueron vendidas en el período, con su respectivo valor.

Fecha Base: se marca una de las dos opciones del campo: *Auditoría* o *Documento*. La primera opción indica tomar como referencia la fecha registrada en la auditoría para el cálculo de las existencias y la segunda indica tomar de referencia la fecha del documento para la misma operación.

Costo: se debe definir con base en cuál costo se construirá el reporte, a saber: fiscal, comparativo o último. Los valores desplegados variarán puesto que los costos fiscal y comparativo utilizan diferentes tipos de costeo.

Moneda: el sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se desplegarán los valores del reporte.

Aplicación: en este campo se permite establecer algún patrón para la selección de documentos de inventario que se considerarán para construir el reporte. Recuerde que la aplicación es el nombre o código del documento que genera el movimiento de inventario.

El patrón puede definirse utilizando los caracteres "?" para un solo caracter o bien, "*" para una fila indefinida de caracteres. Por ejemplo, para el siguiente listado de aplicaciones

525 536 24 5680 5696

¿Si el patrón se define como 5??, el sistema considerará todos los registros que después del valor "5", desplieguen estrictamente dos caracteres, sin importar el valor de éstos. Es decir, los registros que se considerarán son: 525 y 536

Por otro, si el patrón se define como 5*, el sistema tomará en cuenta los registros que después del valor “5”, desplieguen cualquier cantidad de caracteres, sin importar el valor de éstos. Esto es, los registros que se contarán son: 525, 536, 5680 y 5696.

Ordenar por: el usuario debe escoger en un “Combo Box” el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Los artículos se pueden ordenar por código, descripción o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

Sólo artículos con ventas: al marcar esta opción se establece que en el reporte se consideren únicamente artículos que presenten al menos una transacción tipo venta en el período establecido anteriormente.

Sólo Totales: cuando se marca la casilla, el sistema solamente desplegará los montos totales de costo ventas, valor de ventas y margen de ventas de los artículos que se consideren en el filtro (no se presentará ningún artículo).

FORMATO DEL REPORTE

Dentro de este reporte se despliega información tal como:

- Código y descripción del artículo.
- Tipo
- Unidad de medida de almacenamiento, la unidad de detalle del artículo, así como el factor de conversión (estos dos últimos campos, se deben incluir en el formato de impresión, ya que no aparecen por defecto).
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro “Usa Códigos de Barras” está activo.
- Cantidad vendida para el rango de fechas consultado.
- Costo de Ventas según la información registrada en la base de datos.
- Valor de Ventas: es el valor de la columna **Costo de Ventas** más el valor de la columna **Margen de Ventas**
- Margen de ventas (Monto): se calcula según la fórmula que se muestra más adelante.

El margen de ventas es calculado según las fórmulas que se presentan a continuación:

Margen Ventas por monto =

Valor de las ventas - Costo de ventas

Margen Ventas (%) =

*((Valor de las ventas - Costo de las ventas) / Valor en Ventas)*100*

REPORTE DE COSTOS

Este reporte detalla la actividad de costos, por transacción, para cada artículo. El detalle de los costos incluye información sobre los ingresos, el consumo para producción, otros costos involucrados y las ventas de la empresa.

También son desplegadas las cantidades de cada uno de los rubros anteriores de manera que se obtenga por medio de este reporte tanto la cantidad de ingresos, consumos, ventas y otros como el costo de los mismos.

FILTRO DEL REPORTE

La información de las carpetas de filtro comunes para todos los reportes puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Las características particulares del reporte de **Costos** se especifican en la carpeta de *Generales*. La casillas desplegadas son:

Bodegas: el usuario debe ingresar el rango de bodegas que se desea incluir en el reporte.

Fechas: el rango de fechas que se definan en estos campos, delimitará las transacciones consideradas para la creación del reporte. Es decir, este campo desplegará las cantidades y costos, por artículo, que presentaron transacciones de tipo ingreso a inventario, consumo, ventas y otros.

Fecha Base: se marca una de las dos opciones del campo: *Auditoría* o *Documento*. La primera opción indica tomar como referencia la fecha registrada en la auditoría para el cálculo de las existencias y la segunda indica tomar de referencia la fecha del documento para la misma operación.

Costo: se debe definir con base en cuál costo se construirá el reporte, a saber: fiscal, comparativo o último. Los valores desplegados variarán puesto que los costos fiscal y comparativo utilizan diferentes tipos de costeo.

Moneda: el sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se desplegarán los valores del reporte.

Aplicación: en este campo se permite establecer algún patrón para la selección de documentos de inventario que se considerarán para construir el reporte. Recuerde que la aplicación es el nombre o código del documento que genera el movimiento de inventario.

El patrón puede definirse utilizando los caracteres “?” para un solo caracter o bien, “*” para una fila indefinida de caracteres. Por ejemplo, para el siguiente listado de aplicaciones

525 536 24 5680 5696

¿Si el patrón se define como 5??, el sistema considerará todos los registros que después del valor “5”, desplieguen estrictamente dos caracteres, sin importar el valor de éstos. Es decir, los registros que se considerarán son: 525 y 536

Por otro, si el patrón se define como 5*, el sistema tomará en cuenta los registros que después del valor “5”, desplieguen cualquier cantidad de caracteres, sin importar el valor de éstos. Esto es, los registros que se contarán son: 525, 536, 5680 y 5696.

Ordenar por: el usuario debe escoger en un “Combo Box” el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Los artículos se pueden ordenar por código, descripción o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

Sólo artículos con actividad: al marcar esta opción se establece que en el reporte se consideren únicamente artículos que presenten al menos una transacción donde se considere el costo del artículo en el período establecido anteriormente.

Incluir acumulados anuales: al marcar esta opción el sistema desplegará una línea por cada artículo, donde se presente el acumulado del año, en cantidad y costo, de las transacciones que requieran la definición de este parámetro.

Sólo Totales: cuando se marca la casilla, el sistema solamente desplegará el total del período en cantidades y costos, para transacciones de ingreso, consumo, venta y otros (no se presentará ningún artículo).

FORMATO DEL REPORTE

El reporte de **Costos** o **Actividad de Costos** presentan la cantidad y el costo de los **ingresos**, los **consumos** y **otras** transacciones, así como la cantidad, el costo y el acumulado de las **ventas**.

Además, se presentan datos tales como:

- Código y descripción de los artículos consultados
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro "Usa Códigos de Barras" está activo
- los totales del período por transacción (ingreso, consumo y ventas)
- intervalo de tiempo comprendido para (1) el rango de fechas y los totales acumulados por transacción y (2) el intervalo de tiempo desde el inicio del año (Fiscal o Corporativo) y la fecha final del rango

Los totales acumulados se obtienen al sumar los acumulados anuales por transacción para cada artículo.

COMPARATIVO DE COSTOS

Este reporte compara los costos fiscales y costos comparativos de cada artículo e indica la diferencia existente entre ambos, tanto en monto como en porcentaje.

Además de la información general del rango de artículos consultados, presenta la unidad de almacenamiento de cada uno y el tipo de artículo.

Los costos fiscal y comparativo son desplegados en columnas dentro del reporte y se presenta un cálculo de la diferencia entre ambos

FILTRO DEL REPORTE

La información de las carpetas de filtro comunes para todos los reportes puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

En esta carpeta se define la información particular que presenta este reporte:

Sólo artículos con costo cero: cuando se elige esta opción, el sistema únicamente despliega los artículos que tengan el costo fiscal y el costo comparativo en cero, es decir, que no se les haya definido ningún costo, ya sea por medio de una transacción o por medio de la opción de Costo Estándar.

Porcentaje Límite: en este campo se debe definir el límite inferior de la diferencia entre el costo fiscal y el comparativo. Es decir, según el valor definido en esta casilla, el reporte solamente desplegará los artículos cuya diferencia entre costos sea mayor o igual al porcentaje definido.

Ordenar por: el usuario debe escoger en un “Combo Box” el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Los artículos se pueden ordenar por código, descripción o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

Moneda: el sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se desplegarán los valores del reporte.

FORMATO DEL REPORTE

Dentro de este reporte se presenta información tal como:

- Código y descripción de los artículos consultados
- Tipo a que pertenece cada artículo
- Unidad de medida de almacenamiento, la unidad de detalle del artículo, así como el factor de conversión (estos dos últimos campos, se deben incluir en el formato de impresión, ya que no aparecen por defecto).
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro “Usa Códigos de Barras” está activo.
- Costo fiscal de los artículos
- Costo comparativo
- Diferencia entre los costos fiscal y comparativo, en monto y porcentualmente.

La diferencia entre los costos fiscal y comparativo se calcula de la siguiente manera:

Diferencia monto =

Costo Fiscal - Costo Comparativo

Diferencia (%) =

SUGERENCIAS DE RE-ORDEN

Este reporte sugiere las cantidades a comprar de cada artículo, tomando en cuenta su punto de re-orden o los movimientos en un periodo dado. Además, presenta información adicional para la toma de decisiones, que incluye características del proveedor tales como, tamaño de los lotes, orden mínima, plazo de reabastecimiento y fecha de ingreso del último pedido.

Mediante la comparación entre la información del proveedor con las existencias en bodega, el punto de re-orden o los movimientos en un periodo dado, el costo unitario del artículo, sugiere la cantidad a pedir por artículo y despliega el costo total de los requerimientos, es decir, el costo de pedir las cantidades sugeridas de todos los artículos incluidos en el reporte.

FILTRO DEL REPORTE

La información de las carpetas de filtro comunes para todos los reportes puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Las características particulares del reporte de **Sugerencias de Re-orden** se especifican dentro de esta carpeta.

Usar al sugerir: Se escoge el método por el cual el sistema generará las Sugerencias de Re-orden, ya sea los puntos de re-orden o los movimientos en un periodo dado.

Al seleccionar "Usar Puntos de Re-orden", se deshabilitan los siguientes campos: En la carpeta General los checks de contemplar solo artículos con transacciones y Desplegar artículos con cantidad sugerida en cero. En Opciones las secciones de Parámetros y de Movimientos. Se habilitan los demás campos.

Al seleccionar "Usar Movimientos del Artículo", se deshabilitan los siguientes campos: check de solo artículos con existencias, Detallar existencias por bodega, Solo Totales, y habilita los demás campos.

Bodegas: las bodegas corresponden a las instalaciones físicas donde se almacenan las materias primas, los productos terminados y los suministros

relacionados con su empresa. Debe especificarse el rango de bodegas, que se desea incluir en el reporte.

Sólo artículos con existencias: al activar esta casilla en el reporte aparecerán únicamente aquellos artículos cuyas existencias en unidades de almacenamiento sean mayores que cero.

Detallar existencias por bodega: al seleccionar esta casilla en el reporte aparecerán las existencias por artículo clasificadas según la bodega en la cual se almacenan los artículos.

Sólo Totales: cuando se marca la casilla, el sistema solamente desplegará la cantidad total de requerimientos de los artículos (no presenta el total por artículo).

Solo artículos con Transacciones: indica que solamente se incluyan artículos que tienen transacciones en el período especificado

Ver artículos con cantidad sugerida cero: indica que se quieren ver artículos que tienen cantidad sugerida en cero

Opciones

Costo: se debe definir con base en cuál costo se construirá el reporte, a saber: fiscal, comparativo o último. Los valores desplegados variarán puesto que los costos fiscal y comparativo utilizan diferentes tipos de costeo.

Moneda: el sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se desplegarán los valores del reporte.

Las opciones de Costo y Moneda se ocultan si se dan las siguientes situaciones:

- Group box de Moneda: se oculta del todo si en los parámetros de **Administración del Sistema** (AS), no usa ni Doble Moneda ni Inventario Dólar. También se oculta si el usuario no tiene privilegios para ver costos

- Group box de Costos: se oculta del todo si el usuario no tiene privilegios para ver costos.

Ordenar por: el usuario debe escoger en un “Combo Box” el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Las existencias de los artículos se pueden ordenar por código de artículo, descripción del artículo o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

Tipo de Periodo: tipo de periodo que puede utilizarse en el proceso, a saber: semanal, quincenal o mensual.

Tiempo de Reaprovisionamiento: tiempo de reaprovisionamiento de los artículos

Frecuencia de Pedidos: frecuencia con que se generan los pedidos

Inventario de Seguridad: inventario de seguridad que se mantiene en inventario

Número de Periodos: número de periodos a tomar en cuenta en el proceso

Fecha de Transacciones: fecha de inicio de las transacciones a tomar en cuenta en el proceso, cuando se utiliza los movimientos del artículo.

Movimientos: el usuario escoge el tipo de movimientos a considerar dentro del reporte (**Consumo, Venta** o ambos). Según este parámetro el sistema calcula las Sugerencias de Re-orden cuando el método utilizado se basa en los movimientos de los artículos.

Fecha Base: se marca una de las dos opciones del campo: *Auditoria* o *Documento*. La primera opción indica tomar como referencia la fecha registrada en la auditoria para el cálculo de las existencias y la segunda indica tomar de referencia la fecha del documento para la misma operación.

FORMATO DEL REPORTE

Dentro de este reporte se presenta la siguiente información:

- Código y descripción de los artículos consultados.
- Unidad de medida de almacenamiento de cada uno, la unidad de detalle del artículo, así como el factor de conversión (estos dos últimos campos, se deben incluir en el formato de impresión, ya que no aparecen por defecto).
- Código del artículo para el proveedor.
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro "*Usa Códigos de Barras*" está activo.
- Tamaño de los lotes sugeridos por el sistema para realizar el re-orden de artículos.
- Orden mínima sugerida.
- Plazo de reabastecimiento sugerido.
- Última fecha de ingreso de los artículos en bodega.
- Cantidad registrada por el sistema dentro de la bodega para cada artículo.
- Punto de re-orden sugerido por el sistema.
- Costo unitario de los artículos.
- Cantidad sugerida por el sistema.

Algunos datos que son desplegados dentro de este reporte corresponden a los registrados dentro del mantenimiento de artículos como parte de la información que el sistema almacena.

ANÁLISIS ABC/XYZ

Este reporte presenta dos opciones, que deben desplegarse independientemente:

- El **análisis ABC** que determina la importancia de los artículos con base en el costo total por artículo. Es decir, le informa cuáles artículos contribuyen en mayor proporción al costo total de los artículos vendidos, consumidos, o ambos, durante un intervalo de tiempo establecido.
- El **análisis ABC/XYZ** constituye una herramienta para la toma de decisiones que muestra cuáles artículos contribuyen más a las ventas, según la cantidad vendida, y el porcentaje de utilidad unitaria acumulado o el porcentaje acumulado del monto de la utilidad.

Por medio de estos reportes se pueden construir los denominados Diagramas de Pareto los cuáles proporcionan una herramienta para clasificar los problemas de calidad en los pocos vitales y muchos triviales. Esto apoya la identificación de causas de defectos, contribución en ventas, etc; pues en muchos casos la mayoría de los defectos y de su costo se deben a un número relativamente pequeño de causas.

Si requiere consultar como se construye un diagrama de Pareto con los datos recolectados por los reportes que el sistema genera, puede consultar la sección "¿Cómo Elaborar Diagramas de Pareto?" en la página 356.

De manera general se tiene que los datos recolectados en el reporte se traducen de la siguiente manera:

Las materias primas o artículos terminados que constituyen ese porcentaje relativamente alto en costos pero pequeño en número de unidades, representan el grupo "A". Deben mantenerse excelentes registros de las "A" dado que ahorros por bajo inventario de las mismas justifican un control cuidadoso. Aproximadamente un 20% del número total de las piezas podrían representar un 80% de los costos.

Las piezas "B" constituyen el grupo del medio. Aproximadamente un 25% del número total de las piezas pueden representar un 20% de los costos. Estas piezas o materias primas también requieren un control cuidadoso aunque no tan minucioso como las tipo A.

Las piezas “C” son las pequeñas o que representan un precio insignificante por unidad. Este tipo de artículos no conviene fiscalizarlo muy a fondo por el alto del control en comparación con el bajo costo del artículo.

Deben tenerse en mente algunas precauciones cuando se utiliza el análisis ABC, puede ser que dentro de los artículos clase “C” se encuentren: artículos de alto valor y poco consumo, perecederos, o que ocupen mucho espacio. En tales situaciones, obviamente, no se recomiendan altas existencias.

FILTRO DE LOS REPORTES

Ambos reportes comparten el mismo filtro, la diferencia se crea cuando en éste se marca la opción ABC o ABC/XYZ.

La información de las carpetas de filtro comunes para todos los reportes puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Para efectos prácticos para el usuario, cada reporte se explicará separadamente. A continuación se presentará el detalle de los campos que deben ingresarse en la carpeta *General*, que son comunes para ambos reportes y posteriormente se hará la división, donde se mostrará la información que se despliega en la carpeta *Categoría* según cada caso y por último se presentará un ejemplo de cada uno de los reportes que se pueden obtener de esta opción.

Generales

Las características particulares del **Reporte Análisis ABC y ABC/XYZ** se especifican dentro de esta carpeta:

Análisis: en este campo se escoge el tipo de reporte que se desea obtener. Nótese que al seleccionar **ABC/XYZ** los campos **Sólo artículos con actividad** y **Transacciones** se deshabilitan.

Bodegas: las bodegas corresponden a las instalaciones físicas donde se almacenan las materias primas, los productos terminados y los suministros relacionados con su empresa. Debe especificarse el rango de bodegas, que se desea incluir en el reporte.

Transacciones: en este campo se definen las transacciones de inventario que se considerarán en la construcción del reporte. Para el reporte **ABC** el usuario puede escoger las transacciones tipo consumo, venta o ambas.

Por otro lado, el reporte **ABC/XYZ** solamente se construirá con transacciones tipo venta.

Aplicación: en este campo se permite establecer algún patrón para la selección de documentos de inventario que se considerarán para construir el reporte. Recuerde que la aplicación es el nombre o código del documento que genera el movimiento de inventario.

El patrón puede definirse utilizando los caracteres “?” para un solo caracter o bien, “*” para una fila indefinida de caracteres. Por ejemplo, para el siguiente listado de aplicaciones

525 536 24 5680 5696

Si el patrón se define como 5??, el sistema considerará todos los registros que después del valor “5”, desplieguen estrictamente dos caracteres, sin importar el valor de éstos. Es decir, los registros que se considerarán son: 525 y 536

Por otro, si el patrón se define como 5*, el sistema tomará en cuenta los registros que después del valor “5”, desplieguen cualquier cantidad de caracteres, sin importar el valor de éstos. Esto es, los registros que se contarán son: 525, 536, 5680 y 5696.

Sólo artículos con actividad: al marcar esta opción se establece que en el reporte se consideren únicamente artículos que presenten al menos una transacción tipo venta o consumo en el período establecido anteriormente. Nótese que para el reporte *ABC/XYZ* obligatoriamente tienen que considerarse sólo los artículos con actividad dentro del período.

Fechas: el rango de fechas que se definan en estos campos, delimitará las transacciones consideradas para la creación del reporte. Es decir, este campo desplegará las cantidades, costos, precios y utilidades, por artículo, que presentaron transacciones de tipo venta (*ABC/XYZ*) o venta y consumo (*ABC*) durante el período.

Fecha Base: se marca una de las dos opciones del campo: *Auditoría* o *Documento*. La primera opción indica tomar como referencia la fecha registrada en la auditoría para el cálculo de las existencias y la segunda indica tomar de referencia la fecha del documento para la misma operación.

Costo: se debe definir con base en cuál costo se construirá el reporte, a saber: fiscal, comparativo o último. Los valores desplegados variarán puesto que los costos fiscal y comparativo utilizan diferentes tipos de costeo.

Moneda: el sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se desplegarán los valores del reporte.

Análisis ABC

Cuando en la carpeta *Generales* se marca la opción de *Análisis ABC*, en la carpeta *Categoría* solamente se desplegará el siguiente campo, el cual podrá ser definido por el usuario:

Límite de Categoría ABC: se refiere al porcentaje acumulado de costo incluido dentro de cada clase.

Análisis ABC/XYZ

Cuando en la carpeta *Generales* se marca la opción de *Análisis ABC/XYZ*, en la carpeta *Categoría* se deberá definir la siguiente información:

Límite de Categoría ABC: se refiere al porcentaje acumulado de costo incluido dentro de cada clase.

Límite de Categoría XYZ: porcentaje acumulado de utilidad unitaria o porcentaje acumulado del monto de la utilidad, después de ordenar los artículos, de mayor a menor, según su contribución a la cantidad total vendida.

Precios y Costos: en este campo se puede decidir si se construye el reporte tomando en cuenta los precios y costos históricos o actuales. En caso de escoger la segunda alternativa, se deberá definir el nivel de precios que se utilizará para el cálculo de éstos.

Nivel de Precios: se activa solamente si se utilizarán precios actuales para la construcción del reporte. El nivel de precios corresponde a una categoría de precio, que se define con base en criterios tales como consumo, prioridad del cliente, etc.

El nivel de precios que se podrá utilizar dependerá de la moneda definida en la carpeta *Generales*.

Clasificación de Productos: este campo permite clasificar los productos con base en utilidad unitaria o monto de utilidad.

FORMATO DEL REPORTE DE ANÁLISIS ABC

El reporte que se obtiene con el análisis ABC presenta para cada artículo:

- Código y descripción.

- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro *"Usa Códigos de Barras"* está activo.
- Cantidad.
- Costo unitario.
- Costo total.
- Costo acumulado para todas las transacciones de venta, consumo o ambas aplicadas al inventario en el período en estudio.

Adicionalmente se presenta el porcentaje que el costo de cada artículo representa con base en el costo acumulado total. Con base en estos porcentajes el sistema califica al artículo como A, B o C según su comportamiento durante el período.

FORMATO DEL REPORTE DE ANÁLISIS ABC/XYZ

El reporte que se obtiene con el Análisis ABC/XYZ presenta la siguiente información:

- Datos generales para cada artículo: código y descripción.
- Unidad de medida de almacenamiento, la unidad de detalle del artículo, así como el factor de conversión (estos dos últimos campos, se deben incluir en el formato de impresión, ya que no aparecen por defecto).
- Cantidad vendida.
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro *"Usa Códigos de Barras"* está activo.
- Precio de venta.
- Costo unitario.
- Utilidad unitaria (que se calcula con la diferencia entre el precio de venta y el costo unitario).
- Porcentaje que corresponde a dicha utilidad.
- Porcentaje que el costo de cada artículo representa con base en el costo acumulado total.

Con base en estos porcentajes el sistema califica al artículo como A, B o C según su comportamiento durante el período.

Por otro lado, se despliega el porcentaje que la utilidad unitaria de cada artículo con respecto a la sumatoria de las utilidades unitarias de todos los artículos. Según los porcentajes definidos en el filtro para los límites XYZ, el sistema clasificará los artículos en la categoría correspondiente.

De esta manera, los artículos clase X serán los que reporten menos utilidades unitarias, es decir, aportan poco a la utilidad total reportada y los artículos Z serán los que reporten mayores utilidades unitarias, a pesar de que sus ventas sean más bajas.

Finalmente, se hace un análisis de las utilidades totales de los artículos (es decir, utilidad unitaria por cantidad vendida) y se presenta el porcentaje de contribución de cada artículo para el total reportado.

¿CÓMO ELABORAR DIAGRAMAS DE PARETO?

En base a la información que se recolecta en los reportes ABC y ABC/XYZ se pueden construir los diagramas de Pareto que, como se mencionó anteriormente, brindan la oportunidad de clasificar los artículos e identificar las causas de defectos o pérdidas económicas de inventario.


Los pasos para elaborar un **Diagrama de Pareto** son los siguientes:

1. Decidir que problemas se van a investigar.
 2. Generar el reporte de análisis **ABC** o **ABC/XYZ** según los requerimientos de información del usuario. Recuerde que el reporte **ABC** muestra la información en términos de costo en inventarios y el reporte **ABC/XYZ** muestra los datos en términos de ventas realizadas.
 3. Traspase los datos del reporte generado en **Control de Inventario** a la hoja electrónica.
 4. Elabore en una hoja electrónica, que puede ser MS Excel, la tabla de conteo y calcule los totales (algunos son desplegados dentro del reporte referencia).
 5. Organice la información en una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los porcentajes acumulados.
- Ejemplo:

Artículo	Costo	Total Acumulado	Composición Porcentual	Porcentaje Acumulado
ART-01	465	465	4.04%	4.04%

ART-02	5257	5722	45.64%	49.67%
ART-03	2345	8067	20.36%	70.03%
ART-04	3452	11519	29.97%	100%
TOTAL	11519		100.00%	

6. Ordene los ítems por orden de cantidad y construya un diagrama de barras.



7. Construya una curva acumulada (curva de Pareto). Para esto marque los valores acumulados (total acumulado y porcentaje acumulado) en la parte superior, al lado derecho de los intervalos de cada ítem y conecte los puntos con una línea continua.
8. Escriba en el diagrama cualquier información necesaria:
- 1). información sobre el diagrama: título, cifras significativas, **unidades**, etc.
 - 2). información sobre los datos: período de tiempo, tema y lugar de la investigación, número total de datos, etc.

CONTEO CÍCLICO

Este reporte informa al usuario el número de días de atraso, con respecto a la fecha de corte que sea definida para consulta, en la aplicación del conteo físico.

Además, para cada artículo seleccionado incluye la fecha del último inventario, la frecuencia en días del conteo físico, y la fecha del próximo inventario.

El reporte requiere de la definición de una serie de parámetros que filtren la información desplegada, por lo que el usuario deberá primero definir dichos parámetros para obtener los datos específicos que requiere.

FILTRO DEL REPORTE

La información sobre las pantallas de las carpetas **Artículos**, **Otros** y **Clasificación** puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Para definir la información del reporte, debe digitar en la carpeta de *Generales*: la fecha para la cual desea imprimirse el reporte

parámetro de ordenamiento que puede ser: código, descripción, tipos de clasificación,

FORMATO DEL REPORTE

Dentro de este reporte se puede obtener la siguiente información:

- Código y descripción de los artículos listados.
- Clasificación a la que pertenecen.
- Fecha de último conteo de inventario que se realizó.
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro "Usa Códigos de Barras" está activo.
- Cantidad de días de frecuencia de conteo de inventario definida para cada artículo.
- Fecha de próximo conteo que se realizará.

- Días de atraso del conteo calculada según la fecha de último inventario, los días de frecuencia definidos y la fecha del próximo inventario.

MERCADERÍA SIN MOVIMIENTO

Este reporte informa el número de días sin movimiento por artículo, es decir, durante los cuales no se ha aplicado al menos una transacción (ingreso, consumo, venta u otras), dentro del intervalo de tiempo establecido por el número de días especificados por el usuario anterior a la fecha de impresión del reporte.

Se despliega información tal como tipo de artículo; clasificaciones; unidad de medida (de almacenamiento); fecha del último ingreso; último costo; costo unitario; la cantidad y el costo del artículo en bodega; y la cantidad y el costo del artículo en tránsito.

Además, incluye el costo total de los artículos sin movimiento en bodega y el costo total de los artículos sin movimiento en tránsito.

FILTRO DEL REPORTE

La información sobre las pantallas de las carpetas **Artículos**, **Otros** y **Clasificación** puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Las características particulares del reporte de *Mercadería sin Movimiento* se especifican en la carpeta de *Generales*.

Bodegas: las bodegas corresponden a las instalaciones físicas donde se almacenan las materias primas, los productos terminados y los suministros relacionados con su empresa. Debe especificarse el rango de bodegas, que se desea incluir en el reporte.

Sólo artículos con existencias: al activar esta casilla en el reporte aparecerán únicamente aquellos artículos cuyas existencias en unidades de almacenamiento sean mayores que cero.

Detallar existencias por bodega: al seleccionar esta casilla en el reporte aparecerán las existencias por artículo clasificadas según la bodega en la cual se almacenan los artículos.

Sólo bodegas con existencias: al marcar esta casilla en el reporte aparecerán únicamente aquellas bodegas que tienen existencias de los artículos seleccionados.

Sólo Totales: en este caso el reporte despliega solamente el costo total de los artículos sin movimiento y el costo en tránsito total, para el rango de bodegas definido anteriormente.

Costo: se debe definir con base en cuál costo se construirá el reporte, a saber: fiscal, comparativo o último. Los valores desplegados variarán puesto que los costos fiscal y comparativo utilizan diferentes tipos de costeo.

Moneda: el sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se desplegarán los valores del reporte.

Ordenar por: el usuario debe escoger en un “Combo Box” el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Las existencias de los artículos se pueden ordenar por código de artículo, descripción del artículo o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

Número de días: se debe especificar el número de días que los artículos no presentan movimiento. Es decir, el reporte considerará únicamente aquellos artículos que no presenten transacciones de inventario en la fecha correspondiente al día que se defina en la casilla, contabilizada a partir de la fecha actual, o en cualquiera fecha posterior a ésta.

FORMATO DEL REPORTE

Dentro de este reporte se despliegan los siguientes datos:

- Código y descripción de los artículos listados.
- Unidad de medida de cada uno, la unidad de detalle del artículo, así como el factor de conversión (estos dos últimos campos, se deben incluir en el formato de impresión, ya que no aparecen por defecto).
- Fecha de la última salida de inventarios de cada artículo.
- Cantidad de días en que cada artículo ha estado sin movimiento en bodega.
- Fecha registrada por el sistema del último ingreso de cada artículo en bodegas.
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro "Usa Códigos de Barras" está activo.
- Último costo registrado para el artículo en transacciones en inventario.

- Costo unitario almacenado por el sistema.
- Cantidad disponible en bodega.
- Costo para la empresa de almacenar los artículos en bodega.
- Cantidad de artículos en tránsito (transacciones en tránsito).
- Costo para la empresa de la cantidad en tránsito.
- Si el usuario marca el parámetro para detallar las cantidades y costos en bodegas, el sistema despliega para cada artículo, un listado de las bodegas en las cuales se encuentra almacenado cada artículo específico y los rubros desglosados de la cantidad en bodega, el costo en bodega, la cantidad en tránsito y el costo de la cantidad en tránsito.

VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS

Este reporte permite al usuario obtener información sobre los niveles de existencias en bodegas de los artículos inventariados.

Al generarse este reporte el sistema realiza una revisión de los artículos con:

- existencias bajo el mínimo.
- existencias bajo el punto de re-orden.
- existencias por encima de la existencia máxima.

Los datos para recopilar esta información son tomados del registro que se realiza en el mantenimiento de artículos, pues para cada artículo se almacenó la información que luego el sistema utilizará para generar este reporte.

FILTRO DEL REPORTE

La información sobre las pantallas de las carpetas **Artículos**, **Otros** y **Clasificación** puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Las características particulares del reporte de **Verificación de Existencias** se especifican en la carpeta de *Generales*.

Bodegas: el usuario debe ingresar el rango de bodegas que se desea incluir en el reporte.

Detalle de bodegas: si se selecciona, el sistema desplegará el detalle de las cantidades del artículo en cada bodega de la compañía.

Sólo artículos en bodegas: al marcar esta opción se establece que solamente se desplegarán artículos que al menos contengan una unidad en cualquier bodega.

Ordenar por: el usuario debe escoger en un “Combo Box” el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Las existencias de los artículos se pueden ordenar por código de artículo, descripción del artículo o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

Existencias: se debe especificar el tipo de existencia que el usuario desea incluir en el reporte: disponible, reservada, cuarentena o cualquier combinación entre éstas.

Condición a verificar: en este campo se establece el tipo de reporte a obtener:

- artículos que estén bajo la existencia mínima
- artículos que estén bajo el punto de re-orden
- artículos que estén bajo la existencia máxima

De esta elección dependerá la información desplegada en el reporte.

FORMATO DEL REPORTE

Este reporte presenta tres opciones, que no pueden desplegarse simultáneamente:

- La primera informa las existencias actuales por artículo y su diferencia con respecto a la existencia mínima permitida.
- La segunda presenta las existencias actuales por artículo y su diferencia con el punto de re-orden establecido.
- La tercera informa las existencias actuales por artículo y su diferencia respecto a la existencia máxima permitida.

Los niveles para existencia mínima, punto de re-orden y existencia máxima se definieron al crear el artículo, según las características de los proveedores y especificaciones del mismo.

El reporte complementa la información con las columnas, tipo de artículo y clasificaciones al mostrar los siguientes datos:

- Código y descripción de los artículos consultados

- Clasificaciones
- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro *"Usa Códigos de Barras"* está activo.
- Existencia actual
- Existencia de referencia (mínima, máxima o de re-orden)
- Diferencia entre la existencia actual y la de referencia.

TRANSACCIONES POR ARTÍCULOS

El reporte que se genera dentro de esta opción detalla las transacciones de cada artículo ocurridas dentro del período de tiempo que sea especificado, incluyendo con cada una de dichas transacciones la variación en el costo, la existencia del artículo al momento de realizarse el movimiento de inventarios, el número de documento que originó la transacción y su respectivo número de asiento.

La opción cuenta con una ventana de filtro que posibilita la generación del reporte para un conjunto de artículos determinado, un rango de bodegas específico y un período de tiempo particular, entre otros.

Por otra parte la información que es desplegada se puede agrupar por artículo, indicando para cada uno de ellos su existencia y costo actual. Además se selecciona el tipo de cantidades que se tomarán en cuenta para realizar el reporte: disponible, reservada, en cuarentena, remitida y vencida. La opción de cantidades remitidas sólo es elegible cuando el módulo de Facturación se encuentra instalado y las opciones de cuarentena y vencida solamente cuando el sistema utiliza lotes.

Adicionalmente, el formato de impresión (r_traart.qrp) cuenta con la posibilidad de agregársele los siguientes campos al reporte: aplicación del documento de inventario, así como número de auditoria y consecutivo de la transacción, la descripción del ajuste configurable y un campo que permita distinguir entre las transacciones “equivalentes” y las transacciones “inversas”. Por ejemplo, para distinguir entre una compra y una devolución de compra.

FILTRO DEL REPORTE

La información sobre las pantallas de las carpetas **Artículos**, **Otros** y **Clasificación** puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

General

Dentro de esta carpeta se especifican los siguientes parámetros:

Bodegas: el usuario indica un rango para el filtraje de las bodegas a las que pertenecen los artículos que se incluirán en el reporte y el cálculo de existencias y las transacciones que se desplegarán.

Período: rango de fechas (Desde y Hasta) que le indicará al reporte cuáles transacciones debe desplegar, las cuáles serán aquellas que tengan fecha de auditoría o documento (dependiendo de la configuración) dentro del período señalado. Los costos de las transacciones, en las fechas dadas, serán asignados indiferentemente de la falta o existencia de mercancías.

Opciones

Dentro de esta ventana se definen los siguientes parámetros:

Fecha Base: esta casilla permite indicar si el reporte se guiará por la fecha de auditoría o la fecha de documento de las transacciones de los artículos. Este parámetro determina la fecha a desplegar en el reporte, el orden de las transacciones y las transacciones que se encuentren dentro del período de tiempo especificado.

Moneda: moneda de los costos que se desplegarán en el reporte, que pueden ser los costos en moneda local o los costos en moneda dólar.

Cantidades en bodega: permite seleccionar las cantidades utilizadas para elaborar el reporte. Las cantidades que se pueden tomar en cuenta son las siguientes: *disponible*, *reservada*, *en cuarentena*, *remitida* y *vencida*. Las cantidades en cuarentena y vencida sólo aparecerán si el sistema utiliza lotes y la cantidad remitida sólo cuando el módulo de **Facturación** se encuentra presente en la instalación del sistema. Las cantidades seleccionadas para el reporte solamente afectarán el cálculo de las existencias de los artículos, no así el cálculo de los costos de los mismos.

Costo: este parámetro es un indicador del costo a desplegar en la moneda seleccionada, que puede ser el costo fiscal o el costo comparativo.

Ordenar artículos por: ordenamiento de los artículos desplegados que indica el criterio que empleará el reporte para ordenar los artículos incluidos, que puede ser el *código* o la *descripción* del artículo.

Sólo artículos con transacciones en el período: este parámetro es un indicador que señala si el reporte debe incluir todos los artículos que cumplen con el filtro a pesar de no tener transacciones en el período y señalar al menos la existencia y costo del artículo en el período, o bien descartarlos y desplegar únicamente aquellos que tengan al menos una transacción durante el intervalo de tiempo especificado.

En todo caso, para la elaboración del reporte solamente se tomarán en cuenta los artículos cuyo tipo permite tener existencias en inventario, esto significa que los artículos con tipo *Proceso*, *Laboral*, *Servicio*, *Fantasma*, *Kit*, *Reproceso* y *Otros* no se incluirán en el reporte puesto que no tienen existencias en inventario.

Tipo de Transacciones: este parámetro permite filtrar el reporte por tipo de transacción. Aunque internamente se procesan todas las transacciones, visualmente solo se muestran las de los tipos seleccionados.

FORMATO DEL REPORTE

Dentro de este reporte se obtiene la siguiente información:

- Código y descripción de los artículos consultados.
- Unidad de medida, la unidad de detalle del artículo, así como el factor de conversión (estos dos últimos campos, se deben incluir en el formato de impresión, ya que no aparecen por defecto).
- Tipo de artículo
- Si existe un rango de bodegas especificado, el reporte despliega para cada artículo, la existencia total a la fecha inicial del período para las bodegas dentro del rango y filtra las transacciones desplegadas para sólo aquellas que involucren alguna bodega dentro del rango indicado. De esta manera el usuario puede generar el reporte para dar seguimiento a las transacciones que han afectado la existencia de una o varias bodegas particulares.
- Costo a la fecha inicial del período especificado.

Para cada artículo se desplegarán las transacciones ocurridas durante el período especificado, ordenadas por fecha ascendente.

Otra información que se despliega es:

- Códigos de barras (unidades de almacén y unidades de detalle) si el parámetro *"Usa Códigos de Barras"* está activo.
- Fecha de la transacción (de auditoría o documento según se haya indicado).
- Bodega de la transacción.
- Tipo de transacción (descripción).
- Cantidad de la transacción.
- Costo total de la transacción.
- Saldo en la existencia total del artículo para las bodegas contempladas después de aplicada la transacción.
- Nuevo costo resultante para el artículo después de aplicada la transacción.

NÚMEROS DE SERIE

El reporte que se genera dentro de esta opción detalla las existencias de los números de serie de los artículos.

La opción cuenta con una ventana de filtro que posibilita la generación del reporte para un conjunto de artículos determinado, un rango de bodegas específico y un período de tiempo particular, entre otros.

Por otra parte la información que es desplegada se puede agrupar por código, descripción o categoría, indicando para cada uno de ellos las cantidades disponibles, remitidas y reservadas.

Es importante considerar que este reporte estará disponible si en la carpeta Indicadores de la opción de Parámetros del Módulo se marcó el check *Usa Números de Serie*.

FILTRO DEL REPORTE

La información sobre las pantallas de las carpetas **Artículos**, **Otros** y **Clasificación** puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Dentro de esta carpeta se especifican los siguientes parámetros:

Bodegas: el usuario indica un rango para el filtraje de las bodegas a las que pertenecen los artículos que se incluirán en el reporte.

Tipo existencias: tipo que le indicará al reporte cuáles existencias debe desplegar, permitiendo la selección entre disponible, remitida y reservada.

Ordenar por: ordenamiento de los artículos desplegados que indica el criterio que empleará el reporte para ordenar los artículos incluidos, que puede ser el *código* o la *descripción* o la *clasificación* del artículo.

Detalle existencias por bodega: check que le indicará al reporte si deberá o no desplegar un detalle de las existencias por bodega.

FORMATO DEL REPORTE

Dentro de este reporte se obtiene la siguiente información:

- Código y descripción de los artículos en las bodegas consultadas.
- Tipo de artículo.
- Clasificaciones del artículo.
- Unidad del artículo, la unidad de detalle del artículo, así como el factor de conversión (estos dos últimos campos, se deben incluir en el formato de impresión, ya que no aparecen por defecto).
- Existencia actual.

ATRIBUTOS POR ARTÍCULO

Este reporte permite al usuario desplegar los atributos definidos para un artículo en particular o para un rango de artículos

Cabe aclarar que dicho reporte estará disponible en el menú de reportes en la pantalla principal de **Control de Inventario**, siempre y cuando el sistema usa lotes y habilite por consecuencia la opción **Lotes!**. Caso contrario, la opción no será posible verla, pues se deshabilitará.

FILTRO DEL REPORTE

La información sobre las pantallas de las carpetas **Generales**, **Artículos**, **Otros** y **Clasificación** puede ser consultada en la sección "Contenido de Carpetas Artículos, Otros y Clasificación" en la página 331.

Generales

Las características particulares del reporte de **Atributos por Artículos** se especifican en la carpeta de *Generales*.

Atributos: el usuario debe ingresar el rango de atributos que se desea incluir en el reporte.

Tipo de Atributo: permite seleccionar los atributos cualitativos y/o cuantitativos.

Chequear Ingreso: permite seleccionar los atributos que se chequean al ingreso del inventario. Se puede seleccionar entre las opciones de Si o No, o ambas.

Heredar en Lotes: permite seleccionar los atributos que se heredan en los lotes. Se puede seleccionar entre las opciones de Si o No, o ambas.

FORMATO DEL REPORTE

Dentro de este reporte se obtiene la siguiente información:

- Código y descripción de los artículos consultados.
- Atributo
- Tipo de Atributo
- Valor Máximo, Normal y Mínimo, además de la unidad de medida para los atributos cuantitativos.
- Valor Cualitativo para los atributos cuantitativos.
- Chequea Ingreso
- Hereda en Lote

LIBRO DE INVENTARIO

Dentro de este se muestra los movimientos de inventario en unidades valorizadas según el rango de fechas. Incluye el inventario inicial, las entradas por compras, las devoluciones de compra, los traslados y ajustes positivos; y las salidas por ventas, devoluciones de ventas y ajustes negativos.

Los filtros se pueden establecer mediante dos tabs, según la parametrización de dichos filtros obtendremos un reporte personalizado a nuestro gusto, desplegando solamente los datos que nos interesen.

GENERAL

En este tab encontramos secciones tales como fechas, fecha base, bodegas, costos, moneda, así como el agrupamiento que se desea se haga para el reporte; mediante la aplicación de filtros en estos campos se puede elegir los datos que deseamos se desplieguen en el reporte como filtros por bodega y por localizaciones

CLASIFICACIÓN

Al igual que en el tab General de esta pantalla filtro, se puede filtrar por clasificación de los artículos y también se podrá filtrar por rango de código de artículos.

Para los dos casos se debe filtrar en un orden ascendente.

CÁLCULO DE VALORES DEL REPORTE

Inventario inicial Unidades: Inventario final al día anterior al que inicia el reporte actual, es decir es la suma del resultado de restarle a la Existencia Actual de los Datos del Artículo la Diferencia Existencia Inicial de Datos de Transacciones.

Inventario Inicial Costo: Suma del resultado de multiplicar el Inventario Inicial por el Costo Unitario Inicial de los Datos del Artículo.

Entradas

Compras unidades: Suma todas las transacciones de tipo compra que impliquen un ingreso a la bodega.

Compras Costo: Suma el costo fiscal o comparativo en moneda local o dólar (según los parámetros), para todos los ajustes de naturaleza "Entrada" ('E'), que sean de tipo Compra.

Devoluciones de compras unidades: Suma todas las transacciones de tipo compra que impliquen una salida de la bodega.

Devoluciones Compra Costo: Suma el costo fiscal o comparativo en moneda local o dólar (según los parámetros), para todos los ajustes de naturaleza "Salida" ('S'), que sean de tipo Compra.

Traspasos positivos unidades: Suma todas las transacciones de tipo traspaso que impliquen un ingreso a la bodega.

Traspasos Positivos Costo: Suma el costo fiscal o comparativo en moneda local o dólar (según los parámetros), para todos los ajustes de naturaleza "Entrada" ('E'), que sean de tipo Traspaso.

Ajustes positivos unidades: Suma el valor absoluto de la cantidad, para todos los ajustes de naturaleza "Entrada" ('E'), que NO sean de tipo Reservación, Remisión, Aprobación, Vencimiento, Compra, Traspaso y Venta.

Ajustes Positivos Costo: Suma el costo fiscal o comparativo en moneda local o dólar (según los parámetros), para todos los ajustes de naturaleza "Entrada" ('E'), que NO sean de tipo Reservación, Remisión, Aprobación, Vencimiento, Compra, Traspaso y Venta.

Salidas

Ventas unidades: Suma todas las transacciones de tipo venta que impliquen una salida de la bodega.

Ventas Costo: Suma el costo fiscal o comparativo en moneda local o dólar (según los parámetros), para todos los ajustes de naturaleza "Salida" ('S'), que sean de tipo Venta.

Devoluciones de ventas unidades: Suma todas las transacciones de tipo venta que impliquen un ingreso a la bodega.

Devoluciones de Venta Costo: Suma el costo fiscal o comparativo en moneda local o dólar (según los parámetros), para todos los ajustes de naturaleza "Entrada" ('E'), que sean de tipo Venta.

Traspasos negativos unidades: Suma todas las transacciones de tipo traspaso que impliquen una salida de la bodega.

Traspasos Negativos Costo: Suma el costo fiscal o comparativo en moneda local o dólar (según los parámetros), para todos los ajustes de naturaleza "Salida" ('S'), que sean de tipo Traspaso.

Ajustes negativos unidades: Suma el valor absoluto de la cantidad, para todos los ajustes de naturaleza "Salida" ('S'), que NO sean de tipo Reservación, Remisión, Aprobación, Vencimiento, Compra, Traspaso y Venta.

Ajustes Negativos Costo: Suma el costo fiscal o comparativo en moneda local o dólar (según los parámetros), para todos los ajustes de naturaleza "Salida" ('S'), que NO sean de tipo Reservación, Remisión, Aprobación, Vencimiento, Compra, Traspaso y Venta.

Totales

Inventario final unidades: Suma al inventario Inicial, las compras, los traslados de entrada, los ajustes positivos y las devoluciones de ventas y le resta las devoluciones de compra, las ventas, los traslados de salida y los ajustes negativos. Suma los montos de ajuste de costo que disminuyan el inventario.

Inventario Final Costo: Suma del resultado de multiplicar el Inventario Final por el Costo Unitario Final de los Datos del Artículo.

Totales generales por bodega: Suma el monto de cada una de las columnas desde inventario inicial al final para la bodega.

Total general: Suma los valores de las columnas para todas las bodegas impresas en el reporte.

Procesos

NOTA INTRODUCTORIA

Dentro de este capítulo, se definen las opciones de los procesos de importancia que se realizan dentro del módulo. Los procesos del **Costo Estándar**, no se accedan desde la opción **Procesos**, como sí sucede con los demás, pues estos se encuentran dentro del menú de **Administración**.

Las opciones que conforman la sección son las siguientes:

- **Costo Estándar**
 - Actualización Individual
 - Actualización en Batch
- **Inventario Físico**
 - Introducción de Boletas
 - Verificación de Boletas
 - Exportar Datos para Toma Física
 - Importar Datos para Toma Física
 - Descongelar Artículos.
- **Movimiento Contable**
- **Purga de Datos Históricos**
- **Clasificación ABC de Artículos**
- **Cálculo de Puntos de Re-orden**

COSTO ESTÁNDAR

Este proceso es utilizado en forma exclusiva para aquellos artículos que se manejan con costeo estándar en cualquiera de los dos tipos de costos utilizados, ya sea costo fiscal o costo comparativo. Los procesos del **Costo Estándar**, no se accedan desde la opción **Procesos**, como sí sucede con los demás, pues estos se encuentran dentro del menú de **Administración**.

El fin primordial es digitar la nueva composición del costo con el objeto de que el sistema calcule el costo total y después de esto, realizar las transacciones de inventario con base en el nuevo costo.

Es importante que el usuario considere, que cuando se han creado artículos que utilicen este tipo de costeo, primero se deberán definir los montos correspondientes (en esta opción) y posteriormente podrán ingresarse las transacciones de inventario.

El costo estándar se definió como aquel que el usuario establece según sus consideraciones. No utiliza ninguna fórmula que calcule el costo, en un período dado.

Existen dos formas de actualizar los costos estándar a un artículo:

- **Actualización Individual:** donde se puede modificar el costo estándar de un artículo a la vez.
- **Actualización en Batch:** los cambios se hacen para cada artículo separadamente, pero la aplicación se hace en un solo proceso en el que participan los artículos seleccionados.

ACTUALIZACIÓN INDIVIDUAL

El proceso consiste en definir, para cada artículo, los componentes del costo total del artículo y hacerlo válido inmediatamente. Es decir, el sistema actualiza los cambios de costo que se hagan al artículo, justo después de que se realiza el ajuste.

Desglose del Costo Estándar

Actualizar! Actualizar y Regresar! Cancelar! Regresar!

Aplicación: TODAS AA00037

Artículo: 0001 Monitor 14 "

Fecha: 17/01/2007 11:18 AM Un.Almacén: UND Unidad

Costos

	Local	Dólar
Material de Corporación:	C15,000.00	\$30.43
Material de Terceros:	C600.00	\$1.22
Total Mano de Obra:	C50,000.00	\$101.42
Total de Indirectos:	C60,000.00	\$121.70
Total:	C125,600.00	\$254.77

Fecha	Hora	Usuario	Mat. Corporació	Mat. Corporació	Mat. 1
06/01/2006	11:21:0	SA	C15,000.00	\$30.43	
14/03/2006	3:21:26	SA	C15,000.00	\$30.43	
21/04/2006	10:03:0	SA	C20,000.00	\$40.57	
30/11/2006	10:35:2	USUARIO1	C15,000.00	\$30.43	

Fecha: NUM

Pantalla de Desglose del Costo Estándar

Manejo de Actualización Individual

Para actualizar costos en forma individual, se debe seguir el procedimiento que se muestra a continuación:

1. En el menú principal del módulo en la opción de **Administración**, se escoge la aplicación **Costo Estándar**, y en esta opción se escoge **Actualización Individual**. Esto hará que se despliegue una pantalla de datos denominada **Desglose del Costo Estándar**.
2. Dentro de la pantalla, el usuario debe ingresar la siguiente información:

Aplicación: en el primer espacio el sistema despliega el consecutivo asociado al artículo al cual se actualizará el costo estándar y en el segundo espacio el sistema despliega el siguiente valor disponible para asociar dicho artículo a una transacción de inventario. Si el usuario presiona la tecla F1 el sistema despliega una tabla de consulta *Consecutivos para Documentos de Inventario* con las transacciones que tienen asociado el centro de costo al que pertenece el artículo.

Artículo: el usuario debe definir el código del artículo al que se le ingresará el desglose de los costos.

Para esta labor se cuenta con la ayuda del **F1** el cual variará de acuerdo a lo definido en los parámetros respecto a si la prioridad de búsqueda se realizará por código de artículo o por código de barras.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Fecha: en esta casilla se muestra, por default, la fecha del día actual, pero se permite cambiar la misma por una fecha cualquiera.

Un. Almacén: en esta casilla se despliega la unidad de

Costos: en este campo se despliegan una serie de casillas, en las cuales se desglosa el costo de un artículo. Existen dos columnas para cada casilla: **Local** y **Dólar**, de manera que el costo es calculado para los dos tipos de moneda, en caso de que el sistema esté configurado de esa manera, si no ha sido editado alguno de los campos, el sistema sugerirá el costo en la moneda contraria. A continuación se muestran los campos que deben ser digitados por el usuario:

- **Material de Corporación:** costo del material componente del artículo que se produce en la empresa.
- **Material de Terceros:** costo del material componente del artículo que proviene del exterior o de terceros.
- **Total de Mano de Obra:** costo de la mano de obra involucrada en la producción del artículo.
- **Total de Indirectos:** costo de operaciones indirectas asociadas con la producción del artículo.
- **Total:** costo total del artículo, se calcula sumando los costos anteriores.

- Una vez que se han realizado las modificaciones, el usuario debe salvar los datos utilizando la opción **Actualizar** o bien el ícono .

Es el proceso en el cual se digitan los nuevos costos de varios o todos los artículos y al finalizar el ingreso se ejecuta la actualización de los datos que fueron modificados.

Actualización del Costo Estándar en...

Costo Despliegue Reportes Ayuda

Artículo Descripción

Artículo:


Control de Inventarios

Funciones Especiales de Submenú



Actualizar


Realiza el reajuste de costos de todos aquellos artículos que fueron modificados. Para mayor detalle consultar “¿Cómo Actualizar los Costos Estándar en Batch?” en la página 380.



Cargador Dinámico

Los Cargadores Dinámicos facilitan la tarea de cargar información a **Softland ERP** al proporcionar una forma simplificada de definir o modificar de manera masiva la información existente. Para la carga de datos, el cargador traerá, por defecto, únicamente las columnas que son requeridos, pero se le pueden añadir las que se deseen, el usuario define la información manualmente, a lo que el cargador validará con base en el diccionario de datos, los formatos indicados para cada campo. Además, de la carga manual, el usuario tiene la posibilidad de cargar un archivo de Excel, el cual contenga la información de los registros que se desean ingresar al sistema. Para más detalle acerca del funcionamiento del cargador dinámico refiérase al manual de Cargadores dinámicos.

Reportes



Con esta opción se pueden generar una serie de reportes especiales referentes a los artículos y costos que se definirán en este proceso y que ayudarán a la ejecución del mismo. Existen tres tipos de reporte que pueden ser obtenidos desde esta opción:

- *Hoja de Trabajo*
- *Revisión de Costos*
- *Artículos No Costeados*

Para mayor detalle, consultar “¿Cómo Generar Reportes en la Actualización en Batch?” en la página 382.

Manejo de Actualización en Batch

Para actualizar costos estándar en batch, primero es necesario digitar los costos individualmente para cada artículo y luego realizar el proceso de actualización para todos los artículos cuyo costo ha variado. Para esto, se debe seguir el procedimiento que se muestra a continuación:

1. En el menú principal del módulo de **Control de Inventario**, en la opción de **Administración**, se debe escoger la aplicación **Costo Estándar**, y en esta opción se escoge **Actualización en Batch**. Esto hará que se despliegue una pantalla de datos denominada **Actualización del Costo Estándar en Batch**.
2. En la tabla, el usuario debe seleccionar uno por uno, los registros que serán modificados, para esta operación, se debe situar el highlight en la fila que contenga cada registro y presionar un click.
3. Una vez marcado el artículo, el usuario debe escoger la opción **Modificar** que se despliega en el menú de **Registro**. Esta operación también se puede realizar presionando las teclas **Ctrl+M** o el ícono . Esto hará que se despliegue una pantalla de datos denominada **Desglose del Costo Estándar**.
4. En esta pantalla, el usuario debe ingresar la siguiente información:

Artículo: el usuario debe definir el código del artículo al que se le ingresará el desglose de los costos. Para esta labor se cuenta con la ayuda del **F1** el cual variará de acuerdo a lo definido en los parámetros respecto a si la prioridad de búsqueda se realizará por código de artículo o por código de barras.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Costos: en este campo se despliegan una serie de casillas, en las cuales se desglosa el costo de un artículo. Existen dos columnas para cada casilla: **Local** y **Dólar**, de manera que el costo es calculado para los dos tipos de moneda, en caso de que el sistema esté configurado de esa manera. A continuación se muestran los campos que deben ser digitados por el usuario:

- **Material de Corporación:** costo del material componente del artículo que se produce en la empresa.
- **Material de Terceros:** costo del material componente del artículo que proviene del exterior o de terceros.
- **Total de Mano de Obra:** costo de la mano de obra involucrada en la producción del artículo.
- **Total de Indirectos:** costo de operaciones indirectas asociadas con la producción del artículo.
- **Total:** costo total del artículo, se calcula sumando los costos anteriores.

En la parte inferior de la pantalla, se despliega una tabla de datos en la cual se despliegan todos los costos que se hayan definido al artículo, permite al usuario conocer el comportamiento histórico de éste. Además presenta el usuario, fecha y hora en que se realizó el cambio en el costo estándar del artículo.

5. Una vez que se han realizado las modificaciones, el usuario debe salvar los datos utilizando la opción **Actualizar** o bien el ícono .

A continuación se presenta la pantalla desplegada por el sistema con esta opción:

Desglose del Costo Estándar

Actualizar! Actualizar y Regresar! Cancelar! Regresar!

Artículo: 0000000000000000001 Prop

Un. Almacén: CAJA Caja

Costos

	Local	Dólar
Material de Corporación:	C10.00	\$0.02
Material de Terceros:	C10.00	\$0.02
Total Mano de Obra:	C10.00	\$0.02
Total de Indirectos:	C10.00	\$0.02
Total:	C40.00	\$0.08

Fecha	Hora	Usuario	Mat. Corporació	Mat. Corporació	Mat. Terc
02/08/2005	11:59:45A		C10.00	\$0.02	C1

Fecha: NUM

Pantalla de Desglose de Costo Estándar

- Una vez que se han realizado las variaciones en los costos estándar de los artículos, el usuario debe actualizar la información, dicho proceso se explica a continuación.


¿Cómo Actualizar los Costos Estándar en Batch?

Para actualizar los costos estándar en batch, el usuario debe seguir el procedimiento que se muestra a continuación:

- En el menú principal del módulo de **Control de Inventario**, en la opción de **Administración**, se debe escoger la aplicación *Costo*

Estándar, y en esta opción se escoge *Actualización en Batch*. Esto hará que se despliegue una pantalla de datos denominada *Actualización del Costo Estándar en Batch*.

2. Cuando se modifica el costo estándar de un artículo, el sistema despliega una marca en el margen izquierdo de la línea correspondiente en la tabla de datos.
3. Una vez que han sido marcados los registros que serán actualizados, se debe presionar el ícono  o bien, utilizar la opción **Actualizar!** que se encuentra en el submenú de la opción.
4. Al presionar este ícono, el sistema desplegará una pantalla titulada **Consecutivo para Actualización del Costo Estándar** dentro de la cual el usuario debe seleccionar el tipo de consecutivo requerido para la actualización del costo estándar del artículo.
5. Dentro de esta pantalla el usuario define los parámetros para la casilla **Aplicación** dentro de la cual el primer espacio es el *tipo de consecutivo* y en el segundo espacio es el *siguiente valor* disponible para asociar dicho artículo a una transacción de inventario. Si el usuario puede presionar la tecla **F1** dentro del primer espacio para desplegar una tabla de consulta de consecutivos.



Consecutivo para Actualización del Costo Están... [X]

Este proceso lleva a cabo la actualización de los costos estándar para los artículos que fueron seleccionados.

Aplicación:

Código del consecutivo (F1 o doble click para ayuda)

Pantalla de Definición del Consecutivo para Actualización del Costo Estándar

6. Una vez definida la información el sistema ejecutará el proceso de actualización y luego desplegará un aviso en el cual informa que la operación se realizó satisfactoriamente.

!!!Advertencia!!!

El proceso de actualización es irreversible.

¿Cómo Generar Reportes en la Actualización en Batch?

Para generar un reporte, se debe seguir el procedimiento que se muestra a continuación:

1. Seleccione la opción **Reportes** que se presenta en el menú principal de la pantalla de **Actualización del Costo Estándar en Batch**.
Se desplegará un listado con tres opciones, que corresponden a los reportes que se pueden obtener:

- *Hoja de Trabajo*
- *Revisión de Costos*
- *Artículos no Costeados*

Filtro de los Reportes

Para la definición de la información que se presenta en cada reporte, el sistema despliega una pantalla donde el usuario puede configurar los datos que serán considerados.

Dicha pantalla se denomina **Reporte de Variación del Costo Estándar**, la cual se divide en una serie de carpetas donde se distribuyen los campos que deberán ser llenados por el usuario con la información requerida.

Esta pantalla es común a los demás reporte que genera el sistema. A continuación se presenta la descripción de cada una de las carpetas que conforman el filtro de los reportes.

Generales

Dentro de esta carpeta el usuario debe definir la siguiente información:

Código de Artículos: el usuario debe definir el rango de artículos que se tomará en cuenta para generar el reporte.

Descripción de Artículos: mediante estos campos el usuario también puede seleccionar los artículos que se desplegarán en el reporte.

Tipo: se despliega el listado de los tipos de artículos existentes, el usuario debe marcar con una equis aquellos tipos de artículos que desee generar en el reporte. Al lado izquierdo de la columna con los tipos, se presentan dos íconos: *Ninguno* () y *Todos* (), que facilitan al usuario la selección de los tipos.

Estado: se debe marcar con un check si el reporte incluirá los artículos en estado activo e inactivo.

Moneda: el usuario debe especificar si el reporte de costos tendrá el desglose en moneda local o en moneda dólar.

Otros

Dentro de esta carpeta, se debe definir la siguiente información:

Cuentas: en este campo, se debe digitar el código del intervalo de cuentas contables que será considerado dentro del reporte.

Proveedores Principales: se debe establecer el rango de proveedores de los artículos que se tomarán en cuenta para la elaboración del reporte.

Fechas: en esta sección se delimitan los artículos del reporte según un patrón de fechas de movimientos en el inventario.

- **Último Ingreso:** rango de fechas que determina que los artículos del reporte serán aquellos que hayan registrado una transacción de ingreso en el período establecido.
- **Último Movimiento:** rango de fechas que establece que los artículos considerados en el reporte serán solamente aquellos que hayan registrado algún movimiento, de cualquier tipo, durante el período definido.
- **Última Salida:** rango de fechas donde tuvo que haberse presentado una transacción tipo salida de inventario para un artículo específico, para que éste pueda ser considerado en la elaboración del reporte.

Lotes: se debe especificar con un check si serán considerados los artículos que utilizan y que no utilizan lotes.

Clasificación

Dentro de esta carpeta, el usuario debe especificar la siguiente información:

Clasificación: en esta sección se deben definir los rangos de cada clasificación que se considerarán para la elaboración del reporte, esto es, solamente los artículos que apliquen a los tres rangos podrán desplegarse en el reporte específico.

Clase: se debe especificar la clase A, B o C de los artículos que se considerarán dentro del reporte.

Formato de los Reportes

Cada reporte se explica detalladamente a continuación:

1. Hoja de Trabajo

Este reporte despliega el listado de los artículos que se definieron con costo estándar.

Se presenta el código y descripción del artículo, el tipo (materia prima, terminado, reproceso, etc.), el origen (corporación o terceros) y el costo estándar actual.

Junto con esta información se despliegan una serie de columnas en blanco, donde se pueden anotar los valores de los costos relacionados con materiales de la corporación y de terceros, mano de obra e indirectos. Esto con el objeto de establecer el nuevo rubro, antes de ser ingresado al sistema.

El reporte que se obtiene tiene el siguiente formato:

Hoja de Trabajo - Variación del Costo Estándar									
Moneda Local									
Artículo	Descripción	Tipo	Origen	Costo Estándar	Materiales Corporación	Materiales Terceros	Mano de Obra	Costos Indirectos	Nuevo Total
AA	Acelerador clase A	terminado	corporación	1,587.00					
AA-A	Componente A de AA	mat. prima	terceros	2,654.00					
AA-B	Componente B de AA	terminado	corporación	2,486.00					
AA-B-B	Componente subB	terminado	corporación	1,245.00					
AA-C	Componente C de A	mat. prima	terceros	9,722.00					
CEK	Cepillo electrónico	refacción	corporación	365.00					
REP	Artículo reproceso	reproceso	corporación	1,101.00					
Total de artículos listados: 7									

Reporte de Hoja de Trabajo

2. Revisión de Costos

Dentro del reporte se despliega la lista de todos los artículos definidos con costo estándar.

En este reporte se hace un desglose del costo nuevo en: costo de materiales de la corporación y de terceros, mano de obra e indirectos y el costo nuevo total. Se comparan el costo total actual y el costo nuevo, esto se hace por monto y por porcentaje.

Al final del reporte se presenta una leyenda donde se establece que aquellos artículos con "*" en la columna de porcentaje, no fueron considerados en el costeo. A continuación se presenta un ejemplo del reporte obtenido:

Revisión de Actualización de Costos Estándar											
Moneda Local											
Artículo	Descripción	Tipo	Origen	Materiales Corporación	Materiales Terceros	Mano de Obra	Costos Indirectos	Costo Total	Costo Actual	Diferencia Monto	%
AA	Acelerador clase A	terminado	corporación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	-1,587.00	*
AA-A	Componente A de AA	mat. prima	terceros	0.00	2,700.00	0.00	56.00	2,756.00	2,654.00	102.00	-3.84
AA-B	Componente B de AA	terminado	corporación	587.00	658.00	148.00	1,254.00	2,647.00	2,486.00	161.00	-6.48
AA-B-B	Componente subB	terminado	corporación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	-1,245.00	*
AA-C	Componente C de A	mat. prima	terceros	8,521.00	0.00	0.00	364.00	8,885.00	9,722.00	-837.00	8.61
CEK	Cepillo electrónico	refacción	corporación	360.00	0.00	4.00	0.00	364.00	365.00	-1.00	0.27
REP	Artículo reproceso	reproceso	corporación	789.00	0.00	124.00	36.00	949.00	1,101.00	-152.00	13.81
Total de artículos listados: 7											
Los artículos marcados con "*" no fueron costeados											

Reporte de Revisión de Costos

3. Artículos no Costeados

El reporte despliega el listado de los artículos que no presentan modificación en el costo. Se presenta el código y descripción de los artículos, el tipo, el origen y el desglose de los valores del costo estándar actual, esto es los montos correspondientes al costo de materiales de la corporación, materiales de terceros, mano de obra y costos indirectos de fabricación. El reporte es igual al que se muestra a continuación:

Revisión de Actualización de Costos Estándar								
Moneda Local								
Artículo	Descripción	Tipo	Origen	Materiales Corporación	Materiales Terceros	Mano de Obra	Costos Indirectos	Costo Total
AA	Acelerador clase A	terminado	corporación	587.00	250.00	500.00	250.00	1,587.00
AA-B-B	Componente subB	terminado	corporación	200.00	45.00	750.00	250.00	1,245.00
Total de artículos listados: 2								

Reporte de Artículos no costeados

INVENTARIO FÍSICO

Esta opción se requiere cuando se hacen conteos físicos de los artículos existentes en inventario, con el fin de verificar si las cantidades registradas corresponden a las cantidades reales existentes en las bodegas. En caso de que no concuerden, entonces permite actualizar los registros de las existencias de manera que éstos definan lo que en realidad se encuentra en la bodega.

El inventario físico no debe hacerse obligatoriamente para todos los artículos, el usuario podría inventariar solamente los artículos necesarios. Sin embargo, el sistema requiere que dicho inventario se divida por bodegas.

El proceso de inventario físico se realiza en dos etapas individuales pero mutuamente dependientes:

- ***Introducción de Boletas***
- ***Verificación de Boletas***

Por esta razón, ambas opciones se presentan conjuntamente, ya que el usuario debe ingresar a las dos para poder modificar los registros de las existencias en el inventario.

También bajo esta sección se encuentran otros tres procesos:

- ***Exportar Datos para Toma Física***
- ***Importar Datos de Toma Física***
- ***Descongelar Artículos***

El primer proceso emite una salida en forma de archivo ASCII el cual puede ser utilizado como formulario para la captura de datos.

El segundo proceso, por medio de un archivo creado por el usuario, toma los datos suministrados y los importa a la base de datos.

Estos procesos mejoran los mecanismos del módulo para realizar la toma física de las existencias ya que permiten la incorporación de mecanismos alternativos o complementarios externos al sistema y aportados por el usuario.

El tercer proceso realiza un descongelamiento extraordinario de la existencias en inventario que se hayan congelado anteriormente, para una fecha y hora de corte específicas.



Actualización

Actualiza los niveles de las existencias en inventario según la información obtenida del conteo físico de los artículos. Para mayor detalle, refiérase a la sección “Actualización de Existencias en Inventario” en la página 397.



Modificar Fechas!

Por medio de esta función que se encuentra en el submenú de la ventana, el usuario ejecuta la actualización de las fechas de las boletas de inventario que hayan sido seleccionadas. Esta actualización se realiza con una fecha que se encuentre dentro de los períodos de trabajo que fueron establecidos en el módulo de **Administración del Sistema**.

Para actualizar la fecha de una o más boletas deben seleccionarse los registros con el highlight dentro de la tabla principal y luego presionar la función Modificar Fechas!.



Números de Serie

Este botón le permitirá definir las cadenas de números de serie asociadas para cada cantidad definida de artículos.

Es válido aclarar que no se permitirá aplicar el Inventario Físico a menos que se hayan definido correctamente la cantidad de series con respecto a la cantidad definida en las boletas. Así, cuando se ingresa una boleta para un artículo que utiliza series y a esta no se le han definido las series a las cantidades, o bien, si la cantidad de series definidas no equivale a las necesarias para completar las indicadas en la boleta, el sistema marcará con una “X” roja la fila que corresponde a la boleta con dicho problema, lo que provoca que no se pueda realizar el proceso de aplicación del inventario físico.

Dentro de la pantalla se despliegan las siguientes casillas:

Período de trabajo: presenta la fecha inicial y final del rango de períodos de trabajo del sistema. Esta información es de consulta en **Control de Inventario**,

para realizar alguna modificación de la misma, es necesario ingresar a **Administración del Sistema** y cambiar estas fechas.

Período con advertencia: presenta la fecha inicial y final del rango de períodos con advertencia que fueron especificados en el sistema. De igual manera que el período de trabajo, esta información sólo puede ser modificada en el módulo de **Administración del Sistema**.

Fecha: dentro de esta casilla se ingresa la nueva fecha a la cual se actualizarán las boletas seleccionadas. Esta fecha debe encontrarse entre el período de trabajo del sistema. Cuando el usuario ingresa una fecha, ésta se deje como fecha por omisión para las siguientes boletas que se ingresen.

Una vez definida la nueva fecha, el usuario debe presionar el botón **Propagar** para que el dato sea actualizado.

Actualizar Fechas de Boletas

Este proceso actualiza la fecha de las boletas seleccionadas con una fecha que se encuentra dentro de los períodos de trabajo establecidos desde el módulo de Administración del Sistema.

Período de trabajo

Inicial: 01/01/2007
Final: 31/12/2007

Período con advertencia


Inicial: 01/01/2006
Final: 31/12/2006

Fecha: 17/01/2007

Propagar Cancelar

Pantalla para Actualizar Fechas de Boletas para Introducción y Verificación

Reportes



Con esta opción se pueden generar una serie de reportes especiales referentes a los artículos y boletas que se utilizan y generan en esta opción y con base en las cuales se realiza la actualización de las existencias.

Existen cinco tipos de reporte que pueden ser obtenidos desde esta opción:

- Hoja de Trabajo
- Boletas
- Revisión de Inventario
- Artículos no Inventariados
- Boletas en despliegue

Para mayor detalle, consulte “Creación de Reportes en los Procesos de Introducción y Verificación de Boletas” en la página 406.

Introducción de Boletas

En esta opción se realiza el ingreso a la base de datos de las cantidades existentes en la bodega, obtenidas por el conteo físico de los artículos almacenados allí. Al generar boletas, se agregará al sistema una boleta por cada línea en el archivo de entrada de manera que se indicará la cantidad proveniente de la línea (según sea Disponible/Reservada; Cuarentena o Vencida) y las demás en cero (0). Cuando un artículo tiene boletas creadas el sistema no aplicará el inventario físico por el total de existencia del mismo. El sistema soporta el ingreso de un máximo de hasta 32000 boletas para una misma bodega.

Artículo: se debe definir el código del artículo que ha sido inventariado.

Para esta labor se cuenta con la ayuda del **F1** el cual variará de acuerdo a lo definido en los parámetros respecto a si la prioridad de búsqueda se realizará por código de artículo o por código de barras.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Descripción: una vez que se define el código del artículo, el sistema desplegará la descripción correspondiente.

Unidad de Medida: el sistema despliega la unidad de medida de almacenamiento especificada para el artículo, cuando éste fue creado.

Localización: se debe especificar el código de la localización dentro de la bodega seleccionada, donde se ubica el artículo que fue contabilizado.

Lote: en este campo se debe establecer el lote específico del artículo que ha sido inventariado. Si el artículo no utiliza lotes, el sistema automáticamente definirá el lote ND.

Las siguientes cantidades se despliegan como columnas tanto para la unidad de detalle como para la unidad de almacenamiento:

- **Disponible / Reservada:** cantidad de artículos del lote que se encuentran en estado disponible y reservado.
- **Cuarentena:** este campo es modificable sólo si el artículo utiliza lotes. Se refiere a la cantidad de artículos del lote que se encuentran en estado de cuarentena, a la fecha en que se realiza el inventario físico.
- **Vencida:** el campo es modificable solamente si el artículo utiliza lotes. Determina cantidad de artículos del lote que se encuentran en estado vencido, a la fecha en que se realiza el inventario físico.

Validada: define el estado de la boleta. Cuando la boleta recién se ingresa en el sistema no está validada. Se debe redigitar la boleta en la opción *Validación de Boletas*, para que cambie su estado. Una vez que las boletas han sido validadas pueden actualizarse las existencias del artículo.

Fecha: se presenta la fecha en la que se ingresó la boleta a la base de datos.

Usuario: el sistema despliega el nombre del usuario que ingresa la boleta, según la conexión establecida al iniciar la sesión con el módulo.

4. Salve los cambios con  o con , de modo que regrese al menú principal. Hasta el momento los niveles de existencias no han sido modificados, se deben verificar las boletas.

Cada boleta se ingresa una vez y no se permiten modificaciones (Introducción de Boletas).

En este punto concluye el ingreso de boletas a la base de datos, el siguiente paso corresponde a la verificación de dichas boletas, el cual se realiza desde la opción correspondiente.



Filtro de opciones

Boleta: Debe definir el rango de número de boleta inicial y final.

Usuario: Debe definir el rango de códigos para el usuario.

Artículo: Debe definir el rango de códigos para el artículo.

Lote: Debe definir el rango de códigos para lotes a incluir.

Localización: Debe definir el rango de códigos para las localizaciones.

La pantalla a desplegar es la siguiente:

Filtro de Boletas

Introduzca el patrón de selección
Puede utilizar los caracteres '?' (para cualquier caracter)
y/o '*' (para cualquier hilera) salvo en rangos

Boleta
del
al

Estado
☒ Validada
☒ No Validada

Usuario
del
al

Artículo
del
al

Lote
del
al

Localización
del
al

Número de la boleta inicial

Pantalla de Filtro de Boletas

El ingreso de la validación se hace con el fin de evitar el ingreso de errores en las cantidades de los artículos.

En el caso de la validación de boletas, el sistema verifica que la boleta que se está validando haya sido digitada anteriormente y que la cantidad corresponda a la digitada en primera instancia, si la información es igual en ambos ingresos el sistema permite que se grabe el registro y la boleta queda validada, de lo contrario se reporta la discrepancia. El proceso de Validación de boletas únicamente validará la boleta con el consecutivo menor, que cumpla con las características de la línea cargada y que en las demás cantidades se encuentre un cero.

El procedimiento para verificar las boletas, es el que se describe a continuación:

1. En el menú principal del módulo, en la opción de **Administración**, se debe escoger la aplicación **Inventario Físico**, y en esta opción se escoge **Verificación de Boletas**. Esto hará que se despliegue una pantalla de datos denominada **Verificación de Boletas de**

Inventario Físico, la cual es similar a la que se despliega en la opción de introducción de boletas.

La pantalla a desplegar es la siguiente:

Pantalla de Verificación de Boletas

2. Digite el código de la **Bodega**, en la cual necesita ingresar los datos para la verificación de la boletas de inventario físico.
3. Ingrese la información correspondiente a cada artículo sobre el cual se realizó el inventario físico. Para esto, debe presionar el ícono  o escoger la opción **Nuevo** que se encuentran en el submenú de la pantalla. El sistema desplegará una pantalla donde el usuario deberá definir la siguiente información:

Bodega: se muestra el código y descripción de la bodega seleccionada.

Boleta: en este campo, se debe definir el consecutivo de la boleta que se va a validar.

Artículo: se debe definir el código del artículo que ha sido inventariado y al cual se le va a realizar la validación.

Para esta labor se cuenta con la ayuda del **F1** el cual variará de acuerdo a lo definido en los parámetros respecto a si la prioridad de búsqueda se realizará por código de artículo o por código de barras.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Descripción: una vez que se define el código del artículo, el sistema desplegará la descripción correspondiente.

Localización: se debe especificar el código de la localización dentro de la bodega seleccionada, donde se ubica el artículo que fue contabilizado.

Lote: en este campo se debe establecer el lote específico del artículo que ha sido inventariado. Si el artículo no utiliza lotes, el sistema automáticamente lo desactiva.

Las siguientes cantidades se despliegan tanto para la unidad de detalle como para la unidad de almacenamiento:

- **Disponible / Reservada:** cantidad de artículos del lote que se encuentran en estado disponible y reservado.
- **Cuarentena:** este campo es modificable sólo si el artículo utiliza lotes. Se refiere a la cantidad de artículos del lote que se encuentran en estado de cuarentena, a la fecha en que se realiza el inventario físico.
- **Vencida:** el campo es modificable solamente si el artículo utiliza lotes. Determina cantidad de artículos del lote que se encuentran en estado vencido, a la fecha en que se realiza el inventario físico.

3. Presione el ícono **Validar** para que el sistema salve la información de la boleta. La información que se digitó se presentará en la tabla de datos. En este punto concluye el proceso de verificación de boletas. El último paso corresponde a la actualización de las existencias en inventario.

Pantalla para Validación de Boletas

Actualización de Existencias en Inventario

*Esta opción puede activarse desde cualquiera de las dos tablas de datos, ya sea desde **Introducción de Boletas de Inventario Físico** o bien desde **Verificación de Boletas de Inventario Físico**.*

La actualización de existencias puede hacerse desde cualquiera de las dos opciones.

Antes de explicar los pasos del proceso, es válido mencionar que si se deseen actualizar las existencias mediante 2 ó más boletas por ejemplo, pero sólo se aplica una de ellas el sistema envía un mensaje de advertencia de que quedan boletas para el mismo artículo que no se están tomando en cuenta, es decir que están quedando fuera del filtro, y dejar la decisión al usuario si continua o no con el proceso.

El procedimiento para actualizar las existencias, se describe a continuación:

1. En el menú principal del módulo, en la opción de **Administración**, se debe escoger la aplicación **Inventario Físico**, y en esta opción se escoge o la opción de **Introducción de Boletas** o la opción de **Verificación de Boletas**.

2. Seleccione la opción **Actualización!**, o bien presione el ícono . El sistema desplegará una pantalla con carpetas que juntas agrupan la información para la selección de los artículos a participar en el proceso.
3. Una vez que se han especificado los parámetros, el usuario debe presionar el botón **Actualizar** que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. El sistema empieza la ejecución del proceso, mientras tanto muestra una pantalla donde se mide el grado de avance del mismo.
4. Finalmente, se despliega un mensaje donde se informa la cantidad de artículos que fueron modificados debido a un cambio en su nivel de existencias.

Descripción de Carpetas

Generales

Dentro de esta carpeta, el usuario debe escoger el modo de actualización:

Sólo artículos inventariados: la actualización de existencias se hará con base únicamente para los artículos a los que se haya creado una boleta.

No inventariados suponiendo existencias en cero: la actualización de existencias se hace para todos los artículos del inventario, sin importar que no se hayan creado boletas, a los cuales se les considera que la existencia es cero.

Existencias actuales del inventario: si se marca esta casilla se toma en cuenta la cantidad de existencias que existían en el momento que se realizó el congelamiento, si no está marcada el sistema toma la cantidad de existencias en el momento de aplicar la boleta.

Registros de congelamiento posteriores a...: si se marca esta casilla sólo se aplican las boletas de los artículos que tienen registro de congelamiento. Al presionar la tecla **F1** en la casilla se despliega la lista de congelamientos pendientes de aplicar. Las boletas escogidas definen una fecha de congelamiento de corte, en adelante el sistema tomará en cuenta esas boletas (sólo las congeladas, las que están en estado normal no son escogidas si se marca esta opción).

Es válido que si se indica una fecha de congelamiento cuando se marca la opción de "Registros de congelamiento posteriores a:..." se deshabilite esa opción si es que no existe algún registro de congelamiento que cumpla con el límite de fecha establecido y se coloca por defecto la opción de "Existencias Actuales de Inventario".

Descongelar los artículos que se encuentren congelados: esta casilla indica si se descongelan los artículos para la bodega a la que se están aplicando las actualizaciones en caso de que alguno de éstos esté congelado. Si se selecciona esta opción, se descongelan todos aquellos artículos que se encuentren congelados y a los cuales se les está actualizando las existencias, de lo contrario los artículos quedan tal y como estaban.

si esta casilla es marcada se descongelan aquellos artículos seleccionados que se encuentren congelados.

Omitir existencia reservadas, para Disponible/Reservado: de esta forma si el usuario selecciona esta opción el sistema debe aplicar la totalidad de lo indicado en la boleta como cantidad disponible sin modificar la cantidad reservada del artículo.

Por ejemplo, si tengo para un artículo 10 unidades en disponible y 10 unidades en reservado, y se realiza una boleta por 25 unidades, el sistema debe aplicar las 25 unidades a la cantidad disponible del artículo y dejar las 10 unidades reservadas. Con este mismo ejemplo si no se selecciona la opción y se aplica la boleta las existencias quedarían de la siguiente manera: 15 unidades en disponible y 10 unidades en reservado.

Ahora bien, si el artículo para el cual se ingresó la boleta de inventario utiliza números de serie, siguiendo con el mismo ejemplo, al momento de aplicar la boleta al inventario el sistema debe aplicar las 25 unds al disponible aunque no se tenga seleccionado el nuevo parámetro y no considerar las cantidades en reservado. Sin embargo se agrega una validación para cuando no se utiliza control de entradas en las series, esto para que, si el sistema no usa control de entradas el sistema tomará en cuenta ambas cantidades (disponible y reservado), si se utiliza este parámetro solamente se consideran las cantidades como disponibles.

Selección de registros de Boletas de Inventario Físico

Generales ~Boletas Artículos Otros Clasificación

Este proceso actualiza el inventario para la bodega: 00,
a partir de las boletas definidas. Puede actualizar también los artículos no inventariados
asumiendo que las existencias están en cero. Genera los ajustes necesarios.

Modo de Actualización

☐ Sólo artículos inventariados

☒ No inventariados suponiendo existencias en cero

Fecha:

Aplicación:

Base para actualización

☐ Existencias actuales del inventario

☒ Registros de congelamiento posteriores a:

☐ Descongelar los artículos que se encuentren congelados

☐ Omitir existencia reservadas, para Disponible/Reservado

Actualizar **Cancelar**

Carpeta Generales de Actualización de Inventario Físico

Boletas

En esta carpeta se seleccionan las boletas de artículos que serán actualizados. Se presentan varios parámetros para este caso:

Boleta: rango de boletas que serán actualizadas por el proceso.

Estado Boleta: el usuario especifica si quiere incluir las boletas validadas y las no validadas.

Usuario: rango de usuarios que ingresaron boletas de inventario.

Aplicación: en este campo se permite establecer algún patrón para la selección de ajustes de inventario que se considerarán para la actualización de existencias.

El patrón puede definirse utilizando los caracteres “?” para un solo caracter o bien, “*” para una fila indefinida de caracteres. Por ejemplo, para el siguiente listado de aplicaciones

525 536 24 5680 5696

Si el patrón se define como 5??, el sistema considerará todos los registros que después del valor “5”, desplieguen estrictamente dos caracteres, sin importar el valor de éstos. Es decir, los registros que se considerarán son: 525 y 536

Por otro, si el patrón se define como 5*, el sistema tomará en cuenta los registros que después del valor “5”, desplieguen cualquier cantidad de caracteres, sin importar el valor de éstos. Esto es, los registros que se contarán son: 525, 536, 5680 y 5696.

Lote: se debe especificar el intervalo de lotes de artículos que se incluirán en la actualización. Esto en caso de que en la carpeta siguiente se establezca que se considerarán artículos que utilizan lotes.

Localización: se debe especificar el intervalo de localizaciones de los artículos que se incluirán dentro de la actualización.

Selección de registros de Boletas de Inventario Físico

Generales **Boletas** Artículos Otros Clasificación

Boleta
 Desde:
 Hasta:

Estado Boleta
☒ Validada
☐ No Validada

Usuario
 Desde:
 Hasta:

Lote
 Desde:
 Hasta:

Localización
 Desd:
 Hasta:

Actualizar Cancelar

Carpeta Boletas de Actualización de Inventario Físico

Artículos

Dentro de esta carpeta el usuario debe definir la siguiente información:

Código de Artículos: el usuario debe definir el rango de artículos que se tomará en cuenta para la actualización de existencias.

Descripción de Artículos: mediante estos campos el usuario también puede seleccionar los artículos cuya existencia se modificará.

Tipo: se despliega el listado de los tipos de artículos existentes, el usuario debe marcar con una equis aquellos tipos de artículos que desee que participen en el proceso. Al lado izquierdo de la columna con los tipos, se presentan dos íconos: *Ninguno* (□) y *Todos* (☑), que facilitan al usuario la selección de los tipos.

Estado: se debe marcar con un check si el reporte incluirá los artículos en estado activo e inactivo.

Lotes: el usuario debe especificar de manera general si el proceso considerará artículos que utilizan o no lotes.

The screenshot shows a software window titled "Selección de registros de Boletas de Inventario Físico" with a close button in the top right corner. It features five tabs: "Generales", "Boletas", "Artículos" (which is selected and highlighted in orange), "Otros", and "Clasificación". The "Artículos" tab contains several input fields and checkboxes. On the left, there are two sections for "Código de Artículos" and "Código Barras Unidad de Detalle", each with "Desde:" and "Hasta:" dropdown menus and a "Tipo:" dropdown menu. On the right, there is a "Descripción de Artículos" section with similar "Desde:" and "Hasta:" dropdowns. Below these, there is a "Tipo:" section with three checkboxes: "Coproducto", "Desecho", and "Fantasma", all of which are checked. Further down, there is an "Estado" section with two checkboxes: "Activo" and "Inactivo", both checked. At the bottom right, there are two sections: "Lotes" and "Manufactura", each with "Utiliza" and "No utiliza" checkboxes, all of which are checked. At the bottom of the window, there are two buttons: "Actualizar" and "Cancelar". Below the buttons, there is a text label: "Código de barras inicial para la unidad de detalle".

Carpeta Artículos de Actualización de Inventario Físico

Otros

Dentro de esta carpeta, se debe definir la siguiente información:

Cuentas: en este campo, se debe digitar el código del intervalo de cuentas contables de los artículos que serán tomados para la actualización de existencias.

Proveedores Principales: se debe establecer el rango de proveedores de los artículos que se tomarán en cuenta en el proceso.

Fechas: en esta sección se delimitan los artículos según un patrón de fechas de movimientos en el inventario.

- **Último Ingreso:** rango de fechas que determina que los artículos del proceso serán aquellos que hayan registrado una transacción de ingreso en el período establecido.
- **Último Movimiento:** rango de fechas que establece que los artículos considerados en la actualización serán solamente aquellos que hayan registrado algún movimiento, de cualquier tipo, durante el período definido.
- **Última Salida:** rango de fechas donde tuvo que haberse presentado una transacción tipo salida de inventario para un artículo específico, para que éste pueda ser considerado en la actualización de existencias en inventario.

Selección de registros de Boletas de Inventario Físico

Generales Boletas Artículos **Otros** Clasificación

Cuentas

Desde:

Hasta:

Proveedores Principales

Desde:

Hasta:

Fechas

	Desde:	Hasta:
Último Ingreso:		
Último Movimiento:		
Última Salida:		

Actualizar Cancelar

Carpeta Otros de Actualización de Inventario Físico

Clasificación

Dentro de esta carpeta, el usuario debe especificar la siguiente información:

Clasificación: en esta sección se deben definir los rangos de cada clasificación que se considerarán para el proceso, esto es, solamente los artículos que apliquen a los tres rangos podrán modificar sus existencias.

Clase: se debe especificar la clase A, B o C de los artículos que se considerarán en el proceso.

Si los rangos en las carpetas son dejados en blanco, se incluirán en el proceso todos los artículos independientemente del tipo, bodega, clasificación, proveedor y cuenta de inventario.

The screenshot shows a software window titled "Selección de registros de Boletas de Inventario Físico". It has a tabbed interface with tabs for "Generales", "Boletas", "Artículos", "Otros", and "Clasificación". The "Clasificación" tab is active. Inside the tab, there is a section labeled "Clasificación" containing a table with 6 rows. Each row has a label "1234567890:" followed by two input fields: "Desde:" and "Hasta:". To the right of this table is a section labeled "Clase" with four checkboxes: "A", "B", "C", and "D". Checkmarks are visible in the "A", "B", and "C" checkboxes. At the bottom of the window are two buttons: "Actualizar" and "Cancelar".

Carpeta Clasificación de Actualización de Inventario Físico

Creación de Reportes en los Procesos de Introducción y Verificación de Boletas

El procedimiento para generar reportes, es el que se describe a continuación:

1. Defina la bodega en la que se realiza el proceso de Inventario Físico.
2. Seleccione la opción **Reportes** que se presenta en el menú principal de cualquiera de las opciones **Introducción** o **Verificación de Boletas**.

Se desplegará un listado con cinco opciones, que corresponden a los reportes que se pueden obtener:

- *Hoja de Trabajo*
 - *Boletas*
 - *Revisión de Inventario*
 - *Artículos no Inventariados*
 - *Boletas en Despliegue*
3. Para la definición de la información que se presenta en cada reporte, el sistema despliega una pantalla donde el usuario puede configurar los datos que serán considerados.

Descripción de Carpetas

La carpeta **General** presenta parámetros a ser definidos, específicos para la creación y generación del reporte. Las carpetas **Artículos**, **Otros** y **Clasificación** son las mismas que se utilizan en la generación de los reportes del sistema.

Generales

The screenshot shows a software window titled "Revisión del Inventario Físico" with a close button in the top right corner. It has four tabs: "Generales" (selected), "Artículos", "Otros", and "Clasificación".

Inside the "Generales" tab, there is a text box stating: "Este reporte imprime una comparación entre las existencias actuales y las existencias según el inventario físico de los artículos seleccionados para la bodega especificada."

Below this, there are several controls:

- Bodega:** A text field containing "01" and a dropdown menu showing "BODEGA PRINCIPAL".
- Ordenar:** A dropdown menu currently set to "Código".
- Costo:** A group box containing three radio buttons: "Fiscal" (selected), "Comparativo", and "Último".
- Moneda:** A group box containing two radio buttons: "Local" (selected) and "Dólar".
- Three checkboxes on the left:
 - ☒ Sólo artículos con existencias
 - ☐ Sólo artículos con diferencias
 - ☐ Sólo totales
- A checkbox: ☐ Asumir existencias en cero para artículos sin boleta
- Base para el reporte:** A group box with two radio buttons:
 - ☒ Existencias actuales del inventario
 - ☐ Registros de congelamiento posteriores a: [text field]

At the bottom, there are two buttons: "Imprimir" and "Cancelar".

Below the buttons, a label reads: "Ordenamiento del reporte(código, descripción)".

Ejemplo de la Carpeta Boletas

Dentro de esta carpeta se debe ingresar la siguiente información:

Bodega: el sistema despliega la bodega en la cual se realiza el inventario físico. Esta casilla se despliega para todos los reportes.

Localizaciones: se especifica un filtro por un rango de localizaciones, de manera se puede restringir las localizaciones que se tomarán en cuenta para la toma física. Solo se restringirá las localizaciones que se toman en cuenta, en caso de no seleccionarse un rango de localizaciones el sistema tomará todas las que están asociadas con la bodega escogida.

Ordenar por: en este campo es preciso establecer el parámetro de ordenamiento de la información siendo posibles las opciones *Código* o *Descripción*. En cualquiera de los casos el primer criterio de ordenamiento será la bodega. Esta casilla se despliega para todos los reportes.

Número de boleta inicial: se ingresa el consecutivo inicial para la numeración de boletas. Esta casilla solo se despliega para el reporte de **Boletas**.

Sólo Artículos con existencias: incluye dentro del reporte sólo los artículos que tiene existencias en inventarios. Esta casilla se despliega para todos los reportes.

Sólo Artículos con diferencias: si se marca la casilla el sistema incluye dentro del reporte sólo los artículos que tiene diferencias entre las existencias y el inventario. Esta casilla se despliega para el reporte de **Revisión de Inventarios**.

Sólo Totales: si se marca esta opción en el reporte se presenta sólo el costo total de los artículos faltantes y el costo total de los artículos sobrantes, no se presenta ningún detalle. Esta casilla se despliega para los reportes de **Revisión de Inventarios** y **Artículos no Inventariados**.

Moneda: se debe definir la moneda en la que se desplegarán los datos del reporte: local o dólar. Esta casilla se despliega para los reportes de **Revisión de Inventarios** y **Artículos no Inventariados**.

Costo: se debe escoger el costo sobre el cual se calculará el costo unitario del artículo y el costo de la diferencia por faltantes o sobrantes con respecto a la cantidad registrada. Esta casilla se despliega para los reportes de **Revisión de Inventarios** y **Artículos no Inventariados**.

Asumir existencias en cero para artículos sin boleta: esta casilla solo se activa para el reporte de **Revisión de Inventario**. Al marcar esta casilla el sistema asumirá que los artículos considerados dentro del reporte, los cuales no tienen boleta registrada, tienen sus existencias en cero. Esto significa que para todos los artículos, dentro de la bodega seleccionada, a los cuáles no se registró boleta, el sistema tomará que sus existencias son igual a cero y calculará la diferencia de costos.

Si la casilla no está marcada, el sistema despliega los artículos en el reporte, pero no los toma en cuenta para sacar la diferencia total final.

Congelar artículos: si se marca esta casilla el sistema activa las casillas que se encuentran en la parte inferior de la sección. Si se marca esta casilla, al imprimir cualquiera de los dos documentos se indica al sistema que se va proceder al conteo en la bodega y que debe congelar los artículos mientras se ingresan los resultados. Esta casilla se despliega para los reportes de **Boletas** y **Hojas de Trabajo**.

Este congelamiento consiste en tomar una fotografía de las existencias y costos actuales de los artículos que están siendo parte de la toma física, con el objeto de que, al aplicar las boletas, se pueda tomar como base las existencias en el

momento en que se congelaron, y no las del momento de aplicar las boletas, ya que lógicamente, pueden hacer variado desde entonces.

El proceso de congelamiento también toma en cuenta las series. En el proceso de aplicación de las boletas, se realiza la comparación contra las series que fueron congeladas.

Fecha y hora límite para congelamiento: actualiza la fecha en la cual se realiza el bloqueo de las existencias del artículo seleccionado. Esta casilla se despliega para los reportes de **Boletas** y **Hojas de Trabajo**.

Incluir artículos que ya están congelados: si está marcado crea un nuevo registro de congelamiento para el artículo que ya se encuentre congelado. Esta casilla se despliega para los reportes de **Boletas** y **Hojas de Trabajo**.

Base para el Reporte: bajo esta sección se encuentran dos opciones a ser marcadas o desmarcadas. Esta casilla se despliega para los reportes de **Revisión de Inventarios** y **Artículos no Inventariados**.

- **Existencias actuales del inventario:** si se marca esta casilla el sistema toma como base las existencias actuales de inventario.
- **Registros de congelamiento posterior:** si se marca esta casilla el sistema toma como base para construir el reporte los registros de congelamiento posteriores a la fecha dada dentro de la casilla.

Artículos

Dentro de esta carpeta el usuario debe definir la siguiente información:

Código de Artículos: el usuario debe definir el rango de artículos que se tomará en cuenta para generar el reporte.

Para esta labor se cuenta con la ayuda del **F1** el cual variará de acuerdo a lo definido en los parámetros respecto a si la prioridad de búsqueda se realizará por código de artículo o por código de barras.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Descripción de Artículos: mediante estos campos el usuario también puede seleccionar los artículos que se desplegarán en el reporte.

Tipo: se despliega el listado de los tipos de artículos existentes, el usuario debe marcar con una equis aquellos tipos de artículos que desee generar en el reporte. Al lado izquierdo de la columna con los tipos, se presentan dos íconos:

Ninguno () y *Todos* () , que facilitan al usuario la selección de los tipos.

Estado: se debe marcar con un check si el reporte incluirá los artículos en estado activo e inactivo.

Lotes: el usuario debe especificar si el reporte considerará artículos que usan lotes, que no usan lotes o ambos.

Manufactura: el usuario debe especificar si el reporte considerará artículos que son utilizados por los módulos de manufactura (*Administración de Productos y Producción y Costos* por ejemplo) o los que no son utilizados en manufactura.

Otros

Dentro de esta carpeta, se debe definir la siguiente información:

Cuentas: en este campo, se debe digitar el código del intervalo de cuentas contables que será considerado dentro del reporte.

Proveedores Principales: se debe establecer el rango de proveedores de los artículos que se tomarán en cuenta para la elaboración del reporte.

Fechas: en esta sección se delimitan los artículos del reporte según un patrón de fechas de movimientos en el inventario.

- **Último Ingreso:** rango de fechas que determina que los artículos del reporte serán aquellos que hayan registrado una transacción de ingreso en el período establecido.
- **Último Movimiento:** rango de fechas que establece que los artículos considerados en el reporte serán solamente aquellos que hayan registrado algún movimiento, de cualquier tipo, durante el período definido.
- **Última Salida:** rango de fechas donde tuvo que haberse presentado una transacción tipo salida de inventario para un artículo específico, para que éste pueda ser considerado en la elaboración del reporte.

Clasificación

Dentro de esta carpeta, el usuario debe especificar la siguiente información:

Clasificación: en esta sección se deben definir los rangos de cada clasificación que se considerarán para la elaboración del reporte, esto es, solamente los artículos que apliquen a los tres rangos podrán desplegarse en el reporte específico.

Clase: se debe especificar la clase A, B o C de los artículos que se considerarán dentro del reporte.

Si los rangos en las carpetas son dejados en blanco, se incluirán en el proceso todos los artículos independientemente del tipo, bodega, clasificación, proveedor, cuenta de inventario, etc.

Formatos de los Reportes

Cada reporte se explica detalladamente a continuación:

Hoja de Trabajo

Este reporte imprime un listado de todos los artículos asignados a la bodega seleccionada, la unidad de medida de almacenamiento, la localización dentro de la bodega y el número de lotes.

Además se presentan espacios para anotar la cantidad disponible y reservada, cantidad en cuarentena, cantidad vencida y comentarios. Estos campos deberán ser llenados con las existencias en el momento de realizar el inventario físico.

Al seleccionar este reporte, se desplegará una pantalla con las carpetas de Generales, Artículo, Otros y Clasificación. En cada carpeta se puede filtrar la información que se desea incluir en el reporte.

Hoja de Trabajo para el Inventario Físico								
Bodega: CEXT Consumo Extranjero (Zona Franca)								
Artículo	Descripción	Unidad		Lote	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Comentarios
		Medida	Localización		Disp.Reserv.	Cuarentena	Vencida	
AA	Acelerador clase A	Bulto	VT	1243				
AA-A	Componente A de AA	Bulto	VN	1253				
AA-A	Componente A de AA	Bulto	VT	1252				
AA-B	Componente B de AA	Paquete	VT					
AA-B-B	Componente subB	Caja	VN					
AA-C	Componente C de A	Paquete	VN	2132				
CEK	Cepillo electrónico	Caja	VT					
REP	Artículo reproceso	Bulto	VN					
Total de artículos listados: 7								

Reporte de Hoja de Trabajo

Boletas

En esta opción se imprimen etiquetas que se pueden adjuntar en los estantes correspondientes en la bodega, con el fin de evitar errores por codificación de artículos. La idea principal es pegar una etiqueta en cada estante de cada artículo para facilitar su identificación.

El sistema imprime una boleta por artículo y por localización, es decir, si un artículo se encuentra en varias posiciones de la bodega, se imprimirá una boleta por cada localización.

Las boletas contienen información como: número de boleta, nombre y código del artículo, bodega, localización y lote. Se presentan espacios en blanco para que se anoten los valores de las cantidades disponible, reservada, cuarentena y vencida, todas éstas en la unidad de medida de almacenamiento.

Artículo:	Acelerador clase A		Artículo:	Acelerador clase A		Artículo:	Acelerador clase A	
	AA	Boleta: 1		AA	Boleta: 1		AA	Boleta: 1
Bodega: CEXT	Localiz: VT	Lote: 1243	Bodega: CEXT	Localiz: VT	Lote: 1243	Bodega: CEXT	Localiz: VT	Lote: 1243
Disp. y Reserv.:	BULTO		Disp. y Reserv.:	BULTO		Disp. y Reserv.:	BULTO	
Cuarentena:	BULTO		Cuarentena:	BULTO		Cuarentena:	BULTO	
Vencida:	BULTO		Vencida:	BULTO		Vencida:	BULTO	
Artículo:	Componente A de AA		Artículo:	Componente A de AA		Artículo:	Componente A de AA	
	AA-A	Boleta: 2		AA-A	Boleta: 2		AA-A	Boleta: 2
Bodega: CEXT	Localiz: VN	Lote: 1253	Bodega: CEXT	Localiz: VN	Lote: 1253	Bodega: CEXT	Localiz: VN	Lote: 1253
Disp. y Reserv.:	BULTO		Disp. y Reserv.:	BULTO		Disp. y Reserv.:	BULTO	
Cuarentena:	BULTO		Cuarentena:	BULTO		Cuarentena:	BULTO	
Vencida:	BULTO		Vencida:	BULTO		Vencida:	BULTO	
Artículo:	Componente A de AA		Artículo:	Componente A de AA		Artículo:	Componente A de AA	
	AA-A	Boleta: 3		AA-A	Boleta: 3		AA-A	Boleta: 3
Bodega: CEXT	Localiz: VT	Lote: 1252	Bodega: CEXT	Localiz: VT	Lote: 1252	Bodega: CEXT	Localiz: VT	Lote: 1252
Disp. y Reserv.:	BULTO		Disp. y Reserv.:	BULTO		Disp. y Reserv.:	BULTO	
Cuarentena:	BULTO		Cuarentena:	BULTO		Cuarentena:	BULTO	
Vencida:	BULTO		Vencida:	BULTO		Vencida:	BULTO	

Reporte de Boletas

Revisión de Inventario Físico

Este reporte imprime, para los artículos de la bodega seleccionada, el costo unitario de cada unidad de almacenamiento, la localización y las existencias disponibles en la bodega antes del inventario físico, así como las existencias digitadas en las boletas (solamente en aquellos artículos en que se haya realizado el conteo). El sistema calcula la diferencia entre las existencias y el costo involucrado.

El fin primordial es comparar la información y verificar las diferencias encontradas con el objeto de realizar un segundo conteo en caso de que sea necesario.

Es recomendable que se realice el segundo conteo en los casos en que la diferencia entre lo que existe actualmente en la bodega y la cantidad digitada sea muy grande. El reporte que se despliega es como el siguiente:

Revisión del Inventario Físico											
Bodega: B-02											
Utilizando el costo fiscal. Moneda Local											
Artículo	Descripción	Costo		Lote	Existencia			Cant. Física		Diferencia	Costo de la Diferencia
		Unitario	Localización		Disp./Reserv.	En Cuarentena	Vencida	Disp./Reserv.	En		
001	Caja tipo 1	150.00	BAJA	LOTE-01	1007.00	100.00	0.00	50	0	0	0
002	Tapa sup	253.00	ALTA	LOTE-02	800.00	50.00	0.00	50	0	0	0
003	Tapa inf	38.50	ALTA	LOTE-03	386.00	50.00	0.00	25	0	0	0
004	Caja tipo 2	163.00	BAJA	LOTE-04	1551.00	100.00	0.00	150	0	0	0
005	Caja tipo 3	100.00	BAJA	LOTE-05	100.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Costo total de los sobrantes:				0.00							
Costo total de los faltantes:				0.00							
Costo total de las diferencias:				0.00							
Total de artículos listados:				5							

Reporte de Revisión del Inventario Físico

Artículos no Inventariados

Este reporte despliega el listado de los artículos que no han sido considerados en el inventario físico. Se presenta el código y nombre del artículo, costo unitario, localización, lote, y las cantidades, que se considera están en el inventario, de las existencias disponibles, reservada, en cuarentena y vencida. Además el sistema calcula el costo total por artículo, esto es, la suma de los costos de todas las existencias.

Artículos no inventariados							
Bodega: CEXT Consumo Extranjero (Zona Franca)							
Utilizando el costo fiscal. Moneda Local							
Artículo	Descripción	Costo		Lote	Existencia		
		Unitario	Localización		Disp./Reserv.	En Cuarentena	Vencida
AA-B	Componente B de AA	1,321.00	VT		144.00	0.00	0.00
AA-B-B	Componente subB	1,592.30	VN		654.00	0.00	0.00
AA-C	Componente C de A	1,482.00	VN	2132	14.00	32.00	1.00
CEK	Cepillo electrónico	956.00	VT		255.00	0.00	0.00
REP	Artículo reproceso	123.00	VN		55.00	0.00	0.00
Costo total de los faltantes:				-1,551,787.20			
Total de artículos listados:				5			

Reporte de Artículos no inventariados

Boletas en Despliegue

Este reporte despliega las líneas que se presentan en la tabla de datos, también se puede activar por medio del ícono . Presenta todas las boletas que ha sido digitadas (en caso de introducción de boletas) y las que se hayan vuelto a digitar (en caso de verificación de boletas).

Las columnas desplegadas son las misma que aparecen en pantalla, recuerde que se pueden modificar o seleccionar sus necesidades por medio del ícono .

EXPORTAR DATOS PARA TOMA FÍSICA

Por medio de esta opción el usuario puede emitir una salida en forma de archivo ASCII, el cual puede ser utilizado como un formulario de captura de datos para la toma física de los artículos de una o varias bodegas.

Además el módulo permite la incorporación de filtros adicionales para seleccionar y ordenar en forma específica los artículos que serán objeto de la toma física.

Esta opción realiza la generación del archivo con los datos estrictamente relacionados con los artículos omitiéndose cualquier dato adicional así como cualquier elemento de tipo estético. Esto con el objetivo de que esta salida se pueda constituir en un archivo de tipo texto que pudiese posteriormente ser cargado desde una aplicación externa para la realización de la toma física.

Manejo de la Exportación de Datos

El procedimiento a seguir para el manejo del proceso de exportación de datos es el siguiente:

1. Dentro del submenú **Administración** escoja la opción **Inventario Físico - Exportar Datos para Toma Física**.
2. Dentro de la pantalla desplegada se deben ingresar los parámetros del proceso dentro de las carpetas que forman la ventana.

Descripción de Carpetas

Generales

Dentro de esta carpeta se ingresan los siguientes parámetros:

Bodega: el sistema despliega la bodega en la cual se realiza el inventario físico.

Ordenar por: en este campo es preciso establecer el parámetro de ordenamiento de la información siendo posibles las opciones *Código* o *Descripción*. En cualquiera de los casos el primer criterio de ordenamiento será la bodega.

Archivo ASCII: dentro de esta casilla el usuario define la ruta del archivo dentro del cual se quedarán los datos exportados. . Se puede utilizar la tecla F1 para seleccionar desplazarse entre los directorios, unidades y archivos; si el nombre del archivo corresponde a uno existente la aplicación preguntará al usuario si desea sobre escribir en él; de contestar que no, se solicitará nuevamente el nombre del archivo.

Localizaciones: dentro de esta casilla el usuario marca si se consideran dentro del proceso aquellos ***Artículos que han contado con existencias***.

Congelar artículos: si se marca esta casilla el sistema permitirá que al correr el proceso de exportación de datos para la toma física.

Congelar artículos: si se marca esta casilla el sistema activa las casillas que se encuentran en la parte inferior de la sección. Si se marca esta casilla, al correr el proceso de exportación de datos para la toma física. se indica al sistema que se va proceder inmediatamente al conteo en la bodega y que debe congelar los artículos mientras se ingresan los resultados.

Este congelamiento consiste en tomar una fotografía de las existencias y costos actuales de los artículos que están siendo parte de la toma física, con el objeto de que, al aplicar las boletas, se pueda tomar como base las existencias en el momento en que se congelaron, y no las del momento de aplicar las boletas, ya que lógicamente, pueden hacer variado desde entonces.

El proceso de congelamiento también toma en cuenta las series. En el proceso de aplicación de las boletas, se realiza la comparación contra las series que fueron congeladas.

Fecha y hora final del bloqueo: esta casilla define la fecha y hora hasta la que estará congelado el artículo una vez que se ejecute el proceso de exportación de datos.

Incluir artículos que ya están congelados: si está marcado crea un nuevo registro de congelamiento para el artículo que ya se encuentre congelado al correr el proceso.

Exportar Datos para Toma Física

Generales | Artículos | Otros | Clasificación

Este proceso genera en un archivo ASCII los registros necesarios para efectuar la toma del inventario físico de los artículos seleccionados.

Bodegas

del al

Ordenar por: Archivo ASCII:

Localizaciones

☐ Artículos que han contado con existencias

☐ Sólo localizaciones con existencias

☐ Congelar artículos

Fecha y hora final de bloqueo:

☐ Incluir artículos que ya están congelados

Especifique el nombre y ruta del archivo en donde se dejarán los datos

Carpeta General de Exportar Datos para Toma Física

Artículos

Dentro de esta carpeta el usuario debe definir la siguiente información:

Código de Artículos: el usuario debe definir el rango de artículos que se tomará en cuenta para generar el reporte.

Para esta labor se cuenta con la ayuda del **F1** el cual variará de acuerdo a lo definido en los parámetros respecto a si la prioridad de búsqueda se realizará por código de artículo o por código de barras.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los

parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Descripción de Artículos: mediante estos campos el usuario también puede seleccionar los artículos que se desplegarán en el reporte.

Tipo: se despliega el listado de los tipos de artículos existentes, el usuario debe marcar con una equis aquellos tipos de artículos que desee generar en el reporte. Al lado izquierdo de la columna con los tipos, se presentan dos íconos:

Ninguno () y *Todos* () , que facilitan al usuario la selección de los tipos.

Estado: se debe marcar con un check si el reporte incluirá los artículos en estado activo e inactivo.

Lotes: el usuario debe especificar si el reporte considerará artículos que usan lotes, que no usan lotes o ambos.

Manufactura: el usuario debe especificar si el reporte considerará artículos que son utilizados por los módulos de manufactura (*Administración de Productos y Producción y Costos* por ejemplo) o los que no son utilizados en manufactura.

Exportar Datos para Toma Física

Generales **Artículos** Otros Clasificación

Código de Artículos
 Desde:
 Hasta:

Descripción de Artículos
 Desde:
 Hasta:

Código Barras Unidad de Detalle
 Desde:
 Hasta:
 Tipo:
☐ EAN-1
☐ EAN-8

Código Barras Unidad de Almacén
 Desde:
 Hasta:
 Tipo:
☐ DUN-1
☐ EAN-1

Tipo:
☒ Coproducto
☒ Desecho
☒ Fantasma

Estado
☒ Activo ☒ Inactivo

Lotes
☒ Utiliza ☒ No utiliza

Manufactura
☒ Utiliza ☒ No utiliza

Exportar Cancelar

Carpeta Artículos de Exportar Datos para Toma Física

Otros

Dentro de esta carpeta, se debe definir la siguiente información:

Cuentas: en este campo, se debe digitar el código del intervalo de cuentas contables que será considerado dentro del reporte.

Proveedores Principales: se debe establecer el rango de proveedores de los artículos que se tomarán en cuenta para la elaboración del reporte.

Fechas: en esta sección se delimitan los artículos del reporte según un patrón de fechas de movimientos en el inventario.

- **Último Ingreso:** rango de fechas que determina que los artículos del reporte serán aquellos que hayan registrado una transacción de ingreso en el período establecido.

- **Último Movimiento:** rango de fechas que establece que los artículos considerados en el reporte serán solamente aquellos que hayan registrado algún movimiento, de cualquier tipo, durante el período definido.
- **Última Salida:** rango de fechas donde tuvo que haberse presentado una transacción tipo salida de inventario para un artículo específico, para que éste pueda ser considerado en la elaboración del reporte.

The screenshot shows a software window titled "Exportar Datos para Toma Física" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there are four tabs: "Generales", "Artículos", "Otros" (which is currently selected and highlighted with a blue border), and "Clasificación". The "Otros" tab contains three sections, each with a blue header and two date input fields (labeled "Desde:" and "Hasta:"). The first section is "Cuentas", the second is "Proveedores Principales", and the third is "Fechas". The "Fechas" section has three rows of date inputs, labeled "Último Ingreso:", "Último Movimiento:", and "Última Salida:". At the bottom of the window, there are two buttons: "Exportar" and "Cancelar".

Carpeta Otros de Exportar Datos para Toma Física

Clasificación

Dentro de esta carpeta, el usuario debe especificar la siguiente información:

Clasificación: en esta sección se deben definir los rangos de cada clasificación que se considerarán para la elaboración del reporte, esto es,

solamente los artículos que apliquen a los seis rangos podrán desplegarse en el reporte específico.

Clase: se debe especificar la clase A, B, C o D de los artículos que se considerarán dentro del reporte.

3. Ingrese los parámetros dentro de las carpetas de la pantalla principal.
4. Una vez que se han definido los parámetros a considerar para el proceso de exportación de datos en las carpetas respectivas el usuario debe presionar el botón **Exportar** para que el sistema ejecute la opción. Una vez que el sistema ha terminado, enviará un mensaje indicando que el proceso fue ejecutado exitosamente.

Exportar Datos para Toma Física

Generales Artículos Otros **Clasificación**

Clasificación

	Desde:	Hasta:
LINEA:		
ESTILO:		
COLOR:		
TALLA:		
MARCA:		
FAMILIA:		

Clase

☒ A ☒ B ☒ C ☒ D

Exportar Cancelar

Carpeta Clasificación de Exportar Datos para Toma Física

Formato del Archivo Exportado


El archivo para exportar constituye un archivo de datos plano, esto quiere decir que no contiene ningún tipo de datos de control tales como nombres de los campos, tipos, etc. Además, el orden respectivo de las columnas se mantiene constante así como su tamaño.

Para separar el valor de cada columna se utiliza un caracter de tabulación y para separar cada registro de cada artículo se utiliza un caracter de fin de línea.

Con este formato el archivo puede ser leído fácilmente desde otras aplicaciones (Excel por ejemplo) o puede ser utilizado como archivo de datos de otros programas y periféricos tales como “hand held computers” y lectoras de códigos de barras.


Así por ejemplo, los pasos en Excel (versión MS Office en Español) para abrir el archivo y utilizarlo serían los siguientes:

1. Abra el archivo, para lo cual hay que especificar el nombre y su tipo. Se debe especificar que es un archivo de texto (extensión TXT).
2. Al escoger **Abrir** aparece una ventana que confirmará si se trata de un archivo delimitado por tabs a lo cual se responde afirmativamente dando siguiente.



Pantalla Excel – Paso 1

3. Si se tiene columnas con datos numéricos **Excel** tratará de darles este formato, mientras que para el sistema de inventario todas excepto las cantidades son consideradas texto.
4. Para corroborar que todas las columnas se tratan de datos tipo texto se debe seleccionar en la pantalla **"Asistente para importar texto"** cada columna y marcar que se trata de texto.



Pantalla Excel "Asistente para importar texto"

5. Los datos a incorporar en el archivo por cada artículo y bodega que se incluya en el filtro seleccionado por el usuario son las siguientes:

Bodega (4 posiciones).

Código del artículo (20 posiciones).

Código de barras del inventario (20 posiciones).

Descripción del artículo (50 posiciones).

Localización (8 posiciones)¹.

Lote (15 posiciones)²

Tipo de Cantidad (22 posiciones)²

Cantidad (15 posiciones)

Unidad de Medida del artículo en el almacén (6 posiciones).

¹ En caso que la compañía no maneje localizaciones esta columna no existirá. Cuando la compañía sí maneja localizaciones, para los artículos que estén en varias localizaciones se incorporarán tantas líneas como en localizaciones se encuentre el artículo, en cada línea se repetirán todos los datos excepto que se anotará una localización.

² En caso que la compañía no maneje lotes esta columna no existirá. Cuando la compañía sí maneja lotes, para los artículos que no manejen lotes solo aparecerán las 15 posiciones con espacios en blanco y para los artículos que sí los manejen se incorporarán tantas líneas como lotes se tengan registrados (en la correspondiente bodega y localización), en cada línea se repetirán todos los datos excepto que se anotará un lote diferente.

B-01	10-10-000001	100020383848	Material para concentrado	ALTA	02-10-1998/01	Disp/Reserv:		KG
B-01	10-10-000001	100020383848	Material para concentrado	ALTA	31-10-1998/06	Cuarentena:		KG
B-01	30-01-000002	300030000300	Material de empaque	ALTA		Disp/Reserv:		UNIDAD
B-01	35-01-003004	933654544455	Agente complementario	BAJA	10-10-1997/01	Vencida:		LITRO

Ejemplo de archivo con formato de exportación

6. A partir del archivo generado en el punto 5 y con base en mecanismos propios, el usuario procede ahora a realizar la toma física del inventario obteniendo como resultado del proceso el valor correspondiente a la cantidad de artículos en el inventario (conjuntamente disponibles y reservados) y en caso que el artículo maneje lotes, la cantidad que se encuentra en cuarentena y también la cantidad de artículos que se encuentran vencidos (de no manejar lotes estas filas no aparecerán por lo que solo existe espacio para la cantidad disponible / reservada).
7. Una vez obtenido este resultado, el objetivo es que el usuario complemente el archivo originalmente exportado con las tres columnas de cantidades para ser pasado al módulo de inventario, el cual mediante un proceso de importación particular terminará por establecerlos como las boletas del inventario físico.
8. De una manera resumida se tiene el siguiente procedimiento:
 - El módulo de Control de Inventario genera el archivo con formato para exportar.
 - El usuario toma ese archivo y con base en los artículos incluidos hace la toma física.
 - El usuario genera un archivo con el resultado de la toma física según formato.
 - El módulo de Control de Inventario lee el archivo con la toma física y genera las boletas correspondientes.

IMPORTAR DATOS DE TOMA FÍSICA

Este proceso se relaciona directamente con el proceso de **Exportar Datos para Toma Física** debido a que es éste el que genera el archivo que, una vez modificado, será cargado por el proceso de **Importar Datos** para la captura de la información.

Manejo de la Importación de Datos

El procedimiento a seguir para el manejo del proceso de exportación de datos es el siguiente:

1. Dentro del submenú **Administración** escoja la opción **Inventario Físico - Importar Datos para Toma Física**.
2. El proceso para importar el archivo generado por la toma física, se inicia con una ventana donde el usuario debe ingresar la siguiente información:

Archivo de entrada: nombre del archivo a utilizar para realizar la importación de datos.

Archivo de salida: nombre de un archivo donde se depositarán los mensajes de error que el módulo detecte durante el proceso.

Para especificar ambos archivos el usuario puede utilizar ayuda al presionar la tecla **F1**, la cual presenta una ventana para desplazarse entre los directorios, unidades y archivos.

Utilizar entrada para: el usuario debe definir si la importación de datos será utilizada por el sistema para:

- **Generar Boletas**
- **Validar Boletas**

Recuerde que el proceso de importación es una herramienta que facilita al usuario la introducción o verificación de las boletas de inventario.

Descongelar artículos que se encuentren congelados: si se marca esta casilla el sistema desbloquea las existencias de los artículos seleccionados que se encuentren congeladas.

Debido a que al exportar datos se congelan las existencias de los artículos seleccionados con el filtro, para las bodegas indicadas, y éstas se mantienen congeladas mientras el proceso de conteo se efectúa, entonces el sistema una

vez que se ejecuta el proceso de importación del archivo ASCII, rehabilita las existencias congeladas para realizar el conteo de existencias y actualizar los datos que el sistema almacena.



Pantalla Principal de Importar Archivos de Toma Física

El formato del archivo que será leído debe considerar que los datos a ser importados por el sistema deben tener un formato semejante al archivo que inicialmente el módulo exporta. Esto es, que las columnas estén separadas por tabuladores y que entre registro y registro se utiliza el caracter de fin de línea.

Convenientemente, este formato es el que se logra al tener los datos en una hoja Excel donde cada fila contiene los valores de un artículo y se ordena **Guardar como...** especificándose que el tipo de formato con el que se debe guardar es **Texto (delimitado por tabulaciones)**, sin caracteres de control como títulos de columnas, tipos o tamaños, etc.

3. En cuanto a las columnas que debe contener cada fila, el programa que importa los datos asume que su contenido será el siguiente:
 - 1.) La primera columna la constituye la *bodega*.
 - 2.) La segunda columna corresponde al *código del artículo* que se maneja en el módulo de **Control de Inventario**.

- 3.) En caso que la compañía maneje localizaciones, la quinta columna será la *localización del artículo*, si no se manejan localizaciones la tercera quinta será ocupada por otro valor.
- 4.) Si la compañía maneja lotes:
 - 4.1) La siguiente columna corresponderá al *lote del artículo*. en caso que el artículo no maneje lotes se debe dejar un caracter separados a fin de que Excel respete el orden de las columnas se sugiere el guión.
 - 4.2) Las siguientes dos columnas deberán ser el *tipo de cantidad* que se está registrando (“Disponible/Reservada:”, “Cuarentena:”, “Vencida:”) y la *cantidad* correspondiente (números que pueden tener o no decimales y corresponden respectivamente a la cantidad de artículos en el inventario para el tipo de cantidad anotado). En cuanto a la cantidad de decimales que **Control de Inventario** importará estará determinado por la cantidad de decimales que se le haya especificado al módulo. En caso que existan más decimales simplemente no los tomará en cuenta.
- 5.) Si la compañía no maneja lotes:
 - 5.1) Solo se debe especificar una columna con la cantidad (no es necesario especificar el tipo de cantidad de que se trata).
- 6.) La siguiente columna, después de la cantidad se trata de las unidades de medida.
- 7.) A la derecha de la línea se omitirá cualquier otra columna que el usuario pueda tener, así si el usuario lo desea puede tener columnas adicionales con otra información, el módulo que importa los datos no tomará en cuenta las columnas extra por lo que no afectarán en absoluto el resultado.

En general, es suficiente con tomar el archivo exportado, insertar las columnas necesarias para anotar los montos, registrar los valores correspondientes y guardar con el formato adecuado.

El archivo de entrada puede ser utilizado para generar las boletas tantas veces como se desee si ya una boleta se ha generado se actualizarán las cantidades de ser necesario a partir del archivo de entrada. También puede ser utilizado para validar cualesquiera de las boletas existentes. Una boleta que se encuentra validada no será afectada por el proceso de importación y cual intento de afectarla generará un registro con el mensaje correspondiente en el archivo de salida.

El proceso de importación realiza las siguientes validaciones para cada línea del archivo a importar:

- Genera automáticamente, de ser necesario, un número de boleta único.
- Si el proceso es de generación de boletas:
 1. Verifica que el código del artículo exista en la base de datos.
 2. Lotes
 - 2.1. Si la compañía y el artículo utilizan lotes se verifica que la línea importada tenga un lote, y que éste corresponda a un lote asociado al artículo.
 - 2.2. Si la compañía tiene lotes y el artículo no, se verifica que el espacio del lote tenga el caracter separador guión.
 - 2.3. Si la compañía utiliza lotes se verifica que existan las columnas tipo cantidad y cantidad, tomándose con la cantidad de decimales especificada para que Control de Inventario trabaje, truncando el resto de los decimales si estos existen.
 - 2.4. Si la compañía no usa lotes se verifica que la columna cantidad sea numérica.
 3. Localizaciones
 - 3.1. Si la compañía utiliza localizaciones, se verifica que esta exista.
 4. Se verifica que la bodega anotada en el registro exista.
 5. Se verifica que el artículo esté registrado en la bodega a la cual se le anota el registro.
 6. Si actualmente existe una boleta con el mismo artículo, bodega, localización y lote (cuando estos últimos procedan) y la boleta no está validada se actualizarán las cantidades que tenga la boleta con las cantidades que especifique la línea importada. En caso que esté validada se generará un mensaje de error.
 7. Si no existe una boleta con el artículo, bodega y el lote, se creará una nueva boleta.
 8. Si el proceso es de validación de boletas
 - 8.1 Se buscará la boleta correspondiente con todos los campos iguales y se cambiará a estado validada.
 - 8.2 En caso que las columnas necesarias no sean iguales se generará un mensaje de error con el valor que no corresponde en ambos registros.

En caso que alguna de estas condiciones no se cumpla se generará un mensaje de error y se continua con el siguiente registro, hasta finalizar el archivo de entrada.

Mensajes de Error

Cada vez que suceda un error en la consistencia de los datos, el módulo adjunta esta información a los demás errores especificando para cada caso:

- el número de línea del archivo a importar de que se trata
- descripción que explique la causa del error

El sistema inserta esta información en las columnas posteriores del registro del archivo de entrada y lo guarda en el archivo de salida.

35-01-032	B-02	BAJA		0	0	0	Línea 5	Artículo no existe
-----------	------	------	--	---	---	---	---------	--------------------

Fila ejemplo de Mensaje de Error

Los mensajes de error que determine el proceso se incluirán en el *Archivo de Salida* especificado por el usuario siendo posible visualizarlos posteriormente.

Una vez corregidos los errores podría volverse a aplicar el archivo de salida (o el entrada según donde se han corregido los cambios), teniendo en cuenta que si han hecho modificaciones posteriores en Control de Inventario. El proceso restablecerá los valores según los establezca el archivo de carga.


DESCONGELAR EXISTENCIAS

Esta opción provee el medio para descongelar registros en forma extraordinaria para que nuevamente queden habilitados a participar de transacciones.

Este proceso es útil para la empresa ya que el congelamiento y descongelamiento de los artículos es opcional en las ventanas de cada uno de los procesos con esta característica, lo que puede ocasionar que en algún momento algún artículo quede congelado, para alguna bodega particular, a pesar de que no requiera de este modo.

En este caso, el sistema provee el medio para descongelar registros en forma extraordinaria para que nuevamente queden habilitados a participar de transacciones.

A continuación se presenta la ventana principal de la función:



Pantalla para Descongelar Artículos

El procedimiento para ejecutar el proceso de descongelamiento extraordinario de artículos es el siguiente:

1. Ingrese al menú de **Administración**, luego al submenú **Inventario Físico** y allí escoja la opción **Descongelar Artículos**. El sistema desplegará la ventana principal de la función denominada **Descongelamiento Extraordinario de Artículos**.
2. Dentro de esta pantalla se presenta, en la parte superior una casilla denominada **Fecha y Hora de Corte** donde el usuario define estos datos especificando cual será la fecha límite a considerar en el proceso. De esta fecha y hora hacia atrás el sistema descongelará los artículos que hayan sido congelados previamente en algún proceso de toma física.
3. Dentro de la tabla de la pantalla se presentan las siguientes columnas:
 - *Código y descripción del artículo*
 - *Bodega*

- *Existencias congeladas*: marca que indica que las existencias de ese artículo dentro de la bodega específica se encuentran congeladas.
 - *Fecha de inicio de congelamiento*: indica la fecha en la cual el sistema congeló las existencias del artículo al ejecutar algún proceso de toma física.
 - *Bloquea transacciones*: esta casilla indica que las existencias del artículo que se encuentran congeladas no pueden participar en ningún tipo de transacción de inventarios. Si un artículo está congelado pero no tiene esta casilla marcada, el artículo permite que se realicen transacciones pero todavía sigue indicando que se encuentra congelado.
 - *Fecha final del congelamiento*
4. En la barra de herramientas se presenta una función especial para ejecutar el proceso.




Descongelar

Por medio de este ícono el usuario puede ejecutar el proceso de descongelamiento extraordinario de artículos. Este ícono realiza la misma operación que la opción **Descongelar!** que se encuentra en el submenú.

Al presionar el ícono se desplegará una pantalla donde se ejecuta el proceso hasta la fecha de corte definida por el usuario.

5. Para ejecutar el proceso el usuario debe presionar el ícono  o presionar la opción **Descongelar!** del menú de la ventana. Al realizar esta operación el sistema desplegará una pantalla de confirmación del proceso.



Pantalla de Confirmación del Proceso de Descongelamiento

6. Una vez que se ha ejecutado el proceso, se eliminarán de la tabla los registros de los artículos que fueron descongelados.

MOVIMIENTO CONTABLE

En esta opción se genera el asiento contable para aquellos movimientos de inventario que, a la fecha especificada, no se hayan reflejado en la contabilidad.

Importante: Es importante mencionar que el proceso de generación de asientos contables es realizado por medio de un "hook" denominado `CI_ASNT.APD` que es utilizado por el sistema para ejecutar el proceso.

Para esta opción, se solicita un rango de fechas, un rango de documentos a incluir dentro del proceso que filtren las transacciones a considerar y los módulos que generan movimientos en la existencias en inventario.

Se genera un solo asiento contable para todas las transacciones de inventario cuyo movimiento o impacto no se haya reflejado en la contabilidad.

Para las transacciones de inventario que se ingresan directamente desde el módulo de **Control de Inventario**, la integración con la contabilidad se presenta de tres formas distintas, según la opción en la que se realice el movimiento:

- **Transacciones en línea:** el sistema generará un asiento por cada transacción que se grabe. Este comportamiento se presenta solamente para aquellos tipos de transacción que en la carpeta **Ajustes de Parámetros del Módulo** se hayan marcado.

En caso contrario, es decir, para tipos de transacciones que no hayan sido elegidos, el sistema grabará el movimiento, pero la integración con la contabilidad se tendrá que hacer desde esta opción.

- **Transacciones en paquete:** el sistema generará los asientos solamente si en la pantalla de aplicación de documentos se selecciona la opción **Contabilizar Transacciones**, en este caso se creará un asiento contable por cada documento del paquete.

Si se presenta la situación opuesta, es decir, que no se contabilicen las transacciones cuando éstas son aplicadas al inventario, entonces el sistema actualizará las existencias pero la integración con la contabilidad se tendrá que realizar desde esta opción.

- **Movimiento contable:** el sistema generará un asiento para todas las transacciones a las cuáles no se haya generado anteriormente el movimiento contable respectivo. Dicho asiento estará formada por tantas

líneas como transacciones pendientes de movimiento contable hayan almacenadas dentro de la base de datos.

El proceso recorre cada transacción de inventario que se encuentre antes o que cumpla con el rango de fechas o documentos especificado y que no se haya contabilizado, de esta manera va generando el asiento contable general, el cual se graba en el paquete contable definido en **Parámetros del Módulo**.

La contabilización por tipo de transacción se hace de la siguiente forma:

Transacciones tipo Costo

a. Si aumenta el costo del artículo

	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Variación de costo		XXXX

b. Si el costo del artículo disminuye

	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario		XXXX
Cuenta Variación de costo	XXXX	

Transacciones tipo Consumo

Normal	Débito	Crédito
Cta. Consumo	XXXX	
Cta. Inventario		XXXX
Re-re-trabajo	Débito	Crédito
Cta. Consumo por re-re-trabajo	XXXX	
Cta. Inventario		XXXX
Gasto	Débito	Crédito
Cta. Consumo por gasto	XXXX	
Cta. Inventario		XXXX
Desperdicio	Débito	Crédito
Cta. Consumo por desperdicio	XXXX	
Cta. Inventario		XXXX

La cuenta de consumo será la que corresponda con el tipo de consumo que se está procesando (normal, gasto, re-re-trabajo).

Estas cuentas se definen de manera general para cualquier artículo del inventario desde la carpeta **Cuentas** de **Parámetros del Módulo**.

Transacciones tipo Compra

Local	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Compra Local		XXXX

Importación	Débito	Crédito
Cuenta Inventario	XXXX	
Cuenta Compra Importación		XXXX

Transacciones tipo Ensamble

	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Materiales en Proceso		XXXX

Transacciones tipo Físico

a. Si el inventario aumenta e inventario > 0

	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Sobrante Inventario Físico		XXXX

b. Si el inventario disminuye e inventario < 0 , hay faltante

	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario		XXXX
Cuenta Faltante Inventario Físico	XXXX	

Transacciones tipo Misceláneo

a. Si el inventario aumenta

<i>(inventario > 0)</i>	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Sobrante Inventario Físico		XXXX

b. Si el inventario disminuye

<i>(inventario < 0, hay faltante)</i>	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario		XXXX
Cuenta Faltante Inventario Físico	XXXX	

Transacciones tipo Producción

	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario	XXXX	
Cuenta Materiales en Proceso		XXXX

Transacciones tipo Venta

Local	Débito	Crédito
Cta. Venta local	XXXX	
Cta. Inventario		XXXX
Exportación	Débito	Crédito
Cta. Vta. Exportac.	XXXX	
Cta. Inventario		XXXX

Transacciones tipo Vencimiento

	Débito	Crédito
Cuenta de Inventario		XXXX
Cuenta Gasto por Vencimiento	XXXX	

A continuación se presenta la pantalla desplegada por la opción:

Movimiento Contable

Este proceso genera los movimientos contables para las transacciones de inventario dentro de los rangos de fechas y de documentos que no han sido contabilizadas.

Módulo Origen:

- ☒ Administración de Productos
- ☒ Control de Inventario

Rango de Fechas

Del:

Al:

Rango de Documentos

Desde:

Hasta:

Módulos que originan las transacciones de inventario

Pantalla de Movimiento Contable

PURGA DE DATOS HISTÓRICOS

Con esta opción se eliminan transacciones que tengan fecha anterior a las especificadas por el usuario.

En esta opción se solicitan tres fechas, una relacionada con la purga de transacciones de inventario, otra con la purga de desglose de costo estándar y la última para purga de costos UEPS/PEPS.

Se cuenta con la opción de escoger para cuales tipos de artículos se eliminarán datos, de manera que el usuario pueda filtrar para cuales tipos de artículos desea purgar datos y para cuales no. Inicialmente estarán seleccionados todos los tipos de artículos.

Este filtro aplica ya sea para transacciones, costo estándar, ueps/peps o solo transacciones contabilizadas.

Este proceso es útil para eliminar de la base de datos información obsoleta, por ejemplo, se puede eliminar información de costos para aquellas capas cuyo niveles de existencias estén en cero, o bien, registros de transacciones cuyo valor histórico no afecta más la toma de decisiones.

También es posible eliminar sólo aquellas datos históricos de transacciones que ya hayan sido contabilizadas dentro del sistema.

Purgar cadenas de números de serie no utilizadas indica que en el proceso de purga, se va a eliminar las cadenas de números de serie que no se usan desde ningún módulo, a saber: CI, CO y FA

Al introducir números de serie para ser utilizados en una transacción se puede dar el caso de que se crea la cadena de números de serie, pero que al final se cancele el proceso por lo que esa cadena no fue utilizada desde ninguna transacción. Conforme pase el tiempo, es de esperar que hayan muchas cadenas que no se utilizan, por lo que quedan en el sistema haciendo “basura”.

Cada vez que se realiza una purga de datos históricos, ya sea de transacciones, capas de costo, costos estándar o cadenas de números de serie, se crea un registro de auditoria de procesos. Las auditorias de procesos se pueden ver desde el módulo de Administración del Sistema (AS), en la opción de purga de auditorias.

!!!Advertencia!!!

Este proceso es lento e irreversible pues los datos son totalmente eliminados de la base de datos.

Purga de Datos Históricos

Este proceso eliminará los registros históricos de transacciones, costo estándar, cadenas de números de serie, y/o capas de costos UEPS/PEPS hasta a la fecha límite, incluyéndola.

☒ Transacciones Límite: 17/01/2007

☒ Costo Estándar Límite: 17/01/2007

☒ Costos UEPS/PEPS Límite: 17/01/2007

☒ Purgar sólo transacciones contabilizadas

☒ Purgar cadenas de números de serie no utilizadas

Tipo

- ☒ Coproducto
- ☒ Desecho
- ☒ Fantasma
- ☒ Kit
- ☒ Laboral
- ☒ Mat. Empaqu
- ☒ Materia Prima
- ☒ Otros
- ☒ Proceso
- ☒ Refacción

Purgar **Cancelar**

Eliminar transacciones de inventario anteriores a la fecha de corte

Ventana de la Purga de Datos.

CLASIFICACIÓN ABC DE ARTÍCULOS

Este proceso realiza la clasificación ABC de los artículos, es decir, determina la importancia de los artículos con base en el costo total y en su contribución (frecuencia) en las transacciones registradas. En otras palabras, el proceso establece cuáles artículos contribuyen en mayor proporción al costo total de los artículos vendidos, consumidos, o ambos, durante un intervalo de tiempo establecido.

Una vez definida la clasificación para cada artículo, se actualizan los registros de los mismos, de manera que el proceso modifica la clasificación ABC definida al artículo en la carpeta **Clasificación** con base en los resultados de este proceso.

Esta es la diferencia fundamental entre el reporte ABC y este proceso, ambas opciones hacen lo mismo: construir y determinar con base en las transacciones registradas, las clasificaciones de los artículos, pero el proceso actualiza los registros de los artículos que presentan una variación en su contribución, mientras que el reporte no realiza ninguna modificación en la información almacenada en la base de datos.

Las materias primas o artículos terminados que constituyen ese porcentaje relativamente alto en costos pero pequeño en número de unidades, representan el grupo “A”. Deben mantenerse excelentes registros de las “A” dado que ahorros por bajo inventario de las mismas justifican un control cuidadoso. Aproximadamente un 20% del número total de las piezas podrían representar un 80% de los costos.

Las piezas “B” constituyen el grupo del medio. Aproximadamente un 25% del número total de las piezas pueden representar un 20% de los costos. Estas piezas o materias primas también requieren un control cuidadoso aunque no tan minucioso como las tipo A.

Las piezas “C” son las insignificantes, las muchas triviales. Conviene mantener una existencia relativamente alta de estas materias primas o artículos terminados. Este tipo de artículos no conviene fiscalizarlo muy a fondo por el alto del control en comparación con el bajo costo del artículo.

Deben tenerse en mente algunas precauciones cuando se utiliza el análisis ABC, puede ser que dentro de los artículos clase “C” se encuentren: artículos de alto valor y poco consumo, perecederos, o que ocupen mucho espacio. En tales situaciones, obviamente, no se recomiendan altas existencias.

El usuario puede determinar los artículos a los cuales se les hará el análisis ABC, por medio de un filtro que presenta varias opciones de escogencia de registros.

El sistema despliega una pantalla donde el usuario puede definir los registros a actualizar, ésta se presenta en carpetas cuya información se presenta a continuación.

DESCRIPCIÓN DE CARPETAS

Generales

Esta carpeta permite restringir los registros a considerar por medio de los siguiente parámetros:

Bodegas: las bodegas corresponden a las instalaciones físicas donde se almacenan las materias primas, los productos terminados y los suministros relacionados con su empresa. Debe especificarse el rango de bodegas, que se desea incluir en el proceso.

Fechas: el rango de fechas que se definan en estos campos, delimitará las transacciones consideradas para la ejecución del proceso. Es decir, este campo considerará las cantidades, costos, precios y utilidades, por artículo, que presentaron transacciones de tipo venta, consumo o ambas durante el período.

Aplicación: en este campo se permite establecer algún patrón para la selección de documentos de inventario que se considerarán en el proceso. Recuerde que la aplicación es el nombre o código del documento que genera el movimiento de inventario.

El patrón puede definirse utilizando los caracteres “?” para un solo caracter o bien, “*” para una fila indefinida de caracteres. Por ejemplo, para el siguiente listado de aplicaciones

525 536 24 5680 5696

Si el patrón se define como 5??, el sistema considerará todos los registros que después del valor “5”, desplieguen estrictamente dos caracteres, sin importar el valor de éstos. Es decir, los registros que se considerarán son: 525 y 536

Por otro, si el patrón se define como 5*, el sistema tomará en cuenta los registros que después del valor “5”, desplieguen cualquier cantidad de

caracteres, sin importar el valor de éstos. Esto es, los registros que se contarán son: 525, 536, 5680 y 5696.

Sólo artículos con actividad: al marcar esta opción se establece que en el proceso se consideren únicamente artículos que presenten al menos una transacción tipo venta, consumo o ambos en el período establecido anteriormente.

Transacciones: en este campo se definen las transacciones de inventario que se considerarán en el proceso de clasificación.

Costo: se debe definir el costo con base el cual se considerarán las transacciones de inventario, a saber: fiscal, comparativo o último. Los valores desplegados variarán puesto que los costos fiscal y comparativo utilizan diferentes tipos de costeo.

Moneda: el sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se definirán los valores.

Análisis ABC

Generales | Categoría | **Artículos** | Otros | Clasificación

Este proceso hace un análisis de las ventas y/o consumos de los artículos del inventario a partir de las transacciones en un período establecido y clasifica los artículos tomando en cuenta los porcentajes límites especificados.

Bodegas
del al

Fechas
del 01/01/2007 al 17/01/2007

Fecha Base
☒ Auditoría
☐ Documento

Aplicación: ☒ Sólo artículos con actividad

Transacciones
☒ Venta
☒ Consumo

Costo
☒ Fiscal
☐ Comparativo

Moneda
☒ Local
☐ Dólar

Código inicial para el rango de bodegas a consultar (F1 o doble-click para ayuda)

Pantalla Generales de Clasificación ABC de Artículos

Categoría

En este caso debe establecerse el porcentaje para la definición de la clasificación del artículo, así como el filtro de registros por conteo cíclico.

Límite de Categoría ABC: se refiere al porcentaje acumulado de costo incluido dentro de cada clase. Los artículos que definan porcentajes mayores o iguales al definido en cada campo se clasificarán en la categoría correspondiente.

Frecuencia de Conteo Cíclico: esta opción permite escoger los artículos a actualizar la clasificación por medio del conteo cíclico definido para cada caso. Esto es, se tomarán en cuenta los artículos definidos como A que tengan una frecuencia de conteo del número de días definido en la casilla, de igual forma para los otros tres casos.

The screenshot shows a software window titled 'Análisis ABC' with a standard Windows-style title bar (blue with a close button). Inside the window, there are five tabs: 'Generales', 'Categoría' (which is selected and highlighted with a blue border), 'Artículos', 'Otros', and 'Clasificación'. The 'Categoría' tab contains two main sections. The first section, 'Límite de Categoría ABC', has three rows of input fields: 'A:' with a value of '65.0' followed by a '%' sign, 'B:' with '80.0' and '%', and 'C:' with '95.0' and '%'. The second section, 'Frecuencia de Conteo Cíclico', has four rows of input fields: 'A:' with '0', 'B:' with '0', 'C:' with '0', and 'D:' with '0'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Clasificar' and 'Cancelar'.

Pantalla Categoría de Clasificación ABC de Artículos

Artículos

En la carpeta de **Artículos** se filtra la información con respecto a los artículos que se incluirán en el proceso.

Artículos: se debe indicar el rango de artículos a incluir en el proceso, mediante el código del artículo inicial y el código del artículo final. Automáticamente se desplegará la descripción del artículo.

Para esta labor se cuenta con la ayuda del **F1** el cual variará de acuerdo a lo definido en los parámetros respecto a si la prioridad de búsqueda se realizará por código de artículo o por código de barras.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Descripción: el sistema también permite que la selección se haga por el nombre de los artículos.

Código de Barras: se debe indicar el rango de códigos de barras a incluir en el proceso, mediante el código de barras inicial y el código de barras final, además de marcar el tipo de código de barras que se incluirá en el proceso. Esto aplica tanto para Unidad de Detalle como para Unidad de Almacén.

Tipo: se debe marcar el tipo de artículo que se incluirá en el proceso.

Estado: el usuario debe marcar con un “check” si el sistema incluirá los artículos activos, inactivos, o ambos, cuando ejecute el proceso.

Lotes: permite elegir si el proceso tomará en cuenta artículos que utilicen o no lotes.

Manufactura: permite elegir si el proceso tomará en cuenta los artículos que se utilizan en manufactura o no.

Análisis ABC

Generales Categoría **Artículos** Otros Clasificación

Código de Artículos
 Desde:
 Hasta:

Descripción de Artículos
 Desde:
 Hasta:

Código Barras Unidad de Detalle
 Desde:
 Hasta:
 Tipo: ☐ EAN-1 ☐ EAN-8

Código Barras Unidad de Almacén
 Desde:
 Hasta:
 Tipo: ☐ DUN-1 ☐ EAN-1

Tipo:
☒ Coproducto
☒ Desecho
☒ Fantasma

Estado
☒ Activo ☒ Inactivo

Lotes
☒ Utiliza ☒ No utiliza

Manufatura
☒ Utiliza ☒ No utiliza

Clasificar Cancelar

Pantalla Artículos de Clasificación ABC de Artículos

Otros

Se utiliza para complementar el filtro de la información que será incluida para ejecutar el proceso.

Cuentas: en las casillas de esta carpeta se ingresan el rango de cuentas de inventario a incluir en el proceso. De esta manera la clasificación se hará solamente a artículos que utilicen los paquetes de cuentas de inventario definidos en estos campos.

Proveedores Principales: permite establecer el rango de proveedores que serán tomados en cuenta para la selección de artículos a participar en el proceso.

Fechas: se utiliza para ingresar los rangos de fechas del último ingreso, el último movimiento y la última salida, registradas a los artículos. Los artículos que presenten estos movimientos dentro del rango de fechas definido, serán los que se consideren para la actualización de la clasificación ABC.

Pantalla Otros de Clasificación ABC de Artículos

Clasificación

Se utiliza para filtrar los artículos que se considerarán en el proceso por medio de su clasificación, definida en el menú de **Administración**. Se deben ingresar los rangos deseados en las seis clasificaciones de artículos que permite el sistema.

Si los rangos en las carpetas son dejados en blanco, se incluirán en el proceso todos los artículos independientemente del tipo, bodega, clasificación, proveedor y cuenta de inventario.

Cuando el usuario presiona el botón **Clasificar** que se ubica en la parte inferior de la pantalla, el sistema empieza la ejecución del proceso. A su vez, muestra una pantalla donde se mide el grado de avance del mismo.

Finalmente, se despliega un mensaje donde se informa la cantidad de artículos que fueron modificados debido a un cambio en su clasificación ABC.

Análisis ABC

Generales Categoría Artículos Otros **Clasificación**

Clasificación

LINEA:

ESTILO:

COLOR:

TALLA:

MARCA:

FAMILIA:

Clasificar Cancelar

Pantalla Clasificación de Clasificación ABC de Artículos

CÁLCULO DE PUNTOS DE RE-ORDEN

El proceso de cálculo de puntos de re-orden se realizará sólo para los artículos que calcen según las pautas que el usuario defina en los filtros aplicados. Los resultados del cálculo, también variarán de acuerdo al tipo de transacciones con que se decida trabajar, dígame fechas, cuentas, códigos, lotes, entre otras. Además, para el cálculo el sistema tomará en cuenta solamente los artículos con movimientos o transacciones (según sean definidas) que estén posteriores a la fecha de corte.

El proceso de cálculo de puntos de re-orden utiliza la fórmula de forma estándar:

$$\{(Cantidad\ de\ la\ Transacción / Días\ del\ Periodo) * Plazo\ de\ Reabastecimiento\} + Existencia\ Mínima$$

Donde:

Cantidad de la transacción: la suma de los movimientos realizados de consumo y/o venta del artículo hasta la fecha establecida en el filtro.

Días del periodo: número de días transcurridos entre la fecha de corte y la fecha en que se corre el proceso.

Plazo de Reabastecimiento: Configurado en el artículo en el tab de proveedor.

Existencia Mínima: Es la configurada en el artículo o en la relación del artículo y la bodega.

Hay que recordar que si el plazo de reabastecimiento y la existencia mínima es cero, el cálculo siempre será de cero para el punto de re-orden, si sólo el plazo de reabastecimiento es cero, el punto de re-orden siempre será la existencia mínima.

El proceso de cálculo se realiza en un Hook, al cual se le indica la información necesaria para el cálculo, de ahí que se procesen todos los artículos o todas las relaciones artículo-bodega seleccionadas y dado que para encontrar la “*Cantidad de la Transacción*” se realiza una selección de las transacciones en el inventario de venta y/o consumo del periodo, el proceso se puede volver muy pesado.

Como se utiliza un hook para el cálculo se vuelve difícil utilizar el mismo procedimiento de optimización usado en los reportes de inventarios. Por lo que llevaría más análisis realizar una posible optimización.

La pantalla del proceso presenta la información que debe definir en carpetas, las cuales se describen a continuación.

DESCRIPCIÓN DE CARPETAS

Generales

The screenshot shows a software window titled "Cálculo de Puntos de Reorden" with a blue title bar and a close button. It has four tabs: "Generales" (selected), "Artículos", "Otros", and "Clasificación". Below the tabs is a text box explaining the process: "Este proceso calcula los puntos de reorden para los artículos que cumplan con el filtro indicado. Para determinar el consumo promedio se toman en cuenta las transacciones del tipo que se seleccione. Solo se toman en cuenta los artículos que tienen transacciones del tipo seleccionado posteriores a la fecha de corte." Below this are three main sections: "Bodegas" with two date pickers for "del" and "al"; "Movimientos" with two checked checkboxes for "Consumo" and "Venta"; and "Fecha Base" with two radio buttons, "Auditoría" (selected) and "Documento". To the right of these is a "Fecha de Corte:" date picker set to "18/12/2006" and an unchecked checkbox "Calcular Punto de Reorden por Bodega". At the bottom are "Procesar" and "Cancelar" buttons. A footer note reads: "Código inicial para el rango de bodegas a consultar (F1 o doble-click para ayuda)".

Carpeta Generales en Cálculo de Puntos de Re-orden

En esta carpeta se deben definir los aspectos relacionados con:

Bodegas: se establece un rango de bodegas a ser incluidas en el proceso.

Movimientos: estas casillas tipo check box se usan para indicar si en el proceso del cálculo se incluirá en el total de ventas los movimientos por concepto de ventas y/o consumo. Cabe resaltar que es posible marcar las dos opciones al mismo tiempo y también que es obligatorio marcar al menos una de las dos opciones.

Fecha Base: en esta casilla se debe definir la fecha que servirá de base para la valoración de los inventarios. Se puede elegir entre la opción de **Fecha de Documento** o **Fecha de Auditoría**.

Fecha de Corte: indica la fecha de corte para la realización del proceso, se debe definir con el formato dd/mm/aaaa.

Calcular Punto de Re-orden por Bodega: esta opción da la posibilidad de que el cálculo del punto de re-orden se realice desglosado para cada bodega que esté asociada al artículo.

Artículos

Cálculo de Puntos de Reorden

Generales **Artículos** Otros Clasificación

Código de Artículos
Desde:
Hasta:

Descripción de Artículos
Desde:
Hasta:

Código Barras Unidad de Detalle
Desde:
Hasta:
Tipo: ☐ EAN-1 ☐ EAN-8

Código Barras Unidad de Almacén
Desde:
Hasta:
Tipo: ☐ DUN-1 ☐ EAN-1

Tipo:
☒ Coproducto
☒ Desecho
☒ Fantasma

Estado
☒ Activo ☒ Inactivo

Lotes
☒ Utiliza ☒ No utiliza

Manufactura
☒ Utiliza ☒ No utiliza

Procesar Cancelar

Carpeta Artículos en Cálculo de Puntos de Re-orden

En la carpeta Artículos se definen las características relacionadas directamente con los mismos, las cuales son:

Código de Artículos: casillas para definir el rango de los códigos de los artículos a incluir.

Para esta labor se cuenta con la ayuda del **F1** el cual variará de acuerdo a lo definido en los parámetros respecto a si la prioridad de búsqueda se realizará por código de artículo o por código de barras.

Además, para el **F1** se incluye la posibilidad de hacer la consulta de los artículos mediante la elección entre las clasificaciones definidas en los parámetros del módulo, por los tipos de artículos (Co-producto, Desecho, Fantasma, Kit, Laboral, Mat.Empaque, Materia Prima, Otros, Proceso, Refacción, Reproceso, Semielaborado, Servicio, Subproducto, Suministro y Terminado) o por las clases A, B, C o D.

Descripción de Artículos: casillas para definir el rango de las descripciones de los artículos a incluir en el proceso.

Código Barras Unidad de Detalle: si el sistema tiene definido el uso de códigos de barras, estas casillas se habilitan, de lo contrario no lo están. En las mismas se define el rango de los códigos de barras para la unidad de detalle a incluir, y otra casilla el o los **Tipo(s)** de código.

Código Barras Unidad de Almacén: si el sistema tiene definido el uso de códigos de barras, estas casillas se habilitan, de lo contrario no lo están. En las mismas se define el rango de los códigos de barras para la unidad de almacén a incluir, y otra casilla el o los **Tipo(s)** de código.

Tipo: casilla tipo check box para seleccionar los tipos de activos que se incluirán en el cálculo.

Estado: casilla para seleccionar el tipo de artículos según si se encuentra activo o inactivo.

Lotes: casilla para definir si se incluirá los artículos que usan o no lotes.

Manufactura: casilla para definir si se incluirá los artículos que son usados o no en manufactura.

Otros

The screenshot shows a software window titled "Cálculo de Puntos de Reorden" with a blue title bar and a close button. It has four tabs: "Generales", "Artículos", "Otros" (which is selected and highlighted with an orange border), and "Clasificación". The "Otros" tab contains three sections: "Cuentas" with "Desde:" and "Hasta:" fields; "Proveedores Principales" with "Desde:" and "Hasta:" fields; and "Fechas" with three rows of "Desde:" and "Hasta:" fields labeled "Último Ingreso:", "Último Movimiento:", and "Última Salida:". At the bottom are "Procesar" and "Cancelar" buttons.

Carpeta Otros en Cálculo de Puntos de Re-orden

Cuentas: casillas definidas para asignar el rango de los códigos del grupo de cuentas contables de los artículos que van a ser sujetos del cálculo.

Proveedores Principales: casillas diseñadas con el fin de definir el rango de los códigos de los proveedores de los artículos a incluir en el proceso.

Fechas:

Último ingreso: rango de fechas para delimitar los artículos se incluirán en el cálculo, según la fecha del último ingreso.

Último movimiento: rango de fechas para delimitar los artículos que van a ser incluidos en el cálculo, según la fecha de su último movimiento.

Última salida: rango de fechas para delimitar los artículos que van a ser incluidos en el cálculo, según la fecha de su última salida.

Clasificación

Cálculo de Puntos de Reorden

Generales Artículos Otros **Clasificación**

Clasificación

Desde: Hasta:

LINEA: [] []

ESTILO: [] []

COLOR: [] []

TALLA: [] []

MARCA: [] []

FAMILIA: [] []

Clase

☒ A ☒ B ☒ C ☒ D

Procesar Cancelar

Carpeta Clasificación en Cálculo de Puntos de Re-orden

Clasificación: casillas para definir el rango de códigos de clasificaciones que se incluirán en el proceso del cálculo de los puntos de re-orden. Recuerde que las clasificaciones varían de usuario a usuario, se definan en el los parámetros del módulo.

Clase: casillas tipo check box para indicar las clases que serán incluidas en el proceso. cabe mencionar que en esta opción el usuario debe elegir al menos una de las clases, pudiendo elegir desde solo una de las clases hasta las cuatro clases existentes.

Una vez definidos los filtros de interés en las carpetas descritas se pulsa el botón **Procesar** para llevar a cabo el cálculo y así obtener los resultados correspondientes.


GENERAR ARTÍCULOS TALLA COLOR

Por medio de este asistente se podrán crear de manera masiva artículos de acuerdo a un estilo, según las tallas y colores que se deseen. También se podrá llenar datos que serán compartidos por los artículos a generar, además de seleccionar las bodegas y listas de precios a las cuales se asignarán los nuevos artículos.

De no existir, se creará un artículo Padre con el nombre del estilo seleccionado y se asociarán los artículos creados bajo dicho estilo a su respectivo padre.


En caso de que el módulo de Compras (CO) se encuentre instalado y la configuración lo permita, se crearán también las relaciones de Artículo - Proveedor y Datos de Compra.

La primera pantalla a desplegar por el asistente es la siguiente:



Pantalla de inicio del asistente de creación de artículos


En una segunda pantalla se deberá seleccionar el estilo para los artículos a generar, si el estilo no se encuentra dentro de los estilos a escoger, dentro de esta misma pantalla se podrán realizar nuevos estilos. Solo se puede escoger un estilo a la vez, la pantalla a desplegar se podría visualizar como la siguiente:



Pantalla de la elección del estilo

En una tercera pantalla se debe escoger al menos una talla y un color para los nuevos artículos a generar, se crearán tantos artículos como combinaciones se puedan realizar. Si la talla o el color no se encuentran dentro de los disponibles, se podrán crear las tallas o los colores dentro de esta misma pantalla.

La pantalla a desplegar podría observar se como la siguiente:



Pantalla para elegir tallas y colores

Dentro de una pantalla siguiente se debe colocar una descripción base que llevarán los artículos a generar. Se puede escoger por medio de los botones de la derecha de la pantalla el tener dentro de su descripción base el estilo, talla y el color. La pantalla a desplegar se podría visualizar como la siguiente:

Asistente de Creación de Artículos por Talla y Color

Descripción
Configure una plantilla para la descripción de los artículos que se crearán.

Descripción Base

{ESTILO} {TALLA} {COLOR}

Estilo
Talla
Color

< Anterior Siguiente > Cancelar

Softland
Lo hacemos fácil

Pantalla para colocar una descripción base para los artículos

En una siguiente pantalla se podrá visualizar una tabla con una lista de los diferentes artículos a generar, en esta pantalla también se podrá si el usuario lo desea cambiar la descripción para la relación de artículo-proveedor.

La pantalla a desplegar se podría observar como la siguiente:

Asistente de Creación de Artículos por Talla y Color

Inicio

Estilo

Talla y Color

Descripción

Código de Barras

Preconfiguración de Códigos

Código Consecutivo

Artículos a Generar

Datos de Artículo

Artículo Proveedor

Datos de Compra

Impuesto

Cuenta

Unidades

Costos

Origen

Finalizar

Artículos a Generar

Código	Descripción	Artículo Proveedor	Código Barras
CAM	Artículo Padre CAM	CAM	
CAMSROJO	Camiseta manga larga Talla S Color Rojo	Camisa S Roja	
CAMSBlauc	Camiseta manga larga Talla S Color Blanco	CAMSBlauc	
CAMSAzul	Camiseta manga larga Talla S Color Azul	CAMSAzul	
CAMMROJO	Camiseta manga larga Talla M Color Rojo	CAMMROJO	
CAMMBlauc	Camiseta manga larga Talla M Color Blanco	CAMMBlauc	
CAMMAzul	Camiseta manga larga Talla M Color Azul	CAMMAzul	
CAMLROJO	Camiseta manga larga Talla L Color Rojo	CAMLROJO	
I CAMLBlanc	Camiseta manga larga Talla L Color Blanco	Camisa L Blanca	
CAMLAzul	Camiseta manga larga Talla L Color Azul	CAMLAzul	

< Anterior

Siguiente >

Cancelar

Softland
Lo hacemos fácil

Pantalla para visualizar los artículos a generar

En la pantalla siguiente se debe llenar los datos de los artículos a generar, estos datos escogidos acá serán los mismos datos para todos los artículos generados.

Los datos a llenar son:

Tipo: se debe escoger el tipo del artículo, los tipos acá presentados son los estándares de SoftlandERP.

Impuesto: Por medio de F1 o doble clic se debe elegir el impuesto que se desea asociar a estos artículos. Estos impuestos provienen desde la tabla de impuestos de **Administración del Sistema**.

Cuenta: Por medio de F1 o doble clic también se debe elegir la cuenta a asociar con los artículos a generar.

Unidades: Por medio de F1 o doble clic se deben elegir las unidades de almacén, detalle y múltiplos de venta; así como los diferentes factores de conversión.

Costos: Se deben elegir el tipo de costo fiscal y comparativo que se desea tengan los artículos a generar.

Origen: El origen de los artículos puede ser de terceros o de corporación, se debe escoger uno de los dos.

Precio base: Se puede colocar un precio base para los artículos, sin embargo este dato puede quedar en cero.

La pantalla a desplegar para llenar estas opciones se podría visualizar como la siguiente:

Pantalla de datos del artículo

Se le puede asignar los datos de un proveedor al artículo, estos datos no son obligados, los datos a llenar serían los siguientes:

Proveedor: Por medio de F1 o doble clic se puede escoger el proveedor que se desea asociar a los artículos.

País manufactura: una vez elegido el proveedor, este campo se llena automáticamente con el país manufactura del proveedor. Este campo no es editable.


Tipo país/región: Así mismo se colocará si la elección del país manufactura es en realidad un país o una región. Este campo no es editable.

Orden mínima: se debe escoger una orden mínima para pedir al proveedor.

Reabastecimiento: se puede colocar los días en que tarda el proveedor en reabastecerme el artículo.

Lote múltiplo: algunas veces los proveedores nos reabastecen en lotes múltiples, por ejemplo de 5 en 5 ó de 10 en 10. Entonces acá se puede colocar ése lote múltiplo.

La pantalla a desplegar podría visualizarse como la siguiente:



Pantalla para establecer los datos del proveedor

Se pueden ingresar datos de compra para los artículos a generar, los datos a llenar son los siguientes:

Descripción: En este campo aparecerá la descripción base que se colocó en la pantalla para descripción básica de los artículos, desde este campo es editable y se puede colocar otra descripción si así se desea.

Impuesto: Se debe escoger un código de impuesto.

Código de arancel: Se puede colocar un arancel asociado al artículo, este campo no es obligado llenarlo.

Bodega: se puede colocar una bodega, este campo es un F1 de la tabla bodegas de **Administración del Sistema**.

Código corporativo: se le puede colocar un código corporativo, que puede ser un código diferente al de los artículos. La idea es colocar un código más fácil de identificar dentro de la empresa.


Porcentaje de variación: si se le indica al artículo que puede recibir de más, se le deberá indicar un porcentaje de variación que se podrá recibir de más, este porcentaje no puede sobrepasar el 100%.

Recibir de más: sirve para indicarle al artículo si se permitirá recibir de más en los embarques.

Impuesto 1 afecta costo: si el impuesto 1 afecta los costos, significa que el artículo al ingresar al inventario ingresará con el costo del artículo más el costo del impuesto 1.

Utilizar cuenta de tránsito para el impuesto 1: por medio de este marcado se le indica al sistema que al realizar los asientos contables, utilice la cuenta de tránsito definida en los parámetros del módulo de **Compras** para colocar el costo del impuesto 1.

La pantalla a desplegarse podría observarse como la siguiente:



Pantalla de datos de compra para los artículos a generar

Por medio de la siguiente pantalla se le asocian las bodegas a los artículos a generar. El sistema muestra todas las bodegas realizadas en el módulo de **Administración del Sistema**.

La pantalla a desplegarse podría observarse como la siguiente:

Asistente de Creación de Artículos por Talla y Color

Bodegas
Seleccione las Bodegas para los artículos a crear.

☒ ☐

	Bodega	Nombre
☒	B-01	BODEGA 01
☒	B-02	BODEGA 02
☒	B-03	BODEGA 03
☐	B-04	Bodega 04
☐	B-05	Bodega 05
☐	B-06	B-06
☐	BPEZ	Bodega Pez
☐	CLT1	Bodega Consignacion 01
☐	CLT2	Bodega Consignación 2
☐	DFSH	sdhds
☐	MP	Bodega de materia prima

< Anterior **Siguiente >** Cancelar

Softland
Lo hacemos fácil

Pantalla que servirá para asociar bodegas a los artículos a generar

Se le puede asignar una o varias clasificaciones a los artículos, esto se hará por medio de un F1 o doble clic, y los datos provienen de la tabla clasificaciones del módulo de **Inventarios**.

La pantalla a desplegarse podría observarse como la siguiente:

Asistente de Creación de Artículos por Talla y Color

Atributos
Defina los atributos que se asociarán a los artículos a crear.

☒ ☐

	Atributo	Clase	Valor Máximo	Valor Normal	Valor Mínimo	Valor	Unidad
	☒ COLOR	Cualitativo	0	0	0	AZUL	
I	☒ CUANTITATIVO	Cuantitativo	10	5	1		BOT
	☐ MOTOR	Cuantitativo	0	0	0		
	☐ PRESIÓN	Cuantitativo	0	0	0		

Softland
Lo hacemos fácil

< Anterior Siguiente > Cancelar

Pantalla para asociar atributos a los artículos

En esta pantalla aparecerán las listas de precio que se encuentren vigentes, y sirve para asociar los artículos a generar con una o varias listas de precio.

La pantalla a desplegar se podría visualizar como la siguiente:

Asistente de Creación de Artículos por Talla y Color

Inicio

Estilo

Talla y Color

Descripción

Código de Barras

Preconfiguración de Códigos

Código Consecutivo

Artículos a Generar

Datos de Artículo

Artículo Proveedor

Datos de Compra

Bodegas

Clasificaciones

Atributos

Listas de Precios

Finalización

Softland
Lo hacemos fácil

Listas de Precios
Las listas de precios a las cuales se asociarán los artículos generados.

☒ ☐


	Moneda	Nivel Pre...	Version	Fecha Ini...	Fecha Fin	Esquema	Percent...	Precio Unitario
I	☒ Local	QC4		1 07/08/2013	31/12/2050	Normal	0	0

< Anterior Siguiente > Cancelar

Pantalla para asociar listas de precios a los artículos a generar

Una vez finalizada las diferentes configuraciones de este asistente, se procede a finalizar el mismo, desplegando el sistema una pantalla de finalización exitosa o no exitosa. De ser exitosa se indicará la cantidad de artículos que se generó y que se encontrarán ya en el catálogo de artículos de **CI**.

La pantalla a desplegar es la siguiente:




Pantalla que indica la finalización del asistente

CIERRES DE INVENTARIO

El proceso se encarga de ejecutar el cierre de inventario a una fecha específica, dada por el usuario. Dejando así un registro del costo de artículo a la fecha del cierre que no podrá afectarse por ninguna transacción ya que no se permitirá generar transacciones con una fecha menor o igual a la fecha del cierre.

Además, Si se realiza un cambio en el tipo costo, modificando de costo por artículo a costo por bodega o viceversa, el sistema de forma automática genera un proceso de cierre de inventario y no se permitirá generar transacciones con una fecha menor o igual a la del momento en que se ejecuta el cambio del parámetro desde mantenimiento del artículo.

Es un proceso no reversible a nivel del sistema ya que esto puede afectar la reconstrucción de los costos para el reporte de valoración de inventario.



Pantalla de Cierre de Inventario

AJUSTE CONTABLE ENTRE KARDEX

Mediante este proceso será posible generar un asiento de ajuste entre el costo fiscal del artículo menos el costo comparativo de este. Para esto se crean dos cuentas nuevas en la sección de cuentas contables de **CI**, una de **Ajuste** y otra de **Ajuste CMV**. El comportamiento de esta resta se hace de la siguiente manera:

Primero es necesario definir cuál es la primera contabilidad a comparar para evaluar ambos kardex.

Si se escoge,

Costo Fiscal:

La resta será: Costo Fiscal-Costo Corporativo

Costo Corporativo:

La resta será: Costo Corporativo-Costo Fiscal

El tipo de Contabilidad lo que define es a que Contabilidad es que se desea enviar el asiento contable.

- A. Si el costo del Kardex 1 > el costo del Kardex 2 --> El Asiento debe ser Débito
- B. Si el costo del Kardex 1 < el costo del Kardex 2 --> El Asiento debe ser Crédito
- C. Si el costo del Kardex 1 = el costo del Kardex 2 = El Asiento debe ser 0

Por lo tanto el asiento para el ajuste sería el siguiente:

821435 Débito
826135 Crédito

Ajuste

Cuenta	Débito	Crédito
821435	525,726.97	

525,726.97

Ajuste CMV

Cuenta	Débito	Crédito
826135		525,727.00

525,727.00

Donde:

- si el costo fiscal es mayor al costo comparativo el monto del ajuste irá al débito y el monto del ajuste **CMV** irá al crédito y viceversa.
- si el costo fiscal es menor al costo comparativo entonces el monto de la cuenta de ajuste irá al crédito y el monto del ajuste **CMV** irá al débito.

Una vez generado el asiento las líneas que han sido consideradas en este serán excluidas de un próximo asiento, para esto se almacenara en la tabla transaccion_inv el asiento en la cual fueron contabilizadas.

Esta nueva opción se encontrará en la sección de procesos dentro de la carpeta de Colombia, por lo que esta funcionalidad estará disponible solo para cuando la compañía tenga país Colombia.

El proceso cuentas con las siguientes opciones:

Rango de Artículos: Permite definir un rango de artículos para la generación del asiento.

Rango de Artículos: El asiento será generado con los datos que se encuentren dentro del periodo definido en esta sección.

Paquete Contable: El campo de tipo F1, despliega los códigos de los paquetes contables, el asiento se generará bajo el paquete que aquí se elija.

Tipo de asiento: Se debe seleccionar un tipo de asiento para clasificar el movimiento que se generará.

Fuente: Se puede ingresar una descripción que quedará relacionada al movimiento contable.

Contabilidad: Se debe seleccionar la contabilidad para la que será generado el proceso.

Modalidad de aplicación: Se refiere a la forma en que se procederá con la aplicación del asiento al momento de generar el proceso.

Asiento de ajuste entre CARDEX

Este proceso genera los movimientos contables para las transacciones de inventario tipo venta dentro de los rangos de fechas y de artículos que no han sido contabilizadas.

Rango de Artículos	Rango de Fechas
Desde: 1122	Desde:
Hasta: 1122	Hasta:

Paquete: CI	Control de Inventario
Tipo de Poliza: CI	Control de inventario
Fuente: PPrueba	

Contabilidad

☒ Fiscal ☐ Financiera

Modalidad de Aplicación

☒ Desplegar ☒ Modificar ☐ Mayorizar

Generar **Cancelar**

Pantalla del proceso de Ajuste entre Kardex

*Parámetros en Archivos *.ini*

NOTA INTRODUCTORIA

En esta sección se presentan los parámetros que existen en el EXACTUS.INI para la versión 5.00 del módulo de **Control de Inventarios** específicamente.

Cualquier información adicional de otros parámetros para la versión, consulte el **Manual de Configuración**.

LOTES=SI/NO

Indica si en el módulo de **Control de Inventario** y en todos aquellos que hagan consulta de las existencias en inventario, las transacciones de los artículos especificarán el lote al que pertenecen, para llevar control de la vida útil de los mismos.

Si el parámetro indica **SI**, entonces las transacciones de los artículos de inventario deberán especificar el lote al que pertenecen, según se defina si el artículo utiliza lotes o no. Con esta característica, se llevará control de los artículos que estarán en cuarentena, disponibles o vencidos.

INVENTARIODOLAR=NO

Este parámetro indica si el sistema permite manejar los costos relacionados con el inventario en dos monedas.

Si el parámetro está marcado **SI** el sistema permite manejar costos relacionados con el inventario en dos monedas.

Si el parámetro está marcado en **NO** el sistema no permite manejar costos relacionados con el inventario en dos monedas.

CONTABILIZAR TRANSACCIONES=SI/NO

Indica si el sistema creará un asiento por cada documento (conjunto de transacciones) del paquete que se aplique al inventario, durante el proceso de **Aplicación de Documentos** por medio del control de la activación de la opción "*Contabilizar Transacciones*" dentro del submenú **Paquetes – Transacciones**.

El parámetro permite definir si la casilla "*Contabilizar Transacciones*" aparecerá marcada siempre para realizar la contabilización en línea, o desmarcada siempre, para realizar la contabilización en batch, según los documentos marcados por el usuario que define la transacción de inventario. El proceso de *Aplicación de Documentos* aplica las transacciones de inventario necesarias a partir de los documentos seleccionados del paquete. Además, elimina los documentos que pudieron ser aplicados en su totalidad.

Si el parámetro indica **SI**, en la ventana del proceso de *Aplicación de Documentos*, la opción *Contabilizar Transacciones* aparecerá activada. Esto hará que se cree un asiento por cada documento (conjunto de transacciones) del paquete que se aplique al inventario y la contabilización se realizará en línea.

Si el parámetro indica **NO**, en la ventana del proceso de *Aplicación de Documentos*, la opción *Contabilizar Transacciones* aparecerá desactivada. Por lo tanto la contabilización de todos los documentos de un paquete se realizará en batch (solo se contabilizarán los documentos que sean marcados en la casilla).

BODEGAS DE CONSIGNACIÓN=BC1,BC2

Este parámetro permite definir los códigos de las bodegas que serán usadas como bodegas de consignación. Puede definirse más de una bodega, las cuales deben ir separadas por comas, cabe aclarar que éstas deben existir en **Softland**. El parámetro debe incluirse en el *Exactus.ini* en la sección de *Opciones_CI* y además debe estar incluida en todas las máquinas en donde se encuentre instalado **Softland ERP**.

La definición de los posibles valores es la que se muestra a continuación:

[OPCIONES_CI]

Bodegas de Consignación=BC1,BC2

***PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO PARÁMETRO
DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS SIGUIENTES
PUNTOS RELEVANTES:***

- Esta modificación contempla solamente la generación de transacciones en las bodegas de consignación desde el módulo de **Control de Inventario**. Cualquier otro módulo que genere transacciones no podrá utilizar las bodegas de consignación.
- Al aplicar transacciones desde **Control de Inventario** en las bodegas de consignación solamente se modificarán las tablas de la base de datos relacionadas con existencias, los costos no se deben modificar.
- Este cambio tiene otra implicación importante: para los artículos que utilizan método de costeo UEPS ó PEPS, pues para éstos no se creará capa de costos al hacer ingresos a la bodega de consignación, es decir, para un artículo que cuente con existencias en las bodegas "normales" y en la bodega de consignación, la sumatoria de las existencias en todas las bodegas no será igual a la sumatoria de las cantidades restantes en las capas de costo.
- El punto anterior también nos lleva a otra restricción, pues no se permitirán hacer transacciones de traspaso que involucren una bodega de consignación y una bodega "normal" o viceversa. Aparte de esta restricción, en las bodegas de consignación será posible realizar cualquier otro tipo de transacción de inventario.
- Los reportes del módulo no serán modificados. Queda a la entera responsabilidad del usuario excluir las bodegas de consignación de los filtros de bodegas en los reportes del módulo, ya que los resultados no serán válidos, especialmente en los reportes en los que se incluyen cantidades y costos.
- En la *pantalla* de ingreso de transacciones, tanto en línea como en paquete, al seleccionar una bodega de consignación automáticamente se deshabilitan los campos de costos y de precios.
- Los movimientos realizados sobre las bodegas de consignación no generarán asientos contables, pues al no afectar los costos, la contabilidad no tendrá papel en dichos movimientos. Por la misma razón, al crear la transacción, las columnas de costos y de precios quedan con cero para las transacciones que se hacen en cualquier bodega definida como bodega de consignación.

- Un punto importante que se debe tener presente al activar esta funcionalidad es que las bodegas de consignación deben tener existencias en cero ANTES de activar la funcionalidad. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario poner existencias en cero de las bodegas de consignación antes de poner la opción en el Exactus.ini. De no seguirse este punto entonces se crearán inconsistencias en los datos de existencias y costos.

PERMITE_COSTOS_CERO=SI

La definición de los posibles valores es la que se muestra a continuación:

[OPCIONES_CI]

Permite_Costos_Cero=SI,NO

SI

El sistema permite definir artículos con costo estándar igual a cero y permite realizar transacciones con artículos que tengan costo estándar cero.

NO

El sistema no permite definir artículos con costo estándar igual a cero y no permite realizar transacciones con artículos que tengan costo estándar cero.

NOTA: Este parámetro se elevó al árbol de privilegios en AS la ruta es SEGURIDAD/Usuario o grupo/Integrador/Inventarios/Priv. Especiales/Permite costo cero.

Control de Seguridad

NOTA INTRODUCTORIA

En esta sección se explica el procedimiento para asignar derechos sobre cada una de las opciones del módulo de **Control de Inventario**. Los derechos para los grupos de usuarios o para un usuario en particular, se establecen desde la opción *Seguridad!* del menú principal del módulo de **Administración del Sistema**.

Un grupo de usuarios es un conjunto de empleados en la compañía para quienes se establecen, simultáneamente, los mismos derechos sobre cada una de las opciones de los módulos del sistema. Por ejemplo, los Encargados de la Bodega podrían tener derecho a *Modificar*, *Aprobar*, o definir el *Vencimiento* de lotes, desde el módulo de **Control de Inventario**.

Un **usuario** es un empleado de la compañía para quien se establecen, individualmente, los derechos o privilegios sobre cada una de las opciones de los módulos del sistema. Por ejemplo, el Jefe de Bodegas podría ser el único con privilegios a *Agregar*, *Modificar*, *Eliminar* y *Aplicar* paquetes de inventario, que se presenta cuando las transacciones se ingresan por Paquete.

DEFINICIÓN DE PRIVILEGIOS

El procedimiento para definir los privilegios, sobre las opciones del módulo de **Control de Inventario**, de un grupo de usuarios o de un usuario en particular, se presenta a continuación:

1. Desde el menú principal del módulo de **Administración del Sistema** presione el botón izquierdo del ratón sobre la opción de **Seguridad!**. Se desplegará la pantalla para **Definición de Usuarios y Grupos**.

2. Si desea establecer los privilegios para un grupo de usuarios, marque, presionando el botón izquierdo del ratón, la casilla **Grupos**.

Si desea establecer los privilegios para un usuario en particular, marque, presionando el botón izquierdo del ratón, la casilla **Usuarios**.


3. Seleccione, marcando con el highlight, el **grupo de usuarios** o el **usuario** en particular, para el cual desea establecer los privilegios o derechos y active el ícono . Se desplegará la pantalla de **Definición de Privilegios**, en la cual aparecen las casillas del código y el nombre asociado con el grupo de usuarios o el usuario en particular.
4. Seleccione, mediante un “Combo Box”, la compañía en la cual el grupo de usuarios o el usuario en particular tendrá derechos o privilegios sobre las opciones de los módulos del sistema instalados.
5. En la parte intermedia de la pantalla de **Definición de Privilegios**, se despliega un árbol que contiene los módulos del sistema instalados para la compañía seleccionada. Marque con el highlight el módulo de **Control de Inventario**.
6. Para expandir el árbol en una rama o nivel haga doble click sobre la rama o nivel superior. Por lo tanto, para observar las opciones del menú principal del módulo de **Control de Inventario**, haga doble click sobre la rama de correspondiente.
7. Expanda cada una de las opciones del menú principal. Por ejemplo, si hace doble click sobre la rama **Transacciones** se desplegarán dos ramas: **Paquetes** y **En Línea**.

A su vez, la rama de **Paquetes** se puede expandir en cinco ramas: *Agregar, Modificar, Eliminar, Aplicar y Documentos de Inventario*. Esta última a su vez se puede expandir en las siguientes opciones: **Agregar, Modificar, Eliminar y Líneas**. Se pueden expandir tantos niveles como opciones existan para rama o nivel.

Cada rama o nivel representa un privilegio sobre una opción específica o un grupo de opciones que se encuentran dentro de la rama o nivel.

8. Para asignar los derechos o privilegios sobre cada opción, de manera **individual**, marque con el highlight la rama y presione el ícono  o la opción **Permitir** del menú de **Privilegios**. Por ejemplo, si para un grupo de usuarios o un usuario en particular se desea asignar solamente el derecho de Aplicar Paquetes de Inventario se debe marcar con el

highlight la rama **Aplicar** de la opción **Paquetes** del menú de **Transacciones** y presionar el ícono .



Asignación de Privilegios a una función específica

Para asignar los derechos sobre una opción o varias opciones de nivel superior y todas las opciones que se encuentran **dentro** de cada rama o

nivel superior, **simultáneamente**, active el ícono  o la opción **Replicar** del menú de **Privilegios**, marque con el highlight la rama o nivel superior y presione el ícono . Por ejemplo, si para un grupo de usuarios o un usuario en particular se desea asignar todos los derechos o privilegios relacionados con las transacciones por paquetes se debe

activar el ícono , marcar con el highlight la rama o nivel superior **Paquetes** de la opción **Transacciones** del menú principal del módulo de **Inventarios** y presionar el ícono . Por lo tanto, el grupo de usuarios o el usuario en particular tendrá derecho a **Agregar**,

Modificar, Eliminar, Aplicar, y a todo el manejo de los **Documentos de Inventario** (*Agregar, Modificar, Eliminar y Líneas*).

9. Proceda a grabar los privilegios definidos para un grupo de usuarios o un usuario en particular, presionando con el botón izquierdo del ratón sobre el ícono  o la opción **Grabar** del menú de **Privilegios**.
10. Existen privilegios especiales tal como el acceso a "*Transacciones por usuario*" que permiten que los usuario de **Control de Inventario** tengan acceso o no a cambiar la características sobre la funcionalidad restringida en cuanto al uso de transacciones. Dichos privilegios deben ser definidos primero en **Administración del Sistema** y luego en el módulo por lo que la empresa asegura doble seguridad en el manejo de los datos que almacena la base de datos.

Si para un usuario en particular o para el grupo de usuarios al cual pertenece el empleado no se definen privilegios o derechos sobre una o varias opciones del módulo, entonces cuando el usuario ingrese al módulo dichas opciones aparecerán deshabilitadas.

Glosario

Artículos Alternos

Artículos que pueden sustituir a otros, presentan características similares.

Código de Barras

Norma utilizada para identificar los artículos por medio de espacios y barras de diversos grosores. También se utiliza una secuencia de dígitos para la identificación del artículo.

Conteo Cíclico

Consiste en hacer inventarios con una muestra de elementos específicos en intervalos regulares, de modo que los registros sean verificados periódica y parcialmente.

Costeo Estándar

El costo estándar se refiere al costo que define arbitrariamente el usuario del sistema. Este costo deberá actualizarse periódicamente y de manera manual.

Costeo PEPS

Método que supone para los propósitos de costeo que las unidades adquiridas de último se encuentran todavía en inventario. Los costos iniciales se consideran como los costos de las mercaderías vendidas. En otras palabras, supone que los artículos que ingresan al inventario de primero son los que salen de primero del inventario.

Costeo Promedio

Este método supone que todos los artículos disponibles para la venta durante un período están mejor representados por un promedio ponderado.

Costeo UEPS

Método que supone que las unidades adquiridas primero son las que se mantienen en inventario. Así, los costos de inventario, más recientes o últimos, se consideran los costos de las mercaderías vendidas. La intención es correlacionar los costos más recientes con las ventas.

Cuarentena

Período de tiempo en que el artículo debe permanecer en la bodega sin poder ser utilizado para participar en alguna transacción de inventario. La cuarentena se utiliza para aquellos artículos que requieren adquirir alguna característica después de finalizada su producción, y que sin ésta no pueden definirse como disponibles en el inventario. Generalmente se aplica sobre artículos de tipo perecederos, sin embargo puede generalizarse a cualquier artículo, si así se requiere.

Highlight

Normalmente cuando se escoge una línea de una tabla de datos con un click, ésta se marca en video inverso, de manera que el registro queda marcado para ejecutar una acción específica sobre él.

Inventario Físico

Conteo real y físico de todos los artículos existentes en bodega.

Kit

Artículo compuesto por varios artículos terminados del inventario, es un paquete de artículos que se agrupan dentro de uno solo.

Localización

Ubicación dentro de la bodega, que permite localizar más fácilmente dónde se almacena cada artículo. Las localizaciones pueden ser áreas, estantes, niveles, etc.

Lote

Corresponde a una tanda particular de fabricación, la cual se identifica por medio de un número, para controlar el momento en que fue producido, el período de cuarentena del artículo, la vida útil y la fecha de expiración del mismo.

Recíproco

Dos artículos son alternos mutuamente, se pueden sustituir entre ambos, en las dos direcciones.

Remisión

Documento que se genera y envía a un cliente, en el cual se hace constar las cantidades y precios de los artículos enviados. El objetivo es comprobar las cantidades que se embarcaron, a partir de las cuales el cliente podrá aceptar o rechazar, haciendo los ajustes pertinentes en el inventario, según sea el caso.

Stock de Seguridad

Cantidad mínima que debe existir en el inventario, para asegurarse que no se produzcan faltantes en el momento requerido.

Unidades de Medida

Patrón en el que se miden los artículos del inventario, según el fin que se necesite considerar: almacenamiento, detalle o venta.

Vencimiento

Estado que presentan los artículos que utilizan lotes cuando su vida útil ya ha expirado, es decir, cuando se ha sobrepasado la fecha definida como vencimiento.