

Oracle11完全卸载方法 1

1 右击“计算机”-->管理-->服务和应用程序-->服务，停掉所有**Oracle**相关的服务（以Oracle打头的，比如OracleDBConsoleorcl）。

2 开始-->所有程序-->Oracle-->Oracle安装产品-->Universal Installer，“欢迎使用”界面启动后，卸载产品-->展开Oracle主目录下的OraDb11g_home1-->勾选Oracle Database 11g11.2.0.1.0-->删除-->在弹出的确认窗口中选择“是”。卸载完成后，在弹出的“产品清单”界面中选择“关闭”，然后在“欢迎使用”界面中选择“取消”来退出界面。

3 开始-->在搜索栏中输入regedit，进入注册表

- 1) 选择HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE，按del键删除这个入口
- 2) 选择HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services，滚动这个列表，删除所有Oracle入口(以oracle开头的键)
- 3) 选择HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application，删除所有Oracle入口。
- 4) 删除HKEY_CLASSES_ROOT目录下所有以Ora或Oracle为前缀的键。

4 计算机-->属性-->高级系统设置-->高级-->环境变量,删除环境变量CLASSPATH和PATH中有关Oracle的设定。

5 删除所有与Oracle相关的目录(如果删不掉，重启计算机后再删就可以了)包括：

- 1) C:\Program Files\Oracle目录。
- 2) Oracle的安装目录，比如D:\app
- 3) C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Oracle目录。
- 4) C:\用户名\Oracle