

Sistema de Gestión de Envíos

Logística Web 2026

MANUAL DE USUARIO

Administradores y Choferes

Versión 1.0 · Agosto 2026

Índice


1. Acceso al sistema	3
1.1 Iniciar sesión	3
1.2 Cambio de contraseña en el primer ingreso	3
1.3 Mi Cuenta: cambiar la contraseña cuando se quiera	3
1.4 Cerrar sesión	4
2. El menú principal	5
2.1 El menú Mi Cuenta	5
3. Panel de inicio del administrador	6
3.1 Los cuatro indicadores	6
3.2 Las tarjetas de acción	6
4. Registrar información	7
4.1 Agregar un chofer	7
4.2 Agregar un camión	7
4.3 Agregar un cliente	8
4.4 Crear un envío (asignar una ruta)	9
4.5 Configuración Financiera	10
5. Gestión de Tablas	12
5.1 Tabla de Choferes	12
5.2 Los cuatro estados	12
5.3 Ver los detalles de un chofer	12
5.4 Desactivar y activar un chofer	13
5.5 Tabla de Vehículos	14
5.6 Tabla de Envíos/Rutas	15
5.7 Paginación de las tablas	16
5.8 Editar o anular una ruta	16
5.9 Ver el detalle de una ruta	17
6. Gráficos	19
7. Reportes en PDF	21
8. Empleados administrativos	21
8.1 Agregar un empleado	22
9. Uso del sistema por el chofer	23
9.1 Ruta pendiente: iniciar el viaje	23
9.2 Ruta en curso: actualizar y finalizar	23
9.3 Reportar carga de combustible	24
9.4 Reportar un peaje	24
9.5 Reportar una falla mecánica	25
10. Recomendaciones de uso	26

1. Acceso al sistema

El sistema se usa desde el navegador. El administrador trabaja desde una computadora y los choferes entran desde el navegador de su teléfono. Existen dos tipos de usuario: **Administrador**, que registra y consulta todo, y **Chofer**, que solo ve la ruta que tiene asignada.

1.1 Iniciar sesión

- 1 Abrir la dirección del sistema en el navegador.
- 2 Escribir el **Usuario** y la **Contraseña**.
- 3 Presionar el botón azul **Iniciar Sesión**.

A screenshot of the system login page. It features a light gray background with a central white box containing the title 'Acceso al Sistema'. Below the title are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. At the bottom of the box is a blue button labeled 'Iniciar Sesión'.

Pantalla de acceso al sistema.

Si los datos no son correctos, o si el usuario fue desactivado, el sistema muestra el mensaje “*Credenciales inválidas o usuario inactivo*”. Un chofer dado de baja no puede entrar hasta que se le active de nuevo.

1.2 Cambio de contraseña en el primer ingreso

Cuando un usuario entra por primera vez con la contraseña temporal que le asignaron, el sistema lo lleva obligatoriamente a una pantalla para que defina su propia clave. No puede usar ninguna otra parte del sistema hasta hacerlo.

- 1 Escribir la **Nueva contraseña** (mínimo 8 caracteres).
- 2 Repetirla en **Confirmar contraseña**.
- 3 Presionar **Guardar y continuar**.

1.3 Mi Cuenta: cambiar la contraseña cuando se quiera

Cualquier usuario puede cambiar su clave desde el botón **Mi Cuenta** de la barra superior.

- 1 Presionar **Mi Cuenta** arriba a la derecha.

- 2 Escribir la **Contraseña actual**.
- 3 Escribir y confirmar la **Nueva contraseña** (mínimo 8 caracteres).
- 4 Presionar **Guardar**.

La imagen muestra una ventana de diálogo titulada "Cambiar mi contraseña" con un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene tres campos de entrada de texto: "Contraseña actual", "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña". Debajo de los campos, se indica el requisito "Mínimo 8 caracteres.". En la parte inferior derecha, hay dos botones: "Cancelar" (gris) y "Guardar" (azul).

Ventana "Cambiar mi contraseña".

1.4 Cerrar sesión

Presionar el botón rojo **Cerrar Sesión**, arriba a la derecha. Conviene hacerlo siempre al terminar, sobre todo en equipos compartidos.

2. El menú principal

La barra superior acompaña todas las pantallas. A la izquierda está el nombre del sistema y los accesos; a la derecha, el saludo con el nombre del usuario y los botones de cuenta y salida.




Barra de menú del administrador.

- **Logística Web 2026** (el logo): regresa al inicio desde cualquier pantalla.
- **Inicio**: lleva al panel principal, igual que el logo.
- **Gráficos**: abre la página con todos los gráficos de productividad.
- **Reportes**: abre la página para descargar reportes en PDF.
- **Mi Cuenta**: despliega un menú con dos opciones (ver abajo).
- **Cerrar Sesión**: sale del sistema.

2.1 El menú Mi Cuenta

Al presionar **Mi Cuenta** se abre un pequeño menú con dos opciones:

- **Cambiar clave**: abre el formulario para cambiar la contraseña propia, explicado en el punto 1.3.
- **Empleados**: lleva al listado de empleados administrativos, explicado en el capítulo 8. Esta opción solo la ve el administrador.



Menú desplegable de Mi Cuenta.

El chofer ve una barra más simple: solo **Inicio**, **Mi Cuenta** y **Cerrar Sesión**. Las secciones de Gráficos y Reportes son exclusivas del administrador.

3. Panel de inicio del administrador

Al entrar como administrador se muestra el panel de control: arriba cuatro indicadores del estado actual de la operación y debajo las tarjetas con los botones para registrar información.

Panel de control del administrador.

3.1 Los cuatro indicadores

- **Rutas en Tránsito:** cuántos envíos están circulando en este momento.
- **Vehículos en Base:** camiones disponibles, es decir, sin ruta asignada.
- **Rutas Finalizadas:** total histórico de envíos entregados.
- **Ganancia Neta (Mes Actual):** lo cobrado en fletes del mes menos el combustible, el mantenimiento estimado y los gastos que reportaron los choferes. Se muestra en verde si es positiva y en rojo si el mes va en pérdida.


3.2 Las tarjetas de acción

- **Personal y Flota:** botones **Agregar Chofer** y **Agregar Camión**.
- **Despachos:** botón **Crear Envío** para asignar una ruta.
- **Clientes:** botón **Agregar Cliente**.
- **Tablas y Registros:** botón **Ver Tablas**, que abre la pantalla de gestión.
- **Configuración:** botón **Configuración Financiera**, la última de la lista.

4. Registrar información

4.1 Agregar un chofer

- 1 En el panel de inicio, presionar el botón azul **Agregar Chofer**.
- 2 Escribir el **Nombre Completo** del chofer.
- 3 Escribir el **Usuario (Login)** con el que entrará al sistema.
- 4 Escribir una **Contraseña Temporal**. Es temporal porque el sistema le exigirá cambiarla en su primer inicio de sesión.
- 5 Registrar las fechas de **Vencimiento de Documentos Legales: Licencia, Certificado Médico y Cédula**.
- 6 Presionar **Guardar Registro**.



El formulario 'Registrar Nuevo Chofer' tiene un encabezado azul con el título y un botón de cerrar. El cuerpo del formulario contiene campos de texto para 'Nombre Completo', 'Usuario (Login)' y 'Contraseña Temporal'. Debajo, la sección 'Vencimiento de Documentos Legales' incluye tres campos de fecha con iconos de calendario para 'Licencia', 'Certificado Médico' y 'Cédula'. En la parte inferior derecha hay dos botones: 'Cancelar' (gris) y 'Guardar Registro' (azul).

Formulario para registrar un chofer nuevo.

Las fechas de los documentos son importantes: si alguna está vencida, el chofer no podrá ser seleccionado al crear rutas y aparecerá en la tabla con el estado **Documentos**.

4.2 Agregar un camión

- 1 En el panel de inicio, presionar el botón verde **Agregar Camión**.
- 2 Escribir la **Placa** (obligatoria y única) y el **Modelo del Camión**.
- 3 Indicar la **Capacidad Carga (KG)** y el **Rendimiento (Km/L)**, es decir, cuántos kilómetros hace con un litro.
- 4 Indicar el **Costo del Último Mantenimiento (\$)** y la **Frecuencia Mant. (Km)**, cada cuántos kilómetros se le hace mantenimiento.
- 5 Registrar el **Vencimiento RCV** y el **Impuesto Alcaldía**.
- 6 Presionar **Guardar Vehículo**.

Registrar Nuevo Vehículo

Placa *

Modelo del Camión

Capacidad Carga (KG)

Rendimiento (Km/L)

Costo del Último Mantenimiento (\$)

Frecuencia Mant. (Km)

Con esto se calcula solo el costo de mantenimiento por Km (el que se usa para cotizar rutas): \$ 0.00 / km.

Permisos

Vencimiento RCV

Impuesto Alcaldía

Cancelar

Guardar Vehículo

Formulario para registrar un vehículo.

Con el costo del último mantenimiento y la frecuencia, el sistema calcula solo el **costo de mantenimiento por kilómetro**, que es el que se usa después para cotizar cada ruta. El resultado se muestra en vivo debajo de los campos.

4.3 Agregar un cliente

- 1 En el panel de inicio, presionar **Agregar Cliente**.
- 2 Escribir la **Razón Social**, la **Dirección Principal** y el **Teléfono**.
- 3 Presionar **Guardar Cliente**.

Registrar Nuevo Cliente

Razón Social

Dirección Principal

Teléfono

Cancelar

Guardar Cliente

Formulario de registro de clientes.

4.4 Crear un envío (asignar una ruta)

- 1 En el panel de inicio, presionar el botón amarillo **Crear Envío**.
- 2 Elegir el **Cliente** de la lista.
- 3 Elegir el **Vehículo (disponible)** y el **Chofer**. En estas listas solo aparecen los que están activos y con los documentos vigentes.
- 4 Escribir el **Destino Final** y la **Distancia (Km)**.
- 5 Revisar el recuadro **Costo de Estimación de Ruta**, que calcula solo el mantenimiento, el combustible, la ganancia y el total a cotizar.
- 6 Confirmar o corregir el **Costo del Flete (cobrado al cliente)**. Viene sugerido con el total estimado, pero se puede cambiar si se acordó otro precio.
- 7 Presionar **Crear Ruta**.

Asignar Nueva Ruta

Cliente

Selecciona un cliente...

Vehículo (disponible)

Selecciona un vehículo...

Chofer

Selecciona un chofer...

Destino Final

Distancia (Km)

km

Costo de Estimación de Ruta

Referencia para cotizar el viaje al cliente final: costo de kilometraje/mantenimiento del vehículo + combustible a \$ 0.50 por litro.

Mantenimiento	Combustible	Ganancia	Total a Cotizar
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Costo del Flete (cobrado al cliente)

\$

Se sugiere con el "Total a Cotizar" de arriba; editalo si acordaste otro precio con el cliente. Se usa para calcular la ganancia neta real del flete en los reportes.

Cancelar

Crear Ruta

Formulario para asignar una ruta nueva.

Si el chofer o el vehículo tienen algún documento vencido, el sistema no deja crear la ruta e indica cuál es el documento con problema. El vehículo queda en estado **Asignado** hasta que la ruta se finalice o se anule.

4.5 Configuración Financiera

Define los valores con los que el sistema cotiza todas las rutas.

- 1 En el panel de inicio, presionar **Configuración Financiera**.
- 2 Indicar el **Precio del combustible** por litro.
- 3 Elegir el tipo de ganancia: un **porcentaje** sobre el costo o un **monto fijo** por ruta, y escribir el valor.
- 4 Revisar el ejemplo de cotización que se calcula en vivo y presionar **Guardar**.

Configuración Paramétrica Financiera

Estos valores se usan para estimar el costo de cada envío y calcular el **total a cotizar** al cliente final. Se guardan de inmediato, sin reiniciar el servidor.

Precio del combustible por litro (\$)

0.50

Margen de Ganancia

Monto adicional que se suma al costo de combustible + mantenimiento al cotizar una ruta al cliente final.

☐ Porcentaje del costo (combustible + mantenimiento) ☒ Monto fijo (\$)

Monto fijo de ganancia (\$)

31.00

Ejemplo de cotización (ruta de 100 km)

Con un vehículo de referencia de 5 km/litro y \$0.20/km de mantenimiento:

Combustible	\$ 10.00
Mantenimiento	\$ 20.00
Ganancia	\$ 31.00
Total a Cotizar	\$ 61.00

Cancelar

Guardar Configuración

Configuración de combustible y ganancia.

5. Gestión de Tablas

Se entra desde **Ver Tablas** en el panel de inicio. Esta pantalla reúne tres pestañas: **Choferes**, **Vehículos** y **Envíos/Rutas**. Se cambia de una a otra presionando su nombre en la parte superior.

5.1 Tabla de Choferes

Mostrar 25 registros

Mostrando 1 a 12 de 12 registros

Nombre Completo	Usuario	Licencia (Vence)	Estado	Acciones	
ALMA CASERES	alma	2026-05-30	Documentos	Detalles	Desactivar
ANTONIO ACOSTA	antonio	2027-08-20	Asignado	Detalles	Desactivar
BRAULIO FERNANDEZ	braulio	2026-09-14	Inactivo	Detalles	Activar
CRISTHIAN ECHENIQUE	cristhian	2027-02-26	Asignado	Detalles	Desactivar
FATTISH VALENZUELA	fattish	2028-06-15	Inactivo	Detalles	Activar
HAZAN SURTY	hazan	2027-10-05	Inactivo	Detalles	Activar
JULIA AVILA	julia	2027-12-04	Documentos	Detalles	Desactivar
Juan Perez Gomez	juan	2027-07-31	Activo	Detalles	Desactivar
PAOLO BENAVIDEZ TORRES	paolo	2028-04-22	Activo	Detalles	Desactivar
PAUL BECERRA	paul	2027-07-31	Activo	Detalles	Desactivar

Pestaña de choferes con sus acciones.

Muestra el nombre, el usuario, el vencimiento de la licencia, el estado y los botones de acción de cada chofer.

5.2 Los cuatro estados

La columna **Estado** resume de un vistazo la situación de cada chofer o vehículo, con un color distinto:

Estado	Significado
Activo	Disponible para que se le asigne una ruta.
Asignado	Tiene una ruta pendiente o en curso en este momento.
Documentos	Tiene al menos un documento vencido. No puede ser seleccionado para rutas hasta actualizar la fecha.
Inactivo	Fue desactivado manualmente (despido, vacaciones, reposo médico, avería...). No aparece en las listas de asignación.

5.3 Ver los detalles de un chofer

- 1 En la fila del chofer, presionar el botón **Detalles**.
- 2 Se abre la ficha con sus datos: nombre, usuario, estado actual y las fechas de sus documentos. Desde aquí también se puede asignar una **nueva contraseña**.

- 3 Al final de la ficha aparece el **Resumen**: fecha de registro, fecha y motivo de la última inactivación, cantidad de rutas y el historial completo de entradas y salidas.
- 4 Si se corrigió alguna fecha o dato, presionar **Guardar Cambios**.

Detalles del Chofer — ALMA CASERES

Nombre Completo

ALMA CASERES

Usuario (Login)

alma

Estado actual

Documentos

Se cambia con el botón Activar/Inactivo de la tabla, que pide el motivo y lo deja registrado.

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiarla

Vencimiento de Documentos Legales

Licencia

30/05/2026

📅 ⚠️

Vencida o sin registrar.

Certificado Médico

30/05/2026

📅 ⚠️

Vencido o sin registrar.

Cédula

02/11/2028

📅

Tiene documentos vencidos, por eso no aparece en los formularios de asignación de rutas. Corrige las fechas marcadas en rojo.

Resumen

Fecha de registro

01-04-2024

Fecha de inactivación

—

Motivo de inactivación

—

Cantidad de rutas

26

Historial de estado

Sin movimientos de estado registrados.

Cancelar
Guardar Cambios

Ficha de detalles con el resumen y el historial.

Los documentos vencidos se muestran con el recuadro en **rojo**, para ubicar rápido cuál hay que renovar.

5.4 Desactivar y activar un chofer

El estado no se cambia desde la ficha: se hace con los botones de la tabla, que siempre piden un motivo y lo guardan en el historial.

- 1 Para dar de baja: presionar el botón rojo **Desactivar** en la fila del chofer.
- 2 Escribir el **motivo** (por ejemplo: reposo médico, vacaciones o despido). Se puede elegir de las sugerencias o escribir uno propio.
- 3 Presionar **Inactivar**. El chofer pasa a estado **Inactivo** y deja de aparecer en las listas para asignar rutas.

- 4 Para reincorporarlo: presionar el botón verde **Activar**, escribir el motivo (por ejemplo: reincorporación) y confirmar.

Inactivar chofer — ALMA CASERES

Motivo de la inactivación

Ej: reposo médico, vacaciones, despido

Queda guardado en el historial con la fecha de hoy.

Cancelar

Inactivar

Ventana que pide el motivo del cambio de estado.

Si el chofer tiene una ruta pendiente o en curso, el sistema **no** permite desactivarlo y avisa que primero hay que finalizar o anular esa ruta.

5.5 Tabla de Vehículos

Mostrar 25 registros Mostrando 1 a 12 de 12 registros

Placa	Modelo	Capacidad (KG)	Km x Litro	Estado	Acciones
A17BN1E	Chevrolet N-Series	4000.00	14.00	Documentos	Detalles Desactivar
AB123CD	JAC	10000.00	15.00	Documentos	Detalles Desactivar
AB19NUE	Hino Serie 300	2000.00	15.00	Activo	Detalles Desactivar
ABC123	Volvo FH16	1500.00	15.00	Asignado	Detalles Desactivar
ABJ23GH	MACK RT	6000.00	12.00	Inactivo	Detalles Activar
AD06FGNU	SERIE EMV	3000.00	19.00	Activo	Detalles Desactivar
AD543ED	Isuzu NPR	6000.00	18.00	Asignado	Detalles Desactivar
AHJK198	MACK V8	9000.00	19.00	Activo	Detalles Desactivar
AS1UV9O	JAC VM	4200.00	15.00	Activo	Detalles Desactivar
BN4G78	VOLVO FH	4600.00	17.00	Activo	Detalles Desactivar

Pestaña de vehículos.

Funciona igual que la de choferes: botón **Detalles** para ver y corregir la ficha, y botón **Desactivar** o **Activar** para cambiar el estado indicando el motivo (por ejemplo, una avería mecánica o un mantenimiento programado).

Detalles del Vehículo — A17BN1E

Placa

A17BN1E

Modelo del Camión

Chevrolet N-Series

Capacidad Carga (KG)

4000.00

Rendimiento (Km/L)

14.00

Costo del Último Mantenimiento (\$)

305.72

Frecuencia Mant. (Km)

4800

Costo de mantenimiento por Km (se recalcula solo, es lo que se usa para cotizar rutas): \$ 0.0600 / km

Vencimiento RCV

18/01/2027

Impuesto Alcaldía

10/08/2026

Impuesto vencido o sin registrar.

Estado actual

Documentos

Se cambia con el botón Activar/Inactivo de la tabla, que pide el motivo y lo deja registrado.

Tiene documentos vencidos, por eso no aparece en los formularios de asignación de rutas. Corrige las fechas marcadas en rojo.

Resumen

Fecha de registro	Fecha de inactivación	Motivo de inactivación	Cantidad de rutas
09-09-2024	—	—	27

Historial de estado

Sin movimientos de estado registrados.

Cancelar

Guardar Cambios

Ficha de detalles de un vehículo.

5.6 Tabla de Envíos/Rutas

Lista todas las rutas registradas, de la más reciente a la más antigua, con su cliente, vehículo, chofer, destino y estado.

ID Envío	Cliente	Vehículo	Chofer	Destino	Estado	Acciones
343	CORPESCA	ABC123	PEDRO NOGUERA	Valencia	En Ruta	Ver Editar Anular
344	HIPER PLAZA	KL09DC3	CRISTHIAN ECHENIQUE	Guarenas	Asignado	Ver Editar Anular
342	GUATIPIZZA	AHJK198	CRISTHIAN ECHENIQUE	Maracay	Entregado	Ver
341	ANKER FLIP	AHJK198	PAUL BECERRA	Guarenas	Entregado	Ver
340	CORPESCA	AB19NUE	PEDRO NOGUERA	Charallave	Entregado	Ver
339	CORPESCA	AS1UV9O	PAUL BECERRA	Los Teques	Entregado	Ver
338	HIPER PLAZA	AS1UV9O	PEDRO NOGUERA	Los Teques	Entregado	Ver
337	UNICASA	AB19NUE	CRISTHIAN ECHENIQUE	Los Teques	Entregado	Ver
336	ANKER FLIP	PO87YUJ	PEDRO NOGUERA	Maracay	Entregado	Ver
334	CORPESCA	AD06FGNU	Juan Perez Gomez	Guarenas	Entregado	Ver


Pestaña de envíos y rutas.

- **Asignado:** la ruta está creada y el chofer todavía no la inicia.
- **En Ruta:** el chofer ya salió.
- **Entregado:** finalizada. Ya no se puede modificar, queda como histórico.
- **Anulado:** cancelada; no cuenta para los reportes ni las ganancias.

5.7 Paginación de las tablas

Las tablas no muestran todos los registros de golpe: se dividen en páginas para que sigan siendo legibles cuando hay cientos de rutas.

- 1 Arriba a la izquierda de cada tabla está el selector **Mostrar ... registros**, con las opciones **25**, **50** y **100**. Viene en 25.
- 2 A la derecha se indica cuántos registros se están viendo, por ejemplo “*Mostrando 1 a 25 de 342 registros*”.
- 3 Debajo de la tabla están los botones para moverse entre páginas: « para la anterior, » para la siguiente, o el número de la página deseada.



Botones de paginación bajo la tabla.

Al cambiar la cantidad de registros por página, la tabla vuelve a la primera página. Las tres tablas de gestión y la de empleados funcionan igual.

5.8 Editar o anular una ruta

Solo se pueden modificar las rutas **Pendiente** o **En Ruta**.

- 1 En la fila de la ruta, presionar **Editar**.
- 2 Cambiar lo necesario: cliente, vehículo, chofer, destino, distancia o costo del flete.
- 3 Presionar **Guardar Cambios**. El sistema vuelve a validar documentos y disponibilidad del nuevo chofer o vehículo.

- 4 Para cancelarla, presionar **Anular** y confirmar. El vehículo queda libre de nuevo.

Editar Ruta #343

Cliente

CORPESCA

Vehículo

ABC123 — Volvo FH16 (Asignado)

Chofer

PEDRO NOGUERA (Asignado)

Si eliges un vehículo distinto, debe estar Disponible y con documentos vigentes.

Destino Final

Valencia

Distancia (Km)

154.84

km

Costo del Flete (cobrado al cliente)

\$ 42.56

Los costos estimados se recalculan automáticamente según el vehículo y la distancia final.

Cancelar

Guardar Cambios

Formulario para corregir una ruta activa.

5.9 Ver el detalle de una ruta

- 1 En la pestaña **Envíos/Rutas**, presionar **Ver** en la fila deseada.
- 2 Se muestran los datos de la ruta, el resumen de costos y la **bitácora**: todo lo que el chofer reportó durante el viaje (salida, gasolina, peajes, fallas y llegada).
- 3 Con **Descargar PDF** se obtiene el reporte de esa ruta.
- 4 Con **Volver a Gestión** se regresa directamente a la pestaña de Envíos/Rutas.

Ruta #343 — Valencia

Volver a Gestión Descargar PDF

Cliente: CORPESCA
Distancia: 154.84 km
Gastos reales de ruta: \$ 9.11 (gasolina adicional, peajes, fallas)
Estado: En Ruta
Llegada: —

Vehículo: ABC123 — Volvo FH16
Costo combustible (estimado): \$ 5.16
Costo del Flete (cobrado al cliente): \$ 42.56

Creado: 2026-08-24 03:30:00

Chofer: PEDRO NOGUERA
Costo mantenimiento (estimado): \$ 9.29
Ganancia Neta del Flete: \$ 19.00

Salida: 2026-08-24 09:30:00


Bitácora de Eventos

Evento	Descripción	Litros	Monto	Fecha/Hora
Salida	Inicio de ruta	—	—	2026-08-24 09:30:00
Peaje	Peaje 1	—	\$ 2.66	2026-08-24 10:06:00
Gasolina	Carga de combustible	12.89	\$ 6.45	2026-08-24 10:24:00

Detalle de una ruta con su bitácora.

6. Gráficos

Se entra desde el botón **Gráficos** del menú. Reúne los indicadores del año en curso, calculados con el mismo criterio que los reportes en PDF.



Página de gráficos de productividad.

- **Viajes entregados por mes:** cuántas rutas se completaron cada mes. Sirve para ver la temporada alta y baja del año.
- **Estado de la flota:** reparte los camiones entre activos, asignados, con documentos vencidos e inactivos. De un vistazo se sabe cuánta flota está realmente disponible.

- **Ganancia neta por mes:** lo que quedó después de descontar combustible, mantenimiento y gastos de ruta. Las barras verdes son meses con ganancia y las rojas, meses con pérdida.
- **Gastos de ruta por tipo:** cómo se reparte el gasto entre gasolina, peajes y fallas mecánicas, según lo que reportaron los choferes.
- **Kilómetros recorridos por mes:** el volumen de trabajo real de la flota.
- **Top 5 destinos y Top 5 choferes:** los destinos más frecuentes y los choferes con más viajes entregados.

Si todavía no hay datos suficientes, en lugar del gráfico aparece un mensaje indicándolo. No es un error.

7. Reportes en PDF

Se entra desde el botón **Reportes** del menú. Hay tres tipos, cada uno con su propio botón **Descargar PDF**.

Logística Web 2026

Inicio Gráficos Reportes

Hola, Administrador Principal

Mi Cuenta

Cerrar Sesión

Reportes en PDF

Exporta resúmenes para evaluar productividad: por ruta puntual, por chofer o por mes calendario (todos los choferes).

Por Ruta

Detalle completo de una ruta puntual y su bitácora.

ID de la ruta

Descargar PDF

Por Chofer

Todas las rutas de un chofer, con totales.

Chofer

Selecciona un chofer...

Descargar PDF

Por Mes

Todas las rutas de un mes, de todos los choferes.

Año

Mes

Enero

Descargar PDF

Página de descarga de reportes.

- **Por Ruta:** escribir el **ID de la ruta** y descargar. Trae el detalle completo de ese viaje y su bitácora.
- **Por Chofer:** elegir el chofer en la lista y descargar. Trae todas sus rutas con los totales.
- **Por Mes:** indicar el **Año** y el **Mes** y descargar. Trae todas las rutas de ese mes, de todos los choferes.

El ID de la ruta es el número que aparece en la columna **ID Envío** de la pestaña Envíos/Rutas.

8. Empleados administrativos

Se entra desde el menú **Mi Cuenta** → **Empleados**. La pantalla lista los usuarios que no son choferes; desde ella se puede activar o desactivar una cuenta y asignarle una contraseña nueva. La tabla también está paginada.

Sistema de Gestión de Envíos — Manual de Usuario

21

Logística Web 2026

InicioGráficosReportes

Hola, Administrador Principal

Mi Cuenta

Cerrar Sesión

Empleados

Mostrar 25 registrosMostrando 1 a 1 de 1 registros

ID	Nombre Completo	Usuario	Rol	Estado	Acciones
1	Administrador Principal	admin	Administrador	Activo	Resetear ClaveDesactivar

Listado de empleados administrativos.

8.1 Agregar un empleado

- 1 En la pantalla de Empleados, presionar el botón azul **Agregar Empleado**.
- 2 Escribir el **Nombre Completo** y el **Usuario (Login)**.
- 3 Escribir una **Contraseña Temporal** (mínimo 8 caracteres).
- 4 Presionar **Guardar Registro**.

Registrar Nuevo Empleado

Nombre Completo

Usuario (Login)

Contraseña Temporal

Mínimo 8 caracteres. Se registra con rol Administrador y estado Activo.

Cancelar

Guardar Registro

Formulario para registrar un nuevo empleado.

El nuevo usuario queda con rol **Administrador** y estado **Activo**, con las mismas capacidades que el resto de los administradores.

9. Uso del sistema por el chofer

El chofer entra con su usuario y contraseña desde el navegador de su teléfono. Solo ve la ruta que tiene asignada en ese momento; no puede consultar tablas, gráficos ni reportes.

9.1 Ruta pendiente: iniciar el viaje

- 1 Al entrar, se muestra el **Destino Asignado** con el estado *Pendiente por Iniciar*.
- 2 Al salir con el camión, presionar el botón **Iniciar**.
- 3 La ruta pasa al estado **En Ruta** y queda registrada la hora de salida.

Destino Asignado
Guarenas

Estatus: Pendiente por Iniciar

Acciones de la Ruta

- INICIAR RUTA
- 📄 ACTUALIZAR (Gasolina / Peaje / Falla)
- ✅ FINALIZAR RUTA (LLEGADA)

Vista del chofer con una ruta por iniciar.

9.2 Ruta en curso: actualizar y finalizar

Destino Asignado
Valencia

Estatus: En Curso

Acciones de la Ruta

- INICIAR RUTA
- 📄 ACTUALIZAR (Gasolina / Peaje / Falla)
- ✅ FINALIZAR RUTA (LLEGADA)

Vista del chofer con la ruta ya iniciada.

- **Actualizar:** abre la ventana para reportar gasolina, peajes o fallas.
- **Finalizar:** cierra la ruta al llegar al destino. Queda como **Entregado**, se registra la hora de llegada y el camión vuelve a quedar disponible.

Una vez finalizada, la ruta no admite más registros. Conviene reportar todos los gastos **antes** de presionar Finalizar.

9.3 Reportar carga de combustible

- 1 Presionar **Actualizar** y quedarse en la pestaña **Gasolina**.
- 2 Escribir los **litros** cargados y el **monto** pagado.
- 3 Presionar el botón para registrar la carga.

Actualizar Ruta

 Gasolina

 Peaje

 Falla

Litros cargados

Precio por litro (\$)

Precio total (\$)

Completa los litros y uno de los dos precios: el otro se calcula automáticamente.

Guardar Gasolina

Reporte de carga de combustible.

9.4 Reportar un peaje

- 1 Presionar **Actualizar** y elegir la pestaña **Peaje**.
- 2 Escribir la identificación del peaje y el **monto** pagado.
- 3 Presionar el botón para registrarlo.

Actualizar Ruta

Gasolina

Peaje

Falla

Nombre del peaje

Monto a pagar (\$)

Guardar Peaje

Reporte de pago de peaje.

9.5 Reportar una falla mecánica

- 1 Presionar **Actualizar** y elegir la pestaña **Falla**.
- 2 Describir la falla y escribir el **costo** de la reparación o el gasto asociado.
- 3 Presionar el botón para registrarla.

Actualizar Ruta

Gasolina

Peaje

Falla

Descripción de la falla

Monto de la falla (\$)

Guardar Falla

Reporte de una falla mecánica en ruta.

Todo lo que el chofer reporta queda en la bitácora de la ruta y se descuenta automáticamente de la ganancia neta en los reportes y gráficos.

10. Recomendaciones de uso

- Mantener al día las fechas de los documentos. El sistema bloquea la asignación de rutas cuando algo está vencido, y ese es justamente su propósito.
- Revisar el estado **Documentos** en las tablas: es el aviso temprano de que hay que renovar una licencia, un certificado médico, el RCV o el impuesto de alcaldía.
- Registrar siempre el motivo real al desactivar a alguien. Ese historial queda guardado y es el que después se consulta en la ficha de Detalles.
- Pedir a los choferes que reporten los gastos durante la ruta y no al final: una vez finalizada, la ruta ya no acepta registros.
- Anular, en vez de dejar abiertas, las rutas que no se realizaron. Las anuladas no afectan las estadísticas ni las ganancias.
- Cambiar la contraseña del administrador y no compartirla.