
E1 – Alterando a Key Pair de uma instância EC2

Os objetivos dessa prática são:


- Alterar a key pair de uma instância EC2 caso você perca a chave original;
- Em geral, primeiro vamos criar uma nova key pair e depois vamos acessar essa instância via console web e adicionar a nova chave.

Passo a Passo

1) Acesse a console de gerenciamento da AWS e no campo de pesquisa digite EC2:




- 2) Clique em EC2 (Virtual Servers in the Cloud).
- 3) Vá até o menu "Network & Security" e clique em "Key Pairs":



4) Na tela "Key pairs" clique "Create key pair":



5) Na tela "Create key pair" preencha o campo "Name" com o nome da sua nova key pair, no meu caso vou preencher como "key_pair_2" e clique em "Create key pair":



- 6) Automaticamente vai fazer o download da sua nova chave.
- 7) Agora, no terminal do seu sistema operacional, vá até o diretório que você baixou a sua nova chave e digite o comando:

chmod 400 key_pair_2.pem

```
[marceloortiz@MacBook-Air-de-Marcelo-2 Downloads % chmod 400 key_pair_2.pem
marceloortiz@MacBook-Air-de-Marcelo-2 Downloads % ■
```

8) Agora digite o comando abaixo para extrair a chave pública:


ssh-keygen -y -f key pair 2.pem > key pair 2.pub

```
marceloortiz@MacBook-Air-de-Marcelo-2 Downloads % ssh-keygen -y -f key_pair_2.pem > key_pair_2.pub
marceloortiz@MacBook-Air-de-Marcelo-2 Downloads %
```


9) Agora abra o arquivo key pair 2.pub e copie seu conteúdo

[marceloortiz@MacBook-Air-de-Marcelo-2 Downloads % more key_pair_2.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaClyc2EAAADAQABAABAQCUmBswKcGlQt+vx8Qb+2s5dYNp9d4K5J8wTkC7lVi/Kwj4UAANK8eUsV1F0cEk1BQhavn/gX2YVAhFVG8KRLXQE4RdH//+GnENgKDYZW
VTLivzMZJYDrac8rNqG7/5LB9rBNnOF5vTG5UHCaRHTFrlrBW3FQpksJXVn/8fTznJDSSlanzLWixlAp5GueVphDW0Ri/quQR0RGa60NCx4/r0TE+1EBG+1kubL27LjKTPk29imUxlc08
6FTUnKE0R/KvCXCNkCh5r0KFgT7UTIotnBWEWKyxx7Bjk003MM0ceRgU4UE7g3h5aRcE2wf5Jtgb5yr43Fnj/ucl80gb1R

10) Volte no console do EC2 e conecte via console web, para isso, clique em "Connect":



11) E na tela "Connect to instance" clique em "Connect":



12) Vai abrir o console web com o prompt de comando, como na tela abaixo:

13) Entre como root com o comando abaixo:

sudo su -

```
__| __| __| )
__| ( / Amazon Linux 2 AMI
__| ( / Amazon Linux 2 AMI
___| \__| |
https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
2 package(s) needed for security, out of 5 available
Run "sudo yum update" to apply all updates.
[ec2-user@ip-172-31-26-43 ~]$ sudo su -
[root@ip-172-31-26-43 ~]# ■
```

14) Edite o arquivo "/home/ec2-user/.ssh/authorized_keys" com o comando abaixo:

vi /home/ec2-user/.ssh/authorized_keys

E delete todas as linhas desse arquivo (basta pressionar a tecla "d" do seu teclado".

15) Agora insira a nova chave, para isso, pressione a tecla "i" do seu teclado e copie e cole o conteúdo da chave do passo 9:

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCUmBswKcGIDqt+vx8Qb+2s5dYNp9d4K5J0wTkC7lVi/Kwj4UAANI
TG5UHCaRHTFrlrBMV3F5QpksJXVn/BfTznJDSS1anzLWixlAp5GueVphDWoRi/quQR0R6a60NCx4/r0TE+lEBG+1k
cE2wf5Jtgb5yr43Fnj/ucl80gbI<mark>R</mark>
~
```

E saia do editor de texto "vi" pressionando as teclas "esc" e depois ":wq".

16) Tente fazer a conexão com o seu servidor com o terminal de sua preferência utilizando a nova chave.