5 – Adicionando um novo volume EBS numa instância EC2


Os objetivos dessa prática são:

- Fazer você se familiarizar com a interface do Console do EC2 na seção de Volumes:
- Adicionar um novo volume EBS no Console do EC2;
- Fazer o sistema operacional Linux reconhecer o novo volume.


Para essa prática você precisa ter disponível uma instância EC2 rodando o sistema operacional Linux AWS (caso não tenha, siga o procedimento "2 – Criando uma instância Linux EC2").

Passo a Passo


1) Acesse a console de gerenciamento da AWS e no campo de pesquisa digite "EC2":




2) Selecione a instância EC2 que já está em execução e clique em "Storage". Se você criou uma instância padrão vai ver que existe somente um volume adicionado nessa instância




3) Para adicionar um novo volume, clique em "Volume" na seção "Elastic Block Storage" e então em "Create volume":




4) Na tela "Create Volume" preencha o campo "Size (GiB)" com o valor "20" e no campo "Availability Zone" selecione a mesma AZ que está sua instância EC2:



5) E clique em "Create volume":




6) Renomeie seu novo volume para "volume-2":




7) E aguarde até que o status do volume ser "Available":




8) Agora precisamos adicionar esse volume na nossa instância EC2, para isso selecione o volume, clique em "Action" e depois em "Attach volume":



9) Na próxima tela "Attach volume" selecione a instância EC2 no qual você quer adicionar o volume no campo "Instance" e clique em "Attach volume":



10) Agora clique em "Instances", selecione a instância EC2 e clique em "Storage". Vai verificar que a instância possui dois volumes:



O volume "/dev/xvda" é o volume que foi criado quando a instância também foi criada (e onde está o sistema operacional) e o volume "/dev/sdf" é o volume que acabamos de criar e anexar na nossa instância.

- 11) Agora é preciso configurar nosso sistema operacional para que ele consiga enxergar esse novo volume, para isso conecte na sua instância com o seu terminal favorito.
- 12) Execute o comando "sudo lsblk" e vai ver que o segundo volume (com o nome "xvdf") já está disponível para o sistema operacional;

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

xvda 202:0 0 20G 0 disk

Lxvdal 202:1 0 20G 0 part /

xvdf 202:80 0 20G 0 disk
```

13) Porém, se executar o comando "df -hT" vai ver que esse volume "xvdf" não está aparecendo:

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ df -hT
                         Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs
               devtmpfs
                        474M
                                  0 474M
                                            0% /dev
tmpfs
               tmpfs
                                  0 483M
tmpfs
               tmpfs
                                            0% /sys/fs/cgroup
/dev/xvdal
                                            9% /
                                      97M
```

14) Para que isso ocorra, primeiro é preciso formatar o volume, com o comando:

sudo mkfs -t ext4 /dev/xvdf

```
nke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
1310720 inodes, 5242880 blocks
262144 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2153775104
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

15) Agora precisamos montar esse volume, para isso vamos executar os seguintes comandos:

sudo mkdir /mnt/volume-2 sudo mount /dev/xvdf /mnt/volume-2

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo mkdir /mnt/volume-2
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo mount /dev/xvdf /mnt/volume-2
```

16) Agora, ao executar o comando "df -hT" vai conseguir ver o volume "/dev/xvdf" que foi montado em "/mnt/volume-2":

```
-practice
                               0 474M 0%/dev
0 483M 0%/dev
devtmpfs
               devtmpfs
                         474M
               tmpfs
mpfs
               tmpfs
                                            1% /run
                                            0% /sys/fs/cgroup
mpfs
               tmpfs
               tmnfs
                          97M
                                            0% /run/user/1000
/dev/xvdf
                               45M 19G
                                            1% /mnt/volume-2
```

- 17) Porém esse procedimento não é permanente, ou seja, se a máquina for reiniciada o volume não estará mais disponível, sendo necessário executar todos esses comandos novamente. Para evitar esse cenário, execute os passos abaixo.
- 18) Se o volume ainda estiver montado, desmonte-o com o comando:

sudo umount /dev/xvdf

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo umount /dev/xvdf
[ec2-user@ebs-practice ~]$
```

19) Faça um backup do arquivo "/etc/fstab" com o comando abaixo:

sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.old

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.old
[ec2-user@ebs-practice ~]$
```

20) Edite o arquivo "etc/fstab" com o comando:

sudo vi /etc/fstab

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo vi /etc/fstab
[ec2-user@ebs-practice ~]$
```

21) Vai aparecer uma tela como a abaixo. Para editar o arquivo clique no "i" do seu teclado e insira uma linha igual ao comando abaixo:

/dev/xvdf /mnt/volume-2 ext4 defaults,nofail

- 22) Para sair do "vi" clique em "esc" e depois ":wq" e "enter";
- 23) Para montar novamente o volume, execute o comando abaixo:

sudo mount -a

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo mount -a [ec2-user@ebs-practice ~]$ ■
```

24) Verifique se o volume foi montado com o comando "df -hT":

```
Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs
               devtmpfs
                          474M
               tmpfs
tmpfs
               tmpfs
                                416K
                          483M
                                       483M
tmpfs
               tmpfs
                                              9% /
0% /run/user/1000
                           97M
                                        97M
/dev/xvdf
                                              1% /mnt/volume-2
```

25) Reinicie sua instância via console da AWS ou linha de comando ("sudo reboot") e verifique se o volume continua disponível quando a instância voltar da reinicialização.