## 5 – Adicionando espaço em um volume EBS


Os objetivos dessa prática são:

- Fazer você se familiarizar com a interface do Console do EC2 na seção de Volumes;
- Aumentar a capacidade de armazenamento de um volume EBS no Console do EC2;
- Fazer o sistema operacional Linux reconhecer o novo tamanho do volume.

Para essa prática você precisa ter disponível uma instância EC2 rodando o sistema operacional Linux AWS (caso não tenha, siga o procedimento "2 – Criando uma instância Linux EC2").


## Passo a Passo

 Acesse a console de gerenciamento da AWS e no campo de pesquisa digite "EC2":




- 2) Selecione a instância EC2 que já está em execução e clique em "Storage". Se sua instância for padrão, você vai encontrar:
  - a. Um volume adicionado nessa instância: /dev/xvda
  - b. Esse volume vai ter um tamanho de 8 GiB
  - c. É nesse volume que está instalado o sistema operacional dessa instância.

## SRE BOOTCAMP - AWS - MARCELO ORTIZ



3) Clique em "Volume ID" para ver mais detalhes dessa instância:




4) Na tela de detalhes do "Volume ID" você vai encontrar mais informações como:

a. Type: gp2b. Size: 8GiBc. IOPS: 100


d. Etc




5) Para aumentar o tamanho desse volume, nessa mesma tela clique em "Actions" e depois em "Modify Volume":




6) Na próxima tela ("Modify Volume") aumente o tamanho desse volume para 20GiB e clique em "Modify":



7) A próxima tela informa que é preciso fazer alguns procedimentos para que o sistema operacional (Linux ou Windows) consiga enxergar o novo tamanho do volume. Também diz que essa alteração demora alguns minutos e por fim, que essa alteração pode incorrer em cobrança. Clique em "Modify":



8) Aguarde até que o novo valor apareça no campo "Size":



- 9) Pronto, do ponto de vista da AWS nosso volume já foi alterado, agora temos que conectar na instância e realizar as configurações para que o Sistema Operacional enxergue o novo tamanho.
- 10) Execute o comando:

sudo Isblk

Vai mostrar que o seu disco tem o tamanho de 20G, porém a partição "/" tem apenas o 8G original

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda 202:0 0 20G 0 disk
Lxvda1 202:1 0 8G 0 part /
```

11) Execute o comando:

df -hT

E vai confirmar que o file system "/dev/xvda1" continua com 8G.

```
ec2-user@ebs-practice ~]$ df
                       Size Used Avail Use% Mounted on
              Type
 devtmpfs
              devtmpfs 474M
 tmpfs
              tmpfs
 tmpfs
                            464K 482M
                             0 483M 0% /sys/fs/cgroup
  tmpfs
              tmpfs
/dev/xvda1 xfs 8.0G 1.7G 6.4G 21% /
              tmpfs
                        97M
                                  97M
                                      0% /run/user/0
                        97M
```

12) O primeiro passo é estender o disco, para isso execute o comando:

sudo growpart /dev/xvda 1

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo growpart /dev/xvda 1
CHANGED: partition=1 start=4096 old: size=16773087 end=16777183 new: size=41938911 end=41943007
```

13) Agora ao rodar o comando "sudo Isblk" vai verificar que tanto a tanto o disco quanto a partição / vai estar com o mesmo tamanho (20G):

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ sudo lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda 202:0 0 20G 0 disk
_xvda1 202:1 0 20G 0 part /
```

14) Porém, ao executar o comando "df -hT" vai ver que o filesytem "dev/xvda1" ainda está com 8G:

```
[ec2-user@ebs-practice ~]$ df -hT
              Type
              devtmpfs 474M
                                       0% /dev
              tmpfs
  tmpfs
  tmpfs
               tmpfs
                            468K 482M
                                        1% /run
              tmpfs
                             0 483M 0% /svs/fs/cgroup
/dev/xvdal xfs 8.0G 1.7G 6.4G 21% /
               tmpfs
                                  97M
                                        0% /run/user/0
  tmpfs
                        97M
                                   97M
                                        0% /run/user/1006
```

15) Para corrigir isso precisamos estender o filesystem com o comando:

sudo xfs\_growfs /

16) Agora, ao executar o comando "df -hT" vai ver que o "/" já está enxergando o tamanho de 20G:

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	devtmpfs	474M		474M	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	483M		483M	0%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	483M	468K	482M	1%	/run
tmpfs	tmpfs	483M	0	483M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/xvda1	xfs	20G	1.7G	19G	9%	/
tmpfs	tmpfs	97M	0	97M	0%	/run/user/0
tmpfs	tmpfs	97M	0	97M	0%	/run/user/1000