### Codifica dei caratteri

Caratteri: informazioni contenuti in documenti testo

- cifre, lettere, simboli di punteggiatura
- simboli speciali: , #, \$, %, &, ), (
- caratteri speciali, informazioni di controllo: ritorno a capo, tabulazione, escape, controllo, .... Non visibili, definiscono la formattazione, contengono informazione non stampabili

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

# Codici per caratteri

I caratteri vengono rappresentati mediante codici: si associa ad ogni carattere una sequenza di bit (un numero), Associazione arbitraria, alcune regole:

- cifre: codici consecutivi (trasformazione sequenza di cifre - numero),
- lettere: nel loro ordine (non necessariamente) consecutive) (stabilire l'ordine lessicografico).

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

## Molti codici:

- ASCII (standard ed esteso),
- MS DOS.
- MAC OS Roman.
- UNICODE.
- UTF-8, UTF-7, UTF-16
- EBCDIC.
- Morse.

## Codice ASCII

### American Standard Code for Information Interchange

Prima codifica a larga diffusione (anni 60), 7 bit per carattere: 128 caratteri,

- 32 caratteri invisibili o di controllo, codici da 0 a 31, (carriage return, line-feed, back-space, cancel ...) (escape, start of heading, end of transmission, ...)
- 95 caratteri stampabili, codici da 32 a 127,

3 / 40 4 / 40 (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione

### Codice ASCII

Hex	Name	Meaning	Hex	Name	Meaning
0	NUL	Null	10	DLE	Data Link Escape
1	SOH	Start Of Heading	11	DC1	Device Control 1
2	STX	Start Of TeXt	12	DC2	Device Control 2
3	ETX	End Of TeXt	13	DC3	Device Control 3
4	EOT	End Of Transmission	14	DC4	Device Control 4
5	ENQ	Enquiry	15	NAK	Negative AcKnowledgement
6	ACK	ACKnowledgement	16	SYN	SYNchronous idle
7	BEL	BELI	17	ETB	End of Transmission Block
8	BS	BackSpace	18	CAN	CANcel
9	HT	Horizontal Tab	19	EM	End of Medium
Α	LF	Line Feed	1A	SUB	SUBstitute
В	VT	Vertical Tab	1B	ESC	ESCape
С	FF	Form Feed	1C	FS	File Separator
D	CR	Carriage Return	1D	GS	Group Separator
E	SO	Shift Out	1E	RS	Record Separator
F	SI	Shift In	1F	US	Unit Separator

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

5/40

## Codice ASCII

Hex	Char	Hex	Char	Hex	Char	Hex	Char	Hex	Char	Hex	Char
20	(Space)	30	0	40	@	50	Р	60		70	р
21	į.	31	1	41	Α	51	Q	61	a	71	q
22	"	32	2	42	В	52	R	62	b	72	r
23	#	33	3	43	С	53	S	63	С	73	s
24	\$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
25	%	35	5	45	Е	55	U	65	е	75	u
26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	V
27	,	37	7	47	G	57	W	67	g	77	W
28	(	38	8	48	Н	58	X	68	h	78	X
29	)	39	9	49	- 1	59	Y	69	i	79	У
2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	Z
2B	+	3B		4B	K	5B	[	6B	k	7B	{
2C	,	3C	<	4C	L	5C	\	6C	- 1	7C	
2D	-	3D	=	4D	M	5D	]	6D	m	7D	}
2E		3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7E	~
2F	1	3F	?	4F	0	5F	_	6F	0	7F	DEL

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

6/40

# Codice ASCII

#### Problemi

- L'insieme di caratteri di controllo pensato per le telescriventi.
  - Ritorno accapo = carriage return + line-feed. I sistemi operativi diversi gestiscono in diverso modo il ritorno accapo.
- Pochi i caratteri rappresentabili, non ci sono i caratteri non appartenenti all'inglese: lettere accentate, segni diacritici.

# **Estensioni ASCII**

Unità d'informazione il byte (sequenze di 8 bit). Naturale usare 8 bit per codificare un carattere. Diverse estensioni del codice ASCII (standard), si conservano le prime 128 codifiche, si aggiungono nuovi 128 caratteri:

- ANSI (unix),
- MS DOS,
- MAC OS Roman.
- Lingue diverse usano caratteri diversi: devono usare estensioni diverse.

(Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 7 / 40 (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 8 /

### Standard 8859

Si mette ordine tra le diverse estensioni ASCII definendo un unico standard, pagina di codice

- IS 8859-1: ANSI, Latin 1, West Europe, IS 646;
- IS 8859-2: Latin 2, East Europe, lingue slave;
- IS 8859-3: Latin 3, South Europe, turco, esperanto . . . ;
- IS 8859-5: Cyrillic,
- IS 8859-6: Arabic,

• . . .

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

9/4

## Problemi del ASCII esteso

- il software deve sapere su che pagina opera,
- non si possono mescolare le lingue,
- difficile gestire lingue con moltissimi caratteri: cinese e giapponese.

Problemi superabili con un codice un ampio insieme di caratteri codificabili.

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

## **UNICODE**

Nato dall'accordo tra diverse aziende, (IS 10646)

- due (o più) byte per carattere, con 16 bit  $2^{16} = 65.536$  caratteri,
- non solo caratteri ma anche simboli matematici, musicali, grafici.
- code point: il codice di un carattere,
- 65.5536 code point non sono sufficienti: nel mondo 200.000 simboli,
- la definizione non ancora completata.

## UNICODE

- per semplificare la traduzione tra codifiche, più code point per lo stesso carattere,
- code point lasciati vuoti per future estensioni
- problemi culturali, UNICODE

(Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 11 / 40 (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 12 / 40

## Problemi UNICODE

- 65.536 caratteri non sono sufficienti:
  - ulteriore estensione: UCS (Universal Character Set).
  - sino a 21 bit per carattere, ~ 2.000.000 di caratteri rappresentabili.
- documenti nella codifica UNICODE occupano il doppio dello spazio:
  - codifiche dell'UNICODE con lunghezze variabili: caratteri diversi usano un diverso numero di byte;
  - UTF-8 (UCS Transformation Format 8 bit) (UTF-7, UTF-16).

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

### UTF-8

Bits	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
7	0ddddddd					
11	110ddddd	10dddddd				
16	1110dddd	10dddddd	10dddddd			
21	11110ddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd		
26	111110dd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	
31	1111110x	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd

# UTF-8 (UCS **Transformation Format 8** bit)

Si possono rappresentare tutti i caratteri UCS e si generano file compatti:

- le codifiche UCS viene rappresentata con un numero variabile di byte,
- i caratteri ASCII standard (0-127) sono rappresentati con un byte (8 bit),
- gli altri caratteri: da 2 a 4 byte,
- compressione: caratteri standard (2<sup>7</sup>) con 1 byte, caratteri particolari ( $\sim 2^{11}$ ) con 2 byte, caratteri rari: 3-4 byte.
  Caratteri e codici correzione

• UTF-16, usa 2 o 4 byte per carattere, migliore

## Conclusioni

- Per quanto riguarda i caratteri la standardizzazione è limitata.
- è comune trovare documenti in diversi formati: Latin-1, UTF-8, UNICODE, MS-DOS, MAC-OS Roman.
- problemi nello scambio di dati.
- mail, documenti HTML devono specificare la codifica in cui sono scritti.

15 / 40 16 / 40 (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione

# Codici di correzione degli errori

Nella trasmissione e memorizzazione dei dati si verificano degli errori:

- disturbi sulla linea (trasmissione),
- imperfezioni del supporto (memoria disco),
- radioattività (DRAM).

Necessità di meccanismi di protezione dagli errori, alcuni errori dell'hardware sono inevitabili.

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

17 / 40

# Codici di correzione degli errori

Codici di correzione: meccanismi per controllare ed eventualmente correggere errori nei dati Idea base: ridondanza di informazione.

- si aggiunge ai dati un informazione di controllo,
- si trasmette (o memorizza) più dati di quelli strettamente necessari,
- chi riceve, in base all'informazione ridondante, determina la presenza di errori.

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

# Esempi dalla vita comune:

Nella comunicazione vocale non tutti i suoni vengono compresi correttamente.

Meccanismi di correzione per evitare errori:

- Sillabare: per comunicare un carattere si comunica un'intera parola,
   D ⇒ Domodossola.
- Nel linguaggio parlato c'è più informazione di quella strettamente necessaria, il contesto, in cui appare una parola, spesso permette di correggere eventuali errori nella comprensione dei suoni.

# Semplici esempi di codici

Trasmetto un testo ripetendo ogni carattere due volte:

 $casa \Rightarrow ccaassaa$ 

Se ricevo la sequenza: ccaasraa so che c'è un errore (ma non posso ricostruire il messaggio corretto).

Per poter correggere eventuali errori: ripeto ogni carattere 3 volte

 $cccaaasrsaaa \Rightarrow casa$ 

 $cccaaasrraaa \Rightarrow cara$ 

(Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 19 / 40 (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 20 / 40

# Bit di parità

- I dati sono divisi in pacchetti (byte, parole)
- Ad ogni pacchetto viene aggiunto in bit di controllo,
  - in modo tale che il numero totale di bit 1 sia pari.
- Chi riceve il dato
  - può rivelare la presenza di errori (che modificano un solo bit in una parola),
  - non rivela errori multipli,
  - non può correggere eventuali errori.


(Architettura degli Elaboratori)


Caratteri e codici correzione


21 / 40

# Codice di correzione di Hamming

Codice di correzione per 4 bit.








- · definiscono 3 sottoinsiemi di bit,
- un bit di parità per ogni sottoinsieme,
- ogni bit individuato dai sottoinsiemi a cui appartiene.

# Esempio

<b>Original Data</b>	Even Parity	Odd Parity
00000000	0	1
01011011	1	0
01010101	0	1
11111111	0	1
10000000	1	0
01001001	1	0



Questo esempio usa parità dispari.

(Architettura degli Elaboratori)


Caratteri e codici correzione

22 / 40

# Codice di correzione di Hamming

#### Generalizzazione a *n* bit.

Memory word 1111000010101110



- enumero i bit con numeri nella notazione binaria, a partire da 1.
- uso come bit di parità quelli rappresentati da un sequenza con un solo 1, (le potenze di 2)
- ogni bit di parità controlla quei bit che

(Archite Contengo, no il corrispondete 1 nella loro

### Costo di un codice di c. e.

Introdurre informazione ridondante costa: si utilizza più spazio disco, necessario maggior tempo per trasmettere.

Costo:

dati ridondanti dati utili

### Costo esempi precedenti:

- ripetizione doppia del carattere: costo 1
- ripetizione tripla del carattere: costo 2.
- bit di parità: <sup>1</sup>/<sub>dim. pacchetto</sub>.

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

# Esempi precedenti

- ripetizione doppia del carattere: rivela 1 errore (2 errori sullo stesso carattere sfuggono);
- ripetizione tripla del carattere: rivela 2 errori (3 errori sfuggono), corregge 1 (due errori sono corretti in maniera sbagliata).
- bit di parità: rivela 1 errore.

## Affidabilità di un codice di

C. e.

Nessun codice di rilevazione (correzione) errore garantisce un'affidabilità assoluta: se quasi tutti i bit trasmessi sono errati nessun codice funziona.

I codici permetto di rendere trascurabile la probabilità di un errore (non rivelato).

Codice affidabile: altamente improbabile che un errore non venga rilevato, funziona anche con errori multipli.

Più alto il numero di errori multipli gestibili, più affidabile è il codice.
(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

# Distanza di Hamming

Misura per l'affidabilità di un codice: determina quanti errori (bit errati in un pacchetto di dati) il codice riesce a gestire,

Vengono usati due concetti:

- distanza tra parole,
- distinzione tra parole valide e parole non valide.

27 / 40 28 / 40 (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione

# Distanza di Hamming tra parole

Una distanza misura quanto punti sono lontani

- nello spazio,
- nel tempo,
- in informatica (e in matematica), il concetto di distanza viene generalizzata ad altri ambiti,

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

29 / 4

## Parole valide - non valide

In un codice di correzione errori distinguiamo tra:

- parole valide (lecite, legali): sequenze di bit ottenibili aggiungendo informazione di controllo ad un dato iniziale;
- parole non valide (illecite, non legali): tutte le altre sequenze di bit.

#### In una comunicazione:


- chi trasmette compone solo parole valide;
- chi riceve controlla se la parola è valida, una parola non valida segnala un errore di trasmissione.

# Distanza di Hamming tra parole

La distanza di Hamming misura quanto due sequenze di simboli (parole), della stessa lunghezza, sono differenti tra loro.

#### **Definizione**

Il numero di simboli non coincidenti tra le due parole.



Alternativamente: il numero di errori necessari per trasformare una parole nell'altra.

# Esempi

Nei codici visti in precedenza:

- ripetizione doppia del carattere; valide: "aa", "bb", "ss"; non valide "ab", "as", "cd".
- ripetizione tripla del carattere; valide "aaa", "bbb", "sss"; non valide "aab", "ssa", "cde".
- bit di parità; valide "01001011", "00100001", "11100111"; non valide "01001010", "00100000", "10100111".

(Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 31 / 40 (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 32 / 40

# Distanza di Hamming di un codice

#### **Definizione**

Distanza di Hamming di un codice: distanza minima tra due diverse parole valide.

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

33 / 40


# Distanza di Hamming

Un codice con distanza di Hamming *n*:

- scopre errori che modificano sino a n 1 bit in una parola;
- correggere errori che modificano sino a (n – 1)/2 bit in una parola

# Distanza di Hamming di codici: esem.

- bit di parità ha distanza di Hamming 2;
- ripetizione tripla dei caratteri



ha distanza di Hamming 3;

codice Hamming (distanza 3);

 $^{ ext{(Archite}}$ esistono $^{ ext{rono}}$ codici com $^{ ext{rono}}$ distanza di Hamming >5

# Memorizzazione dati

Memoria: divisa in unità (locazioni) ogni indirizzo individua un unità

- dimensione standard di una locazione di memoria: 8 bit (1 byte),
- dimensione usuale per gli indirizzi: 32 bit

I calcolatori operano su parole di 32-64 bit (4-8 byte)

Come scrivere una parola in memoria? Una parala viene distribuita su un gruppo di locazioni (da 1 byte) contigue.

(Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 35 / 40 (Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 36 / 40

# Little-endian vs. Big-endian

#### Due modi possibili:

- big-endian: il primo byte della parola nella locazione con indirizzo più basso (la fine della parola viene scritta negli indirizzi più alti),
- little-endian: il primo byte della parola nella locazione con indirizzo più alto (la fine della parola viene scritta negli indirizzi più bassi).

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

37 / 40

# Esempio

Inserire la parola "AB CD EF 01" nei byte con indirizzi da 4 a 7:


Big-endian:	Little-endian		
6 ⇒ EF (11101111)	$4 \Rightarrow 01$ $5 \Rightarrow EF$ $6 \Rightarrow CD$ $7 \Rightarrow AB$		

(Architettura degli Elaboratori)

Caratteri e codici correzione

20 / 40

# Esempio



## Diverse scelte

Processori Intel: little-endian

Altri processori: big-endian

Gli stessi dati vengono memorizzati in memoria in modo diverso.

#### Problemi nel trasferimento dati:

- alcuni dati, come numeri (interi reali), sono memorizzati in modo diverso, devono essere riordinati quando passano da un processore little-endian ad uno big-endian;
- altri dati, come stringhe (sequenze di caratteri), sono memorizzate allo stesso modo, non devono essere riordinati quando passano
   (Architedadittle endian adio endian.

(Architettura degli Elaboratori) Caratteri e codici correzione 39 / 40