

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ ĐIỀU HÀNH

ĐỒ ÁN 1: LẬP TRÌNH NACHOS

Giảng viên: Trần Trung Dũng

Hướng dẫn: Lê Giang Thanh

Lóp: 19TN

Người thực hiện:

Họ và tên	MSSV
Mai Duy Nam	19120298
Đặng Thái Duy	19120491
Võ Văn Toàn	19120690

MÁC TÁC

1.	SALĐĄT TONG QUAN 3	
1.1	Cấu hình	3
1.2	Cấu trúc tổng quát của đồ án	3
1.3	Các bước cài đặt và chạy thử nghiệm	3
1.4	Các bước cài đặt một system call	4
2. (CÀI ĐẶT SYSTEM CALL VÀ EXCEPTION 6	
2.1	Cài đặt lại các exception	6
2.2	Cài đặt hàm IncreasePC()	6
2.3	Cài đặt system call ReadNum: int ReadNum()	6
2.4	Cài đặt system call PrintNum: void PrintNum(int number)	7
2.5	Cài đặt system call ReadChar: char ReadChar()	7
2.6	Cài đặt system call PrintChar: void PrintChar(char character)	
2.7	Cài đặt system call RandomNum(): int RandomNum()	8
2.8	Cài đặt system call ReadString: void ReadString(char[] buffer, int length)	8
2.9	Cài đặt system call PrintString: void PrintString(char[] buffer)	8
2.10	Cài đặt chương trình help	8
2.11	Cài đặt chương trình ascii	8
2.12	Cài đặt chương trình sort	9
3. [DEMO CHƯƠNG TRÌNH 10	
3.1	Halt	10
3.2	ReadNum	10
3.3	PrintNum	11
3.4	RandomInt	11
3.5	ReadChar	11
3.6	PrintChar	11
3.7	ReadString	12
3.8	PrintString	12
3.9	Help	
3.10	Sort	13

1. CÀI ĐẶT TỔNG QUAN

1.1 Cấu hình

Phiên bản NachOS: 4.0Hệ điều hành: Ubuntu

1.2 Cấu trúc tổng quát của đồ án

Toàn bộ mã nguồn của đồ án nằm trong thư mục nachos/. Bên trong đó, thư mục NachOS-4.0/ chứa mã nguồn của NachOS, thư mục usr/ chứa cross-compiler cho kiến trúc MIPS. Thư mục code/ bên trong NachOS-4.0 là nơi đồ án tập trung xây dựng và chỉnh sửa chủ yếu. Cụ thể, đồ án tập trung chỉnh sửa các file và thư mục sau:

- userprog/syscall.h: định nghĩa macro và prototype hàm của các system call
- userprog/exception.cc: cài đặt các exception handler, bao gồm SyscallException exception được raise bất kỳ khi nào chương trình người dùng gọi một system call, và các exception khác.
- test/: chứa các đoạn code kiểm tra cài đặt system call

1.3 Các bước cài đặt và chạy thử nghiệm

Bước 1: Tiến hành build NachOS

```
$ cd nachos/NachOS-4.0/code/build.linux
$ make depend
$ make
```

Bước 2: Tiến hành build các chương trình test

```
$ cd ../test
$ make
```

Bước 3: Chạy các chương trình test

```
$ ./../build.linux/nachos -rs <integer> -x program>
```

1.4 Các bước cài đặt một system call

Sau đây là các bước cài đặt một system call mẫu - Add - dùng để cộng hai số nguyên.

Bước 1: Định nghĩa macro cho system call cần cài đặt trong userprog/syscall.h. Ví du:

```
#define SC_ADD 21
```

Bước 2: Khai báo interface cho system call trong userprog/syscall.h. Ví dụ:

```
int Add(int a, int b);
```

Bước 3: Trong cấu trúc switch-case định nghĩa trong userprog/exception.cc, tìm đến case SyscallException. Trong case này cài đặt một cấu trúc switch-case khác để xử lý các system call dựa trên macro đã định sẵn. Thêm một case mới cho SC_ADD:

```
case SC_ADD:
```

Bước 4: Cài đặt các thao tác xử lý system call này, có thể sử dụng các dịch vụ của kernel có sẵn.

Bước 5: Viết chương trình kiểm thử system call vừa cài đặt trong test/. Ví dụ: test/add.c:

```
#include "syscall.h"

int main() {
    int a = 1;
    int b = 2;
    int c = Add(a, b);
    Halt();
}
```

Bước 6: Thêm add vào biến PROGRAM và target all trong test/Makefile

```
PROGRAM = [...] add all: [...] add
```

Bước 7: Thêm target để biên dịch add.c như sau:

```
add.o: add.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c add.c

add: add.o start.o
    $(LD) $(LDFLAGS) start.o add.o -o add.coff
    $(COFF2NOFF) add.coff add
```

Bước 8: Thêm đoạn lệnh sau vào file test/start.S

```
.globl Add
.ent Add
Add:
addiu $2,$0,SC_Add
syscall
j $31
.end Add
```

Bước 9: Build NachOS để thêm system call mới định nghĩa vào hệ thống, build chương trình kiểm thử và thực thi như mục 1.2.

2. CÀI ĐẶT SYSTEM CALL VÀ EXCEPTION

2.1 Cài đặt lại các exception

Vào file machine/machine.h lấy được danh sách các exception, sau đó qua file userprog/exception.cc viết lại từng case cho từng ExceptionType. Trước mắt, với mỗi exception ta cài đặt thêm lệnh kernel->interrupt->Halt() để tắt hệ điều hành.

2.2 Cài đặt hàm IncreasePC()

Tất cả các system calls (không phải Halt) sẽ yêu cầu NachOS tăng program counter trước khi system call trả kết quả về. Nếu không lập trình đúng phần này thì NachOS sẽ bị vòng lặp gọi thực hiện system call này mãi mãi. Cũng như các hệ thống khác, MIPS xử lý dựa trên giá trị của program counter, vậy nên ta cần xây dựng hàm làm tăng program counter để nạp lệnh tiếp theo để thực hiện.

Ta tiến hành cài đặt hàm IncreasePC() như sau: thực hiện lưu giá trị của PC hiện tại cho PC trước → nạp giá trị kế tiếp cho PC hiện tại → nạp giá trị kế tiếp nữa cho PC kế. Khi xây dựng xong hàm, ta sẽ đặt IncreasePC() dưới mỗi exception được thực hiện, khi đó ta sẽ không cần dùng lệnh Halt() cho các case đó nữa.

2.3 Cài đặt system call ReadNum: int ReadNum()

- ReadNum system call sẽ sử dụng lớp SynchConsoleIn để đọc một số nguyên do người dùng nhập vào. Nếu giá trị người dùng nhập không phải là số nguyên thì trả về 0.
- Mô tả cài đặt SC_ReadNum:
 - o Input: Không có
 - Output: Trả về 1 số nguyên Integer
 - O Chức năng: Đọc 1 số nguyên từ màn hình console
- Cài đặt: Ta cấp phát một mảng char là num_buffer dùng để lưu từng ký tự được đọc từ console. Output của hàm là giá trị res. Ta tiến hành duyệt từng ký tự đọc được từ console nhờ vào hàm GetChar() của lớp SynchConsoleIn, nếu hợp lệ là số thì lưu tuần tự vào num_buffer, còn nếu không thì ta in ra lỗi "invalid integer number" sau đó lưu kết quả là 0 vào thanh ghi r2 và đồng thời kết thúc hàm. Lúc này, nếu num_buffer đều toàn các ký tự là số thì tiến hành tính toán giá trị res từ num_buffer đó. Kiểm tra xem res có nằm ngoài phạm vi của Integer không, nếu có thì ta thông báo lỗi "out of range", lưu lại kết quả 0 vào thanh ghi r2 và kết thúc hàm. Nếu không, thì kiểm tra xem res là số dương hay số âm dựa theo biến

isPositive để cập nhật lại giá trị chính xác cho res, sau đó lưu kết quả res vào thanh ghi r2 và kết thúc.

2.4 Cài đặt system call PrintNum: void PrintNum(int number)

- PrintNum system call sẽ sử dụng lớp SynchConsoleOut để xuất một số nguyên ra màn hình.
- Mô tả cài đặt SC_PrintNum:
 - o Input: 1 số nguyên Integer
 - Output: Không có
 - O Chức năng: In số nguyên ra màn hình console
- Cài đặt: Ta đọc tham số number từ thanh ghi r4. Cấp phát 1 mảng char num_buffer với mục đích để lưu từng ký tự số trong number. Kiểm tra xem số đó là số dương hay số âm để cập nhật cho biến isPositive. Sau đó ta lưu từng chữ số trong number vào trong 1 mảng temp phụ, và từ đó cập nhật lại từng ký tự trong num_buffer theo mảng temp đó. Lúc này num_buffer đã lưu lần lượt các ký tự số của number (nếu là số âm thì ký tự bắt đầu là "-"), ta tiến hành in lần lượt chúng lên console nhờ vào hàm PutChar() của lớp SynchConsoleOut.

2.5 Cài đặt system call ReadChar: char ReadChar()

- ReadChar systemcall call sẽ sử dụng lớp SynchConsoleIn cùng hàm SysReadString (file userprog/ksyscall.h) để đọc một chuỗi ký tự do người dùng nhập vào rồi trả về giá trị của kí tự đầu tiên trong chuỗi.
- Mô tả cài đặt SC_ReadChar:
 - o Input: 1 ký tự/chuỗi
 - Output: Trả về 1 ký tự
 - Chức năng: Tạo ra và trả về ký tự (đầu chuỗi) được nhập vào
- Cài đặt: Dùng hàm SysReadString để đọc một chuỗi do người dùng nhập vào biến s. Sau đó gán s[0] vào biến c, xoá s, lưu c vào thanh ghi r2 và kết thúc.

2.6 Cài đặt system call PrintChar: void PrintChar(char character)

- PrintChar system call sẽ sử dụng lớp SynchConsoleOut để xuất một ký tự ra màn hình.
- Mô tả cài đặt SC_PrintChar:
 - o Input: 1 ký tự
 - o Output: Không có
 - O Chức năng: In ký tự đó ra màn hình console
- Cài đặt: Ta đọc tham số c từ thanh ghi r4, ta tiến hành in c lên console nhờ vào hàm PutChar() của lớp SynchConsoleOut.

2.7 Cài đặt system call RandomNum(): int RandomNum()

- RandomNum system call sẽ trả về một số nguyên dương ngẫu nhiên.
- Mô tả cài đặt SC RandomNum:
 - o Input: Không có
 - Output: Trả về một số nguyên dương
 - O Chức năng: Tạo ra và trả về một số nguyên dương ngẫu nhiên
- Cài đặt: Ta dùng hàm rand() có sẵn của C để khởi tạo ra 1 số nguyên dương ngẫu nhiên là number. Sau đó lưu kết quả number vào thanh ghi r2 và kết thúc.

2.8 Cài đặt system call ReadString: void ReadString(char[] buffer, int length)

- ReadString system call sử dụng lớp SynchConsoleIn để đọc một chuỗi ký tự do người dùng nhập vào.
- Mô tả cài đặt SC ReadString:
 - o Input: địa chỉ của buffer, số ký tự tối đa
 - Output: một chuỗi
 - O Chức năng: Đọc một chuỗi do người dùng nhập vào
- Cài đặt: Ta đọc địa chỉ buffer từ thanh ghi r4 và độ dài chuỗi từ thanh ghi r5, sau đó sử dụng SynchConsoleIn để đọc từ console vào một mảng ở kernel space, sau đó chép mảng đó từ kernel space vào buffer bằng System2User.

2.9 Cài đặt system call PrintString: void PrintString(char[] buffer)

- ReadString system call sẽ sẽ sử dụng lớp SynchConsoleOut để in một chuỗi ký tự do người dùng nhập vào.
- Mô tả cài đặt SC PrintString:
 - o Input: 1 chuỗi ký tự, kết thúc bằng \0
 - o Output: Không có
 - O Chức năng: in ra console một chuỗi ký tự
- Cài đặt: Ta đọc địa chỉ chuỗi buffer trong user space từ thanh ghi r4, sao chép buffer từ userspace vào kernel space, tìm độ dài của chuỗi, sau đó sử dụng SynchConsoleOut để in chuỗi ra console.

2.10 Cài đặt chương trình help

Chương trình help sử dụng system call PrintString để in ra các chuỗi thể hiện các thông tin về nhóm, cùng với thông tin hai chương trình ascii và sort ra console.

2.11 Cài đặt chương trình ascii

Chương trình ascii sử dụng system call PrintNum để in mã ASCII, và sử dụng system call PrintChar để in các ký tự.

2.12 Cài đặt chương trình sort

Chương trình sort:

- Sử dụng system call ReadNum để nhận vào kích thước mảng và các phần tử của mảng do người dùng nhập.
- Sử dụng system call ReadString để nhận chiều sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần).
- Sau khi sắp xếp bằng bubble sort, sử dụng system call PrintChar, PrintNum và PrintString để in mảng ra console.

3. DEMO CHƯƠNG TRÌNH

Video:

https://drive.google.com/file/d/1YVYfBrVFk2TaI64sgE_duRLI1J8fYUoY/view?usp=sharing

3.1 Halt

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x halt

Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 62, idle 0, system 50, user 12

Disk I/O: reads 0, writes 0

Console I/O: reads 0, writes 0

Paging: faults 0

Network I/O: packets received 0, sent 0
```

3.2 ReadNum

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x readnum -123

Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 388162688, idle 388162438, system 220, user 30

Disk I/O: reads 0, writes 0

Console I/O: reads 5, writes 0

Paging: faults 0

Network I/O: packets received 0, sent 0
```

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$
../build.linux/nachos -rs 1023 -x readnum
1234567890123

Read: 0The integer number is out of range
Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 194838342, idle 194837528, system 770, user 44
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 14, writes 7
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$
../build.linux/nachos -rs 1023 -x readnum
abc

Read: 0The integer number is not valid
Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 586184612, idle 586184158, system 410, user 44
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 4, writes 7
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```

3.3 PrintNum

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x printnum -12345
Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 912, idle 600, system 280, user 32
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 6
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```

3.4 RandomInt

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x randomnum 1553723043
Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 1417, idle 1000, system 380, user 37
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 10
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```

3.5 ReadChar

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x readchar abc
Read: a
Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 125523933, idle 125523468, system 420, user 45
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 4, writes 7
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```

3.6 PrintChar

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x printchar a Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 219, idle 100, system 90, user 29
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 1
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```

3.7 ReadString

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x readstring
NachOS
Read: NachOS

Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 487140040, idle 487139307, system 690, user 43
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 7, writes 13
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```

3.8 PrintString

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x printstring
Hello, world!

Shutdown, initiated by user program. Machine halting!

Ticks: total 1950, idle 1400, system 510, user 40
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 14
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```

3.9 Help

```
ıml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x help
Group members
ID
         | Name
19120298 | Mai Duy Nam
19120491 | Dang Thai Duy
19120690 | Vo Van Toan
Program descriptions
ascii: Print a list of printable ASCII characters
usage: ./../build.linux/nachos -x ascii
sort: Sort a list of integers using bubble sort algorithm
usage: ./../build.linux/nachos -x sort
Shutdown, initiated by user program. Machine halting!
Ticks: total 45631, idle 33900, system 11300, user 431
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 339
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```

3.10 Sort

```
ml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x sort
Enter array size: 5
Sort by (ascending: <, descending: >): <
Enter element: 4
Enter element: 2
Enter element: 1
Enter element: 5
Enter element: 3
You've entered: 4 2 1 5 3
Sorted: 1 2 3 4 5
Shutdown, initiated by user program. Machine halting!
Ticks: total 1098333208, idle 1098325106, system 6620, user 1482
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 14, writes 178
Paging: faults 0
Network I/0: packets received 0, sent 0
```

```
mml@mml-VirtualBox:~/hcmus-os-nachos/nachos/NachOS-4.0/code/test$ ../build.linux/nachos -rs 1023 -x sort
Enter array size: 5
Sort by (ascending: <, descending: >): >
Enter element: 4
Enter element: 2
Enter element: 1
Enter element: 5
Enter element: 3
You've entered: 4 2 1 5 3
Sorted: 5 4 3 2 1
Shutdown, initiated by user program. Machine halting!
Ticks: total 271198952, idle 271190926, system 6540, user 1486
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 14, writes 178
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
```