# PSIR – Projekt

Michał Drętkiewicz Eryk Głąb Patryk Kosiński

13.01.2024

# Spis treści

Wstęp	3
1 Protokół aplikacyjny	4
2 Przestrzeń krotek	
3 Serwer	8
4 Aplikacja 1	9
5 Aplikacja 2	
6 Environment file dla aplikacii 2.	

## Wstęp

Kompilacja serwera i wszystkich aplikacji:

```
./build-all.sh
```

Uruchomienie serwera i każdej z aplikacji (w przypadku błędów należy w pliku run.sh zmienić adres IP z 10.0.2.15 na właściwy dla naszego interfejsu):

```
./run.sh server
./run.sh appl-master
./run.sh appl-worker
./run.sh appl-sensor
./run.sh appl-counter
```

#### 1 Protokół aplikacyjny

Implementacja protokołu zawarta jest w plikach protocol.h i protocol.h.

Wiadomości protokołu mają następującą strukturę:

```
typedef struct Message {
    uint32_t id;
    MessageType type;
    MessageData data;
} Message;
```

Znaczenie pól:

- id jest to unikalny w zakresie każdego połączenie identyfikator wiadomości, wykorzystywany głównie w mechanizmie potwierdzania odbioru (ACK). Kolejne wartości są generowane funkcją message\_next\_id().
- type rodzaj wiadomości. Definicja typu MessageType:

```
typedef enum MessageType {
    message_ack,
    message_tuple_space_insert_request,
    message_tuple_space_get_request,
    message_tuple_space_get_reply,
} MessageType;
```

Znaczenie wartości:

- message\_ack potwierdzenie odebrania wcześniejszej wiadomości, przesyłane w obu kierunkach,
- message\_tuple\_space\_insert\_request żądanie wstawienia krotki do przestrzeni krotek, wysyłane od klienta do serwera,
- message\_tuple\_space\_get\_request żądanie odczytania krotki z przestrzeni krotek, wysyłane od klienta do serwera,
- message\_tuple\_space\_get\_reply odpowiedź na wiadomość typu message\_tuple\_space\_get\_request, przesyłana od serwera do klienta.
- data reszta danych wiadomości, zależna od jej typu. Definicja typu MessageData:

```
typedef union MessageData {
    MessageAck ack;
    MessageTupleSpaceInsertRequest tuple_space_insert_request;
    MessageTupleSpaceGetRequest tuple_space_get_request;
    MessageTupleSpaceGetReply tuple_space_get_reply;
} MessageData;
```

Poszczególny pola unii odpowiadają kolejno wartościom MessageType opisanym w poprzednim punkcie.

Definicje typów pól:

```
typedef struct MessageAck {
    uint32_t message_id;
} MessageAck;
```

Pole message id to id wiadomości, której dotyczy to potwierdzenie.

•

```
typedef struct MessageTupleSpaceInsertRequest {
    Tuple tuple;
} MessageTupleSpaceInsertRequest;
```

Znaczenie pola takie samo, jak w argumencie funkcji tuple\_space\_insert(), opisanej w następnym rozdziale.

```
    typedef struct MessageTupleSpaceGetRequest {
        Tuple tuple_template;
        TupleSpaceOperationBlockingMode blocking_mode;
        TupleSpaceOperationRemovePolicy remove_policy;
    } MessageTupleSpaceGetRequest;
```

Znaczenie pól takie samo, jak w argumentach funkcji tuple\_space\_get(), opisanej w następnym rozdziale.

```
typedef struct MessageTupleSpaceGetReply {
    TupleSpaceOperationResult result;
} MessageTupleSpaceGetReply;
```

Znaczenie pola takie samo, jak w wartości zwracanej z funkcji tuple\_space\_get(), opisanej w następnym rozdziale.

Podczas transmisji, każda wiadomość poprzedzona jest swoją długością w bajtach, rzutowaną na typ uint32\_t.

#### 2 Przestrzeń krotek

Tuple Space definiuje następujące API, zaimplementowane w plikach tuple\_space.h i tuple\_space.c:

• Struktura utrzymująca stan przestrzeni krotek:

```
typedef struct TupleSpace {
    size_t tuple_count;
    Tuple* tuples;
} TupleSpace;
```

• Konstruktor pustej przestrzeni krotek:

```
TupleSpace tuple_space_new();
```

• Destruktor przestrzeni krotek, zwalniający zasoby wszystkich przechowywanych.

```
void tuple_space_free(TupleSpace tuple_space);
```

 Metoda wstawiająca krotkę tuple do przestrzeni krotek. Nieblokująca. Nie ma wymagania, aby wstawiane krotki były różne.

```
void tuple_space_insert(TupleSpace* tuple_space, Tuple tuple);
```

• Metoda pozyskująca z przestrzeni krotek krotkę pasującą do wzorca tuple\_template. Jeśli pasuje więcej niż jedna, zwrócona będzie arbitralnie wybrana z nich.

```
TupleSpaceOperationResult tuple_space_get(
    TupleSpace* tuple_space,
    Tuple const* tuple_template,
    TupleSpaceOperationBlockingMode blocking_mode,
    TupleSpaceOperationRemovePolicy remove_policy
);
```

Parametr blocking\_mode określa, czy funkcja zablokuje wywołujący ją wątek, gdy w przestrzeni nie będzie krotki pasującej do wzorca. Zdefiniowane są następujące wartości, które oznaczają odpowiednio operację blokująca i nieblokującą:

```
typedef enum TupleSpaceOperationBlockingMode {
   tuple_space_blocking,
   tuple_space_nonblocking,
} TupleSpaceOperationBlockingMode;
```

Parametr remove\_policy określa czy w przypadku udanej operacji wybrana krotka ma zostać usunięta z przestrzeni krotek. Zdefiniowane są następujące wartości, które kolejno odpowiadają usunięciu krotki z przestrzeni i pozostawieniu jej:

```
typedef enum TupleSpaceOperationRemovePolicy {
    tuple_space_remove,
    tuple_space_keep,
} TupleSpaceOperationRemovePolicy;

Metoda tuple_space_get() zwraca obiekt typu TupleSpaceOperationResult:
typedef struct TupleSpaceOperationResult {
    TupleSpaceOperationStatus status;
    Tuple tuple;
} TupleSpaceOperationResult;
```

Pole status oznacza odpowiednio powodzenie lub niepowodzenie operacji. W przypadku operacji blokującej, będzie to zawsze tuple\_space\_success, ponieważ metoda nie zakończy

się, aż w przestrzeni będzie krotka pasująca do wzorca. W przypadku operacji nieblokującej, w sytuacji, gdy w przestrzeni nie ma odpowiedniej krotki, pole to ustawiane jest na tuple space failure.

```
typedef enum TupleSpaceOperationStatus {
    tuple_space_success,
    tuple_space_failure,
} TupleSpaceOperationStatus;
```

Pole tuple to wynikowa krotka. W przypadku niepowodzenia operacji nieblokującej będzie to zawsze pusta (0-elementowa) krotka.

• Metoda konwertująca TupleSpace do postaci tekstowej:

```
char const* tuple space to string(TupleSpace const* tuple space);
```

Wynikowy string jest poprawny tylko do momentu kolejnego wywołania tej metody z tego samego wątku. Aby zachować go na dłużej należy wykonać kopię.

Odpowiedniość pomiędzy API z prezentacji do projektu a zaimplementowanym przez nas jest następująca (dla przykładowych parametrów):

• Nieblokujące wstawianie:

```
out(tuple);
tuple_space_insert(&tuple_space, tuple);
```

• Nieblokujący, nieusuwający odczyt:

```
rdp(template);
tuple_space_get(&tuple_space, &template, tuple_space_nonblocking,
tuple_space_keep);
```

• Nieblokujący, usuwający odczyt:

```
inp(template);
tuple_space_get(&tuple_space, &template, tuple_space_nonblocking,
tuple_space_remove);
```

• Blokujący, nieusuwający odczyt:

```
rd(template);
tuple_space_get(&tuple_space, &template, tuple_space_blocking, tuple_space_keep);
```

• Blokujący, usuwający odczyt:

```
in(template);
tuple_space_get(&tuple_space, &template, tuple_space_blocking, tuple_space_remove);
```

Struktura TupleSpace i jej wszystkie metody są thread-safe (można je wykonywać współbieżnie), ponieważ według pierwotnego pomysłu serwer miał być zaimplementowany wielowątkowo, co jednak nie okazało się konieczne.

Aplikacje klienckie komunikują się z przestrzenią krotek poprzez serwer (opisany w następnym rozdziale) przy pomocy protokołu aplikacyjnego (opisanego w poprzednim rozdziale).

#### 3 Serwer

Serwer oczekuje na połączenie klientów nasłuchując na określonym z góry porcie UDP na wszystkich interfejsach. W głównej pętli programu oczekujemy na wiadomości od klientów i przetwarzamy je zależnie od ich typu, modyfikując przestrzeń krotek i/lub odsyłając odpowiedzi do klientów.

```
for(;;) {
    InboundMessage inbound_message = network_receive_message_blocking(
         &server->network
    );
    server_handle_inbound_message_nonblocking(server, inbound_message);
    server_process_blocked_get_requests(server);
}
```

W osobny sposób traktujemy blokujące żądania odczytu krotki wysłane przez klientów. Przy odebraniu takiego żadania sprawdzamy, czy może ono być spełnione od razu, i jeśli tak, to odsyłamy odpowiedź. W przeciwnym razie zapisujemy żądanie do tablicy blocked\_get\_requests struktury Server i nie wysyłamy żadnej odpowiedzi do klienta, tylko przechodzimy do obsługi następnych przychodzących wiadomości.

Po przetworzeniu każdej odebranej wiadomości od dowolnego z klientów wracamy do tablicy blocked\_get\_requests i sprawdzamy które z zapytań w niej zawartych mogą być spełnione od razu i tylko na nie odsyłamy odpowiedzi. Korzystamy tu z obserwacji, że jedynym zdarzeniem, które mogłoby odblokować oczekujące żądanie jest przyjście wiadomości typu message\_tuple\_space\_insert\_request od któregoś z klientów. Ta strategia pozwala na to, aby serwer był współbieżny i jednocześnie jednowątkowy, co upraszcza w pewnym stopniu implementację.

Jedyną niestandardową strukturą danych wykorzystaną w implementacji serwera jest wektor, czyli dynamicznie alokowana tablica zmiennej wielkości, stosowana między innymi do przechowywania blokujących wiadomości typu message\_tuple\_space\_get\_request, buforów na dane przychodzące z sieci, itp. Ponieważ często wykorzystywaną operacją jest usuwanie elementów z dowolnej pozycji wektora, jego elementy nie gwarantują stałej kolejności, dzięki czemu usuwanie elementu implementowane jest jako nadpisanie go ostatnim elementem i zmniejszenie długości wektora o 1, co daje stałą złożoność obliczeniową.

#### 4 Aplikacja 1.

Aplikacja składa się z dwóch procesów: master (main-app1-master.cpp), oraz worker (main-app1-worker.cpp). Master produkuje pewną liczbę zadań polegających na sprawdzeniu, czy liczba jest pierwsza, generując krotki postaci ("app1", "is prime", n) dla n z pewnego zakresu liczba naturalnych i wysyłając je do serwera.

Workery w pętli blokująco czekają na powyższe krotki, a gdy ich zapytanie zostanie obsłużone, pobierają i usuwają krotkę z przestrzeni krotek i wyznaczają pierwszość zadanej liczby. Po pewnym opóźnieniu (symulującym bardziej złożone obliczenia zajmujące pewną ilość czasu), krotka wynikowa postaci ("app1", "prime", n) lub ("app1", "not prime", n) jest odsyłana do przestrzeni krotek.

Po wygenerowaniu wszystkich zadań master w pętli odpytuje serwer o krotki wynikowe, używając wzoru ("appl", "prime", int?) i ("appl", "prime", int?) aż do momentu, w którym zbierze ich tyle ile zadań zostało wygenerowanych.

Gdy jednocześnie działa więcej niż jeden worker, możemy zaobserwować automatyczny loadbalancing, poniewż procesy te pobierają nowe zadania wyłącznie, gdy nie są zajęte obliczaniem wcześniejszego.

Implementacja mastera jest na funkcje:

• generacja nowego zadania dla liczby n, czyli stworzenie i wstawienie krotki do przestrzeni krotek za pośrednictwem wiadomości do serwera:

```
void create_task(
   Network* network,
   ArduinoNetworkAddress server_address,
   int32_t number
);
```

• stworzenie i wysłanie do serwera zapytania o krotki wynikowe, gdzie parametr query przyjmuje wartości "prime" lub "not prime", zgodnie z tym, co generują workery.

```
void send_query_message(
   Network* network,
   ArduinoNetworkAddress server_address,
   char const* query
);
```

• inicjalizacja połączenia z serwerem, zlecenie generowania zadań i zbierania wyników, oraz zwolnienie zasobów po zakończeniu:

```
void setup();
```

Przykład wykonania (niektóre linie zostały wycięte i zastąpione ... dla skrócenia wypisu):

• master:

```
[133] New task: ("app1", "is prime", 0)
[155] New task: ("app1", "is prime", 1)
...
[1211] New task: ("app1", "is prime", 30)
[1248] New task: ("app1", "is prime", 31)
[3078] Reply: ("app1", "not prime", 0)
[4940] Reply: ("app1", "prime", 31)
[4980] Reply: ("app1", "not prime", 1)
...
```

```
[58864] Reply: ("app1", "prime", 5)
[60628] Reply: ("app1", "prime", 3)
[64062] Reply: ("app1", "not prime", 4)
[64085] Done

• worker:

[2161] Accepting task: ("app1", "is prime", 0)
[3683] Sending reply: ("app1", "not prime", 0)
[3720] Accepting task: ("app1", "is prime", 1)
[5897] Sending reply: ("app1", "not prime", 1)
[5933] Accepting task: ("app1", "is prime", 31)
[6085] Sending reply: ("app1", "prime", 31)
...
```

#### 5 Aplikacja 2.

Podobnie jak aplikacja 1, aplikacja 2 podzielona jest na dwa procesy: **sensor**, który wykrywa zmiany stanu na pinie GPIO i przy każdej zmianie wysyła krotkę postaci ("app2", "state change", 0) lub ("app2", "state change", 1) do przestrzeni krotek w zależności od nowego stanu pinu.

Implementacja sensora podzielona jest na funkcje:

• odczyt stanu pinu (w naszej implementacji jest to ZSUT PIN D13):

```
unsigned read pin();
```

wysłanie żądania wstawienia krotki informującej o zmianie stanu pinu do przestrzeni:

```
void send_state_change(
   Network* network,
   ArduinoNetworkAddress server_address,
   unsigned new_state
);
```

• inicjalizacja sieci, cykliczne sprawdzanie czy stan pinu uległ zmianie i reakcja na zmiany poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości, oraz zwolnienie zasobów na końcu programu:

```
void setup();
```

Proces **counter** w pętli zbiera krotki generowane przez wszystkie sensory i cyklicznie wypisuje liczbę zmian stanu z 0 na 1 i z 1 na 0.

Implementacja countera podzielona jest na funkcje:

• blokujące oczekiwanie na nową krotkę w przestrzeni informującą o zmianie stanu. Szukamy krotek według wzorca ("app2", "state change", int?).

```
unsigned receive_state_change(
   Network* network,
   ArduinoNetworkAddress server_address);
```

• inicjalizacja sieci, oczekiwanie w pętli na informacje o zmianie stanu oraz wypisywanie liczby zmian na port szeregowy, zwolnienie zasobów:

```
void setup();
```

Przykład wykonania:

• sensor:

```
[2051] Pin state change: 0 -> 1
[4037] Pin state change: 1 -> 0
[5993] Pin state change: 0 -> 1
[7852] Pin state change: 1 -> 0
[9754] Pin state change: 0 -> 1
```

• counter:

```
[11882] Changes from 0 to 1: 1. Changes from 1 to 0: 0. [13857] Changes from 0 to 1: 1. Changes from 1 to 0: 1. [15815] Changes from 0 to 1: 2. Changes from 1 to 0: 1. [17673] Changes from 0 to 1: 2. Changes from 1 to 0: 2. [19592] Changes from 0 to 1: 3. Changes from 1 to 0: 2.
```

### 6 Environment file dla aplikacji 2.

Zadaniem tego pliku jest naprzemienne ustawianie stanu pinu D13 na wysoki i niski. Ma on więc następujący format (załączony jest sam początek pliku, ponieważ w sumie zdefiniowane jest 1000 przełączeń stanu pinu; dalsza część wygląda analogicznie):

```
+ sensor,status,D13
```

```
: 0, sensor, 0
: 10000000, sensor, 1
: 20000000, sensor, 0
: 30000000, sensor, 1
: 40000000, sensor, 0
: 50000000, sensor, 1
```