RHCE 系列 (六): 安装 Samba 并配置 Firewalld 和 SELinux, 和 Windows 共享文件

2015-11-9 09:05 评论: 1 收藏: 5

参考原文: http://www.tecmint.com/setup-s... 作者: Gabriel Cánepa

由于计算机很少作为一个独立的系统工作,作为一个系统管理员或工程师,就应该知道如何在有多种类型的服务器之间搭设和维护网络。

在本篇以及该系列后面的文章中,我们会介绍用 Windows/Linux 配置 Samba 和 NFS 服务器以及 Linux 客户端。



RHCE 系列第六部分 - 设置 Samba 文件共享

如果有人让你设置文件服务器用于协作或者配置很可能有多种不同类型操作系统和设备的企业环境,这篇文章就能派上用场。

由于你可以在网上找到很多关于 Samba 和 NFS 背景和技术方面的介绍,在这篇文章以及后续文章中我们就省略了这些部分直接进入到我们的主题。

步骤一: 安装 Samba 服务器

我们当前的测试环境包括两台 RHEL 7 和一台 Windows 8:

- 1. Samba / NFS 服务器 [box1 (RHEL 7): 192.168.0.18],
- 2. Samba 客户端 #1 [box2 (RHEL 7): 192.168.0.20]
- 3. Samba 客户端 #2 [Windows 8 machine: 192.168.0.106]

```
root@box1:~82x41

[root@box1 ~]# cat /etc/redhat-release

Red Hat Enterprise Linux Server release 7.1 (Maipo)

[root@box1 ~]# [root@box2 ~]# []

[root@box2 ~]# []
```

测试安装 Samba

在 box1 中安装以下软件包:

yum update && yum install samba samba-client samba-common

在 box2:

yum update && yum install samba samba-client samba-common cifs-utils

安装完成后,就可以配置我们的共享了。

步骤二: 设置通过 Samba 进行文件共享

Samba 这么重要的原因之一是它为 SMB/CIFS 客户端(LCTT 译注:SMB 是微软和英特尔制定的一种通信协议,CIFS 是其中一个版本,更详细的介绍可以参考 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block)提供了文件和打印设备,这使得服务器在客户端看起来就是一个 Windows 系统(我必须承认写这篇文章的时候我有一点激动,因为这是我多年前作为一个新手 Linux 系统管理员的第一次设置)。

添加系统用户并设置权限和属性

为了允许组协作,我们会在 box1 中用 useradd 命令 <http://www.tecmint.com/add-users-in-linux/> 创建一个有两个用户(user1 和 user2)的组 finance 和目录/finance。

我们同时会把这个目录的组所有者更改为 finance 并把权限设置为 0770 (所有者和组属主可读可写可执行):

- # groupadd finance
- # useradd user1
- # useradd user2

- # usermod -a -G finance user1
- # usermod -a -G finance user2
- # mkdir /finance
- # chmod 0770 /finance
- # chgrp finance /finance

步骤三: 配置 SELinux 和 Firewalld

在配置 /finance 作为 Samba 共享目录之前,我们需要像下面那样停用 SELinux 或设置恰当的布尔值和安全选项(否则,SELinux 会阻止客户端访问共享目录):

```
# setsebool -P samba_export_all_ro=1 samba_export_all_rw=1
```

- # getsebool -a | grep samba_export
- # semanage fcontext -at samba_share_t "/finance(/.*)?"
- # restorecon /finance

另外我们必须确保 firewalld http://www.tecmint.com/firewalld-vs-iptables-and-control-network-traffic-in-firewall/ 允许 Samba 流量通过。

```
# firewall-cmd --permanent --add-service=samba
```

firewall-cmd --reload

步骤四: 配置 Samba 共享目录

section

现在我们来看看配置文件 /etc/samba/smb.conf 并添加用于共享的 章节 : 我们希望组 finance 的成员可以浏览 /finance 的内容,在里面保存/创建文件或者子目录(默认权限为 0777,组所有者为 finance):

smb.conf

[finance]

comment=Directory for collaboration of the company's finance team

browsable=yes

path=/finance

public=no

valid users=@finance

write list=@finance

writeable=yes create mask=0770 Force create mode=0770 force group=finance

保存文件然后用 testparm 工具进行测试。如果这里有任何错误,命令的输出或提示你需要如何修复。否则,会显示你 Samba 服务器配置的回顾:

```
[root@box1 ~]# testparm

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf

rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)

Processing section "[homes]"

Processing section "[printers]"

Processing section "[finance]"

Loaded services file OK.

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

测试 Samba 配置

如果你要添加另一个公开的共享目录(意味着不需要任何验证),在 /etc/samba /smb.conf 中创建另一章节,在共享目录名称下面复制上面的章节,只需要把 public=no walid users write list 更改为 public=yes 并去掉 有效用户 和 写列表 命令。

步骤五: 添加 Samba 用户

下一步,你需要添加 user1 和 user2 作为 Samba 的用户。要做到这点,你需要用 smbpasswd 命令,它会和 Samba 的数据库进行交互。会提示你输入一个命令用于你之后 和共享目录连接:

```
# smbpasswd -a user1
# smbpasswd -a user2
```

最后,重启Samda,并让系统启动时自动启动该服务,确保共享目录对网络客户端可用:

```
# systemctl start smb
```

- # systemctl enable smb
- # smbclient -L localhost -U user1
- # smbclient -L localhost -U user2

第4页 共8页 2015年12月07日 18:10

```
[root@box1 ~]# smbclient -L localhost -U user1
Enter user1's password:
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.12]
                      Type
                                 Directory for collaboration of the company's finance team IPC Service (Samba Server Version 4.1.12)
Home Directories
        finance
                         Disk
        TPC$
                         TPC
        user1
                         Disk
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.12]
        Server
                               Comment
        Workgroup
                               Master
[root@box1 ~]# smbclient -L localhost -U user2
Enter user2's password:
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.12]
        Sharename
                        Type
                                  Directory for collaboration of the company's finance team
        finance
                          Disk
                                 IPC Service (Samba Server Version 4.1.12)
Home Directories
        IPC$
                         Disk
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.12]
        Server
                               Comment
        Workgroup
                              Master
[root@box1 ~]#
```

验证 Samba 共享

到这里,已经正确安装和配置了 Samba 文件服务器。现在让我们在 RHEL 7 和 Windows 8 客户端中测试该配置。

步骤六: 在 Linux 中挂载 Samba 共享

首先,确保客户端可以访问 Samba 共享:

smbclient -L 192.168.0.18 -U user2

```
[root@box2 ~]# smbclient -L 192.168.0.18 -U user2
Enter user2's password:
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.12]
       Sharename
                       Type
                                 Comment
        IPC$
                       IPC
                                 IPC Service (Samba Server Version 4.1.12)
       finance
                       Disk
                                 Directory for collaboration of the company's finance team
                                 Home Directories
                       Disk
       user2
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.12]
       Server
                            Comment
       Workgroup
                            Master
[root@box2 ~]#
```

在 Linux 上挂载 Samba 共享

第5页 共8页 2015年12月07日 18:10

(为 user1 重复上面的命令)

正如任何其它存储介质, 当你需要的时候你可以挂载(之后卸载)该网络共享:

mount //192.168.0.18/finance /media/samba -o username=user1

```
[root@box2 ~]# mount | grep finance — The Samba share has not been mounted yet
[root@box2 ~]# mount //192.168.0.18/finance /media/samba -o username=user1

Password for user1@//192.168.0.18/finance: ******** Enter the password for user1
[root@box2 ~]# mount | grep finance
//192.168.0.18/finance on /media/samba type cifs (rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=user1,doposixpaths,serverino,acl,rsize=1048576,wsize=65536,actimeo=1) The Samba share is now mounted
[root@box2 ~]#
```

挂载 Samba 网络共享

(其中/media/samba 是一个已有的目录)

或者在 /etc/fstab 文件中添加下面的条目以自动挂载:

fstab

//192.168.0.18/finance /media/samba cifs credentials=/media/samba /.smbcredentials,defaults 0 0

其中隐藏文件 /media/samba/.smbcredentials(它的权限被设置为 600 和 root:root)有 两行内容,指示允许使用共享的账户的用户名和密码:

.smbcredentials

```
username=user1
password=PasswordForUser1
```

最后,让我们在/finance中创建一个文件并检查权限和属性:

touch /media/samba/FileCreatedInRHELClient.txt

```
[root@box2 ~]# touch /media/samba/FileCreatedInRHELClient.txt
[root@box2 ~]# 

RHEL7 [Running] - Oracle VM VirtualBox

Machine View Devices Help

[root@box1 ~]# ls -l /finance
total 0
-rwxrwx---. 1 user1 finance 0 Aug 28 20:01 FileCreatedInRHELClient.txt
[root@box1 ~]# _
```


第6页 共8页 2015年12月07日 18:10

在 Samba 共享中创建文件

正如你看到的,用权限 0770 和属主 user1:finance 创建了文件。


步骤七: 在 Windows 上挂载 Samba 共享

要在 Windows 上挂载 Samba 共享,进入'我的计算机'并选择'计算机','网络驱动映射'。 下一步,为要映射的驱动分配一个驱动器盘符并用不同的认证身份检查是否可以连接(下面的截图使用我的母语西班牙语):



在 Windows 中挂载 Samba 共享

最后,让我们新建一个文件并检查权限和属性:



在 Windows Samba 共享中新建文件

```
# ls -l /finance
```

这次文件属于 user2, 因为这是我们用于从 Windows 客户端中连接的账户。

第7页 共8页 2015年12月07日 18:10

总结

在这篇文章中我们不仅介绍了如何使用不同操作系统设置 Samba 服务器和两个客户端,也介绍了如何配置 Firewalld http://www.tecmint.com/configure-firewalld-in-centos-7/
和 服务器中的 SELinux http://www.tecmint.com/selinux-essentials-and-control-filesystem-access/ 以获取所需的组协作功能。

最后,同样重要的是,我推荐阅读网上的 smb.conf man 手册 https://www.samba.org/samba/docs/man/manpages-3/smb.conf.5.html,查看其它比本文中介绍的场景更加合适你的场景的配置命令。

正如往常,欢迎在下面的评论框中留下你的评论或建议。

via: http://www.tecmint.com/setup-samba-file-sharing-for-linux-windows-clients/
<http://www.tecmint.com/setup-samba-file-sharing-for-linux-windows-clients/>

作者:Gabriel Cánepa http://www.mutouxiaogui.cn/blog/<a>> 校对:wxy https://github.com/wxy>

本文由 LCTT https://github.com/LCTT/TranslateProject 原创编译,Linux中国 https://linux.cn/ 荣誉推出

第8页 共8页 2015年12月07日 18:10