Xarxes: Pràctica 1, Programació d'aplicacions de xarxa César Fernàndez, Enric Guitart, Carles Mateu Febrer 2017

Finalitat de la pràctica:

- Aprendre a programar aplicacions de xarxes
- · Entendre el model client-servidor
- · Aprendre a programar i dissenyar un protocol de comunicacions

Introducció

Es vol desenvolupar un sistema de gestió i control d'un conjunt de sensors i actuadors que es puguin instal·lar per les diferents dependències d'un edifici. Concretament en aquesta pràctica es desenvoluparà el subsistema de comunicació encarregat de la transferència d'informació dels sensors i actuadors i del control de la operativitat dels mateixos. En la implementació del subsistema de comunicacions s'emprarà el model client-servidor. Els clients seran els controladors dels sensors i actuadors i el servidor serà un equip central que contindrà el software de gestió i control.

Per els clients caldrà desenvolupar un mòdul de comunicació amb el servidor que ha de permetre la identificació del controlador, el manteniment d'una comunicació periòdica i la transferència de dades bidireccional.

Pel que fa al servidor, el mòdul a desenvolupar haurà de gestionar els clients autoritzats en el sistema, els clients actius, la comunicació bidireccional i l'emmagatzemament de dades i esdeveniments.

Les característiques i funcions de cadascun dels mòduls a implementar es descriuen en les properes seccions.

Client

El mòdul client s'hauria d'instal·lar en els controladors dels sensors i/o actuadors que han de formar part del sistema. Per la pràctica, el software client s'executarà en un equip d'usuari simulant un controlador. Les dades de cada controlador a simular s'emmagatzemaran en un arxiu de configuració que es llegirà en iniciar-se el mòdul, això permetrà simular múltiples controladors en un sol equip d'usuari.

Genèricament el mòdul client ha de realitzar quatre tasques:

- Identificar-se en el servidor
- Mantenir una comunicació periòdica amb el servidor
- Enviar dades cap al servidor: valors mesurats per els sensors, esdeveniment produïts, etc.
- Rebre dades del servidor: valors pels actuadors, peticions d'informació, etc.



🕡 Informació

Sensor: Dispositiu que monitoritza l'entorn captant informació d'esdeveniments o canvis.



🕡 Informació

Actuador: Dispositiu que modifica l'estat d'algun element per variar les condicions de l'entorn.



Informació

Controlador: Dispositiu que gestionen la informació rebuda dels sensors i la que cal enviar als actuadors.

Per simular la interacció amb els dispositius d'un controlador i l'enviament de dades cap al servidor, s'afegirà una cinquena tasca consistent en la espera de comandes per la consola del controlador.

Dades de configuració

El software client obtindrà de l'arxiu de configuració, emmagatzemat en el seu directori de treball, les dades d'identificació i les dades necessàries per la comunicació amb el servidor. Per defecte les dades es llegiran de l'arxiu client.cfg. Per llegir les dades de configuració d'un altre arxiu caldrà especificar l'opció -c en la crida del software del client seguida del nom de l'arxiu de configuració (-c <nom_arxiu>). L'arxiu contindrà un paràmetre de configuració per línia i en cada línia s'especificarà el nom del paràmetre i el seu valor separats per el signe d'igualtat (=).

Els paràmetres que ha de contenir l'arxiu són:

- Name: Nom del controlador (alfanumèric de 8 dígits)
- Situation: Codi per la situació del controlador amb el format BxxFxxRxxZxx ($B \to Building$, $F \to Floor$, $R \to Room$, $Z \to Zone$), essent xx l'ordinal de cada dispositiu.
- *Elements*: Dispositius del controlador. S'empra un codi alfanumèric de 7 dígits per cada dispositiu (sensor o actuador) i els diferents dispositius del controlador se separen per punt i coma (;). El codi té el format XXX-Y-Z, on:
 - XXX: Magnitud que controla el dispositiu (TEM, PRE, HUM, LUM, LEC, PRS, AUD, VID, ..)
 - Y: Ordinal
 - Z: Tipus de dispositiu: I \rightarrow entrada (actuador), O \rightarrow sortida (sensor). Per cada dispositiu (element) caldrà definir una variable que emmagatzemi el seu valor. Un controlador pot tenir com a màxim 10 dispositius.
- *MAC*: Adreça MAC (*Media Access Control*) de la interfície de xarxa del controlador (12 caràcters hexadecimals).
- Local-TCP: Port TCP (Transport Control Protocol) local per la transferència de dades amb el servidor.
- Server: Nom o adreça IP (Internet Protocol) del servidor.
- Srv-UDP: Port UDP (User Datagram Protocol) del servidor.

Identificar-se en el servidor

La primera tasca que ha de dur a terme un client del sistema és identificar-se en el servidor. A aquest procés es denominarà **subscripció** i fins que no finalitzi satisfactòriament el client no efectuarà cap altra tasca.

Per la comunicació d'aquesta tasca s'emprarà el protocol UDP amb la PDU (*Protocol Data Unit*) que es mostra en la figura 1.

tipus: unsigned char char char char

Tipus paquet Adreça MAC Número aleatori Dades

bytes: 1 13 9 80

Figura 1: Format PDU UDP

Per la fase de registre s'han definit els tipus de paquets de la taula 1.

Valor	Mnemònic	Significat
oxoo	SUBS_REQ	Petició de subscripció
OXO1	SUBS_ACK	Acceptació de paquet de subscripció
0X02	SUBS_INFO	Paquet addicional de subscripció
oxo3	INFO_ACK	Acceptació del paquet addicional de subscripció
oxo4	SUBS_NACK	Error de subscripció
oxo5	SUBS_REJ	Rebuig de subscripció

Taula 1: Tipus de paquet fase de subscripció

En la taula 2 s'indiquen els estats en els que pot estar un client del sistema.

Valor	Mnemònic	Significat
oxao	DISCONNECTED	Controlador desconnectat
oxa1	NOT_SUBSCRIBED	Controlador no subscrit
oxa2	WAIT_ACK_SUBS	Espera confirmació primer paquet subscripció
oxa3	WAIT_ACK_INFO	Espera confirmació segon paquet subscripció
oxa4	SUBSCRIBED	Controlador subscrit, sense enviar HELLO
oxa5	SEND_HELLO	Controlador enviant paquets de HELLO
oxa6	WAIT_INFO	Servidor esperant paquet SUBS_INFO

Taula 2: Estats d'un client fase subscripció

Procediment de subscripció

El client partirà de l'estat NOT_SUBSCRIBED, haurà d'enviar una petició de subscripció [SUBS_REQ] i esperar resposta del servidor. En enviar el primer paquet [SUBS_REQ] el client passarà a estat WAIT_ACK_SUBS. Si no rep resposta del servidor en t segons tornarà a enviar la petició de subscripció. Per evitar saturar la xarxa, el temps t entre paquets s'anirà variant. Un cop enviats n paquets sense resposta s'esperarà u segons i s'iniciarà un nou procés de subscripció. Si passats o processos de subscripció no s'ha finalitzat satisfactòriament el procés de subscripció, el client finalitzarà indicant que no s'ha pogut contactar amb el servidor.

El procediment de subscripció sense resposta del servidor es mostra en la figura 2: L'interval d'enviament dels primers p paquets és t. Per cada paquet posterior a p l'interval d'enviament s'incrementarà en t segons fins arribar a q * t segons a partir dels quals l'interval d'enviament es mantindrà constant en aquest valor. Si desprès d'enviar n paquets no s'ha completat el procés de subscripció, s'espera u segons i s'inicia un nou procés de subscripció.

Per les proves del protocol s'han establert els següents valors dels temporitzadors i llindars:




Figura 2: Temporitzacions procés de subscripció

$$t=1, u=3, n=8, o=3, p=3, q=4$$

Els valors d'una PDU tipus [SUBS_REQ] han de ser:

- Adreça MAC: Adreça MAC de la interfície de xarxa del controlador (de l'arxiu configuració)
- Número aleatori: Zeros ("00000000")
- Dades: Nom del controlador i situació del controlador separats per coma (,) (de l'arxiu configuració)

En rebre una resposta del servidor, el client haurà d'avaluar el paquet rebut, l'estat en que es troba i actuar en conseqüència. El comportament del client segons el paquet rebut és el següent:

- [SUBS_ACK]: Sol es pot rebre en l'estat WAIT_ACK_SUBS. En rebre aquest paquet el client haurà d'emmagatzemar les dades d'identificació del servidor (MAC, IP, Número aleatori) per poder comprovar que els successius paquets del servidor contenen aquestes dades. Seguidament s'enviarà un paquet [SUBS_INFO], al port UDP indicat en el camp de dades del paquet [SUBS_ACK] rebut. El contingut del paquet [SUBS_INFO] serà:
 - Adreça MAC: Adreça MAC de la interfície de xarxa del controlador (de l'arxiu configuració)
 - Número aleatori: Valor enviat en el primer paquet del servidor (dades identificació servidor)
 - Dades: Port TCP per la transferència de dades amb el servidor i la llista de dispositius del controlador separats per punt i coma (;). El port TCP se separarà de la llista dispositius per coma (,)

El client passarà a l'estat WAIT_ACK_INFO

- [SUBS_NACK]: El client passarà a l'estat NOT_SUBSCRIBED i s'iniciarà un nou procés de subscripció.
- [SUBS_REJ]: El client passarà a l'estat NOT_SUBSCRIBED i s'iniciarà un nou procés de subscripció.
- [INFO_ACK]: Sol es pot rebre en l'estat WAIT_ACK_INFO i les dades d'identificació del servidor han de ser correctes. El client passarà a l'estat SUBSCRIBED, considerarà finalitzada satisfactòriament la fase de subscripció i passarà a la següent tasca (fase). En la figura 3 es mostra el diagrama de temps d'un procés de subscripció finalitzat correctament.

La recepció d'un paquet diferent a l'esperat en un estat especific o bé amb les dades d'identificació del servidor incorrectes comportarà el pas del client a l'estat NOT_SUBSCRIBED i l'inici d'un nou procés de subscripció.

Mantenir comunicació periòdica

Per la comunicació periòdica amb el servidor s'emprarà el protocol UDP; la mateixa PDU i el mateix port del servidor que en la fase de subscripció. Per aquesta fase s'han definit 2 tipus de paquets que s'especifiquen en la taula 3.




Figura 3: Procés de subscripció correcte

Valor	Mnemònic	Significat
0X10	HELLO	Enviament de HELLO
0X11	HELLO_REJ	Rebuig de recepció de HELLO

Taula 3: Tipus de paquet fase comunicació periòdica amb el servidor

Procediment

Finalitzada satisfactòriament la fase de subscripció, estat SUBSCRIBED, el client enviarà al servidor un paquet [HELL0] cada v segons. Per la prova del protocol s'establirà v=2. El contingut d'aquest paquet ha de ser:

- Adreça MAC: Adreça MAC de la interfície de xarxa del controlador (de l'arxiu configuració)
- Número aleatori: Valor guardat en la identificació inicial del servidor
- Dades: Nom del controlador i situació del controlador separats per coma (,) (de l'arxiu configuració)

Tanmateix el client esperarà rebre del servidor un paquet [HELL0] cada v segons per constatar que hi ha comunicació entre les dues entitats. El diagrama de temps d'aquest procediment es mostra en la figura 4. Per cada paquet rebut haurà de comprovar la identitat del servidor (MAC, IP, Número aleatori) i que el camp de dades és el mateix que el que ha enviat en els seus paquets [HELL0]. Si hi ha discrepància entre les dades d'identificació rebudes i les emmagatzemades en el primer paquet, es considerarà que hi ha un problema de suplantació d'identitat. En aquest cas el client enviarà un paquet [HELL0_REJ], passarà a l'estat NOT_SUBSCRIBED i s'iniciarà un nou procés de subscripció.

En rebre el primer paquet [HELL0] del servidor el client passarà a l'estat SEND_HELL0. Per la recepció d'aquest paquet s'estableix un temps màxim d'espera de r vegades l'interval d'enviament de [HELL0] (per les proves del protocol r=2). Si no es rep aquest primer [HELL0] en el temps estipulat el client passarà a l'estat NOT_SUBSCRIBED i s'iniciarà un nou procés de subscripció.

Quan el client passa a l'estat SEND_HELLO obrirà el port TCP per la recepció de dades del servidor i el mantindrà obert mentre es mantingui en aquest estat. En aquest estat també es podran introduir comandes per la consola del sistema.

Si el client deixar de rebre s [HELL0] consecutius, considerarà que s'ha perdut la comunicació amb el servidor, passarà a l'estat NOT_SUBSCRIBED i s'iniciarà un nou procés de subscripció. Per les proves del protocol s'ha establert s=4.

Els paquets [HELLO] sol es poden rebre en els estats: SUBSCRIBED (per el primer paquet) i SEND_HELLO.

Per últim si el client rep un paquet [HELLO_REJ] passarà a l'estat NOT_SUBSCRIBED i s'iniciarà un nou procés de subscripció.

El client es mantindrà en aquesta fase mentre es mantingui en l'estat SEND_HELLO.

Enviar dades cap al servidor

Per enviar dades cap al servidor el client haurà d'obrir una comunicació TCP al port rebut en la fase de subscripció i enviar les dades corresponents.




Figura 4: Manteniment de comunicació periòdic

En l'enviament d'informació al servidor s'empra una PDU amb l'estructura descrita en la figura 5.

tipus: uns. char char char char char char Dispositiu Tip. paquet Adrr. MAC Núm. aleatori Valor Info bytes: 13 8 7 80

Figura 5: Format PDU TCP

Els tipus de paquet per la transferència de dades amb el servidor s'especifiquen en la taula 4.

Valor	Mnemònic	Significat
0X20	SEND_DATA	Enviament de dades des de el controlador
0X21	SET_DATA	Enviament de dades des de el servidor
0X22	GET_DATA	Petició de dades des de el servidor
0X23	DATA_ACK	Acceptació d'un paquet de dades
ox24	DATA_NACK	Error en un paquet de dades
0X25	DATA_REJ	Rebuig d'un paquet de dades

Taula 4: Tipus de paquet transferència de dades amb el servidor

L'enviament de dades cap al servidor s'activarà mitjançant una comanda en la consola del sistema (send *<nom-dispositiu>*). El client, un cop establerta la comunicació amb el servidor, haurà d'enviar un paquet [SEND_DATA] amb els següents valors en la PDU:

- Adreça MAC: Adreça MAC de la interfície de xarxa del controlador (de l'arxiu configuració)
- Número aleatori: Valor enviat en el primer paquet del servidor (dades identificació servidor)
- Dispositiu: Nom del dispositiu especificat en la comanda send
- Valor: Valor associat al dispositiu
- Info: Valor buit ("")

Seguidament esperarà resposta del servidor durant w segons (w=3 per les proves del protocol). Del servidor es poden rebre les següents respostes (tipus paquet):

- [DATA_ACK]: Enviament d'informació acceptada, s'han emmagatzemat les dades en el servidor.
- [DATA_NACK]: El servidor no ha pogut emmagatzemar les dades enviades o bé s'han rebut les dades errònies. Les dades no han estat acceptades.
- [DATA_REJ]: La informació enviada al servidor ha estat rebutjada.

Si la resposta del servidor és [DATA_REJ] o bé hi ha discrepàncies amb les dades d'identificació del servidor, el client passarà a l'estat NOT_SUBSCRIBED i s'iniciarà un nou procés de subscripció.




Figura 6: Enviament de dades al servidor

La recepció d'un paquet de resposta [DATA_NACK], la manca de resposta del servidor o la discrepància entre les dades del dispositiu enviades i rebudes (Nom o valor), es considerarà que les dades no han estat acceptades. En aquest cas caldria reenviar-les fins rebre confirmació correcta de la recepció. En la pràctica no caldrà implementar aquest reenviament.

Desprès de rebre una resposta o bé desprès de la temporització per manca de resposta, el client tancarà la comunicació TCP amb el servidor. El diagrama de temps de l'enviament de dades al servidor és el mostrat en la figura 6.

Rebre dades del servidor

En rebre una connexió TCP, per el port obert un cop el client passa a l'estat SEND_HELLO, s'esperarà un paquet del servidor durant w segons. La PDU i els tipus de paquets per aquesta tasca són els mateixos que per l'enviament de dades al servidor.

Del servidor es poden rebre dos tipus de paquets:

- [SET_DATA]: Establir el valor d'un dispositiu d'entrada (actuador). Caldrà comprovar que el dispositiu pertany al controlador i que es tracta d'un dispositiu d'entrada. Si tot és correcte s'assignarà el valor rebut a la variable associada al dispositiu. El client respondrà amb un paquet [DATA_ACK] que contindrà les seves dades d'identificació (MAC i Número aleatori) i els valors del dispositiu rebuts (Nom i Valor).
- [GET_DATA]: Obtenir el valor d'un dispositiu. S'haurà de comprovar que el dispositiu pertany al controlador i en cas afirmatiu es respondrà amb un paquet [DATA_ACK] que contindrà les seves dades d'identificació (MAC i Número aleatori) el nom del dispositiu i el valor de la variable associada.

Si en el paquet rebut del servidor hi ha discrepàncies en les dades d'identificació del servidor, s'enviarà un paquet [DATA_REJ] amb les dades d'identificació del client, les dades rebudes del dispositiu (Nom i Valor) i en el camp Info el motiu del rebuig.

Cas d'haver discrepàncies amb la identificació del dispositiu (tipus o nom), s'enviarà un paquet [DATA_NACK] amb les dades d'identificació del client, les dades rebudes del dispositiu (Nom i Valor) i en el camp Info el motiu del error. El client passarà a l'estat NOT_SUBSCRIBED i s'iniciarà un nou procés de subscripció.

Després d'haver enviat el paquet de resposta al servidor, o si no s'ha rebut cap paquet del servidor en el temps estipulat, es finalitzarà la comunicació amb el servidor. La figura 7 mostra el diagrama de temps per la recepció de dades del servidor ([GET_DATA]).

Espera de comandes

Un cop el client estigui en l'estat SEND_HELLO es podran introduir les següents comandes per la consola del sistema:

• stat: Visualitza les dades d'identificació del controlador (MAC, Nom i Situació), tots els dispositius del controlador i el valor actual de cadascun d'ells.




Figura 7: Rebre dades del servidor

- set <nom-dispositiu> <valor>: Simula la lectura del valor d'un sensor o bé l'estat d'un actuador. Canvia el valor associat al dispositiu <nom-dispositiu> a <valor>.
 - En una implementació real la lectura dels valors dels dispositius es faria periòdicament o bé per esdeveniments.
- send <nom-dispositiu>: Envia el valor associat al dispositiu <nom-dispositiu> al servidor. S'emprarà el procediment descrit en la secció: Enviar dades cap al servidor.
 - Igual que s'ha comentat en la comanda anterior, en una implementació real l'enviament de dades dels valors dels dispositius es faria periòdicament o bé per esdeveniments.
- quit: Finalització del client. Es tancaran tots els ports de comunicacions oberts i es finalitzaran tots els processos.

Servidor

Per la seva part, el servidor genèricament ha d'efectuar quatre tasques:

- Atendre les peticions de subscripció dels clients.
- Gestionar el manteniment de comunicació amb els equips subscrits en el sistema.
- Esperar connexions TCP dels clients i tractar la informació que enviïn.
- Enviar informació i peticions d'informació als clients mitjançant TCP.

Seguint el mateix esquema que en el client, en el servidor hi haurà una cinquena tasca que permetrà introduir comandes per la consola del sistema per simular l'enviament de dades i de peticions d'informació cap als clients.

El servidor haurà d'atendre múltiples clients alhora (servidor concurrent).

Igual com s'ha descrit en el client, el servidor ha de llegir d'un arxiu el seus paràmetres de configuració. Aquest arxiu ha de tenir la mateixa estructura que l'esmentada per el client i per defecte s'anomenarà: server.cfg. Els paràmetres que ha de contenir aquest arxiu seran:

- Name: Nom del servidor (codi alfanumèric de 8 dígits).
- MAC: Adreça MAC de la interfície de xarxa del servidor (12 caràcters hexadecimals).
- *UDP-port*: Port UDP per on espera rebre els paquets dels clients en la fase de subscripció i els del manteniment de la comunicació periòdica.
- *TCP-port*: Port TCP per on espera rebre les connexions dels clients per l'enviament de dades.

Els controladors autoritzats en el sistema estaran emmagatzemats en un arxiu que el servidor llegirà en iniciar-se. Per defecte aquest arxiu s'anomenarà controlers.dat i en cada línia contindrà la informació d'un controlador: nom del controlador i adreça

MAC separats per coma (,). Juntament amb aquesta informació el servidor haurà de mantenir en memòria una estructura de dades que li permeti controlar l'estat dels clients, les adreces IP associades, la situació, el port TCP, etc.

En iniciar-se el servidor haurà d'obrir el dos canals de comunicació, UDP i TCP, i esperar les comunicacions dels clients. Per cada client, i cada protocol, haurà de destinar un procés que l'atengui.

Es descriuen a continuació cadascuna de les quatre tasques que ha d'efectuar el servidor:

Atendre peticions de subscripció

En cada petició de subscripció el servidor haurà de comprovar que qui l'efectua és un controlador autoritzat en el sistema (MAC i nom) i envia les dades correctes (Número aleatori tot a zeros i situació del controlador). Si hi ha discrepància amb aquestes dades, el servidor respondrà amb un paquet [SUBS_REJ] i el client es passarà a l'estat DISCONNECTED finalitzant el procés de subscripció. El contingut d'aquest paquet ha de ser:

- Adreça MAC: Adreça MAC de la interfície de xarxa del servidor (arxiu configuració)
- Número aleatori: Valor zeros ("00000000")
- Dades: Motiu del rebuig

Si totes les dades d'identificació del client són correctes i aquest es troba en l'estat DISCONNECTED, el servidor generarà un nombre aleatori per la comunicació i obrirà un nou port UDP per continuar el procés de subscripció amb el client i li enviarà un paquet [SUBS_ACK] amb el contingut:

- Adreça MAC: Adreça MAC de la interfície de xarxa del servidor (arxiu configuració)
- Número aleatori: Valor del nombre aleatori generat
- Dades: Nou port UDP obert per continuar amb la subscripció

Seguidament el client es passarà a l'estat WAIT_INFO i esperarà rebre un paquet [SUBS_INFO], per el nou port UDP obert, durant s vegades el temps inicial d'enviaments de peticions de subscripció (per les proves del protocol s=2). Si no es rep el paquet en el temps esperat es passarà el client a l'estat DISCONNECTED i finalitzarà el procés de subscripció en el servidor.

La recepció d'un paquet [SUBS_INFO] correcte, tant en les dades d'identificació del client com en les dades addicionals, comportarà l'enviament d'un paquet [INFO_ACK], el canvi de l'estat del client a SUBSCRIBED, l'emmagatzemament de les dades rebudes i la finalització del procés de subscripció. El contingut del paquet [INFO_ACK] ha de ser:

Adreça MAC: Adreça MAC de la interfície de xarxa del servidor (arxiu configuració)

- Número aleatori: Valor del nombre aleatori generat
- Dades: Port TCP del servidor per l'enviament d'informació dels controladors

Si el paquet [SUBS_INFO] és incorrecte s'enviarà un paquet [SUBS_REJ] igual al descrit en l'inici d'aquesta secció, el client canviarà a l'estat DISCONNECTED i finalitzarà el procés de subscripció en el servidor.

Gestionar el manteniment de comunicació

La gestió de la comunicació periòdica amb els clients té dues parts:

- 1. Respondre als paquets [HELL0]: El servidor respondrà a cada paquet [HELL0] correcte (dades d'identificació, dades addicionals i estat del client) amb un altre paquet [HELL0] que contindrà la seva MAC, el número aleatori assignat al client i les dades rebudes del client. Amb aquesta operació el client podrà constatar que el servidor es troba operatiu. En rebre el primer paquet [HELL0] d'un client que està en l'estat SUBSCRIBED es passarà el client a l'estat SEND_HELLO. Si el paquet [HELL0] rebut és incorrecte s'enviarà un paquet [HELL0_REJ] i es passarà el client a l'estat DISCONNECTED.
- 2. Comprovar que els clients subscrits estan operatius: S'haurà de comprovar que tots els clients que han superat la fase de subscripció mantinguin la comunicació periòdica. En aquest sentit, si es deixen de rebre *x* paquets [HELL0] consecutius d'un client (*x*=4 per les proves del protocol), el client es passarà a l'estat DISCONNECTED.

Espera connexions TCP dels clients

Per cada connexió TCP que rebi el servidor haurà de crear un procés per atendre-la (servidor concurrent). En aquesta connexió sol pot rebre un tipus de paquet: [SEND_DATA]. El servidor haurà de comprovar que es tracta d'un client autoritzat en el sistema, que les dades d'identificació són correctes, que es troba en l'estat SEND_HELLO i que l'element referenciat en el paquet pertany al controlador. Si tot és correcte, el servidor emmagatzemarà les dades a disc i respondrà al client amb un paquet [DATA_ACK] amb les seves dades d'identificació i les dades de l'element i valor rebudes del client. Un cop enviat el paquet [DATA_ACK] es finalitzarà la comunicació amb el client.

Les dades rebudes del client s'emmagatzemaran en el directori de treball del servidor en un arxiu històric de dades. El nom d'aquest arxiu estarà format per el nom i la situació del controlador, separats per un guionet (-), i amb l'extensió .data. Per cada dada rebuda es generarà una línia de dades en l'arxiu i cada línia ha de contenir:

- La data de recepció (DD-MM-YY)
- L'hora de recepció (HH:MM:SS)
- El tipus de paquet que ha generat la dada
- El nom de l'element

• El valor rebut de l'element

En cada línia els components se separaran per una coma (,)

Si el servidor no pot emmagatzemar les dades rebudes del client s'enviarà un paquet [DATA_NACK] amb les dades d'identificació del servidor, l'element i el valor rebut i en el camp info el motiu de la fallida d'emmagatzemament. Aquest mateix paquet s'enviarà si hi ha errors en les dades rebudes (element i/o valor), indicant en el camp info el motiu de l'error.

Cas que el paquet [SEND_DATA] sigui erroni en la identificació del controlador, s'enviarà un paquet [DATA_REJ] amb les seves dades d'identificació i les dades de l'element i valor rebudes del client, el client es passarà a DISCONNECTED i es finalitzarà la comunicació amb el client.

Per les comunicacions TCP en el servidor s'ha establert la mateixa temporització per la recepció de paquets que en el client: w.

Enviar informació i peticions d'informació

Des del servidor es podrà enviar informació als actuadors dels controladors i també es podrà sol·licitar informació als controladors dels valors dels sensors i de l'estat dels actuadors. Aquestes operacions es duran a terme mitjançant una connexió TCP al port especificat per el client en la fase de subscripció. Per l'enviament d'informació s'emprarà el paquet [SET_DATA] i per la sol·licitud d'informació el paquet [GET_DATA]. Ambdós paquets s'hauran d'omplir amb l'adreça MAC del servidor, el nombre aleatori assignat al client amb el que es vol comunicar, el nom de l'element i el valor assignat en el cas de [SET_DATA] o bé valor buit ("") en el cas de [GET_DATA].

Un cop enviat el paquet corresponent el servidor esperarà resposta del client durant w segons. L'acció del servidor dependrà del tipus de paquet rebut:

- [SEND_ACK]: El paquet contindrà les dades sol·licitades (o les dades enviades) i caldrà emmagatzemar-les tal com en l'apartat anterior. Un cop emmagatzemades es tancarà la comunicació amb el client.
- [SEND_NACK]: Es finalitzarà la comunicació amb el client considerant l'operació fallida.
- [SEND_REJ]: El client passarà a l'estat DISCONNECTED i es finalitzarà la comunicació amb el client. L'operació també es considerarà fallida.
- Sense resposta: Es finalitzarà la comunicació amb el client considerant l'operació fallida.

En el supòsit que el servidor no pugui contactar amb el client per el port TCP es passarà el client a l'estat DISCONNECTED i es finalitzarà la comunicació.

Les operacions d'enviament i petició d'informació es duran a terme mitjançant les comandes en la consola del sistema que es descriuen en el següent apartat.

Espera de comandes

La consola de sistema del servidor ha de permetre les següents comandes:

- list: Visualitza la llista dels controladors autoritzats en el sistema, el seu estat i, per els controladors subscrits, la informació associada: IP, número aleatori, situació i elements
- set <nom-controlador> <nom-dispositiu> <valor>: Simula l'enviament d'informació a un element d'entrada (actuador) del controlador. Es procedirà segons el descrit en la secció Enviar informació i peticions d'informació.
- get <nom-controlador> <nom-dispositiu>: Simula la petició d'informació a un element del controlador. Es procedirà segons el descrit en la secció Enviar informació i peticions d'informació.
- quit: Finalitza el servidor. Es tancaran tots els ports de comunicacions oberts i es finalitzaran tots els processos.

Implementació

La implementació de la pràctica s'haurà de fer en dos llenguatges:

- Servidor: Python (2.x [superior a 2.6])
 - Sol es poden emprar llibreries estàndard
 - De les llibreries de comunicacions s'han d'emprar socket i select
- **Client**: Ansi C (C99).
 - Sol es poden emprar llibreries estàndard
 - S'emprarà l'eina make per compilar
 - S'ha de compilar amb gcc i les opcions -ansi -pedantic -Wall

Tant el client com el servidor han de permetre els següents paràmetres d'entrada:

- [-d]: Fer *debug*. S'ha de presentar per consola un missatge per cada esdeveniment significatiu. Aquests missatges han de permetre fer un seguiment del funcionament de la implementació i del protocol.
- [-c < arxiu>]: Arxiu de dades de configuració del software. Especifica el nom de l'arxiu d'on es llegiran les dades necessàries per la comunicació entre client i servidor. Si no s'especifica aquest paràmetre el nom per defecte serà especificat en la documentació.

El servidor ha de permetre un paràmetre addicional:

• [-u <arxiu>]: Arxiu de controladors autoritzats. Especifica el nom de l'arxiu que conté el l'adreça MAC i el nom dels controladors autoritzats en el sistema. Per defecte el seu valor ha de ser: controlers.dat.

En el codi del servidor s'ha d'emprar *shebang* (#!) amb la versió del interpret de Python emprada.

Independentment de l'opció de *debug* esmentada anteriorment, tant el client com el servidor han de mostrar per consola un missatge amb els canvis d'estat dels clients.

Per facilitar el desenvolupament de la pràctica, es proposa dividir-la en dues parts i cada part dividir-la en cinc fases progressives:

- 1. Implementació del client
 - (a) Subscripció
 - (b) Manteniment de la comunicació
 - (c) Introducció de comandes
 - (d) Enviament de dades al servidor
 - (e) Recepció de dades del servidor
- 2. Implementació del servidor
 - (a) Subscripció
 - (b) Manteniment de la comunicació
 - (c) Introducció de comandes
 - (d) Recepció de dades dels clients
 - (e) Enviament de dades als clients

Per poder implementar el client sense la dependència d'haver de construir un servidor, es proporcionarà un servidor bàsic per avaluar el desenvolupament del client. Igualment es proporcionaran un client bàsic per avaluar el desenvolupament del servidor. Tant el client com el servidor permetran efectuar tests de funcionament de cadascuna de les parts.

Lliurament

Documentació

La pràctica és individual, cada alumne haurà de lliurar un únic arxiu amb les següents característiques:

- Nom: XARXES-P1-nom (On nom son els dos cognoms de l'autor separats per guionet (-))
- Format: ZIP, TGZ o TBZ.

• Contingut:

- Codi font degudament comentat pel seu seguiment.
- Arxius necessaris pel correcte funcionament del codi (configuracions clients, servidor, etc).
- Un informe en format PDF que inclogui:
 - L'estructura, a nivell esquemàtic (diagrama de blocs), del client i del servidor.
 - 2. L'estratègia emprada per el manteniment de la comunicació, tant en el client com en el servidor.
 - 3. Un diagrama d'estats del protocol implementat sobre UDP (subscripció i manteniment de la comunicació).
 - 4. Totes aquelles consideracions que cregueu oportunes.

Aquest document ha de complir les següents condicions:

- * Una bona estructuració.
- * Un format dels elements de text correctes.
- * Un contingut clar i una redacció correcta (no s'acceptaran errades ortogràfiques ni abreviatures o símbols per substituir paraules).
- S'ha de lliurar al campus virtual (apartat Activitats) i no s'acceptarà per cap altre mitjà.



La documentació que no compleixi tots aquests requisits no serà avaluada.

Termini

El termini per rebre la documentació relacionada amb aquesta pràctica finalitza el dia 24 d'abril de 2017.

Avaluació

Per a que una pràctica pugui ser avaluada haurà de complir els següents requisits:

- El codi del client no ha de donar cap tipus d'error en el procés de compilació ni en la execució.
- El codi del servidor s'ha d'executar sense errors.

- S'executarà el servidor i dos clients en la mateixa màquina i, com a mínim, han d'arribar a la fase de subscripció de la comunicació (els client enviant periòdicament HELLO i el servidor responent a cadascun d'ells). En el servidor han de funcionar les comandes list i quit i en el client stat i quit.
- Complir tots els requeriments de l'apartat Documentació de la secció Lliurament

La avaluació de la pràctica es realitzara en un sistema Linux (Fedora fc25.x86_64).