

CASSA DALILA

Sistema di cassa per oratori

MANUALE UTENTE

Guida completa all'installazione e all'utilizzo

Versione 1.3 | 2026

1. Introduzione

Cassa Dalila è un sistema di cassa open source progettato specificamente per le esigenze degli oratori italiani. Permette di gestire vendite, scorte, comande per la cucina e statistiche di incasso, il tutto senza bisogno di connessione internet e con la possibilità di usare più dispositivi contemporaneamente sulla stessa rete WiFi.

Il sistema è completamente autonomo: gira su un normale PC Windows e non richiede abbonamenti, account cloud o software commerciali. I dati rimangono sul vostro hardware.

Cosa puoi fare con Cassa Dalila

- Vendere prodotti e incassare pagamenti in contanti, carta o omaggio
- Gestire il magazzino con scorte e soglie di allarme
- Inviare automaticamente le comande alla cucina o al bar
- Usare tablet e telefoni come casse aggiuntive sulla rete WiFi
- Consultare statistiche di vendita e incassi
- Stampare o esportare i dati in Excel
- Gestire ordini da asporto con evidenziazione dedicata
- Ristampare scontrini dallo storico
- Passare in modalità schermo intero con un pulsante dedicato

Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows 10 o Windows 11
Node.js	Versione LTS (scaricabile da nodejs.org) — necessario solo per la prima installazione
Connessione internet	Solo al primo avvio per scaricare il database (~15 MB)
Spazio su disco	Circa 50 MB per il programma, variabile per i dati
Rete locale	WiFi o cavo per accesso multi-dispositivo

2. Installazione

Installazione con installer guidato (consigliato)

Il modo più semplice per installare Cassa Dalila e usare l'installer grafico incluso nel pacchetto.

1. Scarica e installa Node.js da nodejs.org (scegli la versione LTS).
2. Estrai il contenuto dello ZIP in una cartella qualsiasi sul PC.
3. Fai doppio clic su INSTALLA.bat — si apre una procedura guidata a finestre.
4. Scegli dove installare (PC o chiavetta USB), inserisci email e password, scegli le opzioni.
5. Clicca Installa ora — il programma si compila e si configura automaticamente.
6. Al termine, la cassa si avvia da sola se hai selezionato l'opzione.

Suggerimento: L'installer crea automaticamente il collegamento sul desktop, compila il frontend e configura tutto in autonomia.

Installazione manuale su PC fisso

Se preferisci il controllo completo o l'installer non funziona:

Segui questi passaggi nell'ordine. Bastano pochi minuti.

7. Scarica e installa Node.js da nodejs.org (scegli la versione LTS). Serve solo questa prima volta.
8. Estrai il contenuto dello ZIP di Cassa Dalila in una cartella definitiva, ad esempio C:\CassaOratorio\
9. Fai doppio clic su BUILD_FRONTEND.bat e aspetta che finisca (scarica le dipendenze e compila l'interfaccia).
10. Fai clic destro su AVVIA_CASSA.bat e scegli Esegui come amministratore — serve almeno la prima volta per aprire la porta nel firewall.
11. Al primo avvio ti viene chiesto di inserire una email e una password per l'account amministratore. Scrivile e conservale.
12. Si apre automaticamente il browser con la cassa pronta. Vai su Setup per inserire prodotti, famiglie e comande.

Attenzione: Non chiudere la finestra nera di PocketBase mentre la cassa è in uso. Chiuderla spegne il server.

Installazione su chiavetta USB

Cassa Dalila è completamente portatile: puoi usarla da una chiavetta USB su qualsiasi PC Windows senza installare nulla (tranne Node.js per la prima compilazione).

13. Su un PC con Node.js installato, estrai lo ZIP in una cartella temporanea.
14. Fai doppio clic su PREPARA_CHIAVETTA.bat — compila tutto sul PC e copia il risultato automaticamente.

15. Copia l'intera cartella sulla chiavetta USB.
16. Sulla chiavetta, usa solo AVVIA_CASSA.bat. Node.js non serve più.

Suggerimento: Usa una chiavetta USB 3.0 o un SSD esterno per prestazioni migliori. Le chiavette lente possono rallentare il database.

Aggiornare un'installazione esistente

Per aggiornare il software senza perdere i dati:

17. Sostituisci i file modificati (CassaOratorio.ps1, BUILD_FRONTEND.bat, e i file in frontend-src/).
18. Esegui BUILD_FRONTEND.bat per ricompilare l'interfaccia.
19. Riavvia AVVIA_CASSA.bat.

Attenzione: Non toccare mai la cartella app\pb_data\ — contiene il database con tutti i tuoi dati.

3. Avvio e uso quotidiano

Avviare la cassa

Ogni giorno, per avviare la cassa:

20. Fai doppio clic su AVVIA_CASSA.bat
21. Si apre la finestra nera del server e poi il browser con la cassa
22. Puoi usare la cassa normalmente

Suggerimento: Installa il collegamento sul desktop con INSTALLA_COLLEGAMENTO_DESKTOP.bat per avviare la cassa con un solo clic.

Spegnere la cassa

Per spegnere il sistema a fine giornata:

- Chiudi la finestra nera di PocketBase, oppure
- Premi CTRL+C nella finestra nera

Suggerimento: Prima di spegnere, esegui BACKUP_DATI.bat per creare una copia di sicurezza del database. I backup vengono salvati nella cartella backup\.

Accesso da tablet o telefono

Puoi usare tablet e telefoni come casse aggiuntive o per visualizzare le comande, purché siano sulla stessa rete WiFi del PC.

23. Avvia la cassa sul PC come amministratore (clic destro su AVVIA_CASSA.bat).
24. Trova l'indirizzo IP del PC: apri il prompt dei comandi e digita ipconfig, cerca Indirizzo IPv4 (es. 192.168.1.15).
25. Il browser si apre automaticamente sull'indirizzo IP di rete corretto (es. http://192.168.1.15:8090). Se non succede, apri tu l'indirizzo IP manualmente.
26. Nella pagina Comande, premi il bottone con il simbolo del telefono per generare un QR Code.
27. Inquadra il QR Code con la fotocamera del tablet — si apre direttamente la cassa.

Nota: Se il tablet non si connette, controlla che il router non abbia attivo il client isolation (funzione che impedisce ai dispositivi WiFi di comunicare tra loro). Il primo tentativo di connessione può richiedere 10-15 secondi.

4. Configurazione iniziale (Setup)

Prima di usare la cassa devi configurare prodotti, famiglie e comande. Accedi a Setup dalla barra in alto.

Famiglie di prodotti

Le famiglie raggruppano i prodotti per categoria (es. Fritti, Bar, Dolci). Ogni famiglia ha un colore che appare sui pulsanti della cassa.

28. Vai su Setup > Famiglie
29. Clicca su Nuova famiglia
30. Inserisci il nome e scegli un colore
31. Ripeti per tutte le categorie

Suggerimento: Le famiglie disattivate vengono automaticamente nascoste nella schermata Cassa insieme a tutti i loro prodotti. Utile per nascondere categorie stagionali senza doverle eliminare.

Prodotti

Ogni prodotto appartiene a una famiglia e ha un prezzo e una scorta.

32. Vai su Setup > Prodotti
33. Clicca su Nuovo prodotto
34. Compila: nome, prezzo, famiglia di appartenenza, scorta iniziale e soglia di allarme
35. Se la scorta è illimitata, imposta -1 come quantità

Nota: Se più prodotti condividono lo stesso stock (es. hamburger e hamburger bacon che usano gli stessi panini), crea un Magazzino comune in Setup > Magazzini comuni e collegaci i prodotti.

Suggerimento: Le scorte vengono verificate in tempo reale durante la composizione dello scontrino. Se un prodotto si esaurisce mentre stai preparando un ordine, il pulsante viene disabilitato automaticamente. Sia le vendite normali che gli omaggi contano verso la scorta.

Comande

Le comande servono per inviare gli ordini alle stazioni di preparazione (cucina, bar, griglia). Ogni comanda riceve solo i prodotti delle famiglie che le sono state assegnate.

36. Vai su Setup > Comande
37. Clicca su Nuova comanda
38. Inserisci il nome (es. Griglia, Bar, Fritti)
39. Seleziona le famiglie di prodotti che appartengono a questa comanda

Attenzione: Se non assegna nessuna famiglia a una comanda, non apparirà nessun prodotto nella schermata comande.

Aspetto dei pulsanti

Puoi personalizzare l'aspetto dei pulsanti della cassa in Setup > Aspetto:

- Dimensione del nome del prodotto
- Dimensione del prezzo
- Altezza e larghezza dei pulsanti
- Spaziatura orizzontale e verticale tra i pulsanti
- Colore del testo del nome, del prezzo e della giacenza

Suggerimento: Le modifiche all'aspetto e le configurazioni di stampa sono salvate nel database. Questo significa che viaggiano con la chiavetta USB e si ritrovano su qualsiasi PC.

Ingredienti personalizzabili

Per i prodotti che possono essere personalizzati dal cliente (es. hamburger, panini), puoi configurare la lista degli ingredienti:

40. Vai su Setup → Prodotti e seleziona il prodotto
41. Nel campo Ingredienti inserisci gli ingredienti separati da virgola (es. insalata, pomodoro, formaggio, cipolla)
42. Salva il prodotto

Nella schermata Cassa, quando aggiungi un prodotto con ingredienti allo scontrino, appare un pulsante ☐ accanto al nome. Cliccandolo si apre un menu con checkbox per selezionare gli ingredienti da escludere. Le esclusioni vengono scritte automaticamente nelle note della riga (es. "no insalata, no formaggio") e appaiono sullo scontrino e sulla comanda stampata.

Notifiche email

Per ricevere il riepilogo della chiusura cassa via email, configura i destinatari in Setup → Notifiche.

43. Vai su Setup → Notifiche
44. Nel campo Destinatari inserisci uno o più indirizzi email, separati da virgola
45. Salva

Nota: Per l'invio email è necessario che le impostazioni SMTP siano configurate nel pannello PocketBase (Settings → Mail settings). Se non configurate, la chiusura avviene ugualmente ma senza invio email.

5. La cassa

Come fare uno scontrino

46. Seleziona il filtro di famiglia in alto (Tutti, Fritti, Bar, ecc.) per filtrare i prodotti
47. Clicca sui pulsanti dei prodotti per aggiungerli allo scontrino
48. Modifica le quantità con i pulsanti + e - nello scontrino a destra
49. Per aggiungere una nota libera a una riga, fai doppio clic sul nome del prodotto. Per i prodotti con ingredienti configurati, clicca il pulsante ☐ per aprire il menu di personalizzazione e selezionare quali ingredienti escludere (es. no insalata, no formaggio)
50. Applica uno sconto se necessario inserendo il valore e scegliendo % o euro
51. Per assegnare un numero tavolo, clicca il pulsante Tavolo nello scontrino
52. Per un ordine da asporto, attiva il toggle Asporto (si evidenzia in arancione). Il testo ASPORTO apparirà sia sullo scontrino che sulla comanda stampata
53. Clicca PAGA per aprire il pannello di pagamento

Suggerimento: Usa il pulsante ☐ nella barra di navigazione per passare a schermo intero. La cassa resta in fullscreen anche durante stampa e conferme.

Pagamento

Nel pannello di pagamento puoi scegliere il metodo:

Contanti	Puoi cliccare sui pulsanti delle banconote (500, 200, 100, 50, 20, 10, 5) e delle monete (2€, 1€, 50c, 20c, 10c, 5c) per comporre l'importo ricevuto. Il sistema somma i tagli e calcola automaticamente il resto. In alternativa puoi digitare l'importo con il tastierino numerico. Se lasci il campo vuoto, il pagamento viene registrato come esatto.
Carta	Registra il pagamento con carta. L'importo è automaticamente quello del totale.
Omaggio	Registra l'articolo come omaggio. Il totale diventa zero.

Sconti

Puoi applicare uno sconto prima del pagamento:

- Inserisci il valore nel campo Sconto
- Scegli se applicarlo come percentuale (%) o come importo fisso (euro)
- Clicca Applica

Storico e modifiche

Il pulsante Storico mostra gli scontrini della giornata. Da qui puoi:

- Visualizzare le righe di ogni scontrino
- Rimuovere singole righe da uno scontrino
- Modificare le quantità
- Stornare completamente uno scontrino
 - Applicare uno sconto post-vendita
 - Ristampare uno scontrino con il pulsante Ristampa
 - Impostare o rimuovere l'omaggio su singole righe

Attenzione: Le operazioni sullo storico sono registrate e non cancellano i dati — lo storno crea un movimento negativo che annulla lo scontrino originale.

6. Gestione comande

La pagina Comande è pensata per essere aperta su un tablet in cucina o al bar. Mostra in tempo reale tutti gli ordini da preparare.

Interfaccia comande

X in attesa	Numero di comande ancora da preparare
X evase	Numero di comande già completate
Tutte / Griglia / Bar...	Filtra per mostrare solo le comande di una stazione specifica. Puoi selezionarne più di una contemporaneamente.
Freccia su/giu	Inverte l'ordine di visualizzazione (dal più vecchio o dal più recente)
Riepilogo	Mostra i totali aggregati per prodotto (es. 5x Patatine, 3x Hamburger)
Telefono (QR)	Genera un QR Code per aprire la cassa da un altro dispositivo
Aggiorna (freccia circolare)	Ricarica manualmente i dati

Evadere una comanda

Quando un ordine è pronto:

54. Premi il pulsante verde EVASA sulla card della comanda
55. La comanda passa nella sezione in basso (evase, semi-trasparente)
56. Premi Riapri se hai premuto per errore

Nota: Le comande evase sono condivise tra tutti i dispositivi in tempo reale. Se segni come evasa dal tablet, il PC si aggiorna automaticamente entro pochi secondi.

Checkbox per singola riga

Ogni riga di una comanda ha una checkbox che permette di segnare i singoli prodotti come pronti. Questo è utile quando la preparazione di un ordine richiede tempi diversi per i vari prodotti. Le checkbox sono sincronizzate in tempo reale tra tutti i dispositivi.

Vista per-riga

Oltre alla vista per comande, puoi passare alla vista per-riga che mostra tutti i prodotti raggruppati per tipo invece che per scontrino. È particolarmente utile per la cucina quando deve preparare molte porzioni dello stesso prodotto.

Vista Riepilogo

Premi il pulsante Riepilogo per vedere un pannello con i totali aggregati di tutti i prodotti ancora da preparare. Utile per preparare in anticipo le quantità. Il pannello si aggiorna automaticamente man mano che le comande vengono evase.

7. Magazzino

La pagina Magazzino permette di gestire le scorte dei prodotti. Ogni vendita scala automaticamente la giacenza.

Le tre schede

Magazzini comuni	Stock condivisi tra piu prodotti. Utile ad esempio per i panini usati da piu tipi di hamburger.
Prodotti singoli	Prodotti con scorta propria, non collegati a un magazzino comune.
Movimenti	Registro di tutte le variazioni di scorta: scarichi automatici da vendite, carichi manuali e rettifiche.

Operazioni disponibili

Carico (+)	Aggiunge la quantita inserita alla scorta attuale. Usalo quando ricevi nuova merce.
Rettifica (=)	Imposta la scorta al valore esatto inserito. Usalo dopo un conteggio fisico.

Suggerimento: Usa il filtro per famiglia in cima alla scheda Prodotti singoli per trovare rapidamente i prodotti che ti interessano.

8. Statistiche

La pagina Statistiche è organizzata in tre schede: Corrente (scontrini della sessione aperta), Per data (filtrabile per intervallo di date), Sessioni archiviate (storico delle chiusure precedenti).

Filtro per data (scheda Per data)

In cima alla pagina puoi impostare un intervallo di date (Dal / Al). Di default mostra la giornata corrente. Cambia le date per vedere periodi più lunghi.

I dati disponibili

Incasso netto	Totale incassato nel periodo, al netto degli sconti e degli stornati
Scontrini	Numero totale di scontrini emessi
Media scontrino	Valore medio per scontrino
Contanti / Carta	Suddivisione degli incassi per metodo di pagamento
Sconti	Totale degli sconti applicati
Pezzi venduti	Numero totale di articoli venduti
Venduto per prodotto	Tabella con quantità, omaggi e incasso per ogni prodotto
Storico scontrini	Elenco di tutti gli scontrini con dettagli

Export Excel

Il pulsante Export XLSX genera un file Excel con tre fogli separati:

- **Venduto:** quantità e incasso per ogni prodotto, inclusi gli omaggi
- **Scontrini:** elenco completo degli scontrini con numero, data, totale, tipo pagamento e stato
- **Riepilogo:** totali aggregati per incasso, scontrini, media, contanti, carta e sconti

Chiusura cassa

La chiusura cassa archivia la sessione corrente: tutti gli scontrini vengono collegati alla sessione e il contatore ricomincia da #0001. È una funzione riservata agli amministratori. Per chiudere la cassa:

57. In Statistiche, premi il pulsante Chiudi cassa (visibile solo agli admin)
58. Verifica il riepilogo nell'anteprima: scontrini, totale incassato, periodo
59. Conferma — il sistema crea la sessione archivio e collega tutti gli scontrini correnti
60. Al termine, il contatore scontrini riparte automaticamente da #0001

Alla chiusura vengono generati automaticamente nella cartella chiusure/:

61. File CSV compatibile Excel: riepilogo economico, venduto per prodotto, giacenza magazzino

62. File HTML stampabile con le stesse informazioni

Suggerimento: Se hai configurato i destinatari in Setup → Notifiche, il riepilogo viene inviato via email automaticamente alla chiusura.

Nota: Le sessioni archiviate sono consultabili nella scheda Sessioni archiviate di Statistiche, con date di apertura e chiusura e intervallo di scontrini inclusi.

Eliminare gli scontrini

In fondo alla pagina, nella sezione Storico scontrini, trovi due pulsanti:

Elimina periodo selezionato	Elimina tutti gli scontrini nell'intervallo di date impostato
Elimina tutto	Elimina tutti gli scontrini presenti nel database

Attenzione: L'eliminazione degli scontrini è irreversibile. Esegui sempre un backup prima di procedere.

9. Backup e sicurezza dei dati

Eseguire un backup

Per creare una copia di sicurezza del database:

63. Fai doppio clic su BACKUP_DATI.bat
64. Il backup viene salvato nella cartella backup\ con la data e l'ora nel nome del file

Suggerimento: Esegui il backup dopo ogni serata. Copia periodicamente la cartella backup\ su un disco esterno o una chiavetta diversa.

Dove sono i dati

Tutti i dati sono contenuti nella cartella app\pb_data\. Questa cartella contiene il database SQLite con prodotti, scontrini, movimenti e configurazione.

Attenzione: Non cancellare mai la cartella app\pb_data\. Perderesti tutti i dati in modo definitivo.

Trasferire il database

Per spostare il database su un nuovo PC o una nuova chiavetta:

65. Copia la cartella app\pb_data\ dalla vecchia installazione
66. Incollala nella stessa posizione nella nuova installazione (sovrascrivi)
67. Avvia la nuova installazione — trovera tutti i dati

Ripristino da backup

Se qualcosa va storto:

68. Spegni la cassa (chiudi la finestra nera)
69. Apri la cartella backup\ e trova il backup da ripristinare
70. Copia il file .db e rinominalo data.db
71. Incollalo in app\pb_data\ sovrascrivendo il file esistente
72. Riavvia la cassa

10. Problemi comuni e soluzioni

Problemi di avvio

Esecuzione script disabilitata	Fai clic destro su AVVIA_CASSA.bat e scegli Esegui come amministratore
Il browser non si apre	Apri manualmente il browser e vai su http://127.0.0.1:8090
Porta in uso	Chiudi eventuali istanze precedenti dal Task Manager (cerca pocketbase)
PocketBase non risponde	Windows Defender potrebbe aver bloccato l'eseguibile. Vai su Sicurezza Windows > Protezione da virus, cerca pocketbase nella cronologia e sblocca.

Problemi di rete (tablet/telefono)

Il tablet non si connette	Verifica che sia sulla stessa rete WiFi del PC. Aspetta 10-15 secondi al primo tentativo.
Connessione lenta o assente	Il router potrebbe avere il client isolation attivo. Disabilitalo nelle impostazioni del router.
Le comande non si aggiornano	Controlla che le API Rules di tutte le collection in PocketBase siano vuote (non Superusers only).
QR Code punta a 127.0.0.1	Apri la cassa sul PC usando l'IP di rete (es. http://192.168.1.15:8090) invece di localhost.

Problemi con prodotti e magazzino

I prodotti non appaiono	Verifica che siano impostati come attivi in Setup > Prodotti
Le comande sono vuote	In Setup > Comande, assicurati di aver selezionato le famiglie di prodotti per ogni comanda
La scorta non scala	Controlla che il prodotto abbia una scorta diversa da -1 (infinita)
Errore autocancelled	Temporaneo, si risolve da solo. Se persiste, riavvia la cassa.

11. Struttura dei file

Questa è la struttura della cartella di Cassa Dalila:

File / Cartella	Descrizione
INSTALLA.bat	Installer guidato con interfaccia grafica (usa questo per la prima installazione)
AVVIA_CASSA.bat	Avvia la cassa (doppio clic ogni volta)
BUILD_FRONTEND.bat	Compila l'interfaccia grafica (solo prima volta o dopo aggiornamenti)
PREPARA_CHIAVETTA.bat	Compila e prepara l'installazione per una chiavetta USB
BACKUP_DATI.bat	Crea un backup del database
INSTALLA_COLLEGAMENTO_DESKTOP.bat	Crea un collegamento sul desktop
CassaOratorio.ps1	Script principale (non modificare)
LEGGIMI.md	Guida rapida all'installazione
app/pb_data/	DATABASE — non cancellare mai!
app/pb_public/	Frontend compilato servito da PocketBase
app/pb_migrations/	Script di inizializzazione del database
frontend-src/	Codice sorgente dell'interfaccia (per sviluppatori)
backup/	Cartella dei backup (creata automaticamente)

12. Pannello amministratore PocketBase

PocketBase include un pannello di amministrazione avanzato accessibile dal browser. Serve per configurazioni avanzate non disponibili dall'interfaccia principale.

Per accedere al pannello admin:

- Dal PC: `http://127.0.0.1:8090/_/`
- Da rete locale: `http://192.168.1.x:8090/_/`

Attenzione: Il pannello admin è potente e permette di modificare direttamente il database. Usalo con attenzione. Non modificare la struttura delle collection se non sai cosa stai facendo.

Impostare le regole di accesso

Dopo la prima installazione, alcune collection potrebbero avere le regole impostate su Superusers only, il che impedisce alla cassa di funzionare correttamente. Per sbloccarle:

73. Apri il pannello admin
74. Vai su Collections e seleziona una collection (es. comande_evase)
75. Clicca sulla scheda API Rules
76. Clicca su ciascuna regola (List, View, Create, Update, Delete) e svuota il campo
77. Clicca Save changes
78. Ripeti per tutte le collection: scontrini, righe_scontrino, prodotti, famiglie, comande, magazzini_comuni, movimenti_magazzino, comande_evase, utenti, menu, tavoli, configurazione, righe_pronte

13. Informazioni tecniche

Questa sezione è destinata a chi vuole capire come funziona il sistema o apportare modifiche.

Stack tecnologico

Frontend	React 18 + Vite — interfaccia utente web
Backend	PocketBase v0.36 — database SQLite embedded + API REST + realtime
Database	SQLite — file singolo, nessun server separato
Linguaggi	JavaScript/JSX per il frontend, PowerShell per gli script di avvio

Come funziona l'architettura

PocketBase fa tutto: serve il database, espone le API REST e serve i file statici del frontend. Il browser si connette a PocketBase che risponde sia con i dati che con l'interfaccia grafica. Non serve internet: tutto gira localmente.

Modificare il frontend

Se vuoi personalizzare l'interfaccia:

79. Modifica i file in frontend-src/src/
80. Esegui BUILD_FRONTEND.bat per compilare
81. Riavvia la cassa

Nota: Non modificare index.css direttamente — usa gli stili inline nei file JSX o le variabili CSS in :root.

Licenza

Cassa Dalila è un progetto open source. PocketBase è rilasciato sotto licenza MIT. React è rilasciato sotto licenza MIT.