
モードラインを追加して、新しい解像度を作成する。

## 1.事前の準備

環境で異なりますが、次の環境を利用しております。 モードライン追加前 モードライン追加後



(1) モニタ間のショートカット設定 モニタの同期が取れない場合、モニタがブラックアウトする。 アプリのウインドウがマウスで操作できなくなる。 ウインドウのみを移動できるように、ショートカット設定をしておく。



(2) マウスの右クリックでアプリメニューが出るようにする。



(3) 同期がとれなかった場合困るので、arandr をインストールしておく。 解像度の変更、レイアウトの変更を GUI でできるようにしておく Ubuntu 系の場合、

sudo apt install arandr

## 2. 使用したモニタ







- 3. Artist22EPro に 1600x900 のモードラインを追加する。
- (1) cvt コマンドで、モードラインの生成

muteki@AT980E:~\$ cvt 1600 900

# 1600x900 59.95 Hz (CVT 1.44M9) hsync: 55.99 kHz; pclk: 118.25 MHz Modeline "1600x900\_60.00" 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync




(2) xrandr 新しいモードラインを追加

生成されたモードラインを使って、新しいモードを xrandr に追加します。

以下のコマンドでは Modeline の後の文字列を使用します。

muteki@AT980E:~\$ xrandr --newmode "1600x900\_60.00" 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync



## (3) モードをディスプレイに追加

次に、新しく作成したモードを特定のディスプレイに追加します。 ディスプレイの識別子は xrandr コマンドの出力で確認できます。 以下の例では、ディスプレイ識別子を HDMI-1 としていますが、 実際の環境に合わせて変更してください。

xrandr --addmode HDMI-1 "1600x900\_60.00"

(4) 使用する解像度を設定

最後に、新しい解像度をディスプレイに設定します。 xrandr --output HDMI-1 --mode "1600x900\_60.00"





4. ペンタブを使用するときは、使用する解像度でミラーにして動作確認をする。 その後に、拡張モードにする。



- 5. Artist22EPro に設定した" $1600 \times 900_{-}60.00$ "のモードラインを削除する。 うまく、動作しなかった時の戻し方。
- (1) HDMI-1 に使用中の場合削除できないので、出力を推奨解像度に変更する。 xrandr --output HDMI-1 --mode "1920x1080"



(2) 新しいモードを追加したディスプレイから追加したモードを削除 xrandr --delmode HDMI-1 "1600x900\_60.00"

```
muteki@AT980E: $ xrandr --delmode HDMI-1 "1600x900_60.00"

Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 8192 x 8192

VGA-1 connected 1920x10808+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm

1920x1080 60.00++
2560x1440 59.95
1920x1200 59.88
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.89
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1280x720 60.00
12024x768 75.03 60.00
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
640x480 75.00 59.94

HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 575mm x 323mm
1920x1080 60.00++
1680x1050 59.88
1280x1054 60.00++
1680x1050 59.88
1280x1054 60.00
1280x720 60.00
1366x768 59.96
1280x800 59.91
1280x720 60.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
640x480 75.00 72.81 59.94

DF-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1-100x900 60.00 (0x751) 182.50MHz -HSync +VSync
h: width 1600 start 1696 end 1856 total 2112 skew 0 clock 55.99KHz
v: height
muteki@AT980E: $
```

(3) 追加したモードをモードラインから削除する。xrandr --rmmode "1600x900\_60.00"

(4)終了後、再起動をする。