تمرین برنامه نویسی ۲

در این تمرین قرار است یک ماشین ساده طراحی کنید که کار مدیریت حافظه را بر پایه روش Buddy انجام می دهد. سیستم عامل یک ماجول بنام مدیر حافظه دارد که در آن چند لیست نگهداری می شود. این لیستها فضاهای آزاد و اشغال شده با اندازههای ,32K می ماجول بنام مدیر حافظه دارد که در آن چند لیست نگهداری می کنند. امکان تخصیص حافظه کوچکتر از 32K و بزرگتر از 1024K برای یک فرآیند میسر نیست (میتوانید دو لیست برای هر اندازه نگهداری نمایید یکی فضاهای آزاد و یکی فضاهای اشغال شده).

ماشین در ابتدا با یک حافظه N مگابایتی شروع به کار می کند. بسته به درخواست فرآیندها، مطابق آنچه در کتاب در مورد روش buddy گفته شده است حافظه به اندازههای توان ۲ شکسته می شود تا نیاز فرآیند پاسخ داده شود. البته باید دقت شود که کوچکترین اندازه 32K است.

فرآیندها با فراخوانی دستور زیر درخواست فضای حافظه را به ماجول مدیریت حافظه اعلام می کنند.

long address = allocate (pid, size)

درخواست اختصاص حافظه باندازه size در آدرس مجازی address

size = 1, 2, 4, 8, n

pid: شناسه فرآيند

اگر فرآیند هیچ بلاکی ندارد یک بلاک به اندازه لازم به آن اختصاص داده میشود. اما اگر در حال حاضر فرآیند دارای چند بلاک است و در همان بلاک جدید در اختیار فرآیند بلاک است و در همان بلاک جدید در اختیار فرآیند قرار نمیگیرد.

بطور مثال با فراخوانی (allocate(1000, 12K) یک بلاک جدید با اندازه 32K به فرآیند شماره 1000 اختصاص می یابد. دقت کنید که 20K از فضای بلاک فعلی خالی می ماند و باید این فضاهای خالی درون بلاکها نیز ثبت شود. درخواست بعدی allocate(1000, 19K) صادر می شود. از آنجا که در بلاک قبلی فرآیند، فضای آزاد به میزان خواسته شده وجود دارد بلاک جدید اختصاص نمی یابد. درخواست بعدی به صورت (allocate(1000, 266K) ارسال شود. در این حالت باید یک بلاک 512K به فرآیند اختصاص داده می شود که 266K آن پر شده است.

فرآیندهای پس از مدت زمان تصادفی (در پیادهسازی شما) فضای آدرس به روش زیر را آزاد می کنند. مقدار address مقدار ابتدای آدرس اختصاص یافته است

deallocate (pid, address)

- زمانی که تمامی آدرسهای یک قطعه حافظه آزاد شد کل قطعه به لیست فضاهای آزاد افزوده میشود.
 - اگر حافظه پر شد باید خطای پر بودن حافظه تولید شود
 - هر ۵ ثانیه یک ریسمان در سیستم عامل وضعیت حافظه را گزارش میدهد.
 - میزان حافظه اشغال شده
 - میزان حافظه آزاد
 - ۰ میزان حافظه تکهتکه شده داخلی و خارجی
 - ۰ برای هر فرآیند
 - میزان حافظه مصرف شده
 - مدت زمان اجرا، زمان شروع اجرا و ...
 - برای هر لیست باید یک lock جداگانه تعریف شود.
 - فضاهای آزاد شده دوباره با هم ترکیب شده و فضاهای آزاد بزرگتر را تشکیل میدهند

فر آيندها

فرآیندها توسط یک کلاس تعریف میشوند و در طول موجودیت خود به تعداد تصادفی و با فواصل زمانی تصادفی یکی از ۲ تابع فوق را فراخوانی میکنند. هر فراخوانی یکی از دستورات فوق به شکل موازی و با یک ریسمان جداگانه اجرا میکند (پیشنهاد می شود از ThreadPool استفاده کنید). زمانی که کار فرآیند تمام شد باید کل حافظه اختصاص داده شده به آن فرآیند آزاد شود.

- هر جا که می توانید از reader-writer lock استفاده کنید.
- از ساختمان دادههایی که خودشان thread-safe هستند و در زبان جاوا بیشتر در java.util.concurrent وجود دارند استفاده نکنید. در استفاده از ساختمان دادهها باید خود شما کار محافظت از دادههای مشترک را انجام دهید.

بخش نمره اضافي

پس از مدتی فضاهای اختصاص یافته به فرآیندها دچار تکهتکه شدن داخلی میشود. در واقع برخی از آدرسها آزاد شده و در یک قطعه جاهای خالی وجود خواهد داشت.

۱- یک ریسمان دیگر در مدیریت حافظه هست که پس زمینه سعی می کند که اگر از بلاکهایی از حافظه های آزاد شده برای مدت معینی استفاده نشده اند آنها را به هم متصل کرده و بلاک بزرگتر میسازدو مثلا پس از ۱ ثانیه بلاکهای آزاد 32K دو بدو متصل شده و بلاک جدید 64K میسازند

۲- در صورت امکان فضاهای موجود یک فرآیند در بلاکهای محدودتری قرار بگیرند. مثلا اگر یک فرآیند دارای دو بلاک 32K است که از آنها در یکی 10K و در دیگری 20K استفاده کرده آن دو فضا در یک بلاک قرار گرفته و یک بلاک آزاد شود.