


# Administración De Sistemas y Redes Práctica N°4

Enol Monte Soto – UO287616 – Curso 2023/2024



#### Backup En Caliente De Sistema En Modo Multiusuario Mediante Snapshots

1: Las siguientes capturas muestran la creación de la máquina virtual que será utilizada para la realización de esta parte de la práctica. Se trata de una máquina AlmaLinux mínima con dos discos de 20 GB. En el primero está instalado el operativo.







2: Una vez instalada la máquina, se ha modificado el fichero "/etc/issue", añadiendo la siguiente frase. A continuación, se ha vuelto a entrar en sesión para comprobar que esta frase aparece como mensaje de saludo.

```
GNU nano 5.6.1
\S
Kernel \r on an \m
Copia de Seguridad practica backup_
```

```
AlmaLinux 9.3 (Shamrock Pampas Cat)
Kernel 5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64 on an x86_64

Copia de Seguridad practica backup
localhost login: root
Password:
Last login: Thu Mar 7 17:15:56 on tty1
[uo287616]#
```

- **3:** Después de instalar la herramienta "gdisk", se han creado las dos siguientes particiones primarias en el segundo disco.
  - 1. 18 GB, de tipo Linux Filesystem.
  - 2. 2 GB, (el espacio restante), de tipo Linux LVM.

Se ha ejecutado la orden "lsblk -f" antes y después de crear las particiones para ver los cambios en la estructura de los discos.

```
[uo287616]# lsblk -f
                                                                                       FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
name
                   FSTYPE
                               FSVER
                                        LABEL UUID
                   ∨fat
                                               3425-C561
                                                                                        591.8M
                                                                                                   1% /boot/ef i
 -sda1
                               FAT32
                                               4e97c540-be5c-42c3-afed-2f171101c7ad
                                                                                        745.5M
 -sda2
                   xfs
                                                                                                  22% /boot
                   LUM2_member_LUM2_001
                                               xfuBq6-JpIS-j3wb-pmDA-54Bu-y√UC-9HIjPJ
                                               ccecd6cf-0d2f-4dd0-a371-4f23fc5e9a04
  ⊢almalinux-root xfs
                                                                                         15.1G
                                                                                                      [SWAP]
   -almalinux-swap swap
                                               Of c4eabf -40e5-4545-ae31-364910576586
[uo287616]#
```

Proceso de creación de ambas particiones:

```
Type device filename, or press (Enter) to exit:
[uo287616]# gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7
Partition table scan:
 MBR: not present
 BSD: not present
 APM: not present
 GPT: not present
Creating new GPT entries in memory.
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-41943006, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-41943006, default = 41943006) or {+-}size{KMGTP}: +18G
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

```
Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-41943006, default = 37750784) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (37750784-41943006, default = 41943006) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8e00
Changed type of partition to 'Linux LUM'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK: writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb.
[ 1128.770880] sdb: sdb1 sdb2
The operation has completed successfully.
[uo287616]# [ 1129.784210] sdb: sdb1 sdb2
```

```
[uo287616]# lsblk
                              FSTYPE
                                                 FSUER
                                                                LABEL UUID
                                                                                                                                         FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
                                                 FAT32
                                                                          3425-C561
                              ∨fat
                                                                                                                                           591.8M
                                                                                                                                                             1% /boot/ef i
                                                                         3423-C361
4e97c540-be5c-42c3-afed-2f171101c7ad
xfuBq6-Jp1S-j36b-pmDA-54Bu-yxUc-9H1jPJ
ccecd6cf-0d2f-4dd0-a371-4f23fc5e9a04
0fc4eabf-40e5-4545-ae31-364910576586
                             xfs
LUM2_member LUM2 001
                                                                                                                                            745.5M
                                                                                                                                                           22% /boot
  Halmalinux-root xfs
Lalmalinux-swap swap
                                                                                                                                             15.1G
                                                                                                                                                             7% /
[SWAP]
 db
[uo287616]# _
```

**4:** Para la primera partición, se ha creado un sistema de ficheros, concretamente el sistema "xfs". Después se creó el punto de montaje para la misma partición en el directorio "/mnt/backup"

```
[uo287616]# mkfs -t xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1
                                   isize=512
                                                 agcount=4, agsize=1179648 blks
                                   sectsz=512
                                                 attr=2, projid32bit=1
                                   crc=1
                                                 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                                                 bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
                                   reflink=1
                                                 blocks=4718592, imaxpct=25
data
                                   bsize=4096
                                   sunit=0
                                                 swidth=0 blks
naming
         =version 2
                                   bsize=4096
                                                 ascii-ci=0, ftype=1
                                                 blocks=16384, version=2
         =internal log
                                   bsize=4096
                                                 sunit=0 blks, lazy-count=1
                                   sectsz=512
                                   extsz=4096
                                                 blocks=0, rtextents=0
realtime =none
[uo287616]# mount /dev/sdb1 /mnt/backup
mount: /mnt/backup: mount point does not exist.
[uo287616]# mkdir<sup>*</sup>/mnt/backup
[uo287616]# mount /dev/sdb1 /mnt/backup
 1625.1572351 XFS (sdb1): Mounting V5 Filesystem
 1625.1763231 XFS (sdb1): Ending clean mount
[uo287616]#
```

**5:** Antes de modificar la estructura del grupo de volúmenes "almalinux", se guardó el archivo de configuración de LVM (.vg) para restaurarlo después en el nuevo servidor.

```
[uo287616]# cp /etc/lvm/archive/* /mnt/backup
[uo287616]# ls -l /etc/lvm/archive
total 4
-rw-----. 1 root root 1854 Mar 7 17:15 almalinux_00000-1691626009.vg
[uo287616]#
```

6: Se creó un volumen físico en la segunda partición del disco.

```
[uo287616]# pvcreate /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
[uo287616]#
```

A continuación, se le añadió al grupo existente, después de examinarlo.

```
[uo287616]# lsblk
NAME
                   MAJ:MIN RM
                                SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
                     8:0
                             0
                                 20G
                                      0 disk
                             И
 -sda1
                     8:1
                                600M
                                     0 part /boot/efi
                                  1G
 sda2
                     8:2
                             0
                                      0 part /boot
 -sda3
                     8:3
                             0 18.4G
                                      0 part
   -almalinux-root 253:0
                             0 16.4G
                                      0 lvm
                                      0 lvm
   -almalinux-swap 253:1
                             0
                                  2G
                                             [SWAP]
                             0
                                 20G
                                      0 disk
db
                     8:16
 -sdb1
                     8:17
                             0
                                 18G
                                      0 part /mnt/backup
 sdb2
                     8:18
                             0
                                  2G
                                      0 part
                     11:0
                             1 1024M
                                      0 rom
[uo287616]# vgextend almalinux /dev/sdb2
 Volume group "almalinux" successfully extended
[uo287616]#
```

Se creó una instantánea de 1GB de tamaño.

```
[uo287616]# lvcreate -L1000M -s -n backupAS /dev/almalinux/root
[ 2138.302202] dm-2: detected capacity change from 2048000 to 0
Logical volume "backupAS" created.
[uo287616]# _
```

Comprobación de que está correctamente creada.

```
[uo287616]# lvs
LV UG Attr LSize Pool Origin Data:
backupAS almalinux swi-a-s--- 1000.00m root 0.01
root almalinux owi-aos--- 16.41g
swap almalinux -wi-ao---- 2.00g
[uo287616]# _
```

Creación del punto de montaje y montaje la instantánea.

```
[uo287616]# mkdir /mnt/snapshot
[uo287616]# mount -o nouuid /dev/almalinux/backupAS /mnt/snapshot
[ 2406.905471] XFS (dm-4): Mounting V5 Filesystem
[ 2407.142554] XFS (dm-4): Starting recovery (logdev: internal)
[ 2407.153200] XFS (dm-4): Ending recovery (logdev: internal)
[uo287616]# _
```

7: Se volvió a editar el fichero "/etc/issue", eliminando la línea que se había añadido, para comprobar que la versión del snapshot no cambia.

```
[uo287616]# cat /etc/issue
\S
Kernel \r on an \m
[uo287616]# cat /mnt/snapshot/etc/issue
\S
Kernel \r on an \m
Copia de Seguridad practica backup
[uo287616]# _
```

8: Se hizo un backup de todos los ficheros de la instantánea con la herramienta "tar".

```
/mnt/snapshot/opt/
/mnt/snapshot/srv/
[uo287616]# ls -l /mnt/backup
total 680540
-rw-----. 1 root root 1854 Mar 7 17:45 almalinux_00000-1691626009.vg
-rw-r--r-. 1 root root 696865004 Mar 7 18:02 backup.tgz
[uo287616]#
```

Respondiendo a la pregunta planteada en el guion. no se debería hacer backup de los directorios "/proc" y "/dev" porque su contenido es efimero, se genera en tiempo de ejecución y sería sobrescrito al restablecer la copia de seguridad.

A continuación, se muestra la salida de los directorios "lsblk -f" y "df -Th

```
FSTYPE
                                                        FSVER
                                                                     LABEL UUID
                                                                                                                                         FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
                                                        FAT32
                                      ∨fat
                                                                               3425-C561
                                                                                                                                                           1% /boot/ef i
                                                                              4e97c548-be5c-42c3-afed-2f171101c7ad
xfuBg6-JpIS-j3wb-pmDA-54Bu-yvUC-9HIjPJ
0fc4eabf-40e5-4545-ae31-364910576586
                                                                                                                                                          22% /boot
                                      xfs
LUM2_member LUM2 001
    almalinux-swap
almalinux-root-real
                                                                                                                                                                [SWAP]
   Halmalinux-root
almalinux-backupAS
                                                                              ccecd6cf -0d2f -4dd0-a371-4f23fc5e9a04
ccecd6cf -0d2f -4dd0-a371-4f23fc5e9a04
                                                                                                                                                           7% /
7% /mnt/snapshot
                                                                               9690e3e6-bd50-4b27-8bc5-7ee724e3d02f
                                                                                                                                             17.1G
                                                                                                                                                           4% /mnt/backup
                                      LUM2 member LUM2 001
                                                                              U1eloa-Xc0e-rekf-QurT-9eGN-RBWS-hSwwMu
sabz
└a 1ma l inux-backupAS-cow
└a 1ma l inux-backupAS
                                                                              ccecd6cf -0d2f -4dd0-a371-4f23fc5e9a04
                                                                                                                                            15.1G
                                                                                                                                                           7% /mnt/snapshot
.o2876161# df -Th
                                                                   Used Avail Usez Mounted on
ilesystem
                                                                            4.0M
874M
345M
                                                                                       0% /dev
0% /dev/shm
                                                                  5.0M
1.3G
215M
7.1M
                                                                                     2% /run
8% /
23% /boot
2% /boot/efi
8% /run/user/0
5% /mnt/backup
8% /mnt/spanshr
                                                                            16G
746M
592M
 ev/mapper/almalinux-root
                                                                            175M
18G
  :v/sdb1
                                                                    825M
xfs
dev/mapper/almalinux-backupAS xfs
uo2876161#
                                                                                       8% /mnt/snapshot
```

9: Backup de la partición "/boot", ya que no pertenece al filesystem raíz.

```
[uo287616]# ls -l /mnt/backup/boot.tgz
-rw-r--r-. 1 root root 169692171 Mar 7 18:15 /mnt/backup/boot.tgz
[uo287616]# _
```

**10:** Finalmente para guardar el backup, se desmonta el disco sdb2 y después se elimina el snapshot de grupo de volúmenes.


```
[uo287616]# umount /mnt/snapshot
[ 3752.357499] XFS (dm-4): Unmounting Filesystem
[uo287616]# lvremove /dev/almalinux/backupAS
Do you really want to remove active logical volume almalinux/backupAS? [y/n]: y
[ 3772.969601] dm-2: detected capacity change from 34414592 to 0
[ 3773.025525] dm-4: detected capacity change from 2048000 to 0
[ 3773.082171] dm-3: detected capacity change from 2048000 to 0
[ uo287616]# vgreduce almalinux /dev/sdb2

Removed "/dev/sdb2" from volume group "almalinux"
[uo287616]# umount /mnt/backup
[ 3798.692123] XFS (sdb1): Unmounting Filesystem
[uo287616]#
```


#### Copia De Seguridad y Restauración De Una Máquina En Azure

1: Se ha creado un grupo de recursos llamado "rg-ejemploVMWind" y una máquina virtual llamada "vm-ejemploVMWind".


#### Crear una máquina virtual





2: Se ha realizado la conexión mediante RDP a la máquina virtual recién creada. Se creó un fichero en el escritorio llamado "alumnos.txt" con el siguiente contenido:




**3:** A continuación, se muestra el proceso de creación de una copia de seguridad de la máquina utilizando el servicio Almacenes de Recovery Services: se ha creado el almacén y una copia de seguridad con una directiva mejorada diaria que hace la copia cada día a las 8:00 AM.










**4:** Se ha forzado la realización de una copia de seguridad manualmente. Dentro del almacén creado y en elementos de copias de seguridad. Seleccionamos la que hemos creado en el paso anterior e indicamos "Hacer copia de seguridad ahora".



5: Una vez finalizado el proceso, se eliminó el grupo de recursos "rgejemploVMWind".

### Eliminar un grupo de recursos

El siguiente grupo de recursos y todos sus recursos dependientes se eliminarán permanentemente.

#### Se deben eliminar Grupo de recursos.



#### Recursos dependientes que se van a eliminar (6)

Se muestran todos los recursos dependientes, incluidos los tipos ocultos.

Nombre	Tipo de recurso
vm-ejemploVMWind	Máquina virtual
wm-ejemploVMWind-ip	Dirección IP pública
vm-ejemploVMWind-nsg	Grupo de seguridad de red
<-> vm-ejemploVMWind-vnet	Red virtual
rm-ejemplovmwind117	Interfaz de red
wm-ejemploVMWind_OsDisk_1_2861dd2b50c7	Disco

**6/7:** Proceso de restauración de la copia de seguridad en una nueva máquina virtual:

- 1. Se creó un nuevo grupo de recursos llamado "rg-ejRestauración".
- 2. Se creó una red virtual en dicho grupo de recursos.
- 3. Se creó una cuenta de almacenamiento en el mismo grupo de recursos
- 4. Se realizó una restauración, indicando que se hiciese en una máquina nueva denominada "vm-Restauracion", seleccionando los recursos creados en los puntos anteriores.

Las siguientes capturas de pantalla muestran el proceso:

## Crear un grupo de recursos

Datos básicos	Etiquetas	Revisar y crear	
puede contener t	odos los recurs	r que incluye los recursos relacionados para una solución de Azure. os de la solución o solamente los recursos que quiere administrar e s a los grupos de recursos según lo que resulte más pertinente para	en grupo. Debe decid
Detalles del pro	yecto		
Suscripción * ①		Azure for Students	V
Grupo de	recursos * ①	rg-ejRestauracion	
Detalles del reci	urso		
Región * 🛈		(Europe) France Central	~
Crear red v		 Direcciones IP Etiquetas Revisar y crear	
		Direcciones IP Etiquetas Revisar y crear bloque de creación fundamental de su red privada en Azure. VNet habi	ilita muchos tipos de
locales. VNet es si	milar a una red t Azure, como el e	tual Machines (VM), para comunicarse de forma segura entre sí, en Inte radicional que funciona en su propio centro de datos, pero ofrece venta escalado, la disponibilidad y el aislamiento.	
Detalles del p	royecto		
Seleccione la susci organizar y admin		ninistrar los recursos y costos implementados. Use grupos de recursos, c ecursos.	omo carpetas, para
Suscripción *		Azure for Students	~
Grupo de r	recursos *	rg-ejRestauracion	~
·		Crear nuevo	
Detalles de la	instancia		
Nombre de red vir	rtual *	vnet-restauracion	
Región * ①		(Europe) France Central	~
		Implementar en una zona perimetral	

### Crear una cuenta de almacenamiento

Datos básicos	Opciones avanzadas	Redes	Protección de datos	Cifrado	Etiquetas	Revisar
Detalles del p	royecto					
			cuenta de almacenamiento nacenamiento junto con ot			nuevo o uno ya
Suscripción *		Azure fo	r Students			
Grupo d	le recursos *	rg-ejRes Crear nue	tauracion vo			
Detalles de la	instancia					
Nombre de la c	uenta de almacenamiento	sterestau	ıracion2			
(i) *						
Región 🛈 *		(Europe)	France Central			
		Implement	ar en una zona perimetral			
Rendimiento (	*	Estár de uso ge	ndar: Opción recomendada eneral v2)	para la mayo	oría de los esce	narios (cuenta
		O Prém	nium: Se recomienda para e	escenarios qu	e requieren un	a latencia baja.
Redundancia (	i) *	Almacen	amiento con redundancia 🤉	geográfica (G	RS)	~
		Habili dispo	te el acceso de lectura a lo nible.	s datos en el	caso de que la	región no esté
Inicio: rest	aurar ···					
Tipo de origen de o	datos Az	ure Virtual Ma	chines			~
Tipo de almacén	Rec	overy Services	vault			
Instancia de copia o	de seguridad *	ejemploVMWi	nd			
		-	cia de copia de seguridad			
Almacén	vau	ltAS				
	cionado no está habilitado cor ia. <u>Más información</u>	ı restauración er	ntre regiones (CRR). Por lo tanto,	no es posible re	ealizar la restaurac	ión en la
Región de restaura	ción	Región princi	pal			
	0	Región secun	daria			

### Restauración de la máquina virtual

vm-ejemploVMWind

Red virtual \* ①

provisional \* ①

Ubicación de almacenamiento

Subred \* ①

El proceso de restauración le permite restaurar VM o discos de un punto de restauración seleccionado.

Punto de restauración \* 7/3/2024, 9:04:10 p. m. Seleccionar Almacén de datos Snapshot and Vault-Standard Restaurar configuración Crear Reemplazar existentes 🚺 Para crear una configuración alternativa al restaurar la VM (desde los menús siguientes), use los cmdlets de PowerShell. Tipo de restauración \* ① Crear una nueva máquina virtual Nombre de máquina virtual \* ① vm-Restauracion Suscripción \* ① Azure for Students Grupo de recursos \* ① rg-ejRestauracion


vnet-restauracion (rg-ejRestauracion)

¿No encuentra su cuenta de almacenamiento?

sterestauracion2 (StandardGRS)




**8.1:** Una vez finalizada la restauración, es necesario realizar un procedimiento para que se nos permita arrancar la nueva máquina. Para ello se ha creado un grupo de seguridad a la red virtual en la que está la máquina y se ha asociado a la red virtual que se creó para la restauración.



8.2: Creación de una IP pública en el interfaz de red de la máquina virtual.

# Agregar una dirección IP pública



**9:** Eliminación de los recursos utilizados para la restauración. Detención y eliminación de la copia de seguridad y otros recursos involucrados.

Configuración de segu	ridad y eliminación temporal	×
La eliminación temporal puede ayudarle a	recuperar los datos que hayan sido eliminados. Obtener más información.	
Habilitar la eliminación temporal para cargas de trabajo en la nube		
Habilitar la eliminación temporal y la configuración de seguridad para cargas de trabajo híbridas	Al activar esta casilla, se habilitan las notificaciones de eliminación temporal, MFA y alertas pa las cargas de trabajo que se ejecutan en el entorno local. Consulte este vínculo para conocer los requisitos de versión mínimos.	ıra
Período de retención de eliminación temporal (para cargas de trabajo híbridas y en la nube)	Es el número de días que se conservan los datos borrados antes de ser eliminados definitivamente. El periodo de retención hasta 14 días es gratuito, sin embargo, la retención más allá de 14 días puede conllevar cargos adicionales. Obtener más información.	
Habilitar la eliminación temporal Alwayson	La eliminación temporal siempre activa solo se puede habilitar si la eliminación temporal está habilitada para cargas de trabajo híbridas y en la nube.	I
Inicio > vaultAS   Elementos de copia	de seguridad > Elementos de copia de seguridad (Azure Virtual Machine) >	
Detener copia de seg	uridad ···	
Detener nivel de copia de seguridad *	Conservar datos de copia de seguridad	
Esta opción detiene todos los trabaj continuará como está hasta que se o	os de copia de seguridad programados, pero conserva los datos de copia de seguridad. El período quiten los datos.	de i
Motivo *	0 seleccionados V	
Comentario		

Eliminación del almacén "vaultAS" y de los grupos de recursos.

ı

la <u>documentación</u> para obtener más detalles.	
liminar manualmente	
liminar mediante script de PowerShell	
Eliminar un grupo de recurs	sos ×
El siguiente grupo de recursos y todos sus recursos o permanentemente.	dependientes se eliminarán
Se deben eliminar Grupo de recursos.	
g rg-ejRestauracion [t]	
D	· (7)
Recursos dependientes que se van a elimi	inar (7)
•	
Se muestran todos los recursos dependientes, incluid	dos los tipos ocultos.
Se muestran todos los recursos dependientes, incluid	dos los tipos ocultos.  Tipo de recurso
Se muestran todos los recursos dependientes, incluid  Nombre  nsg-restauracion	dos los tipos ocultos.  Tipo de recurso  Grupo de seguridad de red
Nombre  nsg-restauracion  sterestauracion2	dos los tipos ocultos.  Tipo de recurso  Grupo de seguridad de red  Cuenta de almacenamiento  Máquina virtual
Nombre  nsg-restauracion sterestauracion2  vm-Restauracion vm-Restauracion-nic-975a7821cfb04846aae47	dos los tipos ocultos.  Tipo de recurso  Grupo de seguridad de red  Cuenta de almacenamiento  Máquina virtual  Interfaz de red
Nombre  nsg-restauracion sterestauracion2  vm-Restauracion vm-Restauracion-nic-975a7821cfb04846aae47	dos los tipos ocultos.  Tipo de recurso  Grupo de seguridad de red  Cuenta de almacenamiento  Máquina virtual  Interfaz de red
Nombre  nsg-restauracion sterestauracion2 vm-Restauracion vm-Restauracion-nic-975a7821cfb04846aae47 vm-Restauracion-pip-55a0586e89194347a19d wmrestauracion-osdisk-20240307-210723	dos los tipos ocultos.  Tipo de recurso  Grupo de seguridad de red  Cuenta de almacenamiento  Máquina virtual  Interfaz de red  Dirección IP pública
Nombre  nsg-restauracion sterestauracion2 vm-Restauracion vm-Restauracion-nic-975a7821cfb04846aae47 vm-Restauracion-pip-55a0586e89194347a19d	dos los tipos ocultos.  Tipo de recurso  Grupo de seguridad de red  Cuenta de almacenamiento  Máquina virtual  Interfaz de red  Dirección IP pública  Disco  Red virtual

Eliminar Cancelar