

# مستند راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت پیامک و ثبت شماره

۲,۵,۸



امضا	شرح اقدامات	تاييد	نویسنده	شماره	تاريخ
		كننده		نسخه	
	مستند راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت پیامک و ثبت شماره		سمیه اسدبیگی	••1	1894/• 1/20
	- تصحیح نگارش چند مورد - اضافه شدن متد countRegisteredNumber به بخش ثبت شماره		سمیه اسدبیگی	۲	1894/· 8/2X
	- تغییر و اضافه شدن دو مورد از وضعیت های پیام های بالک		سمیه اسدبیگی	٣	1894/08/80
	جایگزینی آدرس ip مربوط : به ip مربوط : ۹۵٫۱۴۲٫۲۲۵٫۱۰۴		سمیه اسدبیگی	۴	1894/04/04
	اضافه شدن کد خطای ۱۳۰- به فهرست کد های خطا در بخش وب سرویس بالک		سمیه اسدبیگی	٠٠۵	1894/00/08
	اضافه شدن بخش (شرح تعداد کاراکتر های صفحات پیامک های فارسی و انگلیسی)		سمیه اسدبیگی	,	۱۳۹۴/•۵/۱۰
	pullReceivedMessages تصحیح شرح متد		سمیه اسدبیگی	•••	1898/08/08
	تصحیح شرح متد getCountByPostalCode و اضافه شدن وضعیت پیام با کد ۵ در وب سرویس بالک		سمیه اسدبیگی	٠٠٨	1794/·۶/·V
	افزودن کد خطای ۱۰۵ – به بخش ثبت شماره		سمیه اسدبیگی	٠٠٩	1894/+1/18
	افزودن بخش پنجم (شرایط اپراتور داخلی و بین الملل)		سمیه اسدبیگی	•1•	1894/• 9/1•
	افزودن قوانین اطلاعات ثبت شماره و کد های خطای مربوط در بخش ثبت شماره		سمیه اسدبیگی	•11	1894/11/04
	به روز رسانی مستند		سمیه اسدبیگی	٠١٢	1894/11/27
	اضافه شدن وضعیت های پیام در بخش وب سرویس تعاملی		سمیه اسدبیگی	۰۱۳	1894/17/19
	افزودن کد خطا در جدول کدهای خطای پیام بالک و تعاملی، افزودن متد های وب سرویس بالک (ایرانسل)		سمیه اسدبیگی	.14	1890/00/18
	افزودن http و http به آدرس های وب سرویس		سمیه اسدبیگی	٠١۵	1890/09/80
	تغییر در نحوه ثبت whois شماره حذف دو متد registerPersonalInfo registerLegalInfo putPersonalInfo putLegalInfo افزودن متد دریافت وضعیت شماره افزودن کدهای خطای جدید به فهرست کد های خطا در بخش وب سرویس ثبت شماره		شیرین عباسی	. \\$	<b>1</b> ٣ <b>٩٧/1</b> ٢/1 <b>۴</b>

١	مقدمه
راهنمای کاربری مربوط به وب سرویس تعاملی)	بخش اول (
ی های اولیه برای استفاده از وب سرویس تعاملی	نیازمندی
ر شرح متد های وب سرویس تعاملی	معرفی و
۳getUserInfo	>
sendMessageOneToMany عدد المحاصلة على المحا	>
sendMessageManyToMany علي المادية على	>
۸getMessageState	>
٩getReceivedMessageCount	>
) • pullReceivedMessages	>
)	>
۱۳ sendMessageBinaryUDHOneToMany	>
\osendMessageBinaryPortManyToMany	>
1 V sendMessageBinaryUDHManyToMany	>
19sendMessagePortOneToMany	>
sendMessagePortManyToMany د ۲۱sendMessagePortManyToMany	>
sendMessageUDHOneToMany عراد المحاصلة على المحاصلة على المحاصلة على المحاصلة على المحاصلة على المحاصلة على الم	>
sendMessageUDHManyToMany sendMessageUDHManyToMany	>
یافت پیام های دریافتی	نحوه در
يافت گزارشات تحويلي پيامک	نحوه در
ىعيت پيام ها	شرح وض
های خطا	شرح کد
( راهنمای کاربری مربوط به وب سرویس بالک)	بخش دوم
ی های اولیه برای استفاده از وب سرویس بالک :	نيازمندو
و شرح متد های وب سرویس بالک (همراه اول – ایرانسل)	معرفی و
٣٢getUserInfo	>
٣٤getRequestPrice	>
۳٥confirmBulkRequest	>
٣٦getBulkStatus	>
٣٧isDuplicateRequest	>
شح متد های وب ساویس بالک (همراه اول)	مع في د

٣٨getProvinces	>
٤٠ getCitiesOfProvince	>
٤١ getCountByProvince	>
getCountByCity getCountByCity	>
getCountByPostalCode getCountByPostalCode	>
getCountByPrefix	>
requestBulkByProvince عدماً عند المستقلة على المستقلة على المستقلة على المستقلة على المستقلة على المستقلة على ا	>
requestBulkByCity	>
۴٩requestBulkByPostalCode	>
٥١requestBulkByPrefix	>
٥٣ getProvincesForExtendedBulk	>
وفل:getCitiesOfProvinceForExtendedBulk	>
٥٦getCountForExtendedBulk	>
٥٨requestExtendedBulk	>
و شرح متد های وب سرویس بالک (ایرانسل)	معرفی
٦١getIrancellProvinces	>
getIrancellCitiesOfProvince	>
getIrancellCountByProvince	>
getIrancellCountByCity getIrancellCountByCity	>
requestIrancellBulkByProvince	>
requestIrancellBulkByCity	>
Y1getIrancellCountForExtendedBulk	>
۲۳requestIrancellExtendedBulk	>
سعیت پیام های بالک	شرح وض
های خطا	شرح کد
( راهنمای کاربری مربوط به وب سرویس ثبت شماره)	بخش سوم
ی های اولیه برای استفاده از وب سرویس ثبت شماره	نيازمند
و شرح متد های وب سرویس ثبت شماره	معرفی و
٧٩registerNumber	>
۸۰putPersonalInfo	>
AYputLegalInfo	>
۸٥countRegisteredNumber	>
های خطا	ش ج ک

۸٩	قوانین مربوط به اطلاعات ثبت شماره:
91	wholsInquiry
97	بخش چهارم (شرح تعداد کاراکتر های صفحات پیامک های فارسی و انگلیسی) .
97	بخش پنجم (شرایط اپراتور داخلی و بین الملل)

طبقه بندی :عادی

#### مقدمه

این سرویس مبتنی بر پروتکل Simple Object Access Protocol ) SOAP) برای ارسال و دریافت پیام کوتاه در تعدادی انبوه پیاه سازی شده است.

کاربر می تواند با پیاه سازی نرم افزاری در بستر SOAP از این سرویس بر روی پروتکل های HTTP و HTTPS و HTTPS

این مستند شامل 5 بخش کلی زیر می باشد:

- بخش اول (راهنمای کاربری مربوط به وب سرویس تعاملی) به همراه متد های مربوط، نحوه دریافت پیام های دریافتی، نحوه دریافت گزارشات تحویلی پیامک، جداول کد های خطا و وضعیت پیام ها
- بخش دوم ( راهنمای کاربری وب سرویس بالک) به همراه متد های مربوط و جداول کد های
   خطا و وضعیت بالک ها
  - بخش سوم ( راهنمای کاربری وب سرویس ثبت شماره )
  - بخش چهارم (شرح تعداد کاراکتر های صفحات پیامک های فارسی و انگلیسی)
    - بخش پنجم ( شرایط اپراتور داخلی و بین الملل )

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

ارمغان راه طلایی

طبقه بندی :عادی

#### بخش اول ( راهنمای کاربری مربوط به وب سرویس تعاملی)

#### نیازمندی های اولیه برای استفاده از وب سرویس تعاملی

برای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه، کاربر نیازمند پیاده سازی نرم افزاری در سمت خود برای ارتباط با وب سرویس شرکت ارمغان راه طلایی می باشد. برای ایجاد حساب کاربری لازم است با دپارتمان فروش تماس حاصل کنید.

حساب کاربری در سامانه وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه، شامل نام کاربری (password) ، رمز عبور (password) و حداقل یک شماره اختصاصی می باشد که این موارد برای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه ضروری است.

آدرس های سامانه برای دسترسی به صورت زیر می باشد :

http://vesal.armaghan.net:8080/core/MessageRelayService?wsdl https://vesal.armaghan.net:8081/core/MessageRelayService?wsdl

آدرس پنل وب سرویس به صورت زیر می باشد:

http://vesal.armaghan.net

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و

دریافت و ثبت شماره



عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

# معرفی و شرح متد های وب سرویس تعاملی

#### getUserInfo ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند مشخصات حساب کاربری خود را مانند (شماره های فعال خود، موجودی اعتبار و ... ) دریافت و مشاهده کند.

#### جدول شماره ۱

		getUserinfo	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجبارى	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
اطلاعات خروجی این متد شامل موارد زیر می باشد :			مبتنی بر نوع داده
• اعتبار كاربر			
• آدرس دریافت پیامک			
● آدرس دریافت وضعیت پیامک ها			
• فهرست شماره های فعال کاربر			
• آدرس اینترنتی مجاز برای استفاده از			
سرویس و			
• تاریخ انقضای کاربر			

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی طبقه بندی :عادی



# sendMessageOneToMany >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند یک متن ثابت را با استفاده از بازه شماره هایی که در اختیار دارد به گیرندگان ارسال کند.

#### جدول شماره ۲

	sendMessageOneToMany		نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
یک شماره از بازه شماره های کاربر	اجباری	string	originator
شماره گیرندگان با ۹۸ ابتدای آن	اجبارى	array of string	destination
متن پیامک	اجبارى	string	content
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای متناسب با تعداد شماره			*array of long
گیرندگان که به ازای هر پیامک			
یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی			
بازگردانده می شود.از این کد			
میتوان برای اطلاع از وضعیت			
پیامک های ارسالی استفاده کرد.			

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

ارمغان راه طلایی

طبقه بندی :عادی

- درصورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، errorcode = 0 و درصورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، refrenceld یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده می شود.
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.

ارمغان راه طلایی

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی طبق

#### sendMessageManyToMany >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با استفاده از آرایه ای از بازه شماره های در اختیار خود و همچنین آرایه ای از متن پیامک به آرایه ای از گیرندگان به صورت نظیر به نظیر پیامک ارسال کند.

توجه : در استفاده از این متد لازم است اندازه آرایه ها با هم متناسب باشند.

جدول شماره ۳

sendN	lessageManyToMany	نام متد
		ورودى
اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
اجباری	string	username
اجبارى	string	password
اجباري	array of string	originator
اجباري	array of string	destination
اجبارى	array of string	content
		خروجى
		نوع پارامترها
		*array of long
	اجباری / اختیاری اجباری اجباری اجباری اجباری	string اجباری string اجباری string اجباری array of string اجباری array of string اجباری

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی



طبقه بندی :عادی

- خروجی این متد آرایه ای از Object ها است که شامل refrenceld و errorcode می باشد.
- درصورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، errorcode = 0 و درصورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، refrenceld و refrenceld
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی طبقه بند

#### getMessageState ➤

شرح مختصر: کاربر می تواند با فراخوانی این متد، آرایه ای از کد هایی که به ازای ارسال پیامک دریافت کرده است را ارسال نماید.

جدول شماره ۴

		getMessageState	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجباري	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجبارى	string	password
آرایه ای از کدهای دریافتی از متدهای	اجباري	array of long	id
ارسال پیام به صورت تعاملی			
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای متناسب با آرایه ارسالی که			*array of long
به ازای هر کد، یک عدد که نشان			
دهنده وضعیت پیامک ارسال شده			
است را باز می گرداند. مفهوم این			
اعداد را می توانید در جدول			
وضعيت پيام مطالعه فرماييد .			

- مقدار بازگشتی این متد، آرایه ای از Object ها است که حاوی refrenceld و وضعیت پیام می باشد که از طریق این موارد بازگشتی، می توان متوجه شد که چه پیامی در چه وضعیتی قرار دارد.
- مقادیر وضعیت پیام ها در جدول وضعیت پیام می باشد که در انتهای این بخش وجود دارد.

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دریافت و ثبت شماره طبقه بندی :عادی عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی



### getReceivedMessageCount ➤

شرح مختصر: کاربر می تواند با فراخوانی این متد، تعداد پیامک های دریافتی بازه شماره های خود را که به سرور کاربر تحویل نشده است را دریافت کند.

#### جدول شماره ۵

		getReceivedMessageCount	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان	اجبارى	string	username
راه طلایی			
رمز عبور	اجبارى	string	password
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
تعداد پیامک های دریافتی			integer
تحویل نشده			



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

#### pullReceivedMessages ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند پیامک های دریافتی خود که تحویل نشده اند را، دریافت کند.

لازم است کاربر به اندازه ای این متد را فراخوانی کند که کلیه پیامک های خود را (که تعداد آن در متد getReceivedMessageCount) مشخص می شود دریافت نماید.)

جدول شماره ۶

		pullReceivedMessages	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری/ اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجباری	string	password
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای از پیامک های			*array of objects
دریافتی کاربر که تحویل نشده اند			

#### توجه:

- \*محتوای این object ها شامل destination ، originator و content می
- این متد حداکثر در هر بار فراخوانی تعداد ۱۰۰۰ پیامک دریافتی را باز می گرداند که در برابر فراخوانی های متوالی، یک پیامک را فقط یک بار باز می گرداند.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

طبقه بندي عادي

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی طبقه بندی :عادی

# sendMessageBinaryPortOneToMany >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با استفاده از یک شماره از بازه شماره هایی که در اختیار دارد و وارد کردن پورت خود و گیرندگان و mclass مورد نظر، یک متن ثابت را به گیرندگان مشخص شده از سمت خود ارسال کند.

جدول شماره ۷

	sendMessageBinaryPortOneToMa		any نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجباري	string	password
یک شماره از بازه شماره های کاربر	اجباري	string	originator
آرایه ای از شماره گیرندگان با ۹۸ ابتدای آن	اجباری	array of string	destination
متن پیامک	اجباري	string	content
پورت گیرنده پیامک	اجباري	string	destinationport
پورت فرستنده پیامک	اجباري	string	sourceport
محل دریافت پیامک در سمت گیرنده	اجبارى	string	**mclass
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای متناسب با تعدادشماره گیرندگان که به ازای هر پیامک یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده میشود.از این کد می توان برای اطلاع از وضعیت پیامک های ارسالی استفاده کرد.			*array of long

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

ارمغان راه طلایی

طبقه بندی :عادی

# \*\*توجه ( توضيحات مربوط به mclass) :

این فیلد دارای مقادیر زیر می باشد :

- مقدار ۰ (به مفهوم flash)
- مقدار ۱ (به مفهوم inbox)
- مقدار ۲ (به مفهوم sim card)
- مقدار ۳ ( به مفهوم external device)

- خروجی این متد آرایه ای از Object ها است که شامل refrenceld و errorcode می باشد.
- در صورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، errorcode = 0 در صورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، refrenceld
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴



# sendMessageBinaryUDHOneToMany >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با استفاده از یک شماره از بازه شماره هایی که در اختیار دارد و وارد کردن UDH و mclass مورد نظر، یک متن ثابت را به گیرندگان مشخص شده از سمت خود ارسال کند.

جدول شماره ۸

	sendMessageBinaryUDHOneTo	نام متد	
			ورودى
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
یک شماره از بازه شماره های کاربر	اجباری	string	originator
آرایه ای از شماره گیرندگان با ۹۸ ابتدای آن	اجباری	array of string	destination
متن پیامک	اجبارى	string	content
فرمتی است که کاربر برای قالب متن پیامک مشخص می کند.	اجبارى	string	UDH
محل دریافت پیامک در سمت گیرنده	اجباری	string	**mclass
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای متناسب با تعداد شماره گیرندگان که به ازای هر پیامک یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده می شود.از این کد می توان برای اطلاع از وضعیت پیامک های ارسالی استفاده کرد.			*array of long

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

ارمغان راه طلایی

طبقه بندی :عادی

# \*\*توجه ( توضيحات مربوط به mclass) :

این فیلد دارای مقادیر زیر می باشد :

- مقدار ۰ (به مفهوم flash)
- مقدار ۱ (به مفهوم inbox)
- مقدار ۲ (به مفهوم sim card)
- مقدار ۳ ( به مفهوم external device)

- خروجی این متد آرایه ای از Object ها است که شامل refrenceld و errorcode می باشد.
- در صورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، errorcode = 0 و refrenceld
   یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده می شود.
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

طبقه بندی :عادی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

### sendMessageBinaryPortManyToMany ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با استفاده از آرایه ای از بازه شماره های در اختیار خود و همچنین آرایه ای از متن پیامک به آرایه ای از گیرندگان به صورت نظیر به نظیر با استفاده از وارد کردن آرایه ای از پورت های خود و آرایه ای از پورت های گیرندگان و آرایه ای از mclass مورد نظر، پیامک ارسال کند.

توجه: در استفاده از این متد لازم است اندازه آرایه ها با هم متناسب باشند.

جدول شماره ۹

	sendN	lessageBinaryPortManyToMany	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختياري		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجبارى	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجبارى	string	password
آرایه ای از بازه شماره های کاربر	اجباري	array of string	originator
آرایه ای از شماره گیرندگان با ۹۸	اجباري	array of string	destination
ابتدای آن			
آرایه ای از متن پیامک	اجباري	array of string	content
آرایه ای از پورت گیرندگان پیامک	اجباري	array of string	destinationport
آرایه ای از پورت فرستنده پیامک	اجباري	array of string	sourceport
محل دریافت پیامک در سمت	اجباري	array of string	**mclass
گیرنده			
			خروجي
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای متناسب با تعداد شماره			*array of long
گیرندگان که به ازای هر پیامک			
یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی			
بازگردانده می شود.از این کد می			

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

ارمخان راه طلایی

طبقه بندی :عادی

توان برای اطلاع از وضعیت پیامک های ارسالی استفاده کرد.

# \*\*توجه ( توضيحات مربوط به mclass) :

این فیلد دارای مقادیر زیر می باشد :

- مقدار ۰ (به مفهوم flash)
- مقدار ۱ (به مفهوم inbox)
- مقدار ۲ (به مفهوم sim card)
- مقدار ۳ ( به مفهوم external device)

- خروجی این متد آرایه ای از Object ها است که شامل refrenceld و errorcode می ىاشد.
- $\epsilon$  درصورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد،  $\epsilon$  errorcode و refrenceld یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده می شود.
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

طبقه بندی :عادی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


### sendMessageBinaryUDHManyToMany ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با استفاده از آرایه ای از بازه شماره های در اختیار خود، همچنین آرایه ای از متن پیامک، آرایه ای از UDH ها و آرایه ای از همچنین آرایه ای از گیرندگان به صورت نظیر، پیامک ارسال کند.

توجه: در استفاده از این متد لازم است اندازه آرایه ها با هم متناسب باشند.

#### جدول شماره ۱۰

	sendMessageBinaryUDHManyToMany		نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری/ اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
آرایه ای از بازه شماره های کاربر	اجباری	array of string	originator
آرایه ای از شماره گیرندگان با ۹۸ ابتدای آن	اجباری	array of string	destination
آرایه ای از متن پیامک	اجبارى	array of string	content
آرایه ای UDH ها: فرمتی است که کاربر برای قالب متن پیامک مشخص می کند.	اجباری	array of string	UDH
آرایه ای از محل دریافت پیامک در سمت گیرنده	اجباری	array of string	**mclass
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای متناسب با تعداد			*array of long
شماره گیرندگان که به ازای هر			
پیامک یک عدد حداکثر ۱۶			



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی



طبقه بندی :عادی

رقمی بازگردانده می شود.از این کد می توان برای اطلاع از وضعیت پیامک های ارسالی استفاده کرد.

### \*\*توجه ( توضيحات مربوط به mclass) :

این فیلد دارای مقادیر زیر می باشد:

- مقدار ۰ (به مفهوم flash)
- مقدار ۱ (به مفهوم inbox)
- مقدار ۲ (به مفهوم sim card)
- مقدار ۳ ( به مفهوم external device)

- خروجی این متد آرایه ای از Object ها است که شامل refrenceld و errorcode می باشد.
- درصورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، errorcode = 0 و درصورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، refrenceld
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

#### sendMessagePortOneToMany ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با استفاده از یک شماره از بازه شماره هایی که در اختیار دارد و پورت خود و گیرندگان و mclass مورد نظر، یک متن ثابت را به گیرندگان مشخص شده از سمت خود ارسال کند.

جدول شماره ۱۱

	sendMessagePortC	OneToMany	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
یک شماره از بازه شماره های کاربر	اجبارى	string	originator
آرایه ای از شماره گیرندگان با ۹۸	اجبارى	array of string	destination
ابتدای آن			
متن پیامک	اجبارى	string	content
پورت گیرنده پیامک	اجبارى	string	destinationport
پورت فرستنده پیامک	اجبارى	string	sourceport
محل دریافت پیامک در سمت گیرنده	اجبارى	string	**mclass
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای متناسب با تعداد شماره			*array of long
گیرندگان که به ازای هر پیامک یک			
عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده می			
شود.از این کد می توان برای اطلاع از			
وضعیت پیامک های ارسالی استفاده			
کرد.			

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

ارمغان راه طلایی

طبقه بندی :عادی

# \*\*توجه ( توضيحات مربوط به mclass) :

این فیلد دارای مقادیر زیر می باشد :

- مقدار ۰ (به مفهوم flash)
- مقدار ۱ (به مفهوم inbox)
- مقدار ۲ (به مفهوم sim card)
- مقدار ۳ ( به مفهوم external device)

- خروجی این متد آرایه ای از Object ها است که شامل refrenceld و errorcode می باشد.
- در صورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، errorcode = 0 و refrenceld یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده می شود.
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

طبقه بندی :عادی

### sendMessagePortManyToMany >

شرح مختصر : کاربر با فراخوانی این متد می تواند با استفاده از آرایه ای از بازه شماره های در اختیار خود، همچنین آرایه ای از متن پیامک، آرایه ای از پورت های خود، آرایه ای از پورت های گیرندگان و آرایه ای از mclass های مورد نظر، به آرایه ای از گیرندگان به صورت نظیر به نظیر، ييامك ارسال كند.

توجه :در استفاده از این متد لازم است اندازه آرایه ها با هم متناسب باشند.

جدول شماره ۱۲

	sen	dMessagePortManyToMany	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان	اجبارى	string	username
راه طلایی			
رمز عبور	اجباري	string	password
آرایه ای از بازه شماره های	اجباري	array of string	originator
كاربر			
آرایه ای از شماره گیرندگان با	اجبارى	array of string	destination
۹۸ ابتدای آن			
آرایه ای از متن پیامک	اجبارى	array of string	content
آرایه ای از پورت گیرندگان	اجباري	array of string	destinationport
پیامک			
آرایه ای از پورت فرستندگان	اجباري	array of string	sourceport
پیامک			
آرایه ای از محل دریافت	اجباري	array of string	**mclass
پیامک در سمت گیرندگان			
			خروجی
توضيح			نوع پارامترها



تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

طبقه بندی :عادی

آرایه ای متناسب با تعداد	*array of long
شماره گیرندگان که به ازای	
هر پیامک یک عدد حداکثر	
۱۶ رقمی بازگردانده می شود.	
از این کد می توان برای اطلاع	
از وضعیت پیامک های ارسالی	
استفاده کرد.	

#### \*\*توجه ( توضيحات مربوط به mclass) :

این فیلد دارای مقادیر زیر می باشد :

- مقدار ۰ (به مفهوم flash)
- مقدار ۱ (به مفهوم inbox)
- مقدار ۲ (به مفهوم sim card)
- مقدار ۳ ( به مفهوم external device)

- خروجی این متد آرایه ای از Object ها است که شامل refrenceld و errorcode می باشد.
- errorcode = 0 در صورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، refrenceld یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده می شود.
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

### sendMessageUDHOneToMany >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با استفاده از یک شماره از بازه شماره هایی که در اختیار دارد،همچنین با وارد کردن UDH و mclass مورد نظر، یک متن ثابت را به گیرندگان مشخص شده از سمت خود ارسال کند.

جدول شماره ۱۳

	sendMessageUDHOn	eToMany	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجبارى	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
یک شماره از بازه شماره های کاربر	اجباری	string	originator
آرایه ای از شماره گیرندگان با ۹۸ ابتدای آن	اجباری	array of string	destination
متن پیامک	اجبارى	string	content
فرمتی است که کاربر برای قالب متن پیامک مشخص می کند.	اجباری	string	UDH
محل دریافت پیامک در سمت گیرنده	اجباری	string	**mclass
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای متناسب با تعداد شماره گیرندگان که به ازای هر پیامک یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده می شود. از این کد می توان برای اطلاع از وضعیت پیامک های ارسالی استفاده کرد.			*array of long

دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

طبقه بندی :عادی



# \*\*توجه ( توضيحات مربوط به mclass) :

این فیلد دارای مقادیر زیر می باشد :

- مقدار ۰ (به مفهوم flash)
- مقدار ۱ (به مفهوم inbox)
- مقدار ۲ (به مفهوم sim card) •
- مقدار ۳ ( به مفهوم external device)

- خروجی این متد آرایه ای از Object ها است که شامل refrenceld و errorcode می باشد.
- در صورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، errorcode = 0 و در صورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، refrenceld
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

ری رقب به می عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی



طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

# sendMessageUDHManyToMany >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با استفاده از آرایه ای از بازه شماره های در اختیار خود، همچنین آرایه ای از متن پیامک،آرایه ای از UDH ها و آرایه ای از mclass های مورد نظر، به آرایه ای از گیرندگان به صورت نظیر، پیامک ارسال کند.

**توجه** : در استفاده از این متد لازم است اندازه آرایه ها با هم متناسب باشند.

#### جدول شماره ۱۴

		sendMessageUDHManyToMany	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجبارى	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجبارى	string	password
آرایه ای از بازه شماره های کاربر	اجبارى	array of string	originator
آرایه ای از شماره گیرندگان با	اجباري	array of string	destination
۹۸ ابتدای آن			
آرایه ای از متن پیامک	اجباري	array of string	content
آرایه ای از UDH ها: فرمتی	اجباري	array of string	UDH
است که کاربر برای قالب متن			
پیامک مشخص می کند.			
آرایه ای از محل دریافت پیامک	اجبارى	array of string	**mclass
در سمت گیرندگان			
			خروجی
توضيح			نوع پارامترها
آرایه ای متناسب با تعداد شماره			*array of long
گیرندگان که به ازای هر پیامک			
یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی			
بازگردانده می شود. از این کد			

طبقه بندی :عادی

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

ارمخان راه طلایی

می توان برای اطلاع از وضعیت پیامک های ارسالی استفاده کړ د.

#### \*\*توجه ( توضيحات مربوط به mclass) :

این فیلد دارای مقادیر زیر می باشد:

- مقدار ۰ (به مفهوم flash)
- مقدار ۱ (به مفهوم inbox)
- مقدار ۲ (به مفهوم sim card)
- مقدار ۳ ( به مفهوم external device)

- خروجی این متد آرایه ای از Object ها است که شامل refrenceld و errorcode می باشد.
- درصورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، errorcode = 0 refrenceld یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی بازگردانده می شود.
- در غیر این صورت، مقدار errorcode با توجه به خطای پیش آمده یکی از مقادیر جدول کدهای خطا که در ادامه مستند وجود دارد، را برمی گرداند و مقدار refrenceld خالی نمایش داده می شود.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی

طبقه بندی :عادی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

#### نحوه دریافت پیام های دریافتی

برای دریافت پیام های دریافتی خود از سمت شماره موبایل، لازم است کاربر آدرس وبی را ایجاد کند که بتواند به صورت Querry String ییامک های دریافتی خود را دریافت کند.

به صورت نمونه ، ساختار این آدرس در زیر آمده است :

 $\label{thm:matter} $$ $$ $$ \end{time} $$ $$ $$ $$ \end{time} $$ $$ $$ \end{time} $$ $$ \end{time} $$ $$ $$ \end{time} $$ $$ $$ \end{time} $$ $$ \end{time} $$ $$ \end{time} $$ $$ \end{time} $$ \en$ 

کاربر می تواند لینک با ساختار مورد نیاز خود را تولید کند. اما لازم است پارامتر های جدول زیر در آدرس کاربر موجود باشد.

جدول شماره ۱۵ ( توضیح پارامترهای متد های مربوط به دریافت پیام های دریافتی)

		دریافت پیام های دریافتی	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
شماره ارسال کننده پیامک (شماره	اجباري	string	\${originator}
موبایل)			
شماره ای از بازه شماره های کاربر	اجباري	string	\${destination}
متن پیامک ارسالی	اجبارى	string	\${content}

سامانه شرکت ارمغان راه طلایی ، در صورتی که وب سرور کاربر تحت هر شرایطی مانند تغییرات نرم HTTP افزاری و یا در دسترس نبودن پس از ارسال پیامک های دریافتی کاربر به آدرس کاربر، پیغام 200 را دریافت نکند، پیام را مجدد به کاربر ارسال نخواهد کرد. در این موارد کاربر می تواند پیامک های خود را در آن بازه زمانی از طریق متد دریافت از وب سرویس دریافت نماید.

طبقه بندی :عادی

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی



نحوه دریافت گزارشات تحویلی پیامک

برای دریافت گزارش تحویل پیامک های ارسالی، لازم است کاربر آدرس وبی را ایجاد کند که بتواند به صورت Querry String گزارشات خود را دریافت کند.

ساختار آدرس به شکل زیر می باشد:

http://www.example.com/delivery.php?id=\${id}&part=\${part}&status=\${status}

جدول شماره ۱۶ ( توضیح پارامترهای متد های مربوط به دریافت گزارشات تحویلی پیامک)

		دریافت گزارشات تحویلی پیامک	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختياري		
id همان پیامک های ارسالی به	اجباري	string	\${id}
سيستم			
چندمین بخش از پیامک ارسالی	اجبارى	string	\${part}
وضعيت	اجبارى	string	\${status}

طبقه بندی :عادی

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس تعاملی



# شرح وضعيت پيام ها

#### جدول شماره ۱۷ (وضعیت پیام های ارسالی)

مفهوم	کد
پیامک در صف ارسال قرار دارد.	•
ارسال شده	1
پیامک به موبایل گیرنده تحویل شده است.	۲
پیامک به موبایل گیرنده تحویل نشده است.	٣
وضعيت نامشخص	۴
پیامک توسط وب سرویس به شرکت ارمغان راه	۵
طلایی رسیده است.	
پیام از سمت اپراتور لغو شده است.	۶
پیام از سمت اپراتور منقضی شده است.	Y
پیام از سمت اپراتور reject شده است.	٨

# شرح كدهاي خطا

#### جدول شماره ۱۸ (وضعیت پیام های ارسالی)

مفهوم	کد
عملیات با موفقیت انجام شد.	•
refrenceId مورد نظر يافت نشد.	-1••
احراز هویت کاربر موفقیت آمیز نبود.	-1•1
نام کاربری یافت نشد.	-1•٢
شماره originator اشتباه یا در بازه شماره های	-1 <b>•</b> ٣
كاربر نيست.	
اعتبار کم است.	-1•4
فرمت درخواست اشتباه است.	-1.0
تعداد refrenceld ها بیش از ۱۰۰۰ عدد است.	-1.5
شماره گیرنده پیامک اشتباه است.	-1•Y
تاریخ انقضای حساب کاربری فرار سیده است.	-1+9





طبقه بندی :عادی

مفهوم	کد
درخواست از ip مجاز کاربر ارسال نشده است.	-11•
شماره گیرنده در بلک لیست قرار دارد.	-111
حساب مشتری فعال نیست.*	-117
فرمت UDH اشتباه است.	-110
مقدار mclass وارد شده اشتباه است.	-117
شماره پورت وارد شده صحیح نیست.	-11A
کاربر به سرویس موردنظر دسترسی ندارد.	-119
پیام ارسال شده دارای هیچ شماره معتبری نمی باشد.	-17+
خطایی در پایگاه داده رخ داده است.	-۲۰۰
خطای نامشخص داخلی	<b>-Y+1</b>
متن پیام حاوی کلمات غیرمجاز می باشد.	-147

\*توجه: "مشترى"، درواقع كاربرى است كه از طريق وب سرويس پيام ارسال مي كند.



عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول - ایرانسل طبقه بندی :عادی

#### بخش دوم ( راهنمای کاربری مربوط به وب سرویس بالک)

#### نيازمندي هاي اوليه براي استفاده از وب سرويس بالك:

برای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه، کاربر نیازمند پیاده سازی نرم افزاری در سمت خود برای ارتباط با وب سرویس شرکت ارمغان راه طلایی می باشد. برای ایجاد حساب کاربری لازم است با دیارتمان فروش تماس حاصل کنید.

حساب کاربری در سامانه وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه، شامل نام کاربری (username) ، رمز عبور (password) و حداقل یک شماره اختصاصی می باشد که این موارد برای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه ضروری است.

آدرس های سامانه برای دسترسی به صورت زیر می باشد :

http://vesal.armaghan.net:8080/core/BulkService?wsdl https://vesal.armaghan.net:8081/core/BulkService?wsdl

آدرس ينل وب سرويس به صورت زير مي باشد :

http://vesal.armaghan.net



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول - ایرانسل طبقه بندی :عادی

## معرفی و شرح متد های وب سرویس بالک (همراه اول – ایرانسل)

در این بخش، متد های وب سرویس بالک که در اپراتور های همراه اول و ایرانسل به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرند، شرح داده شده است.

## getUserInfo ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند مشخصات حساب کاربری خود را مانند ( شماره های فعال خود، موجودی اعتبار حساب کاربری و ... ) دریافت و مشاهده کند.

جدول شماره ۱۹

		getUserInfo	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجبارى	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا		integer	errorcode
شامل اطلاعات اصلی کاربر می باشد.(جدول شماره		user	*user
(٢٠			

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول - ایرانسل طبقه بندی :عادی



# \*توجه ( توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، کد خطا برابر صفر است. در غیر این صورت، کد خطای مربوط برگردانده می شود و user برابر null خواهد شد.
  - فهرست کد های خطا به همراه معانی مربوط، در انتهای این بخش وجود دارد.
- خروجی، userobject هایی از نوع User است که شامل موارد زیر می باشد (جدول شماره 20) :

جدول شماره ۲۰ ( توضیح پارامترهای خروجیgetUserInfo)

توضيح	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری	string	username
ميزان اعتبار كاربر	double	credit
آرایه ای از شماره های در اختیار کاربر	array of string	numbers
تاریخ انقضای کاربر	datetime	expirationdate
فهرست آی پی های مجاز کاربر برای استفاده	array of string	ips
از وب سرویس		



تاریخ : ۲۰/۹۵/۰۹/۲۰ نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول – ایرانسل

طبقه بندی :عادی

## getRequestPrice >

شرح مختصر : کاربر می تواند با فراخوانی این متد، از میزان هزینه مورد نیاز برای ارسال هر درخواست مطلع شود.

جدول شماره ۲۱

		getRequestPrice	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری ا	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختياري		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجباري	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجباري	string	password
کد درخواست ثبت شده در سیستم	اجباري	long	refrenceId
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا		Integer	errorCode
هزینه درخواست		double	*price

# \*توجه(توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، کد خطا برابر با صفر خواهد بود. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده می شود و price برابر null خواهد شد.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول - ایرانسل طبقه بندی :عادی

### confirmBulkRequest ➤

شرح مختصر: کاربر می تواند با فراخوانی این متد، برای تایید نهایی فهرست بالک های ثبت شده در سیستم استفاده کند.

جدول شماره ۲۲

		confirmBulkRequest	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری/ اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجبارى	sdtring	password
آرایه ای از کد درخواست های ثبت شده در سیستم	اجباری	array of long	refrenceld
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا		integer	errorcode
آرایه ای متناظر با کد درخواست های ارسالی برای تایید		array of integer	*result

## \*توجه(توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، errorcode برابر با صفر خواهد بود.همچنین آرایه ای با نام result برگردانده می شود که هر عضو آن، کد خطای متناظر با هر عضو درخواست می باشد.
- مقدار صفر برای هر عضو آرایه result به معنی تایید درخواست می باشد.در صورتی که عملیات rull برابر result مربوط برگردانده می شود و result برابر de برابر خواهد بود.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول - ایرانسل طبقه بندی :عادی

# getBulkStatus ➤

شرح مختصر: کاربر می تواند با فراخوانی این متد، از وضعیت بالک های ثبت شده در سیستم مطلع شود.

جدول شماره ۲۳

		getBulkStatus	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری ا اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
کد درخواست ثبت شده در سیستم	اجبارى	long	refrenceId
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا		integer	errorcode
تعداد کل پیامک های ارسال شده		integer	totalSend
تعداد پیامک های تحویل شده		integer	totaldelivered
وضعيت فعلى بالك		integer	bulkstatus

## \*توجه(توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، errorcode برابر با صفر خواهد بود. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده می شود و بقیه فیلدها برابر با ۱- خواهد شد.
  - فهرست کد های خطا و وضعیت های بالک در انتهای این بخش شرح داده شده است.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره دریافت و ثبت شماره

طبقه بندی :عادی

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول – ایرانسل

### isDuplicateRequest ➤

شرح مختصر: کاربر می تواند با فراخوانی این متد از تکراری بودن درخواست خود در سامانه اطلاع یابد.

جدول شماره ۲۴

		isDuplicateRequest	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختياري		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجبارى	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجبارى	string	password
عدد یکتایی که کاربر به ازای	اجباري	long	usersuppliedId
ارسال هر درخواست به عنوان			
یکی از پارامترهای ورودی ست			
می کند.			
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد درخواست ثبت شده در		long	refrenceId
سامانه			
وضعیت تایید / عدم تایید		boolean	isConfirmed
درخواست			

### توجه ( توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که درخواست کاربر قبلا ثبت شده باشد، و عملیات با موفقیت انجام شود refrenceld برابر با کد درخواست شده در سامانه می باشد. در غیر این صورت refrenceld برابر با صفر و isconfirmed برابر با صفر و
- در صورتی که refrenceld عددی بزرگتر از ۰ باشد isConfirmed مشخص می کند آیا درخواست جاری قبلا تایید شده است/ خیر. (true) و یا (false)
- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام نشود refrenceld برابر با کد خطای مناسب خواهد بود. فهرست کامل کد های خطا در انتهای این بخش وجود دارد.

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول



طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۲۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

## معرفی و شرح متد های وب سرویس بالک (همراه اول)

در این بخش متد های مربوط به درخواست بالک و اپراتور همراه اول در بستر وب سرویس شرح داده شده است.

### getProvinces ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند فهرست استان ها به همراه کد هر استان را دریافت کند.

جدول شماره ۲۵

		getProvinces	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباري	string	username
رمز عبور	اجباري	string	password
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا (در انتهای این بخش موجود است)		Integer	errorCode
آرایه ای از استان ها (جدول پایین)		array of Provinces	*provinces

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول



طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

## \*توجه ( توضيحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، کد خطا برابر صفر است. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده شده و provinces برابر null خواهد شد.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- خروجی provinces شامل آرایه ای از object هایی از نوع Province است که شامل موارد زیر می باشد:

جدول شماره ۲۶ ( توضیح پارامترهای خروجی getProvinces)

توضيح	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کامل هر استان به زبان فارسی	string	name
کد استان منتاظر آن	integer	code

طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

## getCitiesOfProvince ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند فهرست شهر های یک استان به همراه کد آن ها را دریافت کند.

جدول شماره ۲۷

		getCitiesOfProvince	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباري	string	username
رمز عبور	اجباري	string	password
کد استان مورد نظر	اجباري	integer	provincecode
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا (در انتهای این بخش موجود است)		Integer	errorcode
شامل فهرست شهرهای استان مورد نظر		array of Cities	*cities
(جدول شماره ۲۴)			

## \*توجه ( توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، کد خطا برابر صفر است. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده شده و cities برابر null خواهد شد.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- خروجی cities شامل آرایه ای از object هایی از نوع City است که شامل موارد زیر می باشد:

### جدول شماره ۲۸ ( توضیح پارامترهای خروجیgetCitiesOfProvince)

توضيح	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کامل هر شهر به زبان فارسی	string	name
کد شهر منتاظر آن	integer	code



طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

## getCountByProvince ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند تعداد شماره های موجود در یک استان را دریافت کند.

جدول شماره ۲۹

		getCountByProvince	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباري	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
کد استان مورد نظر	اجباري	integer	provincecode
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر دو= ۲	اجباري	integer	type
*پیش شماره مورد نظر	اجباري	string	prefix
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
تعداد شماره های موجود با توجه به		integer	count**
مشخصات انتخابی کاربر در پارامترهای			
ورودی که بازگردانده می شود.			

- \*پارامتر Prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، Count برابر با تعداد شماره های استان مورد نظر می باشد، در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.



طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

## getCountByCity ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند تعداد شماره های موجود در یک شهر را دریافت کند.

جدول شماره ۳۰

		getCountByCity	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجبارى	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
کد شهر مورد نظر	اجبارى	integer	cityCode
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر دو = ۲	اجبارى	integer	Type
*پیش شماره مورد نظر	اجبارى	string	prefix
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
تعداد شماره های موجود با توجه به		integer	count**
مشخصات انتخابی کاربر در پارامترهای			
ورودی باز گردانده می شود.			

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، Count برابر با تعداد شماره های موجود در یک شهر می باشد، در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.



طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

## getCountByPostalCode ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند تعداد شماره های موجود در محدوده یک کد پستی را دریافت کند.

جدول شماره ۳۱

		getCountByPostalCode	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجبارى	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
۳ تا ۵ رقم ابتدایی کد پستی محدوده	اجبارى	integer	postalcode
مورد نظر			
*پیش شماره مورد نظر	اجباري	string	prefix
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
تعداد شماره های موجود با توجه به		integer	Count**
مشخصات انتخابی کاربر در پارامترهای			
ورودی باز گردانده می شود.			

- \*پارامتر Prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، Count برابر با تعداد شماره های محدوده پستی مورد نظر می باشد، در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.



طبقه بندی :عادی

### getCountByPrefix ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند تعداد شماره های موجود بر اساس یک پیش شماره را دریافت کند.

جدول شماره ۳۲

		getCountByPrefix	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجبارى	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
*پیش شماره مورد نظر	اجبارى	string	prefix
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر دو = ۲	اجبارى	integer	type
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
تعداد شماره های موجود با توجه به		integer	count**
مشخصات انتخابی کاربر در پارامترهای			
ورودی باز گردانده می شود.			

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد که لازم است وارد شود.
- \*\*در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، Count برابر با تعداد شماره ها با پیش شماره و نوع سیم کارت مورد نظر می باشد، در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول طبقه بندی :عادی



# requestBulkByProvince >

شرح مختصر: كاربر مى تواند با ارسال درخواست از طريق اين متد ، به صورت استانى بالك ارسال کند.

#### جدول شماره ۳۳

		requestBulkByProvince	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجبارى	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجباری	string	password
عدد یکتایی که کاربر به ازای ارسال	اجباری	long	usersuppliedId
هر درخواست به عنوان یکی از			
پارامترهای ورودی ست می کند.			
شماره فرستنده از بازه شماره های	اجباری	string	originator
کاربر		otrin a	contont
متن پیامک	اجباری	string	content
کد استان موردنظر	اجباری	integer	provincecode
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر دو =	اجباری	integer	type
٢			
*پیش شماره مورد نظر	اجباری	string	prefix
**تاریخ و ساعت ارسال بالک	اجباری	string	datetime
***اندیس آغاز از فهرست	اجبارى	integer	startIndex
گیرندگان			
تعداد گیرندگان مورد نظر جهت	اجباری	integer	count
ارسال			
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی به ازای		long	refrenceId
درخواست ثبت شده در سیستم			

ارمغان راه طلایی

طبقه بندی :عادی

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول

#### توجه:

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*پارامتر datetime تاریخ و ساعت ارسال را با فرمت دقیقه : ساعت روز/ماه/سال را مشخص می کند.

به عنوان مثال : ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ مثال

- \*\*\*شماره گذاری مورد استفاده در startIndex از صفر شروع می شود.
- در صورتی که count برابر با صفر باشد، تعداد شماره های گیرنده از startIndex تا آخر
   خواهد بود.
- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، refrenceld عددی بزرگتر از صفر خواهد بود. در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- چنانچه refrenceld برابر با صفر باشد، بدین معنی است که درخواست کاربر شامل هیچ شماره ای نبوده است.
  - دریافت refrenceld به معنی شروع عملیات ارسال نمی باشد.
- لازم است کاربر از طریق متد confirmeBulkRequest درخواست خود را تایید کند. هزینه اعتبار پس از تایید نهایی از اعتبار کاربرکسر خواهد شد.

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره



طبقه بندی :عادی

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول

# requestBulkByCity >

شرح مختصر: کاربر می تواند با ارسال درخواست از طریق این متد ، به صورت شهری بالک ارسال کند.

#### جدول شماره ۳۴

		requestBulkByCity	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجباري	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجباری	string	password
عدد یکتایی که کاربر به ازای ارسال	اجباری	long	usersuppliedId
هر درخواست به عنوان یکی از			
پارامترهای ورودی ست می کند.			
شماره فرستنده از بازه شماره های	اجبارى	string	originator
کاربر			
متن پیامک	اجباری	string	content
کد شهر موردنظر	اجباری	integer	citycode
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر دو =	اجبارى	integer	type
٢			
*پیش شماره مورد نظر	اجبارى	string	prefix
**تاریخ و ساعت ارسال بالک	اجباری	string	datetime
***اندیس آغاز از فهرست	اجبارى	integer	startIndex
گیرندگان			
تعداد گیرندگان مورد نظر جهت	اجبارى	integer	count
ارسال			
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی به ازای		long	refrenceId
درخواست ثبت شده در سیستم			



طبقه بندی :عادی

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول

### توجه:

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*پارامتر datetime تاریخ و ساعت ارسال را با فرمت دقیقه : ساعت روز/ماه/سال را مشخص می کند.

به عنوان مثال : ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

- \*\*\*شماره گذاری مورد استفاده در startIndex از صفر شروع می شود.
- در صورتی که count برابر با صفر باشد، تعداد شماره های گیرنده از startIndex تا آخر خواهد بود.
- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، refrenceld عددی بزرگتر از صفر خواهد بود. در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- چنانچه refrenceld برابر با صفر باشد، بدین معنی است که درخواست کاربر شامل هیچ شماره ای نبوده است.
  - دریافت refrenceld به معنی شروع عملیات ارسال نمی باشد.
- لازم است کاربر از طریق متد confirmeBulkRequest درخواست خود را تایید کند. هزینه اعتبار پس از تایید نهایی از اعتبار کاربر کسر خواهد شد.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول طبقه بندی :عادی

# requestBulkByPostalCode >

شرح مختصر: کاربر می تواند با ارسال درخواست از طریق این متد ، به محدوده کد پستی مورد نظر خود بالک ارسال کند.

جدول شماره ۳۵

		requestBulkByPostalCode	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجبارى	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجباری	string	password
عدد یکتایی که کاربر به ازای	اجبارى	long	usersuppliedId
ارسال هر درخواست به عنوان			
یکی از پارامترهای ورودی ست			
می کند.			
شماره فرستنده از بازه شماره های	اجبارى	string	originator
كاربر			
متن پیامک	اجباری	string	content
۳ تا ۵ رقم کد پستی محدوده	اجبارى	string	postalcode
مورد نظر			
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر	اجبارى	integer	type
دو = ۲			
*پیش شماره مورد نظر	اجبارى	string	prefix
**تاریخ و ساعت ارسال بالک	اجباري	string	datetime
***اندیس آغاز از فهرست	اجباري	integer	startIndex
<b>گ</b> یرندگان			
تعداد گیرندگان مورد نظر جهت	اجباري	integer	count
ارسال			
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول



طبقه بندی :عادی

یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی به ازای درخواست ثبت شده در

long refrenceld

#### توجه:

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*پارامتر datetime تاریخ و ساعت ارسال را با فرمت دقیقه : ساعت روز/ماه/سال را مشخص می کند.

به عنوان مثال : ۱۶:۳۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

- \*\*\*شماره گذاری مورد استفاده در startIndex از صفر شروع می شود.
- در صورتی که count برابر با صفر باشد، تعداد شماره های گیرنده از startIndex تا آخر
   خواهد بود.
- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، refrenceld عددی بزرگتر از صفر خواهد بود. در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- چنانچه refrenceld برابر با صفر باشد، بدین معنی است که درخواست کاربر شامل هیچ شماره ای نبوده است.
  - دریافت refrenceld به معنی شروع عملیات ارسال نمی باشد.
- لازم است کاربر از طریق متد confirmeBulkRequest درخواست خود را تایید کند. هزینه اعتبار پس از تایید نهایی از اعتبار کاربر کسر خواهد شد.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول طبقه بندی :عادی

# requestBulkByPrefix >

شرح مختصر: کاربر می تواند با ارسال درخواست از طریق این متد ، به پیش شماره مورد نظر، بالک ارسال کند.

جدول شماره ۳۶

		requestBulkByPrefix	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری ا	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختياري		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجبارى	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجباری	string	password
عدد یکتایی که کاربر به ازای ارسال	اجبارى	long	usersuppliedId
هر درخواست به عنوان یکی از			
پارامترهای ورودی ست می کند.			
شماره فرستنده از بازه شماره های	اجبارى	string	originator
کاربر			
متن پیامک	اجباری	string	content
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر دو	اجبارى	integer	type
۲ =			
*پیش شماره مورد نظر	اجباری	string	prefix
**تاریخ و ساعت ارسال بالک	اجبارى	String	dateTime
***اندیس آغاز از فهرست	اجباري	integer	startIndex
<b>گ</b> یرندگان			
تعداد گیرندگان مورد نظر جهت	اجبارى	integer	count
ارسال			
			خروجی
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی به ازای		long	refrenceId
درخواست ثبت شده در سیستم			



طبقه بندی :عادی

ارمغان راه طلایی

#### توجه:

♦ پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد که لازم است وارد شود.

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول

• \*\*پارامتر datetime تاریخ و ساعت ارسال را با فرمت دقیقه : ساعت روز/ماه/سال را مشخص می کند.

به عنوان مثال : ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ مثال

- \*\*\*شماره گذاری مورد استفاده در startIndex از صفر شروع می شود.
- در صورتی که count برابر با صفر باشد، تعداد شماره های گیرنده از startIndex تا آخر خواهد بود.
- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، refrenceld عددی بزرگتر از صفر خواهد بود. در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- چنانچه refrenceld برابر با صفر باشد، بدین معنی است که درخواست کاربر شامل هیچ شماره ای نبوده است.
  - دریافت refrenceld به معنی شروع عملیات ارسال نمی باشد.
- لازم است كاربر از طريق متد confirmeBulkRequest درخواست خود را تاييد كند. هزینه اعتبار پس از تایید نهایی کاربر کسر خواهد شد.

طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

## getProvincesForExtendedBulk ➤

شرح مختصر: کاربر می تواند با فراخوانی این متد، فهرست استان ها را برای بالک پیشرفته دریافت کند.

جدول شماره ۳۷

		getProvincesForExtendedBulk	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری/ اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجباري	string	password
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا		integer	errorcode
شامل فهرست استان ها (جدول پایین)		array of Provinces	*provinces

## \*توجه(توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، کد خطا برابر صفر است. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده شده و provinces برابر null خواهد شد.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- خروجی provinces شامل آرایه ای از object هایی از نوع Province است که شامل موارد زیر می باشد:

جدول شماره ۳۸ ( توضیح پارامترهای خروجی متد getProvincesForExtendedBulk)

ً توضیح	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کامل هر استان به زبان فارسی	string	name
کد استان منتاظر آن	integer	code

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰



# getCitiesOfProvinceForExtendedBulk >>

شرح مختصر: کاربر می تواند با فراخوانی این متد، فهرست شهر های یک استان به همراه کد آن ها را برای بالک پیشرفته دریافت کند.

### جدول شماره ۳۹

		getCitiesOfProvinceForExtendedBulk	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری/ اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
کد استان مورد نظر	اجبارى	integer	provincecode
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا		integer	errorCode
شامل فهرست شهرهای استان مورد نظر (جدول پایین)		array of Cities	*cities



طبقه بندی :عادی

## \*توجه(توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، کد خطا برابر صفر است. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده شده و cities برابر Null خواهد شد.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- خروجی cities شامل آرایه ای از object هایی از نوع City است که شامل موارد زیر می باشد :

#### جدول شماره ۴۰ ( توضیح پارامترهای خروجی متد getCitiesOfProvinceForExtendedBulk)

توضیح	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کامل هر شهر به زبان فارسی	string	name
کد شهر منتاظر آن	integer	code

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول طبقه بندی :عادی




## getCountForExtendedBulk >>

شرح مختصر: کاربر می تواند با فراخوانی این متد، تعداد شماره های موجود در یک شهر یا استان مورد نظر برای بالک پیشرفته را دریافت می کند.

جدول شماره ۴۱

		getCountForExtendedBulk	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری ا	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجبارى	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجبارى	string	password
کد استان مورد نظر	اجبارى	integer	provincecode
کد شهر مورد نظر	اجبارى	integer	citycode
اعتباری =۰ ، دائمی = ۱ ، هردو	اجبارى	integer	type
۲ =			
*پیش شماره مورد نظر	اجبارى	string	prefix
جنسيت	اجباري	integer	gender
از سال تولد	اجبارى	integer	startage
تا سال تولد	اجبارى	integer	endage
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
تعداد شماره های موجود براساس		integer	count
مشخصات انتخابی کاربر بازگردانده			
می شود.			



ارمغان راه طلایی

طبقه بندی :عادی

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
  - برای انتخاب همه شهر های یک استان، کد شهر را ۱- ارسال کنید.
  - پارامتر gender دارای مقادیر صفر برای مرد، عدد ۱ برای زن و عدد دو برای هر دو می باشد.
- startage و endageبازه سال تولد را مشخص می کند. در صورتی که مایل به استفاده از این گزینه نیستید، هر دو را ۱- ارسال کنید.
- نکته: در صورتی که یکی از موارد "startage" / "endage" را با مقدار "۱-" وارد کرده اید، لازم است دیگری را نیز با مقدار "۱-" ست کنید.
- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، Countبرابر با تعداد شماره ها می باشد. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده می شود.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره



طبقه بندی :عادی

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول

## requestExtendedBulk >

شرح مختصر: كاربر مي تواند با ارسال درخواست از طريق اين متد، بالك پيشرفته ارسال كند.

#### جدول شماره ۴۲

	requestExtendedBulk	نام متد
		ورودى
اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
اختيارى		
اجبارى	string	username
اجبارى	string	password
اجبارى	long	usersuppliedId
اجبارى	string	originator
اجباری	string	content
اجبارى	Integer	provincecode
اجبارى	Integer	citycode
اجباري	Integer	type
اجبارى	string	prefix
اجباري	Integer	gender
اجباري	Integer	startage
اجباري	Integer	endage
اجباري	string	datetime
اجباري	Integer	startindex
اجباري	Integer	count
	اختیاری اجباری	اوع پارامتر اجباری اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری اجباری الجباری الجباری الجباری الجباری المین المین الجباری المین المین المین المین الجباری المین المین المین الحین المین المین الحین المین الحین المین الحین المین الحین المین الحین المین الحین الحین الحین المین الحین



تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰	نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و
	دریافت و ثبت شماره
طبقه بندی :عادی	عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول

شماره موبایل دلخواه برای دریافت پیام	اختياري	string	firstnumber
قبل از شروع ارسال بالک			
شماره موبایل دلخواه برای دریافت پیام	اختياري	string	lastnumber
هنگام اتمام ارسال درخواست بالک			
انتخاب شماره ها به صورت	اجباري	boolean	ordernumbers
ترتیبی یا تصادفی			
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
عدد حداکثر ۱۶ رقمی به ازای		long	refrenceId
درخواست ثبت شده در سیستم			

### توجه:

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*پارامتر datetime تاریخ و ساعت ارسال را با فرمت دقیقه : ساعت روز/ماه/سال مشخص می کند.

به عنوان مثال : ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ ۱۶:۳۶

- \*\*\*شماره گذاری مورد استفاده در startIndex از صفر شروع می شود.
- در مورد پارامترهای Firstnumber وlastnumber در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، می توانید آن را Null یا اصلاآن را ارسال نکنید
  - برای ارسال به همه شهر های یک استان، کد شهر را ۱- ارسال کنید.
  - پارامتر gender دارای مقادیر صفر برای مرد، عدد ۱ برای زن و عدد دو برای هر دو می باشد.
- startage و endage بازه سال تولد را مشخص می کند. در صورتی که مایل به استفاده از این گزینه نیستید، هر دو را ۱- ارسال کنید.

نکته: در صورتی که یکی از موارد "startage" / "endage" را با مقدار "۱-" وارد کرده اید، لازم است دیگری را نیز با مقدار "۱-" ست کنید.

به عنوان مثال: سال شروع: ۱۳۶۰ سال پایان: ۱۳۷۵

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره



طبقه بندی :عادی

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک همراه اول

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، refrenceld عددی بزرگتر از ۰ خواهد بود. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده می شود. فهرستکد های خطا در انتهای مستند شرح داده شده است.
- در صورتی که refrenceld برابر با صفر باشد، بدین معنی است که درخواست کاربر شامل هیج شماره ای نبوده است.
- دریافت refrenceld به معنی شروع عملیات ارسال نمی باشد. لذا لازم است کاربر از طریق متد confirmBulkRequest درخواست خود را تایید کند. هزینه ارسال پس از تایید نهایی از اعتبار كاربر كسر خواهد شد.

دریافت و تبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل



طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۲۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

# معرفی و شرح متد های وب سرویس بالک (ایرانسل)

در این بخش، متد های مربوط به درخواست بالک و اپراتور ایرانسل در بستر وب سرویس، شرح داده شده است.

## getIrancellProvinces ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند فهرست استان ها به همراه کد هر استان را دریافت کند.

جدول شماره ۴۳

		getIrancellProvinces	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجباری	string	password
33. 33	<i>C</i> <sub>j</sub>	J	خروجی
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا (در انتهای این بخش موجود است)		Integer	errorCode
آرایه ای از استان ها (جدول پایین)		array of Provinces	*provinces



طبقه بندی :عادی

# \*توجه ( توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، کد خطا برابر صفر است. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده شده و provinces برابر null خواهد شد.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- خروجی provinces شامل آرایه ای از object هایی از نوع Province است که شامل موارد زیر می باشد:

## جدول شماره ۴۴ ( توضیح پارامترهای خروجی getIrancellProvinces)

توضيح	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کامل هر استان به زبان فارسی	string	name
کد استان منتاظر آن	integer	code



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره

ما قدیده عاده

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل طبقه بندی :عادی

## getlrancellCitiesOfProvince ➤

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند فهرست شهر های یک استان به همراه کد آن ها را دریافت کند.

جدول شماره ۴۵

		getIrancellCitiesOfProvince	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری ا اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
کد استان مورد نظر	اجبارى	integer	provincecode
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
کد خطا (در انتهای این بخش موجود است)		Integer	errorcode
شامل فهرست شهرهای استان مورد نظر (جدول شماره ۲۴)		array of Cities	*cities

## \*توجه ( توضیحات مربوط به خروجی متد)

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، کد خطا برابر صفر است. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده شده و cities برابر null خواهد شد.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- خروجی cities شامل آرایه ای از object هایی از نوع City است که شامل موارد زیر می باشد:

جدول شماره ۴۶ ( توضيح پارامترهای خروجیgetIrancellCitiesOfProvince)

توضيح	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کامل هر شهر به زبان فارسی	string	name
کد شهر منتاظر آن	integer	code

ارمغان راه طلایی

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل طبقه بندی :عادی

# getIrancellCountByProvince >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند تعداد شماره های موجود در یک استان را دریافت کند.

### جدول شماره ۴۷

		getIrancellCountByProvince	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری ا	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجبارى	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجبارى	string	password
کد استان مورد نظر	اجباري	integer	provincecode
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر	اجباري	integer	type
دو= ۲			
*پیش شماره مورد نظر	اجبارى	string	prefix
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
تعداد شماره های موجود با		integer	count**
توجه به مشخصات انتخابی کاربر			
در پارامترهای ورودی که			
باز گردانده می شود.			

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

طبقه بندی :عادی

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل



توجه:

• \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.

• \*\*در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، Count برابر با تعداد شماره های استان مورد نظر می باشد، در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.



طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

# getIrancellCountByCity >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند تعداد شماره های موجود در یک شهر را دریافت کند.

جدول شماره ۴۸

		getIrancellCountByCity	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباري	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
کد شهر مورد نظر	اجبارى	integer	cityCode
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر دو = ۲	اجباري	integer	Type
*پیش شماره مورد نظر	اجباري	string	prefix
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
تعداد شماره های موجود با توجه به		integer	count**
مشخصات انتخابی کاربر در پارامترهای			
ورودی باز گردانده می شود.			

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، Count برابر با تعداد شماره های موجود در یک شهر می باشد، در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل طبقه بندی :عادی



# requestIrancellBulkByProvince >

شرح مختصر: کاربر می تواند با ارسال درخواست از طریق این متد ، به صورت استانی بالک ارسال کند.

#### جدول شماره ۴۹

		requestIrancellBulkByProvince	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان	اجبارى	string	username
راه طلایی			
رمز عبور	اجبارى	string	password
عدد یکتایی که کاربر به	اجبارى	long	usersuppliedId
ازای ارسال هر درخواست به			
عنوان یکی از پارامترهای			
ورودی ست می کند.			
شماره فرستنده از بازه	اجبارى	string	originator
شماره های کاربر			
متن پیامک	اجباری	string	content
کد استان موردنظر	اجبارى	integer	provincecode
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ،	اجبارى	integer	type
هر دو = ۲			
*پیش شماره مورد نظر	اجبارى	string	prefix
**تاریخ و ساعت ارسال	اجبارى	string	datetime
بالک			
***اندیس آغاز از فهرست	اجباري	integer	startIndex
گیرندگان			
تعداد گیرندگان مورد نظر	اجبارى	integer	count
جهت ارسال			
			خروجی
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

طبقه بندی :عادی

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل




#### توجه:

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*پارامتر datetime تاریخ و ساعت ارسال را با فرمت دقیقه : ساعت روز/ماه/سال را مشخص می کند.

به عنوان مثال : ۱۶:۳۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

- \*\*\*شماره گذاری مورد استفاده در startIndex از صفر شروع می شود.
- در صورتی که count برابر با صفر باشد، تعداد شماره های گیرنده از startIndex تا آخر
   خواهد بود.
- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، refrenceld عددی بزرگتر از صفر خواهد بود. در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- چنانچه refrenceld برابر با صفر باشد، بدین معنی است که درخواست کاربر شامل هیچ شماره ای نبوده است.
  - دریافت refrenceld به معنی شروع عملیات ارسال نمی باشد.
- لازم است کاربر از طریق متد confirmeBulkRequest درخواست خود را تایید کند. هزینه اعتبار پس از تایید نهایی از اعتبار کاربرکسر خواهد شد.



عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل طبقه بندی :عادی




# requestIrancellBulkByCity >

شرح مختصر: کاربر می تواند با ارسال درخواست از طریق این متد ، به صورت شهری بالک ارسال کند.

#### جدول شماره ۵۰

		requestIranceIIBulkByCity	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه	اجباری	string	username
طلایی			
رمز عبور	اجباری	string	password
عدد یکتایی که کاربر به ازای	اجبارى	long	usersuppliedId
ارسال هر درخواست به عنوان			
یکی از پارامترهای ورودی ست			
می کند.			
شماره فرستنده از بازه شماره های	اجبارى	string	originator
کاربر			
متن پیامک	اجباری	string	content
کد شهر موردنظر	اجباری	integer	citycode
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ، هر دو	اجبارى	integer	type
۲ =			
*پیش شماره مورد نظر	اجباری	string	prefix
**تاریخ و ساعت ارسال بالک	اجبارى	string	datetime
***اندیس آغاز از فهرست	اجباري	integer	startIndex
<i>گ</i> یرندگان			
تعداد گیرندگان مورد نظر جهت	اجبارى	integer	count
ارسال			
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
یک عدد حداکثر ۱۶ رقمی به		long	refrenceId

تاریخ: ۲۰۱۹۹۵/۰۹/۲۰





طبقه بندی :عادی

ازای درخواست ثبت شده در سیستم

#### توجه:

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*پارامتر datetime تاریخ و ساعت ارسال را با فرمت دقیقه : ساعت روز/ماه/سال را مشخص می کند.

به عنوان مثال : ۱۶:۳۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

- \*\*\*شماره گذاری مورد استفاده در startIndex از صفر شروع می شود.
- در صورتی که count برابر با صفر باشد، تعداد شماره های گیرنده از startIndex تا آخر خواهد بود.
- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، refrenceld عددی بزرگتر از صفر خواهد بود. در غیر این صورت برابر با کد خطا می باشد. فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.
- چنانچه refrenceld برابر با صفر باشد، بدین معنی است که درخواست کاربر شامل هیچ شماره ای نبوده است.
  - دریافت refrenceld به معنی شروع عملیات ارسال نمی باشد.
- لازم است کاربر از طریق متد confirmeBulkRequest درخواست خود را تایید کند.
   هزینه اعتبار پس از تایید نهایی از اعتبار کاربر کسر خواهد شد.

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و

دریافت و ثبت شماره

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰




# getIrancellCountForExtendedBulk >

شرح مختصر: کاربر می تواند با فراخوانی این متد، تعداد شماره های موجود در یک شهر یا استان مورد نظر برای بالک پیشرفته را دریافت می کند.

جدول شماره ۵۱

		getIrancellCountForExtendedBulk	نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری ا	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه	اجبارى	string	username
ارمغان راه طلایی			
رمز عبور	اجبارى	string	password
کد استان مورد نظر	اجبارى	integer	provincecode
کد شهر مورد نظر	اجباري	integer	citycode
اعتباری =۰ ، دائمی = ۱ ،	اجباري	integer	type
هردو = ۲			
*پیش شماره مورد نظر	اجبارى	string	prefix
جنسيت	اجبارى	integer	gender
از سال تولد	اجباري	integer	startage
تا سال تولد	اجباري	integer	endage
			خروجى
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
تعداد شماره های موجود		integer	count
براساس مشخصات انتخابي			
کاربر بازگردانده می شود.			



ارمغان راه طلایی

طبقه بندی :عادی

عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل

#### توجه:

- \*پارامتر prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
  - برای انتخاب همه شهر های یک استان، کد شهر را ۱- ارسال کنید.
  - پارامتر gender دارای مقادیر صفر برای مرد، عدد ۱ برای زن و عدد دو برای هر دو می باشد.
- startage و endageبازه سال تولد را مشخص می کند. در صورتی که مایل به استفاده از این گزینه نیستید، هر دو را ۱- ارسال کنید.
- نکته: در صورتی که یکی از موارد "startage" / "endage" را با مقدار "۱-" وارد کرده اید، لازم است دیگری را نیز با مقدار "۱-" ست کنید.
- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، Countبرابر با تعداد شماره ها می باشد. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده می شود.
  - فهرست کد های خطا در انتهای این بخش شرح داده شده است.

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل

طبقه بندی :عادی

ارمغان راه طلایی

# requestIrancellExtendedBulk >

شرح مختصر: كاربر مى تواند با ارسال درخواست از طريق اين متد، بالك پيشرفته ارسال كند.

#### جدول شماره ۵۲

		requestIrancellExtendedBulk	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباري/	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختيارى		
نام کاربری در سامانه ارمغان	اجبارى	string	username
راه طلایی			
رمز عبور	اجباری	string	password
عدد یکتایی که کاربر به ازای	اجبارى	long	usersuppliedId
ارسال هر درخواست به عنوان			
یکی از پارامترهای ورودی			
ست می کند.			
شماره فرستنده از بازه شماره	اجباری	string	originator
های کاربر		- faller av	
متن پیامک	اجباری	string	content
کد استان مورد نظر	اجباری	Integer	provincecode
کد شهر مورد نظر	اجباری	Integer	citycode
اعتباری = ۰ ، دائمی = ۱ ،	اجبارى	Integer	type
هردو = ۲			
*پیش شماره مورد نظر	اجباری	string	prefix
جنسیت	اجبارى	Integer	gender
از سال تولد	اجبارى	Integer	startage
تا سال تولد	اجبارى	Integer	endage
**تاریخ و ساعت ارسال بالک	اجبارى	string	datetime
***اندیس آغاز از فهرست	اجباري	Integer	startindex
گیرندگان			
تعداد گیرندگان مورد نظر	اجبارى	Integer	count
جهت ارسال			



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل طبقه بندی :عادی

شماره موبایل دلخواه برای دریافت پیام قبل از شروع ارسال بالک	اختيارى	string	firstnumber
شماره موبایل دلخواه برای دریافت پیام هنگام اتمام ارسال درخواست بالک	اختيارى	string	lastnumber
انتخاب شماره ها به صورت ترتیبی یا تصادفی	اجباری	boolean	ordernumbers
			خروجی
توضيح		نوع پارامتر	نام پارامتر
عدد حداکثر ۱۶ رقمی به ازای		long	refrenceId
درخواست ثبت شده در			
سيستم			

#### توجه:

- \*پارامتر Prefix پیش شماره ۴ کاراکتری برای شماره ها می باشد. در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، لازم است مقدار این پارامتر را با رشته "" یا به عبارتی (رشته خالی) ست کنید.
- \*\*پارامتر datetime تاریخ و ساعت ارسال را با فرمت دقیقه : ساعت روز/ماه/سال مشخص می کند.
  - به عنوان مثال : ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ ۱۶:۳۶
  - \*\*\*شماره گذاری مورد استفاده در startIndex از صفر شروع می شود.
- در مورد پارامترهای Firstnumber وlastnumber در صورتی که مایل به تنظیم این گزینه نیستید، می توانید آن را Null یا اصلاآن را ارسال نکنید
  - برای ارسال به همه شهر های یک استان، کد شهر را ۱- ارسال کنید.
  - پارامتر gender دارای مقادیر صفر برای مرد، عدد ۱ برای زن و عدد دو برای هر دو می باشد.
- startage و endage بازه سال تولد را مشخص می کند. در صورتی که مایل به استفاده از این گزینه نیستید، هر دو را ۱- ارسال کنید.
- نکته: در صورتی که یکی از موارد "startage" / "endage" را با مقدار "۱-" وارد کرده اید، لازم است دیگری را نیز با مقدار "۱-" ست کنید.

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت و ثبت شماره


عنوان سرفصل : وب سرویس بالک ایرانسل



طبقه بندی :عادی

به عنوان مثال: سال شروع: ۱۳۶۰ سال پایان: ۱۳۷۵

- در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود، refrenceld عددی بزرگتر از خواهد بود. در غیر این صورت کد خطای مناسب برگردانده می شود. فهرستکد های خطا در انتهای مستند شرح داده شده است.
- در صورتی که refrenceld برابر با صفر باشد، بدین معنی است که درخواست کاربر شامل هیج شماره ای نبوده است.
- دریافت refrenceld به معنی شروع عملیات ارسال نمی باشد. لذا لازم است کاربر از طریق متد confirmBulkRequest درخواست خود را تایید کند. هزینه ارسال پس از تایید نهایی از اعتبار کاربر کسر خواهد شد.



عنوان سرفصل : وضعیت های پیام-کد های خطا (بالک) طبقه بندی :عادی

تاریخ : ۹/۲۰ ۹۳۹۵




# شرح وضعيت پيام هاي بالک

شرح مختصر : در کل بخش های این سرویس ، وضعیت بالک ها بر اساس جدول زیر مشخص می شود.

#### جدول شماره ۵۳ وضعیت پیام های ارسالی)

مفهوم	کد
درخواست بالک تایید نشده است.	•
تایید شده توسط کاربر	١
در حال پردازش	۲
در صف ارسال به اپراتور	٣
ارسال به اپراتور به پایان رسیده است.	۴
در حال محاسبه تعداد ارسالی پیام ها	۵
درخواست كاربر لغو شده است.	۶
عملیات ارسال به پایان رسیده و گیرنده ها پیام را	٧
دریافت کرده اند.	

دریافت و ثبت شماره





# شرح کدهای خطا

# جدول شماره ۵۴(شرح کد های خطا)

مفهوم	کد
عمليات با موفقيت انجام شد.	•
احراز هویت کاربر موفقیت آمیز نبود.	-1+1
شماره originator اشتباه یا در بازه شماره های	-1+1
کاربر نیست.	
اعتبار کاربر کم است.	<b>-1+</b> ٣
فرمت درخواست اشتباه است.	-1.4
كاربر غير فعال است.	-1+4
تاریخ انقضای حساب کاربری فرار سیده است.	-1+9
درخواست از ip مجاز کاربر ارسال نشده است.	-1•Y
درخواست تکراری می باشد.	-1·A
کد استان اشتباه است.	-1.9
کد شهر اشتباه است.	-11•
refrenceld مورد نظر یافت نشد.	-111
startIndex و یا count بیشتر از شماره های	-117
موجود است.	
زمان خارج از بازه مجاز می باشد.	-118
درخواست قبلا تاييد شده است.	-114
خطایی در پایگاه داده رخ داده است.	- <b>۲••</b>
خطای نامشخص داخلی	-۲•1
زمان ارسال بالک گذشته است.	-14.
متن پیام حاوی کلمات غیرمجاز می باشد.	-184



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

## بخش سوم ( راهنمای کاربری مربوط به وب سرویس ثبت شماره)

## نیازمندی های اولیه برای استفاده از وب سرویس ثبت شماره

برای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه، کاربر نیازمند پیاده سازی نرم افزاری در سمت خود برای ارتباط با وب سرویس شرکت ارمغان راه طلایی می باشد. برای ایجاد حساب کاربری لازم است با دپارتمان فروش تماس حاصل کنید.

حساب کاربری در سامانه وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه، شامل نام کاربری (password) ، رمز عبور (password) و حداقل یک شماره اختصاصی می باشد که این موارد برای استفاده از وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه ضروری است.

آدرس های سامانه برای دسترسی به صورت زیر می باشد :

http://vesal.armaghan.net:8080/core/NumberRegistrationService?wsdl https://vesal.armaghan.net:8081/core/NumberRegistrationService?wsdl

آدرس پنل وب سرویس به صورت زیر می باشد:

http://vesal.armaghan.net



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندى :عادى

# معرفی و شرح متد های وب سرویس ثبت شماره

برای ثبت شماره یا شماره های درخواستی، ابتدا لازم است، متد "registerNumber" را فراخوانی کنید.سپس برای ثبت سایر اطلاعات شماره (مالک حقیقی و حقوقی)، یکی از متد های "putLegalInfo" و "putLegalInfo" را فراخوانی نمایید.

## registerNumber >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند شماره درخواستی خود را در سیستم برای خود ثبت کند.

جدول شماره ۵۵

		نام متد	
			ورودى
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	Username
رمز عبور	اجبارى	string	Password
شماره/ شماره های درخواست شده از کاربر برای ثبت	اجباری	Array of string	number
			خروجي
توضيح			نوع پارامترها
یک پیغام مبنی بر این که عملیات با موفقیت انجام شده یا خیر به کاربر نمایش داده می شود. در صورتی که در انجام عملیات به هر دلیلی خطا داشته باشد، پیغام متناسب به ازای هر شماره درخواستی برای ثبت، نمایش داده می شود. که فهرست پیام ها در جدول شرح کد های خطا در انتهای این بخش آمده است.			*Array of string



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : ثبت شماره

طبقه بندی :عادی

putPersonalInfo >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با توجه به پارامتر های ورودی جدول زیر، مالک حقیقی و اطلاعات آن را به ازای شماره ای از بازه شماره های خود تعیین کند.

#### جدول شماره ۵۶

		putPersonalInfo	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجباری	string	username
رمز عبور	اجباري	string	password
شماره مورد نظر برای ثبت مالک حقیقی آن	اجباری	string	number
نام کاربر که سرویس در اختیار او قرار داده شده است.	اجباری	string	fName
نام خانوادگی کاربر که سرویس در اختیار او قرار داده شده است.	اجباری	string	IName
شناسه هویتی فرد ( کد ملی یا شماره گذرنامه )	اجباری	string	nationalld
آدرس پستی کاربر	اجباري	string	address
کد پستی کاربر	اجباري	string	postalcode
تلفن كاربر	اجباري	string	tel
موبایل کاربر	اختيارى	string	gsm
مقداری(۰ یا۱ ) که کاربر جهت مورد تایید/ عدم تایید اطلاعات جاری ذخیره می کند.	اجباری	string	authentication
شماره فکس کاربر	اختيارى	string	fax
آدرس ایمیل کاربر	اجبارى	string	email
تاریخ ثبت قرارداد به میلی ثانیه	اجبارى	long	startDate
تاریخ انقضا قرارداد به میلی ثانیه	اجباری	long	expireDate
ایرانی یا غیر ایرانی	اجبارى	int	iranian



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

(ایرانی۱، غیرایرانی۰)			
جنسیت ( مرد ۱، زن ۲ )	اجباری	int	gender
نام پدر	اجباری	string	fatherName
شماره شناسنامه	اجباری در صورت	string	certificateNo
	ایرانی بودن		
نوع شناسه هویتی (کدملی۰،	اجبارى	int	identificationType
گذرنامه ۱، کارت آمایش۲، کارت			
پناهندگی۳، کارت هویت۴)			
تاریخ تولد ( ایرانی شمسی اغیرایرانی	اجبارى	Long	birthDate
میلادی با فرمت yyyyMMdd )			
محل تولد	اختيارى	string	birthPlace
وب سرویس ( دارد۱ ، ندارد۰ )	اجبارى	int	hasWebService
قابلیت send ( دارد۱ ، ندارد۰ )	اجبارى	int	sendStatus
قابلیت receive ( دارد ۱ ، ندارد ۰ )	اجبارى	int	receiveStatus
استان	اجبارى	string	province
ملیت	اجباری در صورت	string	nationality
	غیرایرانی بودن		
کد فراگیر حقیقی پژواک	اختياري	string	universalNo
			خروجي
توضيح			نوع پارامترها
یک کد مبنی بر اینکه عملیات موفق			*string
بوده یا خیر به کاربر نمایش داده می			
شود. شرح کد های خطا در انتهای			
این بخش وجود دارد.			



طبقه بندی :عادی

# putLegalInfo >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند با توجه به پارامتر های ورودی جدول زیر، مالک حقوقی و اطلاعات آن را به ازای شماره ای از بازه شماره های خود تعیین کند.

عنوان سرفصل : ثبت شماره

#### جدول شماره ۵۷

	putLegalInfo		نام متد
			ورودی
توضيح	اجباری / اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجبارى	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
شماره ای از بازه شماره های کاربر برای	اجبارى	string	Number
ثبت مالک حقوقی آن			
نام سازمان مالک شماره	اجبارى	string	companyName
شماره ثبت سازمان مالک شماره	اجبارى	string	companyRegistrationNumber
شناسه ملی سازمان مالک شماره	اجبارى	string	companyld
کد اقتصادی سازمان مالک شماره	اجبارى	string	companyCoding
آدرس سازمان مالک شماره	اجبارى	string	companyAddress
کد پستی سازمان مالک شماره	اجبارى	string	companyPostalcode
تلفن سازمان مالک شماره	اجبارى	string	companyTel
موبایل سازمان مالک شماره	اجبارى	string	companyMobile
نام نماینده سازمان مالک شماره	اجبارى	string	companyCEOFName
نام خانوادگی نماینده سازمان مالک	اجباري	string	companyCEOLName
شماره			
شماره ملی مدیر عامل سازمان مالک	اجبارى	string	companyCEONationalId
شماره			
مقداری (۰ یا ۱) که کاربر جهت مورد	اجبارى	string	authentication
تایید/ عدم تایید اطلاعات جاری ذخیره			
می کند.			050M 1 "
شماره موبایل نماینده سازمان مالک	اجبارى	string	companyCEOMobile
شماره			



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

آدرس ایمیل شرکت	اجبارى	string	email
تاریخ ثبت قرارداد به میلی ثانیه	اجبارى	long	startDate
تاریخ انقضا قرارداد به میلی ثانیه	اجباري	long	expireDate
ایرانی یا غیر ایرانی	اجباری	int	iranian
(ایرانی۱، غیرایرانی۰)			
نوع شناسه هویتی شرکت (شناسه	اجبارى	int	identificationType
ملی۵، شماره فراگیر گذرنامه ۶)			
نوع شرکت (سهامی عام۱، سهامی	اختياري	int	companyType
خاص۲، با مسئولیت محدود۳،			
تضامنی۴، مختلط غیرسهامی۵، مختلط			
سهامی۶، نسبی۷، تعاونی۸، دولتی۹،			
وزارتخانه ۱۰، سفارتخانه ۱۱، مسجد ۱۲،			
مدرسه۱۳ NGO )			
نام پدر نماینده	اجبارى	string	companyCEOFatherName
نوع شناسه هویتی نماینده (کدملی۰،	اجبارى	int	companyCEOldentificationTyp
گذرنامه ۱، کارت آمایش۲، کارت			
پناهندگی۳، کارت هویت۴)			
ملیت نماینده	اجباری در صورت	string	companyCEONationality
	غیرایرانی بودن		
تاریخ تولد نماینده ( ایرانی	اجبارى	Long	companyCEOBirthDate
شمسی/غیرایرانی میلادی با فرمت			
( yyyyMMdd			
شماره شناسنامه نماینده	اجباری در صورت	string	companyCEOCertificateNo
	ایرانی بودن		
وب سرویس ( دارد۱ ، ندارد۰ )	اجبارى	int	hasWebService
قابلیت send ( دارد۱ ، ندارد۰ )	اجبارى	int	sendStatus
قابلیت receive ( دارد۱ ، ندارد۰ )	اجبارى	int	receiveStatus
استان	اجبارى	string	province
ملیت	اجباری در صورت	string	nationality
	غیرایرانی بودن		
			خروجى



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

توضيح	نوع پارامترها
یک کد مبنی بر اینکه عملیات موفق	*string
بوده یا خیر به کاربر نمایش داده می	
شود. شرح کد های خطا در انتهای این	
بخش وجود دارد.	

### نکته ( ثبت مالک حقوقی و حقیقی یک شماره)

- هر بار که اطلاعات مالک حقیقی یا حقوقی یک شماره ، ثبت می شود لازم است تمام اطلاعات لازم ارسال شود.
- با هر بار ثبت مالک حقیقی یا مالک حقوقی یک شماره، یک رکورد جدید برای این شماره (به عنوان مالک حقیقی شماره / مالک حقوقی شماره) ثبت می شود و به عنوان رکورد فعال جاری منظور می گردد و کلیه سوابق گذشته در سیستم ارمغان راه طلایی ثبت شده باقی می ماند.



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

# countRegisteredNumber >

شرح مختصر: کاربر با فراخوانی این متد می تواند حداکثر تعداد ثبت شماره در روز، تعداد شماره های ثبت شده در روز جاری و تعداد مجاز باقی مانده در روز را مشاهده کند.

جدول شماره ۵۸

	со	untRegisteredNumber	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری ا	نوع پارامتر	نام پارامتر
	اختياري		
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجبارى	string	username
رمز عبور	اجباري	string	password
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
سه رشته به شکل زیر در خروجی نمایش داده			*string
می شود:			
-حداکثر تعداد ثبت شماره در روز :			
requestLimitNumber			
-تعداد شماره های ثبت شده در روز جاری			
countNumberRegistered			
-تعداد مجاز باقی مانده در روز			
dayCountAllowed			



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : ثبت شماره

# شرح كدهاي خطا

جدول شماره ۵۹ ( شرح کد های خطا)

مفهوم	کد
عملیات با موفقیت انجام شد.	•
احراز هویت کاربر موفقیت آمیز نیست.	-1.1
فرمت درخواست اشتباه است.*	-1.0
کاربر جاری غیر فعال می باشد.	-117
اعتبار کاربر جاری در سیستم منقضی شده است.	-1.9
Ip کاربر معتبر نمی باشد.	-11•
کاربر جاری اجازه ثبت شماره از طریق وب سرویس را ندارد.	-170
شماره درخواستی در بازه پیش شماره های در اختیار کاربر جاری نمی باشد.	-171
تعداد شماره درخواستی برای ثبت، بیش از حد مجاز برای ثبت در یک روز	-177
می باشد.	
نام وارد شده نامعتبر مي باشد.	-174
نام خانوادگی وارد شده نامعتبر می باشد.	-174
نام سازمان نامعتبر مي باشد.	-170
شماره ثبت سازمان نامعتبر می باشد.	-178
شناسه ملی سازمان نامعتبر می باشد.	-177
شناسه سازمان نامعتبر مي باشد.	۸۲۲ –
آدرس نامعتبر می باشد.	-179
کد پستی نامعتبر می باشد.	-14.
تلفن نامعتبر مي باشد.	-171
شماره موبایل نامعتبر می باشد.	-177
شناسه ملی نامعتبر می باشد.	-177
مقدار وارد شده در پارامتر تایید/ عدم تایید اطلاعات، نامعتبر می باشد.	-174
شماره فکس نامعتبر می باشد.	-122
ايميل نا معتبر است .	-1779
ersonal : مقدار وارد شده برای فیلد " تاریخ شروع - StartDate "	-177
نامعتبر است.	



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

مفهوم	کد
Legal : مقدار وارد شده برای فیلد " تاریخ شروع شرکت - startDate "	
نامعتبر است.	
Personal : مقدار وارد شده براى فيلد " تاريخ انقضا - expireDate "	-179
نامعتبر است.	
<u>Legal</u> : مقدار وارد شده برای فیلد " تاریخ انقضا شرکت – startDate "	
نامعتبر است.	
مقدار وارد شده برای فیلد " نوع – type " نامعتبر است.	-14.
مقدار وارد شده برای فیلد " اولویت – priority " نامعتبر است.	-141
مقدار وارد شده برای فیلد " ایرانی/غیرایرانی – iranian " نامعتبر است.	-147
<u>Personal</u> : مقدار وارد شده برای فیلد " نوع شناسه هویتی –	-144
identificationType " نامعتبر است.	
<u>Legal</u> : مقدار وارد شده برای فیلد " نوع شناسه هویتی نماینده –	
companyCEOIdentificationType " نامعتبر است.	
مقدار وارد شده برای فیلد " نوع شر کت - companyType " نامعتبر	-144
است.	
" fatherName- مقدار وارد شده برای فیلد " نام پدر = ${ m Personal}$	-140
نامعتبر است.	
I to the second of the second	
Legal : مقدار وارد شده برای فیلد " نام پدر نماینده -	
companyCEOFatherName " نامعتبر است.	) SC
مقدار وارد شده برای فیلد " نوع شناسه هویتی شرکت -	-149
identificationType "نامعتبر است. مقدار وارد شده برای فیلد " ملیت نماینده -	\ \ <b>C</b> \/
	-147
companyCEONationality " نامعتبر است.	1,61
<u>Personal</u> : مقدار وارد شده برای فیلد " تاریخ تولد –birthDate "	-147
نامعتبر است. Legal، تدارا د شد، ام فار" تا ختار نادد.	
<u>Legal</u> : مقدار وارد شده برای فیلد " تاریخ تولد نماینده – companyCEOBirthDate " نامعتبر است.	
<u>Personal</u> : مقدار وارد شده برای فیلد " شماره شناسنامه –	1 60
<u>Personal</u> : مقدار وارد شده برای قیلد سماره سناسنامه –	-149



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

مفهوم	کد
certificateNo" نامعتبر است.	
Legal : مقدار وارد شده برای فیلد " شماره شناسنامه نماینده -	
companyCEOCertificateNo " نامعتبر است.	
مقدار وارد شده برای فیلد " وب سرویس - hasWebService " نامعتبر	-10.
است.	
مقدار وارد شده برای فیلد " قابلیت ارسال - sendStatus " نامعتبر است.	-101
مقدار وارد شده برای فیلد " قابلیت دریافت - receiveStatus " نامعتبر	-167
است.	
مقدار وارد شده برای فیلد " استان – province " نامعتبر است.	-124
مقدار وارد شده برای فیلد " ملیت - nationality " نامعتبر است.	-124
مقدار وارد شده برای فیلد " جنسیت - gender " نامعتبر است.	-100
مقدار وارد شده برای فیلد " محل تولد – birthPlace " نامعتبر است.	-108
مقدار وارد شده برای فیلد " کدفراگیر حقیقی پژواک - universalNo "	-1 <b>۵</b> Y
نامعتبر است.	
شماره موردنظر در سامانه شاهکار فعال نمی باشد.	-۱۵۸
خطای نامشخص داخلی	-۲・۱
شماره برای کاربر جاری فعال می باشد.	-4
طول ارقام شماره درخواستی در بازه مجاز نمی باشد.	-4.1
فرمت شماره معتبر نمی باشد.	-4.7
شماره برای کاربر دیگری فعال می باشد.	-4.4
شماره درخواستی برای کاربر جاری رزرو شده است و در حال پردازش می	_4.4
باشد.	
شماره درخواستی برای کاربر دیگری رزرو شده است و در حال پردازش می	-4.0
باشد.	

<sup>\*</sup>توضیح: در صورتی که هر یک از پارامترهای اجباری وارد نشود، مقدار بازگشتی، کد خطای (۱۰۵-) میباشد.

دریافت و ثبت شماره طبقه بندی :عادی عنوان سرفصل : ثبت شماره

# قوانین مربوط به اطلاعات ثبت شماره:

- ۱- لازم است فیلد "number شماره" با ۵۰۰۰۴ شروع شود و در ادامه حداکثر تا ۱۱ رقم می تواند وجود داشته باشد. (بدین معنا که با ۵۰۰۰۴ شروع شود و در مجموع حداکثر ۱۶ رقم می تواند باشد.)
- ۲- فیلد "companyRegistrationNumber شماره ثبت شرکت" یک عدد ۱ تا ۱۱ رقمی می تواند باشد که ارقام آن لازم است بین بازه بسته [0,9] باشد.
- ۳- لازم است فیلد "**companyld شناسه ملی سازمان**" یک عدد ۱۰ رقمی باشد که ارقام آن لازم است بين بازه بسته [0,9] باشد.
- ۴- لازم است مقدار فیلد "companyCoding کد اقتصادی سازمان" یک عدد ۱۲ رقمی باشد که لازم است یکی از ارقام بین بازه بسته [0,9] باشد.
  - ۵- لازم است مقدار فیلد "companyName نام سازمان" حداقل ۳ حرف باشد.
- ۶- لازم است هر ۳ فیلد "companyMobile" ، "companyCEOMobile" ، "gsm" مربوط به شماره موبایل با ارقام "۹۱" شروع شده باشد. همچنین بعد از ارقام "۹۱" ۸ قم وجود داشته باشد.
- ۷- فیلد "authentication" می تواند مقدار "۰" یا "۱" داشته باشد، برای مقداردهی فیلد فوق در صورت وجود مدارک احراز هویت استفاده کننده نهایی(end user) از شماره اعلامی، در اختیار شرکت طرف قرارداد با ارمغان راه طلایی، مقدار ۱ و در غیراینصورت مقدار ۰ قرار داده
  - ۸- لازم است فیلد "**email ایمیل**" معتبر باشد.
  - ٩- لازم است فيلد "**fName" نام كاربر**" حداقل ٣ حرف باشد.
  - ۱۰-لازم است فیلد "**IName" نام خانوادگی کاربر**" حداقل ۳ حرف باشد.
- "nationalld شناسه ملی کاربر"و های فىلد 11-لازم "companyCEOnationalld شناسه ملي مدير عامل سازمان" يک عدد ١٠ رقمي باشد و ارقام آن در بازه بسته [0,9] باشد.
- ۱۲-لازم است فیلد های "address ادرس پستی کاربر" و "companyAddress آدرس سازمان مالک شماره" حداقل ۱۰ حرف باشد.



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

۱۳-لازم است فیلد های "companyPostalCode کد پستی کاربر" و "postalCode کد پستی مالک سازمان" یک عدد ۱۰ رقمی باشد و ارقام آن در بازه بسته [0,9] باشد.

۱۴– لازم است فیلد های "tel تلفن کاربر" و "companyTel تلفن سازمان" با " $\cdot$ " شروع شده باشد. سپس ۲ رقم کد شهر وجود داشته باشد. (ارقام آن بین بازه بسته [0,9] باشد) سپس ۴ تا ۱۲ رقم (ارقام آن بین بازه بسته [0,9] باشد) می تواند باشد.

۱۵- V لازم است فیلد های "**fax" فکس کاربر**" با "۰" شروع شده باشد. سپس ۲ رقم کد شهر وجود داشته باشد. (ارقام آن بین بازه بسته [0,9] باشد) سپس ۴ تا ۱۲ رقم (ارقام آن بین بازه بسته باشد) می تواند باشد.



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : ثبت شماره

## wholsInquiry >

پس از ثبت اطلاعات whois هر شماره لازم است با فراخوانی وب سرویس دریافت وضعیت شماره از وضعیت نهایی هر یک از شماره ها در سامانه شاهکار مطلع شوید زیرا در صورتیکه بنا به هر دلیلی اطلاعات whois شماره در سامانه شاهکار ثبت نگردد امکان ارسال پیامک از آن شماره وجود نخواهد داشت.

جدول شماره ۶۰

		wholsInquiry	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری <i>ا</i> اختیاری	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری در سامانه ارمغان راه طلایی	اجبارى	string	username
رمز عبور	اجبارى	string	password
شماره اختصاصي	اجبارى	String	Number
			خروجى
توضيح			نوع پارامترها
کد عددی خطا			status
توضیح فارسی خطا			statusDescription

• درصورتی که خطایی در پارامترهای ورودی وجود نداشته باشد، errorcode = 0 و مقدار statusdescription حاوی کد عددی خطا و statusdescription حاوی توضیح فارسی خطا بازگردانده می شود.



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

# در ادامه فهرست کدهای خطا مربوط به سامانه شاهکار ارائه می گردد:

### جدول شماره ۶۱

توضيح انگليسى	توضيح فارسى	کد خطا
Successful	عملیات با موفقیت انجام شد.	100
Ip exists	از یک IP در هر 100 میلی ثانیه فقط 1 بار می توانید روال ها را فراخوانی کنید.	101
Invalid username and/or password	نام کاربری و یا کلمه عبور صحیح نیست.	102
User account is disabled	حساب کاربری غیرفعال است.	103
Invalid number	این سرشماره در سیستم ثبت نشده است.	104
Number locked	اعتبار قرارداد این سرشماره خماتمه یافته و به مدت یک ماه از زمان انقضای قرارداد، سرشماره در حالت Lock قرار داشته و قابل انتقال نیست.	105
Number expired	اعتبار قرارداد این سرشماره به پایان رسیده است.	106
Number is null	فیلد شماره وارد نشده است.	107
Number has empty field	تمامی اطلاعات مربوط به شماره باید به درستی وارد شوند و هیچ یک از فیلدهای اجباری نباید null یا خالی باشند.	108
Invalid number format	قالب شماره وارد شده صحیح نیست. شماره باید به صورت عددی و بدون +98 وارد شود.	109
Invalid company CEO national id format	قالب كدملي وارد شده صحيح نيست. كد ملي بايد به صورت عدد 10 رقمي وارد شود.	110
Invalid national id format	قالب كدملي وارد شده صحيح نيست. كد ملي بايد به صورت عدد 10 رقمي وارد شود.	111



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

Invalid tel format	قالب شماره تلفن وارد شده صحیح نیست. شماره	112
	تلفن باید به صورت کد	
	شهر به همراه شماره	
	تلفن بدون +98 وارد شود. مثال: 0218888888	
Invalid fax format	سود. میال: 02100000000 قالب شماره فکس وارد	113
invalia tax format	شده صحیح نیست. شماره	
	فکس باید به صورت کد	
	شهر به همراه شماره	
	تىلفىن بىدون +98 وارد شود. مىثال: 02188888888	
	سود. منان. 02100000000	
Invalid gsm format	قالب شماره همراه وارد	114
	شده صحیح نیست. شماره	
	همراه باید با صفر شروع شده و به صورت عددی بدون	
	الله الله الله الله الله الله الله الله	
	09123333333	
Invalid email format	آدرس پست الکترونیکي	115
	وارد شده صحیح نیست.	
Invalid expire date	تاریخ انقضای قرارداد	116
	باید حداقل یک ماه پس از تاریخ فعلی سیستم	
	ار تاریخ فعنی سیستم باشد.	
Number exists	این شماره قبلا به نام	117
	شخص دیگری ثبت شده است و	
	تا زمان اتمام قرارداد	
Invalid Postalcode Format	قبلي قابل انتقال نيست.	118
invalid Fostalcode Format	فیلد کدپستی باید 10 رقمی وارد گردد	110
Invalid gsm mci	شماره همراه وارد شده باید	119
	همراه اول باشد	400
Invalid authentication format	فیلد احراز هویت میبایست به صورت عددی و مقدار آن	120
	ں یا 1 باشد	
Update		121
Number not assigned to user	این سرشماره به این	122
C	کاربر تخصیص داده نشده	
TI'LD . F. III. O	است.	407
Third Party Error Unknown Status	وضعیت نامشخص	197
Third Party Error Response Missing	عدم دریافت پاسخ از وب	198
Hakaaya ayaastiaa	سرویس فراخوانی شده خطای نامشخصی رخ داده است.	100
Unknown exception	حطای تامسخصی رح داده است.	199
Third Party Error Authentication Failed	شما به عنوان یک سرویس	300
	دهنده مجاز احراز اصالت	
	نشده اید.	



عنوان سرفصل : ثبت شماره طبقه بندی :عادی

Third Party Error Authorization Failed	شما مجاز به ثبت این سرویس	301
·	نيستيد.	
Third Party Error Invalid User	نام کاربری شما به عنوان سرویس دهنده	303
	عنوان سرویس دهنده شناخته نشده است.	
Third Party Error Invalid Request	قالب داده ارسالي صحيح	310
Time Fairly Error invalid Noquest	نيست.	0.0
Third Party Error Invalid Value	مقدار نامعتبر	311
Third Party Error Duplicate Request Id	شماره درخواست تکراری است.	312
Third Party Error Service Is Already In Use	سرویس موردنظر قبلاً تخصیص داده شده است.	313
Third Party Error Mobile Service Invocation Exception	اشتباه در فراخواني ثبت سرویس وای فای موبایل	314
Third Party Error Invalid Class Id	كلاسه ارسالي با سرويس	316
Third Dowly Free Niveshou Not Found	دهنده تطابق ندارد.	247
Third Party Error Number Not Found	شماره مشخصه سرویس در پایگاه داده موجود نمی باشد.	317
Third Party Error Request Limit Exceeded	برای این شناسه هویتی	318
	بیش از 5 بار درخواست در 10 دقیقه ارسال شده است.	
Third Party Error Channel Is Banned	کانال شما به صورت موقت مسدود مي باشد.	319
Third Party Error Class Id Not Found	شماره کلاسه در پایگاه داده موجود نیست.	320
Third Party Error Operation Rejected	عملیات خواسته شده به	321
	دلیل حذف، بسته شدن یا انتقال کلاسه ممکن نیست.	
Third Party Error Delete Timed Out	گذشتن زمان مجاز برای حذف	322
Third Party Error Request Expired	بیش از یک ماه از ثبت این درخواست گذشته است.	323
Third Party Error Service Transfer Exception	خطای انتقال سرویس به خود	324
Third Party Error Invalid Request Id	مقدار شماره درخواست صحیح نیست.	325
Third Party Error Invalid Request Time	درخواست شما خارج از بازه زماني مجاز است.	326
Third Party Error Maximum Daily Invocation	شما روزانه بیش از سه	327
Exceeded	بار قادر به استفاده از این متد نیستید.	



ماره طبقه بندی :عادی	عنوان سرفصل : ثبت ش	
Third Party Error Maximum Total Invocation Exceeded	سقف تعداد مجاز تعیین شده برای استفاده از این متد استفاده شده است.	328
Third Party Error Number ClassId Matching Exception	شماره كلاسه با شماره مشخصه سرويس هم خواني ندارد.	329
Third Party Error Maximum Secondly Invocation Exceeded	تعداد درخواست در ثانیه از سقف تعیین شده برای شما عبور کرده است.	330
Third Party Error Untransferable Service	این سرویس قابل انتقال نیست.	331
Third Party Service Error	وب سرویس شاهکار دچار مشکل شده است، لطفاً چند لحظه دیگر مجدداً تلاش کنید	500
Third Party Concurrently Error	وب سرویس شاهکار دچار خطای همزمانی شده است ،لطفاً چند لحظه دیگر مجددًاً تلاش کنید	501
Third Party Error Number Identification No Concurrency Exception	خطای همزمانی شماره مشخصه سرویس یا شناسه هویتی	502
Third Party Error Input Data Not Verified	اطلاعات ارسالی با مرجع تطبیق در یکی یا بیشتر از فیلدهای زیر مشابهت ندارد :نام، نام خانوادگی، نام پدر	600
Third Party Error Service Modification Policy Exception	این سرویس گیرنده طبق سیاست حداکثر تعداد سرویس مجاز یا حداقل سن مجاز قادر به ثبت/تغییر این سرویس نیست.	601
Third Party Error Unauthorized User	این سرویس گیرنده جزء لیست غیرمجاز است.	602
Third Party Error No Active Service For Number	برای این شماره مشخصه قبلا سرویس موبایل ثبت نشده است.	603
Third Party Error User Not Found	شخص مورد نظر در مرجع تطبیق یافت نشد.	610
Third Party Error Dead User	شخص مورد نظر در قید حیات نیست.	611
Third Party Service Does Not Respond	وب سرویس مرجع تطبیق موردنظر پاسخگو نیست، لطفاً چند لحظه دیگر مجددًأ تلاش کنید	615



نام سند : راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال و تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ دریافت و ثبت شماره عنوان سرفصل : شرح تعداد کارکتر های صفحات پیامک طبقه بندی :عادی های فارسی و انگلیسی

## بخش چهارم (شرح تعداد کاراکتر های صفحات پیامک های فارسی و انگلیسی)

- پیامک های فارسی: در پیامک های فارسی، تا ۷۰ کاراکتر، پیامک یک بخشی لحاظ می
   شود و در صورتی که تعداد کاراکتر های پیامک بیش از ۷۰ کاراکتر باشد، هر ۶۶ کاراکتر، یک صفحه محسوب می شود.
  - مثال ۱: پیامک (۱ الی ۷۰)کاراکتری: پیامک ۱ صفحه ای
  - مثال ۲: پیامک (۷۱ الی ۱۳۲)کاراکتری: پیامک ۲ صفحه ای
  - مثال ۳: پیامک (۱۳۳ الی ۱۹۸)کاراکتری: پیامک ۳ صفحه ای
- پیامک های انگلیسی: در پیامک های انگلیسی، تا ۱۶۰ کاراکتر، پیامک یک بخشی لحاظ
   می شود و در صورتی که تعداد کاراکتر های پیامک بیش از ۱۶۰ کاراکتر باشد، هر ۱۵۰ کاراکتر،
   یک صفحه محسوب می شود.
  - مثال ۱: پیامک (۱ الی ۱۶۰)کاراکتری: پیامک ۱ صفحه ای
  - مثال ۲: پیامک (۱۶۱ الی ۳۰۰)کاراکتری: پیامک ۲ صفحه ای
  - مثال ۳: پیامک (۴۵۰ الی ۴۵۰)کاراکتری: پیامک ۳ صفحه ای



عنوان سرفصل : شرایط اپراتور داخلی و بین الملل طبقه بندی :عادی

## بخش پنجم (شرایط اپراتور داخلی و بین الملل)

در هنگام ارسال پیام، فهرست شماره های گیرندگان توسط سیستم در دو حالت زیر مشمول شماره های داخلی می شود. در غیر این صورت به عنوان شماره های بین الملل محسوب می شود.

**حالت اول:** اگرشماره گیرنده با یکی از پیش شماره های (۹۸+، ۹۸، ۹۸) شروع شود، این شماره قطعا یک شماره داخلی محسوب می شود. در این حالت، ۲ مورد زیر بررسی می شود:

- در صورتی که شماره صحیح باشد، این شماره جزء شماره های داخلی محسوب می شود و پیام برای این گیرنده ارسال می شود.
- چنانچه شماره ای که وارد کرده است دارای ساختار اشتباه باشد (مانند "۹۸۹۰۰۴۵۰")، این شماره جزء شماره های داخلی محسوب می شود اما به دلیل این که شماره دارای ساختار اشتباه می باشد پیام به این گیرنده ارسال نمی شود و کد خطای "۱۰۷-" به ازای این گیرنده بازگردانده می شود.

**حالت دوم:** اگر شماره گیرنده با یکی از پیش شماره های اپراتور های داخلی (به عنوان مثال ۱۹۱۲، **حالت دوم:** اگر شماره باشد، جزء شماره های داخلی محسوب می شود.

در صورتی که شماره وارد شده با هر رقمی غیر از ارقام مربوط به ۲ حالت فوق شروع شده باشد، جزء شماره های بین المللی محسوب می شود و محاسبه هزینه پیام با تعرفه مربوط انجام می شود.

### به عنوان مثال:

- ✓ اگر کاربر در ارسال پیام شماره "۹۸۰۰۰۰۰" یا "۹۸۰۰۰۰۰" یا "۹۸۰۰۰۰۰" را به عنوان شماره گیرنده وارد کرده باشد، به دلیل این که یکی از پیش شماره های ایران می باشد، جزء شماره های داخلی محسوب می شود. اما به دلیل این که شماره وارد شده دارای ساختار اشتباه است، ، پیام به گیرنده مربوط ارسال نخواهد شد و کد خطای "۱۰۷-" به ازای این گیرنده بازگردانده می شود.
- ✓ اگرکاربر شماره شماره "۹۸۰۹۱۲۷۷۱۸۵۱۳" یا "۹۸۰۹۳۳۳۴۸۱۰۴۲"
   "۲۹۸۰۹۳۳۳۴۸۱۰۴۲" را به عنوان شماره گیرنده وارد کرده باشد، به دلیل این که یکی از پیش شماره های ایران می باشد، جزء شماره های داخلی محسوب می شود. اما به دلیل این که بعد از کد های کشور، رقم "۰" آورده شده است و در واقع ساختار شماره صحیح نمی



عنوان سرفصل : شرایط اپراتور داخلی و بین الملل طبقه بندی :عادی

باشد، پیام به این گیرنده مربوط ارسال نخواهد شد و کد خطای "۱۰۷-" به ازای این گیرنده بازگردانده می شود.

- ✓ حال اگر کاربرشماره "۹۸۹۱۲۷۷۱۸۵۱۳" یا "۹۸۹۳۳۳۴۸۱۰۴۲" یا "۹۸۹۳۳۳۴۸۱۰۴۲" یا "۹۸۹۳۳۳۴۸۱۰۴۲" یا ایران "۹۸۹۳۳۳۴۸۱۰۴۲" را به عنوان شماره گیرنده وارد کرده باشد، جزء شماره های ایران محسوب می شود و به دلیل این که شماره صحیح می باشد، پیام به آن گیرنده ارسال می شود.
- ✓ همچنین اگر کاربر شماره "۱۹۲۲۷۷۱۸۵۱۳" یا "۹۳۶۹۰۶۴۱۴۰" یا "۹۳۳۳۴۸۱۰۴۲" یا "۹۳۳۳۴۸۱۰۴۲" یا ایران "۹۳۳۳۴۸۱۰۴۲" را به عنوان شماره گیرنده وارد کرده باشد، جزء شماره های ایران محسوب می شود و به دلیل این که شماره صحیح می باشد، پیام به آن گیرنده ارسال می شود.