# Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağları Dersi


# Bölüm 6 Aktarım Katmanı

Halil ARSLAN

#### Bölümün hedefleri

- Taşıma katmanı kavramını anlamak
- Taşıma katmanı protokolleri
  - User Datagram Protocol UDP,
  - Transmission Control Protocol TCP,
    - RTT
    - Akış denetimi
    - Tıkanıklık kontrolü
  - Real-time Transport Protocol RTP
  - Real-time Transport Control Protocol RTCP

### Uçtan-uca Taşıma



#### Uçtan-uca Taşıma

Genel konsept olarak **taşıma**, uygulamalar arasında uçtan-uca, bağlantı sağlanması olarak tanımlanabilir. Bu katman bazen *end-to-end protocols* olarak da isimlendirilir.

Taşıma katmanı protokolleri, kaynak düğümden çıkan bir paketi, hedefe ulaşıncaya kadar güvenilir ve etkin olarak taşımalıdır.

Taşıma protokollerinin, uygulamalar açısından belirli gereksinimleri sağlamaları gerekir. Bu açıdan bu protokoller;

- Garantili mesaj dağıtımı (mesajlar atılabilir)
- Gönderilen sırayla mesajların dağıtımı (*mesaj sıraları bozulabilir*)
- Gönderilen her mesajın en fazla bir kopyasını dağıtma (*çoklanabilir*)
- İstenilen boyutlardaki mesajlara destek (MTU sınırları)
- Alıcı-gönderici arasındaki sankronizasyon (uzun gecikmeler olabilir)
- Alıcı-gönderici için akış kontrol desteği (best-effort delivery)
- Her düğümde, birden çok uygulama sürecine izin vermeli (multitasking)

#### User Datagram Protocol - UDP


UDP, yapısı ve fonksiyonları oldukça basit bir protokoldür. UDP başlığı, kaynak port numarası, hedef port numarası, paket uzunluğu ve hata tespiti sağlamaktadır.

Uygulama noktasında UDP paketleri, kendi **kaynak port**u üzerinden **hedef port**a veri iletir. **Port**, uygulamalar arasında uçtan-uca taşıma işlevlerinin ayrıştırıldığı servis numaralarıdır. Örn: DNS 53, HTTP 80, SMTP 25 gibi


Geleneksel anlamda istemci-sunucu iletiminde; istemci, sunucunun bilinen portuna bağlanır. Bu bağlantı sonrasında sunucu, istemcinin portunu öğrenir ve karşılıklı iletişim sürdürülegelir.

0-15	16-31		
16 bit kaynak port	16 bit hedef port		
16 bit paket uzunluğu	16 bit checksum		

#### UDP - Port Numarası



#### **UDP** - Soket adres



# UDP - Pakat başlığı

Paket Uzunluğu = IP datagram uzunluğu – IP Başlığı Length değeri yada

Paket Uzunluğu = Data + UDP Header (8)

Checksum = PseudeHeader + UDP Header + UDP Data PseudeHeader = Kaynak IP + Hedep IP + Protocol (IP'de) + UDP toplam uzunluk + 8 bit sıfır (12 byte tamamlamak için)


1						
ıder	32-bit source IP address					
Pseudoheader	32-bit destination IP address					
Pse	All 0s	8-bit protocol (17)	16-bit UDP total length			
Header	_	ort address bits	Destination port address 16 bits			
Hea		al length bits	Checksum 16 bits			
		Da	ata .			

Data

(Padding must be added to make the data a multiple of 16 bits)

#### **UDP** - Checksum

UDP checksum hesaplaması, IPv4'de opsiyonel olmakla birlikte, bu hesaplama IP başlığından checksum'ın kaldırılması nedeniyle IPV6'da zorunludur.



#### User Datagram Protocol - UDP

UDP, bağlantısız ve yeniden iletim mekanizması olmadığı için veri transferi daha hızlıdır.

Ayrıca sıra numarası ve onay mekanizması tanımlanmadığından, aktarılan paketlerin doğru sırası ve bir paketin alınıp alınmadığı bilinmemektedir.

İletilen verinin hedefe ulaşıp ulaşmadığı ağın o anki durumuna bağlıdır. Ayrıca IP ağlarının doğası gereği, bazı paketler çoğaltılmış olabilir ve bazı paketler de sırası bozulmuş şekilde gelebilir.

Ancak artan UDP temelli band genişliği kullanımı, ağ çöküşünü önlemek için kullanılan tıkanıklık kontrolü içermemesi nedeniyle ciddi endişeler ortaya çıkarmaktadır.

Herşeyden önce UDP bağlantı yükü azdır ancak UDP datagramlarının ağda kaybolması, iletilememesi, bozulması durumları ortaya çıkabilir.

#### Transmission Control Protocol - TCP

TCP protokolü, bağlantı yönelimli, noktadan noktaya güvenilir bir aktarım protokolüdür.

TCP, eksik segmentlerin ve sırası bozulmuş verilerin düzenlenmesi için mekanizmalar içermesi, internet uygulamalarının pek çoğunun TCP tabanlı olmasına yol açmıştır (şimdilik? - http, ftp, mail vb. trafikler).

TCP, byte tabanlı bir protokol olmakla birlikte, veriler **segment** adı verilen paketler halinde taşınır.


0-15 16 bit kaynak port								16-31	
								16 bit hedef port	
					32 1	oit s	ıra numar	ası	
				3	32 b	it o	nay numa	rası	
Başlık Uzunluğu	Saklı	URG	ACK	PSH	RST	NAS	FIN	16 bit pencere boyu	
16 bit checksum							16 bit acil gösterici		
				Se	çen	ekle	r (gerekiy	vorsa)	

### TCP - Segment yapısı

Sıra Numarası (SequenceNum), Onay Numarası (Acknowledgment) ve Pencere Boyutu (AdvertisedWindow) alanları, TCP'nin kayan pencere algoritmasında kullanılır.

Veri akışı gerçekte çift yönlü olsa da örneği basitleştirmek için tek yönlü bir akış üzerinden;

İletilen byte dizisini tanımlayan sıra numarası üzerinden alıcıya sıra numarasını onay numarası olarak kullanarak bu iletim hakkında cevap verecektir.



#### TCP - Sıra Numarası

Örnek: Bir TCP bağlantı üzerinden 5000 byte veri transfer edilmek isteniyor ve her segment'te 1000 byte veri gönderilecektir. İlk byte'ın sıra numarası 1 olarak tanımlandığına göre her segment'in sıra numarasını hesaplayın.

#### Cevap:

```
    Segment → SN: 1 (veri: 1-1000)
    Segment → SN: 1001 (veri: 1001-2000)
    Segment → SN: 2001 (veri: 2001-3000)
    Segment → SN: 3001 (veri: 3001-4000)
    Segment → SN: 4001 (veri: 4001-5000)
    Segment → SN: 4001 (veri: 4001-5000)
```

#### TCP - Segment yapısı

6-bit bayrak alanında, TCP bağlantıları arasında kontrol bilgisinin taşınımı için kullanılan SYN, FIN, RESET, PUSH, URG ve ACK bulunur.

SYN ve FIN, bağlantının kurulumu ve sonlandırılmasında kullanılır.

**ACK** bayrağı, Acknowledgment alanının doldurulduğu tüm durumlarda 1'e kurulur.


**URG** bayrağı, tamponda, ilgili segmentin öncelikli veri içerdiğini tanımlar. URG'li segment tampon dolmadan uygulamaya verilir. Çok az örneği var. Telnet'te özel bir komut hariç görmedim.

**PUSH** bayrağı, göndericinin alıcı tarafında tampon kilitlenmesi ile karşılaşmaması için, tamponun dolmasını beklemeksizin mevcut segmentleri uygulamaya aktarması için kurulur. Dosya bitti işle veya Real Time küçük paketlerde tamponun dolmasını bekleme işle. Kısacası şimdilik gönderecek başka veri yok işle der.

**RESET** bayrağı, alıcıda meydane gelen karışıklık sonucu bağlantının iptal edilmesini talep eder. (alınmaması gereken bir segment alındığında)

# TCP - Hata denetimi (checksum)

TCP'de hata denetimi zorunludur ve UDP'ye çok benzer.




#### **Data and Option**


(Padding must be added to make the data a multiple of 16-bits)

# TCP - Bağlantı kurulumu


TCP'de bağlantı kurulumu **3 yönlü el sıkışma** (*three-way handshake*) tekniği ile sağlanır.




#### TCP - Veri aktarımı




### TCP - Durum Geçiş Diagramı



# TCP - Normal senaryo



# TCP - Bağlantının sonlandırılması 1



# TCP - Bağlantının sonlandırılması

TCP'de bağlantı sonlandırılması;

• ESTABLISHED→FIN WAIT 1→FIN WAIT 2→TIME WAIT→CLOSED

• ESTABLISHED→CLOSE WAIT→LAST ACK→CLOSED

ESTABLISHED→FIN WAIT 1→CLOSING→TIME WAIT→CLOSED

Internet'te TIME\_WAIT süresi 2\*120 sn. (2 MSL-Maximum segment lifetime) olarak kullanılır.

**Timeout – zaman aşımı:** TCP zaman aşımı süresinin belirlenmesi önemlidir. RTT'den büyük olmalıdır ancak çok büyük olmamalıdır. Kısa olursa gereksiz yeniden iletime, çok büyük olursa segment kayıplarına geç reaksiyona neden olur.


**SampleRTT** = Gönderilen segment ile ACK alımı arasındaki geçen süre. Bir anda bir RTT ölçümü yapılabilir ve fazla oranda değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle tahminsel/ortalama bir RTT değeri hesaplanır.

**EstimatedRTT:** SampleRTT değerleri çok değişkendir. Bu nedenle, bir önceki tahmini RTT değerini kullanan ortalama bir tahmini RTT değeri hesaplanır.

EstimatedRTT =  $(1 - \alpha)$  \*EstimatedRTT +  $\alpha$  \* SampleRTT NOT:  $\alpha = 0.125$  (1/8) [RFC 6298].


**TimeOut:** TimeOut =  $2 \times \text{EstimatedRTT}$  ile hesaplanır.

RTT: gaia.cs.umass.edu to fantasia.eurecom.fr



**Karn/Partridge Algoritması:** SampleRTT şekildeki gibi, a kabul edilirse çok büyük, b kabul edilirse çok küçük.

Bu algoritma RTT ölçümünü segment tekrar iletime geçtiği zaman durdurur. Bu algoritmaya göre sampleRTT ölçümü segment sadece bir kez gönderildiği zaman yapılır.



Jacobson/Karels Algoritması: EstimatedRTT de ki değişimin güvenlilirliğini belirlemek gerekir. Bu algoritmaya göre bir önceki EstimatedRTT değerinin değişiminin belirlenmesi gerekir. Uç değişimlerin etkisi azaltılır.

Deviation = 
$$(1 - \beta) * Deviation + \beta * | SampleRTT - Estimated RTT | \beta = 0.25 olarak kullanılır.$$

TimeOut = EstimatedRTT + 4 \* Deviation

olarak hesaplanır.

**RTT Örnek:** Bir TCP bağlantının SampleRTT değeri 1.5 ms hesaplansın. Timeout (RTO) ve EstimatedRTT değerlerini hesaplayın.

SampleRTT = 1.5

```
EstimatedRTT = (1-\alpha) * EstimatedRTT+ \alpha*SampleRTT (\alpha=0.125)
EstimatedRTT = 0.875*1.5+(0.125*1.5)
EstimatedRTT = 1.5
```

Deviation = (1 -  $\beta$ ) \* Deviation +  $\beta$  \* |SampleRTT -Estimated RTT| ( $\beta$ =0.25) Deviation = 0 .75 \* 1 + 0.25 \* (1.5-1.5)

**Deviation** = 0.75

```
Timeout (RTO) = EstimatedRTT + 4 * Deviation
Timeout (RTO) = 1.5 + 4*0.75
Timeout (RTO) = 4.5 ms
```

**RTT Örnek:** Önceki örnek için yeni SampleRTT değeri 2.5 ms hesaplansın. Timeout (RTO) ve EstimatedRTT değerlerini hesaplayın.

SampleRTT = 2.5

```
EstimatedRTT = (1-\alpha) * EstimatedRTT+ \alpha*SampleRTT (\alpha=0.125) EstimatedRTT = 0.875*1.5+0.125*2.5
```

EstimatedRTT = 1.625

```
Deviation = (1 - \beta) * Deviation + \beta * |SampleRTT -Estimated RTT| (\beta=0.25)
Deviation = 0.75 * 0.75 + 0.25 * |0,875|
```

**Deviation = 0.78125** 

```
Timeout (RTO) = EstimatedRTT + 4 * Deviation
Timeout (RTO) = 1.625 + 4* 0.78125
Timeout (RTO) = 4,75 ms
```


TCP, Kayan pencere yöntemini kullanarak;

- Güvenilir veri dağıtım garantisi
- Doğru sıra ile veri dağıtım garantisi
- Alıcı ve gönderici arasında akış kontrolü sağlar.

TCP, standart kayan pencere yönteminde tanımlanan pencere boyutunu, TCP segmentinde tanımlı *AdvertisedWindow* alanı ile dinamikleştirerek akış denetimi yapmaktadır.

AdvertisedWindow: Alıcıdan onay beklemeden gönderilebilecek byte boyutu. (Kayan pencere algoritmasındaki pencere boyutu)

NOT: Alıcı tamponundan daha büyük byte gönderimini engellemek için.



LastByteAcked: Onaylanan (ACK) byte

LastByteSend: Gönderilen son byte

LastByteWritten: Hazır byte'lar

LastByteRead:Onaylanan (ACK) byte

**NextByteExpected:** Beklenen byte

LastByteRcvd: Alınan son byte

MaxRcvBuffer ≥ LastByteRcvd—LastByteRead
AdvertisedWindow = MaxRcvBuffer—((NextByteExpected—1)—LastByteRead)
AdvertisedWindow alıcı taraf pencere boyutu olarak ifade edilir (RWND).

```
Gönderici maksimum segment boyutu (Sender's Maximum Segment Size - SMSS);

SMSS = L2'de MTU boyutu olarak işlenir

CongestionWindow = Tıkanıklık pencere boyutu
```


İnternette yaygın olarak SMSS, 1500 - 20 (IP) -20 (TCP)= 1460 byte CongestionWindow = 3\*SMSS = 4380 bytes olarak kullanılır.

WindowSize = minimum (CongestionWindow, AdvertisedWindow)


Düşük olan pencere boyutu olarak kullanılır.

**Soru**: Gönderici ack değeri 210 ve AdvertisedWindow değeri 5 olan olan bir paket alıyor (CongestionWindow =20). Düğüm, 206,207,208 ve 209. byte'ları gönderiyor. Yeni

pencere nasıl olur?



**Cevap**: Yeni WindowSize = minumum(CongestionWindow, AdvertisedWindow) olduğundan 5 olur. Bu nedenle gönderici 215-217 nolu byte'ları göndermez.



Gönderen düğüm tarafından, iletim ortamının kullanılabilirlik durumunu belirlemek yada ardıl olarak gönderebileceği segment sayısını belirlemeye çalışmaktır.

TCP'de tıkanıklık kontrolü kısaca, her bir kaynağın (gönderici), ağ kapasitesini ne kadar kullanabileceğini belirlemesidir.

TCP, ağ kapasitesini belirlemek için ACK paketlerini kullanır. İletim onayı olarak gelen ACK paketleri ağın yeni iletimler için güvenli (tıkanıksız) olduğunu söylemektedir.

#### **Temel Terimler**

RTT (round trip time): Bir segment gönderim anı ile ACK alımı arasındaki süre.


MSS (maximum segment size): Bir segmentin alacağı en fazla boyut (MTU-kapsüller)

CongestionWindow (cwnd): Her TCP bağlantı için kaynak(gönderen) tarafından belirlenen değişken.

AdvertisedWindow (rwnd): Hedef(alıcı) buffer durumuna göre belirlenen değişken. ssthresh (slow start threshold): Tıkanıklıktan kaçınma eşik değeri (başlangıçta cwnd)

TCP'de, gönderen düğüm tıkanıklık kontrolü için CongestionWindow ve AdvertisedWindow pencere boyutlarının küçük olanını alır ve Etkin pencere boyutunu hesaplar.

 $\begin{aligned} & MaxWindow = min \; (CongestionWindow \;, AdvertisedWindow) \\ & EffectiveWindow = MaxWindow - (LastByteSent \; -LastByteAcked) \end{aligned}$ 



#### **AIMD (Additive Increase / Multiplicative Decrease):**

Ağda mevcut kapasiteyi etkin kullanabilmek için tıkanıklık penceresi artırılır. Her iletilen frame için gelen ACK sonrasında TCP, CongestionWindow değerini bir artırır. Bu durum **Additive Increase** (**AI**) olarak tanımlanır. Uygulamada bu durum aşağıdaki gibi gerçekleşir.

```
increment = MSS x (MSS /cwnd)
cwnd = cwnd + increment
```


Bir paket tıkanıklık nedeniyle iletilemediğinde, yada ACK alımı zaman aşımına uğradığında, gönderici iletim hızını azaltır. Bu azaltım, CongestionWindow değeri mevcut iletim hızının yarısı şeklinde gerçekleşir ki bu kavram **Multiplicative Decrease** (**MD**) olarak ifade edilir. Uygulamada CongestionWindow değeri 1 MSS'ye indirilir.

#### **Slow Start:**


Additive Increase (AI) yöntemi başlangıçta ağın mevcut kapasitesine ulaşmak için yavaş bir geçişe neden olduğu için TCP, ismi ile pek uyuşmasada slow start olarak isimlendirilen mevcut ağ kapsitesine çok daha hızlı ulaşmayı sağlayan bir teknik kullanmaktadır.


**TCP Tahoe** ile TCP'ye ilave edilmiştir ve AI'nın lineer artışı yerine üstel artış getirerek ağın kapasitesine ulaşmayı hızlandırmıştır.

Yani yavaş başlangıç (slow start), TCP'deki cold start problemini çözmektedir.



**Slow Start / Additive Increase (AI)** 






#### congestion threshold - Slow Start threshold (ssthresh):

Yavaş başlangıç problemini çözmek için geliştirilen **Slow Start**, hızla CongestionWindow değerine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu değere ulaşıldığında artırımın **Additive Increase (AI)** olarak lineer devam etmesi istenir. Bu eşik değeri, **congestion threshold** yada **ssthresh** olarak isimlendirilir. **Ssthresh** değeri tıkanıklık algılandığında ağın o anki CongestionWindow değerinin yarısı olarak


güncellenir.



#### **Fast Retransmit:**


Zaman aşımı süresinin beklenilmesi bağlantının kopması gibi çok daha kötü sonuçlar doğurmaktadır. **Fast Retransmit,** normal zaman aşımı mekanizmasını beklemek yerine paket kayıplarını daha erken tespit ederek tıkanıklığı sezen bir tekniktir.


Bu teknik, 3 kez aynı ACK alındığında, ilgili paketi yeniden gönderir. **TCP Tahoe** ile TCP'ye eklenmiştir.



### **Fast Recovery:**

Fast Retransmit durumu tespit edildiğinde (3 kez aynı ACK geldiğinde) ssthresh ve cwnd değerini yarıya indirir. TCP Reno ile TCP'ye eklenmiştir.





## RTP - Gerçek zamanlı aktarım protokolü

IP ağlarında ölçeklenebilirlik, hata ve tıkanıklık kontrolü gibi ihtiyaçlar, gerçek zamanlı aktarım protokolünün doğmasına yol açmıştır.

RTP, UDP aktarım protokülü üzerinden gerçek zamanlı multimedia veri akışını yönetmeyi amaçlamaktadır.

Protokol tasarımcılarının temel amacı güvenilmez bir aktarım katmanı üzerinden sağlam ve gerçek zamanlı multimedia taşınımı için bir mekanizma kurmak olmuştur. Bu noktada temel felsefe uygulama katmanında çerçeveleme ve uçtan-uca presibidir.

Bu prensibe göre ağ yolu boyunca varolan sistemler verinin doğru iletimi için sorumluluk almaları gerekmez. Bu sistemler güvenilir olmayabilir. Veri iletiminin uç noktaları, alt sistemlerin yardımı olmaksızın teslim sürecinin güvenilirliğini sağlamak için uygulama tasarımcısı adına önemli çalışmalar yapmasını gerektirir.

RTP, UDP aktarım protokolü üzerinden gerçek zamanlı multimedya veri aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır.

## RTP - Gerçek zamanlı aktarım protokolü


### RTP paket yapısı

0-1	2	3	4-7	8	9-15	16-31
Ver.	P	x	CC	М	PT	16 bit sıra numarası
	is	18		- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	32 bit zaman	damgası
32 bit senkronizasyon kaynak kimliği (SSRC)						
32 bit sağlayıcı kaynak kimliği (CSRC)						
					Ekstra başlıklar	(gerekiyorsa)
					RTP yükü (	payload)

## RTP - Gerçek zamanlı aktarım protokolü

- 1. IP ağlarında iletilen datagram paketleri farklı yönlendiriciler üzerinden iletim sırası değişerek alıcaya ulaşabileceğinden dolayı veri paketlerinin alıcı tarafından doğru sıra ile sıralanabilmesi için sıra numarası sunar.
- 2. Alıcı tarafından veri kaynağının ve yükün tanımlanması için yük içeriğinin türü ve kaynağı tanımlanır.
- 3. Gerçek zamanlı multimedia içeriğin iletiminde alıcının iletilen verileri doğru sırada alması yeterli olmamaktadır. Sıralamanın yanında zamanlama ve senkronizasyon gereklidir. Örneğin görüntü ve ses verilerinin doğru zamanlama ile senkronize edilmesi gerekir. RTP zamanlama ve senkronizasyon işlevlerini yerine getirebilme işlevselliğine sahiptir.
- 4. RTP, aktarımların izlenebilmesine imkan sunmaktadır. İletilen verinin dağıtım verimliliğini ve kalitesini izleyebilme ve gönderen tarafa sağladığı geribildirim olanakları ile ölçeklenebilirliği ve servis kalitesini sağlamaktadır.
- 5. RTP, bir RTP oturumu üzerinden farklı kaynaklardan oluşan trafiği tek bir akış halinde birleştirerek, heterojen bir trafik sunabilmektedir.

# HTTP 1.1 Head-of-Line Blocking




# HTTP 1.1 - Multiple Con




## HTTP 2.0 - Multiplexing Stream

#### HTTP 2.0 connection




- Frame yapısını önerdi.
  - Headers frame,
  - Data frame
- Frame'ler çoklu stream desteği ile tek TCP kanalından iletildi



## QUIC

### No head-of-line blocking in QUIC!



## RTCP - RT aktarım kontrol protokolü

RTP, bahsedilen fonksiyonları yerine getirmek için gerçek zamanlı aktarım kontrol protokolüne (RTCP) ihtiyaç duyar.

RTCP, RTP için tasarlanmış ilave bir protokoldür.

RTCP iki temel işleve sahiptir. Bunlardan birincisi, multimedia içerik dağıtım kalitesi hakkında geri bildirim sağlamaktır.

İkinci işlevi ise ses ve video senkronizayonunu sağlamak için RTP akışları için zaman damgalarını eşlemektir.

