Installation et Configuration : Suricata




I-Environnement

<u>Un réseau externe</u> : VM (OS : Kali linux)

Un réseau interne : VM-1 (Serveur vulnérable (Linux Metasploitable-2))

VM-2 (NIDS) (OS: Suricata sur Ubuntu 20.04)



Houcemeddine HERMASSI Page 1

II-Installation

Appliquer les commandes suivantes pour installer les dépendances nécessaires pour la dernière version de SURICATA :

- \$ sudo apt-get install software-properties-common
- \$ sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable
- \$ vsudo apt-get update

Puis, taper la commande suivante pour installer la dernière version stable de SURICATA :

\$ sudo apt-get install suricata -y

Après l'installation, vous pouvez tester la version, les options et le status en tapant les commandes suivantes :

- \$ sudo suricata --build-info
- \$ sudo systemctl status suricata

Lancer le service SURICATA:

\$ sudo systemctl enable suricata.service

Pour arrêter le service SURICATA:

\$ sudo systemctl stop suricata

Examiner les différentes composantes du service SURICATA:

\$ 1s -al /etc/suricata

III- Configuration

Le fichier /etc/suricata/suricata.yaml est le fichier de configuration principal de Suricata. Il est structuré en sections YAML pour configurer divers aspects du fonctionnement de Suricata. Voici une explication des champs les plus courants :

```
$ sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml
```

1. Global

Configure les paramètres globaux de Suricata.

```
vars:
  address-groups: {}
  port-groups: {}
```

- vars : Définit des groupes d'adresses IP et de ports pour simplifier les règles.
- address-groups / port-groups : Permet de définir des regroupements d'adresses IP et de ports.

2. Logging

Définit la manière dont Suricata gère les journaux.

```
logging:
    default-log-level: info

outputs:
    - console:
        enabled: yes
        level: info

- file:
        enabled: yes
        filename: /var/log/suricata/suricata.log
        level: info
```

Houcemeddine HERMASSI

- **default-log-level**: Niveau de journalisation global (ex. info, error, debug).
- outputs:
- **console** : Active/désactive les journaux affichés dans la console.
- **file**: Configure l'emplacement et le niveau de détail des journaux dans les fichiers.

3. Network Settings

Configure le mode d'écoute réseau et les interfaces surveillées.

```
af-packet:
    - interface: eth0
    threads: auto
    cluster-id: 99
    cluster-type: cluster_flow
    defrag: yes
```

af-packet : Configure l'interface réseau.

- **interface**: Nom de l'interface à surveiller (ex. eth0).
- threads: Nombre de threads utilisés (peut être auto pour s'adapter au matériel).
- **cluster-id / cluster-type** : Utilisé pour le traitement multithreadé.
- **defrag** : Active la reconstitution des paquets fragmentés.

4. Capture Settings

Configure la capture des paquets résea

```
pcap:
   enabled: yes
   filename: /path/to/file.pcap
```

pcap : Permet de lire des fichiers PCAP au lieu de surveiller en temps réel.

- enabled : Active/désactive la capture à partir de fichiers PCAP.
- **filename**: Chemin vers le fichier PCAP à analyser.

5. Rule Management

Configure les règles IDS/IPS.

```
rule-files:
```

- /etc/suricata/rules/local.rules
- /etc/suricata/rules/emerging-threats.rules

rule-files : Liste des fichiers de règles à charger.

- local.rules : Règles définies localement.
- **emerging-threats.rules** : Règles téléchargées de sources externes (par exemple, Emerging Threats).

6. Detection

Configure les paramètres de détection des menaces.

```
detect:
   profile: medium
   sgh-mpm-context: auto
   inspection-recursion-limit: 3000
```

- **profile**: Définit le niveau de performance pour la détection (low, medium, high).
- **sgh-mpm-context**: Configure l'algorithme de correspondance des motifs pour l'analyse des signatures.
- **inspection-recursion-limit** : Limite le nombre d'étapes dans l'inspection récursive (protection contre les attaques Evasion).

7. Outputs

Configure les fichiers de sortie pour les journaux et les alertes.

outputs:

```
- eve-log:
    enabled: yes
    filetype: json
    filename: /var/log/suricata/eve.json
    types:
    - alert
```

Houcemeddine HERMASSI

```
httpdnst1s
```

eve-log: Principal fichier journal (souvent utilisé pour l'intégration avec SIEM).

- enabled : Active/désactive le fichier.
- **filetype**: Format des journaux (par ex. json ou plain).
- filename : Emplacement du fichier.
- types: Types d'événements à inclure (ex. alert, dns, http).

8. App Layer Protocols

Configure la détection des protocoles d'application.

```
app-layer:
  protocols:
  http:
    enabled: yes
    libhtp:
    default-config:
       personality: IDS
       request-body-limit: 100kb
    response-body-limit: 100kb
```

http: Configure l'analyse des protocoles HTTP.

- enabled : Active l'analyse des flux HTTP.
- **request-body-limit** / **response-body-limit** : Limite la taille des corps des requêtes/réponses HTTP à analyser.

Houcemeddine HERMASSI

9. IPS Mode

Configure Suricata comme un système de prévention des intrusions (IPS).

outputs:

- drop:

enabled: yes

filename: /var/log/suricata/drop.log

• drop : Active l'enregistrement des paquets bloqués dans le mode IPS.

Pour activer le mode IPS, il faut également configurer les interfaces réseau et activer le mode **NFQUEUE** (Netfilter Queue) ou autre.

10. Performance

Configure l'optimisation des ressources.

```
engine-analysis:
```

```
- rule-reload-rate: unlimited
```

rule-reload-rate : Définit à quelle fréquence les règles peuvent être rechargées (unlimited ou une valeur spécifique).

Mise à jour nécessaire

Appliquer les mises à jour du service (les sources)

```
$ sudo suricata-update
```

\$ sudo suricata-update list-sources

\$ sudo suricata-update enable-sources malsilo/win-malware

\$ sudo suricata-update

Tester la configuration du service :

```
$ sudo suricata - T -c /etc/suricata/suricata.yaml - v
```

Démarrer le service

```
\$ sudo systemctl start suricata.service Puis vérifier
```

\$ sudo systemctl status suricata.service

Accèder au fichier fast.log

\$ sudo cat /var/lib/suricata/fast.log

Pour éditer des « rules » il faut stopper le service

\$ sudo systemctl stop suricata.service

A- Gestion des Rules

Puis, ajouter « rule » dans le fichier /etc/suricata/rules/local.rules

\$ sudo nano /etc/suricata/rules/local.rules

Un règle prend la forme suivante (exemple) :

1 alert icmp any any -> \$HOME_NET any (msg : ''ICMP Ping''; sid :1 ;rev ;1 ;)

Ajouter la règle au fichier de cobfiguration

\$ sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml

Puis ajouter /etc/suricata/rules/local.rules au champ rule-files

Recompiler le service

\$ sudo suricata - T -c /etc/suricata/suricata.yaml - v

Puis redémarrer le service suricata :

\$ sudo systemctl start suricata.service