

Taller de Programación





Evolución de Arquitecturas

Conceptos de Concurrencia

Ejemplos



NUESTRA VIDA – Hoy...





SISTEMAS OPERATIVOS




SAMARTPHONE



Qué características Qué características comunes hay en comunes hay en estos ejemplos?




Evolución de las Arquitecturas



Cómo es un procesador con más de un núcleo?



Evolución de las Arquitecturas





CONCURRENCIA



Un programa concurrente se divide en tareas (2 o más), las cuales se ejecutan al mismo tiempo y realizan acciones para cumplir un objetivo común. Para esto pueden: compartir recursos, coordinarse y cooperar.

CARACTERISTICAS

Concepto clave en la Ciencia de la Computación

Cambios en HARDWARE y SOFTWARE

CONCEPTOS

COMUNICACIÓN SINCRONIZACION



Supongamos que una pareja Paula y Juan comparten una cuenta bancaria.





En algún momento ambos salen a sus trabajos y deciden detenerse en un cajero para extraer 1000 pesos

Si en la cuenta hay 50000 pesos es de esperar que después de las dos extracciones queden 48000.

CUENTA BANCARIA







Podría ocurrir que ambos accedan a la cuenta en el mismo instante

CONCURRENCIA



CUENTA BANCARIA: (saldo) VARIABLE COMPARTIDA





```
Integrante 1:
  ingresa la clave
  saldo:= saldo - 1000;
```



```
Integrante 2:
  ingresa la clave
  saldo:= saldo - 1000;
```



Cualquier lenguaje que brinde concurrencia debe proveer mecanismos para comunicar y sincronizar procesos.



En este caso quiero proteger el acceso a la variable compartida (dos procesos no accedan al mismo tiempo, sincronicen)

```
Semáforos (P y V)
Monitores
Pasaje de Mensajes
```







```
Integrante 1:
  P(saldo)
  ingresa clave
  saldo:= saldo - 1000;
 V(saldo)
```

¿Cómo funciona?

```
Integrante 2:
 P(saldo)
  ingresa clave
  saldo:= saldo - 1000;
 V(saldo)
```

¿Este código puede ser más eficiente?







```
Integrante 1:
  ingresar clave
 P(saldo)
 saldo:= saldo - 1000;
  V(saldo)
```

¿Cómo funciona?

```
Integrante 2:
  ingresa clave
 P(saldo)
  saldo:= saldo - 1000;
 V(saldo)
```

¿Alcanza si hago el cambio en uno de los dos integrantes?





En un programa existen 3 procesos, un arreglo de longitud M y un valor N y se quiere calcular cuántas veces aparece el valor N en el arreglo.



```
Proceso 1:
{inf:=...; sup:= ...;
    P(cont)
    for i:= inf to sup do
    if v[i] = N then
        cont:= cont + 1;
    V(cont)
}
```

```
Proceso 2:
{inf:=...; sup:= ...;
    P(cont)
    for i:= inf to sup do
        if v[i] = N then
            cont:= cont + 1;
    V(cont)
}
```

```
Proceso 3:
{inf:=...; sup:= ...;
    P(cont)
    for i:= inf to sup do
        if v[i] = N then
            cont:= cont + 1;
    V(cont)
}
```

¿cómo se puede mejorar?



PROGRAMA CONCURRENTE - Características

Programa Secuencial

```
cmeta name="description" content="HTML tutorial"s
cmeta name="description" content="Andrew")
cmeta name="description" content="2000-2011 and beyond...'s
cmeta name="viopsyright" content="2000-2011 and beyond...'s
cmeta name="viopsyright" content="2000-2011 and beyond...'s
cmeta name="viopsyright" content="2011"
cmeta name="viopsyright" content="2011"
cmeta name="viopsyright" content="2011"
cmeta name="viopsyright" content="2011"
castyle type="text/css" nedian="2011"
clink rel="styleheet" type="text/css" nedian="2011"
clink rel="styleheet" type="text/css" nedian="2011"
clink rel="styleheet" type="text/css" nedian="2011"
consearch type="text/css"
cscript
cscript cscripts; js" type="text/css";
cscript src="/scripts, js" type="text/css";
cscript cscripts; js" type="text/css";
cscr
```





Programa Concurrente

```
cmeta name="description" content="HINL tutorial";
cmeta name="author" content="Andrew";
cmeta name="copyright" content="2880-2811 and beyond...";
cmeta name="robots" content="all";
cmeta name="viexport" content="Nuldthu788";
cbase target=" too";
```



Programa Paralelo







PROGRAMA CONCURRENTE - Características

Programa Concurrente

```
cneta name="description" content="HINL tutorial">
ceta name="description" content="Andrew">
ceta name="author" content="Andrew">
ceta name="copyright" content="2880-2811 and beyond...">
ceta name="robots" content="11">
ceta name="robots" content="HINLERS">
ceta name="robots" content="HINLERS">
content="HINLERS"
content="HINLERS">
content="HINLERS"
con
```





COMUNICACIÓN

SINCRONIZACIÓN



PROGRAMA CONCURRENTE - Comunicación

Programa Concurrente

```
cneta name="description" content="minu tutorial";
cmeta name="cesporight" content="andrew";
cmeta name="cesporight" content="2008-2011 and beyond...";
cmeta name="robots" content="all";
cmeta name="viexport" content="all";
chase tarmer=" ton".
```









PASAJE DE MENSAJES

MEMORIA
COMPARTIDA



PROGRAMA CONCURRENTE - Comunicación

Programa Concurrente







PASAJE DE MENSAJES



Forma de un mensaje

Es necesario establecer un canal (lógico o físico) para transmitir información entre procesos.

Origen
Destino
Contenido

También el lenguaje debe proveer un protocolo adecuado.

Para que la comunicación sea efectiva los procesos deben "saber" cuándo tienen mensajes para leer y cuando deben transmitir mensajes.



PROGRAMA CONCURRENTE - Comunicación

Programa Concurrente

MEMORIA COMPARTIDA




```
creta name="description" content="nim. tutorial";
creta name="description" content="nim. tutorial";
creta name="copyright" content="2008-2011 and beyond...";
creta name="robots" content="all";
creta name="viewport" content="width=780";
chaige tarpet=" ton".
```





Recurso Compartido



Los procesos intercambian información sobre la memoria compartida o actúan coordinadamente sobre datos residentes en ella.

Lógicamente no pueden operar simultáneamente sobre la memoria compartida, lo que obliga a bloquear y liberar el acceso a la memoria.

La solución más elemental es una variable de control que habilite o no el acceso de un proceso a la memoria compartida.

Cómo utilizamos CMRE?




Taller de Programación






Ambiente CMRE














ROBOTS: se permite declarar más de un robot

AREAS: existen distintos tipos de áreas (privadas, compartidas, parcialmente compartidas)

COMUNICACIÓN: permite el intercambio de mensajes entre robots

SINCRONIZACIÓN: permite bloquear y desbloquear recursos compartidos (esquinas)



ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA

Asignación de

área/áreas de

ejecución de los

robots declarados y

esquina de comienzo

```
programa ejemplo
procesos
  proceso recorrerAvenida(E numAv: numero)
  comenzar
                                                   Procesos
    Pos(numAv, 1)
                                                  necesarios
  fin
areas
                                           Areas
 ciudad: AreaC (1,1,100,100)
                                         necesarias
robots
 robot robot1
                                 Tipo de robots
  comenzar
                                 que ejecutarán
    recorrerAvenida(1)
                                   el programa
  fin
variables
 R info: robot1
                                        Variables robots
                                       (mínimo 1 por tipo
comenzar
 AsignarArea(R_info, ciudad)
                                           declarado)
  Iniciar(R_info, 1,1)
fin
```



```
programa ejemplo
procesos
  proceso recorrerAvenida(E numAv: numero)
  comenzar
    Pos(numAv, 1)
    . . .
  fin
areas
  ciudad: AreaC (1,1,100,100)
robots
  robot robot1
  comenzar
    recorrerAvenida(1)
  fin
variables
  R info: robot1
comenzar
 AsignarArea(R_info, ciudad)
  Iniciar(R_info, 1,1)
fin
```

```
proceso nombre (ES flores:numero; E valor:boolean)
variables
   nombre : tipo

comenzar
   //código del proceso
fin
```



```
programa ejemplo
procesos
  proceso recorrerAvenida(E numAv: numero)
  comenzar
    Pos(numAv, 1)
  fin
areas
  ciudad: AreaC (1,1,100,100)
robots
  robot robot1
  comenzar
    recorrerAvenida(1)
  fin
variables
 R info: robot1
comenzar
 AsignarArea(R_info, ciudad)
  Iniciar(R info, 1,1)
fin
```


ciudad1: areaC(1,1,10,10)
ciudad2: areaP(15,15,20,20)
ciudad3: areaPC(30,32,50,51)

areaC: área compartida (pueden ser asignados todos los robots declarados)

areaP: área privada (puede ser asignado sólo un robot de los declarados)

areaPC: área parcialmente compartida (debe ser asiganado más de un robot pero NO todos los robots declarados)







```
programa ejemplo
procesos
 proceso recorrerAvenida(E numAv: numero)
 comenzar
   Pos(numAv, 1)
 fin
areas
                     *****
 ciudad: AreaC (1,1,100,100)
robots
 robot tipo1
  comenzar
 fin
variables
 r1: tipo1
comenzar
 AsignarArea(R_info, ciudad)
 Iniciar(R_info, 1,1)
fin
```

```
robot tipo1
variables
...
comenzar
// Código del robot tipo1
fin
```



```
programa ejemplo
procesos
  proceso recorrerAvenida(E numAv: numero)
 comenzar
   Pos(numAv, 1)
 fin
areas
  ciudad: AreaC (1,1,100,100)
robots
  robot tipo1
  comenzar
  fin
variables
  r1: tipo1
  r2:tipo1
comenzar
fin
```

Puedo definir más de un robot del mismo tipo. Ambos ejecutarán el mismo código.



fin

PROGRAMA CONCURRENTE – AMBIENTE CMRE

```
programa ejemplo
procesos
areas
  ciudad: AreaC (1,1,100,100)
robots
  robot tipo1
  comenzar
  fin
 robot tipo2
  comenzar
  fin
variables
  r1: tipo1
  r2: tipo2
comenzar
```

Puedo definir más de un tipo robot (tipo1 y tipo2). Cada variable robot ejecutará el código correspondiente a su tipo

Obiamente el código a ejecutar en cada tipo de robot debe ser diferente.



```
programa ejemplo
procesos
areas
  ciudadMitad: AreaC (1,1,50,50)
  miLugar: AreaP (60,60,85,87)
robots
  robot tipo1
  comenzar
  fin
variables
  r1: tipo1
  r2:tipo1
comenzar
 AsignarArea(r1,ciudadMitad)
  AsignarArea(r2,miLugar)
  iniciar(r1, 5, 5)
  iniciar(r2, 62, 63)
fin
```

Cada variable robot declarada debe tener una esquina de inicio y al menos un área asignada.




```
programa ejemplo
areas
  ciudadMitad: AreaC (1,1,10,10)
  miLugar: AreaP(22,1,25,10)
robots
  robot tipo1
  comenzar
  fin
variables
  r1: tipo1
  r2:tipo1
comenzar
  AsignarArea(r1,ciudadMitad)
  AsignarArea(r2,ciudadMitad)
  AsignarArea(r2,miLugar)
  iniciar(r1, 3, 3)
  iniciar(r2, 23, 5)
fin
```

Un robot puede tener más de un área asignada



```
programa uno
areas
  ciudadMitad: AreaC (1,1,10,10)
  miLugar: AreaP(22,1,25,10)
robots
  robot robot1
  comenzar
    repetir 5
      mover
  fin
variables
  r1: robot1
  r2: robot1
comenzar
  AsignarArea(r1, ciudadMitad)
  AsignarArea(r2, ciudadMitad)
  AsignarArea(r2, miLugar)
  Iniciar(r1, 3, 3)
  Iniciar(r2, 23, 5)
fin
```





```
programa Ejercicio uno
areas
  ciudad : AreaC(1,1,100,100)
robots
  robot tipo1
  comenzar
    mover
    Pos (20,20)
  fin
  robot tipo2
  comenzar
    repetir 5
      mover
    Pos(20,20)
  fin
variables
  robot1: tipo1
  robot2: tipo2
comenzar
fin
```

Dos robots NO pueden situarse en ningún momento del programa en la misma esquina al mismo tiempo.





```
programa Ejercicio uno
areas
  ciudad : AreaC(1,1,100,100)
robots
 robot tipo1
  comenzar
   mover
   Pos (20,20)
   Pos(40,40)
  fin
  robot tipo2
  comenzar
    repetir 5
     mover
   Pos(20,20)
  fin
variables
  robot1: tipo1
  robot2: tipo2
comenzar
fin
```

NO se puede suponer el orden en el cual se ejecutarán las instrucciones entre diferentes robots.





Ejercicio: Realice un programa donde un robot recorra el perímetro de un rectángulo de un tamaño 5 (alto) x 3 (ancho) juntando flores de todas las esquinas.

Al finalizar el robot debe informar las flores juntadas. Inicialmente el robot se encuentra en la esquina (2,2).

Debe modularizar el rectángulo. El rectángulo debe recibir alto y ancho y devolver las flores.

```
programa Rectangulos
procesos
  proceso juntar (ES flor:numero)
 comenzar
    mientras (HayFlorEnLaEsquina)
      tomarFlor
      flor:= flor + 1
 fin
  proceso rectangulo (E alto:numero;
                      E ancho:numero;
                      ES flores:numero)
  comenzar
    flores:= 0
    repetir 2
      repetir alto
        juntar(flores)
        mover
      derecha
      repetir ancho
        juntar(flores)
        mover
      derecha
  fin
```



derecha

fin

EJERCICIOS PARA ANALIZAR

```
programa Rectangulos
procesos
  proceso juntar (ES flor:numero)
  comenzar
    mientras (HayFlorEnLaEsquina)
      tomarFlor
      flor:= flor + 1
  fin
  proceso rectangulo (E alto:numero; E ancho:numero; ES flores:numero) 
  comenzar
    flores:= 0
    repetir 2
      repetir alto
                                         Modifique el ejercicio
        juntar(flores)
                                          para que exista otro
        mover
                                         robot que comience en
      derecha
      repetir ancho
                                                  (8,8)
        juntar(flores)
        mover
```

```
areas
  ciudad : AreaC(1,1,100,100)
robots
  robot tipo1
  variables
    f:numero
  comenzar
    rectangulo (5,3,f)
    Informar (f)
  fin
variables
  robot1: tipo1
comenzar
  AsignarArea(robot1,ciudad)
  Iniciar(robot1, 2, 2)
fin
```



```
programa Rectangulos
procesos
  proceso juntar (ES flor:numero)
  comenzar
    mientras (HayFlorEnLaEsquina)
      tomarFlor
      flor:= flor + 1
  fin
  proceso rectangulo (E alto:numero; E ancho:numero; ES flores:numero) 
  comenzar
    flores:= 0
    repetir 2
      repetir alto
        juntar(flores)
        mover
      derecha
      repetir ancho
        juntar(flores)
        mover
      derecha
  fin
```

```
areas
  ciudad : AreaC(1,1,100,100)
robots
  robot tipo1
  variables
    f:numero
  comenzar
    rectangulo (5,3,f)
    Informar (f)
  fin
variables
  robot1: tipo1
  robot2: tipo1
comenzar
  AsignarArea(robot1,ciudad)
  AsignarArea(robot2,ciudad)
  Iniciar(robot1, 2, 2)
  Iniciar(robot2, 8, 8)
            Clase 1-2 – Módulo Concurrente
fin
```



Taller de Programación





Ambiente CMRE

COMUNICACION - Pasaje de mensajes

Ejemplos



Realizar un programa donde existen dos robots. El robot 1 debe realizar un rectángulo de 5 (alto) x 3 (ancho) juntando flores y el robot 2 un rectángulo de 8 (alto) x 2 (ancho) juntando flores. El robot 1 inicia en la esquina (1,1) y el robot 2 en la (10,1)

```
programa Rectangulos
procesos
  proceso juntar (ES flor:numero)
  comenzar
    mientras (HayFlorEnLaEsquina)
      tomarFlor
      flor:= flor + 1
 fin
  proceso rectangulo (E alto:numero;
                      E ancho:numero;
                      ES flores:numero)
  comenzar
 fin
areas
  ciudad : AreaC(1,1,100,100)
```

```
robots
  robot tipo1
  variables
    f:numero
  comenzar
    Informar (f)
  fin
 robot tipo2
  variables
    f:numero
  comenzar
    rectangulo (8,2,f)
    Informar (f)
  fin
```

```
variables
                    robot1: tipo1
                     robot2: tipo2
                  comenzar
                    AsignarArea(robot1,ciudad)
rectangulo (5,3,f) Iniciar(robot1, 1, 2)
                   AsignarArea(robot2,ciudad)
                    Iniciar(robot2, 10, 1)
                  fin
```



Realizar un programa donde existen **dos robots**. El robot 1 debe realizar un rectángulo de 5 (alto) x 3 (ancho) juntando flores y el robot 2 un rectángulo de 8 (alto) x 2 (ancho) juntando flores. El robot 1 inicia en la esquina (1,1) y el robot 2 en la (10,1)

```
programa Rectangulos
 procesos
   proceso juntar (ES flor:numero)
comenzar
     mientras (HayFlorEnLaEsquina)
       tomarFlor
       flor:= flor + 1
   fin
   proceso rectangulo (E alto:numero;
                       E ancho:numero;
                        ES flores:numero)
   comenzar
   fin
 areas
   ciudad : AreaC(1,1,100,100)
```

```
variables
robots
                      robot1: tipo1
  robot tipo1
  variables
                      robot2: tipo1
   f:numero
                    comenzar
                      AsignarArea(robot1,ciudad)
  comenzar
                    Iniciar(robot1, 1, 2)
   si (PosAv = 1)
     Iniciar(robot2, 10, 1)
   sino
     rectangulo (8,2,f) fin
   Informar (f)
  fin
```


Realizo **un tipo de procesos robot** que reciba
el tamaño del rectángulo a
realizar.



COMUNICACION - Mecanismos

 Pasaje de Mensajes Memoria Compartida





OPERACIONES


Enviar Mensaje Recibir Mensaje

FORMAS DE MENSAJES

Sincrónico Asincrónico



PASAJE DE MENSAJES



ENVÍO DE MENSAJES


Un proceso prepara un mensaje y selecciona uno o varios destinatarios para que lo reciban

RECEPCION DE MENSAJES

Un proceso recibe un mensaje de un proceso determinado, o puede recibirlo de cualquiera de los procesos con los que interactua




PASAJE DE MENSAJES -Asincrónico





El proceso que envía/recibe el mensaje **NO** espera que se de la comunicación para continuar su ejecución.



Instrucción 1

Instrucción 2


Sentencia de comunicación

Instrucción 3



PASAJE DE MENSAJES -Sincrónico







El proceso que envía/recibe el mensaje **SI** espera que se de la comunicación para continuar su ejecución.

Instrucción 1

Instrucción 2

Sentencia de comunicación

Instrucción 3







Taller de Programación






Pasaje de mensajes - ENVIO

Ejemplos





ENVÍO DE MENSAJES

El envío de mensajes es **asincrónico**, es decir, el robot que envía el mensaje lo hace y sigue procesando sin esperar que el robot receptor lo reciba.

RECEPCIÓN DE MENSAJES

La recepción de mensajes es **sincrónica**, es decir, el robot que espera un mensaje **NO** sigue procesando hasta que recibe el mensaje.

Instrucción 1



Instrucción 2

Sentencia de comunicación

Instrucción 3



COMUNICACIÓN – Pasaje de Mensajes - Envío

```
programa ejemploEnvio
areas
  area1: AreaPC(1,1,20,20)
robots
  robot tipo1
  comenzar
  fin
 robot tipo2
  comenzar
  fin
```

EnviarMensaje(valor, variableRobot)

EnviarMensaje(variable, variableRobot)

cómo escribimos el programa?

variables
robot1:tipo1
robot2: tipo1
robot3:tipo2

Supongamos que el **robot 3**, le quiere enviar un mensaje al **robot1** y otro al **robot2**



COMUNICACIÓN – Pasaje de Mensajes - Envío

```
programa envio
areas
  area1: AreaPC(1,1,20,20)
Procesos
robots
  robot tipo1
  comenzar
  fin
  robot tipo2
  variables
    x:numero
  comenzar
    x := 8
    EnviarMensaje (5,robot1)
    EnviarMensaje (x,robot2)
  fin
```

variables robot1:

robot1: tipo1
robot2: tipo1
robot3: tipo2

comenzar

```
AsignarArea(robot1,ciudad)
Iniciar(robot1, 2, 2)
AsignarArea(robot2,ciudad)
Iniciar(robot2, 2, 2)
AsignarArea(robot3,ciudad)
Iniciar(robot3, 2, 2)

fin
```




COMUNICACIÓN – Pasaje de Mensajes - Envío

CONSIDERACIONES EN EL ENVIO DE MENSAJES

Puede enviarse un valor (entero o booleano) o una variable

EL envío debe incluir el nombre de una variable robot declarado (no el tipo)

Sólo se puede enviar un valor por mensaje de envío





Taller de Programación




AGENDA



Pasaje de mensajes - RECEPCION

Ejemplos





ENVÍO DE MENSAJES

El envío de mensajes es **asincrónico**, es decir, el robot que envía el mensaje lo hace y sigue procesando sin esperar que el robot receptor lo reciba.

RECEPCIÓN DE MENSAJES

Instrucción 1

Instrucción 2

Sentencia de comunicación

Instrucción 3

La recepción de mensajes es **sincrónica**, es decir, el robot que espera un mensaje **NO** sigue procesando hasta que recibe el mensaje.



COMUNICACIÓN – Pasaje de Mensajes - Recepción

```
programa ejemploRecepcion
areas
  area1: AreaPC(1,1,20,20)
robots
  robot tipo1
  comenzar
  fin
 robot tipo2
  comenzar
  fin
```

RecibirMensaje(variable, variableRobot)

Cómo escribimos el programa?

variables
robot1:tipo1
robot2: tipo1
robot3:tipo2



Supongamos que el **robot 1**, y el **robot2** quieren recibir un mensaje del **robot3**



COMUNICACIÓN – Pasaje de Mensajes - Recepción

```
programa envio
areas
  area1: AreaPC(1,1,20,20)
Procesos
robots
  robot tipo1
  variables
    valor:numero
  comenzar
    recibirMensaje (valor, robot3)
  fin
  robot tipo2
  variables
    x:numero
  comenzar
    x := 8
    EnviarMensaje (5,robot1)
    EnviarMensaje (x,robot2)
  fin
Clase 2 -3- Módulo Concurrente
```

variables

robot1: tipo1
robot2: tipo1
robot3: tipo2

comenzar

```
AsignarArea(robot1,ciudad)
Iniciar(robot1, 2, 2)
AsignarArea(robot2,ciudad)
Iniciar(robot2, 2, 2)
AsignarArea(robot3,ciudad)
Iniciar(robot3, 2, 2)
fin
```



COMUNICACIÓN – Pasaje de Mensajes - Recepción

CONSIDERACIONES EN LA RECEPCION DE MENSAJES

La recepción es SIEMPRE sobre una variable (entero o booleano)

La recpción SIEMPRE debe incluir el nombre de una variable robot declarado (no el tipo)

Se puede recibir de cualquier robot?



COMUNICACIÓN – Pasaje de Mensajes – Recepción

Realizar un programa donde existen **dos robots juntadores**. El robot 1 debe realizar un rectángulo de 5 (alto) x 3 (ancho) juntando flores y el robot 2 un rectángulo de 8 (alto) x 2 (ancho) juntando flores. Luego un tercer robot **jefe** debe informar la cantidad de flores juntadas por cada robot. El tamaño de los rectángulos debe enviárselo el robot jefe a los robots juntadores.

ROBOT juntadores





Recibe el alto y ancho del rectángulo

Invoca al proceso rectángulo (le envia el tamaño y le devuelve las flores juntadas)

Envía la cantidad juntada en el rectángulo al **jefe**

ROBOT jefe



Envía el alto y ancho del rectángulo a cada robot juntador

Recibe la cantidad juntada por el robot 1

Informa la cantidad recibida

Recibe la cantidad juntada por el robot 1

Informa la cantidad recibida



COMUNICACIÓN – Pasaje de Mensajes – Recepción

comenzar

fin

```
programa Recepcion
areas
  area1: AreaPC(1,1,20,20)
Procesos
 proceso rectángulo (E alto:numero;
                      E: ancho:numero;
                      ES flores: numero);
   comenzar
   fin
robots
  robot juntador
  variables
   altura, ancho, f: numero
  comenzar
    RecicibirMensaje(altura, robor3)
    RecibirMensaje(ancho, robot3)
    rectángulo (altura, ancho, f)
    EnviarMensaje (f,robot3)
```

```
robot jefe
  variables
    f:numero
  comenzar
    EnviarMensaje (5,robot1)
    EnviarMensaje (3,robot1)
    EnviarMensaje (8,robot2)
    EnviarMensaje (2,robot2)
    RecibirMensaje(f,robot1)
    Informar (f)
    RecibirMensaje(f,robot2)
    Informar (f)
  fin
                     ¿Qué ocurre si el
variables
                     robot 2 termina de
  robot1: juntador
                      juntar sus flores
  robot2: juntador
                          primero?
  robot3: jefe
```



COMUNICACIÓN – Pasaje de Mensajes – Recepción

robot **jefe** variables f:numero comenzar EnviarMensaje (5,robot1) EnviarMensaje (3,robot1) EnviarMensaje (8,robot2) EnviarMensaje (2,robot2) RecibirMensaje(f,*) Informar (f) RecibirMensaje(f,*) Informar (f) fin variables robot1:juntadores robot2: juntadores robot3: jefe comenzar

RecibirMensaje(variable,*)

Cuando se utiliza * no implica que en * esté almacenado el número del robot que hizo el envío



Realizar un programa donde existen **dos robots juntadores**. El robot 1 debe realizar un rectángulo de 5 (alto) \times 3 (ancho) juntando flores y el robot 2 un rectángulo de 8 (alto) \times 2 (ancho) juntando flores. Luego un tercer robot **jefe** debe informar la cantidad de flores TOTALES juntadas por ambos robots. El tamaño de los rectángulos debe enviárselo el robot jefe a los robots juntadores.

ROBOT juntadores





Recibe el alto y ancho del rectángulo

Invoca al proceso rectángulo (le envia el tamaño y le devuelve las flores juntadas)

Envía la cantidad juntada en el rectángulo al **jefe**

ROBOT jefe



Envía el alto y ancho del rectángulo a cada robot juntador

Repite 2 veces

Recibe la cantidad juntada por algún robot

Suma la cantidad al total

Informa la cantidad recibida



```
programa RecepcionIndistinta
areas
  area1: AreaPC(1,1,20,20)
Procesos
 proceso rectángulo (E alto:numero;
                       E: ancho:numero;
                       ES flores: numero);
   comenzar
   fin
robots
  robot juntador
  variables
   altura, ancho, f: numero
  comenzar
     RecicibirMensaje(altura, robor3)
     RecibirMensaje(ancho, robot3)
     rectángulo (altura, ancho, f)
     EnviarMensaje (f,robot3)
fin
Clase 2 –3- Módulo Concurrente
```

```
robot jefe
  variables
    total,f:numero
  comenzar
    EnviarMensaje (5,robot1)
    EnviarMensaje (3,robot1)
    EnviarMensaje (8,robot2)
    EnviarMensaje (2,robot2)
    Repetir 2
       RecibirMensaje(f,*)
       total:= total + f
    Informar (total)
  fin
variables
                  or Y si el jefe quiere informar que robot
  robot1:juntador
  robot2: juntador
  robot3: jefe
                         juntó mas?
comenzar
fin
```



```
programa RecepcionIndistinta
areas
  area1: AreaPC(1,1,20,20)
Procesos
 proceso rectángulo (E alto:numero;
                      E: ancho:numero;
                      ES flores: numero);
   comenzar
   fin
robots
  robot juntador
  variables
   altura, ancho, f: numero
  comenzar
    RecicibirMensaje(altura, robor3)
    RecibirMensaje(ancho, robot3)
    rectángulo (altura, ancho, f)
    EnviarMensaje (f,robot3)
fin
```

```
robot jefe
  variables
    max,robotMax,f:numero
  comenzar
    EnviarMensaje (5,robot1)
    EnviarMensaje (3,robot1)
    EnviarMensaje (8,robot2)
    EnviarMensaje (2,robot2)
    Repetir 2
       RecibirMensaje(f,*)
       si (f > max) entonces
         max:= f
         robotMax:= *
    Informar (robotMax)
  fin
variables
  robot1:juntador
  robot2: juntador
  robot3: jefe
comenzar
```



Realizar un programa donde existen **dos robots juntadores**. El robot 1 debe realizar un rectángulo de 5 (alto) x 3 (ancho) juntando flores y el robot 2 un rectángulo de 8 (alto) x 2 (ancho) juntando flores. Luego un tercer robot **jefe** debe informar que robot juntador juntó la mayor cantidad de flores. El tamaño de los rectángulos debe enviárselo el robot jefe a los robots juntadores.

ROBOT juntadores





Recibe el alto y ancho del rectángulo

Invoca al proceso rectángulo (le envia el tamaño y le devuelve las flores juntadas)

Envía la cantidad juntada en el rectángulo al **jefe y ademas quien es**

ROBOT jefe



Envía el alto y ancho del rectángulo a cada robot juntador

Repite 2 veces

Recibe la cantidad juntada por algún robot


Si la (cantidad es máxima) Actualiza el máximo y el número de robot máximo

Informa el robot máximo

Los robots juntadores NO conocen su identificación

Clase 2 –3- Módulo Concurrente





Juntador
(robot1)



RecibirMensaje(quienSoy, robot3)

Juntador (robot2)




RecibirMensaje(quienSoy, robot3)

Jefe (robot3)

EnviarMensaje(1, robot1)
EnviarMensaje(2, robot2)





Juntador (robot 1)



RecibirMensaje(quienSoy,robot3)
RecibirMensaje(alto,robot3)
RecibirMensaje(ancho,robot3)

••• •

Juntador (robot2)



RecibirMensaje(quienSoy, robot3)
RecibirMensaje(alto, robot3)
RecibirMensaje(ancho, robot3)

•••

Jefe (robot3)

EnviarMensaje(1, robot1)
EnviarMensaje(5, robot1)

EnviarMensaje(3, robot1)

EnviarMensaje(2, robot2)
EnviarMensaje(8, robot2)
EnviarMensaje(2, robot2)


•••





Juntador (robot2)





Jefe (robot3)



EnviarMensaje(1, robot1)
EnviarMensaje(5, robot1)
EnviarMensaje(3, robot1)

EnviarMensaje(2, robot2)
EnviarMensaje(8, robot2)
EnviarMensaje(2, robot2)

RecibirMensaje (quien,*)
Si (quien = 1)
 RecibirMensaje (quien,quien)

Juntador (robot1)

RecibirMensaje(quienSoy, robot3)

···•

EnviarMensaje(quienSoy, robot3)
EnviarMensaje(flores, robot3)

Juntador (robot2)



RecibirMensaje(quienSoy, robot3)

EnviarMensaje(quienSoy, robot3)
EnviarMensaje(flores, robot3)

Clase 2 –3- Módulo Concurrente



Juntador
(robot1)



RecibirMensaje(quienSoy, robot3)

EnviarMensaje(quienSoy, robot3)
EnviarMensaje(flores, robot3)

Juntador (robot2)



Sino

RecibirMensaje(quienSoy, robot3)
...

EnviarMensaje(quienSoy, robot3)
EnviarMensaje(flores, robot3)

Jefe
(robot3)

EnviarMensaje(1, robot1)
EnviarMensaje(2, robot2)
....

RecibirMensaje(numRobot, *)

Si numRobot = 2
RecibirMensaje(valor, robot2)

RecibirMensaje(valor, robot1)

Jefe
(robot3)

EnviarMensaje(1, robot1)
EnviarMensaje(2, robot2)

RecibirMensaje(numRobot, *)

Si * = 2

RecibirMensaje(valor, robot2)

Jefe (robot3)



EnviarMensaje(1, robot1)
EnviarMensaje(2, robot2)



RecibirMensaje(numRobot, *)
RecibirMensaje(valor, *)



```
programa RecepcionMaximo
areas
 area1: AreaPC(1,1,20,20)
Procesos
proceso rectángulo (E alto:numero;
                     E: ancho:numero;
                      ES flores: numero);
   comenzar
   fin
robots
 robot juntador
 variables
   altura, ancho, f, quien: numero
 comenzar
    RecicibirMensaje(quien,robor3)
    RecicibirMensaje(altura, robor3)
    RecibirMensaje(ancho, robot3)
    rectángulo (altura,ancho,f)
    EnviarMensaje (quien, robot3)
    EnviarMensaje (f,robot3)
fin
```

```
robot jefe
variables
  max,rmax,f:numero
 comenzar
  max:=0
   EnviarMensaje (1,robot1)
   EnviarMensaje (5,robot1)
   EnviarMensaje (3,robot1)
   EnviarMensaje (2,robot2)
   EnviarMensaje (8,robot2)
   EnviarMensaje (2,robot2)
   Repetir 2
     RecibirMensaje(quien,*)
     Si(quien = 1)
        RecibirMensaje(f,robot1)
     Sino
        RecibirMensaje(f,robot2)
    Si (f> = max)
         max:= f
         rmax:= quien
   Informar (rmax)
 fin
```



Taller de Programación






Mecanismos de Comunicación – MEMORIA COMPARTIDA

Ejemplos




Mecanismos de Comunicación – MEMORIA COMPARTIDA

Realizar un programa donde existen dos robots. El robot 1 trabaja en su área privada delimitada por las esquinas (2,2) y (7,7) contando esquinas recorrer la avenida 10 y juntar las vacías y el robot 1 trabaja en su área privada 🖁 flores que encuentre. El robot 2 llamado delimitada por las esquinas (8,2) y (13,7) contando esquinas vacías.




2,2

Realizar un programa donde existen **dos** robots. El robot 1 llamado avenida debe calle debe recorrer la calle 5 juntando los papeles que encuentre.








BLOQUEAR RECURSO

Dado un recurso compratido (por 2 o más procesos) que está **DISPONIBLE** se bloquea ese recurso para que otro proceso no pueda accederlo-

LIBERAR UN RECURSO

Dado un recurso compartido (por 2 o más procesos) **BLOQUEADO** el programador libera dicho recurso para que cualquier proceso pueda bloquearlo.





BLOQUEAR RECURSO - CONSIDERACIONES

- Puede realizarlo el programador o el Sistema Operativo
- Sólo se bloquea un recurso libre. Si el recurso ya está bloqueado no se debe intentarse hacerlo.
- Hay que bloquear un recurso cuando puede ser accedido por dos o más procesos de un programa.



LIBERAR UN RECURSO - CONSIDERACIONES

- Puede realizarlo el programador o el Sistema
 Operativo
- Sólo se libera un recurso ocupado. Si el recurso no está bloqueado no se debe intentarse hacerlo.
- Hay que liberar un recurso cuando puede ser accedido por dos o más procesos de un programa.



```
programa ejemploBloqueo
areas
  area: AreaC(1,1,20,20)

robots
  robot tipo1
  comenzar
```

```
BloquearEsquina(avenida, calle)
```

BloquearEsquina(2,8)
BloquearEsquina(posAv+1,posCa)
BloquearEsquina(ave,ca)



Supongamos que el **robot 1**, y el **robot 2** deben acceder a la esquina (5,10) en algún momento

variables

robot1:tipo1
robot2: tipo1

comenzar

Cómo escribo el programa?

fin se 3- Módulo Concurrente



```
programa ejemploBloqueo
areas
  area: AreaC(1,1,20,20)
robots
  robot tipo1
  comenzar
    BloquearEsquina(5,10)
  fin
variables
 robot1:tipo1
 robot2: tipo1
comenzar
```

- Si la esquina (5,10) está desbloqueada, entonces se marca como bloqueada y el robot continua ejecutando su código.
- Si la esquina (5,10) está bloqueada, entonces el robot "queda esperando" hasta que la esquina se libere y pueda ejecutar la instrucción de bloqueo.

Cómo se libera un esquina?



Supongamos que el **robot 1**, y el **robot 2** deben liberar la esquina (5,10) en algún momento (la habían bloqueado previamente)

Cómo escribo el programa?

LiberarEsquina(avenida, calle)

LiberarEsquina(2,8)

LiberarEsquina(ave,ca)

LiberarEsquina(posAv+1,posCa)

comenzar

fin

variables

robot1:tipo1

robot2: tipo1

... **fin**Clase 3- Módulo Concurrente



```
programa ejemploBloqueo
areas
  ciudad: AreaPC(1,1,20,20)
robots
  robot tipo1
  comenzar
   BloquearEsquina(5,10)
   LiberarEsquina(5,10)
  fin
```

```
variables
  robot1:tipo1
  robot2: tipo1
comenzar
  ...
fin
```

Cuando el robot bloquea la esquina (5,10), entonces ningún robot (inclusive él) prodrá bloquearla hasta que la misma sea desbloqueada.



COMUNICACIÓN – MEMORIA COMPRATIDA

CONSIDERACIONES EN EL BLOQUEO y DESBLOQUEO DE ESQUINAS

Una esquina DEBE ser bloqueada si y sólo si existe la posibilidad que dos o más robots podrían posicionarse en la misma al mismo momento.

Las esquinas deben permanecer bloqueadas el menor tiempo posible que garantice que el programa funcione.

Una esquina bloqueada siempre debe ser desbloqueada en algún momento del programa. Al finalizar el programa NO pueden quedar esquinas bloqueadas.

Una esquina DEBE ser bloqueada antes que el robot se posicione en ella.



Supongamos que tenemos un programa en el cual están declarados dos tipos robots y dos variables robot, una correspondiente a cada tipo. El robot 1 (de tipo 1) inicia su trabajo en la esquina (1,1) camina 5 cuadras y luego se posiciona en la esquina (10,10). El robot2 (de tipo 2) inicia su trabajo en la esquina (2,2) junta las flores de la esquina y luego se posiciona en la esquina (10,10). Ambos robots después de su trabajo vuelven a su esquina original.

ROBOT tipo1



Repetir 5 mover

Posicionarse en la esquina (10,10)

Posicionarse en la esquina (1,1)

ROBOT tipo2



Mientras (hay flor en la esquina) tomarFlor

Posicionarse en la esquina (10,10)

Posicionarse en la esquina (2,2)



```
programa ejemploBloqueo
areas
  ciudad: AreaC(1,1,20,20)
robots
  robot tipo1
  comenzar
    repetir 5
      mover
    Pos (10,10)
    Pos (1,1)
  fin
 robot tipo2
  comenzar
    mientras (HayFlorEnLaEsquina)
      tomarFlor
    Pos (10,10)
    Pos (2,2)
  fin
```

variables

robot1:tipo1
robot2: tipo2

Los robots podrían chocarse al querer posicionarse en la esquina (10,10)

comenzar

AsignarArea(robot1,ciudad)
Iniciar(robot1, 1, 1)
AsignarArea(robot2,ciudad)
Iniciar(robot2, 2, 2)
fin



```
programa ejemploBloqueo
areas
 ciudad: AreaC(1,1,20,20)
robots
 robot tipo1
  comenzar
    repetir 5
      mover
    BloquearEsquina (10,10)
    Pos (10,10)
    LiberarrEsquina (10,10)
    Pos (1,1)
 fin
 robot tipo2
  comenzar
    mientras (HayFlorEnLaEsquina)
      tomarFlor
    Pos (10,10)
    Pos (2,2)
```

Los robots podrían chocarse al querer posicionarse en la esquina (10,10)

variables

robot1:tipo1

robot2: tipo2

comenzar

AsignarArea(robot1,ciudad)

Iniciar(robot1, 1, 1)

AsignarArea(robot2,ciudad)

Iniciar(robot2, 2, 2)

fin





```
programa ejemploBloqueo
areas
 ciudad: AreaC(1,1,20,20)
robots
  robot tipo1
  comenzar
    repetir 5
      mover
    BloquearEsquina (10,10)
    Pos (10,10)
    LiberarrEsquina (10,10)
    Pos (1,1)
 fin
 robot tipo2
  comenzar
    mientras (HayFlorEnLaEsquina)
      tomarFlor
    BloquearEsquina (10,10)
    Pos (10,10)
    LiberarrEsquina (10,10)
    Pos (2,2)
 fin
```

Los robots podrían chocarse al querer variables posicionarse en la robot1:tipo1 robot2: tipo2 esquina (10,10)

comenzar

AsignarArea(robot1,ciudad)
Iniciar(robot1, 1, 1)
AsignarArea(robot2,ciudad)
Iniciar(robot2, 2, 2)
fin



```
programa ejemploBloqueo
areas
 ciudad: AreaC(1,1,20,20)
robots
  robot tipo1
 comenzar
    BloquearEsquina (10,10)
    repetir 5
      mover
    Pos (10,10)
    Pos (1,1)
    LiberarrEsquina (10,10)
 fin
 robot tipo2
  comenzar
    BloquearEsquina (10,10)
    mientras (HayFlorEnLaEsquina)
      tomarFlor
    Pos (10,10)
    Pos (2,2)
    LiberarrEsquina (10,10)
 fin
```

variables

robot1:tipo1

robot2: tipo2



comenzar

AsignarArea(robot1,ciudad)

Iniciar(robot1, 1, 1)

AsignarArea(robot2,ciudad)

Iniciar(robot2, 2, 2)

fin

Los robots deben bloquear los recursos el mínimo tiempo necesario



ROBOT robot1



Realizar código seguro

Bloquear la esquina compartida

Realizar la tarea en esa esquina

Moverme a una esquina segura

Liberar la esquina compartida

ROBOT robot2



Realizar código seguro

Bloquear la esquina compartida

Realizar la tarea en esa esquina

Moverme a una esquina segura

Liberar la esquina compartida



```
programa ejemploBloqueo
areas
  ciudad: AreaC(1,1,20,20)
robots
  robot tipo1
  comenzar
    repetir 5
      mover
    BloquearEsquina (10,10)
    Pos (10,10)
    Pos (1,1)
    LiberarrEsquina (10,10)
  fin
```

```
robot tipo2
 comenzar
   mientras (HayFlorEnLaEsquina)
     tomarFlor
   BloquearEsquina (10,10)
   Pos (10,10)
   Pos (2,2)
   LiberarrEsquina (10,10)
fin
variables
 robot1:tipo1
 robot2: tipo2
comenzar
  AsignarArea(robot1,ciudad)
  Iniciar(robot1, 1, 1)
  AsignarArea(robot2,ciudad)
  Iniciar(robot2, 2, 2)
fin
```



Taller de Programación





Algoritmos y arquitecturas concurrentes

Ejemplos del mundo real



Qué conceptos vimos hasta ahora

Los programas pueden ser ejecutados por múltiples procesos (ROBOTS)

Coordinación sobre los recursos compartidos (BLOQUEAR y LIBERAR ESQUINA)


Manejo de diferentes niveles de memoria (AREAS DE LA CIUDAD)

Comunicación entre procesos (MEMORIA COMPARTIDA y PASAJE DE MENSAJES)





Tipos de problemas reales – Sincronización por barrera



CARACTERISTICAS

Múltiples procesos se ejecutan concurrentemente, hasta que llegan a un punto especial, llamado **barrera**.

Los procesos que llegan a la barrera deben detenerse y esperar que **todos** los procesos.

Cuando **todos** los procesos alcanzan la barrera, podrán retomar su actividad (hasta finalizar o hasta alcanzar la próxima barrera).

Para esto los procesos deben avisar que llegaron.

PROBLEMAS REALES

La vacunación por COVID. Un partido de paddle.



Tipos de problemas reales – Passing the baton







CARACTERISTICAS

Múltiples procesos se ejecutan en concurrente.

Sólo un proceso a la vez, el que posee el testigo (baton), se mantiene activo.

Cuando el proceso activo completa su tarea, entrega el baton a otro proceso. El proceso que entregó el baton queda a la espera hasta recibirlo nuevamente.

El proceso que recibió el baton completa su ejecución. Al completar su tarea, pasará el baton a otro proceso.

Para esto los procesos deben tener una forma de comunicarse con el otro proceso.


PROBLEMAS REALES

La producción de un producto. Una carrera de postas.



Tipos de problemas reales — Productor/consumidor

CARACTERISTICAS



Existen dos tipos de procesos:

Productores: trabajan para generar algún recurso y almacenarlo en un espacio compartido.

Consumidores: utilizan los recursos generados por los productores para realizar su trabajo.


Para esto los procesos deben coordinar donde almacenan los datos los productores, cuando saben los consumidores que hay datos.

PROBLEMAS REALES

Corrección de parciales Cualquier sistema de producción



Tipos de problemas reales – Servidor/Cliente



CARACTERISTICAS

Los procesos se agrupan en dos categorías:

Servidores: permanecen inactivos hasta que un cliente les solicita algo. Cuando reciben una solicitud, realizan su tarea, entregan el resultado y vuelven a "dormir" hasta que otro cliente los despierte

Clientes: realizan su trabajo de manera independiente, hasta que requieren algo de un servidor. Entonces realizan una solicitud a un proceso servidor, y esperan hasta que recibir la respuesta. Cuando esto sucede, el cliente continúa su trabajo.


Para esto los procesos cliente deben realizar sus pedidos y el servidor debe administrar como los atiende.

PROBLEMAS REALES

Cualquier navegador Cualquier empresa



Tipos de problemas reales – Master/Slave



CARACTERISTICAS

Los procesos se agrupan en dos categorías:

Maestro: deriva tareas a otros procesos (trabajadores)

Esclavos: realizan la tarea solicitada y envían el resultado al jefe, quedando a la espera de la siguiente tarea

Para esto el proceso jefe determina cuantos trabajadores necesita, cómo les reparte la tarea, cómo recibe los resultados.

PROBLEMAS REALES

Buscar valores en un arreglo Remisería