Introducción a los Sistemas Operativos / Conceptos de Sistemas Operativos

Administración de Memoria – I











ISO/CSO

- ☐ Versión: Agosto 2025
- Palabras Claves: Procesos, Espacio de Direcciones, Memoria, Seguridad, Paginación, Segmentación Fragmentación

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.



Memoria

- La organización y administración de la "memoria principal" es uno de los factores más importantes en el diseño de los S. O.
- Los programas y datos deben estar en el almacenamiento principal para:
 - Poderlos ejecutar.
 - Referenciarlos directamente.







Memoria (cont.)

- ☐ El SO debe:
 - Llevar un registro de las partes de memoria que se están utilizando y de aquellas que no.
 - Asignar espacio en memoria principal a los procesos cuando estos la necesitan.
 - ☐ Libera espacio de memoria asignada a procesos que han terminado.
- Se espera de un S.O. un uso eficiente de la memoria con el fin de alojar el mayor número de procesos



Memoria (cont.)

El S.O. debe:

- Lograr que el programador se abstraiga de la alocación de los programas
- Brindar seguridad entre los procesos para que unos no accedan a secciones privadas de otros
- Brindar la posibilidad de acceso compartido a determinadas secciones de la memoria (librerías, código en común, etc.)
- Garantizar la performance del sistema



Administración de Memoria

- División Lógica de la Memoria Física para alojar múltiples procesos
 - Garantizando protección
 - Depende del mecanismo provisto por el HW
- Asignación eficiente
 - Contener el mayor numero de procesos para garantizar el mayor uso de la CPU por los mismos

Requisitos

Reubicación

- ✓ El programador no debe ocuparse de conocer donde será colocado en la Memoria RAM
- Mientras un proceso se ejecuta, puede ser sacado y traído a la memoria (swap) y, posiblemente, colocarse en diferentes direcciones.
- ✓ Las referencias a la memoria se deben "traducir" según ubicación actual del proceso.

Requisitos (cont).

- Protección
 - ✓ Los procesos NO deben referenciar acceder a direcciones de memoria de otros procesos
 - Salvo que tengan permiso
 - El chequeo se debe realizar durante la ejecución:
 - NO es posible anticipar todas las referencias a memoria que un proceso puede realizar.




Requisitos (cont).

- Compartición
 - ✔ Permitir que varios procesos accedan a la misma porción de memoria.
 - Ej: Rutinas comunes, librerías, espacios explícitamente compartidos, etc.
 - ✓ Permite un mejor uso aprovechamiento de la memoria RAM, evitando copias innecesarias (repetidas) de instrucciones

Abstracción - Espacio de Direcciones

- Rango de direcciones (a memoria) posibles que un proceso puede utilizar para direccionar sus instrucciones y datos.
- El tamaño depende de la Arquitectura del Procesador
 - \checkmark 32 bits: 0 .. 2^{32} 1
 - ✓ 64 bits: 0 .. 2⁶⁴ 1
- Es independiente de la ubicación "real" del proceso en la Memoria RAM

Abstracción -Espacio de Direcciones (cont.)













Direcciones

- Lógicas
 - ✔ Referencia a una localidad de memoria independiente de la asignación actual de los datos en la memoria.
 - ✓ Representa una dirección en el "Espacio de Direcciones del Proceso"
- Físicas
 - ✓ Referencia una localidad en la Memoria Física (RAM)
 - Dirección absoluta

En caso de usar direcciones Lógicas, es necesaria algún tipo de conversión a direcciones Físicas.




Conversión de Direcciones

Una forma simple de hacer esto es utilizando registros auxiliares

- Registro Base
 - Dirección de comienzo del Espacio de Direcciones del proceso en la RAM
- Registro Limite
 - ✔ Dirección final del proceso o medida del proceso Tamaño de su Espacio de Direcciones
- Ambos valores se fijan cuando el espacio de direcciones del proceso es cargado a memoria.
- Varían entre procesos (Context Switch)



Direcciones (cont.)











Dir. Lógicas vs. Físicas

- ☐ Si la CPU trabaja con direcciones lógicas, para acceder a memoria principal, se deben transformar en direcciones físicas.
 - Resolución de direcciones (address-binding): transformar la dirección lógica en la dirección física correspondiente
- Resolución en momento de compilación (Archivos .com de DOS) y en tiempo de carga
 - Direcciones Lógicas y Físicas son idénticas
 - ✔ Para reubicar un proceso es necesario recompilarlo o recargarlo.



Dir. Lógicas vs. Físicas

- Resolución en tiempo de ejecución
 - Direcciones Lógicas y Físicas son diferentes
 - ✓ Direcciones Lógicas son llamadas "Direcciones Virtuales"
 - ✓ La reubicación se puede realizar fácilmente
 - ✔ El mapeo entre "Virtuales" y "Físicas" es realizado por hardware
 - Memory Management Unit (MMU)



Memory Management Unit (MMU)

- Dispositivo de Hardware que mapea direcciones virtuales a físicas
 - Es parte del Procesador
 - ✓ Re-programar el MMU es una operación privilegiada
 - solo puede ser realizada en Kernel Mode
- El valor en el "registro de realocación" es sumado a cada dirección generada por el proceso de usuario al momento de acceder a la memoria.
 - ✓ Los procesos nunca usan direcciones físicas



MMU













Mecanismos de asignación de memoria

- Particiones Fijas: El primer esquema implementado
 - ✓ La memoria se divide en particiones o regiones de tamaño Fijo (pueden ser todas del mismo tamaño o no)
 - Alojan un proceso cada una
 - ✓ Cada proceso se coloca de acuerdo a algún criterio (First Fit, Best Fit, Worst Fit, Next Fit) en alguna partición
- Particiones dinámicas: La evolución del esquema anterior
 - ✓ Las particiones varían en tamaño y en número
 - Alojan un proceso cada una
 - Cada partición se genera en forma dinámica del tamaño justo que necesita el proceso

¿Qué problemas se generan en cada caso?



Fragmentación

- La fragmentación se produce cuando una localidad de memoria no puede ser utilizada por no encontrarse en forma contigua
- ☐ Fragmentación Interna:
 - Se produce en el esquema de particiones Fijas
 - Es la porción de la partición que queda sin utilizar
- ☐ Fragmentación Externa:
 - Se produce en el esquema de particiones dinámicas
 - ✓ Son huecos que van quedando en la memoria a medida que los procesos finalizan
 - ✓ Al no encontrarse en forma contigua puede darse el caso de que tengamos memoria libre para alocar un proceso, pero que no la podamos utilizar
 - ✔ Para solucionar el problema se puede acudir a la compactación, pero es muy costosa



Problemas del esquema

- ☐ El esquema de Registro Base + Limite presenta problemas:
 - Necesidad de almacenar el Espacio de Direcciones de forma continua en la Memoria Física
 - Los primeros SO definían particiones fijas de memoria, luego evolucionaron a particiones dinámicas
 - Fragmentación
 - Mantener "partes" del proceso que no son necesarias
 - Los esquemas de particiones fijas y dinámicas no se usan hoy en día
- Solución:
 - Segmentación
 - Paginación





Segmentación

- Esquema que se asemeja a la "visión del usuario". El programa se divide en partes/secciones
- Un Proceso es una colección de segmentos. Un segmento es una unidad lógica como:
 - ✔ Programa Principal, Procedimientos y Funciones, variables locales y globales, stack, etc.
- Puede causar Fragmentación



Programa desde la visión del usuario














Ejemplo de Segmentación






Segmentación (cont.)

- Todos los segmentos de un programa pueden no tener el mismo tamaño (código, datos, rutinas).
- Las direcciones Lógicas consisten en 2 partes:
 - Selector de Segmento
 - Desplazamiento dentro del segmento

Segmentación (cont.) - Arquitectura

- □ Tabla de Segmentos (por proceso!)
 - ✔ Permite mapear la dirección lógica en física. Cada entrada contiene:
 - Base: Dirección física de comienzo del segmento en RAM
 - Limit: Longitud del Segmento
- □ Segment-table base register (STBR): apunta a la ubicación de la tabla de segmentos.
- ☐ Segment-table length register (STLR): cantidad de segmentos de un programa

Segmentación (cont.)














Segmentación - Direcciones (cont.)






Paginación

- ☐ Memoria Física es dividida lógicamente en pequeños trozos de igual tamaño ☐ Marcos
- Memoria Lógica (espacio de direcciones) es dividido en trozos de igual tamaño que los marcos
 Paginas
- ☐ El SO debe mantener una tabla de paginas por cada proceso, donde cada entrada contiene (entre otras) el **Marco** en la que se coloca cada pagina.
- La dirección lógica se interpreta como:
 - un numero de pagina y un desplazamiento dentro de la misma.



Paginación – Ejemplo I



Memoria Lógica (Espacio de Direcciones)





Tabla de Paginas

Pensar: ¿Esta técnica puede producir Fragmentación?



Memoria Física (RAM)











Paginación – Ejemplo II

14

| 0 | A.0 |
|------------------|-----|
| 1 | A.1 |
| 2 | A.2 |
| 2 3 4 5 | A.3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 8 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |



| υĮ | 0 |
|----|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |



Process B page table

Process C page table


Main memory

9

Process D page table

| 13 | |
|----|--|
| 14 | |

Free frame list



| | Main memory |
|----|-------------|
| 0 | A.0 |
| 1 | A.1 |
| 2 | A.2 |
| 3 | A.3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | /////53//// |
| 8 | |
| 9 | ////82//// |
| 10 | ////63//// |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |


| | Main memory |
|----|-------------|
| 0 | A.0 |
| 1 | A.1 |
| 2 | A.2 |
| 3 | A.3 |
| 4 | D.0 |
| 5 | D.1 |
| 6 | D.2 |
| 7 | ////E3//// |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | D.3 |
| 12 | D.4 |
| 13 | |
| 14 | |








Paginación – Direcciones Lógicas















Traducción de direcciones






Tabla de Páginas

- Cada proceso tiene su tabla de páginas
- Debe Residir siempre en RAM
- El tamaño de la tabla de páginas NO depende del espacio de direcciones del proceso.
- Puede alcanzar un tamaño considerable

Tabla de 1 nivel (lineal) – 32 bits

☐ Direcciones de 32bits

20 bits

12 bits

Numero de página

Desplazamiento

- Ejemplo
 - ✓ Cantidad de Page Table Entries (PTEs) máximas que puede tener un proceso = 2²⁰ (1.048.576)
 - \checkmark El tamaño de cada página es de 4KB (2^{12})
 - ✓ El tamaño de cada PTE es de 4 bytes
 - ✓ Cantidad de PTEs que entran en un marco: $4KB/4B = 2^{10}$
 - ✓ Tamaño de tabla de páginas
 - Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso = $2^{20}/2^{10} = 2^{10}$
 - Tamaño tabla de páginas del proceso:
 2¹⁰ * 4bytes = 4MB por proceso









Tabla de 1 nivel (lineal) – 64 bits

☐ Direcciones de 64bits

52 bits12 bitsNumero de páginaDesplazamiento

- Ejemplo
 - ✓ Cantidad de Page Table Entries (PTEs) máximas que puede tener un proceso = 2⁵²
 - ✓ El tamaño de cada página es de 4KB
 - ✓ El tamaño de cada PTE es de 4 bytes
 - Cantidad de PTEs que entran en un marco: $4KB/4B = 2^{10}$
 - ✓ Tamaño de tabla de páginas
 - Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso = $2^{52}/2^{10} = 2^{42}$
 - Tamaño tabla de páginas del proceso = 2⁴² * 4bytes = 2⁵⁴
 Más de 16.000GB por proceso!!!









Tabla de páginas (cont.)

- ☐ Formas de organizar:
 - ✓ Tabla de 1 nivel: Tabla única lineal
 - ✓ Tabla de 2 niveles (o más, multinivel)
 - ✓ Tabla invertida: Hashing
- La forma de organizarla depende del HW subyacente
 - ✓ La usa la MMU para traducir, el Kernel se debe ajustar al HW.

Tabla de páginas - Tabla de 2 niveles

- El propósito de la tabla de páginas multinivel es dividir la tabla de páginas lineal en múltiples tablas de páginas
- Cada tabla de páginas suele tener el mismo tamaño pero se busca que tengan un menor número de páginas por tabla
- La idea general es que cada tabla sea más pequeña
- Se busca que la tabla de páginas se ajuste a lo requerido por el espacio de direcciones del proceso
 - Mejor consumo de RAM
- ☐ Existe un esquema de direccionamientos indirectos



Ejemplo: mapeo en memoria de tabla de páginas de 2 niveles





Tabla de Páginas - Tabla de 2 niveles














Tablas de Páginas - x64

- ☐ Se usan 47 bits para direccionar
- ☐ Usa tabla de páginas de 4 niveles











- Utilizada en Arquitecturas donde el espacio de direcciones es muy grande
 - ✓ Las tablas de páginas ocuparían muchos niveles y la traducción sería costosa
 - ✔ Por esta razón se adopta esta técnica
- ☐ Por ejemplo, si el espacio de direcciones es de 2⁶⁴ bytes, con páginas de 4 KB, necesitamos una tabla de páginas con 2⁵² entradas
- ☐ Si cada entrada es de 8 bytes, la tabla es de más de 30 millones de Gigabyes (30 PB)




- ☐ Hay una entrada por cada marco de página en la memoria real. Es la visión inversa a la que veníamos viendo
- Hay una sola tabla para todo el sistema
- ☐ El espacio de direcciones de la tabla se refiera al espacio físico de la RAM, en vez del espacio de direcciones virtuales de un proceso
- ☐ Usada en PowerPC, UltraSPARC, y IA-64
- ☐ El número de página es transformado en un valor de HASH
- El HASH se usa como índice de la tabla invertida para encontrar el marco asociado
- ☐ Se define un mecanismo de encadenamiento para solucinar colisiones (cuando el hash da igual para 2 direcciones virtuales)



- ■Sólo se mantienen los PTEs de páginas presentes en memoria física
 - ✓ La tabla invertida es organizada como tabla hash en memoria principal
 - Se busca indexadamente por número de página virtual
 - Si está presente en tabla, se extrae el marco de página y sus protecciones
 - Si no está presente en tabla, corresponde a un fallo de página





https://www.youtube.com/watch?v=2zEGiZga04g











Tamaño de la Pagina

- Pequeño
 - Menor Fragmentación Interna.
 - ✓ Más páginas requeridas por proceso □ Tablas de páginas más grandes.
 - Más páginas pueden residir en memoria
- □ Grande
 - Mayor Fragmentación interna
 - ✓ La memoria secundaria está diseñada para transferir grandes bloques de datos más eficientemente ☐ Más eficiente mover páginas hacia la memoria principal.

Tamaño de la Pagina (cont.)

- ☐ Relación con la E/S
 - ✓ Vel. De transferencia: 2 Mb/s
 - ✓ Latencia: 8 ms
 - ✓ Búsqueda: 20 ms
- ☐ Pagina de 512 bytes
 - -1 pagina \rightarrow total: 28,2 ms
 - -Solo 0,2 ms de transferencia (1%)
 - -2 paginas \rightarrow 56,4 ms
- ☐ Pagina de 1024 bytes
 - -total: 28,4 ms
 - -Solo 0,4 ms de transferencia











Tamaño de la Pagina (cont)

Table 8.2 Example Page Sizes

| Computer | Page Size |
|------------------------|------------------------|
| Atlas | 512 48-bit words |
| Honeywell-Multics | 1024 36-bit word |
| IBM 370/XA and 370/ESA | 4 Kbytes |
| VAX family | 512 bytes |
| IBM AS/400 | 512 bytes |
| DEC Alpha | 8 Kbytes |
| MIPS | 4 kbyes to 16 Mbytes |
| UltraSPARC | 8 Kbytes to 4 Mbytes |
| Pentium | 4 Kbytes or 4 Mbytes |
| PowerPc | 4 Kbytes |
| Itanium | 4 Kbytes to 256 Mbytes |









Translation Lookaside Buffer

- ☐ Cada referencia en el espacio virtual puede causar 2 (o más) accesos a la memoria física.
 - ✓ Uno (o más) para obtener la entrada en tabla de páginas
 - Uno para obtener los datos
- Para solucionar este problema, una memoria cache de alta velocidad es usada para almacenar entradas de páginas
 - ✓ TLB











Translation Lookaside Buffer (cont.)

- El buffer de traducción adelantada contiene las <u>entradas de la tabla de páginas</u> que fueron usadas más recientemente.
- Dada una dirección virtual, la MMU examina la TLB
- ☐ Si la entrada de la tabla de páginas se encuentra en la TLB (hit), es obtenido el frame y resuelve la dirección lógica.











Translation Lookaside Buffer (cont.)

- ☐ Si la entrada no es encontrada en la TLB (miss), el número de página es usado como índice en la tabla de páginas del proceso.
 - ✓ La TLB es actualizada para incluir la nueva entrada
- □ El cambio de contexto genera la invalidación de las entradas de la TLB □ Analizar. ¿Qué ocurre si el Quantum en Round Robin es chico?¿y al contrario?












Translation Lookaside Buffer (cont.)














Segmentación VS Paginación

- Compartir
- Proteger










Segmentación Paginada

- La paginación
 - ✓ Transparente al programador
 - ✓ Elimina Fragmentación externa.
- Segmentación
 - Es visible al programador
 - ✓ Facilita modularidad, estructuras de datos grandes y da mejor soporte a la compartición y protección
- Segmentación Paginada: Cada segmento es dividido en páginas de tamaño fijo.



Segmentación Paginada (cont.)





Intel x386

