

Trabajo Práctico N° 1:
Subrutinas y Pasaje de Parámetros.

Ejercicio 1: Repaso de Uso de la Pila.

Si el registro SP vale 8000h al comenzar el programa, indicar el valor del registro SP luego de ejecutar cada una de las instrucciones de la tabla, en el orden en que aparecen. Indicar, de la misma forma, los valores de los registros AX y BX.

Instrucción	Valor del registro SP	AX	BX
mov ax, 5	8000h	5	---
mov bx, 3	8000h	5	3
push ax	7FFCh	5	3
push bx	7FFAh	5	3
push ax	7FFEh	5	3
pop bx	7FFCh	5	3
pop bx	7FFEh	5	3
pop ax	8000h	5	3

Ejercicio 2: Llamadas a Subrutinas y la Pila.

Si el registro SP vale 8000h al comenzar el programa, indicar el valor del registro SP luego de ejecutar cada instrucción. Considerar que el programa comienza a ejecutarse con el IP en la dirección 2000h, es decir, que la primera instrucción que se ejecuta es la de la línea 5 (push ax). Nota: Las sentencias ORG y END no son instrucciones, sino indicaciones al compilador, por lo tanto no se ejecutan.

Instrucción	Valor del registro SP
org 3000h	---
rutina: mov bx, 3	7FFCh
ret	7FFEh
org 2000h	---
push ax	7FFEh
call rutina	7FFCh
pop bx	8000h
hlt	8000h
end	8000h

Ejercicio 3: Llamadas a Subrutinas y Dirección de Retorno.

(a) Si el registro SP vale 8000h al comenzar el programa, indicar el contenido de la pila luego de ejecutar cada instrucción. Si el contenido es desconocido/basura, indicarlo con el símbolo "?". Considerar que el programa comienza a ejecutarse con el IP en la dirección 2000h, es decir, que la primera instrucción que se ejecuta es la de la línea 5 (call RUT). Se provee la ubicación de las instrucciones en memoria, para poder determinar la dirección de retorno de la rutina. Nota: Las sentencias ORG y END no son instrucciones, sino indicaciones al compilador, por lo tanto no se ejecutan ni tienen ubicación en memoria.

org 3000h		
RUT:	mov bx, 3	Dirección 3000h
	ret	Dirección 3002h
		Pila: 2002h; 2006h
		Pila: 2002h; 2006h
org 2000h		
	call RUT	Dirección 2000h
	add cx, 5	Dirección 2002h
	call rut	Dirección 2004h
	hlt	Dirección 2006h
	end	
		Pila: 2002h
		Pila: 2002h
		Pila: 2002h; 2006h
		Pila: 2002h; 2006h

(b) Explicar detalladamente:

(i) Las acciones que tienen lugar al ejecutarse la instrucción CALL RUT.

Al ejecutarse la instrucción CALL RUT, se guarda el valor de la posición de memoria que está en el puntero de instrucción (IP) en la pila (PUSH del IP), se asigna el valor de la posición de memoria correspondiente a la etiqueta RUT al IP y la CPU comienza a ejecutar las instrucciones de la subrutina RUT.

(ii) Las acciones que tienen lugar al ejecutarse la instrucción RET.

La operación que se realiza con la instrucción ret es retornar al programa principal a partir de la instrucción siguiente a la instrucción CALL RUT. La CPU sabe a qué dirección de memoria debe retornar desde la subrutina al programa principal porque el puntero de instrucción (IP) se carga con el valor de la posición de memoria guardada en la pila (POP del IP) y, por lo tanto, la ejecución del programa sigue a partir de la instrucción siguiente a la instrucción CALL RUT.

Ejercicio 4: Tipos de Pasajes de Parámetros.

Indicar con un tilde, para los siguientes ejemplos, si el pasaje del parámetro es por registro o pila, y por valor o referencia.

Código	Registro	Pila	Valor	Referencia
mov ax, 5 call subrutina	X		X	
mov dx, offset A call subrutina	X			X
mov bx, 5 push bx call subrutina pop bx		X	X	
mov cx, offset A push cx call subrutina pop cx		X		X
mov dl, 5 call subrutina	X		X	
call subrutina mov A, dx	X		X	

Ejercicio 5: Cálculo de A+B+C. Pasaje de Parámetros a través de Registros.

En este ejercicio, programarás tus primeras subrutinas. Las subrutinas recibirán tres parámetros, A, B y C, y realizarán un cálculo muy simple, $A+B-C$, cuyo resultado deben retornar. Si bien, en general, no tendría sentido escribir una subrutina para una cuenta tan simple que puede implementarse con dos instrucciones, esta simplificación permite concentrarse en los aspectos del pasaje de parámetros.

(a) Escribir un programa que dados los valores etiquetados como A, B y C y almacenados en la memoria de datos, calcule $A+B-C$ y guarde el resultado en la memoria con etiqueta D, sin utilizar subrutinas.

```
org 1000h
A DW 1h
B DW 2h
C DW 3h
D DW ?
```

```
org 2000h
mov ax, A
add ax, B
sub ax, C
mov D, ax
hlt
end
```

(b) Escribir un programa como en (a) pero ahora el cálculo y el almacenamiento del resultado debe realizarse en una subrutina llamada calculo, sin recibir ni devolver parámetros, es decir, utilizando A, B, C y D como variables globales. Si bien esta técnica no está recomendada, en este ejercicio, sirve para ver sus diferencias con el uso de parámetros.

```
org 1000h
A DW 1h
B DW 2h
C DW 3h
D DW ?

CALCULO: org 3000h
          mov ax, A
          add ax, B
          sub ax, C
          mov D, ax
          ret

          org 2000h
```

```
call CALCULO
hlt
end
```

(c) Volver a escribir el programa, pero, ahora, con una subrutina que reciba A, B y C por valor a través de los registros AX, BX y CX, calcule AX+BX-CX y devuelva el resultado por valor en el registro DX. El programa principal debe llamar a la subrutina y, luego, guardar el resultado en la memoria con etiqueta D.

```
org 1000h
A DW 1h
B DW 2h
C DW 3h
D DW ?
```

```
CALCULO: org 3000h
          mov dx, ax
          add dx, bx
          sub dx, cx
          ret
```

```
org 2000h
mov ax, A
mov bx, B
mov cx, C
call CALCULO
mov D, dx
hlt
end
```

(d) Si tuviera que realizar el cálculo dos veces con números distintos, por ejemplo, unos guardados en variables A1, B1, C1 y otros guardados en variables A2, B2, C2, ¿podrían reutilizarse las subrutinas del inciso (b) sin modificarse? ¿y las del inciso (c)?

Si tuviera que realizar el cálculo dos veces con números distintos, por ejemplo, unos guardados en variables A1, B1, C1 y otros guardados en variables A2, B2, C2, no podría reutilizar la subrutina del inciso (b) sin modificarla, aunque sí la subrutina del inciso (c).

Ejercicio 6: Multiplicación de Números sin Signo. Pasaje de Parámetros a través de Registros.

El simulador no posee una instrucción para multiplicar números. Escribir un programa para multiplicar los números NUM1 y NUM2 y guardar el resultado en la variable RES.

(a) Sin hacer llamados a subrutinas, resolviendo el problema desde el programa principal.

```
org 1000h
NUM1 DB 1
NUM2 DB 2
RES DW ?

org 2000h
mov dx, 0
mov al, NUM1
cmp al, 0
jz FIN
mov ah, 0
mov cl, NUM2
LAZO: cmp cl, 0
jz FIN
add dx, ax
dec cl
jnz LAZO
FIN: mov RES, dx
hlt
end
```

(b) Llamando a una subrutina MUL para efectuar la operación, pasando los parámetros por valor desde el programa principal a través de registros y devolviendo el resultado a través de un registro por valor.

```
org 1000h
NUM1 DB 1
NUM2 DB 2
RES DW ?

org 3000h
MUL: mov dx, 0
      cmp cl, 0
      jz FIN
      mov ah, 0
LAZO: add dx, ax
      dec cl
      jnz LAZO
```

```
FIN:      ret  
  
          org 2000h  
          mov al, NUM1  
          mov cl, NUM2  
          call MUL  
          mov RES, dx  
          hlt  
          end
```

(c) Llamando a una subrutina MUL, pasando los parámetros por referencia desde el programa principal a través de registros y devolviendo el resultado a través de un registro por valor.

```
org 1000h  
NUM1 DW 1  
NUM2 DW 2  
RES DW ?  
  
MUL:  
    org 3000h  
    mov dx, 0  
    mov bx, ax  
    mov ax, [bx]  
    mov bx, cx  
    mov cx, [bx]  
    cmp cx, 0  
    jz FIN  
LAZO:  
    add dx, ax  
    dec cx  
    jnz LAZO  
FIN:  
    ret  
  
          org 2000h  
          mov ax, offset NUM1  
          mov cx, offset NUM2  
          call MUL  
          mov RES, dx  
          hlt  
          end
```

Ejercicio 7.

El programa de abajo utiliza una subrutina para multiplicar dos números, pasando los parámetros por valor para NUM1 y NUM2 y por referencia (RES), en ambos casos a través de la pila. Analizar su contenido y contestar.

Observaciones:

- Los contenidos de los registros AX, BX, CX y DX antes y después de ejecutarse la subrutina son iguales, dado que, al comienzo, se almacenan en la pila para poder utilizarlos sin perder la información que contenían antes del llamado. Al finalizar la subrutina, los contenidos de estos registros son restablecidos desde la pila.
- El programa sólo puede aplicarse al producto de dos números mayores que cero.

ORG 3000H
MUL:
PUSH BX
PUSH CX
PUSH AX
PUSH DX
MOV BX, SP
ADD BX, 12
MOV CX, [BX]
ADD BX, 2
MOV AX, [BX]
SUB BX, 4
MOV BX, [BX]
MOV DX, 0
SUMA:
ADD DX, AX
DEC CX
JNZ SUMA
MOV [BX], DX
POP DX
POP AX
POP CX
POP BX
RET

ORG 1000H
NUM1 DW 5H
NUM2 DW 3H
RES DW ?

ORG 2000H
MOV AX, NUM1
PUSH AX
MOV AX, NUM2
PUSH AX
MOV AX, OFFSET RES
PUSH AX
CALL MUL

*POP AX
POP AX
POP AX
HLT
END*

(a) ¿Cuál es el modo de direccionamiento de la instrucción MOV AX, [BX]? ¿Qué se copia en el registro AX en este caso?

El modo de direccionamiento de la instrucción MOV AX, [BX] es indirecto por registro y el valor que se copia en el registro AX, en este caso, es 5h.

(b) ¿Qué función cumple el registro temporal ri que aparece al ejecutarse una instrucción como la anterior?

El registro temporal denominado “ri” cumple la función de guardar, temporalmente, la dirección contenida en BX para, luego, ir a buscar el contenido de la misma.

(c) ¿Qué se guarda en AX al ejecutarse MOV AX, OFFSET RES?

En AX, al ejecutarse MOV AX, OFFSET RES, se guarda la dirección de la variable RES.

(d) ¿Cómo se pasa la variable RES a la pila, por valor o por referencia? ¿Qué ventaja tiene esto?

La variable RES a la pila se pasa por referencia y la ventaja que tiene esto (versus pasarla a la pila por valor) es poder, luego, en la subrutina SUMA, usar direccionamiento indirecto para guardar el resultado en la dirección de la variable RES.

(e) ¿Cómo trabajan las instrucciones PUSH y POP?

Las instrucciones PUSH y POP trabajan para el pasaje de parámetros y para preservar el contenido de los registros.

Ejercicio 8: Subrutinas para Realizar Operaciones con Cadenas de Caracteres.

(a) Escribir una subrutina LONGITUD que cuente el número de caracteres de una cadena de caracteres terminada en cero (00h) almacenada en la memoria. La cadena se pasa a la subrutina por referencia vía registro y el resultado se retorna por valor también a través de un registro. Ejemplo: la longitud de 'abcd'00h es 4 (el 00h final no cuenta).

```
org 1000h
CADENA DB "abcde"
DB 0
RES DW ?

org 3000h
LONGITUD: mov dx, 0
LAZO:    cmp byte ptr [bx], 0
          jz FIN
          inc dx
          inc bx
          jmp LAZO
FIN:     ret

org 2000h
mov bx, offset CADENA
call LONGITUD
mov RES, dx
hlt
end
```

(b) Escribir una subrutina CONTAR_MIN que cuente el número de letras minúsculas de la 'a' a la 'z' de una cadena de caracteres terminada en cero almacenada en la memoria. La cadena se pasa a la subrutina por referencia vía registro y el resultado se retorna por valor también a través de un registro. Ejemplo: CONTAR_MIN de 'aBcDE1#!' debe retornar 2.

```
org 1000h
CADENA DB "aBcDe"
DB 0
RES DW ?

org 3000h
CONTAR_MIN: mov dx, 0
LAZO:    cmp byte ptr [bx], 0
          jz FIN
          mov al, [bx]
          cmp al, 123
          jns NO_ES_MIN
```

```
        cmp al, 97
        js NO_ES_MIN
        inc dx
NO_ES_MIN:    inc bx
                jmp LAZO
FIN:          ret

        org 2000h
        mov bx, offset CADENA
        call CONTAR_MIN
        mov RES, dx
        hlt
        end
```

(c) Escribir la subrutina *ES_VOCAL*, que determina si un carácter es vocal o no, ya sea mayúscula o minúscula. La rutina debe recibir el carácter por valor vía registro y debe retornar, también vía registro, el valor 0FFh si el carácter es una vocal o 00h en caso contrario. Ejemplos: *ES_VOCAL* de ‘a’ o ‘A’ debe retornar 0FFh y *ES_VOCAL* de ‘b’ o de ‘4’ debe retornar 00h.

```
        org 1000h
        VOCALES DB 65,69,73,79,85,97,101,105,111,117
        CHAR DB "A"
        RES DB ?

        org 3000h
ES_VOCAL:    mov ah, 00h
                mov cl, offset CHAR - offset VOCALES
                mov bx, offset VOCALES
LAZO:         cmp al, [bx]
                jz VOCAL
                inc bx
                dec cl
                jz FIN
                jmp LAZO
VOCAL:         mov ah, 0FFh
FIN:          ret

        org 2000h
        mov al, CHAR
        call ES_VOCAL
        mov RES, ah
        hlt
        end
```

(d) Usando la subrutina anterior escribir la subrutina *CONTAR_VOC*, que recibe una cadena terminada en cero por referencia a través de un registro, y devuelve, en un

registro, la cantidad de vocales que tiene esa cadena. Ejemplo: CONTAR_VOC de ‘contar1#!’ debe retornar 2.

```
org 1000h
VOCALES DB 65,69,73,79,85,97,101,105,111,117
CADENA DB “AbCdE”
DB 0
RES DB ?

ES_VOCAL:
    org 3000h
    push bx
    mov ah, 00h
    mov cl, offset CADENA - offset VOCALES
    mov bx, offset VOCALES
LAZO1:
    cmp al, [bx]
    jz VOCAL
    inc bx
    dec cl
    jz FIN1
    jmp LAZO1
VOCAL:
    mov ah, 0FFh
FIN1:
    pop bx
    ret

CONTAR_VOC:
LAZO2:
    org 4000h
    mov dl, 0
    mov al, [bx]
    cmp al, 0
    jz FIN2
    jz FIN2
    call ES_VOCAL
    cmp ah, 0FFh
    jnz NO_ES_VOCAL
    inc dl
NO_ES_VOCAL:
    inc bx
    jmp LAZO2
FIN2:
    ret

    org 2000h
    mov bx, OFFSET CADENA
    call CONTAR_VOC
    mov RES, dl
    hlt
    end
```

(e) Escribir la subrutina CONTAR_CAR que cuenta la cantidad de veces que aparece un carácter dado en una cadena terminada en cero. El carácter a buscar se debe pasar por valor, mientras que la cadena a analizar se pasa por referencia, ambos a través de la pila.

Ejemplo: `CONTAR_CAR` de ‘`abbcde!`’ y ‘`b`’ debe retornar 2, mientras que `CONTAR CAR` de ‘`abbcde!`’ y ‘`z`’ debe retornar 0.

```

CONTAR_CAR:
LAZO:
    org 1000h
    CADENA DB "AbCdE"
    DB 0
    CHAR DB "A"
    RES DB ?

    org 3000h
    mov ah, 0
    cmp byte ptr [bx], 0
    jz FIN
    cmp al, [bx]
    jnz NO_ES_IGUAL
    inc ah
    inc bx
    jmp LAZO
    ret

NO_ES_IGUAL:
FIN:
    org 2000h
    mov al, CHAR
    mov bx, offset CADENA
    call CONTAR_CAR
    mov RES, ah
    hlt
    end

```

(f) Escribir la subrutina REEMPLAZAR_CAR que reciba dos caracteres (ORIGINAL y REEMPLAZO) por valor a través de la pila y una cadena terminada en cero también a través de la pila. La subrutina debe reemplazar el carácter ORIGINAL por el carácter REEMPLAZO.

```
org 1000h
ORIGINAL DB "A"
REEMPLAZO DB "E"
CADENA DB "AbCdE"
DB 0

REEMPLAZAR_CAR:
    org 3000h
    push ax
    push bx
    mov bx, sp
    add bx, 8
    mov ax, [bx]
    mov bx, sp
    add bx, 6
```

```
        mov bx, [bx]
LAZO:   cmp byte ptr [bx], 0
        jz FIN
        cmp byte ptr [bx], al
        jnz NO_ES_IGUAL
        mov [bx], ah
NO_ES_IGUAL:    inc bx
                  jmp LAZO
FIN:      pop bx
          pop ax
          ret

org 2000h
mov al, ORIGINAL
mov ah, REEMPLAZO
mov cx, offset CADENA
push ax
push cx
call REEMPLAZAR_CAR
pop cx
pop ax
hlt
end
```

Ejercicio 9.

(a) Escribir una subrutina *ROTARIZQ* que haga una rotación hacia la izquierda de los bits de un byte almacenado en la memoria. Dicho byte debe pasarse por valor desde el programa principal a la subrutina a través de registros. No hay valor de retorno, sino que se modifica directamente la memoria. Una rotación a izquierda de un byte se obtiene moviendo cada bit a la izquierda, salvo por el último que se mueve a la primera posición. Por ejemplo, al rotar a la izquierda el byte 10010100, se obtiene 00101001 y, al rotar a la izquierda 01101011, se obtiene 11010110. Para rotar a la izquierda un byte, se puede multiplicar el número por 2 o, lo que es lo mismo, sumarlo a sí mismo. Entonces, la instrucción *add ah, ah* permite hacer una rotación a izquierda. No obstante, también hay que tener en cuenta que, si el bit más significativo es un 1, el carry debe llevarse al bit menos significativo, es decir, se le debe sumar 1 al resultado de la primera suma.

```
org 1000h
CADENA DB 10010100b

org 3000h
ROTARIZQ: add al, al
           adc al, 0
           mov CADENA, al
           ret

org 2000h
mov al, CADENA
call ROTARIZQ
hlt
end
```

(b) Usando la subrutina *ROTARIZQ* del ejercicio anterior, escribir una subrutina *ROTARIZQ_N* que realice N rotaciones a la izquierda de un byte. La forma de pasaje de parámetros es la misma, pero se agrega el parámetro N que se recibe por valor y registro. Por ejemplo, al rotar a la izquierda 2 veces el byte 10010100, se obtiene el byte 01010010.

```
org 1000h
CADENA DB 10010100b
N DB 2

org 3000h
ROTARIZQ: add al, al
           adc al, 0
           ret

org 4000h
ROTARIZQ_N: cmp ah, 0
              jz FIN
```

```
call ROTARIZQ
dec ah
jmp ROTARIZQ_N
FIN:      mov CADENA, al
          ret
```

```
org 2000h
mov al, CADENA
mov ah, N
call ROTARIZQ_N
hlt
end
```

(c) Usando la subrutina *ROTARIZQ_N* del ejercicio anterior, escribir una subrutina *ROTARDER_N* que sea similar, pero que realice *N* rotaciones hacia la derecha. Una rotación a derecha de *N* posiciones, para un byte con 8 bits, se obtiene rotando a la izquierda $8 - N$ posiciones. Por ejemplo, al rotar a la derecha 6 veces el byte 10010100, se obtiene el byte 01010010, que es equivalente a la rotación a la izquierda de 2 posiciones del ejemplo anterior.

```
org 1000h
CADENA DB 10010100b
N DB 2

org 3000h
ROTARIZQ:    add al, al
              adc al, 0
              ret

org 4000h
ROTARIZQ_N:   cmp ah, 0
              jz FIN
              call ROTARIZQ
              dec ah
              jmp ROTARIZQ_N
FIN:          mov CADENA, al
              ret

org 5000h
ROTARDER_N:   mov cl, 8
              sub cl, ah
              mov ah, cl
              call ROTARIZQ_N
              ret

org 2000h
mov al, CADENA
mov ah, N
```

```
call ROTARDER_N
hlt
end
```

(d) Escribir la subrutina ROTARDER del ejercicio anterior, pero sin usar la subrutina ROTARIZQ. Comparar qué ventajas tiene cada una de las soluciones.

```
org 1000h
CADENA DB 10010100b
N DB 2

org 3000h
DIV:
    cmp al, 0
    jz FIN1
    cmp al, 2
    jc FIN1
    sub al, 2
    jc FIN1
    inc cl
    jmp DIV
FIN1:
    ret

org 4000h
ROTARDER:
    mov cl, 0
    call DIV
    cmp al, 1
    jnz FIN2
    add cl, 80h
FIN2:
    ret

org 5000h
ROTARDER_N:
    cmp ah, 0
    jz FIN3
    call ROTARDER
    dec ah
    mov al, cl
    jmp ROTARDER_N
    mov CADENA, cl
FIN3:
    ret

org 2000h
mov al, CADENA
mov ah, N
call ROTARDER_N
hlt
end
```

Ejercicio 10: SWAP.

Escribir una subrutina SWAP que intercambie dos datos de 16 bits almacenados en memoria. Los parámetros deben ser pasados por referencia desde el programa principal a través de la pila. Para hacer este ejercicio, tener en cuenta que los parámetros que se pasan por la pila son las direcciones de memoria, por lo tanto, para acceder a los datos a intercambiar se requieren accesos indirectos, además de los que ya se deben realizar para acceder a los parámetros de la pila.

```
org 1000h
NUM1 DW 1234h
NUM2 DW 5678h

SWAP:    org 3000h
          push ax
          push bx
          push cx
          push dx
          mov bx, sp
          add bx, 10
          mov bx, [bx]
          mov cx, [bx]
          mov bx, sp
          add bx, 12
          mov bx, [bx]
          mov dx, [bx]
          mov bx, sp
          add bx, 10
          mov bx, [bx]
          mov [bx], dx
          mov bx, sp
          add bx, 12
          mov bx, [bx]
          mov [bx], cx
          pop dx
          pop cx
          pop bx
          pop ax
          ret

          org 2000h
          mov ax, offset NUM1
          mov cx, offset NUM2
          push ax
          push cx
          call SWAP
          pop cx
          pop ax
          hlt
```

end

Ejercicio 11: Subrutinas de Cálculo.

(a) Escribir la subrutina DIV que calcule el resultado de la división entre 2 números positivos. Dichos números deben pasarse por valor desde el programa principal a la subrutina a través de la pila. El resultado debe devolverse también a través de la pila por valor.

```
org 1000h
NUM1 DB 10
NUM2 DB 5
RES DB ?

DIV:    org 3000h
        push ax
        push bx
        push cx
        mov cx, 0
        mov bx, sp
        add bx, 10
        mov ax, [bx]
LAZO:   sub al, ah
        js FIN
        inc cx
        jmp LAZO
FIN:    mov bx, sp
        add bx, 8
        mov bx, [bx]
        mov [bx], cx
        pop cx
        pop bx
        pop ax
        ret

org 2000h
mov al, NUM1
mov ah, NUM2
mov cx, offset RES
push ax
push cx
call DIV
pop cx
pop ax
hlt
end
```

(b) Escribir la subrutina RESTO que calcule el resto de la división entre 2 números positivos. Dichos números deben pasarse por valor desde el programa principal a la

subrutina a través de registros. El resultado debe devolverse también a través de un registro por valor.

```
org 1000h
NUM1 DB 10
NUM2 DB 5

          org 3000h
RESTO:    mov cl, 0
          mov ch, 0
          cmp ah, 0
          jz FIN
          cmp al, 0
          jz FIN
DIV:      sub al, ah
          js RES
          inc cl
          jmp DIV
RES:      add al, ah
          mov ch, al
FIN:      ret

          org 2000h
          mov al, NUM1
          mov ah, NUM2
          call RESTO
          hlt
          end
```

(c) Escribir un programa que calcule la suma de dos números de 32 bits almacenados en la memoria sin hacer llamados a subrutinas, resolviendo el problema desde el programa principal.

```
org 1000h
NUM1 DW 1,2
NUM2 DW 3,4
SUMA DW ?,?
DIR3 DW ?

          org 2000h
          mov ax, offset NUM1 + 2
          mov cx, offset NUM2 + 2
          mov DIR3, offset SUMA + 2
          mov bx, ax
          mov dx, [bx]
          mov bx, cx
          add dx, [bx]
```

```
pushf
mov bx, DIR3
mov [bx], dx
sub ax, 2
sub cx, 2
sub DIR3, 2
mov bx, ax
mov dx, [bx]
mov bx, cx
popf
adc dx, [bx]
mov bx, DIR3
mov [bx], dx
hlt
end
```

(d) Escribir un programa que calcule la suma de dos números de 32 bits almacenados en la memoria llamando a una subrutina SUM32, que reciba los parámetros de entrada por referencia a través de la pila y devuelva el resultado también por referencia a través de la pila.

```
org 1000h
NUM1 DW 1,2
NUM2 DW 3,4
SUMA DW ?,?

org 3000h
SUM32:
    push ax
    push bx
    push cx

    mov bx, sp
    add bx, 12
    mov bx, [bx]
    mov ax, [bx]

    mov bx, sp
    add bx, 10
    mov bx, [bx]
    mov cx, [bx]

    add ax, cx
    pushf

    mov bx, sp
    add bx, 10
    mov bx, [bx]
    mov [bx], ax
```

```
mov bx, sp
add bx, 14
mov bx, [bx]
sub bx, 2
mov ax, [bx]

mov bx, sp
add bx, 12
mov bx, [bx]
sub bx, 2
mov cx, [bx]

popf
adc ax, cx

mov bx, sp
add bx, 8
mov bx, [bx]
sub bx, 2
mov [bx], ax

FIN:    pop cx
        pop bx
        pop ax
        ret

org 2000h
mov ax, offset NUM1 + 2
mov cx, offset NUM2 + 2
mov dx, offset SUMA + 2
push ax
push cx
push dx
call SUM32
pop dx
pop cx
pop ax
hlt
end
```

Ejercicio 12.

Analizar el funcionamiento de la siguiente subrutina y su programa principal:

ORG 3000H
MUL: CMP AX, 0
JZ FIN
ADD CX, AX
DEC AX
CALL MUL
FIN: RET

ORG 2000H
MOV CX, 0
MOV AX, 3
CALL MUL
HLT
END

(a) ¿Qué hace la subrutina?

La subrutina suma en CX todos los números comprendidos entre 0 y el valor del registro AX (3).

(b) ¿Cuál será el valor final de CX?

El valor final de CX será 6.

(c) Dibujar las posiciones de memoria de la pila, anotando qué valores va tomando.

SP		call MUL	call MUL	call MUL	call MUL	ret	ret	ret	ret
7FF8h					0E	0E	0E	0E	0E
7FF9h					30	30	30	30	30
7FFAh				0E	0E	0E	0E	0E	0E
7FFBh				30	30	30	30	30	30
7FFCh			0E	0E	0E	0E	0E	0E	0E
7FFDh			30	30	30	30	30	30	30
7FFEh		0B	0B	0B	0B	0B	0B	0B	0B
7FFFh		20	20	20	20	20	20	20	20
8000h	?	?	?	?	?	?	?	?	?

(d) ¿Cuál será la limitación para determinar el valor más grande que se le puede pasar a la subrutina a través de AX?

Para determinar el valor más grande que se le puede pasar a la subrutina a través de AX, se debe calcular el mínimo valor entre 255 (número que corresponde con que la suma entre 0 y ese valor sea igual a 32.767) y el tamaño de la pila (en bits) dividido 16.

Trabajo Práctico N° 2: **Interrupciones.**

Ejercicio 1: Escritura de Datos en la Pantalla de Comandos.

Implementar un programa en el lenguaje Assembler del simulador MSX88 que muestre, en la pantalla de comandos, un mensaje previamente almacenado en memoria de datos, aplicando la interrupción por software INT 7.

```
org 1000h
MSJ DB "ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS - "
DB "FACULTAD DE INFORMÁTICA - "
DB 55h
DB 4Eh
DB 4Ch
DB 50h
FIN DB ?
```

```
org 2000h
mov bx, offset MSJ
mov al, offset FIN - offset MSJ
int 7
int 0
end
```

Ejercicio 2.

Escribir un programa que muestre, en pantalla, todos los caracteres disponibles en el simulador MSX88, comenzando con el carácter cuyo código es el número 01h.

```
org 1000h
CHAR DW 01h

org 2000h
mov al, 1
mov bx, offset CHAR
LAZO:
int 7
inc CHAR
cmp CHAR, 256
jnz LAZO
int 0
end
```

Ejercicio 3.

Escribir un programa que muestre, en pantalla, las letras del abecedario, sin espacios, intercalando mayúsculas y minúsculas (AaBB...), sin incluir texto en la memoria de datos del programa. Tener en cuenta que el código de “A” es 41h, el de “a” es 61h y que el resto de los códigos son correlativos según el abecedario.

```
org 1000h
MAY DB 41h
MIN DB 61h

org 2000h
mov bx, offset MAY
mov al, 2
LAZO:
int 7
inc MAY
inc MIN
cmp MAY, 5Bh
jnz LAZO
int 0
end
```

Ejercicio 4: Lectura de Datos desde el Teclado.

Escribir un programa que solicite el ingreso de un número (de un dígito) por teclado e, inmediatamente, lo muestre en la pantalla de comandos, haciendo uso de las interrupciones por software INT 6 e INT 7.

```
org 1000h
MSJ DB "INGRESAR UN NÚMERO (de un dígito): "
FIN DB ?
NUM DB ?
```

```
org 2000h
mov bx, offset MSJ
mov al, offset FIN - offset MSJ
int 7
mov bx, offset NUM
int 6
mov al, 1
int 7
mov cl, NUM
int 0
end
```

Responder brevemente:

(a) *Con referencia a la interrupción INT 7, ¿qué se almacena en los registros BX y AL?*

En los registros BX y AL, se almacena la dirección de memoria del carácter inicial de MSJ y el tamaño del mensaje, respectivamente.

(b) *Con referencia a la interrupción INT 6, ¿qué se almacena en BX?*

En BX, se almacena la dirección de memoria de NUM.

(c) *En el programa anterior, ¿qué hace la segunda interrupción INT 7? ¿qué queda almacenado en el registro CL?*

La segunda interrupción INT 7 lo que hace es imprimir el número (de un dígito) que se ingresó por teclado. Lo que queda almacenado en registro CL es el código ASCII correspondiente al número (como carácter) ingresado por teclado.

Ejercicio 5.

Modificar el programa anterior agregando una subrutina llamada ES_NUM que verifique si el carácter ingresado es, realmente, un número. De no serlo, el programa debe mostrar el mensaje “CARACTER NO VÁLIDO”. La subrutina debe recibir el código del carácter por referencia desde el programa principal y debe devolver, vía registro, el valor 0FFh, en caso de tratarse de un número, o el valor 00h, en caso contrario. Tener en cuenta que el código del “0” es 30h y el del “9” es 39h.

```
org 1000h
MSJ1 DB "INGRESAR UN NÚMERO (de un dígito): "
FIN1 DB ?
MSJ2 DB "CARACTER NO VÁLIDO"
FIN2 DB ?
NUM DB ?

ES_NUM: org 3000h
        mov ah, 0FFh
        cmp byte ptr [bx], 30h
        js ERROR
        cmp byte ptr [bx], 3Ah
        jns ERROR
        jmp FIN
ERROR:  mov ah, 00h
        mov bx, offset MSJ2
        mov al, offset FIN2 - offset MSJ2
        int 7
FIN:    ret

        org 2000h
        mov bx, offset MSJ1
        mov al, offset FIN1 - offset MSJ1
        int 7
        mov bx, offset NUM
        int 6
        call ES_NUM
        mov al, 1
        int 7
        int 0
end
```

Ejercicio 6.

Escribir un programa que solicite el ingreso de un número (de un dígito) por teclado y muestre, en pantalla, dicho número expresado en letras. Luego, que solicite el ingreso de otro y así sucesivamente. Se debe finalizar la ejecución al ingresarse, en dos vueltas consecutivas, el número cero.

```
org 1000h
CERO DB "CERO "
DB "UNO "
DB "DOS "
DB "TRES "
DB "CUATRO"
DB "CINCO "
DB "SEIS "
DB "SIETE "
DB "OCHO "
DB "NUEVE "
MSJ DB "INGRESAR UN NÚMERO (de un dígito): "
FIN DB ?
NUM DB ?

org 2000h
mov cl, 0
OTRO: mov bx, offset MSJ
      mov al, offset FIN - offset MSJ
      int 7
      mov bx, offset NUM
      int 6
      cmp NUM, 30h
      jnz NO_CERO
      inc cl
      jmp SEGUIR
NO_CERO: mov cl, 0
SEGUIR:  mov bx, offset CERO
          mov al, 6
LAZO:   cmp NUM, 30h
          jz IMPRIME
          add bx, 6
          dec NUM
          jmp LAZO
IMPRIMIR: int 7
           cmp cl, 2
           jnz OTRO
           int 0
           end
```

Ejercicio 7.

Escribir un programa que efectúe la suma de dos números (de un dígito cada uno) ingresados por teclado y muestre el resultado en la pantalla de comandos. Recordar que el código de cada carácter ingresado no coincide con el número que representa y que el resultado puede necesitar ser expresado con 2 dígitos.

```
org 1000h
MSJ1 DB "INGRESAR UN NÚMERO (de un dígito): "
FIN1 DB ?
MSJ2 DB 10, "INGRESAR OTRO NÚMERO (de un dígito): "
FIN2 DB ?
MSJ3 DB 10, "RESULTADO DE LA SUMA DE AMBOS NÚMEROS
INGRESADOS: "
RES_D DB "0"
RES_U DB ?
FIN3 DB ?
NUM1 DB ?
NUM2 DB ?

org 2000h
mov bx, offset MSJ1
mov al, offset FIN1 - offset MSJ1
int 7
mov bx, offset NUM1
int 6
mov al, 1
int 7
mov bx, offset MSJ2
mov al, offset FIN2 - offset MSJ2
int 7
mov bx, offset NUM2
int 6
mov al, 1
int 7
mov al, NUM1
sub al, 30h
add al, NUM2
cmp al, 3Ah
js UNIDAD
sub al, 10
inc RES_D
UNIDAD: mov RES_U, al
        mov bx, offset MSJ3
        mov al, offset FIN3 - offset MSJ3
        int 7
        int 0
end
```

Ejercicio 8.

Escribir un programa que efectúe la resta de dos números (de un dígito cada uno) ingresados por teclado y muestre el resultado en la pantalla de comandos. Antes de visualizarlo, el programa debe verificar si el resultado es positivo o negativo y anteponer, al valor, el signo correspondiente.

```
org 1000h
MSJ1 DB ‘NUM1: “
FIN1 DB ?
MSJ2 DB 10, “NUM2: ”
FIN2 DB ?
MSJ3 DB 10, “RESTA: ”
SIGNO DB “+”
RES DB ?
FIN3 DB ?
NUM1 DB ?
NUM2 DB ?

org 2000h
mov bx, offset MSJ1
mov al, offset FIN1 - offset MSJ1
int 7
mov bx, offset NUM1
int 6
mov al, 1
int 7
mov bx, offset MSJ2
mov al, offset FIN2 - offset MSJ2
int 7
mov bx, offset NUM2
int 6
mov al, 1
int 7
mov al, NUM1
mov ah, NUM2
cmp al, ah
js NEGATIVO
sub al, ah
mov RES, al
jmp FIN
NEGATIVO: sub ah, al
mov RES, ah
FIN: add RES, 30h
mov bx, offset MSJ3
mov al, offset FIN3 - offset MSJ3
int 7
int 0
end
```

Ejercicio 9.

Escribir un programa que aguarde el ingreso de una clave de cuatro caracteres por teclado sin visualizarla en pantalla. En caso de coincidir con una clave predefinida (y guardada en memoria), que muestre el mensaje “Acceso permitido”, caso contrario el mensaje “Acceso denegado”.

```
org 1000h
CLAVE_PRE DB "1234"
MSJ1 DB "INGRESAR UNA CLAVE (de cuatro caracteres): "
FIN1 DB ?
MSJ2 DB 10, "ACCESO PERMITIDO"
FIN2 DB ?
MSJ3 DB 10, "ACCESO DENEGADO"
FIN3 DB ?
CLAVE DB ?,?,?,?

org 2000h
mov bx, offset MSJ1
mov al, offset FIN1 - offset MSJ1
int 7
mov bx, offset CLAVE
mov ah, 4
LAZO1:
int 6
mov al, 1
int 7
inc bx
dec ah
cmp ah, 0
jnz LAZO1
mov al, CLAVE
mov cx, 0
LAZO2:
mov bx, offset CLAVE_PRE
add bx, cx
mov dl, [bx]
mov bx, offset CLAVE
add bx, cx
mov dh, [bx]
cmp dl, dh
jnz DENEGADO
inc cx
cmp cx, 4
jnz LAZO2
mov bx, offset MSJ2
mov al, offset FIN2 - offset MSJ2
int 7
jmp FIN
DENEGADO:
mov bx, offset MSJ3
mov al, offset FIN3 - offset MSJ3
```

FIN:
 int 7
 int 0
 end

Ejercicio 10: Interrupción por Hardware (Tecla F10).

Escribir un programa que, mientras ejecuta un lazo infinito, cuente el número de veces que se presiona la tecla F10 y acumule este valor en el registro DX.

PIC EQU 20H
EOI EQU 20H
N_F10 EQU 10

ORG 40
IP_F10 DW RUT_F10

RUT_F10:
ORG 3000H
PUSH AX
INC DX
MOV AL, EOI
OUT EOI, AL
POP AX
IRET

ORG 2000H
CLI
MOV AL, 0FEH
OUT PIC+1, AL
MOV AL, N_F10
OUT PIC+4, AL
MOV DX, 0
STI
LAZO:
JMP LAZO
END

Explicar detalladamente:

(a) La función de los registros del PIC: ISR, IRR, IMR, INT0-INT7, EOI. Indicar la dirección de cada uno.

La función de los registros del PIC es:

- ISR (23h): Indicar la interrupciones en ejecución.
- IRR (22h): Indicar la interrupciones pedidas.
- IMR (21h): Indicar la interrupciones habilitadas.
- INT0-INT7 (24h-31h): Indicar el ID de interrupción de cada dispositivo.
- EOI (20h): Indicar la finalización de la interrupción.

(b) Cuáles de estos registros son programables y cómo trabaja la instrucción OUT.

De estos registros, son programables el IMR, INT0-INT7 y el EOI. La instrucción OUT trabaja moviendo contenido del registro AL al PIC.

(c) Qué hacen y para qué se usan las instrucciones CLI y STI.

Las instrucciones CLI y STI se usan para deshabilitar y habilitar interrupciones, respectivamente.

Ejercicio 11.

Escribir un programa que permita seleccionar una letra del abecedario al azar. El código de la letra debe generarse en un registro que incremente su valor desde el código de A hasta el de Z continuamente. La letra debe quedar seleccionada al presionarse la tecla F10 y debe mostrarse, de inmediato, en la pantalla de comandos.

```
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT0 EQU 24h
N_F10 EQU 10

org 40
IP_F10 DW RUT_F10

org 1000h
LETRA DB ?

RUT_F10:    org 3000h
              push ax
              push bx
              inc cl
              mov LETRA, ah
              mov bx, offset LETRA
              mov al, 1
              int 7
              mov al, EOI
              out EOI, al
              pop bx
              pop ax
              iret

ABCDE:      org 4000h
              mov ah, 65
LAZO:        cmp cl, 1
              jz FIN
              inc ah
              cmp ah, 90
              jnz LAZO
              jmp ABCDE
FIN:         ret

org 2000h
cli
mov al, 0FEh
out IMR, al
mov al, N_F10
out INT0, al
mov cl, 0
```

```
sti  
call ABCDE  
int 0  
end
```

Ejercicio 12: Interrupción por Hardware (Timer).

Implementar, a través de un programa, un reloj segundero que muestre, en pantalla, los segundos transcurridos (00-59 seg.) desde el inicio de la ejecución.

```
TIMER EQU 10H
PIC EQU 20H
EOI EQU 20H
N_CLK EQU 10

ORG 40
IP_CLK DW RUT_CLK

ORG 1000H
SEG DB 30H
DB 30H
FIN DB ?

ORG 3000H
RUT_CLK:
    PUSH AX
    INC SEG+1
    CMP SEG+1, 3AH
    JNZ RESET
    MOV SEG+1, 30H
    INC SEG
    CMP SEG, 36H
    JNZ RESET
    MOV SEG, 30H

RESET:
    INT 7
    MOV AL, 0
    OUT TIMER, AL
    MOV AL, EOI
    OUT PIC, AL
    POP AX
    IRET

ORG 2000H
CLI
MOV AL, 0FDH
OUT PIC+1, AL
MOV AL, N_CLK
OUT PIC+5, AL
MOV AL, 10
OUT TIMER+1, AL
MOV AL, 0
OUT TIMER, AL
MOV BX, OFFSET SEG
MOV AL, OFFSET FIN - OFFSET SEG
STI

LAZO:
    JMP LAZO
```

END

Explicar detalladamente:

(a) *Cómo funciona el TIMER y cuándo emite una interrupción a la CPU.*

El Timer es otro dispositivo de ES como el F10. Se utiliza como un reloj despertador para la CPU. Se configura para contar una cantidad determinada de segundos y, cuando finaliza la cuenta, emite una interrupción. El Timer tiene dos registros, CONT (registro contador) y COMP (registro de comparación), con direcciones de la memoria de ES 10h y 11h, respectivamente.

(b) *La función que cumplen sus registros, la dirección de cada uno y cómo se programan.*

La función de los registros del Timer es:

- CONT (10h): Se incrementa, automáticamente, una vez por segundo, para contar tiempo transcurrido.
- COMP (11h): Contiene el tiempo límite del Timer. Cuando CONT vale igual que COMP, se dispara la interrupción.

Ejercicio 13.

Modificar el programa anterior para que también cuente minutos (00:00-59:59), pero que actualice la visualización en pantalla cada 10 segundos.

```
CONT EQU 10h
COMP EQU 11h
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT1 EQU 25h
N_CLK EQU 10

org 40
IP_CLK DW RUT_CLK

org 1000h
MIN_D DB 30h
MIN_U DB 30h, 58
SEG_D DB 30h
SEG_U DB 30h, 32
FIN DB ?

RUT_CLK: org 3000h
        push ax
        inc SEG_D
        cmp SEG_D, 36h
        jnz IMPRIMIR
        mov SEG_D, 30h
        inc MIN_U
        cmp MIN_U, 3Ah
        jnz IMPRIMIR
        mov MIN_U, 30h
        inc MIN_D
        cmp MIN_D, 36h
        jnz IMPRIMIR
        mov MIN_D, 30h

IMPRIMIR: int 7
          mov al, 0
          out CONT, al
          mov al, EOI
          out EOI, al
          pop ax
          iret

org 2000h
cli
mov al, 0FDh
out IMR, al
mov al, N_CLK
```

```
out INT1, al
mov al, 0
out CONT, al
mov al, 10
out COMP, al
mov bx, offset MIN_D
mov al, offset FIN - offset MIN_D
sti
LAZO: jmp LAZO
int 0
end
```

Ejercicio 14.

Implementar un reloj similar al utilizado en los partidos de básquet, que arranque y detenga su marcha al presionar sucesivas veces la tecla F10 y que finalice el conteo al alcanzar los 30 segundos.

```
CONT EQU 10h
COMP EQU 11h
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT0 EQU 24h
INT1 EQU 25h
N_CLK EQU 10
N_F10 EQU 20

org 40
IP_CLK DW RUT_CLK

org 80
IP_F10 DW RUT_F10

org 1000h
SEG_D DB 30h
SEG_U DB 30h, 32
FIN DB ?

RUT_CLK: org 3000h
          push ax
          inc SEG_U
          cmp SEG_U, 3Ah
          jnz IMPRIMIR
          mov SEG_U, 30h
          inc SEG_D
          cmp SEG_D, 33h
          jnz IMPRIMIR
          mov cl, 1
          mov al, 0FFh
          out IMR, al
IMPRIMIR: int 7
           mov al, 0
           out CONT, al
           mov al, EOI
           out EOI, al
           pop ax
           iret

RUT_F10:  org 4000h
           push ax
           in al, IMR
```

```
xor al, 00000010b
out IMR, al
mov al, EOI
out EOI, al
pop ax
iret

org 2000h
cli
mov al, 0FCh
out IMR, al
mov al, N_F10
out INT0, al
mov al, N_CLK
out INT1, al
mov al, 0
out CONT, al
mov al, 10
out COMP, al
mov bx, offset SEG_D
mov al, offset FIN - offset SEG_D
mov cl, 0
sti
LAZO: cmp cl, 0
jz LAZO
int 0
end
```

Ejercicio 15.

Escribir un programa que implemente un conteo regresivo a partir de un valor ingresado desde el teclado. El conteo debe comenzar al presionarse la tecla F10. El tiempo transcurrido debe mostrarse en pantalla, actualizándose el valor cada segundo.

```
CONT EQU 10h
COMP EQU 11h
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT0 EQU 24h
INT1 EQU 25h
N_CLK EQU 10
N_F10 EQU 20

org 40
IP_CLK DW RUT_CLK

org 80
IP_F10 DW RUT_F10

org 1000h
NUM DB ?, 32
FIN_NUM DB ?

RUT_CLK: org 3000h
          push ax
          int 7
          dec cl
          cmp cl, 30h
          jns SEGUIR
          mov al, 0FFh
          out IMR, al
          jmp FIN
SEGUIR:   mov NUM, cl
          mov al, 0
          out CONT, al
FIN:      mov al, EOI
          out EOI, al
          pop ax
          iret

RUT_F10:  org 4000h
          push ax
          in al, IMR
          xor al, 00000010b
          out IMR, al
          mov al, EOI
          out EOI, al
```

```
pop ax
iret

org 2000h
cli
mov al, 0FEh
out IMR, al
mov al, N_F10
out INT0, al
mov al, N_CLK
out INT1, al
mov al, 0
out CONT, al
mov al, 10
out COMP, al
mov bx, offset NUM
int 6
mov bx, offset NUM
mov al, offset FIN_NUM - offset NUM
mov cl, NUM
sti
LAZO: cmp cl, 30h
jns LAZO
int 0
end
```

Trabajo Práctico N° 3: Entrada/Salida.

Ejercicio 1: Uso de las Luces y las Llaves a través del PIO.

Ejecutar los programas con el simulador VonSim utilizando los dispositivos “Llaves y Luces” que conectan las llaves al puerto PA del PIO y a las luces al puerto PB.

(a) *Escribir un programa que encienda las luces con el patrón 11000011, o sea sólo las primeras y las últimas dos luces deben prenderse y el resto deben apagarse.*

PB EQU 31h
CB EQU 33h

org 1000h
PATRON DB 11000011b

```
org 2000h
mov al, 0
out CB, al
mov al, PATRON
out PB, al
int 0
end
```

(b) *Escribir un programa que verifique si la llave de más a la izquierda está prendida. Si es así, mostrar en pantalla el mensaje “Llave prendida” y, de lo contrario, mostrar “Llave apagada”. Sólo importa el valor de la llave de más a la izquierda (bit más significativo). Recordar que las llaves se manejan con las teclas 0-7.*

PA EQU 30h
CA EQU 32h

```
org 1000h
MSJ1 DB "Llave prendida"
FIN1 DB ?
MSJ2 DB "Llave apagada"
FIN2 DB ?
```

```
org 2000h
mov al, 0FFh
out CA, al
in al, PA
and al, 80h
cmp al, 0
jz APAGADA
```

```
        mov bx, offset MSJ1
        mov al, offset FIN1 - offset MSJ1
        jmp FIN
APAGADA: mov bx, offset MSJ2
        mov al, offset FIN2 - offset MSJ2
FIN:    int 7
        int 0
        end
```

(c) Escribir un programa que permita encender y apagar las luces mediante las llaves. El programa no deberá terminar nunca y, continuamente, revisar el estado de las llaves y actualizar, de forma consecuente, el estado de las luces. La actualización se realiza, simplemente, prendiendo la luz *i* si la llave *i* correspondiente está encendida (valor 1) y apagándola en caso contrario. Por ejemplo, si sólo la primera llave está encendida, entonces, sólo la primera luz se debe quedar encendida.

```
PA EQU 30h
PB EQU 31h
CA EQU 32h
CB EQU 33h

org 2000h
mov al, 0FFh
out CA, al
mov al, 0
out CB, al
POLL:   in al, PA
        out PB, al
        jmp POLL
        int 0
        end
```

(d) Escribir un programa que implemente un encendido y apagado sincronizado de las luces. Un contador, que inicializa en cero, se incrementa en uno una vez por segundo. Por cada incremento, se muestra a través de las luces, prendiendo sólo aquellas luces donde el valor de las llaves es 1. Entonces, primero, se enciende sólo la luz de más a la derecha, correspondiente al patrón 00000001. Luego, se continúa con los patrones 00000010, 00000011 y así sucesivamente. El programa termina al llegar al patrón 11111111.

```
CONT EQU 10h
COMP EQU 11h
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT1 EQU 25h
PB EQU 31h
```

```
CB EQU 33h
N_CLK EQU 10

org 40
IP_CLK DW RUT_CLK

RUT_CLK: org 3000h
          push ax
          mov ax, cx
          out PB, ax
          inc cx
          cmp cx, 256
          jnz SEGUIR
          mov al, 0FFh
          out IMR, al
          jmp FIN
SEGUIR:  mov al, 0
          out CONT, al
FIN:     mov al, EOI
          out EOI, al
          pop ax
          iret

org 2000h
cli
mov al, 0FDH
out IMR, al
mov al, N_CLK
out INT1, al
mov al, 0
out CONT, al
mov al, 10
out COMP, al
mov al, 0
out CB, al
mov cx, 0
sti
LAZO:   cmp cx, 256
          jnz LAZO
          int 0
          end
```

(e) Escribir un programa que encienda una luz a la vez, de las ocho conectadas al puerto paralelo del microprocesador a través de la PIO, en el siguiente orden de bits: 0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-..., es decir, 00000001, 00000010, 00000100, etc. Cada luz, debe estar encendida durante un segundo. El programa nunca termina.

Opción 1:

```
PB EQU 31h
CB EQU 33h

org 1000h
PATRON DB 0,1,2,4,8,16,32,64,128

org 2000h
mov bx, offset PATRON
mov al, 0
out CB, al
CRECER: inc bx
        mov al, [bx]
        out PB, al
        cmp byte ptr [bx], 128
        jnz CRECER
DECRECER: dec bx
        mov al, [bx]
        out PB, al
        cmp byte ptr [bx], 1
        jnz DECRECER
        jmp CRECER
        int 0
        end
```

Opción 2:

```
CONT EQU 10h
COMP EQU 11h
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT1 EQU 25h
PB EQU 31h
CB EQU 33h
N_CLK EQU 10

org 40
IP_CLK DW RUT_CLK

org 1000h
PATRON DB 0,1,2,4,8,16,32,64,128

org 3000h
RUT_CLK: push ax
        mov al, 0
        out CONT, al
        mov al, EOI
        out EOI, al
        pop ax
```

```
    iret

    org 2000h
    cli
    mov al, 0FDh
    out IMR, al
    mov al, N_CLK
    out INT1, al
    mov al, 0
    out CONT, al
    mov al, 10
    out COMP, al
    mov al, 0
    out CB, al
    mov bx, offset PATRON
    sti

CRECER: cli
        inc bx
        mov al, [bx]
        out PB, al
        sti
        cmp byte ptr [bx], 128
        jnz CRECER

DECRECER: cli
        dec bx
        mov al, [bx]
        out PB, al
        sti
        cmp byte ptr [bx], 1
        jnz DECRECER
        jmp CRECER
        int 0
        end
```

Ejercicio 2: Uso de la Impresora a través del PIO.

Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos “Impresora (PIO)”. En esta configuración, el puerto de datos de la impresora se conecta al puerto PB del PIO y los bits de busy y strobe de la misma se conectan a los bits 0 y 1, respectivamente, del puerto PA. Presionar F5 para mostrar la salida en papel. El papel se puede blanquear ingresando el comando BI.

- (a) Escribir un programa para imprimir la letra “A” utilizando la impresora a través de la PIO.

```
PA EQU 30h
PB EQU 31h
CA EQU 32h
CB EQU 33h

org 1000h
CHAR DB "A"

org 3000h
PIO: push ax
      mov al, 1
      out CA, al
      mov al, 0
      out CB, al
      pop ax
      ret

org 4000h
STROBE0: push ax
           in al, PA
           and al, 11111101b
           out PA, al
           pop ax
           ret

org 5000h
STROBE1: push ax
           in al, PA
           or al, 00000010b
           out PA, al
           pop ax
           ret

org 6000h
POLL:  push ax
        in al, PA
        and al, 1
        jnz POLL
```

```
pop ax
ret

org 2000h
call PIO
call STROBE0
call POLL
mov al, CHAR
out PB, al
call STROBE1
nop
nop
nop
nop
nop
int 0
end
```

(b) Escribir un programa para imprimir el mensaje “ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS” utilizando la impresora a través de la PIO.

```
PA EQU 30h
PB EQU 31h
CA EQU 32h
CB EQU 33h

org 1000h
MSJ    DB    "ORGANIZACIÓN    Y    ARQUITECTURA    DE
COMPUTADORAS"
        FIN DB ?

        org 3000h
PIO:   push ax
        mov al, 1
        out CA, al
        mov al, 0
        out CB, al
        pop ax
        ret

        org 4000h
STROBE0: push ax
        in al, PA
        and al, 11111101b
        out PA, al
        pop ax
        ret
```

```
org 5000h
STROBE1: push ax
           in al, PA
           or al, 00000010b
           out PA, al
           pop ax
           ret

org 6000h
POLL:    push ax
           in al, PA
           and al, 1
           jnz POLL
           pop ax
           ret

org 2000h
call PIO
call STROBE0
mov bx, offset MSJ
mov cl, offset FIN - offset MSJ
LAZO:   call POLL
         mov al, [bx]
         out PB, al
         call STROBE1
         call STROBE0
         inc bx
         dec cl
         jnz LAZO
         int 0
         end
```

(c) Escribir un programa que solicita el ingreso de cinco caracteres por teclado y los envía, de a uno por vez, a la impresora a través de la PIO a medida que se van ingresando. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla.

```
PA EQU 30h
PB EQU 31h
CA EQU 32h
CB EQU 33h

org 1000h
CHAR DB ?
CHARS DB 5

org 3000h
PIO:    push ax
           mov al, 1
```

```
out CA, al
mov al, 0
out CB, al
pop ax
ret

org 4000h
STROBE0: push ax
in al, PA
and al, 11111101b
out PA, al
pop ax
ret

org 5000h
STROBE1: push ax
in al, PA
or al, 00000010b
out PA, al
pop ax
ret

org 6000h
POLL: push ax
in al, PA
and al, 1
jnz POLL
pop ax
ret

org 2000h
call PIO
call STROBE0
mov bx, offset CHAR
mov cl, CHARS
LAZO: int 6
call POLL
mov al, [bx]
out PB, al
call STROBE1
call STROBE0
dec cl
jnz LAZO
int 0
end
```

- (d) Escribir un programa que solicite ingresar caracteres por teclado y que, recién al presionar la tecla F10, los envíe a la impresora a través de la PIO. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla.

```
EOI EQU 20h
IMR EQUI 21h
INT0 EQU 24h
PA EQU 30h
PB EQU 31h
CA EQU 32h
CB EQU 33h
N_F10 EQU 10

org 40
ID_F10 DW RUT_F10

org 1000h
CADENA DB ?

RUT_F10:
    org 3000h
    push ax
    mov ch, 1
    mov al, 0FFh
    out IMR, al
    mov al, EOI
    out EOI, al
    pop ax
    iret

PIO:
    org 4000h
    push ax
    mov al, 1
    out CA, al
    mov al, 0
    out CB, al
    pop ax
    ret

STROBE0:
    org 4500h
    push ax
    in al, PA
    and al, 11111101b
    out PA, al
    pop ax
    ret

STROBE1:
    org 5000h
    push ax
    in al, PA
    or al, 00000010b
    out PA, al
    pop ax
    ret
```

```
        org 5500h
POLL:    push ax
          in al, PA
          and al, 1
          jnz POLL
          pop ax
          ret

        org 6000h
PIC:     push ax
          mov al, 0FEh
          out IMR, al
          mov al, N_F10
          out INT0, al
          pop ax
          ret

        org 2000h
        cli
        call PIO
        call STROBE0
        call PIC
        sti
        mov bx, offset CADENA
        mov cl, 0
        mov ch, 0
LAZO1:   int 6
          inc bx
          inc cl
          cmp ch, 1
          jnz LAZO1
          mov bx, offset CADENA
LAZO2:   call POLL
          mov al, [bx]
          out PB, al
          call STROBE1
          call STROBE0
          inc bx
          dec cl
          jnz LAZO2
          int 0
          end
```

Ejercicio 3: Uso de la Impresora a través del HAND-SHAKE.

Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos “Impresora (Handshake)”.

(a) *Escribir un programa que imprima “INGENIERÍA E INFORMÁTICA” en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por consulta de estado (polling). ¿Qué diferencias se encuentran con el Ejercicio 2b?*

DATO EQU 40h
ESTADO EQU 41h

```
org 1000h
MSJ DB "INGENIERÍA E INFORMÁTICA"
FIN DB ?
```

```
org 2000h
mov bx, offset MSJ
mov cl, offset FIN - offset MSJ
POLL:    in al, ESTADO
          and al, 1
          jnz POLL
          mov al, [bx]
          out DATO, al
          inc bx
          dec cl
          jnz POLL
          int 0
          end
```

Las diferencias que se encuentran con el Ejercicio 2b son que no es necesario configurar el PIO ni tampoco es necesario configurar las señales de strobe.

(b) *¿Cuál es la ventaja en utilizar el HAND-SHAKE con respecto al PIO para comunicarse con la impresora? Sacando eso de lado, ¿qué ventajas tiene el PIO, en general, con respecto al HAND-SHAKE?*

La ventaja en utilizar el HAND-SHAKE con respecto al PIO para comunicarse con la impresora es que manda señal de strobe automáticamente. Sacando eso de lado, las ventajas que tiene el PIO, en general, con respecto al HAND-SHAKE, es que sirve para comunicarse con otros dispositivos.

(c) *Escribir un programa que imprime “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA” en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por interrupciones emitidas desde el HAND-SHAKE cada vez que la impresora se desocupa.*

```
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT2 EQU 26h
DATO EQU 40h
ESTADO EQU 41h
N_HSK EQU 10

org 40
IP_HSK DW RUT_HSK

org 1000h
MSJ DB "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA"
FIN_MSJ DB ?

RUT_HSK: org 3000h
        push ax
        mov al, [bx]
        out DATO, al
        inc bx
        dec cl
        cmp cl, 0
        jnz FIN
        mov al, 0FFh
        out IMR, al
        in al, ESTADO
        and al, 0111111b
        out ESTADO, al
FIN:    mov al, EOI
        out EOI, al
        pop ax
        iret

        org 2000h
        cli
        mov al, 0FBh
        out IMR, al
        mov al, N_HSK
        out INT2, al
        in al, ESTADO
        or al, 10000000b
        out ESTADO, al
        mov bx, offset MSJ
        mov cl, offset FIN_MSJ - offset MSJ
        sti

LAZO:  cmp cl, 0
        jnz LAZO
        int 0
        end
```

(d) Escribir un programa que solicite el ingreso de cinco caracteres por teclado y los almacene en memoria. Una vez ingresados, que los envíe a la impresora a través del HAND-SHAKE, en primer lugar tal cual fueron ingresados y, a continuación, en sentido inverso. Utilizar el HAND-SHAKE en modo consulta de estado. ¿Qué diferencias se encuentran con el Ejercicio 2c?

DATO EQU 40h
ESTADO EQU 41h

```
org 1000h
CHARS DB 5
CADENA DB ?,?,?,?,?
FIN DB ?
```

```
org 2000h
mov bx, offset CADENA
mov cl, CHARS
LAZO:
int 6
inc bx
dec cl
cmp cl, 0
jnz LAZO
mov bx, offset CADENA
mov cl, offset FIN - offset CADENA
POLL1:
in al, ESTADO
and al, 1
jnz POLL1
mov al, [bx]
out DATO, al
inc bx
dec cl
jnz POLL1
mov bx, offset CADENA+4
mov cl, offset FIN - offset CADENA
POLL2:
in al, ESTADO
and al, 1
jnz POLL2
mov al, [bx]
out DATO, al
dec bx
dec cl
jnz POLL2
int 0
end
```

Las diferencias que se encuentran con el Ejercicio 2c son que los cinco caracteres son enviados a la impresora todos a la vez y no de a uno por vez.

(e) *Idem (d), pero, ahora, utilizar el HAND-SHAKE en modo interrupciones.*

```
EOI EQU 20h
IMR EQU 21h
INT2 EQU 26h
DATO EQU 40h
ESTADO EQU 41h
N_HSK EQU 10

org 40
IP_HSK DW RUT_HSK

org 1000h
CADENA DB ?,?,?,?,?
FIN_CADENA DB ?

RUT_HSK: org 3000h
          push ax
          mov al, [bx]
          out DATO, al
          dec ch
          cmp ch, 6
          js DESC
          inc bx
          jmp SEGUIR
DESC:   cmp ch, 5
          jz SEGUIR
          dec bx
SEGUIR: dec cl
          cmp cl, 0
          jnz FIN
          mov al, 0FFh
          out IMR, al
          in al, ESTADO
          and al, 0111111b
          out ESTADO, al
FIN:    mov al, EOI
          out EOI, al
          pop ax
          iret

org 2000h
cli
mov al, 0FBh
out IMR, al
mov al, N_HSK
out INT2, al
in al, ESTADO
```

```
or al, 10000000b
out ESTADO, al
mov bx, offset CADENA
mov cl, offset FIN_CADENA - offset CADENA
LAZO1:
int 6
inc bx
dec cl
cmp cl, 0
jnz LAZO1
mov bx, offset CADENA
mov cl, 10
mov ch, 10
sti
LAZO2:
cmp cl, 0
jnz LAZO2
int 0
end
```

Ejercicio 4: Uso de la Impresora a través del Dispositivo USART por Consulta de Estado.

Ejecutar utilizando el simulador MSX88 (versión antigua del VonSim) en configuración P1 C4 y utilizar el comando PI que corresponda en cada caso (ver uso de Comando PI en el simulador).

(a) *Escribir un programa que imprima el carácter “A” en la impresora a través de la USART usando el protocolo DTR . La comunicación es por consulta de estado.*

(b) *Escribir un programa que imprima la cadena “USART DTR POLLING” en la impresora a través de la USART usando el protocolo DTR. La comunicación es por consulta de estado.*

(c) *Escribir un programa que imprima la cadena “USART XON/XOFF POLLING” en la impresora a través de la USART usando el protocolo XON/XOFF realizando la comunicación entre CPU y USART por consulta de estado.*

Ejercicio 5: DMA (Transferencia de Datos Memoria-Memoria).

Programa que copia una cadena de caracteres almacenada a partir de la dirección 1000H en otra parte de la memoria, utilizando el CDMA en modo de transferencia por bloque. La cadena original se debe mostrar en la pantalla de comandos antes de la transferencia. Una vez finalizada, se debe visualizar en la pantalla la cadena copiada para verificar el resultado de la operación. Ejecutar el programa en la configuración P1 C3.

(a) Analizar, minuciosamente, cada línea del programa anterior.

(b) Explicar qué función cumple cada registro del CDMA e indicar su dirección.

(c) Describir el significado de los bits del registro CTRL.

(d) ¿Qué diferencia hay entre transferencia de datos por bloque y bajo demanda?

(e) ¿Cómo se le indica al CDMA desde el programa que debe arrancar la transferencia de datos?

(f) ¿Qué le indica el CDMA a la CPU a través de la línea hrq? ¿Qué significa la respuesta que le envía la CPU a través de la línea hlda?

(g) *Explicar, detalladamente, cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda a otra de la memoria. Verificar que, en esta operación, intervienen el bus de direcciones, el bus de datos y las líneas mrd y mwr.*

(h) *¿Qué sucede con los registros RF, CONT y RD del CDMA después de transferido un byte?*

(i) *¿Qué evento hace que el CDMA emita una interrupción y a través de qué línea de control lo hace?*

(j) *¿Cómo se configura el PIC para atender la interrupción del CDMA?*

(k) *¿Qué hace la rutina de interrupción del CDMA del programa anterior?*

Ejercicio 6: DMA (Transferencia de Datos Memoria-Periférico).

Programa que transfiere datos desde la memoria hacia la impresora sin intervención de la CPU, utilizando el CDMA en modo de transferencia bajo demanda.

(a) *Analizar, minuciosamente, cada línea del programa anterior.*

(b) *¿Qué debe suceder para que el HAND-SHAKE emita una interrupción al CDMA?*

(c) *¿Cómo demanda el periférico, en este caso el HAND-SHAKE, la transferencia de datos desde memoria? ¿A través de qué líneas se comunican con el CDMA ante cada pedido?*

(d) *Explicar, detalladamente, cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda de memoria hacia el HAND-SHAKE y la impresora.*

(e) *¿Qué evento hace que el CDMA emita una interrupción al PIC?*

(f) *¿Cuándo finaliza la ejecución del LAZO?*

Ejercicio 7: Configuración del CDMA.

Indicar cómo configurar el registro Control del CDMA para las siguientes transferencias:

(a) *Transferencia Memoria → Memoria, por robo de ciclo.*

(b) *Transferencia Periférico → Memoria, por ráfagas.*

(c) *Transferencia Memoria → Periférico, por robo de ciclo.*

Trabajo Práctico N° 4: **Segmentación de Cauce en Procesador RISC.**

Ejercicio 1.

Muchas instrucciones comunes en procesadores con arquitectura RISC no forman parte del repertorio de instrucciones del MIPS64, pero pueden implementarse haciendo uso de una única instrucción. Evaluar las siguientes instrucciones, indicar qué tarea realizan y cuál sería su equivalente en lenguaje Assembly del x86.

(a) *dadd r1, r2, r0.*

La tarea que realiza esta instrucción es sumar r2 y r0 (0) y guardar el resultado en r1. Su equivalente en lenguaje Assembly del x86 es *mov r1, r2*.

(b) *daddi r3, r0, 5.*

La tarea que realiza esta instrucción es sumar r0 (0) y 5 y guardar el resultado en r3. Su equivalente en lenguaje Assembly del x86 es *mov r3, 5*.

(c) *dsub r4, r4, r4.*

La tarea que realiza esta instrucción es restar r4 menos r4 y guardar el resultado en r4. Su equivalente en lenguaje Assembly del x86 es *mov r4, 0*.

(d) *daddi r5, r5, -1.*

La tarea que realiza esta instrucción es sumar r5 más -1 y guardar el resultado en r5. Su equivalente en lenguaje Assembly del x86 es *dec r5*.

(e) *xori r6, r6, 0xffffffffffffffff.*

La tarea que realiza esta instrucción es hacer un XOR entre r6 y ffffffffffffffff y guardar el resultado en r6. Su equivalente en lenguaje Assembly del x86 es *XOR r6, 0FFFFh*.

Ejercicio 2.

El siguiente programa intercambia el contenido de dos palabras de la memoria de datos, etiquetadas A y B.

```
.data
A:    .word 1
B:    .word 2

.code
ld r1, A(r0)
ld r2, B(r0)
sd r2, A(r0)
sd r1, B(r0)
halt
```

(a) Ejecutar en el simulador con la opción *Configure/Enable Forwarding* deshabilitada. Analizar paso a paso su funcionamiento, examinar las distintas ventanas que se muestran en el simulador y responder:

- ¿Qué instrucción está generando atascos (*stalls*) en el cauce (o *pipeline*) y por qué?
- ¿Qué tipo de ‘stall’ es el que aparece?
- ¿Cuál es el promedio de Ciclos Por Instrucción (CPI) en la ejecución de este programa bajo esta configuración?

La instrucción que está generando atascos (*stalls*) en el cauce (o *pipeline*) es *sd r2, A(r0)* (en su etapa ID) porque necesita que la instrucción *ld r2, B(r0)* finalice su etapa WB.

El tipo de ‘stall’ que aparece es RAW (*Read After Write*).

El promedio de Ciclos Por Instrucción (CPI) en la ejecución de este programa bajo esta configuración es 2,2.

(b) Una forma de solucionar los atascos por dependencia de datos es utilizando el Adelantamiento de Operandos o Forwarding. Ejecutar, nuevamente, el programa anterior con la opción *Enable Forwarding* habilitada y responder:

- ¿Por qué no se presenta ningún atasco en este caso? Explicar la mejora.
- ¿Qué indica el color de los registros en la ventana Register durante la ejecución?
- ¿Cuál es el promedio de Ciclos Por Instrucción (CPI) en este caso? Comparar con el anterior.

En este caso, no se presenta ningún atasco porque el dato contenido en el registro R2 podrá ser leído por la instrucción *sd r2, A(r0)* (en su etapa MEM) cuando la instrucción *ld r2, B(r0)* se encuentra finalizando su etapa MEM, es decir, la instrucción *sd r2, A(r0)*

(en su etapa ID) no tiene que esperar a que la instrucción $ld r2, B(r0)$ finalice su etapa WB, por lo que no aparecen atascos del tipo RAW.

El color de los registros en la ventana Register durante la ejecución indica que el dato (registro R1) está disponible en etapa MEM para adelantamiento. Además, los registros pueden tener color rojo, indicando que el resultado está disponible en EX y puede ser adelantado. Si el color es gris, el valor no está disponible en este ciclo para adelantamiento.

El promedio de Ciclos Por Instrucción (CPI) en la ejecución de este programa, bajo esta configuración, es 1,8, menor que el anterior.

Ejercicio 3.

Analizar el siguiente programa con el simulador MIPS64:

```
.data
A:    .word 1
B:    .word 3

.code
ld r1, A(r0)
ld r2, B(r0)
LOOP:  dsll r1, r1, 1
       daddi r2, r2, -1
       bnez r2, LOOP
       halt
```

(a) Ejecutar el programa con Forwarding habilitado y responder:

- ¿Por qué se presentan atascos tipo RAW?
- Branch Taken es otro tipo de atasco que aparece. ¿Qué significa? ¿Por qué se produce?
- ¿Cuántos CPI tiene la ejecución de este programa? Tomar nota del número de ciclos, cantidad de instrucciones y CPI.

Se presentan atascos tipo RAW porque la instrucción *bnez r2, loop* necesita, en su etapa ID, del contenido del registro R2, que está siendo utilizado por la instrucción *daddi r2, r2, -1* (en su etapa EX).

Branch Taken significa que se produjo una incorrecta ejecución de la instrucción siguiente a una instrucción condicional y se produce porque la condición a evaluar tarda algunos ciclos en ser ejecutada, mientras que, durante esos ciclos, siguen entrando nuevas instrucciones al *pipeline*. Luego de evaluada la condición, si la instrucción posterior a ésta que se ejecutó no es la que debía ser ejecutada, su ejecución se trunca y se ejecuta la que está en el lugar de memoria indicada por la etiqueta en la instrucción condicional.

La ejecución de este programa tiene 1,75 CPI (21 ciclos y 12 instrucciones).

(b) Ejecutar, ahora, el programa deshabilitando el Forwarding y responder:

- ¿Qué instrucciones generan los atascos tipo RAW y por qué? ¿En qué etapa del cauce se produce el atasco en cada caso y durante cuántos ciclos?
- Los Branch Taken Stalls se siguen generando. ¿Qué cantidad de ciclos dura este atasco en cada vuelta del lazo “loop”? Comparar con la ejecución con Forwarding y explicar la diferencia.
- ¿Cuántos CPI tiene la ejecución del programa en este caso? Comparar número de ciclos, cantidad de instrucciones y CPI con el caso con Forwarding.

Las instrucciones que generan los atascos tipo RAW son *dsll r1, r1, 1* (en su etapa ID) y *bnez r2, loop* (en su etapa ID). La primera porque necesita que la instrucción *ld r1, A(r0)* finalice su etapa WB y la segunda porque necesita que la instrucción *daddi r2, r2, -1* finalice su etapa WB. En el primer caso, el atasco se produce durante 1 ciclo y, en el segundo caso, durante 2 ciclos.

La cantidad de ciclos que dura el atasco *Branch Taken Stalls* en cada vuelta del lazo “loop” es 2. La diferencia con la ejecución con *Forwarding* se debe a que, en ese caso, el dato contenido en el registro R2 podrá ser leído por la instrucción *bnez r2, loop* (en su etapa ID) cuando la instrucción *daddi r2, r2, -1* se encuentra finalizando su etapa MEM y no su etapa WB (como sucede sin *Forwarding*).

En este caso, la ejecución del programa tiene 2,083 CPI (25 ciclos y 12 instrucciones).

(c) Reordenar las instrucciones para que la cantidad de RAW sea “0” en la ejecución del programa (Forwarding habilitado).

```
.data
A:      .word 1
B:      .word 3

.code
ld r2, B(r0)
ld r1, A(r0)
LOOP:   daddi r2, r2, -1
        dsll r1, r1, 1
        bnez r2, LOOP
        halt
```

(d) Modificar el programa para que almacene, en un arreglo en memoria de datos, los contenidos parciales del registro r1. ¿Qué significado tienen los elementos de la tabla que se genera?

```
.data
A:      .word 1
B:      .word 3
C:      .word 0, 0, 0

.code
ld r2, B(r0)
ld r1, A(r0)
daddi r3, r0, 0
LOOP:   sd r1, C(r3)
        dsll r1, r1, 1
        daddi r2, r2, -1
        daddi r3, r3, 8
```

bnez r2, LOOP
halt

Los elementos de la tabla que se genera hacen referencia al número decimal que representa R1 previo a cada uno de los tres corrimientos hacia la izquierda.

Ejercicio 4.

Dado el siguiente programa:

```
.data
TABLA:    .word 20, 1, 14, 3, 2, 58, 18, 7, 12, 11
NUM:      .word 7
LONG:     .word 10

.code
ld r1, LONG(r0)
ld r2, NUM(r0)
dadd r3, r0, r0
dadd r10, r0, r0
LOOP:     ld r4, TABLA(r3)
          beq r4, r2, LISTO
          addi r1, r1, -1
          addi r3, r3, 8
          bneq r1, LOOP
          j FIN
LISTO:    addi r10, r0, 1
FIN:      halt
```

(a) Ejecutar en simulador con Forwarding habilitado. ¿Qué tarea realiza? ¿Cuál es el resultado y dónde queda indicado?

La tarea que realiza este programa es buscar el número 7 en la tabla con 10 números y, al encontrarlo, poner el valor 1 en el registro R10.

(b) Re-ejecutar el programa con la opción Configure/Enable Branch Target Buffer habilitada. Explicar la ventaja de usar este método y cómo trabaja.

La ventaja de utilizar la opción *Branch Target Buffer* es reducir a 4 los atascos tipo BTS (*Branch Taken Stall*). Esta opción carga la dirección del último salto. Es un algoritmo de predicción para cargar la próxima instrucción. Si nunca se ejecutó, carga la siguiente instrucción, sino carga instrucción de la tabla, la cual se actualiza cuando sucede un atasco tipo BTS. Tener en cuenta que esta opción es útil cuando aumenta la cantidad de iteraciones de un lazo.

(c) Confeccionar una tabla que compare número de ciclos, CPI, RAWs y Branch Taken Stalls para los dos casos anteriores.

	Inciso (a)	Inciso (b)
Número de ciclos	71	67
CPI	1,651	1,558
RAWs	16	16
<i>Branch Taken Stalls</i>	8	4

Ejercicio 5.

El siguiente programa multiplica por 2 los elementos de un arreglo llamado datos y genera un nuevo arreglo llamado res. Ejecutar el programa en el simulador winmips64 con la opción Delay Slot habilitada.

```
.data
CANT:    .word 8
DATOS:   .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
RES:     .word 0

.code
dadd r1, r0, r0
ld r2, CANT(r0)
LOOP:    ld r3, DATOS(r1)
         daddi r2, r2, -1
         dsll r3, r3, 1
         sd r3, res(r1)
         daddi r1, r1, 8
         bnez r2, LOOP
         nop
         halt
```

(a) ¿Qué efecto tiene habilitar la opción Delay Slot (salto retardado)?

El efecto que tiene habilitar la opción *Delay Slot* (salto retardado) es saltar un ciclo después, por lo que ejecuta siempre la instrucción siguiente al salto y hay 0 atascos tipo BTS siempre.

(b) ¿Con qué fin se incluye la instrucción NOP? ¿Qué sucedería si no estuviera?

La instrucción NOP se incluye con el fin de no modificar el funcionamiento del programa, como solución simple al *Delay Slot*. Si no estuviera, el programa finalizaría a causa del HLT.

(c) Tomar nota de la cantidad de ciclos, la cantidad de instrucciones y los CPI luego de ejecutar el programa.

(d) Modificar el programa para aprovechar el “*Delay Slot*” ejecutando una instrucción útil. Simular y comparar número de ciclos, instrucciones y CPI obtenidos con los de la versión anterior.

```
.data
CANT:    .word 8
DATOS:   .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
```

RES: .word 0

```
.code
dadd r1, r0, r0
ld r2, CANT(r0)
LOOP: ld r3, DATOS(r1)
      daddi r2, r2, -1
      dsll r3, r3, 1
      sd r3, RES(r1)
      bnez r2, LOOP
      daddi r1, r1, 8
      halt
```

	Inciso (a)	Inciso (d)
Número de ciclos	63	55
Instrucciones	59	51
CPI	1,068	1,078

Ejercicio 6.

Escribir un programa que lea tres números enteros A, B y C de la memoria de datos y determine cuántos de ellos son iguales entre sí (0, 2 o 3). El resultado debe quedar almacenado en la dirección de memoria D.

```
.data
A:    .word 1
B:    .word 2
C:    .word 3
D:    .word 0

.code
ld r1, A(r0)
ld r2, B(r0)
ld r3, C(r0)
dadd r4, r0, r0
bne r1, r2, NOIGUAL1
daddi r4, r4, 1
NOIGUAL1: bne r1, r3, NOIGUAL2
daddi r4, r4, 1
j fin2
NOIGUAL2: bnez r4, FIN2
bne r2, r3, FIN3
daddi r4, r4, 2
j FIN3
FIN1:  beqz r4, FIN2
FIN2:  daddi r4, r4, 1
FIN3:  sd r4, D(r0)
halt
```

Ejercicio 7.

Escribir un programa que recorra una TABLA de diez números enteros y determine cuántos elementos son mayores que X. El resultado debe almacenarse en una dirección etiquetada CANT. El programa debe generar, además, otro arreglo llamado RES cuyos elementos sean ceros y unos. Un “1” indicará que el entero correspondiente en el arreglo TABLA es mayor que X, mientras que un “0” indicará que es menor o igual.

```
.data
TABLA: .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
RES:    .word 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
X:      .word 5
TAM:    .word 10
CANT:   .word 0

.code
ld r1, TAM(r0)
ld r2, X(r0)
dadd r3, r0, r0
dadd r4, r0, r0
daddi r5, r0, 1
daddi r2, r2, 1
LAZO:  ld r6, TABLA(r3)
        slt r7, r6, r2
        bnez r7, MENOR
        sd r5, RES(r3)
        daddi r4, r4, 1
MENOR: daddi r1, r1, -1
        daddi r3, r3, 8
        bnez r1, LAZO
        sd r4, CANT(r0)
        halt
```

Ejercicio 8.

Escribir un programa que multiplique dos números enteros utilizando sumas repetidas (similar a Ejercicio 6 o 7 de la Práctica 1). El programa debe estar optimizado para su ejecución con la opción Delay Slot habilitada.

```
.data
NUM1:    .word 1
NUM2:    .word 2
RES:     .word 0

.code
ld r1, NUM1(r0)
ld r2, NUM2(r0)
dadd r3, r0, r0
LAZO:   daddi r2, r2, -1
        dadd r3, r3, r1
        bnez r2, LAZO
        sd r3, RES(r0)
halt
```

Ejercicio 9.

Escribir un programa que implemente el siguiente fragmento escrito en un lenguaje de alto nivel:

```
while (a > 0) do
begin
    x := x + y;
    a := a - 1;
end;
```

Ejecutar con la opción Delay Slot habilitada.

```
.data
A:      .word 5
X:      .word 0
Y:      .word 5

.code
ld r1, A(r0)
ld r2, X(r0)
ld r3, Y(r0)
LAZO:   beqz r1, FIN
        daddi r1, r1, -1
        dadd r2, r2, r3
        j LAZO
FIN:    sd r2, X(r0)
        halt
```

Ejercicio 10.

Escribir un programa que cuente la cantidad de veces que un determinado carácter aparece en una cadena de texto. Observar cómo se almacenan en memoria los códigos ASCII de los caracteres (código de la letra “a” es 61H). Utilizar la instrucción lbu (load byte unsigned) para cargar códigos en registros. La inicialización de los datos es la siguiente:

```
.data
CADENA: .asciiz "adbdcdedfdgfdhid" ; cadena a analizar
CAR:     .asciiz "d"                 ; carácter buscado
CANT:    .word 0                  ; cantidad de veces que se repite el carácter
car en cadena
```

```
.data
CADENA: .asciiz "adbdcdedfdgfdhid"
CAR:     .asciiz "d"
CANT:    .word 0
```

```
.code
dadd r1, r0, r0
dadd r2, r0, r0
lbu r3, CAR(r0)
LAZO:   lbu r4, CADENA(r1)
        beqz r4, FIN
        bne r3, r4, NOIGUAL
        addi r2, r2, 1
NOIGUAL: addi r1, r1, 1
         j LAZO
FIN:    sd r2, CANT(r0)
        halt
```

Trabajo Práctico N° 5: **Procesador RISC (Instrucciones de Punto Flotante y Pasaje de Parámetros).**

Ejercicio 1.

Simular el siguiente programa de suma de números en punto flotante y analizar, minuciosamente, la ejecución paso a paso. Inhabilitar Delay Slot y mantener habilitado Forwarding.

```
.data
N1:    .double 9.13
N2:    .double 6.58
RES1:   .double 0.0
RES2:   .double 0.0

.code
l.d f1, N1(r0)
l.d f2, N2(r0)
add.d f3, f2, f1
mul.d f4, f2, f1
s.d f3, RES1(r0)
s.d f4, RES2(r0)
halt
```

(a) Tomar nota de la cantidad de ciclos, instrucciones y CPI luego de la ejecución del programa.

Ciclos: 16.

Instrucciones: 7.

CPI: 2,286.

(b) ¿Cuántos atascos por dependencia de datos se generan? Observar, en cada caso, cuál es el dato en conflicto y las instrucciones involucradas.

Se generan 4 atascos por dependencia de datos RAW. El dato en conflicto y las instrucciones involucradas son:

- 1 RAW: *add.d f3, f2, f1* (en su etapa A0, debe esperar que la instrucción *l.d f2, N2(r0)* finalice su etapa MEM).
- 2 RAW: *s.d f3, RES1(r0)* (en su etapa EX, debe esperar que la instrucción *add.d f3, f2, f1* finalice su etapa A3)
- 1 RAW: *s.d f4, RES2(r0)* (en su etapa EX, debe esperar que la instrucción *mul.d f4, f2, f1* finalice su etapa M6).

(c) ¿Por qué se producen los atascos estructurales? Observar cuáles son las instrucciones que los generan y en qué etapas del pipeline aparecen.

Los atascos estructurales se producen por conflictos por los recursos. Las instrucciones que las generan y las etapas del *pipeline* que aparecen son:

- 1 Atasco Estructural: $s.d f3, RES1(r0)$ (la etapa MEM de esta instrucción se encuentra, al mismo tiempo, con la etapa MEM de la instrucción $add.d f3, f2, f1$).
- 1 Atasco Estructural: $s.d f4, RES2(r0)$ (la etapa MEM de esta instrucción se encuentra, al mismo tiempo, con la etapa MEM de la instrucción $mul.d f4, f2, f1$).

(d) Modificar el programa agregando la instrucción $mul.d f1, f2, f1$ entre las instrucciones $add.d$ y $mul.d$. Repetir la ejecución y observar los resultados. ¿Por qué aparece un atasco tipo WAR?

```
.data
N1:    .double 9.13
N2:    .double 6.58
RES1:   .double 0.0
RES2:   .double 0.0

.code
l.d f1, N1(r0)
l.d f2, N2(r0)
add.d f3, f2, f1
mul.d f1, f2, f1
mul.d f4, f2, f1
s.d f3, RES1(r0)
s.d f4, RES2(r0)
halt
```

Aparece un atasco tipo WAR porque la instrucción $mul.d f1, f2, f1$ (en su etapa ID) necesita escribir el registro F1 que aún la instrucción $add.d f3, f2, f1$ (en su etapa A0) no leyó.

(e) Explicar por qué colocando un NOP antes de la suma se soluciona el RAW de la instrucción ADD y, como consecuencia, se elimina el WAR.

```
.data
N1:    .double 9.13
N2:    .double 6.58
RES1:   .double 0.0
RES2:   .double 0.0

.code
```

```
l.d f1, N1(r0)
l.d f2, N2(r0)
nop
add.d f3, f2, f1
mul.d f1, f2, f1
mul.d f4, f2, f1
s.d f3, RES1(r0)
s.d f4, RES2(r0)
halt
```

Colocando un NOP antes de la suma se soluciona el RAW de la instrucción ADD y, como consecuencia, se elimina el WAR porque, ahora, cuando la instrucción *mul.d f1, f2, f1* se encuentran en su etapa ID, la instrucción *add.d f3, f2, f1* finaliza su etapa A0.

Ejercicio 2.

Es posible convertir valores enteros almacenados en alguno de los registros r1-r31 a su representación equivalente en punto flotante y viceversa. Describir la funcionalidad de las instrucciones mtc1, cvt.d.l, cvt.l.d y mfc1.

La funcionalidad de las siguientes instrucciones es:

- $mtc1 r_f, f_d$: Copia los 64 bits del registro entero r_f al registro de punto flotante f_d .
- $cvt.d.l f_d, f_f$: Convierte a punto flotante el valor entero copiado al registro f_f , dejándolo en f_d .
- $cvt.l.d f_d, f_f$: Convierte a entero el valor en punto flotante contenido en el registro f_f , dejándolo en f_d .
- $mfc1 r_d, f_f$: Copia los 64 bits del registro de punto flotante f_f al registro entero r_d .

Ejercicio 3.

Escribir un programa que calcule la superficie de un triángulo rectángulo de base 5,85 cm y altura 13,47 cm. La superficie de un triángulo se calcula como: Superficie= $\frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$.

```
.data
BASE:    .double 5.85
ALTURA:   .double 13.47
MEDIO:    .double 0.5
RES:      .double 0.0

.code
l.d f1, BASE(r0)
l.d f2, ALTURA(r0)
l.d f4, MEDIO(r0)
mul.d f3, f1, f2
mul.d f5, f3, f4
s.d f5, RES(r0)
halt
```

Ejercicio 4.

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo. Se calcula a partir del peso (expresado en kilogramos, por ejemplo 75,7 kg) y la estatura (expresada en metros, por ejemplo 1,73 m), usando la fórmula: $IMC = \frac{peso}{altura^2}$. De acuerdo al valor calculado con este índice, puede clasificarse el estado nutricional de una persona en: *Infrapeso* ($IMC < 18,5$), *Normal* ($18,5 \leq IMC < 25$), *Sobrepeso* ($25 \leq IMC < 30$) y *Obeso* ($IMC \geq 30$). Escribir un programa que, dado el peso y la estatura de una persona, calcule su IMC y lo guarde en la dirección etiquetada *IMC*. También deberá guardar en la dirección etiquetada *ESTADO* un valor según la siguiente tabla:

IMC	Clasificación	Valor guardado
< 18,5	<i>Infrapeso</i>	1
< 25	<i>Normal</i>	2
< 30	<i>Sobrepeso</i>	3
≥ 30	<i>Obeso</i>	5

```

.data
ESTATURA:      .double 1.65
PESO:          .double 83.0
INFAPESO:       .double 18.5
NORMAL:         .double 25.0
SOBREPESO:      .double 30.0
IMC:            .double 0.0
ESTADO:         .word 0

.code
l.d f1, ESTATURA(r0)
mul.d f6, f1, f1
l.d f2, PESO(r0)
l.d f3, INFAPESO(r0)
l.d f4, NORMAL(r0)
l.d f5, SOBREPESO(r0)
div.d f7, f2, f6
c.lt.d f7, f3
bc1t INFRA
c.lt.d f7, f4
bc1t NORM
c.lt.d f7, f5
bc1t SOBRE
daddi r1, r0, 4
j FIN
INFRA:          daddi r1, r0, 1
                j FIN
NORM:           daddi r1, r0, 2
                j FIN
SOBRE:          daddi r1, r0, 3

```

FIN:
s.d f7, IMC(r0)
sd r1, ESTADO(r0)
halt

Ejercicio 5.

El procesador MIPS64 posee 32 registros, de 64 bits cada uno, llamados r0 a r31 (también conocidos como \$0 a \$31). Sin embargo, resulta más conveniente para los programadores darles nombres más significativos a esos registros. La siguiente tabla muestra la convención empleada para nombrar a los 32 registros mencionados. Completar la tabla anterior explicando el uso que, normalmente, se le da cada uno de los registros nombrados. Marcar en la columna “¿Preservado?” si el valor de cada grupo de registros debe ser preservado luego de realizada una llamada a una subrutina. Se puede encontrar información útil en el apunte “Programando sobre MIPS64”.

Registro	Nombre	¿Para qué se lo utiliza?	¿Preservado?
r0	\$zero	Siempre tiene valor 0 y no se puede cambiar	
r1	\$at	Assembler Temporary - Reservado para ser usado por el ensamblador	
r2-r3	\$v0-\$v1	Valores de retorno de la subrutina llamada	
r4-r7	\$a0-\$a3	Argumentos pasados a la subrutina llamada	
r8-r15	\$t0-\$t7	Registros temporarios. No son conservados en el llamado a subrutinas	
r16-r23	\$s0-\$s7	Registros salvados durante el llamado a subrutinas	x
r24-r25	\$t8-\$t9	Registros temporarios. No son conservados en el llamado a subrutinas	
r26-r27	\$k0-\$k1	Para uso del kernel del sistema operativo	
r28	\$gp	Global Pointer - Puntero a la zona de la memoria estática del programa	x

r29	\$sp	<i>Stack Pointer</i> - Puntero al tope de la pila	x
r30	\$fp	<i>Frame Pointer</i> - Puntero al marco actual de la pila	x
r31	\$ra	<i>Return Address</i> - Dirección de retorno en un llamado a una subrutina	x

Ejercicio 6.

Como ya se observó anteriormente, muchas instrucciones que, normalmente, forman parte del repertorio de un procesador con arquitectura CISC no existen en el MIPS64. En particular, el soporte para la invocación a subrutinas es mucho más simple que el provisto en la arquitectura x86 (pero no por ello menos potente). El siguiente programa muestra un ejemplo de invocación a una subrutina.

```
.data
VALOR1: .word 16
VALOR2: .word 4
RESULT: .word 0

.text
ld $a0, VALOR1($zero)
ld $a1, VALOR2($zero)
jal A_LA_POTENCIA
sd $v0, RESULT($zero)
halt

A_LA_POTENCIA:
LAZO:    addi $v0, $zero, 1
        slt $t1, $a1, $zero
        bnez $t1, TERMINAR
        addi $a1, $a1, -1
        dmul $v0, $v0, $a0
        j LAZO
TERMINAR: jr $ra
```

(a) ¿Qué hace el programa? ¿Cómo está estructurado el código del mismo?

El programa calcula $16^4 = 65.536$ y almacena el resultado en la variable RESULT. En la variable VALOR1, guarda la base de la potencia y, en el VALOR2, guarda el exponente. Luego, carga estos valores en los registros y salta a una subrutina que se encarga de calcular la potencia y guarda el resultado en el registro \$v0.

(b) ¿Qué acciones produce la instrucción jal? ¿Y la instrucción jr?

La instrucción jal salta a la dirección de memoria de la subrutina A_LA_POTENCIA y copia en \$ra la dirección de retorno. Y la instrucción jr salta a la dirección contenida en \$ra.

(c) ¿Qué valor se almacena en el registro \$ra? ¿Qué función cumplen los registros \$a0 y \$a1? ¿Y el registro \$v0?

El valor que se almacena en el registro \$ra es la dirección de memoria de la instrucción siguiente al llamado de la subrutina A_LA_POTENCIA. La función que cumplen los

registros $\$a0$ y $\$a1$ son de argumentos/parámetros pasados a la subrutina llamada (en este caso, la base y el exponente). Y el registro $\$v0$ contiene el valor de retorno de la subrutina llamada (en este caso, el resultado de la potencia).

(d) ¿Qué sucedería si la subrutina A_LA_POTENCIA necesitara invocar a otra subrutina para realizar la multiplicación (por ejemplo, en lugar de usar la instrucción dmul)? ¿Cómo sabría cada una de las subrutinas a qué dirección de memoria deben retornar?

Si la subrutina A_LA_POTENCIA necesitara invocar a otra subrutina para la realizar la multiplicación, esta subrutina volvería a la dirección de retorno incorrecta (la de la subrutina interna). Para que cada una de las subrutinas sepa a qué dirección de memoria deben retornar se debe guardar el $\$ra$ de la primera subrutina usando la pila (*push \$ra*) y, una vez que se retorna de la segunda subrutina, se debe recuperar el $\$ra$ de la primera subrutina usando la pila (*pop \$ra*).

Ejercicio 7.

Escribir una subrutina que reciba como parámetros un número positivo M de 64 bits, la dirección del comienzo de una tabla que contenga valores numéricos de 64 bits sin signo y la cantidad de valores almacenados en dicha tabla. La subrutina debe retornar la cantidad de valores mayores que M contenidos en la tabla.

```
.data
TABLA:    .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
M:         .word 5
TAM:       .word 10
RES:       .word 0

.code
daddi $sp, $0, 0x400
ld $a0, M($0)
ld $a1, TAM($0)
daddi $a2, $0, TABLA
daddi $a0, $a0, 1
jal EMPEZAR
sd $v0, RES($0)
halt

EMPEZAR:  addi $sp, $sp, -16
          sd $ra, 0($sp)
          sd $s2, 8($sp)
          dadd $t0, $a1, $0
          dadd $s2, $a2, $0
          dadd $v0, $0, $0
LAZO:     ld $t1, 0($s2)
          slt $t2, $t1, $a0
          bnez $t2, MENOR
          addi $v0, $v0, 1
MENOR:   addi $t0, $t0, -1
          addi $s2, $s2, 8
          bnez $t0, LAZO
          ld $ra, 0($sp)
          ld $s2, 8($sp)
          addi $sp, $sp, 16
          jr $ra
```

Ejercicio 8.

Escribir una subrutina que reciba como parámetros las direcciones del comienzo de dos cadenas terminadas en cero y retorne la posición en la que las dos cadenas difieren. En caso de que las dos cadenas sean idénticas, debe retornar -1.

```
.data
CAD1:    .asciiz "abcde"
CAD2:    .asciiz "abcd"
RES:     .word 0

.code
daddi $sp, $0, 0x400
daddi $a0, $0, CAD1
daddi $a1, $0, CAD2
jal COMP
sd $v0, RES($0)
halt

COMP:   daddi $sp, $sp, -24
        sd $ra, 0($sp)
        sd $s0, 8($sp)
        sd $s1, 16($sp)
        dadd $s0, $a0, $0
        dadd $s1, $a1, $0
        dadd $v0, $0, $0
LAZO:   lbu $t0, 0($s0)
        lbu $t1, 0($s1)
        beqz $t0, FIN1
        beqz $t1, FIN2
        bne $t0, $t1, FIN2
        daddi $v0, $v0, 1
        daddi $s0, $s0, 1
        daddi $s1, $s1, 1
        j LAZO
FIN1:   bnez $t1, FIN2
        daddi $v0, $v0, -1
FIN2:   ld $ra, 0($sp)
        ld $s0, 8($sp)
        ld $s1, 16($sp)
        daddi $sp, $sp, 24
        jr $ra
```

Ejercicio 9.

Escribir la subrutina ES_VOCAL que determina si un carácter es vocal o no, ya sea mayúscula o minúscula. La rutina debe recibir el carácter y debe retornar el valor 1 si es una vocal o 0 en caso contrario.

```
.data
VOCALES:    .asciiiz "AEIOUaeiou"
CHAR:        .ascii "a"
RES:         .word 0

.code
daddi $sp, $0, 0x400
lbu $a0, CHAR($0)
daddi $a1, $0, VOCALES
jal ES_VOCAL
sd $v0, RES($0)
halt

ES_VOCAL:   daddi $sp, $sp, -16
            sd $ra, 0($sp)
            sd $s1, 8($sp)
            dadd $v0, $0, $0
            dadd $s1, $a1, $0
LAZO:        lbu $t1, 0($s1)
            beqz $t1, FIN
            beq $a0, $t1, VOCAL
            daddi $s1, $s1, 1
            j LAZO
VOCAL:       daddi $v0, $v0, 1
FIN:         ld $ra, 0($sp)
            ld $s1, 8($sp)
            jr $ra
```

Ejercicio 10.

Usando la subrutina escrita en el ejercicio anterior, escribir la subrutina *CONTAR_VOC*, que recibe una cadena terminada en cero y devuelve la cantidad de vocales que tiene esa cadena.

```
.data
VOCALES:    .asciiiz "AEIOUaeiou"
Cadena:     .ascii "AbCdE"
RES:         .word 0

.code
daddi $sp, $0, 0x400
daddi $a0, $0, CADENA
jal CONTAR_VOC
sd $v1, RES($0)
halt

CONTAR_VOC:  addi $sp, $sp, -16
              sd $ra, 0($sp)
              sd $s0, 8($sp)
              addi $a1, $0, VOCALES
              add $v1, $0, $0
              add $s0, $a0, $0
LAZO1:       lbu $a0, 0($s0)
              beqz $a0, FIN1
              jal ES_VOCAL
              add $v1, $v1, $v0
              addi $s0, $s0, 1
              j LAZO1
FIN1:        ld $ra, 0($sp)
              ld $s0, 8($sp)
              jr $ra

ES_VOCAL:   addi $sp, $sp, -8
              sd $s1, 0($sp)
              add $v0, $0, $0
              add $s1, $a1, $0
LAZO2:       lbu $t1, 0($s1)
              beqz $t1, FIN2
              beq $a0, $t1, VOCAL
              addi $s1, $s1, 1
              j LAZO2
VOCAL:      addi $v0, $v0, 1
FIN2:        ld $s1, 0($sp)
              addi $sp, $sp, 8
              jr $ra
```

Ejercicio 11.

Escribir una subrutina que reciba como argumento una tabla de números terminada en 0. La subrutina debe contar la cantidad de números que son impares en la tabla. Esta condición se debe verificar usando la subrutina ES_IMPAR. La subrutina ES_IMPAR debe devolver 1 si el número es impar y 0 si no lo es.

```
.data
TABLA:    .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0
RES:      .word 0

.code
daddi $sp, $0, 0x400
daddi $a0, $0, TABLA
jal CANT_IMP
sd $v1, RES($0)
halt

CANT_IMP:  addi $sp, $sp, -16
            sd $ra, 0($sp)
            sd $s0, 8($sp)
            dadd $v1, $0, $0
            dadd $s0, $a0, $0
LAZO:     ld $a0, 0($s0)
            beqz $a0, FIN1
            jal ES_IMPAR
            dadd $v1, $v1, $v0
            daddi $s0, $s0, 8
            j LAZO
FIN1:      ld $ra, 0($sp)
            ld $s0, 8($sp)
            addi $sp, $sp, 16
            jr $ra

ES_IMPAR:   add $v0, $0, $0
            andi $t0, $a0, 1
            beqz $t0, FIN2
            addi $v0, $v0, 1
FIN2:      jr $ra
```

Ejercicio 12.

El siguiente programa espera usar una subrutina que calcule, en forma recursiva, el factorial de un número entero:

```
.data
VALOR:    .word 10
RESULT:   .word 0

.text
daddi $sp, $zero, 0x400
ld $a0, VALOR($zero)
jal FACTORIAL
sd $v0, RESULT($zero)
halt

FACTORIAL:
...
...
...
```

(a) Implementar la subrutina factorial definida en forma recursiva. Tener presente que el factorial de un número entero n se calcula como el producto de los números enteros entre 1 y n inclusive:

```
.data
VALOR:    .word 10
RESULT:   .word 0

.code
daddi $sp, $0, 0x400
ld $a0, VALOR($0)
jal FACTORIAL
sd $v0, RESULT($0)
halt

FACTORIAL:    addi $sp, $sp, -16
                sd $ra, 0($sp)
                sd $s0, 8($sp)
                beqz $a0, FIN1
                add $s0, $a0, $0
                addi $a0, $a0, -1
                jal FACTORIAL
                dmul $v0, $v0, $s0
                j FIN2
FIN1:        addi $v0, $0, 1
                ld $ra, 0($sp)
                ld $s0, 8($sp)
                addi $sp, $sp, 16
                jr $ra
```

(b) ¿Es posible escribir la subrutina factorial sin utilizar una pila? Justificar.

No, no es posible escribir la subrutina FACTORIAL sin utilizar una pila, ya que es lo que permite guardar los distintos *\$ra* y *\$s0* de la recursión.

Trabajo Práctico N° 6: **Procesador RISC (Utilizando la E/S).**

Ejercicio 1.

El siguiente programa produce la salida de un mensaje predefinido en la ventana Terminal del simulador WinMIPS64. Teniendo en cuenta las condiciones de control del puerto de E/S (en el resumen anterior), modificar el programa de modo que el mensaje a mostrar sea ingresado por teclado en lugar de ser un mensaje fijo.

```
.data
TEXTO:    .asciiz "Hola, Mundo!"      ; El mensaje a mostrar
CONTROL:   .word32 0x10000
DATA:     .word32 0x10008

.code
lwu $s0, DATA($zero)      ; $s0 = dirección de DATA
daddi $t0, $zero, TEXT0    ; $t0 = dirección del mensaje a mostrar
sd $t0, 0($$s0)           ; DATA recibe el puntero al comienzo del
mensaje
lwu $s1, CONTROL($zero)    ; $s1 = dirección de CONTROL
daddi $t0, $zero, 6         ; $t0 = 6 -> función 6: limpiar pantalla
alfanumérica
sd $t0, 0($$s1)            ; CONTROL recibe 6 y limpia la pantalla
alfanumérica
daddi $t0, $zero, 4         ; $t0 = 4 -> función 4: salida de una cadena
ASCII
sd $t0, 0($$s1)            ; CONTROL recibe 4 y produce la salida del
mensaje
halt

.data
CONTROL:   .word 0x10000
DATA:     .word 0x10008
MSJ:      .asciiz "INTRODUCIR Hola, Mundo!:\n"
STR:      .asciiz ""

.code
ld $s0, CONTROL($0)
ld $s1, DATA($0)
daddi $t1, $0, MSJ
sd $t1, 0($$s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($$s0)
daddi $t0, $0, 9
dadd $t2, $0, $0
daddi $t3, $0, 12
LAZO:    sd $t0, 0($$s0)
```

```
lbu $t1, 0($$s1)
sb $t1, STR($t2)
daddi $t3, $t3, -1
daddi $t2, $t2, 1
bnez $t3, LAZO
daddi $t1, $0, STR
sd $t1, 0($$s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($$s0)
halt
```

Ejercicio 2.

Escribir un programa que utilice, sucesivamente, dos subrutinas: la primera, denominada INGRESO, debe solicitar el ingreso por teclado de un número entero (de un dígito), verificando que el valor ingresado, realmente, sea un dígito; la segunda, denominada MUESTRA, deberá mostrar, en la salida estándar del simulador (ventana Terminal), el valor del número ingresado expresado en letras (es decir, si se ingresa un "4", deberá mostrar "CUATRO"). Establecer el pasaje de parámetros entre subrutinas respetando las convenciones para el uso de los registros y minimizar las detenciones del cauce (ejercicio similar al Ejercicio 6 de la Práctica 2).

```
.data
CONTROL:    .word 0x10000
DATA:        .word 0x10008
MSJ:         .asciiz "INTRODUCIR UN NUMERO ENTERO DE UN
DIGITO:\n"
ERROR:        .asciiz "ERROR"
MENOSNUEVE:  .asciiz "MNUEVE"
MENOSOCHO:   .asciiz "MOCHO"
MENOSSIETE: .asciiz "MSIETE"
MENOSSEIS:   .asciiz "MSEIS"
MENOSCINCO:  .asciiz "MCINCO"
MENOSCUATRO: .asciiz "MCUATRO"
MENOSTRES:   .asciiz "MTRES"
MENOSDOS:    .asciiz "MDOS"
MENOSUNO:    .asciiz "MUNO"
CERO:         .asciiz "CERO"
UNO:          .asciiz "UNO"
DOS:          .asciiz "DOS"
TRES:         .asciiz "TRES"
CUATRO:       .asciiz "CUATRO"
CINCO:        .asciiz "CINCO"
SEIS:         .asciiz "SEIS"
SIETE:        .asciiz "SIETE"
OCHO:         .asciiz "OCHO"
NUEVE:        .asciiz "NUEVE"

.code
ld $s0, CONTROL($0)
ld $s1, DATA($0)
daddi $t1, $0, MSJ
sd $t1, 0($s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($s0)
jal INGRESO
dadd $a0, $v0, $0
jal MUESTRA
halt
```

INGRESO:

```
daddi $v0, $0, -10
daddi $t0, $0, 8
sd $t0, 0($s0)
ld $t1, 0($s1)
slti $t2, $t1, 10
bez $t2, FIN
dadd $v0, $t1, $0
jr $ra
```

MUESTRA:

```
daddi $t3, $0, 8
dmul $t4, $a0, $t3
daddi $t5, $t4, CERO
sd $t5, 0($s1)
daddi $t6, $0, 4
sd $t6, 0($s0)
jr $ra
```

Ejercicio 3.

Escribir un programa que realice la suma de dos números enteros (de un dígito cada uno) utilizando dos subrutinas: la denominada INGRESO del ejercicio anterior (ingreso por teclado de un dígito numérico) y otra denominada RESULTADO, que muestre, en la salida estándar del simulador (ventana Terminal), el resultado numérico de la suma de los dos números ingresados (ejercicio similar al Ejercicio 7 de la Práctica 2).

```
.data
CONTROL: .word 0x10000
DATA: .word 0x10008
MSJ1: .asciiz "INTRODUCIR DOS NUMEROS ENTEROS:\n"
MSJ2: .asciiz "SU SUMA ES IGUAL A:\n"

.code
ld $s0, CONTROL($0)
ld $s1, DATA($0)
daddi $t1, $0, MSJ1
sd $t1, 0($s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($s0)
daddi $t3, $0, -99
jal INGRESO
beq $v0, $t3, FIN1
dadd $a0, $v0, $0
jal INGRESO
beq $v0, $t3, FIN1
dadd $a1, $v0, $0
jal RESULTADO
halt

FIN1:
INGRESO: daddi $v0, $0, -99
          daddi $t0, $0, 8
          sd $t0, 0($s0)
          ld $t1, 0($s1)
          slti $t2, $t1, 10
          beqz $t2, FIN2
          dadd $v0, $t1, $0
FIN2:   jr $ra

RESULTADO: daddi $t1, $0, MSJ2
            sd $t1, 0($s1)
            daddi $t0, $0, 4
            sd $t0, 0($s0)
            dadd $t0, $a0, $a1
            sd $t0, 0($s1)
            daddi $t1, $0, 2
            sd $t1, 0($s0)
            jr $ra
```

Ejercicio 4.

Escribir un programa que solicite el ingreso por teclado de una clave (sucesión de cuatro caracteres) utilizando la subrutina CHAR de ingreso de un carácter. Luego, se debe comparar la secuencia ingresada con una cadena almacenada en la variable CLAVE. Si las dos cadenas son iguales entre sí, la subrutina llamada RESPUESTA mostrará el texto “Bienvenido” en la salida estándar del simulador (ventana Terminal). En cambio, si las cadenas no son iguales, la subrutina deberá mostrar “ERROR” y solicitar, nuevamente, el ingreso de la clave.

```
.data
CONTROL: .word 0x10000
DATA: .word 0x10008
CLAVE: .asciiz "JUAN"
MSJ_BIENV: .asciiz "BIENVENIDO"
MSJ_ERROR: .asciiz "ERROR. INTRODUCIR, NUEVAMENTE, LA
CLAVE:\n"
MSJ: .asciiz "INTRODUCIR UNA CLAVE DE CUATRO
CARACTERES:\n"

.code
daddi $sp, $0, 0x400
ld $s0, CONTROL($0)
ld $s1, DATA($0)
daddi $t1, $0, MSJ
sd $t1, 0($s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($s0)
daddi $a2, $0, CLAVE
jal CHAR
halt

CHAR: daddi $sp, $sp, -16
sd $ra, 0($sp)
sd $s2, 8($sp)
daddi $t0, $0, 9
dadd $s2, $a2, $0
daddi $t3, $0, 4
dadd $t4, $0, $0
sd $t0, 0($s0)
lbu $t1, 0($s1)
lbu $t5, 0($s2)
beq $t1, $t5, NO SON IGUALES
daddi $t4, $t4, 1
daddi $t3, $t3, -1
daddi $s2, $s2, 1
beqz $t3, FIN1
j LAZO
beq $t4, $t3, FIN2

LAZO: daddi $sp, $sp, 16
sd $ra, 0($sp)
sd $s2, 8($sp)
daddi $t0, $0, 9
dadd $s2, $a2, $0
daddi $t3, $0, 4
dadd $t4, $0, $0
sd $t0, 0($s0)
lbu $t1, 0($s1)
lbu $t5, 0($s2)
beq $t1, $t5, NO SON IGUALES
daddi $t4, $t4, 1
daddi $t3, $t3, -1
daddi $s2, $s2, 1
beqz $t3, FIN1
j LAZO
beq $t4, $t3, FIN2

NO SON IGUALES: daddi $sp, $sp, 16
sd $ra, 0($sp)
sd $s2, 8($sp)
daddi $t0, $0, 9
dadd $s2, $a2, $0
daddi $t3, $0, 4
dadd $t4, $0, $0
sd $t0, 0($s0)
lbu $t1, 0($s1)
lbu $t5, 0($s2)
beq $t1, $t5, NO SON IGUALES
daddi $t4, $t4, 1
daddi $t3, $t3, -1
daddi $s2, $s2, 1
beqz $t3, FIN1
j LAZO
beq $t4, $t3, FIN2

FIN1:
```

```
daddi $t6, $0, MSJ_ERROR
sd $t6, 0($s1)
jal RESPUESTA
daddi $t3, $0, 4
dadd $t4, $0, $0
dadd $s2, $a2, $0
j LAZO
FIN2:
daddi $t6, $0, MSJ_BIENV
sd $t6, 0($s1)
jal RESPUESTA
ld $ra, 0($sp)
ld $s2, 8($sp)
daddi $sp, $sp, 16
jr $ra

RESPUESTA:
daddi $t7, $0, 4
sd $t7, 0($s0)
jr $ra
```

Ejercicio 5.

Escribir un programa que calcule el resultado de elevar un valor en punto flotante a la potencia indicada por un exponente que es un número entero positivo. Para ello, en el programa principal, se solicitará el ingreso de la base (un número en punto flotante) y del exponente (un número entero sin signo) y se deberá utilizar la subrutina A_LA_POTENCIA para calcular el resultado pedido (que será un valor en punto flotante). Tener en cuenta que cualquier base elevada a la 0 da como resultado 1. Mostrar el resultado numérico de la operación en la salida estándar del simulador (ventana Terminal).

```
.data
CONTROL: .word 0x10000
DATA: .word 0x10008
BASE: .word 0.0
EXP: .word 0
RES: .double 0
UNO: .double 1.0
MSJ1: .asciiz "BASE en Flotante: \n"
MSJ2: .asciiz "EXPONENTE en BSS: \n"
MSJ3: .asciiz "RESULTADO:\n"

.code
ld $s0, CONTROL($0)
ld $s1, DATA($0)
daddi $t1, $0, MSJ1
sd $t1, 0($s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($s0)
daddi $t0, $0, 8
sd $t0, 0($s0)
l.d f1, 0($s1)
s.d f1, BASE($0)
daddi $t1, $0, MSJ2
sd $t1, 0($s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($s0)
daddi $t0, $0, 8
sd $t0, 0($s0)
ld $a0, 0($s1)
sd $a0, EXP($0)
jal A_LA_POTENCIA
s.d f2, RES($0)
daddi $t1, $0, MSJ3
sd $t1, 0($s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($s0)
s.d f2, 0($s1)
daddi $t0, $0, 3
```

sd \$t0, 0(\$s0)
halt

A_LA_POTENCIA:
l.d f2, UNO(\$0)
dadd \$t0, \$a0, \$0
LAZO:
beqz \$t0, FIN
mul.d f2, f2, f1
daddi \$t0, \$t0, -1
j LAZO
FIN:
jr \$ra

Ejercicio 6.

El siguiente programa produce una salida estableciendo el color de un punto de la pantalla gráfica (en la ventana Terminal del simulador WinMIPS64). Modificar el programa de modo que las coordenadas y color del punto sean ingresados por teclado.

```

.data
COORX: .byte 24 ; coordenada X de un punto
COORY: .byte 24 ; coordenada Y de un punto
COLOR: .byte 255, 0, 255, 0 ; color: máximo rojo + máximo azul ->
magenta
CONTROL: .word32 0x10000
DATA: .word32 0x10008

.code
lwu $s6, CONTROL($zero) ; $s6 = dirección de CONTROL
lwu $s7, DATA($zero) ; $s7 = dirección de DATA
daddi $t0, $zero, 7 ; $t0 = 7 -> función 7: limpiar pantalla
gráfica
sd $t0, 0($s6) ; CONTROL recibe 7 y limpia la pantalla
gráfica
lbu $s0, COORX($zero) ; $s0 = valor de coordenada X
sb $s0, 5($s7) ; DATA+5 recibe el valor de coordenada X
lbu $s1, COORY($zero) ; $s1 = valor de coordenada Y
sb $s1, 4($s7) ; DATA+4 recibe el valor de coordenada Y
lwu $s2, COLOR($zero) ; $s2 = valor de color a pintar
sw $s2, 0($s7) ; DATA recibe el valor del color a pintar
daddi $t0, $zero, 5 ; $t0 = 5 -> función 5: salida gráfica
sd $t0, 0($s6) ; CONTROL recibe 5 y produce el dibujo del
punto
halt

```

```

.data
CONTROL: .word 0x10000
DATA: .word 0x10008
COORX: .byte 24
COORY: .byte 24
COLOR: .byte 255, 0, 255, 0

.code
ld $s0, CONTROL($0)
ld $s1, DATA($0)
daddi $t0, $0, 7
sd $t0, 0($s0)
lbu $t0, COORX($0)
sb $t0, 5($s1)
lbu $t1, COORY($0)
sb $t1, 4($s1)
lwu $t2, COLOR($0)

```

```
sw $t2, 0($s1)
daddi $t0, $0, 5
sd $t0, 0($s0)
halt


.data
CONTROL: .word 0x10000
DATA: .word 0x10008
COORX: .byte 0
COORY: .byte 0
COLOR: .byte 0, 0, 0, 0
MSJ1: .asciiz "INTRODUCIR COORDENADA X:\n"
MSJ2: .asciiz "INTRODUCIR COORDENADA Y:\n"
MSJ3: .asciiz "INTRODUCIR RGBA:\n"

.code
ld $s0, CONTROL($0)
ld $s1, DATA($0)
daddi $t1, $0, MSJ1
sd $t1, 0($s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($s0)
daddi $t0, $0, 8
sb $t0, 0($s0)
lbu $t2, 0($s1)
sb $t2, COORX($0)
daddi $t1, $0, MSJ2
sd $t1, 0($s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($s0)
daddi $t0, $0, 8
sb $t0, 0($s0)
lbu $t2, 0($s1)
sb $t2, COORY($0)
daddi $t1, $0, MSJ3
sd $t1, 0($s1)
daddi $t0, $0, 4
sd $t0, 0($s0)
daddi $a0, $0, 0
daddi $a1, $0, 4
LAZO: daddi $t0, $0, 8
sb $t0, 0($s0)
lbu $t2, 0($s1)
sb $t2, COLOR($a0)
daddi $a1, $a1, -1
daddi $a0, $a0, 1
bnez a1, LAZO
daddi $t0, $0, 7
sd $t0, 0($s0)
lbu $t0, COORX($0)
```

```
sb $t0, 5($s1)
lbu $t1, COORY($0)
sb $t1, 4($s1)
lwu $t2, COLOR($0)
sw $t2, 0($s1)
daddi $t0, $0, 5
sd $t0, 0($s0)
halt
```

Ejercicio 7.

Se desea realizar la demostración de la transformación de un carácter codificado en ASCII a su visualización en una matriz de puntos con 7 columnas y 9 filas. Escribir un programa que realice tal demostración, solicitando el ingreso por teclado de un carácter para, luego, mostrarlo en la pantalla gráfica de la terminal. El carácter “8” es representado como:



Ejercicio 8.

El siguiente programa implementa una animación de una pelotita rebotando por la pantalla. Modificarlo para que, en lugar de una pelotita, se muestren, simultáneamente, varias pelotitas (cinco, por ejemplo), cada una con su posición, dirección y color particular.

Ejercicio 9.

Escribir un programa que le permita dibujar en la pantalla gráfica de la terminal. Deberá mostrar un cursor (representado por un punto de un color particular) que pueda desplazarse por la pantalla usando las teclas “a”, “s”, “d” y “w” para ir a la izquierda, abajo, a la derecha y arriba, respectivamente. Usando la barra espaciadora, se alternará entre modo desplazamiento (el cursor pasa por arriba de lo dibujado sin alterarlo) y modo dibujo (cada punto por el que el cursor pasa quedará pintado del color seleccionado). Las teclas del “1” al “8” se usarán para elegir uno entre los ocho colores disponibles para pintar.

Observaciones: Para poder implementar este programa, se necesitará almacenar, en la memoria, la imagen completa de la pantalla gráfica. Si cada punto está representado por un byte, se necesitarán $50 \times 50 \times 1 = 2500$ bytes. El simulador WinMIPS64 viene configurado para usar un bus de datos de 10 bits, por lo que la memoria disponible estará acotada a $2^{10} = 1024$ bytes. Para poder almacenar la imagen, será necesario configurar el simulador para usar un bus de datos de 12 bits, ya que $2^{12} = 4096$ bytes, los que si resultarán suficientes. La configuración se logra yendo al menú “Configure → Architecture” y poniendo “Data Address Bus” en 12 bits, en lugar de los 10 bits que trae por defecto.