统一认证服务部署手册

1. 环境安装

- 1.1. Linux
- 1.1.1. 运行环境准备

1.1.2. Linux 系统

CentOS 6.0 64-bit 或以上版本、Ubuntu 14.04+ 64-bit 或以上版本

1.1.3. Java 运行环境

UIAC 已将 JRE 打包在发布程序中,无须配置。

1.1.4. MongoDB

版本要求: 3.0 或以上版本, 安装流程如下:

检查系统是否有安装 mongoDB;
 运行:mongod –version,如果看见如下结果,表示已经安装,确定版本号是否在要求范围内

```
[root@localhost ~]# mongod --version
db version v3.0.4
git version: 0481c958daeb2969800511e7475dc66986fa9ed5
```

- ▶ 如果版本符合要求,安装完成
- ▶ 如果版本不符合要求,请卸载当前版本,继续执行第2步
- ▶ 如果未安装,继续执行第2步操作
- 2. 在官网 https://www.mongodb.org/downloads 找到对应系统版本下载到本地
- 3. 以 mongodb-linux-x86_64-3.0.4.tgz 文件为例,执行如下命令解压到指定路径,如: cd /home/uiac

tar -xvzf mongodb-linux-x86 64-3.0.4.tgz

- 注: 其中/home/uiac 可以根据实际部署情况替换为对应的目录
- 4. 将安装目录添加到用户环境中,如(假设登录用户为 uiac):
 - a) vi ~/.bash_profile
 - b) 在 PATH 中添加 mongodb 的安装目录(假设安装目录为/home/uiac/mongodb): PATH=\$PATH:/home/mongodb/bin

保存并退出 vi

- c) 执行:source ~/.bash profile 命令使配置生效
- 5. 创建数据库存储目录: mkdir /home/uiac/mongodb/db(假设存储目录放置在 /home/uiac/mongodb/db 目录下,实际部署可以替换成实际位置)
- 6. 执行命令运行: mongod –dbpath=/home/uiac/mongodb/db 如果要后台运行,执行如下命令 Mongod –dbpath=/home/uiac/mongodb/db 2>&1 /dev/null &

1.1.5. 缓存支持

UIAC 默认支持内部缓存,也可以配置成使用外部缓存。目前支持的外部缓存为 Memcached 和 Redis 两种,可以实情况安装对应的外部缓存,再修改系统的配置参数以启用外部缓存功能。

具体的系统配置参数请参考 2.2 系统设置参数章节。 Memcached 和 redis 的安装部署不在此文档范围内。

1.2. Windows

暂无

2. 安装程序

2.1. 检查安装程序

安装程序名字格式如下:

uiacInstall_V{VERSION}_{DATE}.sh

{VERSION} -- 对应程序版本号,目前统一为1.0

{DATE} -- 对应程序的打包日期,格式为:yyyyMMdd,如: 20150729

获取到安装程序后检查其是否有可执行权限,如果没有,执行下面的命令给予可执行权限: $chmod + x uiacInstall_V{VERSION}_{DATE}$.sh

2.2. 安装过程

1. 执行安装:

在安装程序目录执行:./uiacInstall_V{VERSION}_{DATE}.sh

[vmuser@localhost packages]\$./uiacInstall_V1.0_20150731.sh

2. 自解压完成后输入安装路径(如果不输入直接按回车,默认安装在当前登录用户的目录下)

```
[vmuser@localhost packages]$ ./uiacInstall_V1.0_20150731.sh

Self Extracting Installer

Install path (default is /home/vmuser):
```

3. 指定数据库 IP 和端口(如果不指定,默认为本机 IP 和默认端口 27017)

```
Install path (default is /home/vmuser): /home/vmuser/test
DB server IP (default is 127.0.0.1):
DB port : (default is 27017):
```

4. 确认数据库配置信息,无误请按'y'继续执行

```
Are you sure DB info is:
Database Host: 127.0.0.1
Database Port: 27017
(y/n, default is no)
```

5. 完成安装

如果要使配置立即生效,可以执行:source ~/.bash_profile 命令


3. 系统设置

3.1. 系统配置及初始化

目前 UIAC 的配置项是存放在数据库中,一般情况下 MongoDB 是不需要建立初始化库,程序运行中会自动建立数据库文件。因为一些系统配置数据是需要预先设置,因此,在需要修改默认参数的时候需要进行设置。

MongoDB 的初始化目前使用了 Python 脚本,mongo_process.py,需要 Python3.0 以上的版本运行。为了支持 mongoDB 库,还需要使用 Python 的 pip 工具安装 mongodb 的驱动库。建议 python 不要在生产环境安装,可以在任意一台电脑上安装 python 的可执行版本,如:windows 的安装版本 "python-3.4.3.msi",安装步骤如下:

- 1. 在官网 https://www.python.org/downloads/处下载 windows 版本
- 2. 运行安装程序,在安装组件选择窗口,确保 pip 功能被选中,如下图:



- 3. 安装完成后运行"命令提示符"(开始->所有程序->附件->命令提示符)
- 4. 运行命令安装 mongodb 的 python 组件:pip install pymongo
- 5. 修改 mongo_process.py 文件,将其中的服务器地址修改为生产环境的服务器地址和端口,如下图红圈处:

```
if __name__ == "__main__":
    mongo = MongoProcess("uiac",
    mongo.init()
    #mongo.set_expire_time("100")
    #mongo.clear()
```

6. 运行如下命令初始化脚本:

python mongo_process.py

注:

- 1. 如果出现找不到命令的错误,请确保 python 的安装路径添加到了系统的环境变量中。
- 2. 在运行命令前,可以先修改 mongo_process. py 文件,在其中的 config 参数数组中,直接修改对应的"param_value"对应的属性,如:

```
{
   "param_key": "HTTP_LISTEN_PORT",
   "param_value": "8081"
}
```

设置了 HTTP 服务监听端口,默认为 8081,可以修改为实际需要监听的端口。 详细的配置信息请参考 2.2 章节的配置描述

3.2. 系统配置列表

参数名	默认值	说明
HTTP_LISTEN_PORT	8081	UIAC 服务的监听端口,可以修改为对应的端口
CAPTCHA_EXPIRE_TIME	120	单位:秒,验证码过期时间
VALIDATION_EXPIRE_TIME	180	单位:秒,验证结果有效时间
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_TIME	20	单位:分,授权码过期时间
CACHE_CLASS	com.xrk.uiac.bll.	使用的缓存类型,默认为内存缓存,可选值:
	cache.MemoryC	com.xrk.uiac.bll.cache.MemoryCache
	ache	com.xrk.uiac.bll.cache.external.redis.RedisCache
		com.xrk.uiac.bll.cache.external.memcached.MemcachedCache
MEMCACHED_SERVER_ADDR	127.0.0.1:11211	Memcached 的服务地址,IP 和端口间用:号分隔,多个服务之
		间用,号分隔,仅在 CACHE_CLASS 配置为 memcached 的时候有
		效
REDIS_SERVER_ADDR	127.0.0.1:6379	Redis 服务器地址,同 Memcache 的地址描述,仅在
		CACHE_CLASS 配置为 redis 时有效
REDIS_SERVER_IS_CLUSTER	false	是否启用 redis 的集群功能,默认为不启用,Redis3.0 以上的
		版本才支持此功能
PUSH_ENABLE	true	是否启用授权信息推送服务,默认为启用
PUSH_INTERVAL	5000	单位:毫秒,授权信息推送间隔,默认为5秒推送一次
PUSH_QUEUE_SIZE	1000	推送队列大小,当队列超过此大小一定比例(默认 0.8)时,将主
		动触发推送操作
SMS_HOST	http://192.168.9	短信验证码服务接口地址
	.16:3008/	

注: 修改了系统配置后,需要重启服务以使配置生效。

初始化后需要修改系统配置,可以使用 robomongo(下载地址: http://www.robomongo.org/)工具连接上 mongo 服务直接修改。

3.3. 手动设置数据库

数据库配置在安装 UIAC 程序时可以指定,也可以在安装后手动配置,配置方式如下:在 uiac 程序安装目录下,找到 conf 目录,找到 clustclient.xml 文件,编辑其中 servers 节点下的 server 节点,设置当前数据库的地址和端口,如果有多个数据库配置多个 server 节点即可。如下图:

3.4. 日志配置

在程序 conf 目录下,找到 log4j.xml,是当前日志的配置文件,可以设置日志的显示方式及记录格式及日志级别。

在配置文件中找到 root 节点,在其中的 priority 节点中配置日志级别,可选值为: debug,warn,info,error 等

```
<root>
     < priority value = "debug" />
     <appender-ref ref = "FILE" />
     <appender-ref ref = "CONSOLE" />
</root>
```

4. 运行服务

在任意路径执行:start_uiac.sh 命令,出现如下信息表示成功启动 UIAC 服务

```
[vmuser@localhost packages]$ start uiac.sh
> Start uiac server process successfully!
[vmuser@localnost packages]$
```

5. 停止服务

在任意路径执行:stop_uiac.sh 命令,出现如下信息表示成功停止 UIAC 服务

```
[vmuser@localhost packages]$ stop_uiac.sh
> Find uiac server thread id:2772
| Stop uiac server successfully!
[vmuser@localhost packages]$ |
```

6. 注意事项

6.1. 程序守护

在执行了 start_uiac.sh 启动了 UIAC 服务后,会自动在 crontab 下增加一个进程检测 脚本调度指令,在 UIAC 异常停止时,可以自动将 UIAC 服务启动起来,以保证服务的稳定运行。

执行 stop_uiac.sh 后,会自动停止此检测指令。

6.2. 查看日志

UIAC 日志存放在安装目录下的 logs 目录,按文件每 10M 一个,最多存放 100 个日志文件,超过的日志会按时间生成顺序删除。