第十一章 用户界面,颜色及透明度

11.1 CSS3用户界面

在css3中,增加了一些新的用户界面特性来调整元素尺寸,框尺寸和外边框。紧跟在-webkit-,-ms-,或-moz-前的数字为支持该前缀属性的第一个浏览器版本。

11.1.1 CSS3调整尺寸

resize属性指定一个元素是否可以由用户调整大小的。

语法:

resize:属性值;

/*允许用户缩放调节大小*/

属性值:

- none 不允许用户调节元素大小
- both 用户可以调节元素的宽度和高度;
- horizontal 用户可以调节元素的宽度
- vertical 用户可以调节元素的高度

注:输入类的元素设置resize时直接设置,而其它元素设置该属性时需结合overflow:hidden使用

11.1.2 CSS3方框大小调整

传统的盒子模型计算公式如下:

• 盒子模型尺寸=内容尺寸+内边距+边框宽度

CSS3 盒子模型中, CSS 设置的盒子宽度(width)包含了边框(border)和内边距(padding),在CSS3中width是总宽度,而不是内容宽度,边框和内边距不会撑大盒子,CSS3中的盒子尺寸公式如下:

• 盒子模型尺寸=内容尺寸=内边距+边框宽度

传统盒子模型:设置如下样式可以将盒子模型设置为传统盒子模型;

box-sizing: content-box;

CSS3 盒子模型:设置如下样式,将盒子模型设置为 CSS3 盒子模型;

box-sizing: border-box;

11.2 CSS3多列

在CSS3之前,如果想要设计类似报纸那样的多列布局,有两种方式可以实现:一种是"浮动布局",另一种是"定位布局"。不过这两种方式弊端都很多:浮动布局比较灵活,但不容易控制;定位布局可以精准定位,但是却不够灵活。

CSS3新增多列布局,使用多列布局可以轻松实现类似报纸那样的布局,而且这种布局的自适应能力也非常好。

常用属性

属性	说明
column-count	列数
column-width	每列宽度
column-gap	列与列之间的间距
column-rule	两列之间的边框样式
column-span	跨列

11.2.1 column-count 列数

语法:

column-count: 取值;

column-count取值

属性值	说明
auto	默认值,列数由column-width属性决定
n (正整数)	划分为n列

11.2.2 column-width 列宽

语法:

column-width: 取值;

column-width取值

属性值	说明
auto	由column-count属性决定
长度值	px、em、百分比等

11.2.3 column-gap 间距

column-gap: 取值;

column-gap取值

属性值	说明
normal	浏览器默认值
长度值	px、em、百分比等

11.2.4 column-rule 边框

```
column-rule: width style color;
```

说明

column-rule属性跟border属性是非常相似的,它也是一个复合属性,由3个子属性组成:

column-rule-width: 定义边框的宽度。
column-rule-style: 定义边框的样式。
column-rule-color: 定义边框的颜色。

11.2.5 column-span 跨列

语法:

```
column-span: 取值;
```

column-span取值

属性值	说明
none	不跨列
all	跨列

11.3 CSS3透明度

11.3.1 opacity

opacity指定了一个元素的透明度,其默认值为1

值	描述
value	指定透明度(0-1),从0.0(完全透明)到1.0(完全不透明)
inherit	opacity属性的值应该从父元素继承

11.3.2 RGBA背景透明

CSS 中的颜色有三种定义方式:使用颜色方法(RGB、RGBA、HSL、HSLA),十六进制颜色值和预定义的颜色名称。

RGBA 是代表Red(红色) Green(绿色) Blue(蓝色)和 Alpha(不透明度)三个单词的缩写。 RGBA 颜色值是 RGB 颜色值的扩展,带有一个 alpha 通道 – 它规定了对象的不透明度。

语法:

```
background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5);
```

11.4 CSS3渐变

CSS3 渐变(gradients)可以让你在两个或多个指定的颜色之间显示平稳的过渡(ie9 及更早版本不支持渐变属性)。

11.4.1 CSS3线性渐变

如需创建线性渐变,您必须定义至少两个色标。色标是您要呈现平滑过渡的颜色。您还可以设置起点和方向(或角度)以及渐变效果。

语法:

```
background: linear-gradient(direction, color-stop1, color-stop2, ...);
```

direction 取值:

方向值 (固定)	角度值 (任意)	描述
to top	0deg	渐变方向为从下到上
to top right	45deg	新变方向为从 左下 到 右上
to right	90deg 新变方向为从 左 到 右	
to right bottom	ht bottom 135deg 渐变方向为从左上到右下	
to bottom	180deg	渐变方向为从上到下
to bottom left	225deg	渐变方向为从 右上 到 左下
to left	270deg	渐变方向为从 右 到 左
to left top	315deg	渐变方向为从 右下 到 左上

11.4.2 径向渐变 (radial-gradient)

• 径向渐变由其中心定义,如需创建径向渐变,您还必须定义至少两个色标。

background: radial-gradient(x-deg y-deg at x-position y-position, start-color, \dots , last-color);

属性	描述	值
x-position	设置圆心的x轴位置	百分比%、像素px和其他距离单位等
y-position	设置圆心的y轴位置	百分比%、像素px和其他距离单位等
x-deg	设置x轴距离圆心的位置	百分比%、像素px和其他距离单位等
y-deg	设置y轴距离圆心的位置	百分比%、像素px和其他距离单位等
color	设置渐变的颜色	百分比%、像素px和其他距离单位等