

本案例在设置完渲染器之后,主要讲解【灯光】和【区域灯光】的创建,接着为场景中的模型添加适当的材质,在这里主要讲解【样条线挤压材质】【文字渐变材质】和【手机屏幕材质】,最后在适当的位置创建摄像机并进行参数设置,最终渲染效果如图 1-1 所示。



图 1-1



设置渲染器

🔟 执行【文件】|【打开】命令,打开本案例的场景文件,如图 1-2 所示。




图 1-2

①2 单击工具栏中的 (编辑渲染设置)按钮,打开【渲染设置】对话框,设置【渲染器】为【物理】,然后单击【效果】按钮,添加【环境吸收】,如图 1-3 所示。



图 1-3

03 单击【输出】,设置输出尺寸的【宽度】为 2000,【高度】为 1500,【起点】为 90F,【终点】为 90F,如图 1-4 所示。 单击【抗锯齿】,设置【过渡】为 Mitchell,如图 1-5 所示。





图 1-4

图 1-5



图 1-6





创建灯光

1.2.1 灯光 1

□ 在工具栏中长按 (灯光)按钮,在灯光工具组中选择【灯光】,如图 1-7 所示。



图 1-7

©2 选择【常规】选项卡,设置 H 为 199°, S 为 12.598%, V 为 87.097%, 【强度】为 62%, 选中【环境光照】复选框, 并取消选中【高光】复选框, 如图 1-8 所示。



图 1-8

03 设置完成后,将灯光放置在合适的位置,如图 1-9 和图 1-10 所示。



图 1-9



图 1-10

04 在工具栏中单击 (渲染到图片查看器)按钮,如图 1-11 所示。




图 1-11

1.2.2 区域灯光 1

61 在工具栏中长按 (灯光)按钮,在灯光工具组中选择【区域光】,如图 1-12 所示。

02 灯光创建完成后,选择【基本】选项卡,设置【编辑器可见】为【开启】,如图 1-13 所示。选择【常规】选项卡,设置 H 为 199°, S 为 0%, V 为 100%,【强度】为 85%,【投影】为【区域】,如图 1-14 所示。



图 1-12




图 1-13



图 1-14

3 选择【细节】选项卡,设置【外部半径】为117.5cm,【垂直尺寸】为703cm,【衰减】为【平方倒数(物理精度)】,【半径衰减】为1031cm,选中【仅限纵深方向】复选框,如图1-15所示。

三 银式	16 E	中有异		4 1	SEDE
_ stress	in Hillyes				
114	Mile	MILE	6815	W73E	50W
	ne:		推进完整		
無印					
* BERTH	10				
0 対影料	THE PERSON				
〇 荒草北	13	100			
O. 担比	0%	- 0			
OMERS	N/B				
O But		I RE			
222					96
O 水平尺	t	E33	100		
OMER	7	500			
NAME OF STREET	Ť.	100	11.0		
OEKA		2150	20000		
O =H		- (23)			
O WHOSE	0 (98)	0	-		
○ 国内可	E	0			
D GENERA	中医示为食	#0			
O GRAN	中国市	- 03			
〇 5世間	8	0			
OFFER	200		4 1		
DEE	EUT	2 -3	deg.		- 1
Paller		- 0			
O 中征数:	STORE OF THE PERSON	m i			
	DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN		的从平方向	W)	

图 1-15

04 选择【可见】选项卡,设置【内部距离】为7.991cm,【外部距离】为7.991cm,【采样属性】为99.886cm,如图1-16所示。选择【投影】选项卡,设置【投影】为【区域】,【密度】为99%,如图1-17所示。



图 1-16



图 1-17

55 参数设置完成后,将灯光调整到合适的位置,如图 1-18 和图 1-19 所示。




图 1-18






图 1-19

66 在工具栏中单击61 (渲染到图片查看器)按钮,如图 1-20 所示。




图 1-20

1.2.3 区域灯光 2

可 再次创建一盏区域灯光,选择【基本】选项卡,设置【编辑器可见】为【开启】,如图 1-21 所示。选择【常规】选项卡,设置 H 为 199°, S 为 0%, V 为 100%,【强度】为 20%,【投影】为【区域】,如图 1-22 所示。

02 选择【细节】选项卡,设置【外部半径】为117.5cm,【垂直尺寸】为1000cm,【衰减】为【平方倒数(物理精度)】,【半径衰减】为2316cm,选中【仅限纵深方向】复选框,如图1-23所示。




图 1-21



图 1-22




图 1-23

03 选择【可见】选项卡,设置【内部距离】为7.991cm,【外部距离】为7.991cm,【采样属性】为99.886cm,如图1-24所示。选择【投影】选项卡,设置【密度】为99%,如图1-25所示。



图 1-24



图 1-25

04 参数设置完成后,将灯光调整到合适的位置,如图 1-26 和图 1-27 所示。




图 1-26



图 1-27

□ 在工具栏中单击 (渲染到图片查看器)按钮,如图 1-28 所示。




图 1-28

1.2.4 区域灯光 3

1 再次创建一盏区域灯光,选择【基本】选项卡,设置【编辑器可见】为【开启】,如图 1-29 所示。选择【常规】选项卡,设置 H 为 0°, S 为 0%, V 为 100%,【强度】为 40%,【投影】为【区域】,如图 1-30 所示。




图 1-29



图 1-30



02 选择【细节】选项卡,设置【外部半径】为117.5cm,【垂直尺寸】为1000cm,【衰减】为【平方倒数(物理精度)】,【半径衰减】为2316cm,选中【仅限纵深方向】复选框,如图1-31所示。选择【可见】选项卡,设置【内部距离】为7.991cm,【外部距离】为7.991cm,【采样属性】为99.886cm,如图1-32所示。




图 1-31



图 1-32

3 选择【投影】选项卡,设置【密度】为99%,如图 1-33 所示。



图 1-33

4 参数设置完成后,将灯光调整到合适的位置,如图 1-34 和图 1-35 所示。




图 1-34



图 1-35

65 在工具栏中单击 (渲染到图片查看器)按钮,如图 1-36 所示。



图 1-36



设置材质

1.3.1 样条线挤压材质

① 在材质管理器面板中执行【创建】 | 【新材质】命令,如图 1-37 所示,随即在空白区域出现一个材质球,如图 1-38 所示。



图 1-37



图 1-38

2 双击刚创建的材质球,打开【材质编辑器】窗口,将其命名为【样条线挤压材质】,选中【颜色】复选框,设置 H 为 3°, S 为 97%, V 为 94%,如图 1-39 所示。




图 1-39

 糙度】为8%,【高光强度】为0%,【亮度】为5%,单击【纹理】后方的 据按钮,添加【菲涅耳(Fresnel)】,设置【混合强度】为23%,如图1-40所示。



1-40

04 设置完成后,将材质赋予场景中的模型,如图 1-41 所示。




图 1-41

1.3.2 文字渐变材质

61 再次创建一个新的材质球,并命名为【文字渐变材质】,设置 H 为 60%, S 为 100%, V 为 100%,然后单击【纹理】后方的。按钮,添加【渐变】,接着单击下方的色块,进入【着色器】,设置由黄色到白色的渐变,如图 1-42 所示。

©2 选中【反射】复选框,单击 按钮,选择【反射(传统)】选项,双击 按钮。接着选择【默认反射】,选择 按钮。接着选择【默认反射】,设置【粗糙度】为8%,【高光强度】为0%,【亮度】为5%,单击【纹理】后方的 按钮,添加【菲涅耳(Fresnel)】,设置【混合强度】为23%,如图1-43所示。

03 设置完成后,将材质赋予场景中的模型。如图 1-44 所示。






图 1-42




图 1-43




图 1-44

1.3.3 手机屏幕材质

01 为材质赋予贴图。再次创建一个新的材质球,然后双击该材质球,在弹出的【材质编辑器】窗口中将其命名为【手机屏幕材质】,选中【颜色】复选框,设置 H 为 143.333,S 为 99.387 %,V 为 80 %,设置完成后单击【纹理】后方的 按钮,在弹出的【打开文件】窗口中选择 iOS-10.jpg,单击【打开】按钮,如图 1-45 示。





图 1-45

62 选中【反射】复选框,单击 按钮,选择【反射(传统)】选项,双击 按钮。将其命名为【默认反射】,选择 按钮。接着选择【默认反射】,设置【粗糙度】为0%,【反射强度】为200%,【高光强度】为0%,【凹凸强度】为0%,【亮度】为5%,单击【纹理】后方的按钮,添加【菲涅耳(Fresnel)】,设置【混合强度】为23%,如图 1-46 所示。

- 03 设置完成后,将材质赋予场景中的模型,如图 1-47 所示。
- 🔯 使用同样的方法继续为模型添加材质与贴图,效果如图 1-48 所示。








图 1-46 图 1-47



创建摄像机

□1 为画面添加摄像机。在工具栏中按住【摄像机】按钮 元 在弹出的下拉列表中选择【摄像机】选项,如图 1-49 所示。在画面中创建一个摄像机并将其命名为 Camera,创建完成后,在右下方的属性面板中选择【对象】选项卡,设置【焦距】为60,【视野范围】为33.398°,【视野(垂直)】为25.361°,如图 1-50 所示。



图 1-49



图 1-50

02 将摄像机放置在合适的位置,如图 1-51 所示。



图 1-51

□3 单击工具栏中的【渲染到图片查看器】按钮 □ , 渲染完成后案例的最终效果如图 1-52 所示。

4 将文件保存并导入 Photoshop 中进行合成,最终效果如图 1-53 所示。



图 1-52



图 1-53