

Estudio de métodos de determinación de número óptimo de componentes independientes en señales multicanal

Master en Ingeniería de Sistemas y Control

Trabajo Fin de Máster

Alumno:

Daniel Mercader Rodríguez

Directores:


Raquel Dormido Natividad Duro Angel Mur

Número Óptimo de Componentes Independientes (NOCI)






[Bouveresse and Rutledge, 2016]



¿ NOCI ?

¿Cuántas señales independientes pueden extraerse de este conjunto de señales?



- Existen métodos para determinar el NOCI únicamente a partir de las observaciones.
- No se requiere conocimiento previo sobre Componentes Independientes subyacentes.

Número Óptimo de Componentes Independientes (NOCI)





[Bouveresse and Rutledge, 2016] [Mur et al., 2017]

Métodos de determinación del NOCI:

- Criterio de Durbin-Watson.
- Método 'ICA by blocks' ' Random ICA by blocks'.
- Método 'RV ICA by blocks'.
- Método basado en Análisis de Componentes Principales (PCA).
- Método de Correlación Lineal entre Componentes (LCC)

Objetivos del Trabajo Fin de Máster:

- Analizar los métodos presentados.
- Implementar los métodos en MATLAB.
- Comprobar el funcionamiento sobre algunos conjuntos de señales de prueba.

Fruto del trabajo de este proyecto he podido participar como coautor en el artículo indexado: [Mur et al., 2017]

Criterio de Durbin-Watson





[Bouveresse et al., 2012]

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^{n} (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n} e_i^2}$$


 $DW \in [0,2]$

Próximo a 0 -> Señal con estructura/información.

Próximo a 2 -> Señal sin estructura/ruido.

- Se computan maxICs modelos ICA
- Para cada modelo:
 - Se estima una aproximación de la matriz original X. La matriz estimada en el modelo con k-Cls se denotará como Xk.
 - Las matrices residuales R_k se computan mediante $R_k = X X_k$.
 - Para cada fila de Rk, correspondiente a la señal residual se calcula el DW.

Si el DW se aproxima a 0, entonces todavía hay cierta estructura en la señal residual. Si el DW empieza a crecer, significa que la señal residual pierde estructura y hay más presencia de ruido.



Método 'ICA by blocks'






[Bouveresse et al., 2012]

- Si divide la matriz de observaciones X en b bloques del mismo tamaño.
- Se computan maxICs (k=1..maxICs) modelos ICA para cada uno de los bloques, en total **b**· maxICs modelos ICA.
- Para cada valor de k, sobre los b modelos ICA:
 - Se obtiene las correlaciones de las Cls extraídas en cada bloque.
 - Las Cls que realmente lo sean, aparecerán igualmente en todos los bloque y por tanto tendrán muy alta correlación.
- Debido a ambigüedades ICA, las CIs no salen en el mismo orden en todos los bloques.
- Construir tabla de correlaciones y representación gráfica.
- Para *b>2* la tabla de correlaciones se complica y además hay que hacer demasiados modelos ICA. En general *b=2* es suficiente.

RANDOM ICA by blocks: Repetir formación de bloques aleatoriamente *m* veces y tomar valores medios



Ejemplo ICA by blocks para b=2, maxICs=16

Método 'RV ICA by blocks'





$RV(\mathbf{X_1}, \mathbf{X_2}) = \frac{trace(X_1^T X_1 X_2^T X_2)}{\sqrt{trace(X_1^T X_1 X_1^T X_1)trace(X_2^T X_2 X_2^T X_2)}}$

 $RV \in [0,1]$


Próximo a 0 -> Datos en matrices no similares.

Próximo a 1 -> Datos en matrices muy similares.

- Si divide la matriz de observaciones X en b bloques del mismo tamaño.
- Se computan maxICs (k=1..maxICs) modelos ICA para cada uno de los bloques, en total **b**· maxICs modelos ICA.
- Para cada valor de *k*, sobre los *b* modelos *ICA*:
 - Se computa el coeficiente RV entre las matrices con las CIs extraídas en cada modelo ICA.
- Representación gráfica de resultados e interpretación.

RANDOM RV ICA by blocks: Repetir formación de bloques aleatoriamente *m* veces y tomar valores medios

[Bouveresse et al., 2012]



Ejemplo RV ICA by blocks para b=2, maxICs=8

Método basado en Análisis Componentes Principales (PCA)






Este método considera que *NOCI* es igual al número de Componentes Principales significativas

- Se obtienen los autovalores de la matriz de mezclas X.
- Se representan los autovalores con respecto al número de componente principal.
- En la componente principal en la que se produce un 'codo' en los autovalores se establece el *NOCI*.

Es un método extremadamente sencillo de implementar, pero basado en hipótesis que no siempre son ciertas.

Destacar las diferencias entre PCA e ICA





Ejemplo método *PCA maxICs=20*

Algoritmo Correlación Lineal entre Componentes (LCC)






Este método considera que si únicamente hay *NOCI CIs*, cuando con *JADE* se extraigan más componentes empezarán a aparecer componentes correladas.

- Para (NCI = 2, NCI=NCI+1, hasta encontrar NOCI):
 - Obtener las NCI CIs utilizando JADE.
 - Calcular para cada par de componentes independientes (a,b) la Corr(a,b) con 1 ≤ a < b ≤ NCI, hasta que para un modelo particular suceda que dos componentes particulares (p,m) tengan |Corr(p,m)| > 0,1 por lo que se estará en el caso de que NCI=NOCI+1
 - Seleccionar *NOCI* como *NCI* inmediatamente anterior a la condición para terminar el algoritmo y sus *CIs*.

Este método no requiere interpretación de un gráfico, devuelve directamente un valor concreto para *NOCI*.

[Mur et al., 2017]



Conjuntos de señales de prueba







Conjunto	CIs	Tipo	F. Muestreo	Duración
Set1a	4	Sintéticas	256Hz	5 secs.
Set1	5	Sintéticas	256Hz	5 secs
Set2	6	Sintéticas	500Hz	2 secs.
Set3	4	Audio	8KHz	6,25 secs.











Resumen de resultados de prueba





Método / Mezclas	20	40	80	100	120	140
DW	?	4	4	4	4	4
ICA by blocks	7	4	4	4	4	4
RV ICA by blocks	4	4	4	4	4	4
PCA	2 a 5	2 a 5	2 a 5	2 a 5	2 a 5	2 a 5
LCC	4	4	4	4	4	4

Tabla 4.5: Tabla	resumen o	de resultados	obtenidos	sobre	señales o	de mezcla	generadas a	a
partir de <i>Set1a</i> .								

Método / Mezclas	20	40	80	100	120	140
DW	6	6	6	6	6	6
ICA by blocks	6	6	6	6	6	6
RV ICA by blocks	6	6	6	6	6	6
PCA	2 a 6	2 a 6	2 a 6	2 a 6	2 a 6	2 a 6
LCC	6	6	6	6	6	6

Tabla 4.7: Tabla resumen de resultados obtenidos sobre señales de mezcla generadas a partir de *Set2*.

Método / Mezclas	20	40	80	100	120	140
DW	5	5	5	5	5	5
ICA by blocks	6	5	5	5	5	5
RV ICA by blocks	5	5	5	5	5	5
PCA		2 a 6	2 a 6	2 a 6	2 a 6	2 a 6
LCC	5	5	5	5	5	5

Tabla 4.6: Tabla resumen de resultados obtenidos sobre señales de mezcla generadas a partir de *Set1*.

Método / Mezclas	20	40	80	100	120	140
DW	4	4	4	4	4	4
ICA by blocks	-	4	4	4	4	4
RV ICA by blocks	-	-	-	-	-	-
PCA	-	-	-	-	-	-
LCC	4	4	4	4	4	4

Tabla 4.8: Tabla resumen de resultados obtenidos sobre señales de mezcla generadas a partir de *Set3*.

i 100% de acierto en la determinación del NOCI con LCC!

Estudio de Tiempos de Ejecución





[secs.]	m = 14	m = 20	m = 100	m = 200
maxICs = 6	0,0258	0,0278	0,0458	0,0918
maxICs = 10	0,2164	0,1823	0,2137	0,3054
maxICs = 20	-	6,3832	5,7151	5,9199

Table 4.0: Tiemt	nos da ajacución (con el algoritmo DW	I an cagundae
1a01a 4.9. 110111	oos de ejecución (con er argoriuno Dw	en segundos.

	[secs.]	m = 14	m = 20	m = 100	m = 200
_	maxICs = 6	0,0521	0,0686	0,2899	0,0771
	maxICs = 10	0,0479	0,0724	$0,\!2998$	0,0867
	maxICs = 20	_	0,0660	0,2912	0,0771

Tabla 4.12: Tiempos de ejecución con el algoritmo 'PCA' en segundos.

[secs.]	m = 14	m = 20	m = 100	m = 200
maxICs = 6	0,0536	0,0528	0,0600	0,0756
maxICs = 10	-	0,5589	0,3889	0,5923
maxICs = 20	-	-	$11,\!2474$	11,3106

Tabla 4.10: Tiempos de ejecución con el algoritmo 'ICA by blocks' en segundos.

[secs.]	m = 14	m = 20	m = 100	m = 200
maxICs = 6	0,0228	0,0226	0,0293	0,0623
maxICs = 10	0,0244	0,0202	0,0299	0,0674
maxICs = 20	-	0,0261	0,0315	0,0648

Tabla 4.13: Tiempos de ejecución con el algoritmo 'LCC' en segundos.

[secs.]	m = 14	m = 20	m = 100	m = 200
maxICs = 6	1,8466	1,8628	1,8501	1,9736
maxICs = 10	-	5,0117	4,2893	4,5673
maxICs = 20	-	-	19,3752	19,6602

Tabla 4.11: Tiempos de ejecución con el algoritmo 'RV ICA by blocks' en segundos.

No se contabilizan tiempos para generar e interpretar gráficas de resultados

Características de los métodos bajo estudio





Criterio de Durbin-Watson:

- El método proporciona un resultado gráfico a interpretar.
- Se necesita proporcionar a priori un número máximo de Cls maxICs a considerar.
- Cuanto mayor sea maxICs, más tiempo se necesita para obtener la gráfica de resultados, ya que se deben computar maxICs análisis ICA.
- En términos generales, cuanto mayor sea el número de observaciones disponibles para un mismo número de Cls, más sencillo resulta interpretar la gráfica de resultados.

Método 'ICA by blocks':

- El método proporciona un resultado gráfico a interpretar.
- Se necesita proporcionar a priori un número máximo de Cls maxICs a considerar.
- Cuanto mayor sea maxICs, más tiempo se necesita para obtener la gráfica de resultados, ya que se deben computar b·maxICs análisis ICA.
- En términos generales, cuanto mayor sea el número de observaciones disponibles para un mismo número de Cls, más sencillo resulta interpretar la gráfica de resultados.
- Se necesitan como mínimo b·maxICs señales de observación para poder aplicar el método.
- Mínimo número de bloques b=2

Características de los métodos bajo estudio





Método 'RV ICA by blocks':

- El método proporciona un **resultado gráfico** a interpretar.
- Se necesita proporcionar a priori un número máximo de Cls maxICs a considerar.
- Cuanto mayor sea maxICs, más tiempo se necesita para obtener la gráfica de resultados, ya que se deben computar b·maxICs análisis ICA.
- Se necesitan como mínimo b·maxICs señales de observación para poder aplicar el método.
- Mínimo número de bloques b=2
- Método con mayor tiempo de ejecución de todos los estudiados. Cálculo de coeficiente RV.
- Problemas por **necesidad elevada de memoria** para matrices de observación grandes.

Método basado en 'PCA':

- El método proporciona un resultado gráfico a interpretar.
- Gráficas difícilmente interpretables porque se producen diversos 'codos'.
- NO se necesita proporcionar a priori un número máximo de Cls maxICs a considerar.
- Algunas hipótesis incorrectas pueden llevar a resultados erróneos. PCA no es ICA.
- Problemas por necesidad elevada de memoria para matrices de observación grandes.
- No se han conseguido buenos resultados con este método durante el estudio.

Características de los métodos bajo estudio





Método 'LCC':

- Método no supervisado que proporciona resultado numérico. No errores interpretación.
- No necesita tiempo adicional para interpretar.
- NO se necesita proporcionar a priori un número máximo de Cls maxICs a considerar.
- Número de análisis ICA a realizar depende exclusivamente del NOCI real.
- Método con menor tiempo de ejecución de todos los estudiados.
- Método con mejores resultados de los estudiados.

Métodos con mejores resultados:

- Método LCC
- Método 'ICA by blocks'
- Criterio de *Durbin-Watson*

Metodología propuesta:

Ante un conjunto de señales del que no se tenga información a priori del *NOCI*:

- Aplicar primero el método LCC para obtener un resultado numérico concreto para NOCI.
- Aplicar criterio de Durbin-Watson y método 'ICA by blocks' para contrastar los resultados obtenidos por el método 'LCC'.

Trabajos Futuros





- **Mejorar las limitaciones** que pueden presentar algunos métodos, como por ejemplo las presentadas por 'RV ICA by blocks' y el método basado en 'PCA' cuando la matriz de observación **X** es grande.
- Búsqueda de métodos para **automatizar la interpretación** de resultados de aquellos métodos que proporcionan resultados gráficos.
- Estudio de la **robustez de los métodos atendiendo al nivel de ruido** presente en las señales.
- Nuevos estudios con otros conjuntos de señales.
- **Optimización de los métodos**, principalmente destinadas a reducir el alto coste computacional de *JADE*.
- Aunque en principio para el análisis ICA el número de mezclas tiene que ser al menos igual al número de CIs, sería conveniente estudiar si en algunos casos pueden existir condiciones (a determinar) que permitan obtener el NOCI cuando el número de mezclas en inferior al número de CIs.



Estudio de métodos de determinación de número óptimo de componentes independientes en señales multicanal

Daniel Mercader Rodríguez

GRACIAS POR SU ATENCIÓN