



Manual de administración

Aplicación de control de vehículos - Eco Habitat

Campo	Detalle
Aplicación	Control de Vehículos Eco Habitat
URL	https://vehiculos-ecohabitat.vercel.app/
Versión	2.1
Fecha	28/05/2026
Ámbito	Flota, tarjetas SOLRED, asignaciones, kilómetros, incidencias, evidencias e informes ISO

Documento de uso interno

1. Resumen operativo

La aplicación permite gestionar vehículos de empresa, tarjetas SOLRED, asignaciones de conductor y obra, kilómetros mensuales, incidencias con evidencias fotográficas e informes para control interno ISO 9001/14001.

- URL de acceso: <https://vehiculos-ecohabitat.vercel.app/>
- La app se usa para el trabajo diario: vehículos, asignaciones, kilómetros, incidencias e informes.
- Supabase se usa para administración avanzada: usuarios, roles, correcciones, limpieza de registros y revisión directa de tablas.
- GitHub y Vercel se usan solo para mantenimiento técnico de la aplicación.

Elemento	Uso
Aplicación web/móvil	Uso diario por administración, flota, jefes de obra y conductores.
Supabase	Base de datos, usuarios, permisos, Storage de fotos y consultas SQL.
GitHub	Código fuente y manuales en carpeta docs.
Vercel	Despliegue público de la app. Se actualiza tras commit + push en GitHub.

2. Roles y permisos

Rol	Uso recomendado	Permisos principales
admin	Administración general. Deben existir al menos dos personas de respaldo.	Ve y modifica toda la flota. Gestiona asignaciones, incidencias, informes y usuarios desde Supabase.
flota	Responsable de flota / ISO.	Ve y gestiona flota, incidencias e informes. Recomendado para auditorías internas.
jefe_obra	Jefes de obra.	Ve vehículos de sus obras y puede registrar/gestionar datos según permisos configurados.
empleado	Conductores.	Ve solo su vehículo asignado. Registra km e incidencias.
lectura	Dirección/auditoría.	Consulta sin modificaciones, si se habilita en las políticas.

Recomendación: los informes generales deben quedar restringidos a admin y flota. Si se necesita, puede crearse un informe filtrado para jefes de obra.

3. Alta de usuarios

El alta de usuarios se realiza en Supabase. La app no crea usuarios automáticamente.

1. Entrar en Supabase > Authentication > Users > Add user.
2. Introducir correo corporativo y contraseña temporal.
3. Activar Auto confirm user si aparece.
4. Copiar el User UID del usuario creado.
5. Crear o actualizar su perfil en public.profiles con el rol correcto.

3.1 SQL base para crear perfil

```
insert into public.profiles (id, full_name, email, role, active)
values (
  'PEGA_AQUI_EL_USER_UID',
```

```

'Nombre Apellidos',
'correo@ecohabitatiberico.com',
'empleado',
true
)
on conflict (id) do update set
full_name = excluded.full_name,
email = excluded.email,
role = excluded.role,
active = true;

```

3.2 Añadir otra persona administradora

Puede haber más de una persona administradora. Es recomendable que haya al menos dos.

```

update public.profiles
set role = 'admin', active = true
where email = 'correo@ecohabitatiberico.com';

select full_name, email, role, active
from public.profiles
where role = 'admin';

```

3.3 Permisos de jefe de obra

Para que un jefe de obra vea vehículos de una obra concreta, se añade una fila en user_work_permissions.

```

insert into public.user_work_permissions (user_id, work_name)
values (
(select id from public.profiles where email = 'jefe@ecohabitatiberico.com'),
'Nombre de la obra'
);

```

4. Gestión de vehículos

La pestaña Vehículos permite consultar, crear y modificar vehículos. El listado dispone de filtro de estado.

Filtro	Qué muestra
Activos	Vehículos con estado activo. Es la vista normal de trabajo.
Bajas	Vehículos retirados o fuera de uso, conservados para trazabilidad.
Todos	Activos, en revisión y bajas.

4.1 Alta o modificación

- Pulsar Nuevo para dar de alta un vehículo.
- Pulsar Modificar para editar matrícula, marca, modelo, conductor, obra habitual, estado y observaciones.
- El formulario aparece en la parte superior del listado; si se pulsa desde una posición baja de la página, puede ser necesario subir hasta arriba.

4.2 Baja de vehículo

No se recomienda eliminar vehículos desde la app. Para retirar un vehículo se cambia su estado a baja. Esto conserva históricos de asignaciones, km, incidencias e informes.

- Uso normal: Modificar > Estado > baja.
- Eliminación real: solo en Supabase y solo si fue un alta duplicada o error claro.

5. Asignaciones de vehículo, conductor y obra

La pestaña Asignaciones permite registrar cambios de conductor, obra o ambos, con fecha de inicio y fecha fin.

- Si el vehículo cambia de obra dentro del mismo mes, registrar una asignación por periodo.
- Si cambia de conductor dentro del mismo mes, registrar una asignación por cada conductor.
- Si la asignación sigue vigente, dejar Fecha fin vacía.
- Al guardar una asignación vigente, la ficha del vehículo actualiza el conductor y obra habituales.

Caso	Cómo registrarlo
Cambio de obra	Nueva asignación con mismo conductor, nueva obra y fecha de inicio.
Cambio de conductor	Nueva asignación con nuevo usuario/conductor y fecha de inicio.
Cambio dentro del mismo mes	Cerrar la asignación anterior con fecha fin y crear una nueva con fecha inicio.
Vehículo compartido	Registrar periodos o imputar km a varias obras en Kilómetros.

6. Kilómetros mensuales

Los kilómetros se registran mensualmente. La base de datos calcula automáticamente el total a partir de km finales menos km iniciales.

- No se puede duplicar un registro para el mismo vehículo y mes.
- Si el vehículo trabaja para varias obras, se reparten los km entre obras.
- Si solo se indica una obra y no se introduce km imputado, la app usa el total del mes.

6.1 Borrar un registro de km erróneo

Solo para errores. Primero borrar imputaciones y después el registro mensual.

```
delete from public.km_work_allocations
where monthly_km_id = 'ID_DEL_REGISTRO';
```

```
delete from public.monthly_km
where id = 'ID_DEL_REGISTRO';
```

7. Incidencias, cierre y evidencias

Las incidencias permiten registrar averías, accidentes, daños, problemas de documentación, tarjeta SOLRED, ITV u otros. Pueden incluir foto desde móvil.

- Estado inicial habitual: abierta.
- Estados de gestión: abierta, en revisión, cerrada.
- Al cerrar, registrar acción correctiva, responsable, fecha de cierre y observaciones.
- Las fotos se guardan en Supabase Storage > vehiculos > incidencias y quedan relacionadas en public.files.

7.1 PDF individual de incidencia

Desde Informes > Histórico de incidencias se puede generar un PDF individual por incidencia. Incluye ficha, acción correctiva, cierre y evidencias fotográficas.

7.2 Limpieza de incidencias de prueba

6. Borrar primero las fotos en Storage > vehiculos > incidencias.

7. Ejecutar los borrados en SQL Editor.

```
delete from public.files;  
delete from public.incidents;
```

```
select count(*) as incidencias from public.incidents;  
select count(*) as archivos from public.files;
```

8. Informes

La pestaña Informes permite generar evidencias documentales para seguimiento interno e ISO.

Informe	Contenido	Salida
Kilómetros por mes y obra	Mes, matrícula, obra, km imputados y km totales.	Tabla y CSV.
Histórico de incidencias	Incidencias abiertas, en revisión y cerradas.	Tabla, CSV y PDF individual.
PDF ISO general	Resumen de kilómetros e incidencias.	PDF desde el navegador.
PDF incidencia	Ficha completa de una incidencia con imágenes.	PDF desde el navegador.

Para imprimir PDF sin cabeceras del navegador, desmarcar Encabezados y pies de página en la ventana de impresión.

9. Supabase: consultas útiles

9.1 Comprobar limpieza operativa

```
select count(*) as incidencias from public.incidents;  
select count(*) as archivos from public.files;  
select count(*) as kilometros from public.monthly_km;  
select count(*) as imputaciones from public.km_work_allocations;
```

9.2 Comprobar datos maestros

```
select count(*) as vehiculos from public.vehicles;  
select count(*) as tarjetas_solred from public.solred_cards;  
select count(*) as usuarios from public.profiles;  
select count(*) as asignaciones from public.vehicle_assignments;
```

9.3 Revisar incidencias recientes

```
select  
  i.id, i.created_at, i.incident_date, v.plate,  
  i.work_name, i.type, i.severity, i.status, i.description  
from public.incidents i  
left join public.vehicles v on v.id = i.vehicle_id  
order by i.created_at desc  
limit 20;
```

10. GitHub, Vercel y documentación

- El repositorio local está en C:\Users\Indurex\Documents\GitHub\vehiculos_ecohabitat.
- Los manuales pueden guardarse en una carpeta docs dentro del repositorio.
- No subir nunca .env ni claves secretas.
- Después de cambios en el código: GitHub Desktop > Summary > Commit to main > Push origin.

- Vercel despliega automáticamente tras el push. Si no se ven cambios, probar Ctrl+F5 o ventana de incógnito.

11. Buenas prácticas ISO

- No borrar vehículos con histórico: cambiar estado a baja.
- Usar asignaciones con fechas para trazabilidad de conductor y obra.
- Cerrar incidencias documentando acción correctiva, responsable y fecha.
- Adjuntar fotos cuando haya daños, averías o evidencias relevantes.
- Exportar CSV/PDF antes de auditorías o revisiones internas.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios principales
1.0	Inicial	Alta de vehículos, SOLRED, kilómetros e incidencias.
2.0	Actualización	App desplegada en Vercel, asignaciones, cierre de incidencias y PDF con evidencias.
2.1	28/05/2026	Filtro de vehículos Activos/Bajas/Todos, criterio de baja sin eliminación y pulidos finales de uso.