İşletim Sistemleri Process Senkronizasyonu 2.Kısım

Dr. Öğr. Üyesi Ertan Bütün

Bu dersin içeriği hazırlanırken Operating System Concepts (Silberschatz, Galvin and Gagne) kitabı ve Prof. Dr. M. Ali Akcayol'un (Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü) ders sunumlarından faydalanılmıştır.

https://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/OS9/slide-dir/index.html http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/BMOS.htm



- Process Synchronization
- The Critical-Section Problem
- Peterson's Solution
- Synchronization Hardware
- Mutex Locks
- Semaphores
- Monitors
- Alternative Approaches



- The Critical-Section (CS) problemi için yazılım tabanlı çözümlerin modern bilgisayar mimarilerde doğru çalışması garanti edilmez.
- Bu bölümde pek çok sistemde bulunan bazı basit donanım komutları sunularak bunların critical section probleminin çözümünde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği gösterilecektir.
- Donanım özellikleri, herhangi bir programlama görevini kolaylaştırabilir, sistem verimliliğini artırabilir, doğrudan senkronizasyon araçları olarak kullanılabilir veya daha soyut senkronizasyon mekanizmalarının temelini oluşturmak için kullanılabilir.
- CS problemi için verilecek donanım ve yazılım tabanlı çözümler temel olarak kilitleme (locking) tabanlı yaklaşımlardır, locking kullanımıyla kritik bölgelerin korunması sağlanır.



- Single processor sistemlerde critical section (CS) problemi şöyle basit bir şekilde çözülebilir:
 - bir process critical secitona girmeden önce interrupt'ları disable eder yani CPUnun preempted olmasına izin verilmez.
 - böylece bir process CS'de iken context switch gerçekleşmez.
- Bu şekilde processin yürütüceği komutların CPU'da sırasıyla (preemption olmaksızın sırayla, araya başka procesin komutları girmeden) yürütüleceğinden emin olabiliriz. Böylece paylaşılan değişkende beklenmedik değişiklikler söz konusu değildir.
- Bu yaklaşım nonpreemtive kernel sistemler tarafından benimsenen yaklaşımdır.



- Single processor sistemler için önerilen critical seciton problemi çözümü multiprocessor sistemler için uygun çözüm değildir.
- multiprocessor sistemlerde interrupt'ların disable/enable yapılması için tüm işlemcilere mesaj göndermek zaman alıcı olabilir. Bu mesajın iletilmesi, her bir critical sectiona girişi geciktirir ve sistemin verimliliği düşer.
- Bu bölümde, CS probleminin çözmek için destek sağlayan üç donanım komutu sunulacaktır:
 - Memory barriers
 - Hardware instructions
 - Atomic variables



- Memory barriers
- Hardware instructions
- Atomic variables

Memory Barrier

- Memory model, bir bilgisayar mimarisinin uygulama programlarına yaptığı bellek garantileridir.
- Memory model türleri:
 - Strongly ordered bir işlemcideki bellek değişikliği diğer tüm işlemciler tarafından hemen görülebilir.
 - Weakly ordered bir işlemcide bellekte yapılan değişiklikler diğer işlemciler tarafından hemen görülmeyebilir.
- Memory barrier'ler bellekteki herhangi bir değişikliğin diğer tüm işlemcilere yayılmasını (görünür kılınmasını) zorlayan komutlardır.



- Bir memory barrier komutu gerçekleştirildiğinde, sistem sonraki herhangi bir load veya store işlemi gerçekleştirilmeden önce tüm load ve store işlemlerinin tamamlandığından emin olur.
- Bu nedenle, komutlar yeniden sıralansa bile memory barrier, store işlemlerinin bellekte tamamlanmasını ve gelecekteki load veya store işlemleri gerçekleştirilmeden önce diğer işlemciler tarafından görülmesini sağlar.



Memory Barrier

Örnek:

İki thread tarafından paylaşılan veriler

```
boolean flag = false;
int x = 0;
```

Thread1

```
while (!flag)
;
print x;
```

Thread2

```
x = 100;
flag = true;
```



Memory Barrier

- Örnekte thread 1 çıkışının 100 olmasını sağlamak için aşağıdaki memory barrier komutları ekleyebiliriz.
- Thread 1

```
while (!flag)
  memory_barrier();
print x
```

Thread 2

```
x = 100;
memory_barrier();
flag = true
```

 Böylece thread 1 için flag değerinin x değerinden önce load edilmesi ve thread 2 için x = 100 komutunun flag = true komutundan önce gerçekleşmesi garanti edilir.



- Peterson'ın çözümüyle ilgili olarak daha önce gösterilen turn ve flag atamalarının yeniden sıralanması problemini önlemek için giriş bölümündeki flag ve turn atamaları arasına bir memory barrier yerleştirebilir.
- Memory barrier'ler çok düşük seviyeli işlemlerdir ve genellikle yalnızca kernel geliştiriciler tarafından mutual exclusion'ı sağlamak için yazılan özel kodlarda kullanılmaktadır.



- Memory barriers
- Hardware instructions
- Atomic variables



Hardware Instructions

- Process senkronizasyonu için diğer bir donanım mekanizması: yürütülmesi sırasında interrupt olmayan atomic olarak yürütülen özel donanım komutları (hardware instructions) kullanmaktır.
- Multiprocess sistemlerde bu özel komutlar aynı andan yürütülmeye çalışıldığında bunlar sırasıyla yürütülür, birinin işi tamamlanmadan araya başkası giremez.

Hardware Instructions

- Bir word (2 byte -16bitlik veri) içeriğini test edip değiştirme veya iki ayrı word içeriğini yer değiştirme (swap) işlemlerini atomik (interrupta müsaade edilmeden tek bir seferde yürütülen birim) olarak yapan özel donanım komutları, critical section problemini basit bir şekilde çözmek için kullanılabilir.
- Belirli bir makine için belirli donanımsal komut isimleri yerine test_and_set() ve compare_and_swap() komutları soyut komut isimleri olarak bu bölümde kullanılmıştır.
 - Bu iki soyut komut zaten çoğu mimaride varolan mimariden mimariye isimleri değişebilen ancak yaptıkları iş itibariyle mantıksal olarak bu soyut komutlarla aynı işi yapan komutları temsil etmektedir.
 - Bu iki soyut komut, critical section probleminin donanım desteği ile nasıl çözülebileceğini göstermek için kullanılacaktır.

Critical-section Probleminin Locks Kullanımıyla Genel Çözümü

- Pi processi acquire lock ile kilidi aldığında critical sectionina girebilecek,
- kilit Pi processinde olduğu için Pj processi critical secitona giremeyecek,
- acquire lock işlemi atomik olarak yürütüldüğü için aynı anda Pj processi de bu komutu çalıştırmak istediğinde Pi ya da Pj den biri önce yürütülecek diğeri sonra yürütülecek.
- bu atomic donanım komutları sayesinde belli bir anda sadece bir process kilidi alabilecek.

 Boolean türündeki lock değişkeni processler arasında paylaşılır, başlangıç değeri FALSE olarak atanır.

```
do {
   while (test_and_set(&lock))
    ; /* do nothing */

   /* critical section */


  lock = false;

   /* remainder section */
} while (true);
```

```
boolean test_and_set(boolean *target) {
  boolean rv = *target;
  *target = true;

return rv;
}
```


- Mutual exclusion sağlanıyor mu?
- P0 CS'ye girmek istesin




Mutual exclusion sağlanıyor mu?

```
Hardware Instructions
                                                                            false
                                                                      rv
                               TestAndSet Instruction
                 false
                                                                     target
                                                                      lock
                                                                             true
       while(TestAndSet(lock));
entry
      cs
                                                                       PO
                          boolean TestAndSet (&target)
      lock=false
                              boolean rv=target;
                                                                               CS
                              target=true;
                              return rv;
```

Mutual exclusion sağlanıyor mu?




Mutual exclusion sağlanıyor mu?






Progress sağlanıyor mu?






Progress sağlanıyor mu?

Progress sağlanıyor mu?




Bounded waiting sağlanıyor mu?






Bounded waiting sağlanıyor mu?





Bounded waiting sağlanıyor mu?



compare_and_swap()

compare_and_swap() komutu şöyle tanımlanabilir:

```
int compare_and_swap(int *value, int expected, int new_value) {
  int temp = *value;

if (*value == expected)
    *value = new_value;

return temp;
}
```

- test_and_set() komutu gibi atomik olarak yürütülür.
- Her zaman value değişkeninin orijinal değerini döndürür.
- value değişkenin değeri expected değerine eşit olunca value değerine new_value atanarak swap yapılır.



compare_and_swap() Kullanımıyla Mutual Exclusion Gerçekleştirimi

```
do {
   while (compare_and_swap(&lock, 0, 1) != 0)
   ; /* do nothing */

   /* critical section */

   lock = 0;

   /* remainder section */
} while (true);
```




test_and_set Kullanımıyla Bounded-waiting Özelliğinin Sağlandığı Bir Çözüm


```
do {
  waiting[i] = true;
  key = true;
  while (waiting[i] && key)
     key = test_and_set(&lock);
  waiting[i] = false;
     /* critical section */
  j = (i + 1) \% n;
  while ((j != i) && !waiting[j])
     j = (j + 1) \% n;
  if (j == i)
    lock = false;
  else
     waiting[j] = false;
     /* remainder section */
} while (true);
```



Bounded wait solution with TestAndSet











Bounded wait solution with TestAndSet





Bounded wait solution with TestAndSet




CS

TestAndSet

if lock=false, return false,lock=true
if lock=true,return true,lock=true




Bounded wait solution with TestAndSet





Bounded wait solution with TestAndSet





- Memory barriers
- Hardware instructions
- Atomic variables



- Tipik olarak, compare-and-swap() komutu, mutual exclusion sağlamak için doğrudan kullanılmaz. Bunun yerine, CS problemini çözen diğer araçları oluşturmak için temel bir yapı taşı olarak kullanılır.
- Diğer bir donanımsal araç atomic variables'dır, integer ve boolean gibi temel veri türleri üzerinde atomik işlemler sağlarlar.
- Daha önce race condition için verilen örnekte counter değişkeninde olduğu gibi bir integer'in artırılması ve azaltılması race condition'a neden olabiliyordu.
- Tek bir değişken güncellenirken mutual exclusion'ı sağlamak için atomic variables kullanılabilir.



- Atomik variables'ı destekleyen çoğu sistem, atomik değişkenlere erişmek ve bunları işlemek için fonksiyonların yanı sıra özel atomik veri türleri sağlar.
- Bu fonksiyonlar genellikle compare-and-swap() işlemleri kullanılarak uygulanır. Örnek olarak, aşağıdaki increment fonksiyonu atomik variable olan sequence değişkenini atomik olarak artırır:

```
increment(&sequence);
```



 increment() fonksiyonu compare-and-swap() kullanılarak aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:

```
void increment(atomic_int *v)
{
    int temp;
    do {
        temp = *v;
    }
    while (temp != (compare_and_swap(v,temp,temp+1));
}
```



- Atomik variables, atomik güncellemeler sağlamasına rağmen her koşulda race condition'ı tamamen çözemezler.
- Bounded buffer probleminde, count için bir atomik tamsayı kullanabiliriz. Bu, count güncellemelerin atomik olmasını sağlayacaktır.
 - Örneğin buffer boş olsun iki consumer while döngüsünde beklesin,
 - bir producer buffer'e bir eleman eklerse her iki consumer de while döngüsünden çıkabilir,
 - count 1 olmasına rağmen her ikisi de tüketmeye çalışabilir.