第3章 同步机制

一、源码阅读

阅读要求: 锁部分 spinlock.h spinlock.c 以及相关其他文件代码

源码阅读:

锁(Lock)是计算机操作系统中实现进程同步的重要机制。同步(Synchronization)是指让多个进程或线程能够按照程序员期望的顺序来协调执行。当多个进程或线程并发地执行并访问同一资源,并且进程/线程的执行结果依赖于其执行顺序,我们就称这种情况为竞争状态(Race Condition)。

Xv6 中实现了自旋锁(Spinlock)用于内核临界区访问的同步和互斥。自旋锁最大的特征 是当进程拿不到锁时会进入无限循环,直到拿到锁退出循环。以下为自旋锁的数据结构,其 定义在 spinlock. h 文件中。

其中,核心的变量 locked 的意义为: 当 locked 为 l 时代表锁已被占用,反之未被占用,初始值为 0。

同时,在调用锁之前,必须对锁进行初始化。其初始化方法相对简单,即对锁名进行赋值,将 locked 变量与 cpu 变量赋值 0。

acquire()方法和release()方法分别实现对locked变量进行原子操作占用锁和释放锁的功能。

acquire()方法: 首先,禁止了中断,并且使用专门的 pushcli()方法,这个方法保证了中断的禁止;然后,采用 xchg 指令(内联汇编)来实现在设置 locked 为 1;同时,获得

其原来的值的操作;最后,使用__sync_synchronize 方法是为了避免编译器对这段代码进行指令顺序调整和 CPU 在这块代码采用乱序执行的优化。

release()方法: 首先,为了保证设置 locked 为 0 的操作的原子性,同样使用了内联汇编,最后,使用 popcli()来允许中断。

```
// Release the lock.

void

release(struct spinlock *lk)
{
    if(!holding(lk)) // 如果 已经释放了
        panic("release");

    lk->pcs[0] = 0; // 释放栈指针
    lk->cpu = 0;

    xchg(&lk->locked, 0); // 同样的xchg 保证了写后读 避免00D

popcli();
}
```

同时,为了实现 acquire()方法和 release()方法的开关中断行为, spinlock.c 文件中还实现了 pushcli()方法和 popcli()方法

二、讨论总结

临界区(Critical Section)

临界区是指对共享数据进行访问与操作的代码区域。所谓共享数据,就是可能有多个代

码执行流并发地执行,并在执行中可能会同时访问的数据。

同步(Synchronization)与互斥(Mutual Exclusion)

同步是指让两个或多个进程/线程能够按照程序员期望的方式来协调执行的顺序。比如, 让 A 进程必须完成某个操作后, B 进程才能执行。

互斥则是指让多个线程不能够同时访问某些数据,必须要一个进程访问完后,另一个进程才能访问。

竞争状态(Race Condition)

当多个进程/线程并发地执行并且访问一块数据,并且进程/线程的执行结果依赖于它们的执行顺序,我们就称这种情况为竞争状态。

临界区操作时中断是否开启? 若中断开启,有何影响?

Xv6 操作系统要求在内核临界区操作时中断必须关闭。如果此时中断开启,那么可能会出现以下死锁情况: A 进程在内核态运行并拿下了 p 锁时,触发中断进入中断处理程序,中断处理程序也在内核态中请求 p 锁,由于锁在 A 进程手里,且只有 A 进程执行时才能释放 p 锁,因此中断处理程序必须返回,p 锁才能被释放。那么此时中断处理程序会永远拿不到锁,陷入无限循环,进入死锁。

XV6 的锁是如何实现的,有什么操作?

Xv6 中实现了自旋锁(Spinlock)用于内核临界区访问的同步和互斥。自旋锁最大的特征是当进程拿不到锁时会进入无限循环,直到拿到锁退出循环。具体操作,可参考上一节中源码阅读部分

xchg 指令是什么,该指令有何特性?

交换指令 XCHG 是两个寄存器,寄存器和内存变量之间内容的交换指令,两个操作数的数据类型要相同,可以是一个字节,也可以是一个字,也可以是双字。该指令的功能和 MOV 指令不同,后者是一个操作数的内容被修改,而前者是两个操作数都会发生改变。寄存器不能是段寄存器,两个操作数也不能同时为内存变量。 XCHG 指令不影响标志位。

三、方案设计

设计要求: 基于 XV6 的 spinlock, 请给出实现信号量、读写锁、信号机制的设计方案

这里主要设计了读写锁,对信号量以及信号机制也有讨论和实现。

● 信号量

基本方案:用 Xv6 提供的接口实现了信号量,格式和命名与 POSIX 标准类似。这个信号量的实现采用等待队列的方式。当一个进程因信号量陷入阻塞时,会将自己放进等待队列并睡眠。 当一个进程释放信号量时,会从等待队列中取出一个进程继续执行。 伪码实现:

```
struct semaphore {
 int value:
 struct spinlock lock; // 自旋锁
 struct proc *queue[NPROC]; // 等待队列
 int end;
 int start;
void sem_init(struct semaphore *s, int value) {
 s->value = value:
 initlock(&s->lock, "semaphore_lock");
 end = start = 0;
void P(struct semaphore *s) {
 acquire(&s->lock); // 获取锁
 s->value--;
if (s->value < 0) {</pre>
   s->queue[s->end] = myproc(); // 将进程加入到等待队列
   s->end = (s->end + 1) % NPROC;
   sleep(myproc(), &s->lock) // 睡眠
 release(&s->lock); // 释放锁
void V(struct semaphore *s) {
 acquire(&s->lock); // 获取锁
 s->value++;
  if (s->value <= 0) {
   wakeup(s->queue[s->start]); // 唤醒等待队列队首进程
   s->queue[s->start] = 0;
   s->start = (s->start + 1) % NPROC;
 release(&s->lock); // 释放锁
```

● 读写锁

基本方案: 由于 XV6 操作系统支持多处理器执行命令,因而最初方案本小组参考《多核计

算与程序设计》中对读写锁的设计:

- 1. 将读写操作定义为互斥关系
- 2. 将不同写操作定义为同步关系,并设置了读者计数器。

其数据结构为:

```
typedef struct RWLOCK_st{
    spinlock ReadLock; // 读锁
    spinlock WriteLock; // 写锁
    UINT uReadcount; // 读者计数器
} RWLOCK;
```

以下方法为对读锁与写锁的获取和释放方法。

```
RWLock_LockRead() {
ReadLock->acquire(); // 上锁锁住计数器变量的读写, 即读锁
uReadcount += 1; // 读者计数器加1
if(uReadcount > 0) // 判断是否触发写锁获取条件——读者非零
WriteLock->acquire(); // 获取写锁
ReadLock->release(); // 解锁计数器变量的读写, 即读锁
RWLock_UnlockRead() {
ReadLock->acguire(); // 上锁锁住计数器变量的读写. 即读锁
uReadcount -= 1; // 读者计数器减1
if(uReadcount == 0) // 判断是否触发写锁释放条件——读者为零
WriteLock->release(); // 释放写锁
ReadLock->release(); // 解锁计数器变量的读写, 即读锁
RWLock_LockWrite() {
WriteLock->acquire(); // 获取写锁
RWLock_UnlockWrite() {
WriteLock->release(); // 释放写锁
```

优点:保证了多处理器上的读写操作的同步互斥关系 实现简单。

缺点:读操作比较频繁时,计数 uReadCount 可能一直无法归零,会导致写操作饿死现象,消耗较大

优化方案: 为读操作设置副本文件,使得读写操作不存在互斥关系。

RWLock LockRead():

- 在获取读锁后,立即判断读者计数器是否为0。
 若为0,则建立副本文件并链接至读写锁(副本文件唯一);
- 2. 读者计数器加1

3. 释放读锁

RWLock_UnlockRead():

- 1. 获取读锁
- 2. 读者计数器减1
- 3. 判断读者计数器是否为0, 若为0, 则取消链接并删除副本文件;
- 4. 释放读锁

优点:解决了写操作可能出现的饿死现象

缺点: 副本文件与原文件可能存在滞后的问题。

● 信号机制

基本方案:条件变量是管程内的等待机制。进入管程的线程因资源被占用而进入等待状态每一个条件变量均表示一种等待原因,并且对应一个等待队列。其数据结构为:

```
Class Condition {
    int wait_count = 0; // 等待的线程数目
    Wait_Queue wait_queue; // 等待队列
Wait()方法和Signal()方法的伪码实现
Condition::Wait(lock) {
   wait count++;
                                          // 旅当前线程添加到無待队列
   Add this thread t to wait_queue;
                                            // 释放凱
   release (lock);
                                            // 需要保证原子性与一致性
   schedule();
   require (lock);
                                             // 申遺號, 实现优等
}
Condition::Signal() {
      wait_count>0) { // 如果等待的线键数目士王0 Remove a thread t from wait_queue; // 从等待队列移除一个放线线程 wakeup(t); // 需要保证原子性与一致性
   if (wait_count>0) {
      wait_count--;
  1
}
```