
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐÔNG HOC



GV: TS. NGUYỄN VĂN DỮNG










TS. NGUYĒN VĂN DŨNG



CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG





Kinetic energy (Đông năng)

$$E_K = \frac{1}{2}m\vec{\mathbf{V}}^2$$

Potential energy (Thế năng)

$$E_P = mgz$$

Other energies?



TS. NGUYĒN VĂN DŨNG

- > The internal energy, U, is the energy associated with the motion, position, and chemical-bonding configuration of the individual molecules of the substances within the system.
- ✓ Nội năng (U) là tập hợp tất cả các dạng năng lượng tiềm tàng trong hệ.
- ✓ Không đo được U, chỉ xác định được độ biến thiên ΔU (biểu hiện ra bên ngoài)



TS. NGUYĒN VĂN DŨNG

BIỂU HIỆN CỦA SỰ THAY ĐỐI NỘI N

- Internal energy encompasses all forms of molecular energy, including the kinetic and potential energies of the molecules themselves.
- → Changes in internal energy can result in the following:
- 1. changes in temperature, for example, $T_{\text{low}} \longrightarrow T_{\text{high}}$
- **2.** changes in phase, for example, solid \longrightarrow gas
- 3. changes in chemical structure, that is, chemical reaction $(N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3)$
- Thay đổi nhiệt đô
- Thay đổi trang thái pha
- 3. Thay đổi cấu trúc hóa học

NỘI NĂNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

> Because an ideal gas exhibits no intermolecular forces, its molecular potential energy is constant (assuming no chemical reactions). Therefore, barring chemical reaction, the internal energy, u, depends only on motion of the molecules, or the temperature. Hence,

$$u_{ideal gas} = f(T only)$$

→ Nôi năng của khí lý tưởng chỉ phu thuộc vào nhiệt đô.

TS. NGUYĒN VĂN DŨNG

- > Heat, Q, refers to the transfer of energy between the surroundings and the system where the driving force is provided by a temperature gradient. Energy will transfer spontaneously from the high-temperature region to the low-temperature region (từ vùng có nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thấp).
- > There are three modes through which energy can be transferred by a temperature gradient: conduction, convection, and radiation (dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ).




CÔNG (WORK)

Transfer of energy between the system and the surroundings

- ✓ There are many forms of work, for example, mechanical (expansion/compression, rotating shaft), electrical, and magnetic.
- √ The most common case of work in thermodynamics is when a force causes a displacement in the boundary of a system (công thể tích).




$$W = \int F_E \cdot dx \qquad \delta A = -p.dV$$




TS. NGUYĒN VĂN DŨNG

QUY ƯỚC VÈ DÁU CỦA NHIỆT & CÔNG

Một số cách quy ước về dấu của nhiệt và công






Quy ước	Hệ nhận (thu)	Hệ sinh (tỏa)
Công A (W)	Âm (< 0)	<u>Durong (> 0)</u>
Nhiệt Q	<u>Durong (> 0)</u>	Âm (< 0)

NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHI

> Trong một quá trình bất kỳ, biến thiên nội năng \(\Delta U \) của hệ bằng nhiệt lượng Q hệ nhận cộng công W hệ nhận.

$$\Delta U = Q + W$$

Ý nghĩa: nguyên lý bảo toàn năng lượng (năng lượng không mất đi mà chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác)





Với quá trình vô cùng nhỏ:

$$dU = \delta Q + \delta W$$

- √ "d": vi phân toàn phần (tương ứng cho các hàm) trang thái)
- √ "δ": biến thiên nhỏ của các đại lượng, vi phân riêng phần, (các hàm số của quá trình, không phải là hàm trạng thái: Q và W)


TS. NGUYĒN VĂN DŨNG

TÍNH CHÁT CỦA HÀM TRẠNG TỊ

- ✓ Hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối của hê, không phu thuộc vào con đường (quá trình) thay đổi của hệ đã xảy ra.
- ✓ Ngược lại, công và nhiệt phụ thuộc vào con đường đi của hệ, để tính toán cần căn cứ vào quá trình đã xảy ra của hệ.

U là một hàm trạng thái:

$$\to \varDelta U = Q_1 + A_1 = Q_2 + A_2 = Q_3 + A_3$$



TS. NGUYỄN VĂN DŨNG

Ví dụ: Cho một chu trình gồm 3 giai đoạn 1-2, 2-3, 3-1. Một phần dữ liệu năng lượng được biết như bảng dưới đây:

Giai đoạn	ΔU (kJ)	Q(kJ)	W (kJ)
$1 \rightarrow 2$	200		500
$2 \rightarrow 3$			-100
<i>3</i> → <i>1</i>	-300	50	

Áp dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động, hãy tính toán và điền kết quả vào các ô còn trống trong bảng đã cho.


ÁP DUNG NGUYÊN LÝ THÚ NHÁT

Giả sử công hệ sinh chỉ là công thể tích:

$$\delta A = -p.dV$$

$$dU = \delta Q - p.dV$$

$$\Delta U = Q - \int_{V_1}^{V_2} p.dV$$





TS. NGUYĒN VĂN DŨNG

ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHÁT

Quá trình đẳng áp:

$$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{Q} + \mathbf{A}$$

$$p = const \rightarrow A_p = -\int_{V_1}^{V_2} p. \, dV = -p(V_2 - V_1) = -p. \, \Delta V$$

$$\Delta U = Q_p + A_p = Q_p - p.\Delta V = Q_p - \Delta (pV)$$

$$Q_p = \Delta U + \Delta (pV) = \Delta (U + pV) = \Delta H$$



$$Q_p = \Delta H$$

Nhiệt hệ nhận bằng biến thiên của enthalpy H.

H = U + p.V: Enthalpy (là hàm trạng thái)



ÁP DUNG NGUYÊN LÝ THỨ NHÁT

Quá trình đẳng tích:

$$\Delta U = Q + A$$

$$dV = 0 \rightarrow A_v = 0$$



$$\Delta U = Q_V$$

Nhiệt hệ nhận bằng biến thiên của nội năng U

ΔU: Nhiệt đẳng tích, là hàm trạng thái



TS. NGUYỄN VĂN DŨNG

16

ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHÁT

Quá trình đẳng áp khí lý tưởng:

$$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{Q} + \mathbf{A}$$

Phương trình trạng thái: pV = nRT

$$A_p = -p.\Delta V = -\Delta (pV) = -\Delta (nRT) = -nR\Delta T$$



$$A_p = -nR\Delta T$$



$$\Delta U_p = \Delta H - nR\Delta T$$

R = 8,314 J/mol. K = 1,987 cal/mol. K

ÁP DUNG NGUYÊN LÝ THỨ NHÁT

Quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng:

Nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ: U = f(T).

Biến thiên nội năng đẳng nhiệt của một quá trình là bằng không.

$$\Delta U_T = \Delta H_T = 0$$

$$Q_T = -A_T = \int_{V_1}^{V_2} p . dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV$$

$$Q_T = nRT \ln(V_2/V_1) = -nRT \ln(p_2/p_1) = p_1V_1 \ln(V_2/V_1)$$



TS. NGUYỄN VĂN DŨNG

19

ÁP DUNG NGUYÊN LÝ THỨ NHÁT

EXAMPLE 2.14

Find the amount of heat put into $5.000 \, \text{mol}$ of argon (assumed ideal) in expanding reversibly and isothermally at $298.15 \, \text{K}$ from a volume of $20.00 \, \text{L}$ to $100.00 \, \text{L}$.

Solution

$$w = -(5.000 \text{ mol})(8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})(298.15 \text{ K}) \ln\left(\frac{100.0 \text{ L}}{20.00 \text{ L}}\right) = -19950 \text{ J}$$

 $a = \Delta U - w = -w = 19950 \text{ J}$

EXAMPLE 2.17

A system consisting of 2.000 mol of argon expands adiabatically and reversibly from a volume of 5.000 L and a temperature of 373.15 K to a volume of 20.00 L. Find the final temperature. Assume argon to be ideal with $C_{\rm V}$ equal to 3nR/2.


Solution

$$T = T_1 \left(\frac{V_1}{V}\right)^{nR/C_V} = (373.15 \text{ K}) \left(\frac{5.000 \text{ L}}{20.00 \text{ L}}\right)^{2/3} = 148.1 \text{ K}$$

Figure 2.7 shows the reversible adiabat that represents the final temperature as a function of the final volume for this example. For each initial state, there is only one such curve.



ÁP DUNG NGUYÊN LÝ THỨ NHÁT





TS. NGUYĒN VĂN DŨNG

20

HEAT CAPACITY (NHIET DUNG)

Nhiệt dung là *nhiệt lượng* cần dùng để nâng *nhiệt độ* một chất lên *một độ C (K)* <u>trong quá trình trao đổi nhiệt:</u>

- · không có phản ứng hoá học
- không có biến đổi pha
- không có sự thay đổi thành phần của hệ

Nhiệt dung [cal/độ] hay [J/độ]

Nhiệt dung riêng (tỉ nhiệt) [cal/g.độ] hay [J/g.độ]

Nhiệt dung mol [cal/mol.độ] hay [J/mol.độ]

Ví du: nhiệt dung riêng của nước lỏng: C = 1 cal/g.K nhiệt dung mol của nước lỏng: C = 18 cal/mol.K

NHIET DUNC

Đại lượng	Ký hiệu	Công thức tính
Nhiệt dung trung bình	Ē	$\frac{Q}{T_1 - T_2} = \frac{Q}{\Delta T}$
Nhiệt dung thực	C	$\frac{\delta Q}{dT}$
Nhiệt dung đẳng áp	C_p	$\left(\frac{\partial Q}{dT}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$
Nhiệt dung đẳng tích	C _v	$\left(\frac{\partial Q}{dT}\right)_{V} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V}$

 $\delta Q_p = C_p dT$ $v \dot{a}$ $\delta Q_v = C_v dT$

NHIÊT DUNG & NHIÊT ĐÔ

Ảnh hưởng của **nhiệt độ** đến **nhiệt dung:** (công thức **Debye**)

Theo thực nghiệm:

$$C_P = a_0 + a_1.T + a_2.T^2 + a_{-2}.T^{-2} + a_3.T^3$$

 $C_P = \Sigma a_i T^i$ (với i = 1, 2, -2, 3); (a_i : từ sổ tay Hóa Lý)



NHIỆT DUNG KHÍ LÝ TƯỚ

Với khí lý tưởng hoặc khí áp suất thấp (dilute gas):

$$C_{\rm V} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,n} \approx \frac{3}{2}nR$$
 (dilute monatomic gas)

$$C_{\rm V} \approx \frac{5}{2} nR$$
 (diatomic or linear polyatomic dilute gas)

 $C_{\rm V} \approx 3nR$ (nonlinear polyatomic dilute gas)

Với 1 mol khí lý tưởng: $C_p = C_v + R$ $\gamma = C_p/C_v$



TS. NGUYỄN VĂN DŨNG

24

NHIỆT DUNG & ENTHALPY

Định luật Kirchhoff: xét ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu ứng nhiệt ΔH

+ Dạng vi phân:

$$\left(\frac{\partial \Delta H}{\partial T}\right)_{P} = C_{P}$$

và

$$\left(\frac{\partial \Delta U}{\partial T}\right)_{V} = C_{V}$$

+ Dạng tích phân:

$$\Delta H_{T2} = \Delta H_{T1} + \int_{T1}^{T2} C_P dT$$

$$\Delta H_{298 \to T} = \int_{298}^{T} C_P dT$$

- ✓ Trong khoảng *nhiệt độ hẹp*: xem $C_p \approx 0 \rightarrow \Delta H \approx const$
- ✓ Trong khoảng *nhiệt độ tương đối hẹp*: xem $C_P = const$

$$\rightarrow \Delta H_{T2} = \Delta H_{T1} + C_P(T_2 - T_1)$$

27

NHIET DUNG & ENTHALPY

VD: Biết nhiệt dung mol của C₂H₆ trong khoảng 25 - 100 °C là $C_p = 14,73 + 0,1272T J/mol.K$ và nhiệt tạo thành $(\Delta H_{f,298 K})$ của C₂H₆ ở 25 °C là 84,68 kJ/mol.

Tính nhiệt tạo thành của C₂H₆ tại 77 °C?

Giải:

$$\Delta H_{77+273} = \Delta H_{298} + \int_{298}^{77+273} \Delta C_P \ dT$$

$$\Delta H_{350} = 84,68 + \int_{298}^{350} (14,73 + 0.1272T) / 1000 \ dT$$
$$= 87,59 \ kJ / mol$$



TS. Find q and w for the process used in the calculation of Example 2.26.

Solution

We first find V_2 and P_2 , the volume and pressure at the end of step 2. From the ideal gas law,

$$V_2 = (10.00 \text{ L}) \frac{298.15 \text{ K}}{373.15 \text{ K}} = 7.990 \text{ L}$$

$$P_2 = \frac{(1.000 \,\text{mol}) \left(8.3145 \,\text{J K}^{-1} \,\text{mol}^{-1}\right) (298.15 \,\text{K})}{0.007990 \,\text{m}^3} = 3.103 \times 10^5 \,\text{Pa}$$

$$q_1 = (1.000\,\mathrm{mol}) \Big(8.3145\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}} \Big) (298.15\,\mathrm{K}) \ln \bigg(\frac{7.990\,\mathrm{L}}{5.000\,\mathrm{L}} \bigg) = 1162\,\mathrm{J}$$

Because the pressure was constant during step 2,

$$q_2 = \Delta H_2 = 1559 \,\text{J}$$

$$q = q_1 + q_2 = 1162 J + 1559 J = 2721 J$$

This differs considerably from the value of ΔH , 1559 J. We can calculate w for the process. For the first step

$$w_1 = \Delta U_1 - q_1 = -q_1 = -1162 \,\mathrm{J}$$

For the second step, we let V_3 be the final volume

$$w_2 = -\int_{V_2}^{V_3} P dV = -P \int_{V_2}^{V_3} dV = -P \Delta V$$

$$= -\left(3.103 \times 10^5 \,\text{Pa}\right) \left(0.01000 \,\text{m}^3 - 0.007990 \,\text{m}^3\right) = -623.6 \,\text{J}$$

$$w = w_1 + w_2 = -1162 \,\text{J} - 624 \,\text{J} = -1786 \,\text{J}$$



MÔT SỐ VÍ DU

EXAMPLE 2.26

TS. NGUYĒN VĂN DŨNG

Calculate ΔH for the change of state of 1.000 mol of helium from a volume of 5.000 L and a temperature of 298.15 K to a volume of 10.000 L and a temperature of 373.15 K. Assume that $C_{P,m} = 5R/2$ and assume that the gas is ideal.

Solution

The value of ΔH is path-independent. For purposes of calculation, assume that the gas first expands isothermally and reversibly to a pressure equal to the final pressure (step 1), and is then heated at constant pressure to its final temperature (step 2). Since the enthalpy depends only on n and T, ΔH for the first step vanishes. For the second step

$$\Delta H_2 = \int_{T_1}^{T_2} C_P dT = n C_{P,m} \Delta T$$

$$= (1.000 \text{ mol}) \left(\frac{5}{2}\right) \left(8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}\right) (75.00 \text{ K}) = 1559 \text{ J}$$

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = 0 + 1559 \text{ J} = 1559 \text{ J}$$