参考论文

1 Clifford线路基础

- 1.1 Pauli矩阵
- 1.2 Clifford矩阵
- 1.3 Clifford矩阵与Pauli矩阵关系
- 1.4 稳定子stabilizer
 - 1.4.1 定义
 - 1.4.2 性质
 - 1.4.3 Pauli矩阵作为稳定子
 - 1.4.4 定理
 - 1.4.5 Pauli矩阵稳定子集合的一组"基"
- 1.5 计算Clifford线路的稳定子
- 1.6 从Pauli矩阵稳定子集合到量子态

2 快速算法chp

- 2.1 辅助表格
- 2.2 H门、S门、cnot门
- 2.3 表格基本行变换
- 2.4 测量
- 2.5 求量子态的向量表示

3 python程序clifford-simulator使用方法

- 3.1 功能简介
- 3.2 输入输出介绍
 - 3.2.1 import部分
 - 3.2.2 circuit函数:编辑Clifford线路
 - 3.2.3 主函数部分: 计算和输出

第一部分: 构造线路t

第二部分: 打印表格和稳定子

第三部分: 计算量子态 第四部分: 模拟测量

参考论文

[1] Daniel Gottesman. "The Heisenberg Representation of Quantum Computers." *ArXiv:Quant-Ph/9807006*, July 1, 1998. http://arxiv.org/abs/quant-ph/9807006.

[2] Aaronson, Scott, and Daniel Gottesman. "Improved Simulation of Stabilizer Circuits." *Physical Review A* 70, no. 5 (November 30, 2004): 052328. https://doi.org/10.1103/PhysRevA. 70.052328.

1 Clifford线路基础

这一部分是pauli矩阵、clifford线路、稳定子的定义和性质。

1.1 Pauli矩阵

四个单比特Pauli矩阵定义:

$$I = egin{bmatrix} 1 & 0 \ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 $X = egin{bmatrix} 0 & 1 \ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $Y = egin{bmatrix} 0 & -i \ i & 0 \end{bmatrix}$ $Z = egin{bmatrix} 1 & 0 \ 0 & -1 \end{bmatrix}$

关系:

$$X^2 = Y^2 = Z^2 = I$$

 $XY = iZ$, $YX = -iZ$
 $YZ = iX$, $ZY = -iX$
 $ZX = iY$, $XZ = -iY$

Pauli门是量子门中最基础的门。

多比特Pauli矩阵定义: 单比特Pauli矩阵的张量积。例如: $X \otimes I \otimes Z$ 。

注: 张量积的乘法: 若ABCD分别为4个2*2的矩阵,则

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

即,两个张量积矩阵的乘积就是对应位置矩阵乘积的张量积,容易计算。

1.2 Clifford矩阵

定义:

对于任意 2^n 维的Pauli矩阵P,如果 2^n 维矩阵Q满足: QPQ^{-1} 仍然是Pauli矩阵,则Q是 2^n 维的Clifford矩阵。

定义的意义见1.5节。

性质:

- 1. 两个Clifford矩阵的乘积是Clifford矩阵。
- 2. 任意Clifford矩阵可以由Hadamard门、Phase门、CNOT门以及单位门I的张量积和矩阵乘积表示(论文[1],没找到证明)。因此,后续只要研究这三种Clifford门的张量积和乘积即可。

Hadamard门(简称H门),Phase门(简称S门),CNOT门:

$$H=rac{1}{\sqrt{2}}egin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$S=egin{bmatrix} 1 & 0 \ 0 & i \end{bmatrix}$$

$$CNOT=egin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 1 \ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Clifford线路定义:初始态 $|0
angle^{\otimes n}$,仅使用CNOT门,H门,S门,测量门构造的线路。

1.3 Clifford矩阵与Pauli矩阵关系

H门:

$$H^{-1} = H$$

$$HXH = Z$$

$$HYH = -Y$$

$$HZH = X$$

Sì]:

$$SS = Z$$

 $S^{-1} = SSS$
 $SXS^{-1} = Y$
 $SYS^{-1} = -X$
 $SZS^{-1} = Z$

CNOT门: (这里简写为C)

$$C^{-1} = C$$
 $C(X \otimes I)C = X \otimes X$
 $C(X \otimes X)C = X \otimes I$
 $C(X \otimes Y)C = Y \otimes Z$
 $C(X \otimes Z)C = -Y \otimes Y$
 \cdots 略

1.4 稳定子stabilizer

1.4.1 定义

对于矩阵U和向量 ψ ,如果有 $U\psi=\psi$,即 ψ 是U的特征值为1的特征向量,则称U是 ψ 的稳定子(stabilizer)。

令 $stab(\psi)$ 表示 ψ 的稳定子集合:

$$stab(\psi) := \{U : U\psi = \psi\}$$

1.4.2 性质

参考论文[2]

- **1.** $stab(\psi) = stab(c\psi), \forall c \in \mathbb{C}, c \neq 0$
- 2. 若 $U \in stab(\psi)$,则 $U^{-1} \in stab(\psi)$ 。
- 3. 若 $U,V\in stab(\psi)$,则 $UV\in stab(\psi)$ 。
- 4. 若 ψ 与 φ 线性无关,则 $stab(\psi) \neq stab(\varphi)$ 。

由性质4得,如果不考虑向量的整体系数c,即把 ψ 和 $c\psi$ 视为相同的,那么稳定子集合 $stab(\psi)$ 就唯一确定了向量 ψ 。

以下所有的向量都再不考虑它的整体系数,原因见1.6节。

1.4.3 Pauli矩阵作为稳定子

单比特Pauli矩阵分别是哪些向量的稳定子:

$$egin{aligned} X:\ket{0}+\ket{1} & -X:\ket{0}-\ket{1} \ Y:\ket{0}+i\ket{1} & -Y:\ket{0}-i\ket{1} \ Z:\ket{0} & -Z:\ket{1} \ I:$$
任意量子态 $-I:$ 没有

1.4.4 定理

参考论文[2]

对于一个n比特量子态 $|\psi\rangle$,以下命题等价:

- 1. $|\psi\rangle$ 可以由以下线路构造:初始态 $|0\rangle^{\otimes n}$,仅使用CNOT门,H门,S门。
- 2. $|\psi
 angle$ 可以由以下线路构造:初始态 $|0
 angle^{\otimes n}$,仅使用CNOT门,H门,S门,测量门。
- 3. $|\psi\rangle$ 恰好有 2^n 个Pauli矩阵稳定子(即是Pauli矩阵又是 $|\psi\rangle$ 的稳定子)。
- 4. $|\psi\rangle$ 可以由它的Pauli矩阵稳定子唯一确定。

无证明。

由定理得,一个Clifford线路最终的量子态(定理第一条)可以由它的Pauli矩阵稳定子唯一确定(定理 第四条)。因此,以下我们不再考虑所有稳定子集合,只考虑Pauli矩阵稳定子集合。

1.4.5 Pauli矩阵稳定子集合的一组"基"

由1.4.2节性质3,稳定子UV可以由稳定子U和V通过乘积表示。类似于线性代数中的"线性组合"和"基"的概念,可以找到一组矩阵作为Pauli矩阵稳定子集合的"基",通过他们的乘积张成稳定子集合。选用乘法而不是线性组合的原因是Pauli矩阵都是张量积形式,乘法容易计算而且能维持张量积形式。

1.5节给出一个例子,初始态的Pauli矩阵稳定子集合的一组基。

1.5 计算Clifford线路的稳定子

类似归纳法,分初始情况和第k步的情况。

初始态:

n比特Clifford线路的初始态为 $|0\rangle^{\otimes n}$,可以写出它的Pauli矩阵稳定子集合的一组基:

$$\{+Z\otimes I\otimes I\otimes \cdots \otimes I, +I\otimes Z\otimes I\otimes \cdots \otimes I, +I\otimes I\otimes I\otimes \cdots \otimes Z\}$$

加号是为了维持格式统一,因为Pauli矩阵稳定子的符号只可能是 $\{+,+i,-,-i\}$ 这四种。每个矩阵都是n个单比特Pauli矩阵的张量积,共n个矩阵。这n个矩阵可以唯一确定初始态为 $|0\rangle^{\otimes n}$ 。

左乘k次Clifford门后:

假设此时量子态为 ψ ,它的Pauli矩阵稳定子的一组基是 $\{U_1,U_2,\cdots,U_n\}$,即

$$U_i\psi=\psi$$

此时对量子态 ψ 左乘一个Clifford矩阵P,则新量子态 $P\psi$ 的稳定子为 PU_iP^{-1} :

$$(PU_iP^{-1})(P\psi) = P\psi$$

且由Clifford矩阵定义, PU_iP^{-1} 仍是Pauli矩阵,得到新量子态 $P\psi$ 的Pauli矩阵稳定子的一组基 $\{PU_1P^{-1},PU_2P^{-1},\cdots,PU_nP^{-1}\}$ 。

通过这个方法,可以计算任意Clifford线路最终的量子态的Pauli矩阵稳定子的一组基,且这组基唯一确定最终的量子态。

1.6 从Pauli矩阵稳定子集合到量子态

猜想:

Clifford线路的量子态可以写成如下形式:

$$|\psi\rangle = c(r_1|\psi_1\rangle + r_2|\psi_2\rangle + \cdots + r_k|\psi_k\rangle), \quad r_i \in \{1, i, -1, -i\}$$

即,所有非零的量子态的系数的模都相同,且相对相位都是i的倍数。

例子1: 线路 H(0), CNOT(0,1), S(1) 的结果为

$$1/\sqrt{2}(|00\rangle+i|11\rangle)$$

例子2: 线路 H(0),S(1),H(0) 的结果为

$$egin{aligned} &rac{1}{2}(\ket{0}+\ket{1})+rac{i}{2}(\ket{0}-\ket{1})\ &=rac{1}{2}(1+i)\ket{0}+rac{1}{2}(1-i)\ket{1}\ &=rac{1+i}{2}(\ket{0}-i\ket{1}) \end{aligned}$$

还没想到证明。

在猜想成立的情况下,只需要弄清所有的 $r_i|\psi_k
angle$ 即可,模是标准化系数,整体相位对量子态不重要。

而下面的快速算法chp的程序中刚好有这个功能,可以通过量子态的Pauli矩阵稳定子的一组基计算出所有的 $r_i|\psi_k
angle$ 。具体算法没看懂,但是有代码, clifford-simulator/tableau.py 中的 Tableau.compute_ket()。

2 快速算法chp

chp算法用于使用经典计算机模拟量子计算中的Clifford线路,在参考论文[2]中提出。

chp算法的原作者的c语言程序: "CHP: CNOT-Hadamard-Phase", https://www.scottaaronson.com/chp/

我参考c语言程序写出python程序clifford-simulator,核心算法于c语言相同。

2.1 辅助表格

chp算法使用一个表格作为辅助: (类似于单纯形法的单纯形表)

$$\begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} & z_{11} & \cdots & z_{1n} & r_{1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} & z_{n1} & \cdots & z_{nn} & r_{n} \\ \hline x_{(n+1)1} & \cdots & x_{(n+1)n} & z_{(n+1)1} & \cdots & z_{(n+1)n} & r_{n+1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_{(2n)1} & \cdots & x_{(2n)n} & z_{(2n)1} & \cdots & z_{(2n)n} & r_{2n} \end{pmatrix}$$

表格的含义:

引入"destabilizer(去稳定子)"矩阵集合作为辅助变量,即量子态的Pauli矩阵稳定子集合对于n比特Pauli矩阵集合的补集。如上图所示,表格共需要2n行,(2n+1)列。

表格中,第1-n行表示去稳定子矩阵 R_1,\cdots,R_n 。第n+1到2n行表示稳定子矩阵 R_{n+1},\cdots,R_{2n} 。每一行,有 $R_k=i^{r_k}P_{k,1}\cdots P_{k,n}$,省略了张量积符号。

每一行中的 x_{ki}, z_{ki} 两个字符表示一个单比特Pauli矩阵 $P_{k,i}$:

00: I 10: X 11: Y 01: Z

最后一位 r_k 表示矩阵前面的相位 i^{r_k} , $r_k \in \{0,1,2,3\}$ 分别表示了 $\{+,+i,-,-i\}$ 四种系数。

如果不需要求出量子态表达式只需要测量值,可以简化为 $r_k \in \{0,1\}$,分别代表 $\{+,-\}$ 两种系数。

例如,初始化一个 $|00\rangle$,它的stab为+ZI, +IZ。它的表格为

$$\left(\begin{array}{c|ccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
\hline
0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0
\end{array}\right)$$

这里的下半张表格对应1.5节提到的Clifford线路初始态的Pauli矩阵稳定子集合的一组基。之后每作用一个Clifford门,就在表格上进行对应的修改,从而得到更新后的Pauli矩阵稳定子集合的基。

对应python代码: clifford-simulator/tableau.py 中的 Tableau.__init__()。

2.2 H门、S门、cnot门

三种基础Clifford门对应的表格运算规则:

CNOT from control a to target b. For all $i \in \{1, ..., 2n\}$, set $r_i := r_i \oplus x_{ia} z_{ib} (x_{ib} \oplus z_{ia} \oplus 1)$, $x_{ib} := x_{ib} \oplus x_{ia}$, and $z_{ia} := z_{ia} \oplus z_{ib}$.

Hadamard on qubit a. For all $i \in \{1, ..., 2n\}$, set $r_i := r_i \oplus x_{ia}z_{ia}$ and swap x_{ia} with z_{ia} .

Phase on qubit a. For all $i \in \{1, ..., 2n\}$, set $r_i := r_i \oplus x_{ia} z_{ia}$ and then set $z_{ia} := z_{ia} \oplus x_{ia}$.

原理就是按照1.4.6节修改了Pauli矩阵稳定子的基,并保存在表格下半部分。表格的上半部分同步修改,我没仔细看上半部分在做什么,但是上半部分在后续的功能中也很重要,具体见参考论文[2]。

对应python代码: clifford-simulator/tableau.py 中的 Tableau.h(a), Tableau.s(a), Tableau.cx(a,b)。

2.3 表格基本行变换

表格与矩阵类似,有基本的行变换: 行交换和行乘积。

行交换:由于表格每行表示一个矩阵,前n行表示destabilizer门,后n行表示stabilizer门,这些门没有顺序要求,因此前n行可以两两交换,后n行可以两两交换,表格等价。

对应python代码: clifford-simulator/tableau.py 中的 Tableau._row_swap(a,b)。

行乘积:由1.4.2节stabilizer性质的第三条,两个stabilizer矩阵乘积还是stabilizer,而且每个 stabilizer矩阵是用张量积形式保存的,两个张量积形式矩阵的乘积就是对应位置矩阵乘积的张量积,方 便计算和保存。

对应python代码: clifford-simulator/tableau.py 中的 Tableau._row_mul(a,b)。

这两个基本行变换会多次用于后续的测量和计算量子态。

2.4 测量

measure伪代码: a为测量的qubit位置。分成随机和确定两种情况。

```
for row in [n:2n]:
    if tableau[row, a] = 1:
        # case 1: 0或1都有可能,随机决定并改变tableau
        return measure_random(a, row)
# case 2: tableau[:,a]全都是0,测量结果是唯一确定的
    return measure_determinate(a)
```

解释:比如 $\psi=|00\rangle+|11\rangle$,先测量0号qubit,则需要随机指定。由于0号和1号qubit有纠缠关系,因此对0号的测量会改变表格,使得之后对1号测量时测量值是确定的,一定和0号相同。

判断的条件 tableau[p,a]=1 ,说明第p个stab矩阵的a位置为X或Y,由1.4.3节看出,X或Y矩阵对应的稳定子一定是同时有0和1的。

两种情况的测量算法具体见python代码: clifford-simulator/tableau.py 中的 Tableau._measure_random(a,p) 和 Tableau._measure_determinate(a)。

2.5 求量子态的向量表示

在1.6节中已经提到过。只是有代码,但是算法没看懂。

程序可以拆分成如下几个函数:

- 1. 对表格作高斯消去标准化,python代码: Tableau.gaussian()
- 2. 从标准化后的表格依次计算 $r_i|\psi_i
 angle$ 。
 - 1. 计算 $r_i|\psi_i
 angle$ 并保存在表格的第2n+1行(专门临时保存数据的位置),python代码: Tableau.compute_ket()
 - 2. 读取表格的第2n+1行并转化成字符串格式输出,python代码:

Tableau._get_basis_state()

关于表格方法的更多分析,参考论文[2]。

3 python程序clifford-simulator使用方法

chp算法的原作者的c语言程序: "CHP: CNOT-Hadamard-Phase", https://www.scottaaronson.com/chp/

我参考c语言程序写出python程序clifford-simulator,核心算法于c语言相同。

3.1 功能简介

clifford-simulator的功能如下:

- 1. 第2节中提到的功能
 - 1. 表格
 - 2. h门、s门、cnot门在表格中对应的运算
 - 3. measure
 - 4. gaussian表格标准化
 - 5. 计算最终量子态的ket向量形式
- 2. 其他功能
 - 1. 打印表格
 - 2. 从表格打印稳定子矩阵
 - 3. 重复测量并统计结果
 - 4. 从量子态向量形式计算密度矩阵

3.2 输入输出介绍

下面展示如何在main.py文件中编辑clifford线路,如何查看输出结果。

3.2.1 import部分

```
import util
import numpy as np
from tableau import Tableau
```

- 1. tableau为算法部分。
- 2. util为一些辅助函数,例如一些print功能

3.2.2 circuit函数:编辑Clifford线路

```
def circuit():
    n_bit = 2
    t = Tableau(n_bit)
    t.h(0)
    t.cx(0, 1)
    t.s(1)
    return t
```


在这个函数中设计需要模拟的clifford线路。

n_bit = 2声明要用到的qubit个数。

t = Tableau(n_bit)声明一个空线路对象并初始化,所有qubit初始为0态。

后面的部分是在空线路中依次添加量子门。可用的基础clifford门为h,cx,s三种,分别是Hadamard门,CNOT门,Phase门。所有clifford门可表示成他们的组合。括号中的为作用的qubit序号。

例如,这个circuit实现的电路图如下:



三行从上到下分别是0号、1号qubit,初始态都是0。这个线路的理论结果是 $1/\sqrt{2}*(|00\rangle+i|11\rangle)$ 。

3.2.3 主函数部分: 计算和输出

第一部分: 构造线路t

```
t = circuit()
```

第二部分: 打印表格和稳定子

```
t.gaussian()
t.show_tableau()
t.show_stab()
```

先将表格标准化,再打印表格,根据表格下半部分打印稳定子集合的一组基。

输出如下:

```
tableau:

0 0 | 1 0 | 0

0 1 | 0 1 | 0

----|----|--

1 1 | 0 1 | 0

0 0 | 1 1 | 0

stab set:

+XY
+ZZ
```

XYZ表示三种Pauli矩阵,I为单位矩阵,省略了张量积符号。例如, +XY 表示 $+1*X\otimes Y$,是一个4*4的矩阵。

第三部分: 计算量子态

```
states = t.compute_ket()
util.print_state_string(states)
```

states = t.compute_ket() 得到量子态,states是一个list,每一个list是用字符串储存混合态中的一个态。

util.print_state_string(states) 打印这些states的字符串形式。

输出如下:

```
2 nonzero basis states:
+|00>
+i|11>
```

输出表明,最终的量子态由这2个非零系数的基态组成。前面的符号可能是+,+i,-,-i。

从字符串转化成numpy向量形式

```
vector = util.get_state_vector(states)
print('state vector:')
print(vector)
```

输出如下:

将向量形式转化为密度矩阵:

```
density_matrix = np.matmul(vector, vector.T)
print('density matrix:')
print(density_matrix)
```

输出如下:

第四部分:模拟测量

```
measure_times = 10000
measure_results = util.measure_tableau(t, measure_times)
util.print_measure_results(measure_results, measure_times)
```

测量所有比特,重复测量10000次,输出所有测量结果的比例。输出如下:

```
measure results:
|11>: 0.4948
|00>: 0.5052
```