Gurobi Python 矩阵建模操作

仅限 Gurobi 10.0 版本或以上 仅限 Python 3.7 版本或以上

help@gurobi.cn 更新日期 2022-11-10 准备知识



从版本 10.0 开始,Gurobi Python API 升级了对矩阵操作的支持。通过创建任意维度矩阵变量、矩阵约束、矩阵线性表达式、矩阵二次表达式等,让用户方便、快捷地进行矩阵运算,并且可以和常规变量、约束等混合使用,提升了建模效率,更易学易用。

Gurobi 矩阵建模建立在 Numpy ndarray 和 Scipy.sparse 基础之上。

关于 Numpy ndarray 的基础知识参见

https://numpy.org/doc/stable/user/absolute_beginners.html

和

https://numpy.org/doc/stable/user/quickstart.html

关于 Scipy.sparse 的基础知识参见

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.html

关于Gurobi 矩阵操作的范例参见

Gurobi安装目录/examples/python 下的matrx1.py, matrix2.py



矩阵操作的基本知识

维度(Dimension)和形状(Shape)

利用 ndarray.ndim 和 ndarray.shape 输出任何矩阵(含向量、标量)的维度和形状信息。用 ndarray.T 获得转置后矩阵。和 Gurobi 建模相关的有如下信息:

操作	输出	维度	形状	转置后形状	常用用途
A = numpy.array([[1,2,3,4],[5,6,7,8]])	[[1 2 3 4] [5 6 7 8]]	2-D	(2,4)	(4,2)	系数矩阵、矩 阵变量和表达 式
B = A[0:1, :]	[[1 2 3 4]]	2-D	(1,4)	(4,1)	行(列)向量 变量或者系数
C = A[0, :]	[1 2 3 4]	1-D	(4,)	(4,) 保持不变	一维变量或者 系数
D= A[0,2]	3	0-D	()	()保持不变	标量变量或者 常数

Gurobi MVar 矩阵变量



Gurobi Mvar 矩阵变量

Gurobi Mvar 矩阵变量是 Numpy ndarray 类型, 维度和形状取决于定义时的输入参数。

操作	维度	形状	转置后形状	说明
x = model.addMVar((2,4))	2-D	(2,4)	(4,2)	MVar 变量
y = x[0:1, :]	2-D	(1,4)	(4,1)	行(列)变量
z = x[0, :]	1-D	(4,)	(4,)保持不变	一维变量
w= x[0,2]	0-D	()	()保持不变	标量变量,等同于常规通过 model.addVar() 创建的单变量

注意: y,z,w 都不是新变量, 只是 x 变量的一部分, 属性沿用 x 变量属性 (包括 name)

MVar.copy()

MVar.diagonal()

MVar.fromlist()

MVar.getAttr()

MVar.item()

MVar.ndim

MVar.reshape()

MVar.setAttr()

MVar.shape

MVar.size

MVar.sum()

MVar.T

MVar.tolist()

MVar.transpose()



MVar.copy()

返回 MVar 的拷贝,变量没有增加

```
orig = model.addMVar(3)
copy = orig.copy()
```

MVar.diagonal(offset=0, axis1=0, axis2=1)

返回指定对角线上的 MVar 变量

Offset: 相对于主对角线的便宜. >0 指主对角线之上. <0 指主对角线之下 axis1: 对于超过 2-D Mvar 指定决定子 2-D Mvar的第一个轴线 axis2: 对于超过 2-D Mvar 指定决定子 2-D Mvar的第二个轴线

举例:

x = model.addMVar((8, 8))diag main = x.diagonal() # 1-D MVar 包含 x 主对角线变量 diag_sup = x.diagonal(1) # 1-D MVar 包含 x 主对角线向上偏离一位的变量 diag_sub = x.diagonal(-2) # 1-D MVar 包含 x 主对角线向下偏离二位的变量 adiag main = x[:, ::-1].diagonal() # 1-D Mvar 包含 x的 反对角线变量



MVar.fromlist()

从一列或二列常规变量转换为1-D或者 2-D Mvar,转换后的 MVar 只是常规变量的新组合,并未增 加新变量。

举例

```
x0 = model.addVar()
x1 = model.addVar()
x2 = model.addVar()
x3 = model.addVar()
x_1d = gurobipy.MVar.fromlist([x0, x1, x2, x3]) # 1-D MVar
x 2d = gurobipy.MVar.fromlist([[x0, x1], [x2, x3]]) # 2-D MVar
```



MVar.getAttr(attrname)

获得 MVar 的变量属性值,以 Numpy ndarray 结构返回,形状和 MVar 一致

举例:

print(var.getAttr(GRB.Attr.X)) print(var.getAttr("x"))



MVar.item()

从只包含1个元素的 Mvar 中获取常规变量。当 Mvar 包含超过1个元素时会报错

举例

```
x = model.addMVar((2, 2))
x_sub = x[0, 1] # 0-D MVar 包含了一个 Var 对象
x_var = x[0, 1].item() # Var 对象本身
```

MVar.ndim: 返回 MVar 的维度数量

MVar.shape: 返回 MVar 的形状

MVar.size: 返回 MVar 包含的元素数量

MVar.T: 返回 MVar 的转置

MVar.transpose(): 返回 MVar 的转置, 等同于 MVar.T

MVar.reshape(shape, order='C')

重组 MVar 的元素到新的形状 Mvar变量

Shape: 新的形状。如果某个维度数值为-1,则意味着这个维度的数值将由总元素数量和其他维度 的数值来确定。

order: 取值 'C'或者 'F', 决定MVar 元素是以何种次序读取并重组。

举例

x = model.addMVar((2, 2))

x row = x.reshape(-1, order='C') # 1-D MVar, 按行读取

x col = x.reshape(-1, order='F') # 1-D MVar, 按列读取

MVar.setAttr(attrname, newvalue)

设置 MVar 变量的属性值。设置后只有在模型更新后(update,optimize,write)才会生效

attrname: 属性名称

newvalue: 新属性值, 形状需要和 Mvar 一致, 或者是一个标量

举例

MVar.setAttr("ub", np.full((5,), 10))

MVar.setAttr(GRB.Attr.UB, 10.0)

MVar.setAttr("ub", 10.0)



MVar.sum(axis=None)

对 MVar 里的变量进行加和, 返回 MLinExpr 对象。

Axis: 沿指定轴进行加和。不指定时加和全部MVar元素

举例

```
x = model.addMVar((2, 2))
sum_row = x.sum(axis=0) # 按照列加和, 返回形状 (2,)
sum col = x.sum(axis=1) # 按照行加和, 返回形状 (2,)
sum all = x.sum() # 所有元素加和
```



MVar.tolist()

将MVar变量转换为常规变量列表。变量只是重组,没有增加。

```
举例
mvar = model.addMVar(5)
varlist = mvar.tolist()
print(varlist)
```





通过 MVar 变量和矩阵(向量)系数(NumPy ndarray 或者 SciPy sparse matrix 类型)组合在一起的线性表达式。

- 最常见的表达方式: expr = A@x 其中, A是2-D矩阵, x是1-D MVar变量
- 加常数 expr = x + 1 / 乘常数 expr = 2 * A @ x
- 加减法 expr = A @ x B @ y
- 支持 +=/-=/*=
- MLinExpr.shape 输出形状; MLinExpr.size 输出包含的元素个数; MLinExpr.ndim 输出 维度数量。如果 MLinExpr 的形状是(), 那么MLinExpr 代表标量, size为1, ndim 为0
- 多个 MLinExpr 对象组合在一起时,注意形状匹配。二个矩阵(向量)相乘(@乘法),相邻维度需要相同。二个矩阵(向量)点乘时(*乘法),形状需要相同。
- MLinExpr和常规变量/LinExpr 混用时,MLinExpr 的形状需要是(),最终的表达式是MLinExpr 类型,形状为()
- 多个 MLinExpr 组合时,遵循 Numpy的 broadcast (传播) 规则(请参考 Numpy相关 文献)

model.addConstr(z <=mle)
model.addConstr(mz >= b)

model.write('mlinexpr.lp')

Gurobi MLinExpr 矩阵线性表达式(举例)

```
import gurobipy as gp
from gurobipy import GRB
import numpy as np
import scipy.sparse as sp
model=gp.Model()
                              # 2-D MVar 形状 (3,4)
mx = model.addMVar((3,4))
                              #1-D Mvar 形状 (3,)
my = mx[:, 0]
c=np.array([1,2,3])
b=np.array([4,5,6,7])
                              #1-D MLinExpr 形状(4,), 注意 mx @ c 形状不匹配会报错
mz = c @ mx
x = model.addVar()
z = model.addVar()
mle = 2*x + c @ my
                              # 0-D MLinExpr 形状()
```



MLinExpr.clear()

MLinExpr.copy()

MLinExpr.getValue()

MLinExpr.item()

MLinExpr.ndim

MLinExpr.shape

MLinExpr.size

MLinExpr.sum()

MLinExpr.zeros()

MLinExpr 索引和切片(读)

MLinExpr 索引和切片(写)



MLinExpr.clear()

重置 MLinExpr 到全部为0

举例:

expr = 2 * model.addMVar(3) + 1 expr.clear() # 所有三个元素都重置为 0.0



MLinExpr.copy()

创建 MLinExpr 的拷贝

```
orig = 2 * model.addMVar(3) + 1.0
copy = orig.copy()
copy += 2.0 #原来的 orig 没有变化
```



MLinExpr.getValue()

用当前的优化结果计算 MLinExpr 的数值

```
expr = A @ x + b
model.addConstr(expr == 0)
model.optimize()
val = expr.getValue() # val 的形状和 expr 的形状一致
```



MLinExpr.item()

对于只包含1个元素的 MLinExpr, 调用 item()可以返回该元素的拷贝, 类型为LinExpr 举例:

```
mle = 2 * model.addMVar((2, 2)) + 1
mle_sub = mle[0, 1] # 0-D MLinExpr 只包含一个 LinExpr 对象
mle le = mle[0, 1].item() # 该 LinExpr对象的拷贝。修改 mle le 不影响 mle
```



MLinExpr.ndim

返回 MLinExpr 的维度

MLinExpr.shape

返回 MLinExpr 的形状

MLinExpr.size

返回 MLinExpr 的元素个数

MLinExpr.sum(axis=None)

加和MLinExpr 中的元素。

参数:

axis:整数,指定加和的维度。如果没有指定,则全部元素相加。

```
expr = 2 * model.addMVar((2, 4)) - 1
sum row = expr.sum(axis=0) # 按照列加和, 返回形状(4,)
sum col = expr.sum(axis=1) # 按照行加和, 返回形状(2,)
sum all = expr.sum() # 所有元素加和, 返回形状()
```



MLinExpr 索引和切片(读)

mle = 2 * m.addMVar(4) leading part 1 = mle[:2]

可以对 MLinExpr 正常进行索引和切片操作,正如对 Numpy ndarray 操作一样。需要注意的是,如果存在对于索引和切片进行写入操作的话,可能会影响到原始 MLinExpr 对象。

```
leading_part_2 = mle[[0,1]]
leading_part_1 += 99 # 同样修改了 mle
leading_part_2 += 1 # 没有修改 mle

如果不确定是否会修改,可以采用 copy() 函数
expr = 2 * model.addMVar((2,2)) + 1
first_col = expr[:, 0].copy()
first_col =+ 1 # expr 没有变化
```



MLinExpr 索引和切片(写)

对 MLinExpr 的索引和切片进行赋值操作。对 MLinExpr 的赋值操作因为涉及到多次数据拷贝, 因此效率不如直接用 MVar 创建 MLinExpr 高。

```
mle = 2 * model.addMVar((2,2))
v = model.addVar()
w = model.addVar()
mle[:] = v + 1 # 覆盖写入 mle 4个元素均为 v+1 独立拷贝
mle[1, 1] = w # 覆盖写入 mle 第 (1, 1) 元素为 w
```



Gurobi MQuadExpr 矩阵二次表达式



Gurobi MQuadExpr 矩阵二次表达式

通过 MVar 变量和矩阵(向量)系数(NumPy ndarray 或者 SciPy sparse matrix 类型)组合在一起的二次表达式。

- 最常见的表达方式: expr=x@A@x 或者 expr=x@x,其中A是2-D矩阵, x是
 1-D MVar 变量
- 乘常数 expr = 2 * x @ A @ y , 加减法 expr = x @ A @ x y @ B @ y
- 支持 += / -= / *=
- MQuadExpr.shape 输出形状; MQuadExpr.size 输出包含的元素个数;
 MQuadExpr.ndim 输出 维度数量。如果 MQuadExpr 的形状是(), 那么MQuadExpr 代表标量, size为1, ndim 为0
- 其他规则参考 MLinExpr



Gurobi MQuadExpr 矩阵二次表达式常用函数和属性

MQuadExpr.clear()

MQuadExpr.copy()

MQuadExpr.getValue()

MQuadExpr.item()

MQuadExpr.ndim

MQuadExpr.shape

MQuadExpr.size

MQuadExpr.sum()

MQuadExpr.zeros()

MQuadExpr 索引和切片(读)

MQuadExpr 索引和切片(写)

请参考 MLinExpr 用法和参考手册(安装目录/docs/refman.pdf)



- 仅限线性约束
- 包含一组由 MVar 和 MLinExpr 组合的线性约束
- 和 Numpy ndarray 处理类似,也有 shape, ndim 等属性,也可以进行索引和切 片
- 和其他约束一样, Gurobi 采用惰性更新方式(Lazy Update)
- 通过 model.addMConstr() 或者 model.addConstr() 添加到模型中
- 可以通过 MConstr.Attr 对 MConstr 中的约束进行批量属性读取和修改

MConstr.tolist()

MConstr.getAttr()

MConstr.setAttr()

MConstr.tolist()

将Mconstr中的约束转换为常规约束列表

举例

```
mc = model.addConstr(A @ x <= b)
constrlist = mc.tolist()
print(constrlist)</pre>
```

MConstr.getAttr(attrname)

返回MConstr 中每个约束的属性值。返回结果是 Numpy ndarray , 形状和MConstr 一致

举例

mc = model.addConstr(A @ x <= b)
rhs = mc.getAttr("RHS") # 也可以直接写为 rhs = mc.RHS

MConstr.setAttr(attrname, newvalue)

设置 MConstr的属性值。设置后只有在模型更新后(update,optimize,write)才会生效

attrname: 属性名称

newvalue: 新属性值,形状需要和 MConstr 一致,或者是一个标量

举例

mc = model.addConstr(A @ x <= b)
mc.setAttr("RHS", np.arange(A.shape[0])) # 也可以写为 mc.RHS = np.arange(A.shape[0])
mc.setAttr(GRB.Attr.RHS, 0.0)



- 二次约束
- 包含一组由 MVar 和 MQuadExpr 组合的二次约束
- 和 Numpy ndarray 处理类似,也有 shape, ndim 等属性,也可以进行索引和切片
- 和其他约束一样, Gurobi 采用惰性更新方式(Lazy Update)
- 通过 model.addMQConstr() 或者 model.addConstr() 添加到模型中
- 可以通过 MQConstr.Attr 对 MQConstr 中的约束进行批量属性读取和修改

MQConstr.tolist()

MQConstr.getAttr()

MQConstr.setAttr()

使用方法请参考 MConstr 对象



感谢对Gurobi的兴趣

完整信息见参考手册(Gurobi 安装目录/docs/refman.pdf)

范例见Gurobi 安装目录/examples/python 目录

更多问题可以加入 Gurobi QQ 群,群号见 http://www.gurobi.cn/about.asp?id=2