Victorio E. Sonzogni

CIMEC Centro Internacional de Métodos Computacionales en Ingeniería
INTEC, CONICET-UNL
FICH, UNL
Santa Fe, Argentina

- La ejecución en paralelo exige, generalmente, un tiempo de CPU mayor que el de la ejecución secuencial.
- En cálculo paralelo interesa el tiempo transcurrido, total, para ejecutar el programa. Esto también importa en el caso de cálculos en tiempo real.
- Para un programa que corre en paralelo, con p procesadores, se introducen dos definiciones: "aceleración" (speedup) y eficiencia.

Speedup

$$S_p = \frac{t_s}{t_p}$$

donde

- t_s : tiempo para procesarlo secuencialemnte;
- t_p : tiempo para procesarlo en paralelo con p procesadores.
- eficiencia

$$E_p = \frac{S_p}{p} = \frac{t_s}{p t_p}$$

En condiciones ideales:

$$S_p \to p$$

$$S_p \to p$$

$$E_p \to 1$$

En la práctica:

$$S_p \le p$$

$$E_p \le 1$$

Efectividad:

$$F_p = \frac{S_p}{p t_p} = \frac{S_p}{C_p}$$

donde

$$C_p = p \ t_p$$

representa el "costo computacional".

 F_p associates S_p and E_p :

$$F_p = \frac{E_p}{t_p} = \frac{E_p S_p}{t_s}$$

Se puede buscar maximizar S_p o bien E_p , pero no ambos simultaneamente.

Ejemplo

Algoritmo en paralelo para sumar 16 números reales $(a_i, i = 1, ...16)$.

Diferentes estrategias:

Procesamiento secuencial (o paralelo con 1 proc. p=1)

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} + a_{16}$$

precisa 15 sumas. Suponiendo 1 unidad de tiempo por operación, el cálculo con 1 procesador insume $t_1 = 15$.

p=2

Se puede organizar el cálculo en dos fases:

Primera fase:

- en procesador 1: $S_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8$
- en procesador 2: $S_2 = a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} + a_{16}$

Segunda fase:

• en procesador 1: $S = S_1 + S_2$

En la primera fase: 7 sumas (en paralelo); en la segunda: 1 suma:

Tiempo total: $t_2 = 7 + 1 = 8$.

p=3

En este caso se puede organizar:

Primera fase:

- en procesador 1: $S_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$
- en procesador 2: $S_2 = a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}$
- en procesador 3: $S_3 = a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15}$

Segunda fase:

- ullet en procesador 1: $b_1 = S_1 + S_2$
- en procesador 2: $b_2 = S_3 + a_{16}$

Tercera fase:

 \blacksquare en procesador 1: $S = b_1 + b_2$

En la primera fase: 4 sumas(en paralelo); en la segunda: 1 suma (en paralelo); y en la tercera: 1 suma.

$$t_3 = 4 + 1 + 1 = 6.$$

p=4

En este caso se puede organizar:

Primera fase:

- en procesador 1: $S_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$
- en procesador 2: $S_2 = a_5 + a_6 + a_7 + a_8$
- en procesador 3: $S_3 = a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12}$
- en procesador 4: $S_4 = a_{13} + a_{14} + a_{15} + a_{16}$

Segunda fase:

- ullet en procesador 1: $b_1 = S_1 + S_2$
- \bullet en procesador 2: $b_2 = S_3 + S_4$

Tercera fase:

 \blacksquare en procesador 1: $S = b_1 + b_2$

En la primera fase: 3 sumas(en paralelo); en la segunda: 1 suma (en paralelo); y en la tercera: 1 suma.

$$t_4 = 3 + 1 + 1 = 5.$$

● p=8

Primera fase:

- \blacksquare en procesador 1: $S_1 = a_1 + a_2$
- \blacksquare en procesador 2: $S_2 = a_3 + a_4$
- \blacksquare en procesador 3: $S_3 = a_5 + a_6$
- \blacksquare en procesador 4: $S_4 = a_7 + a_8$
- en procesador 5: $S_5 = a_9 + a_{10}$
- en procesador 6: $S_6 = a_{11} + a_{12}$
- en procesador 7: $S_7 = a_{13} + a_{14}$
- en procesador 8: $S_8 = a_{15} + a_{16}$

Segunda fase:

- ullet en procesador 1: $b_1 = S_1 + S_2$
- \blacksquare en procesador 2: $b_2 = S_3 + S_4$
- ullet en procesador 3: $b_3 = S_5 + S_6$
- ullet en procesador 4: $b_4 = S_7 + S_8$

● p=8

Tercera fase:

- ullet en procesador 1: $c_1 = b_1 + b_2$
- ullet en procesador 2: $c_2 = b_3 + b_4$

Cuarta fase:

• en procesador 1: $S = c_1 + c_2$

En la primera fase: 1 sumas(en paralelo); en la segunda: 1 suma (en paralelo); y en la tercera: 1 suma(en paralelo).

El tiempo total es: $t_8 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$

p	t_p	$C_p = p \ t_p$	S_p	E_p	$F_p = \frac{E_p S_p}{t_1}$
1	15	15	1	1	0.0666
2	8	16	1.88	0.94	0.1172
3	6	18	2.5	0.83	0.1389
4	5	20	3	0.75	0.15
8	4	32	3.75	0.47	0.1172

Computadoras de memoria local

- En memoria local el tiempo secuencial t_s , o t_1 , no se puede calcular. Las fórmulas para S_p y E_p no pueden aplicarse.
- Se estima: tiempo de cálculo (t_{cal}) y el de comunicación (t_{com}) y coordinacion (t_{coo}) El tiempo para resolver el problema en paralelo con p procesadores:

$$t_p = t_{cal} + t_{com} + t_{coo}$$

У

$$t_{cal} = \frac{t_s}{p} = \frac{t_1}{p}$$

Computadoras de memoria local

Speedup

$$S_p = \frac{t_s}{t_p} = \frac{t_s}{\frac{t_s}{p} + t_{com} + t_{coo}} = \frac{1}{\frac{1}{p} + \frac{t_{com} + t_{coo}}{t_s}} = \frac{p}{1 + p\frac{(t_{com} + t_{coo})}{t_s}} = \frac{p}{1 + \frac{(t_{com} + t_{coo})}{t_{cal}}}$$

Eficiencia

$$E_p = \frac{S_p}{p} = \frac{1}{1 + \frac{t_{com} + t_{coo}}{t_{col}}} = \frac{1}{1 + \omega}$$

donde

$$\omega = \frac{t_{com} + t_{coo}}{t_{cal}}$$

refleja la sobrecarga -o pérdida de eficiencia- debido al paralelismo.

Computadoras de memoria local

$$\omega = \frac{t_{com} + t_{coo}}{t_{cal}}$$

tiene en cuenta:

- comunicación
- redundancia
- desequilibrio de carga
- gestión del paralelismo

(Estas fórmulas consideran que el programa es 100% paralelizable).

Factores que afectan la eficiencia

La eficiencia puede ser vista como función de varios factores:

$$E_p = f(\eta_f, \eta_c, \eta_b, \eta_r)$$

donde

- η_f : factor debido a la fracción no paralelizable del programa
- η_c : factor debido a comunicación y coordinación
- \bullet η_b : factor debido a desequilibrio de carga entre procesadores
- η_r : factor debido a cálculos redundantes

En un programa hay tareas que pueden ser ejecutadas en paralelo y otra que no.

Ejemplo:

Sumar N numeros, con p procesadores (supóngase $\frac{N}{p}=k$ entero). Puede hacerse en dos pasos:

1. Suma parcial en cada procesador

$$S_i = \sum_{j=(i-1)k+1}^{ik} a_j \quad (i=1,\dots p)$$

2. Suma de las sumas parciales

$$S = \sum_{i=1}^{p} S_i$$

el primer paso puede hacerse en paralelo, el segundo secuencialmente.

Se puede definir una fracción paralelizable del programa (f_p) y una serial (o secuencial) (f_s)

$$f_p + f_s = 1$$

El tiempo de procesamiento secuencial:

$$t_s = (1 - f_p) t_s + f_p t_s$$


y el de procesamiento paralelo con p procesadores:

$$t_p = (1 - f_p) t_s + \frac{f_p}{p} t_s$$


Speedup:

$$S_p = \frac{t_s}{t_p} = \frac{1}{(1 - f_p) + \frac{f_p}{p}} = \frac{p}{p(1 - f_p) + f_p}$$

$$\eta_f = E_p = \frac{S_p}{p} = \frac{1}{p(1 - f_p) + f_p}$$



Ley de Amdahl. Speedup



Ley de Amdahl. Eficiencia

Ley de Amdahl

Gene Amdahl (1967) observó que el S_p ideal se reduce por un factor $\frac{1}{p(1-f_p)+fp}$.

Para $p \to \infty$

$$S_p \to \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1 - f_p}$$

y

$$\eta_f \to 0$$

Por ejemplo: para fracción serial $f_s=10\%$ (o $(f_p=90\%)$ el speedup es $S_p\leq 10$ para $p\to\infty$

La eficiencia, debido a la fracción paralelizable, η_f disminuye cuando aumenta p.

Ley de Amdahl

El Speedup también puede escribirse: donde

$$S_p = \tilde{\eta} \ S_{\infty}$$

$$S_{\infty} = S_{p} \Big|_{p \to \infty} = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1 - f_p}$$

$$\tilde{\eta} = \frac{S_p}{S_\infty} = \frac{p}{p(1 - f_p) + f_p} (1 - f_p) = \frac{p}{p + \frac{f_p}{(1 - f_p)}} = \frac{p}{p + \frac{f_p}{f_s}} = \frac{1}{1 + \frac{p_c}{p}}$$


con

$$p_c = \frac{f_p}{f_s}$$

 p_c da la idea de un número razonable de procesadores para un programa dado, en función de f_p .

Si
$$p=p_c$$
 el speedup es $S_p=\frac{1}{2}S_\infty$

Para $p > p_c$ el speedup decrece.



Eficiencia

Ley de Gustafson

- ullet Ley de Amdahl presupone f_s independiente de p.
- Es válido para un problema de tamaño fijo.
- Al crecer p aumenta el tamaño del problema que se puede resolver.
- La fracción serial depende de la cantidad de operaciones (M). Al aumentar M, disminuye f_s .
- Gustafson (1988) plantea así: cuánto tardaría un programa paralelo en correr secuencialmente.
- Sea f_s^* fracción serial de las operaciones en el programa paralelo con p procesadores.

Ley de Gustafson


- Tiempo paralelo: $t_p = f_s^* t_p + (1 f_s^*) t_p$
- Tiempo serial: $t_s = f_s^* t_p + p (1 f_s^*) t_p$
- Speedup

$$S_p = \frac{t_s}{t_p} = f_s^* + p (1 - f_s^*) = p + f_s^* (1 - p)$$

Ley de Gustafson

- Tiempo paralelo: $t_p = f_s^* t_p + (1 f_s^*) t_p$
- Tiempo serial: $t_s = f_s^* t_p + p (1 f_s^*) t_p$
- Speedup

$$S_p = \frac{t_s}{t_p} = f_s^* + p (1 - f_s^*) = p + f_s^* (1 - p)$$



Ley de Gustafson

Suponiendo que no hay otros factores que produzcan pérdida de eficiencia (fracción paralelizable, redundancia, equilibrio de carga), la eficiencia debido a comunicación y coordinación es:

$$\eta_c = \frac{1}{1+\omega}$$

donde

$$\omega = \frac{t_{com} + t_{coo}}{t_{cal}}$$

El tiempo necesario para comunicación: $t_{com} = \alpha + \beta \, l$ donde

l: tamaño del mensaje (bits o bytes);

 α : latencia (tiempo de inicialización) del mensaje;

 $\beta = \frac{1}{\theta}$: tiempo para comunicar 1 bit (o byte);

 θ : "bandwith" (ancho de banda) ($\frac{bit}{s}$ o $\frac{byte}{s}$)

Para mandar m mensajes: $t_{com} = m \alpha + \sum_{i=1}^{m} \beta l_i$

Succi y Papetti proponen un modelo para ω , para aplicaciones en mecánica computational:

$$\omega = \underbrace{a p^{\frac{1}{3}}}_{\text{bandwidth}} + \underbrace{b p}_{\text{latency}} + \underbrace{c \log_2 p}_{\text{coordin.}}$$

Los parámetros de la computadora:

p : cantidad de procesadores

 θ : ancho de banda

 α : latencia

 r_1 : velocidad de un procesador

y del programa de aplicación (E.F., D.F., etc.)

N: tamaño del problema (incógnitas)

 χ : densidad de cálculo (flops por nodo)

 σ : densidad de comunicación (bytes por nodo, a comunicar)

 γ : cantidad de nodos de interfaz (a ser comunicados)

Cada procesador realiza operaciones sobre $n=\frac{N}{p}$ nodos y el tiempo de cálculo:

$$t_{cal} = \frac{\chi \, n}{r_1}$$

El tiempo de communicación:

$$t_{com} = \sigma \frac{\gamma}{\theta} + m \alpha$$

Y el de coordinación:

$$t_{coo} = 2 N_s \alpha \phi(p)$$

 N_s : número de puntos de coordinación; el número 2 hace referencia a "fork-join";

 $\phi(p)$ depende de la comunicación global (en árbol: $\phi(p) \simeq \log_2 p$).

La relación entre tiempos de comunicación y cálculo:

$$\frac{t_{com}}{t_{cal}} = \frac{\sigma \gamma r_1}{\theta \chi n} + \frac{m \alpha r_1}{\chi n}$$

Si los nodos están dispuestos en un arreglo cúbico en 3D, el numero de nodos en una arista es $L=N^{\frac{1}{3}}$ y en una cara $O(L^2)=O(N^{\frac{2}{3}})$ Para cada procesador el volumen de puntos:

La longitud asociada:
$$l \simeq = n^{\frac{1}{3}} = \frac{N^{\frac{1}{3}}}{p^{\frac{1}{3}}}$$

La longitud asociada:
$$l \simeq = n^{\frac{1}{3}} = \frac{N^{\frac{1}{3}}}{p^{\frac{1}{3}}}$$
 y la superficie:
$$s \simeq l^2 = n^{\frac{2}{3}} = \frac{N^{\frac{2}{3}}}{p^{\frac{2}{3}}} = \frac{L^2}{p^{\frac{2}{3}}}$$

luego

$$\frac{\gamma}{n} \simeq \frac{L^2}{p^{\frac{2}{3}}} \frac{p}{N} = \frac{1}{L} p^{\frac{1}{3}}$$

se puede escribir

$$\frac{t_{com}}{t_{cal}} = \frac{\sigma \, r_1}{\chi \, \theta \, L} \, p^{\frac{1}{3}} + \frac{\alpha \, r_1 \, m}{\chi \, N} \, p = a \, p^{\frac{1}{3}} + b \, p$$

La relación de tiempos coordinación/cálculo:

$$\frac{t_{coo}}{t_{cal}} = \frac{2 N_s \alpha r_1}{\chi N} p \log_2 p = c p \log_2 p$$

Coeficiente a:

$$a = \frac{\frac{\sigma}{\chi}}{\frac{\theta}{r_1}} \cdot \frac{1}{L}$$

- $m{\mathcal{I}}$ σ/χ relación comunicación/cálculo del programa: bytes comunicados sobre operaciones (flops).
- $m{ heta}/r_1$ es la misma relación pero para la máquina: el ancho de banda (bits/s) sobre (flops/s).
- EL coeficiente a debería ser pequeño. Una buena aplicación debería dar $\sigma/\chi \simeq 0.1$, o unos 10~flops por cada byte trasmitidos (o 80~flops por variable). $\theta/r_1 \simeq 0.1~bytes/flops$.

Coeficiente b

$$b = \frac{m \gamma r_1}{\chi n}$$

- ullet el numerador puede ser visto como los flops gastados por la latencia.
- ullet el denominador representa los flops útiles para el cálculo

El coeficiente c

$$c = \frac{2 \gamma N_s r_1}{\chi n}$$

- ullet el numerador representa los flops gastados en coordinación,
- ullet el denominador representa los flops útiles para el cálculo

Equilibrio de carga

El tiempo para realizar p tareas en p procesadores está dado por el proceso que tarda más:

$$t_{max} = \max_{i} t_i \quad (i = 1, \dots p)$$

donde t_i es el tiempo para el procesador i.

El tiempo promedio:

$$\bar{t} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^{p} t_i$$

El tiempo secuencial:

$$t_s = \sum_{i=1}^p t_i = p \, \bar{t}$$

El tiempo paralelo con *p* procesos:

$$t_p = t_{max}$$

Speedup:

$$S_p = \frac{t_s}{t_p} = \frac{p \, \bar{t}}{t_{max}}$$

$$\eta_b = E_p = \frac{S_p}{p} = \frac{\bar{t}}{t_{max}}$$

Equilibrio de carga

Ejemplo:

Suma de N números $(a_i, i=1, \dots N)$ con p procesadores, donde N no es multiplo de p

$$N = p k + R \quad (1 < R < p - 1)$$

Se puede hacer:

p - R procesadores hacen k cálculos

lacksquare R procesadores hacen k+1 cálculos

Si (N >> p) los tiempos medios y máximo $(c_1$ tiempo para una operación):

$$\bar{t} \simeq k.c_1 \qquad t_{max} \simeq (k+1).c_1$$

La eficiencia:

$$\eta_b = \frac{k}{k+1} = \frac{\frac{N}{p}}{\frac{N}{p}+1} \simeq 1$$

Si p aumenta, la granularidad de tareas ($k=\frac{N}{p}$) disminuye y también la eficiencia η_b

Equilibrio de carga

En este ejemplo los cálculos son iguales para todos los procesadores. Los procesadores se suponen homogéneos.

La eficiencia η_b disminuye aún más si:

- la carga de operaciones en cada procesador es diferente. Esto ocurre frecuentemente ne mecánica, por ejemplo en problemas nolineales.
- el sistema computacional es heterogéneo (procesadores con diferentes velocidades)

Redundancia


Hay redundancia de cálculo cuando las mismas operaciones están siendo llevadas a cabo simultáneamente en diferentes procesadores.

La redundancia disminuye la eficiencia

Sin embargo a veces se prefiere realizar algunos cálculos redundantes y evitar comunicaciones.

$$\eta_r = \frac{t_{cals}}{\sum_{i=1}^p t_{cali}}$$

donde t_{cals} es el tiempo de cálculo del programa secuencial y t_{cali} es el tiempo de cálculo en paralelo, en el procesador i.



A y D: serial; B y C: paralelo; 1: coord.; 2: com.; 3: redund.; 4: t. ocioso (deseq. carga)

El tiempo de procesamiento paralelo, incluyendo: fracción paralelizable; comunicación y coord. y desequilibrio de cargas:

$$t_p = (1 - f_p) t_s + \frac{f_p t_s}{p} \frac{t_{max}}{\bar{t}} + t_{com} + t_{coo}$$

La relación t_{max}/\bar{t} es una estimación de falta de equilibrio de carga. Speedup:

$$S_p = \frac{t_s}{t_p} = \frac{1}{(1 - f_p) + \frac{f_p}{p} \frac{t_{max}}{t} + \frac{t_{com} + t_{coo}}{t_s}} = \frac{1}{1 - f_p (1 - \frac{1}{p} \frac{t_{max}}{t}) + \frac{t_{com} + t_{coo}}{t_s}}$$

$$E_p = \frac{S_p}{p} = \frac{1}{f_p \frac{t_{max}}{t} + p(1 - f_p) + \frac{t_{com} + t_{coo}}{\frac{t_s}{p}}}$$

Caso particular: Carga balanceada

$$\frac{t_{max}}{\bar{t}} = 1$$

Considerando la existencia de una fracción paralelizable del programa y sobrecarga por comunicación y coordinación, el speedup y la eficiencia son:

Speedup:

$$S_p = \frac{1}{(1 - f_p) + \frac{f_p}{p} + \frac{t_{com} + t_{coo}}{t_s}}$$

$$E_p = \frac{1}{f_p + p(1 - f_p) + \frac{t_{com} + t_{coo}}{\frac{t_s}{p}}}$$

Caso particular: Program 100% paralelizable

Considerando la existencia de desequilibrio de craga y sobrecarga por comunicación y coordinación, el speedup y la eficiencia son:

Spedup:


$$S_p = \frac{1}{\frac{1}{p} \frac{t_{max}}{\bar{t}} + \frac{t_{com} + t_{coo}}{t_s}}$$

$$E_p = \frac{1}{\frac{t_{max}}{\bar{t}} + \frac{t_{com} + t_{coo}}{\frac{t_s}{p}}}$$

Escalabilidad

Para un problema de tamaño fijo, a medida que aumenta la cantidad de procesadores p el tiempo de cálculo disminuye. Pero las comunicaciones aumentan.

A partir de una determinada cantidad de procesadores se emplea más tiempo en comunicaciones que en cálculos.



Escalabilidad

En problemas de tamaño variable (con p), manteniendo al máximo la capacidad de cada procesador, el tiempo total de procesamiento se mantiene aproximadamente constante con p. Pero el tiempo de comunicaciones aumenta.

La escalabilidad es la propiedad de un programa paralelo, de mantener su eficiencia, cuando se aumenta la cantidad de procesadores.