# INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ


# LABORATORIUM KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH

Instrukcja do ćwiczenia:

Podstawy programowania w języku G (cz. 2)


# 1. Wprowadzenie

Środowisko LabVIEW wykorzystuje programowanie graficzne w języku G (ang. graphical programming language). Programowanie polega na wyborze odpowiednich obiektów graficznych udostępnianych przez język oraz ich łączeniu. Obiekty graficzne symbolizują fragmenty kodu wykonywanego przez system. Linie łączące poszczególne obiekty programu pokazują przepływ danych w programie. W języku G każdy typ zmiennych posiada swój symbol graficzny rysowany przyporządkowanym do tego typu zmiennych kolorem. Oznaczenia graficzne typów zmiennych numerycznych w oknie *Blok Diagram* przedstawiono na rys. 1. Dla każdego typu zmiennych możliwe są dwa oznaczenia w postaci terminala (rys. 1a) lub w postaci ikony (rys. 1b). W oknie *Front Panel* wszystkie przedstawione na rys. 1 typy zmiennych będą miały taką samą reprezentację graficzną.




Rys.1. Podstawowe typy zmiennych numerycznych w języku G

Każdy z przedstawionych na rysunku 1 typów zmiennych numerycznych może występować w postaci skalara, tablicy 1D i tablicy wielowymiarowej ponadto wszystkie postaci zmiennych mogą pełnić funkcję obiektu *Control* lub *Indicator* lub *Constant*. Na rys. 2 przedstawiono symbole dla zmiennych numerycznych *I32* w postaci skalara, tablicy 1D i tablicy 2D w oknach *Front Panel* i *Block Diagram*. W oknie *Blok Diagram* zmienne numeryczne narysowane są w postaci terminali. Dla porównania na rys. 4 przedstawiono zmienne typu *I32* w postaci ikon. Przedstawiony na rys. 4 program realizuje przesyłanie danych z obiektu *Control* do obiektu *Indicator*. Każda z postaci zmiennych numerycznych przedstawionych na rys. 2 (patrz także rys. 4) jest oznaczana swoim symbolem graficznym.



#### Rys. 2. Symbole graficzne dla różnych postaci zmiennych numerycznych typu 132 w języku G

Różnie są także rysowane linie łączące obiekty. Obiekty *Control* są źródłami danych a obiekty *Indicator* służą do wyświetlania danych (prezentacji wyników). Posiadają one swoją reprezentację graficzną w oknach *Front Panel* i *Block Diagram*. Obiekt *Control* służy do wprowadzania danych przez użytkownika programu (np.: nastaw, danych do obliczeń). Dane wpisane do tych obiektów mogą być modyfikowane po uruchomieniu programu. Jeżeli nastawy czy dane do obliczeń są wprowadzane przez programistę należy skorzystać z obiektu *Constant*. Obiekty *Constant* posiadają swoją reprezentację graficzną tylko w oknie *Block Diagram*. Dane do tych obiektów mogą być wpisane tylko raz na etapie tworzenia programu i po uruchomieniu programu nie mogą być modyfikowane. Na rys. 3 przedstawiono wybrane typy zmiennych nienumerycznych dostępne w języku G oraz wygląd linii łączących obiekty tych typów. Każda ze zmiennych nienumerycznych posiada unikalny symbol graficzny i jest rysowana przyporządkowanym do danego typu zmiennej kolorem.



Rys. 3. Podstawowe typy zmiennych nienumerycznych w języku G

Podstawa programowania w języku G jest zrozumienie i opanowanie stosowania obiektów sterujących, do których zaliczamy: obiekty sterującą Sequence (Stacked Sequence i Flat Sequence), obiekt sterujący Case Structure, obiekt Formula Node, petle For Loop, petle While Loop oraz operator Shift Register. Obiekty Sequence odpowiadaja instrukcji grupującej "{}" w języku C. Służą ona do grupowania obiektów języka G, co zwiększa przejrzystość programu i umożliwia wprowadzenie zależności czasowych pomiędzy fragmentami wykonywanego kodu. Obiekt sterujący Case Structure jest odpowiednikiem instrukcji wyboru if i switch w jezyku C. Obiekt ten umożliwia wykonanie odpowiedniego fragmentu kodu programu w zależności od wyników kodu programu wykonanego wcześniej. Petle For Loop i While Loop wraz z operatorem Shift Register odpowiadają instrukcją iteracyjnym do ... while i for w języku C. Konstrukcje te służa do wielokrotnego wykonywania fragmentu kodu programu. Po zastosowaniu elementu Shift Register można je wykorzystać do obliczeń iteracyjnych. Obiekt Formula Node służy do wprowadzania wyrażeń znanych z języka C. W obrębie tego obiektu można stosować: operatory arytmetyczne ("+" – znak plus, "-" –znak minus, "++" – inkrementacja, "--" – dekrementacja, "+" – dodawanie, "-" – odejmowanie, "\*" – mnożenie, "/" – dzielenie, "%" – reszta z dzielenia, "\*" – wykładnik potęgi), operatory logiczne ("!" – negacja, "&&" – koniunkcja argumentów, "||" – alternatywa argumentów), operatory bitowe ("~" – negacja zestawu bitów, "&" – koniunkcja zestawu bitów, "^" – różnica symetryczna zestawu bitów, "]" – alternatywa zestawu bitów, ">" – przesunięcie w prawo, "<" – przesunięcie w lewo), operatory relacji ("= =" – równy, "!=" – różny, "<" – mniejszy, ">" – większy, "<=" – mniejszy bądź równy, ">=" – większy bądź równy) oraz warunkowy ("?"). Dostępne sa również następujące funkcje wbudowane : abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, cot, csc, exp, expm1, floor, getexp, getman, int, intrz, ln, lnp1, log, log2, max, min, mod, rand, rem, sec, sign, sin, sinc, sinh, sqrt, tan, tanh. W obrębie obiektu Formula Node można deklarować zmienne oraz stosować instrukcje sterujące znane z języka C. Można zadeklarować zmienne następujące typów: float, float32, float64, int, int8, int16, int32, uInt8, uInt16, uInt32. Nazwy zmiennych musza sie składać ze znaków alfanumerycznych (od "a" do "z", od "A" do "Z", od "0" do "9" oraz "\_"). Do instrukcji języka C, które można stosować w obiekcie *Formula Node* zaliczamy: instrukcję warunkową *if*, instrukcję wyboru *switch*, instrukcje iteracyjne; for, while, do ... while, oraz instrukcje break i continue.

## 2. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem programowania z wykorzystaniem języka G. W trakcie ćwiczenia studenci zapoznają się z:

- wykorzystaniem tablic w LabVIEW,
- zastosowaniem obiektów typu *Cluster*,
- lokalnymi odwołaniami do zmiennych w programie VI,
- zmianą parametrów obiektów za pomocą *Property Node*.


## 3. Przebieg ćwiczenia

#### 3.1. Tablice.

#### 3.1.1. Deklaracja i inicjalizacja tablicy (sposób 1).

W celu zapoznania się ze sposobem deklaracji tablicy zrealizować opisane poniżej zadania.

- Uruchomić LabView i utworzyć nowy program VI wybierając *BlankVI*.
- Przejść do okna Front Panel i wstawić obiekt Controls » Modern » Aray, Matrix&Cluster » Array, następnie wybrać obiekt Controls » Modern » Numeric » Numeric Control i przeciągnąć w obręb obiektu Array.
- Z menu obiektu Numeric Control wybrać opcję Representation » 132.
- Rozmiary obiektu Array zwiększyć tak, aby wewnątrz tego obiektu pojawiły się 3 obiekty Numeric Control.
- Przejść do okna Block Diagram, narzędziem Connect Wire najechać na wyjście wstawionego obiekty, nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu obiektu wybrać opcję Create » Indicator.
- W opisany powyżej sposób utworzyć tablicę 2D ze zmiennymi EXT, do zamiany tablicy 1D na tablicę 2D wykorzystać opcję Add Dimension z menu obiektu Array,
- Zapisać program, nadając mu nazwę "Tab 001 xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- W celu inicjalizacji tablic należy do tablic wpisać odpowiednie wartości (patrz rys. 3.1.1).
- Uruchomić program i sprawdzić jego działanie.
- Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default i zapisać program.




Rys. 3.1.1. Deklaracja i inicjalizacja tablic. Okna Front Panel i Block Diagram programu Tab\_001\_xx.VI.

#### 3.1.2. Deklaracja i inicjalizacja tablicy (sposób 2).

W celu zapoznania się z drugim, dynamicznym sposobem deklaracji i inicjalizacji tablicy zrealizować opisane poniżej zadania.

- Utworzyć nowy program VI wybierając *BlankVI*.
- Przejść do okna *Block Diagram Panel* i wstawić pętle *For Loop*.
- Narzędziem Connect Wire najechać na wyjście N wstawionej pętli, nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu obiektu wybrać opcję Create Control.
- Do pętli wstawić DBL Numeric Constant. Następnie narzędziem Position/Size/Select kliknąć PPM na wstawiony obiekt i z menu wybrać Change to Control.

- Wyjście utworzonego obiektu Control połaczyć z prawą pionową ramką pętli For Loop. Zostanie utworzone wyjście z pętli, wewnątrz którego jest widoczny symbol tablicy []. Utworzone wyjście jest w trybie Auto Indexed Tunnel co oznacza, że na tym wyjściu z pętli, w sposób dynamiczny, jest tworzona tablica. Tryb wyjścia można sprawdzić/ustawić po kliknięciu na wyjście PPM (narzędzie Position/Size/Select) i wyborze z menu Tunnel Mode.
- Narzędziem Connect Wire najechać na utworzone wyjście z tablicy nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu obiektu wybrać opcję Create>>Indicator.
- Zawartość okna Front Panel i Block Diagram porównać z rys. 3.1.2.
- Zapisać program, nadając mu nazwę "Tab\_002\_xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- Uruchomić program i sprawdzić jego działanie.
- Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default i zapisać program.




Rys. 3.1.2. Dynamiczna deklaracja i inicjalizacja tablicy. Okna *Front Panel* i *Block Diagram* programu Tab\_002\_xx.VI.

#### 3.1.3. Deklaracja i inicjalizacja tablicy (sposób 3).

W celu zapoznania się z trzecim sposobem deklaracji i inicjalizacji tablicy zrealizować opisane poniżej zadania.

- Utworzyć nowy program VI wybierajac BlankVI.
- Zapisać program, nadając mu nazwę "Tab 003 xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- Przejść do okna Block Diagram i z palety Functions wstawić Initialize Array.
- Narzędziem Position/Size/Select kliknąć PPM na wstawiony obiekt i z menu wybrać Create>>All Controls and Indicators. Następnie z menu okna Block Diagram wybrać Edit>>Clean Up Diagram.
- Zawartość okna *Front Panel* i *Block Diagram* porównać z rys. 3.1.3.




Rys. 3.1.3. Dynamiczna deklaracja i inicjalizacja tablicy. Okna *Front Panel* i *Block Diagram* programu Tab\_003\_xx.VI.

#### 3.1.4. Zmiana wartości elementów w tablicy.

W celu zapoznania się ze sposobem zmiany wartości elementów w tablicy zrealizować opisane poniżej zadania.

- Utworzyć nowy program VI wybierając BlankVI.
- Zapisać program, nadając mu nazwę "Tab 004 xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- W oknie Front Panel utworzyć tablicę. Do tablicy Array wpisać wartości początkowe elementów zgodnie z rysunkiem 3.1.4.
- Przejść do okna Block Diagram. Z palety Functions wstawić Array Size, Index Array i Replace Array Subset.
   Korzystając z pomocy kontekstowej LabVIEW zapoznać się ze sposobem działania tych obiektów.
- Do okna Blok Diagram dodać pętlę For Loop z rejestrem przesuwającym. Obiekty połączyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 3.1.4.
- Uruchomić program i sprawdzić efekty jego działania. Dlaczego w pętli For Loop zastosowano rejestr przesuwający?
- Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default i zapisać program.




Rys. 3.1.4. Zmiana wartości elementów w tablicy. Okna Front Panel i Block Diagram programu Tab\_004\_xx.VI.

### 3.1.5. Zmiana wartości elementów w tablicy sposób 2.

W celu zapoznania się z 2 sposobem zmiany wartości elementów w tablicy zrealizować opisane poniżej zadania.

- Utworzyć nowy program VI wybierając BlankVI.
- Zapisać program, nadając mu nazwę "Tab 005 xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- W oknie Front Panel utworzyć tablicę Array i wpisać do niej wartości zgodnie z rys. 3.1.5.
- Do okna Blok Diagram wstawić pętlę For Loop oraz obiekt Add (patrz rys. 3.1.5). Tablicę Array 2 utworzyć w sposób opisany w punkcie 3.1.2.
- W oknie Block Diagram wyjście tablicy Array połączyć z wejściem obiektu Add. Na ramce pętli zostanie narysowany symbol tablicy [] co oznacza, że wejście pętli jest w trybie Auto-Indexed Tunnel. Oznacza to, że pętla zostanie uruchomiona tyle razy ile elementów zawiera tablica. Przy pierwszym uruchomieniu pętli do pętli z tablicy Array zostanie przesłana wartość elementu tablicy o indeksie 0, przy drugim uruchomieniu pętli wartość elementu o indeksie 1, ..., przy ostatnim uruchomieniu pętli wartość ostatniego elementu z tablicy. Tryb wejścia pętli można zmienić poprzez kliknięcie PPM na symbol wejścia [] i wybór z menu rozwijanego Disable Indexing.
- Uruchomić program i sprawdzić efekty jego działania. Czy na wejściu i wyjściu pętli Foor Loop dane znajdują się w tej samej tablicy?
- Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default i zapisać program.




Rys. 3.1.5. Zmiana wartości elementów w tablicy. Okna Front Panel i Block Diagram programu Tab\_005\_xx.VI.

#### 3.1.6. Zmiana wartości elementów w tablicy 2D.

W celu zapoznania się ze sposobem zmiany wartości elementów w tablicy 2D zrealizować opisane poniżej zadania.

- Utworzyć nowy program VI wybierając BlankVI.
- Zapisać program, nadając mu nazwę "Tab 006 xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- W oknie *Front Panel* utworzyć tablicę 2D (Array[i,j]) i wpisać do niej wartości zgodnie z rys. 3.1.6. Pierwszy indeks odnosi się do wierszy (i = 0, 1, 3) drugi indeks odnosi się do kolumn (j = 0, 1, 2, 3, 4).
- Do okna Blok Diagram wstawić 2 pętlę For Loop oraz obiekt Square. Obiekty w oknie Block Diagram połączyć zgodnie z rys. 3.1.6.
- Uruchomić program i sprawdzić efekty jego działania. Ile razy jest wywoływana pętla For Loop 1? Jaki obiekt jest przekazywany na wejście pętli For Loop 2? Ile razy jest wywoływana pętla For Loop 2? Jaki obiekt jest tworzony na wyjściu pętli For Loop 1? Jaki obiekt jest tworzony na wyjściu pętli For Loop 2?
- Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default i zapisać program.



Rys. 3.1.6. Zmiana wartości elementów w tablicy. Okna Front Panel i Block Diagram programu Tab 006 xx.VI.

#### 3.2. Klastry.


Klastry w LabVIEW służą do grupowania danych różnych typów.

#### 3.2.1. Deklaracja i inicjalizacja klastra.

W celu zapoznania się ze sposobem deklaracji i inicjalizacji klastra zrealizować opisane poniżej zadania.

- Utworzyć nowy program VI wybierając *BlankVI*.
- Zapisać program, nadając mu nazwę "Klaster\_001\_xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- W oknie Front Panel utworzyć tablicę 1D zawierającą dane typu I 16. Zainicjalizować 5 elementów tablicy wpisując do każdego elementu wybraną wartość typu I 16 (np.: 2020).

- Do okna Front Panel z palety Controls wstawić obiekt Cluster. Utworzoną wcześniej tablicę przeciągnąć do obiektu Cluster (patrz rys. 3.2.1).
- Z palety Controls do obiektu Cluster wstawić obiekty String Contol i Push Button. Nadać wartości początkowe wstawionym obiektom.
- Przejść do okna Block Diagam kliknąć na wyjście obiektu Cluster i z menu rozwijanego wybrać Create Indicator.
- Uruchomić program i sprawdzić efekty jego działania. Zawartość okien Front Panel i Block Diagram porównać z rys. 3.2.1.
- Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default i zapisać program.




Rys. 3.2.1. Deklaracja i inicjalizacja klastra: a) wstawianie tablicy do klastra, b) i c) Okna *Front Panel* i *Block Diagram* programu Klaster\_001\_xx.VI.

#### 3.2.2. Zmiana wartości elementu w klastrze.

W celu zapoznania się ze sposobem zmiana wartości elementu w klastrze zrealizować opisane poniżej zadania.

- Utworzyć nowy program VI wybierając BlankVI.
- Program VI z poprzedniego punktu zapisać pod nazwą "Klaster\_002\_xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- Do okna Block Diagram wstawić obiekt Bundle By Name. Do wejścia input claster wstawionego obiektu podłączyć strukturę Cluster (rys. 3.2.2a). Obiekt Bundle By Name domyślnie zawiera 1 wejście odpowiadające pierwszemu elementowi w klastrze w tym przypadku Array.
- Kliknąć na Array (narzędzie Operate Value) i z menu wybrać drugi element z klastra: String (rys. 3.2.2b i 3.2.2c).
- Z palety Funtions wstawić obiekt Sting Constat. Zawartość wstawionego obiekt zmodyfikować zgodnie z rys.
   3.2.2d. Wyjście Sting Constat połączyć z wejściem String obiektu Bundle By Name.
- Program w oknie *Blok Diagram* zmodyfikować zgodnie z rys. 3.2.2e. Korzystając z rysunków 3.2.2e i 3.2.2f zapoznać się ze sposobem działania obiektu *Bundle By Name*.
- Uruchomić program i efekty jego działania porównać z rys. 3.2.2g.
- Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default i zapisać program.




Rys. 3.2.2. Zmiana wartości elementu w klastrze program Klaster\_002\_xx.VI.

#### 3.2.3. Odczyt wszystkich elementów z klastra.

W celu zapoznania się ze sposobem odczytu elementów z klastra zrealizować opisane poniżej zadania.

- Utworzyć nowy program VI wybierając BlankVI.
- Zapisać program, nadając mu nazwę "Klaster\_003\_xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- Do okna Block Diagram wstawić obiekt Read from Text File. Kliknąć PPM na wejście file (use dialog) i z menu rozwijanego wybrać Create>>Constant.
- Do okna Block Diagram wstawić obiekt Unbundle By Name. Wejście wstawionego obiektu połączyć z
  wyjściem error out obiektu Read from Text File. Na tym wyjściu po uruchomieniu obiektu Read from Text File
  pojawia się klaster złożony z trzech elementów zawierający informacje o błędach.

- Obiekt Unbundle By Name rozciągnąć tak, aby zawierał trzy wyjścia. Używając narzędzia Operate Value zmienić nazwy wyjść zgodnie z rys. 3.2.3.
- Program w oknie Blok Diagram zmodyfikować zgodnie z rys. 3.2.3a. Obiekty error out, status, code i source utworzyć wybierając odpowiednie wyjście obiektu Unbudle By Name i następnie z menu rozwijanego Create>>Indicator.
- Uruchomić program i efekty jego działania porównać z rys. 3.2.3 (okno Front Panel).
- Ponieważ plik do odczytu nie został odnaleziony na wyjściu error out obiektu Read from Text File pojawi się informacja o błędzie. Obiekt error out prezentuje zawartość całego klastra. Obiekty status, code i source prezentują zawartość poszczególnych elementów klastra.
- Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default
  i zapisać program.



Rys. 3.2.3. Odczyt wszystkich elementów z klastra: okna *Front Panel* i *Block Diagram* programu Klaster\_003\_xx.VI.


### 3.3. Lokalne odwołania do zmiennych, zmiana właściwości obiektów.

## 3.3.1. Lokalne odwołania do zmiennych.

Zmienne związane z każdym obiektami *Control* lub *Indicator* są dostępne w zakresie całego program VI i można do nich tworzyć odwołania lokalne w dowolnym miejscu programu.

W celu zapoznania się ze sposobem tworzenia odwołań lokalnych zrealizować opisane poniżej zadania.

- Utworzyć nowy program VI wybierając BlankVI.
- Zapisać program, nadając mu nazwę "Od\_Lokal\_xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- Do okna Front Panel z palety Controls wstawić obiekt Push Button i zmienić jego nazwę na CzyStop?. Następnie wstawić dwa obiekty Numeric Control oraz obiekt Stop Button. Nazwy obiektów Numeric Control zmienić na Proces 1: nr petli oraz Proces 2: nr petli. Kliknąć PPM na obiekt Proces 1: nr petli i z menu obiektu wybrać Change to Indicator. Czynności powtórzyć dla obiektu Proces 2: nr petli. Zmienne związane ze wstawionymi obiektami są widoczne w obrębie całego programu VI i są identyfikowane przez nazwy obiektów (w tym przypadku CzyStop?, Proces 1: nr petli, Proces 2: nr petli oraz Stop Button).
- Do okna Block Diagram z palety Functions wstawić dwie pętle While Loop.
- Do każdej pętli wstawić obiekty Wait Until Next ms Multiple, Numeric Constant i Increment. Obiekty rozmieścić i połączyć zgodnie z rys. 3.3.1a. Program zawiera dwa procesy realizowane przez dwie niezależne pętle. Naciśnięcie przycisku stop spowoduje przerywanie działania pierwszego procesu. Informacja o naciśnięciu przycisku stop zastanie przekazana do drugiej pętli za pomocą zmiennej CzyStop?.
- W celu utworzenia lokalnego odwołania do zmiennej CzyStop? w oknie Block Diagram kliknąć PPM na obiekt CzyStop? i z menu wybrać Create>>Local Variable (patrz rys. 3.3.1b). Utworzony obiekt wstawić do pętli Proces 2. Po wstawieniu obiekt jest domyślnie ustawiony w trybie do zapisu. Kliknąć PPM na obiekt (narzędzie Position/Size/Select) i zmienić jego tryb na tryb do odczytu poprzez wybór z menu Change To Read. (rys 3.3.1c).



Rys. 3.3.1. Lokalne odwołania do zmiennych: okna Front Panel i Block Diagram programu Od\_Lokal\_xx.VI.

- W celu zapoznania się z drugim sposobem tworzenia lokalnego odwołania do zmiennej z palety Functions do pętli Proces 1 wstawić obiekt Local Variable. Kliknąć na wstawiony obiekt (narzędzie Operate Value) i z menu wybrać zmienną CzyStop?. Uwaga. W menu widoczne są wszystkie zmienne z całego pogram VI.
- Utworzyć lokalne odwołania do zmiennych Proces 1: nr petli, Proces 2: nr petli i CzyStop?. Obiekty w oknie Block Diagram połączyć zgodnie z rys. 3.3.1e. Obiekty w oknie Front Panel rozmieścić zgodnie z rys. 3.3.1d.
- Uruchomić program i sprawdzić efekty jego działania. W jakim celu zastosowano lokalne odwołania do zmiennych (Proces 1: nr petli, Proces 2: nr petli i CzyStop) uruchamiane po wyjściu z pętli Proces 2? Zawartość okien Front Panel i Block Diagram porównać z rys. 3.2.1.


 Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default i zapisać program.

#### 3.3.2. Zmiana właściwości obiektów.

Każdy obiekt *Control* lub *Indicator* znajdujący się w programie VI posiada określoną liczbę parametrów, za pomocą których można modyfikować jego właściwości takie jak: rozmiar, zawartość, zachowanie, aktywność itp. Dostęp do tych parametrów jest możliwy w dowolnym miejscu programu VI z wykorzystaniem obiektu *Property Node*.


W celu zapoznania się ze wykorzystaniem obiektu Property Node.

- Utworzyć nowy program VI wybierając BlankVI.
- Zapisać program, nadając mu nazwę "ZmParam xx.vi" gdzie xx inicjały twórcy programu.
- Do okna Front Panel z palety Controls wstawić obiekt Waveform Chart.
- Do okna Block Diagram z palety Functions wstawić obiekt Stacked Sequence Structure do którego wstawić pętlę While Loop. Do pęli While Loop wstawić lokalne odwołanie do zmiennej Waveform Chart. Pozostałe obiekty wstawić i połączyć zgodnie z rys. 3.3.2.
- Uruchomić program 2 lub 3 razy. W obiekcie Waveform Chart (okno Front Panel) po kolejnym uruchomieni
  programu widoczne są dane z poprzedniego uruchomienia programu. Do programu zastanie dodany kod
  czyszczący zawartość obiektu Waveform Chart przed wyjściem z programu.




Rys. 3.3.2. Okna Block Diagram i Front Panel programu ZmParam\_xx.VI.

- Kliknać PPM na obiekt Stacked Sequence Structure i z menu Add Frame After.
- W celu utworzenia obiektu Property Node czyszczącego zawartość Waveform Chart w oknie Block Diagram kliknąć PPM na Waveform Chart i z menu wybrać Create>>Property Node>>History Data (patrz rys. 3.3.3).
- PPM kliknąć na wstawiony obiekt i z menu wybrać Change To Write. Kursorem (narzędzie Connect Wire) najechać na wejście History kliknąć PPM i wybrać Create>>Constant. Zawartość okna Block Diagram porównać z rys. 3.3.3.
- Zapisać, uruchomić program i zaobserwować efekty jego działania.



Rys. 3.3.3. Użycie obiekt Property Node w programie ZmParam\_xx.VI.

- W celu dodania na początku programu kodu modyfikującego sposób wyświetlania wykresu w obiekcie Waveform Chart przed ramką 0 obiektu Stacked Sequence Structure wstawić nową ramkę.
- W sposób opisany powyżej dla obiektu Waveform Chart utworzyć obiekt Property Node wybierając
   Create>>Property Node>>X Scale>>Scale Fit. Kliknąć na wstawiony obiekt i z menu wybrać
   Change All To Write. Następnie rozciągnąć obiekt w celu dodania drugiego wejścia.
- Kliknąć (narzędzie Operate Value) na dodane wejście i z menu wybrać Plot>>Point Style. Zawartość ramki 0 obiektu Stacked Sequence Structure zmodyfikować zgodnie z rys. 3.3.4.
- Uruchomić program i sprawdzić efekty jego działania. Zawartość okna Front Panel porównać z rys. 3.3.4.
- Przed przejściem do następnego zadania z menu okna Front Panel wybrać Edit>>Make Current Values Default i zapisać program.



Rys. 3.3.4. Użycie drugiego obiekt *Property Node* w programie ZmParam\_xx.VI.

# 4. Zadania sprawdzające do samodzielnej realizacji

W celu utrwalenia i sprawdzenia zrealizować następujące zadania.

- Napisać program porównujący działanie obiektów Bundle i Bundle By Name (nazwa programu: zadSpr\_001\_xx.VI).
- Napisać program porównujący działanie obiektów Unbundle i Unbundle By Name (nazwa programu: zadSpr\_002\_xx.VI).

W programie z p. 3.3.2 dodać kolejne obiekty *Property Node* modyfikujące wybrane właściwości obiektu Waveform Chart (nazwa programu: zadSpr\_003\_xx.VI).

## 5. Pytania sprawdzające

- 5.1. Dlaczego w pętli For Loop zastosowano rejestr przesuwający? (pytanie do p. 3.1.4)
- 5.2. Czy na wejściu i wyjściu pętli Foor Loop dane znajdują się w tej samej tablicy? (pytanie do p. 3.1.5)
- 5.3. Ile razy jest wywoływana pętla *For Loop 1*? (pytanie do p. 3.1.6)
- 5.4. Jaki obiekt jest przekazywany na wejście pętli For Loop 2? (pytanie do p. 3.1.6)
- 5.5. Ile razy jest wywoływana pętla For Loop 2? (pytanie do p. 3.1.6)
- 5.6. Jaki obiekt jest tworzony na wyjściu pętli For Loop 1? (pytanie do p. 3.1.6)
- 5.7. Jaki obiekt jest tworzony na wyjściu petli For Loop 2? (pytanie do p. 3.1.6)
- 5.8. W jakim celu zastosowano lokalne odwołania do zmiennych (*Proces 1: nr petli, Proces 2: nr petli* i *CzyStop*) uruchamiane po wyjściu z pętli *Proces 2?* (pytanie do p. 3.3.1)

# 6. Zawartość sprawozdania

Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać:

- krótki opis nowych poznanych w trakcie ćwiczenia obiektów z palety Functions,
- zrzuty ekranów uruchomionych programów,
- uruchomione programy w postaci plików (nazwy plików zgodne z instrukcja),
- ponumerowane odpowiedzi na pytania zadane w instrukcji (Odpowiedzieć tylko na pytania z punktu 5.
   Odpowiedzi umieścić w sprawozdaniu przed wnioskami.),
- uwagi i wnioski.