Guía para el Reentrenamiento de Modelos

Esta guía paso a paso te ayudará a re-entrenar modelos YOLOv5 y YOLOv8 utilizando tus propios datos. Asegúrate de seguir cada paso cuidadosamente para asegurar un reentrenamiento exitoso.

PASO 1: Preparación Inicial

Activación del Entorno Virtual

Antes de empezar con la preparación de datos y el re-entrenamiento, es importante activar tu entorno virtual donde están todas las dependencias necesarias instaladas.

Para activar el entorno virtual, utiliza el siguiente comando dependiendo de tu sistema operativo:

• Windows: .\venv\Scripts\activate

Este comando deber ejecutarse en la cmd parado en la carpeta Re-training. Una vez activado el entorno virtual, puedes proceder con los siguientes pasos.

PASO 2: Preparación de Datos

1. Preparar carpetas de entrenamiento:

• Elimina las carpetas re-val, re-train y re-test o asegurate de que estas tengan sus subcarpetas images y labels vacias, para así evitar overfiting al momento de re-entrenar.

2. Organización de etiquetas:

- Coloca todas las labels de la planta que deseas usar para el re-entreno en la carpeta H:\datasets\allData\labels .
- Solo copia las labels, en el siguiente paso el programa copiara las imágenes correspondientes a estas labels.

3. Copia de imágenes y división de datos:

• Ejecuta el script splitData.py, este programa copiará las imágenes correspondientes a las labels y separará los datos en train, val y test. Este script distribuirá automáticamente las imágenes y sus etiquetas correspondientes en subcarpetas adecuadas con una distibución de:

train: 0.7; val: 0.15; test: 0.15

- Si quieres cambiar los porcentajes lo puedes hacer en la línea 24, preocupate que la suma de estos sea igual a 1
- La línea que habría que cambiar es la siguiente:

```
def split_data(base_dir, data_path, train_size=0.7, val_size=0.15, test_size=0.15):
```

Pasos para Ejecutar splitData.py

- a. Abre una terminal o CMD en la ubicación donde está guardado el script splitData.py (carpeta Retraining).
- b. Asegurate de activar el entorno virtual, ve primer paso 1.
- c. Ejecuta el script con Python:

```
python splitData.py
```

d. Selecciona la carpeta raíz en donde estan todas los datos de la planta. Por ejemplo si guarde labels de Campos del Sol, seleccionar carpeta CDS donde esta debería tener las carpetas que ya se procesaron, así se deberia ver la carpeta:

cps debe ser selecionada.

e. El script copiará las imágenes correspondientes a los labels copiados en н:\datasets\allData\labels, esos datos de dividiran en los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, dentro de las carpetas н:\datasets\re-val, н:\datasets\re-train y н:\datasets\re-test, respectivamente.

PASO 3: Reentrenamiento de Modelos YOLO

YOLOv5

1. Preparación:

- Copia el modelo que quieres re-entrenar a la carpeta H:/Re-training/oldModels/yolo5/
- En la variable nameModel del script yolo5Retrain.py actualiza el nombre del modelo, poniendo **SOLO** el nombre del archivo, no el path.
- También puedes modificar el número de épocas en la línea 17.

2. Reentrenamiento:

- Abre una terminal o CMD en la ubicación donde está guardado el script yolo5Retrain.py (carpeta Re-training)
- Asegurate de activar el entorno virtual, ve primer paso 1.
- Ejecuta el script con Python:

```
python yolo5Retrain.py
```

• El script realizará el re-entrenamiento del modelo YOLOv5 con tus datos.

YOLOv8

1. Preparación:

- Copia el modelo que quieres re-entrenar a la carpeta H:/Re-training/oldModels/yolo8/
- En la variable nameModel del script yolo8Retrain.py actualiza el nombre del modelo, poniendo **SOLO** el nombre del archivo, no el path.
- También puedes modificar el número de épocas en la línea 5.

2. Reentrenamiento:

- Navega hasta la ubicación de tu script yolo8Retrain.py en una terminal.
- Ejecuta el script con Python:

```
python yolo8Retrain.py
```

• El script comenzará el proceso de reentrenamiento para YOLOv8 con tus datos.

Notas Finales

- Asegurate siempre de estar en el entorno virtual para correr los programas ya que acá estan las dependencias instaladas.
- Monitorea la salida en la terminal para detectar cualquier error y ajusta tu configuración según sea necesario.