Game Name: Airport Traffic Management

Rise Time:

Game Genres: Hypercasual / Simulation

Game Description: İniş yapmak için gelen uçakları, doğru pist alanları ile eşleştirerek para kazanıyoruz. Kazandığımız para ile de pistlerin ve iniş için gelen uçakların sayısını arttırabilir ve yeni alanlar açabiliriz.

References:

- 1. Car Lot Management
 - a. https://apps.apple.com/tr/app/car-lot-management/id1622538251?l=tr

ASSETS

Planes:

- Yolcu uçağı
 Jet
- 3. Helikopter
- 4. Kargo uçağı

Environment:

- Gözlem kulesi
 Airport
- 3. Hangar

Runways:

- Helikopter pisti
- 2. Uçak pisti

Vehicles:

- Kargo yük aracı
 Transport aracı

^{**} Hazır asset kullanılacaktır.

MECHANICS

Main Type: Tap

Type: Organizing

Mechanic Features:

- 1. Gameplay;
 - a. Bekleme alanında bulunan uçaklar tap ile seçilecek (her seferinde bir uçak seçilebilir) ve secilen ucağın etrafında vesil renginde outline olacak.
 - b. Uçak seçildikten sonra yine tap ile pist alanı seçilecek; uygun pist ise pistin içi yeşil olacak değil ise kırmızı olacak.
- 2. Spawn / Timer;
 - a. Transparan bir daire olacak.
 - Bekleme alanındaki uçaklar için; yeşilden kırmızıya doğru renk değişimi yaparak saat yönünün tersinde dolacak.
 - Pist alanındaki uçaklar için; yeşil renginde saat yönünün tersinde dolacak.
 - d. Bekleme alanı;
 - i. Bekleme alanı boşken 3-5 saniye aralığında random sürede yeni uçak spawn olacak.
 - ii. Bekleme alanına gelen uçak 3-5 saniye aralığında random sürede bekledikten sonra timer çalışacak.
 - iii. 15 saniye süresince islem yapılmaz ise uçak geri dönecek (kaybolacak.)
 - e. Pist/iniş alanı;
 - i. Uçak piste iniş yaptıktan sonra yeşil renginde timer başlayacak ve 23-25 saniye aralığında random sürede pistte kalacak.
 - ii. Uçak pistten ayrılırken para, Ul'da bulunan total para göstergesine animatik olarak gidecek. Uçaktan kazanılan para total paraya eklenecek.
- 3. Uçaklar ve pist seçimleri;
 - a. Yön seçimi; sol ve sağ
 - b. Satır seçimi; örneğin "Row X"
 - c. Yön ve satır seçimi; "Left X"
 - d. Uçak tipleri ve özel seçimler;
 - i. Jet standart
 - ii. Yolcu uçağı transport aracının olduğu pist
 - iii. Helikopter helikopter pisti
 - iv. Kargo uçağı yük taşıma aracının olduğu pist
 - e. Uçaklar eşleştirilen pist için en kısa yolu seçmelidir. 2 iniş yolu bulunan alanlarda en kısa yola göre inis yolunu seçerek ilerlevecektir.
- 4. Her alanın başlangıcında default olarak bir uçak spawn/bekleme alanı ve iki pist alanı olacak.
- 5. Gameplay UI;
 - a. Pist seçimi baloncuk ile verilecek. Baloncuğun içinde seçim gösterilecek. (text ya da ikon) Baloncuk uçağın baş kısmında olacak ve dışında gösterilecek.
 - b. Her uçağın üzerinde üçreti olaçak.
 - i. Ücret değeri solda para ikonu sağda olacak.
 - c. Timer, ücretin hemen altında spawn olacak.
 - d. Pist alanında bulunan uçaklarda sadece timer olacak.
 - e. Yeni pist, spawn alanı ve yeni alan için solunda text sağında para ikonu bulunan butonlar olacak.
- 6. Pist ve spawn alanlarının sayısı arttıkça kamera açısı genişleyecek. (Design bölümünde referans verilecektir)
- 7. Uçak hareketleri;
 - a. Spawn alanına gelen uçaklar pisti ile eşleştirildikten sonra burun tarafından öne eğim yaparak ve yavaşlayarak yola inecek. Eşleştirildiği piste yol üzerinden gidecek.
 - Uçak pistten çıkarken; geriye doğru gelecek ve sonra yola doğru ilerleyecek. Yola geldikten sonra hızlanarak burun tarafından yukarıya doğru eğim yaparak uçacak ve sahnenin dışına çıkacaktır.
 - c. Helikopterler burun ve kıç noktasından sırası ile eğim yaparak ve yavaşlayarak konacaklar.
 - d. Helikopter pistinden yine burun ve kıç noktasından sırası ile eğim yaparak kalkacak ve sahne dışına çıkacaklar.

Economy System:

- 1. İlk pist ve spawn/bekleme alanı açılış değeri 100 dolar olacak.
 - a. Ondan sonraki her pist açılışında kullanıcı sırası ile 100-200-300-600 dolar ödenecek.
 - b. 4. pist açılışından sonraki her pist açılışı için 800 dolar ödenecek. (5.alandan itibaren)
 - c. Her yeni alanda spawn ve pistlerin değeri 50 dolar artarak birinci maddedeki gibi devam edecek. (Örneğin ikinci alanda; 150-250-350-650 dolar ödemek zorunda).
- 2. Yeni alan ücret değerleri sırası ile;
 - a. 3500 dolar
 - b. 5000 dolar
 - c. 6000 dolar
 - d. 8000 dolar
- 3. Uçaklar ve ücretleri
 - a. Alan 1 ve 2;
 - i. Yolcu uçağı 40-60 dolar
 - ii. Jet 50-80 dolar
 - iii. Helikopter 60-90 dolar
 - iv. Kargo uçağı 60-90 dolar


aralarıklarında random ücretlerde olacaklar.

- b. Alan 3-4-5;
 - i. Yolcu uçağı 40-80 dolar
 - ii. Jet 50-100 dolar
 - iii. Helikopter 60-120 dolar
 - iv. Kargo uçağı 60-120 dolar

aralarıklarında random ücretlerde olacaklar.

- Pist ve yeni alan butonu çerçevesi
 Uçak ücret göstergesi için çerçeve
- 3. Timer
- 4. Transport aracı
- 5. Yük taşıma aracı
- 6. Baloncuk
- 7. Para ikonu

^{**}Araç ikonları modellerden sonra güncellenecektir.




ART

Art Style: Realistic

Camera:

- 1. Kamera açısı top down olacak.
- 2. Rotate x değeri 30 40 derece olacak.
- 3. Kamera, sahneye göre z ekseninde geride duracak.
- Yukarıdan ve alanı karşıdan görecek bir şekilde olacak.
- 5. Sağ tarafta verilen referans görsellere benzer bir şekilde olacaktır.



Materials / Shader:

- 1. Ramp ve base özellikleri yeterli olacaktır.
- 2. Renk geçişleri smooth olacak
- 3. Detaylı texture kullanılacak.

Lights:

1. Intensity: 1

2. Renk; beyaz

3. Strength: 0.8

4. Bias değerleri default

5. Shadow type: Soft

6. Lightning source: Color

Trail:

- 1. Beyaz renginde olacak.
- 2. Uçak kanatlarının ucundan çıkacak
- 3. Transparan olacak.

LEVEL DESIGN

Area Count: 5


** Transport Aracı

** Yük Taşıma Aracı




Area 1:

- 1. 1. ve 2. pist default olarak açık olacaktır.
- Pistlerin açılış sırası sağ tarafta verilen referans görseldeki gibi olacaktır.
- 3. Kullanıcı ilk önce 3.pisti açabilecek.
- 4. 4.pistten sonra iki sütundan da kullanıcı istediği sütundan pist açabilecektir.
- 5. Maksimum 4 spawn alanı açılabilir.
- 6. Bu alanda iki tip araç kullanılacaktır;
 - a. Yolcu uçağı
 - b. jet
- 7. Transport aracı,
 - a. sağ tarafta verilen referans görsellerdeki pistlerde bulunacaktır.




Area 2:

- 1. 1. ve 2. pistler default olarak başlangıçta açık olacak.
- 2. Kullanıcı ilk önce 3. pisti açabilecek ve açtıktan sonra
 - a. 6.pist için açılış butonu çıkacak (7-8 olarak sola doğru devam edebilecek)
 - b. 6.pist açıldıktan sonra 9 numaralı pist için açılış butonu çıkacak. (10. pist açılabilir olacak)
 - c. 9.pist açıldıktan sonra 11 numaralı pist için açılış butonu çıkacak (12-13 olarak sola doğru devam edebilecek)
 - d. Not: 3.pist açıldıktan sonra kullanıcı isterse 4-5 numaralı pistler ile sırası ile devam edebilir.
- 3. Bu alanda üç tip araç olacak;
 - a. Yolcu uçağı
 - b. Jet
 - c. Helikopter
- 4. Maksimum 5 spawn alanı açılabilecektir.
- Transport aracı;
 - sağ tarafta verilen referans görsellerdeki pistlerde bulunacaktır.




Area 3:

- 1. 1. ve 2. pist default olarak başlangıçta açık olacak.
- 2. Kullanıcı ilk önce 3.pisti açabilecek ve 3.pist açıldıktan sonra;
 - a. 4. pist açılabilir olacak ve yukarıya doğru kullanıcı diğer pistleri açabilir olacak.
 - 4. pist açıldıktan sonra 5 numaralı pist için açılış butonu çıkacak ve yukarıya doğru kullanıcı helikopter pistlerini açabilir olacak.
 - 4. pist açıldıktan sonra 6 numaralı pist için açılış butonu çıkacak ve kullanıcı 6.pistin solundaki pisti açabilir olacak.
 - d. Not: Kullanıcı 3.pisti açtıktan sonra yukarıya doğru olan pistleri de açabilir olacaktır.
- 3. Alanların ilk pistleri açıldıktan sonra kullanıcı istediği pistten açmaya devam edebilecektir.
- 4. Maksimum 5 spawn alanı olacaktır.
- 5. Bu alanda 4 tip araç olacaktır;
 - a. Yolcu uçağı
 - b. Jet
 - c. Helikopter
 - d. Kargo uçağı
- 6. Transport ve yük taşıma araçları;
 - sağ tarafta verilen referans görsellerdeki pistlerde bulunacaktır.




Area 4:

- 1. 1. ve 2. pistler başlangıçta default olarak açık olacak.
- 2. Kullanıcı ilk önce 3.pisti açabilecek ve 3.pist açıldıktan sonra isterse üstündeki helikopter pistini açabilecek ya da;
 - a. 4. pist için açılış butonu çıkacak ve üstündeki pisti de açabilir olacak.
 - b. Aynı işlemler sağ tarafta numara ile gösterilen pistler için devam edecek.
- 3. Maksimum 6 spawn alanı olacaktır.
- 4. Bu alanda 4 tip araç olacaktır;
 - a. Yolcu uçağı
 - b. Jet
 - c. Helikopter
 - d. Kargo uçağı
- 5. Transport ve yük taşıma araçları;
 - sağ tarafta verilen referans görsellerdeki pistlerde bulunacaktır.



Area 5:

- 1. 1. ve 2. pistler başlangıçta default olarak açık olacak.
- 2. Kullanıcı ilk önce 3.pisti açabilecek ve sonrasında isterse üstündeki iki pisti açabilir olacak ya da;
 - a. 4.pist için açılış butonu olacak ve kullanıcı diğer helikopter pistlerini açabilir olacak.
 - 4. pist açıldıktan sonra 5.pist için açılış butonu olacak ve kullanıcı yukarıya doğru diğer pistleri açabilir olacak.
 - c. 5.pist açıldıktan sonra 6. pist için açılış butonu çıkacak ve yanındaki pist açılabilir olacak.
- 3. Maksimum 6 spawn alanı olacaktır.
- 4. Bu alanda 4 tip araç olacaktır;
 - a. Yolcu uçağı
 - b. Jet
 - c. Helikopter
 - d. Kargo uçağı
- 5. Transport ve yük taşıma araçları;
 - sağ tarafta verilen referans görsellerdeki pistlerde bulunacaktır.



Alanlar hakkında genel durumlar;

- 1. Kullanıcının her alanda 2. pistini açması ile spawn alanları açılabilir olacaktır.
- 2. Helikopter pistlerinde taşıma ve transport aracı bulunmayacaktır.
- 3. Yeni spawn/bekleme alanı sola doğru olacak.