# YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ




# BLM2021 ALT SEVİYE PROGRAMLAMA DERSİ 1.ÖDEV RAPORU


**Hazırlayan:** Mehmet Hayri Çakır - 16011023

Sunulan/Dersin Yürütücüsü: Arş. Grv. Furkan Çakmak

# **İÇİNDEKİLER**

1.SORUNU	JN ÇÖZÜMÜ	3
• 1.0	Akış Diyagramları	3
• 1.1	Ön Açıklamalar	4
• 1.2	Fonksiyonlar ve Neden Kullanıldıklarının Kısa Özeti	5
• 1.3	Transpose Akışın ve Kodun Detaylı Açıklaması	5
• 1.4	exchgRows Akışın ve Kodun Detaylı Açıklaması	6
• 1.5	exchgCols Akışın ve Kodun Detaylı Açıklaması	7
2.SORUNL	JN ÇÖZÜMÜ	8
• 2.0	Akış Diyagramları	8
• 2.1	Yordamlar ve Neden Kullanıldıklarının Kısa Özeti	9
• 2.2	Stack Segment ve Data Segment	9
• 2.3	MAIN Yordamı ve Açıklaması	9
• 2.4	READ_ARR Yordamı ve Açıklaması	10
• 2.5	PRINT_ARR Yordamı ve Açıklaması	10
• 2.6	FRST_Q_SORT Yordamı ve Açıklaması	11
• 2.7	Q_SORT Yordamı ve Açıklaması	11
• 2.8	GETC Yordamı ve Açıklaması	13
• 2.9	PUTC Yordamı ve Açıklaması	13
• 3.0	GETN Yordamı ve Açıklaması	13
• 3.1	PUTN Yordamı ve Açıklaması	14
• 3.2	PUT_STR Yordamı ve Açıklaması	15
Yararlanıla	an Kaynaklar	15





# 1.1. Ön Açıklamalar

### 1.3, 1.4 ve 1.5. kısımlar ile ilgili bazı açıklamalar:

- Resim matrisi, aslında birbiri ardına gelen satırlar dizisi olarak tutulduğu için indis ile değil adres üzerinden eriştim. Örneğin; resim[i][j] yerine [resim+i\*n+j] kullandım. Fakat anlatım kolaylığı olması açısından bazı yerlerde resim[i][j] gibi yazımlar da kullandım.
- Resim matrisi nxn boyutunda kare matris olduğu için n'den satır sayısı olarak bahsedilecektir.
- Akış-1'deki i için ESI, j için EDI,resim için EBX kullandım.
- Akış-2'deki (i+resim) için ESI kullandım. j için EDI, k için EBX kullandım. İndis hesaplarını bunlar üzerinden gerçekleştirdim. Matris elemanlarına erişmem gerektiğinde bu indisleri 2 ile çarptıktan(elemanlar Word boyutunda) sonra resmin başlangıç adresini bu indislere ekledim. Böylece gerekli adresi elde ettim ve istediğim elemana eriştim.
- Akış-3'teki (resim+i\*n) için ESI, j için EDI, k için EBX kullandım.
- Bazı durumlarda ESI ve EDI yerine SI ve DI kullandım, o kısımlarda indisler en fazla n değerini alabileceği için ve n değeri de Word boyutunda olduğu için bunu yapmamda herhangi bir sakınca yok.

→Her iki sorunun kodunda da satır numaralandırmaları 16011023\_main.cpp ve 16011023\_soru2.asm dosyalarındaki satır numaralarına göre ayarlanmıştır.

# 1.2. Fonksiyonlar ve Neden Kullanıldıklarının Kısa Özeti

İlk sorunun çözümünde yazılan kodu 4 parçaya ayırabiliriz. Sorunun çözümü olan kodu inline assembly olarak yazmamız istendiği için, anlatım kolaylığı açısından 3 farklı fonksiyon kullanılmıştır gibi düşünebiliriz, bunlar transpose, exchgRows ve exchgCols fonksiyonlarıdır. Resmi sola döndürmek için transpose ve exchgRows fonksiyonları kullanılırken, resmi sağa döndürmek için ise transpose ve exchgCols fonksiyonları yazılan sırayla kullanılmalıdır. Örnek vermek gerekirse;

1 2 3	Transpose	1 4 7	exchgRows	3 6 9	
4 5 6	$\rightarrow$	2 5 8	$\rightarrow$	2 5 8	Sola döndürme tamamlandı.
7 8 9		3 6 9		1 4 7	

### 1.3. Transpose: Akışın ve Kodun Detaylı Açıklaması

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

```
XOR ECX, ECX
                            ;32-bitte çalıştığımız için 32 bitin döngü değişkeni olan ECX'i 0'lıyorum.
      XOR ESI, ESI
                            ;ESI'yı i olarak kullanacağım, sıfırlıyorum
      MOV EBX, resim
                            Register işlemleri DADDR'den daha hızlı olduğu için resim'i EBX'e aldım.--;
                            ;106 ve 107.satırlarda kullanacağım.
      MOV CX, n
                            CX'i dönüş sayısı olarak kullanacağım, satır sayısını CX'e atıyorum.
L1:
      MOV EDI, ESI
                            Akıştaki for döngüsü başlangıcı, EDI'yı j olarak kullanacağım, i'yi atıyor;
                            ;While içinde i değişmediği için i*n ifadesini while içinde değil şimdiden
      MOV AX,n
                            ;hesaplayacağım ki while içinde her seferinde işlem yapılmasın.
                            ;32 bitlik çarpma için AX'i EAX'e genişletiyorum.
      CWDE
                            ;EAX*ESI → Sonuç EDX:EAX'te.
      MUL ESI
                                                               (i*n)
      MOV EDX, EAX
                            ;i*n'i EDX içinde saklayacağım. AX'i başka işlemler için kullanacağım.
                            ;For yerine while kullandığım için DI,n 'den küçükse dönmeye devam edecek.
W1:
      CMP DI,n
                            ;Değilse L1 INC label'ına atlayacak,ESI'yı artırıp for döngüsü (L1) dönecek
      JNB L1 INC
      CMP SI,DI
                            SI DI'ya eşitse köşegen üzerindeyim demektir. Matriste köşegenin transpozu;
      JE DIAGNL
                            kendisine eşit olduğu için transpozunu almak mantıksız.DIAGNL labelinde;
                            ;EDI'yı artırıp while döngüsüne (W1) zıplayacak.
      PUSH ESI
                            Swap işlemlerini yaparken i ve j değerlerini kaybetmemek için,
      PUSH EDI
                            ;ESI ve EDI'yı yığına atıyorum.
                            j*n ifadesini hesaplamak için AX'e eleman sayısı olan n'i alıyorum.
      MOV AX, n
      CWDE
                            ;AX'i 32 bit çarpma işlemine tabii tutacağım için EAX'e genişletiyorum.
                            Çarpma işlemi sonucunda EDX'teki değeri kaybetmemek için yığına atıyorum.
      PUSH EDX
      MUL EDI
                            ;EDI*EAX → Sonuç EDX:EAX'te.
                            ;EDX'i yığından çekiyorum.
      POP EDX
                            Resim matrisine ESI ve EDI ile erișeceğim için ESI=(j*n+i) yapıyorum.
      ADD ESI, EAX
      ADD EDI, EDX
                            ;Aynı sebepten EDI'ya (i*n) ekliyorum → EDI=(i*n+j).
      SHL ESI,1
                            ,Matris elemanları Word tipinde olduğu için kullandığım indisleri--
      SHL EDI,1
                            ;2 ile çarpıyorum.
                            ;Son olarak ESI ve EDI'ya resim matrisinin başlangıç adresini ekliyorum--
      ADD ESI, EBX
      ADD EDI, EBX
                            ;böylece [resim+i*n+j] ve [resim+j*n+i] ifadelerini hazırlamış oldum.
      MOV AX,WORD PTR[ESI]; AX aracılığıyla resim[i][j] ile resim[j][i]'yi yer değiştiriyorum. Yani
      XCHG AX, WORD PTR[EDI]; Akış-1'deki while döngüsünün içindeki işlemi gerçekleştiriyorum burada.
      MOV WORD PTR[ESI],AX ;swap([resim+i*n+j],[resim+j*n+i]).
                            ; XCHG DADDR,DADDR komutu mevcut olmadığı için AX aracılığıyla yaptım.
      POP EDI
                            işlemlerimi tamamladım, artık güvenle yığından j değerini çekebilirim,
      POP ESI
                            ;Yığından i değerini çekiyorum.
DIAGNL: INC EDI
                            j indisini artırıyorum. Burası aynı zamanda köşegen matris üzerindeysem;
                            ;zıplayacağım label.
                            ;While döngüsüne zıplıyorum ve j<n olduğu sürece W1 ile bu satır arasındaki
       JMP W1
                            ;işlemler tekrarlanacak.
L1_INC:INC ESI
                            ;j>=n olursa bu labela zıplayıp i yani ESI'yı artıracak.
      LOOP L1
                            ;For döngüsü n yani satır veya sütun sayısı kadar tekrarlanacak.
```

# 1.4. exchgRows: Akışın ve Kodun Detaylı Açıklaması

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215 216

217

218

219

220

221

222


223 224 İ başlangıçta 0,j 0. satır i. elemandan, k (n-1). satır i. elemandan başlayacak yerleri değiştirilecek. Sonrasında j 1. satır i. elemanı, k (n-2).satır i. elemanı gösterecek ve onların yeri değiştirilecek. 0. sütun bu şekilde tamamlandıktan sonra i artırılıp 1.sütuna geçilecek ve tüm matrise bu işlem uygulanarak en sonunda 0. satırla (n-1). satır, 1.satırla (n-2).satır ... (n/2).satırla (n/2+1).satır yer değiştirmiş olacak ve işlem tamamlanacak.

```
Önceden transpose kodunda for döngüsü bitince CX zaten 0'lanmış oluyor,
      MOV CX,n
                           Bu yüzden ECX'i tekrar XOR'lamama gerek yok. Satır sayısını CX'e atıyorum.
                           [resim+i]'yi ESI'da tutacağım çünkü işlemlerde registerlar DADDR'den--
      MOV ESI, resim
                           ;hızlı çalışır. 210,211 ve 220.satırlarda kullanacağım.
L2:
                           k olarak kullanacağım indisin soldaki 16 bitinin içinde değer kalmasın.
      XOR EBX, EBX
                           j olarak kullanacağım indisi sıfırlıyorum. For döngüsü başlangıcı.
      XOR EDI, EDI
      MOV BX, n
                           ;Akış-2'deki gibi k'yı (n-1)'den başlatacağım. İşlem sonucunda BX=n
      DEC EBX
      CMP DI, BX
W2:
                           jkk olduğu sürece devam etmesini istiyorum. j=k olmuşsa Tüm satırların--,
                           yeri değiştirilmiş demektir. Ortadaki satırın yerini tekrar kendisiyle--;
                           değiştirmeme gerek yok, i'yi artırmak için L2 INC labelına atlıyorum;
      JNB L2 INC
      PUSH EDI
                           j ve k ile işlemler yapacağım, değerlerini kaybetmemek için yığına--
      PUSH EBX
                           ;atiyorum.
                           j*n işlemini gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları yapıyorum. AX'e--
      MOV AX, n
                           ;satır sayısını alıp, EAX'e genişletiyorum.
      CWDE
                           ;j*n → Sonucu EAX'te.
      MUL EDI
      MOV EDI, EAX
                           j*n işlemin sonucunu EDI'ya alıyorum, resme erişirken EDI'yı kullanacağım.
                           k*n işlemini gerçekleştirmek için gerekli hazırlıklar. j ve k'nın--,
      MOV AX,n
      CWDE
                           değerleri while içinde değiştiği için iki çarpma işlemini de while içinde;
      MUL EBX
                           yapıyorum.(Transpose kodunda birini while döngüsüne girmeden yapmıştım.)
      MOV EBX, EAX
                           EBX ile de resme erișeceğim için k*n sonucunu EBX'e alıyorum.
      SHL EDI,1
                           ;2 satır sonra resmin başlangıç adresini ekleyeceğim EDI ve EBX'teki--
      SHL EBX,1
                           ;indisleri 2 ile çarpıyorum çünkü resim matrisi elemanlarım Word tipinde.
      ADD EDI, ESI
                           Resme erişmeden önce son olarak başlangıç adresinden ne kadar ilerideki --;
                           ;elemana erişeceğimi söyleyen EDI ve EBX'e (resim+i)'yi ekliyorum.
      ADD EBX, ESI
      MOV AX,WORD PTR[EBX] ;AX aracılığıyla resim[j][i] ile resim[k][i]'nin yerlerini değiştiriyorum.
      XCHG AX,WORD PTR[EDI];XCHG DADDR,DADDR komutu mevcut olmadığı için [EBX]'i AX'e alıp [EDI] ile-
      MOV WORD PTR[EBX],AX ;AX'i yer değiştiriyorum. Sonrasında [EBX]'e AX'i([EDI])'yı atıyorum.
                           Şimdilik EBX ve EDI ile işim bittiği için yığından eski değerleri olan--
      POP EBX
      POP EDI
                           ;j ve k'yı yığından çekiyorum.
      INC EDI
                           ;j 0'dan, k ise n-1'den başlayıp gittikçe birbirlerine yaklaşacaklar.
      DEC EBX
                           ;Bu yüzden j'yi artırıp, k'yı azaltıyorum.
      JMP W2
                           ;While döngüsüne zıplıyorum. j<k olduğu sürece 196 ve 219.satırlar arası--
L2_INC:ADD ESI,2
                           ;tekrarlanacak. j>=k olursa bu label'a zıplanıp (resim+i) 2 artırılacak.
                           Çünkü for döngüsünde i artırılmalı fakat Word tipinde bir matris olduğu--
      LOOP L2
                           için 2 artırıyorum. Sonrasında for döngüsüne(192.satırda L1) zıplıyorum;
```

# 1.5. exchgCols: Akışın ve Kodun Detaylı Açıklaması

i başlangıçta 0, j i. satır 0. elemandan, k i. satır (n-1). elemandan başlayarak yerleri değiştirilecek. Sonrasında j i. satır 1. elemanı, k i. satır 1. elemanı gösterecek ve onların yeri değiştirilecek. 0. satır bu şekilde tamamlandıktan sonra i artırılıp 1.satıra geçilecek ve tüm matrise bu işlem uygulanarak en sonunda 0. sütunla (n-1). sütun, 1.sütunla (n-2).sütun ... (n/2).sütun (n/2+1).sütun yer değiştirmiş olacak ve işlem tamamlanacak.

	MOV CX,n	;Önceden transpose kodunda for döngüsü bitince CX zaten 0'lanmış oluyor—
		Bu yüzden ECX'i tekrar XOR'lamama gerek yok. Satır sayısını CX'e atıyorum.
	MOV ESI,resim	;[resim+i*n]'i ESI'da tutacağım çünkü işlemlerde registerlar DADDR'den
		hızlı çalışır. 132 ve 133 satırlarda kullanacağım.(i*n)'i 145.satırda-
		;ekliyorum. Çünkü başlangıçta i=0.
L3:	XOR EBX,EBX	;k olarak kullanacağım indisin soldaki 16 bitinin içinde değer kalmasın.
	XOR EDI,EDI	;j olarak kullanacağım indisi sıfırlıyorum.
	MOV BX,n	Akış-3'teki gibi k'yı (n-1)'den başlatacağım. İşlem sonucunda BX=n;
	DEC EBX	;BX=n-1
W3:	CMP DI,BX	;j <k devam="" etmesini="" istiyorum.="" j="k" olduğu="" olmuşsa="" sürece="" sütunların<="" th="" tüm=""></k>
		yeri değiştirilmiş demektir. Ortadaki sütunun yerini tekrar kendisiyle
	JNB L3_INC	değiştirmiyorum, (resim+i*n)'i güncellemek için L3_INC labelına atlıyorum.
	PUSH EDI	j ve k ile işlemler yapacağım, değerlerini kaybetmemek için yığına
	PUSH EBX	;atiyorum.
	SHL EDI,1	;2 satır sonra resmin başlangıç adresini ekleyeceğim EDI ve EBX'teki
	SHL EBX,1	;indisleri 2 ile çarpıyorum çünkü resim matrisi elemanlarım Word tipinde.
	ADD EDI,ESI	Resme erişmeden önce son olarak başlangıç adresinden ne kadar ilerideki
	ADD EBX,ESI	;elemana erişeceğimi söyleyen EDI ve EBX'e (resim+i*n)'i ekliyorum.
		;AX aracılığıyla resim[i][j] ile resim[i][k]'nın yerlerini değiştiriyorum.
		];XCHG DADDR,DADDR komutu mevcut olmadığı için [EBX]'i AX'e alıp [EDI] ile-
	MOV WORD PTR[EBX],A>	;AX'i yer değiştiriyorum. Sonrasında [EBX]'e AX'i([EDI])'yı atıyorum.
	POP EBX	Şimdilik EBX ve EDI ile işim bittiği için yığından eski değerleri olan
	POP EDI	;j ve k'yı yığından çekiyorum.
	INC EDI	;j 0'dan, k ise n-1'den başlayıp gittikçe birbirlerine yaklaşacaklar.
	DEC EBX	;Bu yüzden j'yi artırıp, k'yı azaltıyorum.
	JMP W3	;While döngüsüne zıplıyorum. j <k 126.="" 141.satırlar="" arası<="" olduğu="" sürece="" th="" ve=""></k>
		;tekrarlanacak.
L3_	INC:MOV AX,n	;(resim+i*n) ifadesi her for(L3) çevriminde i*n*2(Word tipinde olduğu için)
	CWDE	;kadar artmalıdır. Bunu da AX'e n'i alıp, 1 kez sola shift ederek
	SHL AX,1	gerçekleştirdim. Sonrasında (resim+i*n)'i tutan ESI'ya EAX'i ekledim.
	ADD ESI,EAX	;Bu sayede yavaş çalışan MUL komutunu kullanmadan işimi halletmiş oldum.
	LOOP L3	;For döngüsüne zıplıyorum.



Akış-5

### 2.1. Yordamlar ve Neden Kullanıldıklarının Özeti

2. Sorunun çözümünde toplam 10 adet yordam kullanılmıştır. Bunlar; MAIN, FRST\_Q\_SORT, Q\_SORT, READ\_ARR, PRINT\_ARR, GETC, PUTC, GETN, PUTN, PUT\_STR'dir. Programın kodu DOSBox'ta derlenmiş ve link edilmiştir. DOSBox içinden çalıştırılmalıdır.

# 2.2. Stack Segment ve Data Segment

1

2

3

4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23 24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

```
SEGMENT PARA STACK 'yigin'
                                          ;Stack segmentimin boyutunu ayarlıyorum.
sseg
              DW 20 DUP(0)
                                          ;20 Word boyutunda bir alan maksimum 100 elemanlı bir dizi--
                                          ;için yeterli olacaktır. Stack segmentimi sonlandırıyorum.
sseg
              ENDS
              SEGMENT PARA 'veri'
                                          ;Data segmentimi açıyorum.
dseg
                                          ;Ekran mesajları için kullanacağım.(count. Elemanı girin:)
              DB 1
count
              DB 100 DUP(0)
                                          ;100 elemanlı diziyi oluşturup içine 0 dolduruyorum.
dizi
                                          ;Carriage Return ve Line Feed; yeni satıra geçmek ve ekrandaki
              EQU 13
CR
LF
                                          ;yazıların düzenli gözükmesi için gereklidir.(\n)
              EQU 10
              EOU 9
                                          ;Horizontal Tab; Diziyi ekrana basarken kullanılacaktır.
HT
                                          ',0 ;READ ARR yordamında kullanılacaktır.
              DB 'Dizi boyutunu veriniz:
mesaj1
             DB '.elemani giriniz: ',0
                                          READ ARR yordamında diziyi okumak için kullanılacaktır.
mesaj2
             DB CR, LF, 'Dikkat! Sayi girmediniz!!', CR, LF, 0; Girilen karakterin rakam olmaması durumunda
hata1
                                                            ;ekrana basılacak uyarıdır.(READ_ARR'da)
             DB 'Dikkat! Sayi -128 den kucuk veya 127 den buyuk olamaz!!',CR,LF,0 ;Girilen sayının--
hata2
                                          ;-128'den küçük veya 127'den büyük olması durumunda--
                                          ;kullanıcıyı uyarır.
              DB CR,LF, 'Girilen Dizi:',HT,0 ;READ_ARR ile okunan dizi PRINT_ARR ile ekrana basılır.
given arr
              DB CR,LF, 'Siralanmis Dizi:',0 ;Q SORT ile sıralanan dizi PRINT ARR ile ekrana basılır.
sorted arr
space
              DB ' ',0
                                          Dizi elemanları yazdırılırken ekrana boşluk veya yatay tab--
                                          ,
karakteri basılabilir.
dseg
              ENDS
                                          ;Data segmentimi sonlandırıyorum.
```

# 2.3. MAIN Yordamı ve Açıklaması

```
cseg
      SEGMENT PARA 'kod'
                                          ;Code segmentimi açıyorum.
      ASSUME DS:dseg, SS:sseg, CS:cseg
                                          ;Data, Code ve Stack Segment için hangi segmentleri---
MAIN
                                          ;kullanacağımı söylüyorum ve MAIN yordamını başlatıyorum.
      PROC FAR
      PUSH DS
                                          ;DS'ye kendi data segmentim olan dseg'i atacağım, değerini--
                                          ;kaybetmemek için AX'le beraber yığına atıyorum. Sonrasında--
      XOR AX, AX
      PUSH AX
                                          ;AX aracılığıyla DS'ye kendi dseg'imi atıyorum.
      MOV AX, dseg
                                          Bu 5 satır kod EXE tipi programlarda standart olarak --
                                          ;yazılması gereken koddur.
      MOV DS, AX
                                          ;Klavyeden eleman sayısını ve diziyi okuyacağım yordamı--
      CALL READ ARR
      MOV AX, OFFSET given arr
                                          ;çağırdım. AX'i kullanarak ekrana 16.satırdaki given arr'da
      CALL PUT STR
                                          ;yer alan('Girilen dizi: ') ifadesini PUT_STR ile yazdırdım.
      CALL PRINT ARR
                                          ;Sonrasında girilen diziyi ekrana yazdırdım.
                                          Girilen diziyi sıralamak üzere FRST_Q_SORT yordamını çağırdım
      CALL FRST_Q_SORT
      MOV AX, OFFSET sorted_arr
                                          ;AX'i kullanarak ekrana 17.satırdaki sorted arr'da yer alan--
      CALL PUT STR
                                          ;('Siralanmis dizi: ') ifadesini PUT_STR ile yazdırdım.
      CALL PRINT ARR
                                          ;FRST_Q_SORT ve Q_SORT yordamlarıyla sıralanmış olan diziyi--
                                          ;ekrana yazdırdım.
      RETF
                                          ;MAIN yordamını sonlandırıyorum.
MAIN
      ENDP
```

# 2.4. READ\_ARR Yordamı ve Açıklaması

READ_ARR	PROC NEAR	;Yordamın başlangıcı.
	MOV AX,OFFSET mesaj1	mesaj1'in offsetini AX'e alıp, PUT_STR yordamı ile ekrana-
	CALL PUT_STR	; 'Dizi boyutunu veriniz: ' metnini yazdırıyorum.
	CALL GETN	GETN yordamı ile dizi boyutunu AL register'ına alıyorum.
	CBW	;AH'da değer varsa 0 yapmak için AL'yi AX'e genişletiyorum.
	MOV CX,AX	;CX'te eleman sayısını tutacağım. Yordamların başında PUSH
	PUSH CX	;bitiminde POP yaparak değerini koruyacağım.
	XOR DI,DI	;DI'yı dizi indisi olarak kullanacağım için sıfırlıyorum.
ARR_LOOP:	MOV AL,count	;'count. elemanı giriniz: ' metnini ekrana basmak için AL'ye count'u
	CBW	;alıyorum. Count byte tipinde olduğu için AL'yi AX'e genişlettim.
	CALL PUTN	;PUTN yordamı ile count'u ekrana yazdırıyorum.
	MOV AX,OFFSET mesaj2	Sonrasında AX'e mesaj2'nin offsetini alıp, PUT_STR yordamı ile
	CALL PUT_STR	;'.elemanı giriniz: ' stringini ekrana yazdırıyorum. Sonrasında
	CALL GETN	;dizinin ilgili elemanını klavyeden okuyorum128 ve 127 aralığında
	CMP AX,-128	olup olmadığının kontrolünü yapıyorum. Eğer -128'den küçük veya
	JL ERROR2	;127'den büyük bir sayı girilmişse; ERROR2 labeline atlıyorum. hata2
	CMP AX,127	;içinde yer alan hata mesajını ekrana yazdırıyorum.
	JG ERROR2	;'Dikkat! Sayi -128 den kucuk veya 127 den buyuk olamaz!!'
	INC count	;Sayı geçerli aralıktaysa count'u artırıyorum ve dizinin ilgili
	MOV dizi[DI],AL	yerine AL'deki değeri yazıyorum. Çünkü dizi byte tanımlı.
	INC DI	;dizi indisini artırıyorum.
	LOOP ARR_LOOP	;For döngüsünü dönüyorum. Eleman sayısı kadar(CX) dönecek.
	JMP FIN_READ_ARR	;Okumayı bitirdiysem FIN_READ_ARR labelına atlıyorum.
ERROR2:	MOV AX,OFFSET hata2	;Girilen sayı istenen aralıkta değilse [-128,127] ekrana hata mesajı
	CALL PUT_STR	;yazdırılacak.
	JMP ARR_LOOP	;CX azalmasın diye de LOOP yerine JMP komutu kullanıyorum, çünkü
FIN_READ_ARR		;hatalı giriş yapıldı, tekrar giriş yapılmalı. CX'e yığından eleman
	RET	;sayısını çekiyorum ve RETURN yaptıktan sonra
READ_ARR	ENDP	;READ_ARR yordamını sonlandırıyorum.

# 2.5. PRINT\_ARR Yordamı ve Açıklaması

PRINT_ARR	PROC NEAR	;PRINT_ARR yordamının başlangıcı.
	PUSH CX	;CX'teki eleman sayısı değerini kaybetmemek için yığına atıyorum.
	XOR DI,DI	;dizi indisi olarak kullanacağım DI'yı sıfırlıyorum.
PUT_ARR:	MOV AL,dizi[DI]	;AL'ye dizinin o anki elemanını atıyorum.
	CBW	;AH'da değer kalmasın diye AL'yi AX'e genişletiyorum.
	CALL PUTN	;AX'teki değeri PUTN yordamı ile ekrana yazdırıyorum.
	MOV AX,OFFSET HT	Kolay okunması ve hizalanması açısından elemanlar arasına yatay tab;
	CALL PUTC	;karakteri koyuyorum. (PUTC yordamını kullanarak.)
	INC DI	;Sonraki elemana erişmek için dizi indisimi artırıyorum.
	LOOP PUT_ARR	;Eleman sayısı kadar for döngüsü kullanarak diziyi yazdırıyorum.
	POP CX	;Yığından eleman sayısını CX'e çekiyorum.
	RET	;RETURN ve sonrasında da ENDP ile PRINT_ARR yordamını sonlandırdım.
PRINT_ARR	ENDP	;Artık ekrana dizi yazdırmam gerekirse CALL PRINT_ARR yazabilirim.

# 2.6. FRST\_Q\_SORT Yordamı ve Açıklaması

Bu yordamı, MAIN yordamının içinde kod kalabalığı oluşturmamak için kullandım. İşlevi, SI'ya ilk değer olarak 0; DI'ya ise CX-1 atamak ve sonrasında sıralama yordamı olan Q\_SORT'u çağırmaktır. Akış-4'teki left için SI, right için DI registerlarını kullandım.

FRST_Q_SORT	PROC NEAR	;FRST_Q_SORT yordamının başlangıcı.
	XOR SI,SI	;left parametresi olarak kullanacağım SI register'ını sıfırlıyorum.
	MOV DI,CX	right parametresi olarak kullanacağım DI register'ına CX'i aldım.
	DEC DI	;Sonra bir azalttım. (CX'in içinde eleman sayısı tutuluyor.)
	CALL Q_SORT	;İlk parametreleri ayarladım, diziyi sıralayacak olan Q_SORT
	RET	yordamını çağırıyorum. RET ve sonrasında da ENDP komutlarıyla
FRST_Q_SORT	ENDP	;yordamı sonlandırıyorum.

# 2.7. Q\_SORT Yordamı ve Açıklaması

### Akış-5'i inceleyelim:

- Kodun açıklamalarında yer alan l\_edge, r\_edge gibi ifadeler Akış-5'e göre yazılmıştır. Bu değişkenler için mevcut registerlar kullanılmıştır. Ek değişken tanımlanmamıştır. Değişkenler için kullanılan registerlar:
  - I edge=DX
  - r edge=BX
  - left=SI
  - right=DI
  - pivot=AL
- I edge, left'ten; r edge, right'tan başlayacak.
- pivot, bizim referans alacağımız eleman. dizi[left] olarak ayarlıyoruz. Yani quick sort algoritmasını ilk elemanı pivot seçecek şekilde yazdım. (right pivot, middle pivot da yaygın olarak kullanılıyor, hatta sıralanmış diziler için daha optimize çalışıyor fakat ilk elemanı pivot alarak yapmayı bildiğim için bunu kullandım.)
- l\_edge ve r\_edge, gittikçe birbirine yaklaşacak. Onların arasında kalan elemanlar üzerinden işlem yapacağız, dışlarında kalan elemanlar sıralanmış oluyor.
- pivot'u ilk elemandan başlatıp, son elemanla kıyaslıyoruz. Eğer pivot büyük değilse, son elemanı işaret eden right'ı azaltıp bir önceki elemanla kıyaslıyoruz. Ta ki, pivottan küçük bir eleman bulana kadar, bulduysak ve left ve right aynı elemana işaret etmiyorsa, pivota yani dizi[left]'e küçük olan elemanı(dizi[right]) atıyoruz. left=right olmuşsa daha küçük eleman bulamadık ve aradaki makas kapanmış demektir. LOOP1\_END label'ına atlamam gerekir. left<right olduğu sürece bu işlemleri tekrarlıyorum ve left>=right olursa LOOP1\_END label'ına gidiyorum. pivottaki değeri kaybetmeden dizi[left]'e veriyorum.

```
O SORT
              PROC NEAR
                                    ;Q SORT yordamının başlangıcı.
              PUSH CX
                                    ;CX'in değerini(eleman sayısı) kaybetmemek için yığına atıyorum.
              MOV DX,SI
                                    ;l_edge=left işlemini gerçekleştiriyorum. DX=l_edge, SI=left
                                    ;r_edge=right işlemini gerçekleştiriyorum. BX=r_edge, DI=right
              MOV BX,DI
                                    ;pivot=dizi[left] işlemi. AL=pivot
;left<right mı diye kontrol ediyorum, değilse LOOP1_END label'ına--
              MOV AL, dizi[SI]
L00P1:
              CMP SI,DI
              JNB LOOP1 END
                                    ;atlıyorum. İşlemleri yapıp Q_SORT'u recursive olarak çağıracağım.
L00P2:
              CMP dizi[DI],AL
                                    ;dizi[right]>=pivot değilse LOOP2 END1'e atlayıp left!=right mı diye
                                    ;bakacağım. False ise sonraki while döngüsüne bakacağım.
              JL LOOP2 END1
                                    ;left<right mı diye bakıyorum, değilse left!=right mı diye bakmadan-
              CMP SI,DI
              JNB LOOP2 END2
                                    ;direkt olarak sonraki while döngüsüne bakacağım.
              DEC DI
                                    ;Her iki şart da sağlandıysa, right'ı azaltıyorum.
              JMP LOOP2
                                    ;55 veya 57. Satırdaki şartlardan biri sağlanmayana kadar dönecek.
LOOP2 END1:
                                    ;dizi[right]<pivot ise buraya atlıyorum. left!=right mı diye sordum.
              CMP SI,DI
```

COPP_END2 label'ına atlayıp diğer while döngüsü   Covp_evetse, dizi[left]'ten küçük bir dizi[righr]   CL aracılığıyla dizi[left]'en küçük bir dizi[righr]   CL aracılığıyla dizi[left]'e dizi[right]'ı atıyon   CMP dizi[SI],CL dizi[left]'i geçip, sonraki elemana bakmak için idizi[left]'i geçip, sonraki elemana bakmak için idizi[left]'s geçip, sonraki elemana bakmak için idizi[left]'s geçip, sonraki elemana bakmak için idizi[left]'s geçip, sonraki elemana bakmak için idizi[left]'s geçip, sonraki elemana bakmak için idizi[left] JG LOOP3_END1 if kontrolünü yapacağım.   CMP SI,DI	t] buldum demektir.
MOV CL,dizi[DI] MOV dizi[SI],CL MOV dizi[SI],CL MOV dizi[SI],CL MOV dizi[SI],CL MOV dizi[SI],CL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV dizi[SI],AL MOV AX,SI MOV AX,SI MOV AX,SI MOV AX,SI MOV DI,BX MOV DI,BX MOV DI,BX MOV DI,BX MOV DI,BX MOV DI,BX MIZICIPLE WIND IN INCIDENT I Cadge'i atiyorum, right'a r_edge'i a	
MOV dizi[SI],CL   ;değeri güvende cünkü pivot'un içinde tutuluyor.   INC SI   ;dizi[left]'i geçip, sonraki elemana bakmak için idizi[SI],AL   ;dizi[left]'epivot mu diye bakıyorum. Değilse LOOI   ;dizi[SI],AL   ;dizi[left]'epivot mu diye bakıyorum. Değilse LOOI   ;if kontrolünü yapacağım.   CMP SI,DI   ;üstteki kontrol sağlandıysa left'eright mı diyorum   ;if kontrolünü yapacağım.   ;i kontrolünü yapacağım.   ;i kontrolünü yapacağım.   ;i kontrolünü yapacağım.   ;i kontrol	rum. dizi[left]'in-
INC SI  (dizi[left]'i gecip, sonraki elemana bakmak icin  (dizi[left]'i gecip, sonraki elemana bakmak icin  (dizi[left]'i gecip, sonraki elemana bakmak icin  (dizi[left]'i gecip, sonraki elemana bakmak icin  (dizi[left]'i gecip, sonraki elemana bakmak icin  (dizi[left]'i gecip, sonraki elemana bakmak icin  (dizi[left]'i korrolumu diye bakıyorum. Değilse LOO  (dizi[steki kontrol sağlandıysa left (dizi[left]'i sonraki elemana bakmak icin  (dizi[left]'i sonraki elemana bakacağım.  (dizi[left]'i sonraki elemana LOOP3_END2  (dizi[steki iki sart sağlandıysa left'i artırıyorum.  (dizi[left]'i koymak. Tüm bu işlemler bitt  (dizi[left]'u koymak. Tüm bu işlemler bitt  (dizi[left]'u koymak. Tüm bu işlemler bitt  (dizi[left]'u koymak. Tüm bu işlemler bitt  (dizi[left	
LOOP2_END2: CMP dizi[SI],AL JG LOOP3_END1 CMP SI,DI JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JMP LOOP2_END2 JMP LOOP3_END2 JMP LOOP3_END2 JMP LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JND LOOP3_END2	4
LOOP2_END2: CMP dizi[SI],AL JG LOOP3_END1 CMP SI,DI JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNB LOOP3_END2 JNC SI JNC SI JNC SI JMP LOOP2_END2 JMP LOOP2_END2 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP1 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP1 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP1 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP1 JMP LOOP3_END3 JMP LOOP1 JMP LOOP3_END3 JMP	left'i artırıyorum.
G9  GMP SI,DI  TO CMP SI,DI  TO CMP SI,DI  TO JNB LOOP3_END2  TA4. Satırdaki kontrole gerek kalmadan LOOP3_END2  S5. Satırdaki en dıştaki while döngüsüne zıplıyorum.  Samacım, pivottan büyük bir dizi[left] bularak dizileft] bularak dizileft] bularak dizileft] bularak dizileft] bularak dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] by boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve dizileft] bilen kalanı kadır reunsive olarak Qison kalanı yerleştirmek ve dizileft] bilen kalanı bir bozulana kadır reunsive olarak Qison kalanı yarını dizileft] buldum derileştirileştileştileştileştileştileştileştileşt	
70 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 72 72 73 74 75 76 76 77 77 78 79 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 72 73 74 75 76 76 77 78 78 79 79 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	_
71  72  73  74  75  76  77  78  79  79  70  70  70  70  70  71  71  72  73  74  74  75  76  77  77  78  79  79  70  70  70  70  70  70  70  70	m. Cevan havirsa
TOC SI  Sistindaki en diştaki while döngüsüne zipliyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süstteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.  Süralanan büyük bir dizi[left] bulana kadışım.  Süralandıya dizi[right]'a dizi[left]'i atayabi:  Süralandıya dizi[right]'a dizi[left]'i atayabi:  Süralandıya dizi[right]'a dizi[left]'i atayabi:  Süralandıya dizi[right]'a dizi[left]'i atayabi:  Süralandıya zaten ledge'in içinde left, redge'i atıyorum.	
TNC SI    Sisteki iki şart sağlandıysa left'i artırıyorum.   ;amacım, pivottan büyük bir dizi[left] bularak dizi ;yerine dizi[left]'i koymak. Tüm bu işlemler bitti ;boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve çısıralanana kadar recursive olarak Q_SORT çağırmal romanı yerinden bürük şartlardan biri bozulana kadar saylayatak. İllər left'i saylayatılardan biri bozulana kadar pecursive olarak Q_SORT çağırmal yerinden bürük şartlardan biri bozulana kadar pecursive olarak Q_SORT çağırmal yerinden bürük şartlardan biri bozulana kadar pecursive olarak Q_SORT çağırmal yerinden kolopitaki şartlardan biri bozulana kadar pecursive olarak Q_SORT çağırmal yerinden kolopitaki şartlardan biri bozulana kadar pecursive olarak Q_SORT çağırmal yerinden kolopitaki şartlardan biri bozulana kadar pecursive yapılayacak. İllər kolopitaki şartlardan biri bozulana kadar pecursive yapılayacak. İllər kolopitaki şartlardan biri şalyayacak. İllər kolopitaki pecursiye şazlarıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik yazlarlayorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik pecursiyen yazlarıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik yazlarıyorum şazlarıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik yazlarıyorum şazlarıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik yazlarıyorum şazlarıyorum şazlarıyorum şazlarıyorum şazlarıyorum yazlarıyıyorum yazlarıyazlarıyorum yazlarıyıyınım yazlarıyıyıy	
;amacım, pivottan büyük bir dizi[left] bularak diz ;yerine dizi[left]'i koymak. Tüm bu işlemler bitt ;boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve o ;sıralanana kadar recursive olarak Q_SORT çağırmal 73 74 LOOP3_END1: CMP SI,DI ;68 ve 70. Satırdaki şartlardan biri bozulana kadı 75 JE LOOP3_END2 ;yapılacak. False ise LOOP3_END2 üzerinden LOOP1' ;True ise pivottan büyük bir dizi[left] buldum der 76 MOV CL,dizi[SI] ;CL yardımıyla dizi[right]'a dizi[left]'i atayabi. 77 MOV dizi[DI],CL ;azaltıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik 78 DEC DI ;önceki elemana bakacağım. left ve right arası gir 79 LOOP3_END2: JMP LOOP1 ;70 veya 74. Satırdaki şartlardan biri false olur: ;Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorum ;dönmeye devam edecek LOOP1. 80 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right atlıyorum="" bozulursa="" bu="" interior<="" interiorine="" label'a="" td="" ve="" şartı=""><td></td></right>	
;yerine dizi[left]'i koymak. Tüm bu işlemler bitt. ;boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve işsıralanana kadar recursive olarak Q_SORT çağırmal 73 74 LOOP3_END1: CMP SI,DI ;68 ve 70. Satırdaki şartlardan biri bozulana kadı 75 JE LOOP3_END2 ;68 ve 70. Satırdaki şartlardan biri bozulana kadı 76 MOV CL,dizi[SI] ;70 japılacak. False ise LOOP3_END2 üzerinden LOOP1' 77	
;boş kalan yere pivottaki sayıyı yerleştirmek ve ç ;sıralanana kadar recursive olarak Q_SORT çağırmal 74 LOOP3_END1: CMP SI,DI ;68 ve 70. Satırdaki şartlardan biri bozulana kadar 75 JE LOOP3_END2 ;68.satırdaki şart bozulursa buraya zıplayacak. le ;yapılacak. False ise LOOP3_END2 üzerinden LOOP1'e ;True ise pivottan büyük bir dizi[left] buldum der ;CL yardımıyla dizi[right]'a dizi[left]'i atayabi: ;azaltıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik ;Onceki elemana bakacağım. left ve right arası gir ;70 veya 74. Satırdaki şartlardan biri false olur: ;Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorum ;dönmeye devam edecek LOOP1.  80 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right 81="" 82="" ;boşluğa="" ;left'e="" ;pivot'a="" ;sıralandıysa="" atlıyorum="" atı="" atıyorum="" atıyorum,="" atıyorum.="" ax,si="" bozulursa="" bu="" elemanı="" ise="" içinde="" kaldığım="" l_edge'i="" l_edge'in="" label'a="" left'i="" left,="" mov="" noktayı,="" pivottaki="" r_edge'i="" r_edge<="" right'a="" si,dx="" son="" td="" yani="" zaten="" şartı=""><td></td></right>	
JMP LOOP2_END2  73  74  LOOP3_END1: CMP SI,DI  75  DE LOOP3_END2  76  MOV CL,dizi[SI]  77  MOV dizi[DI],CL  78  DEC DI  79  LOOP3_END2: JMP LOOP1  Sinceki elemana bakacağım. left ve right arası girləyləriləriləriləriləriləriləriləriləriləri	
JMP LOOP2_END2  74 LOOP3_END1: CMP SI,DI  75 JE LOOP3_END2  76 MOV CL,dizi[SI]  77 MOV dizi[DI],CL  78 DEC DI  79 LOOP3_END2: JMP LOOP1  70 WOY dizi[SI]  71 Woy at a see the	
T4 LOOP3_END1: CMP SI,DI  JE LOOP3_END2 ; 68.satırdaki şart bozulursa buraya zıplayacak. 10.  JE LOOP3_END2 ; yapılacak. False ise LOOP3_END2 üzerinden LOOP1.  True ise pivottan büyük bir dizi[left] buldum der  T0 MOV CL,dizi[SI] ;CL yardımıyla dizi[right]'a dizi[left]'i atayabi.  MOV dizi[DI],CL ;azaltıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik  DEC DI ;önceki elemana bakacağım. left ve right arası gi.  T7 veya 74. Satırdaki şartlardan biri false olur.  Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorum.  Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorum.  S0 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right ;left'e="" ;pivot'a="" ;sıralandıysa="" at.="" atlıyorum.="" atıyorum,="" atıyorum.="" ax,si="" bozulursa="" bu="" di,bx="" ise="" içinde="" kaldığım="" l_edge'i="" l_edge'in="" label'a="" left'i="" left,="" mov="" noktayı,="" r_edge'i="" r_edge<="" right'a="" s1="" s2="" si,dx="" son="" td="" yani="" zaten="" şartı=""><td></td></right>	
JE LOOP3_END2  ;yapılacak. False ise LOOP3_END2 üzerinden LOOP1'6  ;True ise pivottan büyük bir dizi[left] buldum der  76  MOV CL,dizi[SI]  ;CL yardımıyla dizi[right]'a dizi[left]'i atayabi  ;azaltıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik  ;önceki elemana bakacağım. left ve right arası gir  79  LOOP3_END2: JMP LOOP1  ;70 veya 74. Satırdaki şartlardan biri false olurı ;Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorum ;dönmeye devam edecek LOOP1.  80  LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL  ;left <right 81="" 82="" ;boşluğa="" ;left'e="" ;pivot'a="" ;sıralandıysa="" at.="" atlıyorum="" atıyorum="" atıyorum,="" atıyorum.="" ax,si="" bozulursa="" bu="" elemanı="" ise="" içinde="" kaldığım="" l_edge'i="" l_edge'in="" label'a="" left'i="" left,="" mov="" noktayı,="" pivottaki="" r_edge'i="" r_edge<="" right'a="" si,dx="" son="" td="" yani="" zaten="" şartı=""><td></td></right>	
;True ise pivottan büyük bir dizi[left] buldum der  76	
MOV CL,dizi[SI] ;CL yardımıyla dizi[right]'a dizi[left]'i atayabi. MOV dizi[DI],CL ;azaltıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik DEC DI ;önceki elemana bakacağım. left ve right arası gi. 79 LOOP3_END2: JMP LOOP1 ;70 veya 74. Satırdaki şartlardan biri false olur. Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorum;dönmeye devam edecek LOOP1.  80 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right 81<="" atlıyorum.="" bozulursa="" bu="" label'a="" td="" şartı=""><td></td></right>	
MOV dizi[DI],CL ;azaltıyorum çünkü oraya atama yaptım ve şimdilik DEC DI ;önceki elemana bakacağım. left ve right arası gir 79 LOOP3_END2: JMP LOOP1 ;70 veya 74. Satırdaki şartlardan biri false olurı ;Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorum ;dönmeye devam edecek LOOP1.  80 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right 81="" 82="" 83="" ;boşluğa="" ;left'e="" ;pivot'a="" ;sıralandıysa="" at.="" atlıyorum="" atıyorum,="" atıyorum.="" ax,si="" bozulursa="" bu="" di,bx="" elemanı="" ise="" içinde="" kaldığım="" l_edge'i="" l_edge'in="" label'a="" left'i="" left,="" mov="" noktayı,="" pivottaki="" r_edge'i="" r_edge<="" right'a="" si,dx="" son="" td="" yani="" zaten="" şartı=""><td></td></right>	
78 79 LOOP3_END2: JMP LOOP1 70 veya 74. Satırdaki şartlardan biri false olur: 30 sələr səl	
79 LOOP3_END2: JMP LOOP1 ;70 veya 74. Satırdaki şartlardan biri false olur; Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorun; dönmeye devam edecek LOOP1. 80 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right 81="" 82="" ;left'e="" ;pivot'a="" atlıyorum="" atı="" atıyorum="" atıyorum,="" atıyorum.="" atıyorum.<="" ax,si="" bozulursa="" bu="" elemanı="" ise="" josiluğa="" kaldığım="" l_edge'i="" label'a="" left'i="" mov="" noktayı,="" pivottaki="" r_edge'i="" right'a="" si,dx="" son="" td="" vi="" yani="" şartı=""><td>işim bitti, bir</td></right>	işim bitti, bir
;Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorun ;dönmeye devam edecek LOOP1.  80 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right 81="" 82="" 83="" ;boşluğa="" ;left'e="" ;pivot'a="" ;sıralandıysa="" at.="" atlıyorum="" atıyorum,="" atıyorum.="" ax,si="" bozulursa="" bu="" di,bx="" elemanı="" ise="" içinde="" kaldığım="" l_edge'i="" l_edge'in="" label'a="" left'i="" left,="" mov="" noktayı,="" pivottaki="" r_edge'i="" r_edge<="" right'a="" si,dx="" son="" td="" v="" yani="" zaten="" şartı=""><td>ttikçe daralıyor.</td></right>	ttikçe daralıyor.
;Buradan ise en dıştaki while döngüsüne zıplıyorun ;dönmeye devam edecek LOOP1.  80 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right 81="" 82="" 83="" ;boşluğa="" ;left'e="" ;pivot'a="" ;sıralandıysa="" atlıyorum="" atı="" atıyorum,="" atıyorum.="" ax,si="" bozulursa="" bu="" di,bx="" elemanı="" ise="" içinde="" kaldığım="" l_edge'i="" l_edge'in="" label'a="" left'i="" left,="" mov="" noktayı,="" pivottaki="" r_edge'i="" r_edge<="" right'a="" si,dx="" son="" td="" v="" yani="" zaten="" şartı=""><td>sa buraya zipliyor.</td></right>	sa buraya zipliyor.
;dönmeye devam edecek LOOP1.  80 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right 81="" 82="" 83="" ;bosluğa="" ;left'e="" ;pivot'a="" ;sıralandıysa="" at.="" atlıyorum="" atıyorum,="" atıyorum.="" ax,si="" bozulursa="" bu="" di,bx="" elemanı="" ise="" içinde="" kaldığım="" l_edge'i="" l_edge'in="" label'a="" left'i="" left,="" mov="" noktayı,="" pivottaki="" r_edge'i="" r_edge<="" right'a="" sartı="" si,dx="" son="" td="" v="" yani="" zaten=""><td></td></right>	
80 LOOP1_END: MOV dizi[SI],AL ;left <right 81="" 82="" 83="" ;left'e="" ;pivot'a="" ;sıralandıysa="" at.="" atlıyorum="" atıyorum,="" atıyorum.="" ax,si="" bozulursa="" bu="" di,bx="" elemanı="" ise="" içinde="" kaldığım="" l_edge'i="" l_edge'in="" label'a="" left'i="" left,="" mov="" noktayı,="" pivottaki="" r_edge'i="" r_edge<="" right'a="" sart1="" si,dx="" siposluğa="" son="" td="" yani="" zaten=""><td><u> </u></td></right>	<u> </u>
;boşluğa pivottaki elemanı atıyorum.  81 MOV AX,SI ;pivot'a ise kaldığım son noktayı, yani left'i atı 82 MOV SI,DX ;left'e l_edge'i atıyorum, right'a r_edge'i atıyorum. 83 MOV DI,BX ;sıralandıysa zaten l_edge'in içinde left, r_edge	ve dizi[left]'teki-
81 MOV AX,SI ;pivot'a ise kaldığım son noktayı, yani left'i at: 82 MOV SI,DX ;left'e l_edge'i atıyorum, right'a r_edge'i atıyor 83 MOV DI,BX ;sıralandıysa zaten l_edge'in içinde left, r_edge	
82 MOV SI,DX ;left'e l_edge'i atiyorum, right'a r_edge'i atiyon 83 MOV DI,BX ;siralandiysa zaten l_edge'in içinde left, r_edge	ivorum.
83 MOV DI,BX ;sıralandıysa zaten l_edge'in içinde left, r_edge	
;olacağı için bir şey değişmeyecek.	111 141110C 1 1B11C
84 CMP SI,AX ;left <pivot bakıyorum.="" diye="" ise="" kısımı<="" mu="" sol="" td="" true=""><td>da sinalama</td></pivot>	da sinalama
85 JNB SECOND_IF ;bitmemiş demektir. False ise right>pivot doğru m	
86 PUSH SI ;left <pivot oldu,="" pivot-1="" q_so<="" right'ı="" td="" true="" yapıp=""><td></td></pivot>	
88 MOV DI,AX ;kaybetmemek için yığına atıyorum. right=pivot ya	
89 DEC DI ;right'ı azaltıp right=pivot-1 parametresini elde	
90 CALL Q_SORT ;left'i aynı değeriyle yollayacağım. Q_SORT'u çağı	
91 POP DI ;Çağırdığım recursive Q_SORT bitti, left ve right	'i yigindan çektim.
92 POP SI ;	
93 SECOND_IF: CMP DI,AX ;84. Satırdaki if kontrolü false olduysa buraya z	
;olduysa da 90.satırda çağrılan recursive Q_SORT	
kontrol yapılacak. right<=pivot ise sağ kısımda :	
94 JNA ENDING ;demektir. Hem solda hem sağda sıralama bitmiş old	
;sıralı hale geldi ve ENDING label'ına zıplıyorum	
95 PUSH SI ;right>pivot ise bu kısma geliyorum. Q_SORT çağırı	
96 PUSH DI ;kaybetmemek için left ve right'ı yığına atıyorum	•
97 MOV SI,AX ;left parametresini pivot+1 olarak ayarlıyorum.	
98 INC SI	
99 CALL Q_SORT ;Q_SORT'u çağırıyorum. Çağırdığım Q_SORT sonlanın	ca bir alt satırdan
100 POP DI ;devam edecek ve left'le right'ı yığından çekecek	
101 POP SI ;	
102 ENDING: POP CX ;Yordamın başında yığına attığım eleman sayısını (	CX'e cekivorum
103 RET ;ENDING label'ına geldiysek, dizi sıralandı demek	
104 Q_SORT ENDP ;komutlarıyla yordamı sonlandırıyorum.	tir. RFT ve FNDP
, Komuciai Tyta yoraanii 3011211011 Tyo anii	tir. RET ve ENDP

# 2.8. GETC Yordamı ve Açıklaması

Klavyeden basılan karakteri AL yazmacına alır ve ekranda gösterir. İşlem sonucunda sadece AL etkilenir.

GETC	PROC NEAR	;Yordam başlangıcı.
	MOV AH,1H	;Bu satırda AH'a 1 verdikten sonra
	INT 21H	;bu satır geliyorsa; 21.Interrupt'ın 01H nolu fonksiyonunu kullanıyorum
	RET	;demektir. O fonksiyon da klavyeden karakter okuma fonksiyonu.
GETC	ENDP	;Ders kitabının 307. Sayfasında ilgili tablo bulunmaktadır.

# 2.9. PUTC Yordamı ve Açıklaması

AL yazmacındaki değeri ekranda gösterir.

156

157 158

159

160

161

162

163

164

165

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

```
PUTC
              PROC NEAR
                            ;Yordam baslangıcı.
              PUSH AX
                            ;AH değişeceği için AX'teki değeri kaybetmemek için yığına atıyorum.
              PUSH DX
                            ;DL değişeceği için DX'teki değeri kaybetmemek için yığına atıyorum.
              MOV DL,AL
                            ;Interrupt ekrana basarken DL'yi kullandığı için(?) DL'ye AL'yi alıyoruz.
                            ;Interrupt 21'in 02H nolu fonksiyonunu kullanacağız.
              MOV AH, 2
              INT 21H
              POP DX
                            Yordam başlangıcında yığına attığım DX ve AX'i çekiyorum.
              POP AX
              RET
                            RET ve ENDP ile yordamı sonlandırıyorum.
PUTC
              ENDP
```

# 3.0. GETN Yordamı ve Açıklaması

Klavyeden basılan sayıyı okur. Sonucu AX yazmacı üzerinden döndürür. DX: sayının işaretli olup olmadığını belirler. BL: hane bilgisini tutar. CX: okunan sayının işlenmesi sırasındaki ara değeri tutar. AL klavyeden okunan karakteri tutar (ASCII). Dönüş değeri olan AX dışındaki kullanılan yazmaçların önceki değerleri korunmalıdır.

```
PROC NEAR
              PUSH BX
                            Kullandığım yazmaçların değerini kaybetmemek için yığına atıyorum.
              PUSH CX
              PUSH DX
GETN START:
              MOV DX,1
                            ;Sayının şimdilik pozitif olduğunu varsayalım.
                            ;Okuma yapmadı, hane 0 olur.
              XOR BX, BX
              XOR CX,CX
                            ;ara toplam değeri de 0'dır.
NEW:
                            ;Klavyeden ilk değeri AL'ye okur.
              CALL GETC
              CMP AL, CR
                            ;Enter tuşuna basılmış ise,
              JE FIN_READ
                            ;okuma biter.
              CMP AL,'-'
                            ;AL ,'-'mi geldi ?
              JNE CTRL_NUM
                            gelen 0-9 arasında bir sayı mı?
NEGATIVE:
                            ; - basıldı ise sayı negatif, DX=-1 olur.
             MOV DX,-1
              JMP NEW
                            ;yeni haneyi al
CTRL_NUM:
              CMP AL, '0'
                            sayının 0-9 arasında olduğunu kontrol et;
              JB ERROR
                            ;değil ise gerekli hata mesajı ekrana basılacak.
              CMP AL, '9'
              JA ERROR
              SUB AL, '0'
                            ;rakam alındı haneyi toplama dahil et.
              MOV BL, AL
                            ;BL'ye okunan haneyi koy
              MOV AX,10
                            ;Haneyi eklerken *10 yapılacak
                            ;MUL komutu DX'i bozar, işaret için saklanmalı. Yığına atıyorum.
              PUSH DX
                            ;AX * CX → Sonuç DX:AX
              MUL CX
              POP DX
                            ;işareti yığından çekiyorum.
              MOV CX, AX
                            ;CX'deki ara değer *10 yapıldı.
              ADD CX, BX
                            ;okunan haneyi ara değere ekle
              JMP NEW
                            ;klavyeden yeni basılan değeri al
```

```
ERROR:
              MOV AX, OFFSET hata1;
              CALL PUT_STR
                                    Hatalı giriş yapılması durumunda ekrana hata mesajını yazdır.
              MOV AL, count
                            Hatalı giriş yapılırsa tekrar count'. Elemanı giriniz' mesajını yazdır;
              CBW
              CALL PUTN
              MOV AX, OFFSET mesaj2
              CALL PUT STR
              JMP GETN_START; O ana kadar okunanları unut yeniden sayı almaya başla.
FIN_READ:
              MOV AX,CX
                              sonuç AX üzerinden dönecek
              CMP DX,1
                              İşarete göre sayıyı ayarlamak lazım
              JE FIN_GETN
              NEG AX
FIN_GETN:
              POP DX
                            ; Değerini korumak için yığına attığım yazmaçları çekiyorum.
              POP CX
              POP DX
              RET
GETN
              ENDP
```

### 3.1. PUTN Yordamı ve Açıklaması

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211212

213

214

215

216

217

218 219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

AX'te bulunan sayıyı onluk tabanda hane hane yazdırır. CX: haneleri 100'a bölerek bulacağız. CX=10 olacak. DX: 32 bit bölmede işleme dahil olacak. Sonucu etkilemesin diye 0 olmalı.

```
PUTN
              PROC NEAR
              PUSH CX
              PUSH DX
                            ;DX 32 bit bölmede sonucu etkilemesin diye 0 olmalı.
              XOR DX, DX
              PUSH DX
                            ;Haneleri ASCII karakter olarak yığında saklayacağız
                            Kaç haneyi alacağımızı bilmediğimiz için yığına 0 değeri koyup--
                            ;onu alana kadar devam edeceğiz.
              MOV CX,10
                            ;CX=10
              CMP AX,0
              JGE CALC DIGITS;
              NEG AX
                            ;Sayı negatifse AX pozitif yapılır.
                            ;AX'i saklamak için yığına atıyoruz.
              PUSH AX
              MOV AL, '-'
                            ;işareti ekrana yazdır
              CALL PUTC
              POP AX
                            ;AX'i yığından çekiyoruz.
CALC_DIGITS: DIV CX
                            ;AX/CX →Sonuç DX:AX
                                                   AX=Bölüm DX=Kalan
              ADD DX,'0'
                            ;kalan değerini ASCII olarak bul
              PUSH DX
                            ;yığına at
              XOR DX, DX
                            ;DX=0
                            ;bölen 0 kaldıysa sayının işlenmesi bitti demektir.
              CMP AX,0
              JNE CALC_DIGITS; işlemi tekrarla
                            ;Yazılacak tüm haneler yığında. En anlamlı hane üstte, en az anlamlı hane--
                            altta ve onun altında da sona vardığımızı anlamak için konan 0 değeri var,
DISP_LOOP:
              POP AX
                            ;Sırayla değerleri yığından çekiyoruz.
              CMP AX,0
                            ;AX=0 olursa sona geldik demektir.
              JE END_DISP_LOOP;
                            ;AL'deki ASCII değeri yaz
              CALL PUTC
              JMP DISP LOOP ; işleme devam et
END_DISP_LOOP:POP DX
              POP CX
              RET
PUTN
              ENDP
```

# 3.2. PUT\_STR Yordamı ve Açıklaması

240 241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

AX'te adresi verilen, sonunda 0 olan dizgeyi karakter karakter yazdırır. BX dizgeye indis olarak kullanılır.

```
PUT STR
              PROC NEAR
                                    ;BX'teki değeri kaybetmemek için yığına atıyorum.
              PUSH BX
              MOV BX, AX
                                    ;Adresi BX'e al
              MOV AL, BYTE PTR[BX]
                                   ;AL'de ilk karakter var.
PUT LOOP:
              CMP AL,0
              JE PUT FIN
                                    ;0 geldiyse dizge sona erdi demek
                                    ;AL'deki karakteri ekrana yazar
              CALL PUTC
              INC BX
                                    ;bir sonraki karaktere geç
              MOV AL, BYTE PTR[BX]
              JMP PUT_LOOP
                                    ;yazdırmaya devam
                                    ;BX'in eski değerini yığından çekiyorum
PUT_FIN:
              POP BX
              RET
PUT STR
              ENDP
```

# Yararlanılan Kaynaklar ve Bağlantılar

- Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik İnan 80x86 Assembly Dili 2.Baskı
- <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort#Choice">https://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort#Choice</a> of pivot
- http://www.aivosto.com/visustin/sample/quicksort.html
- <a href="https://medium.com/basecs/pivoting-to-understand-quicksort-part-1-75178dfb9313">https://medium.com/basecs/pivoting-to-understand-quicksort-part-1-75178dfb9313</a>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Newline#Representations
- <a href="https://www.geeksforgeeks.org/rotate-matrix-90-degree-without-using-extra-space-set-2/">https://www.geeksforgeeks.org/rotate-matrix-90-degree-without-using-extra-space-set-2/</a>
- https://www.draw.io
- <a href="ftp://ftp.univap.br/pub/manutencao/Drivers/CD\_Rec\_HDs\_e\_Outros/Cu\_rsos%20e%20Apostilas/MTL-OPTI/MTL-OPTI.pdf">ftp://ftp.univap.br/pub/manutencao/Drivers/CD\_Rec\_HDs\_e\_Outros/Cu\_rsos%20e%20Apostilas/MTL-OPTI/MTL-OPTI.pdf</a>