

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C فصل اول: مروری بر ساختمان کامییوتر

۱-۱ مقدمه

کامپیوتر (رایانه): یک ماشین الکترونیکی که با استفاده از دستورالعملها و دادههای ذخیره شده محاسبات معمولاً پیچیده و یا عملیات انتخاب، مرتبط کردن و تلفیق دادهها را به طور سریع انجام میدهد.


تفاوت عمده کامپیوتر با سایر دستگاههای ساخت دست بشر.

سختافزار: مجموعه تجهیزات و اجزای مکانیکی، الکترونیکی، الکتریکی و مغناطیسی تشکیل دهنده کامپیوتر.

نرمافزار: مجموعه روشها، دستورالعملها، برنامهها و دادههای موردنیاز برای به کارگیری کامپیوتر.



۱-۲ ساختمان کلی سختافزار کامپیوتر و وظایف اجزای تشکیل دهنده آن



شكل ۱-۱: اجزاي تشكيل دهندهٔ سختافزار كامييوتر.

حافظه اصلی: محل ذخیره دادهها و دستورالعملهای لازم در هر لحظه از زمان.

واحد محاسبات و عملیات منطقی (ALU): انجام کلیه عملیات محاسباتی (چهار عمل اصلی و ترکیبات آنها) و عملیات منطقی (مقایسه ها، عطف، فصل و نقیض).

واحد کنترل: کنترل و نظارت بر عملیات هر واحد، ایجاد هماهنگی بین عملیات واحدهای مختلف.

دستگاههای ورودی (انواع مختلف): انتقال دادهها و دستورالعملها از محیط خارج به داخل کامپیوتر.

دستگاههای خروجی (انواع مختلف): انتقال دادهها و دستورالعملها از داخل کامپیوتر به محیط خارج.

حافظه کمکی: ذخیره دادهها و دستورالعملهایی که فعلاً مورد نیاز نیست ولی بعد به آنها احتیاج خواهد بود.

تشابه اجزای تشکیل دهنده سختافزار کامپیوتر با اجزای تشکیل دهنده بدن انسان.



واحد پردازنده مرکزی (CPU): مجموعه واحد محاسبات، حافظه اصلی و واحد کنتـرل، عهـده دار وظـایف اصلی، اجزای تمام الکترونیکی، سرعت عملیات بسیار بالا.

دستگاههای جانبی: مجموعــه دستگاههای ورودی، دستگاههای خروجی و حافظههای کمکی، اجزای الکترومکانیکی، سرعت عمل به مراتب پایین تر، محدود کننده سرعت کامپیو تر.

۱ –۳ ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده سختافزار


مراحل جمع دو عدد توسط کامپیوتر

۱ - دو عدد از ورودی دریافت کن و در حافظه ذخیره کن.

۲- دو عدد را با هم جمع بزن و حاصل جمع را در حافظه ذخيره كن.

۳- مقادیر ذخیره شده شامل دو عدد خوانده شده و حاصل جمع را در خروجی قرار بده.

۴- خاتمه کار.



شكل ۱-۲: ارتباطات بين اجزاي تشكيل دهندهٔ سختافزار كامپيوتر.



تفاوتهای عمده بین حافظه اصلی و کمکی

حافظه اصلی: ذخیره و بازیابی بسیار سریع، محیط موقتی (پاک شدن با قطع برق)، گنجایش محدود، گران. حافظه کمکی: ذخیره و بازیابی کند، محیط دائمی، گنجایش نامحدود، ارزان.

۱-۴ ساختمان اجزای تشکیل دهنده سختافزار

۱-۴-۱ حافظه اصلی

نمایش درون حافظه: سیستم عدد نویسی مبنای دو (نیاز به فقط دو علامت)، کوچکترین واحد حافظه بیت.

خانه حافظه: یک بایت معادل هشت بیت، محتویات و آدرس حافظه.

واحدهای اندازهگیری حافظه

- کیلوبایت (K) معادل ۱۰۲۴ بایت.
- مگابایت (M) معادل ۱۰۲۴ کیلوبایت (۱۰۴۸۵۷۶ بایت).
- گیگابایت (G) معادل ۱۰۲۴ مگابایت (۱۰۷۳۷۴۱۸۲۴ بایت).
- ترابایت (T) معادل ۱۰۲۴ گیگابایت (۲۷۷۷۶)۱۰۹۹۵۱۱۶۲۷۷۷۶).
 - كلمه حافظه شامل چهار بایت كنار هم.

ساختمان حافظه و نسلهای کامپیوتر

کامپیوترهای نسل اول: اوایل دهه ۱۹۵۰، حافظه آنها از لامپ خلاً، بسیار بزرگ، دارای وزن زیاد و مصرف الکتریسیته بالا. اولین آنها ENIAC، ساخت بین سالهای ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۶ در دانشگاه پنسیلوانیا، حاوی ۱۹۳۰ لامپ، ۵۰۰۰۰ قطعه کوچک و بزرگ و ۵۰۰۰ کلید قطع و وصل، این کامپیوتر بیش از ۳۰ تن وزن در یک سالن به ابعاد ۹ متر در ۱۵ متر، مشکل سوختن لامپها.



کامپیوترهای نسل دوم: آغاز دهه ۱۹۶۰، پیشرفت تکنولوژی الکترونیک، حلقه مغناطیسی به جای لامپ حجم و وزن کمتر، سرعت بیشتر در محاسبات، مصرف الکتریسیته کمتر.

کامپیوترهای نسل سوم: سال ۱۹۶۴، ساخت مدارهای مجتمع الکترونیکی و استفاده به جای حلقه مغناطیسی.

کامپیوترهای نسلهای چهارم و پنجم.

مینی کامپیوترها، ریز کامپیوترها (میکرو کامپیوترها) یا کامپیوترهای شخصی.

شبکههای جهانی کامپیوتر و شاهراههای اطلاعاتی.

نمایش مقادیر صحیح

 $97807 = 9 \times 1.^{6} + 7 \times 1.^{7} + 9 \times 1.^{7} + 0 \times 1.^{1} + 1 \times 1.^{2}$ اعداد مبنای ده:

اعداد مبنای دو:

11.1.1.

$$1 \times Y^{9} + 1 \times Y^{0} + \cdots \times Y^{6} + 1 \times Y^{6} + \cdots \times Y^{1} + 1 \times Y^{1} = 96 + 97 + 1 + 1 = 1 \cdot 0_{1}$$

تبدیل از مبنای ده به مبنای دو:

1 - 1 باقیمانده و 1 - 2 + 1

 $\Delta \Upsilon \div \Upsilon = \Upsilon$ و عاقیمانده و - ۲

 $\cdot =$ باقیمانده و ۱۳ =۲۶ و ۲۶ و ۲۶

۱ = باقیمانده و ۶ = ۲ ÷ ۱۳


 \bullet = باقیمانده و Υ = Υ

 $\mathbf{r} \div \mathbf{r} = \mathbf{1}$ ا = باقیمانده و

۱ = باقیمانده و ۰ = ۲ ÷ ۱



نمایش عدد صحیح در یک، دو، چهار یا هشت بایت:



شکل ۱-۳: تقسیمبندی یک کلمه برای نمایش مقادیر صحیح.


مثلاً برای نمایش عدد مثبت بالا یعنی ۱۰۵+ محتویات یک بایت به صورت زیر خواهد بود.



نمایش اعداد منفی به روش مکمل دو




شکل 1-3: .مراحل ساختن عدد منفی به روش مکمل دو در یک بایت.



شکل ۱-۵: .مراحل تعیین مقدار یک عدد منفی که به روش مکمل دو در یک بایت ذخیره شده.

بزرگ ترین عددقابل نمایش در یک بایت 1 + 1 + 1 = 1 - 7 و کوچک ترین آن 1 + 1 + 1 = 1 - 7 است.



شکل ۱-۶: .نمایش کوچکترین و بزرگترین عدد و مراحل تعیین مقدار کوچکترین عدد.



محدوده قابل نمایش در دو بایت از $2^{10} - 1 = 7^{10} - 1 = 7^{10} + 7^{10} - 1$ است.

١	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١

و در چهار بایت (یک کلمه) از $Y^{n} - 1 = Y^{n} - 1 = Y^{n} + Y^{n} +$

مزيت استفاده از روش مكمل دو: سهولت انجام اعمال جمع و تفريق.

$$(\cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) - (\cdot \cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) =$$

$$(\cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) + (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = (\cdot \cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1)$$

$$(\mathfrak{F} \Delta) - (- \mathfrak{F} \mathcal{F}) \Rightarrow$$

$$(\cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) - (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) =$$

$$(\cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) + (\cdot \cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) = (\cdot 1 \cdot \cdot \cdot 1 \cdot \cdot 1)$$

(-64) + (-77) = (-84) \rightarrow (1101011) + (1110101) = (10111100) = (-84) + (-64) = (-64) + (-

نمایش مقادیر اعشاری

عدد اعشاری معمولی: شامل دو قسمت صحیح و اعشار و ممیز اعشار بین آنها، علامت درصورت لزوم. مثال: 0.707 0.707 0.707 0.707 0.707

عدد اعشاری با توان علمی: دارای سه قسمت مانتیس، پایه و توان.


$$au^{-1}$$
 مثال: au^{-1} au^{-1}



نمایش در حافظه کامپیوتر در مبنای دو.

روش استاندارد انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) در یک کلمه (۳۲ بیت).

وجود استانداردهای مشابه با استفاده از دو یا چهار کلمه.



شکل ۱-۷: تقسیمبندی یک کلمه برای نمایش مقادیر اعشاری.

$$m = {}^{\bullet},\, b_{1}b_{7}b_{7}\,...\,\,b_{7} = b_{1}{}^{*}\,\,{}^{7}{}^{-1} + b_{7}{}^{*}\,\,{}^{7}{}^{-7} + b_{7}{}^{*}\,\,{}^{7}{}^{-7} + ... + b_{7}{}^{*}\,\,{}^{7}{}^{-7}$$

- $(-1)^s*(1+m)* extbf{T}^{e-177}$ باشد مقدار مورد نمایش عبارت است از: $e \neq ^{\bullet}$ باشد مقدار مورد نمایش ا
 - $(-1)^{s}*(m)*Y^{-175}$ اگر e=• باشد مقدار مورد نمایش عبارت است از:

مثال: تحلیل مقدار اعشاری زیر در یک کلمه به شکل زیر و تبدیل به مبنای ده.

- بیب علامت صفر است پس عدد مثبت می باشد.
- توان مورد نمایش ۱۳۲ است پس توان واقعی ۱۳۷-۱۳۲ است.
 - مانتیس عدد اعشا*ری ۰/۱۰۰۱۰۱۱ در* مبنای دو است.
- مقدار مانتیس ۵۸۲۰۳۱۲۵ -۰/۵۸۲۰۳۱۲۵ -۰/۵۶۲۵ -۰/۰۶۲۵ -۰/۵۴۲۵ -۰/۵۴۲۵ در مبنای ده است.
 - بنابراین عدد مورد نمایش ۱/۵۸۲۰۳۱۲۵×۳۲=۵۰/۶۲۵ می شود.
 - روش ساده تر: تأثیر دادن توان در مانتیس قبل از هر گونه تبدیل مبنا.
 - عدد برابر ۱/۱۰۰۱۰۱۲×۲^۵ یا ۱/۱۰۰۱۰/۱۱ در مبنای دو یا ۵۰/۶۲۵ است.

مثال دوم:



1

- یک عدد منفی است، بیتهای توان صفر است پس می توان واقعی ۱۲۶ خواهد بود.
- مانتیس عدد اعشاری ۰/۰۱۰۱ در مبنای دو یا ۰/۲۵+۰/۰۶۲۵=۰/۳۱۲۵ می باشد.
 - بنابراین عدد مورد نمایش برابر با ۲^{-۱۲۶}۲×۳۱۲۵ خواهد بود.

مثال سوم: نمایش مقدار ۳۰۰ به شکل اعشاری.

$$V \cdot \cdot_1 = 1 \cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cdot_{r} = 1 \cdot \cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cdot_{r} \times V^{\Lambda}$$

- توان مورد نمایش برابر ۱۲۷+۸ یعنی ۱۳۵ و یا ۱۰۰۰۰۱۱ در مبنای دو می باشد.
 - مانتیس مورد نمایش هم ۰۰۱۰۱۰۰ خواهد شد.

. 1....111

تبدیل یک عدد اعشاری از مبنای ده به مبنای دو

مثلاً در مورد عدد ۵۰/۵۷۸۱۲۵ معادل قسمت صحیح ۱۱۰۰۱۰ است که در اثر تقسیمات متوالی آن بر دو به شکلی که در ادامه بیان شده، به دست می آید.

$$\mathbf{e} = \mathbf{r}$$
 باقیمانده و $\mathbf{r} = \mathbf{r} + \mathbf{r}$

$$\mathbf{r} \div \mathbf{r} = \mathbf{1}$$
 = باقیمانده و

معادل قسمت اعشاری هم ۰/۱۰۰۱۰۱ است که در اثر ضربهای متوالی زیر به دست آمده است.

$$\cdot/\Delta Y \Lambda \Gamma \Delta \times \Gamma = \Gamma/\Gamma \Delta F \Delta$$

$$\cdot/1\Delta F T \Delta \times T = \cdot/T T T \Delta$$

$$\cdot / \$ Y \Delta \times Y = 1 / Y \Delta$$

$$\cdot/\Upsilon\Delta\times\Upsilon=\cdot/\Delta$$

حاصل نهایی: $1/1 \cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$ معادل استاندارد χ^{0}

مانتیس برابر ۱۰۰۱۰۱۰۰۱ و توان برابر ۱۳۲+۵=۱۲۷



•	1 1	11.11.1
---	-----	---------

جدول ۱-۱: مثالهایی از نمایش اعداد صحیح و اعشاری در حافظهی اصلی.

عدد در مبنای ده همراه با معادل آن در مبنای دو	نمایش در یک کلمه ی ۳۲ بیتی
ΥΥΚΥΥ ,.=1 · · · · 1 · · · · 1 _γ	
-18A41.=-1.1	111111111111111111111111111111111111111
ΨΥ٩۵۴/ΛΙΥΔ 1.=	.1111
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1/·····101111111111 ₁₄ ×۲ ¹⁶	
-•/•9•	1.1111.11.111.1
/···۱·۱۱۱·۱ _۲ =-1/·۱۱۱·1 _۲ ×۲ ^{-۴}	

محدوده قابل نمایش برای یک عدد اعشاری

در یک کلمه: از نظر قدرمطلق به طور تقریبی از $^{-r}$ ۱ تا $^{-r}$ ۱ با حدود شش رقم قابل نمایش. در دو کلمه: از نظر قدرمطلق به طور تقریبی از $^{-r}$ ۱ تا $^{-r}$ ۱ با حدود ۱۵ رقم قابل نمایش. در چهار کلمه: از نظر قدرمطلق به طور تقریبی از $^{+r}$ ۱ تا $^{+r}$ ۱ با حدود ۱۹ رقم قابل نمایش. احتمال عدم امکان نمایش معادل دقیق مقادیر اعشاری مبنای ده در مبنای دو.

نمایش علائم و رشتهها

- اسم، فامیل، آدرس، . . .
- مجموعهای از علائم (شامل حروف، ارقام و علائم مخصوص)، مجموعه کاراکترها.
 - نمایش هر کاراکتر در قالب یک کد عددی خاص، استاندارد جهانی.
- کد ASCII (جدول در ضمیمه الف): نمایش هر کاراکتر در هشت بیت قابل ذخیره در یک بایت.
 - ۲۵۶ حالت قابل نمایش برای کلیه حروف (کوچک و بزرگ)، ارقام و علائم لاتین (نیمه اول).
 - جای کافی برای نمایش حروف، ارقام و علائم فارسی یا زبانهای دیگر.
 - استفاده از تعدادی بایت متوالی برای نمایش یک فقره داده بامعنی از قبیل اسم یا آدرس.
 مثال: رشته حروف ABCPORZ با استفاده از کد ASCII در هفت بایت به شکل زیر ذخیره می گردد.



نمایش صوت

- نمونه برداری از منحنی قطعه صوتی و ذخیره مختصات این نقاط در داخل حافظه.
- بازسازی قطعه صوت مزبور با استفاده از مدارهای الکترونیکی مخصوص در زمان لـزوم و پخش از بلندگو.


نمایش تصویر

- هر قاب تصویر شامل یک مربع مستطیل شطرنجی به ابعاد مثلاً ۶۰۰ × ۸۰۰ قسمت.
- تعداد ۴۸۰۰۰۰ مربع مستطیل بسیار کوچک یا به عبارت صحیح تر ۴۸۰۰۰۰ نقطه.
 - درتصویر سیاه و سفید (دو رنگ) نیاز به ۴۸۰۰۰۰ بیت یعنی ۶۰۰۰۰ بایت.
 - امکان داشتن هشت رنگ با احتساب سه بیت برای هر نقطه.

نکته مهم: نیاز به حجم بالایی از حافظه برای ذخیره تصویر، لزوم استفاده از روشهای فشرده سازی. مثال: مقدار حافظه مورد نیاز برای ده دقیقه فیلم با استفاده از هشت رنگ و ابعاد ۸۰۰ × ۶۰۰ نقطه. ۳ × ۶۰۰ × ۲۴ × ۶۰۰ × ۱۰ = ۲۰۷۳۶۰۰۰۰۰ بیت، ۲۵۹۲۰۰۰۰۰ بایت یا ۲/۵ گیگا بایت.

نمايش دستورالعملها

- تعریف مجموعه دستورالعملهای کامپیوتر هنگام طراحی سختافزار آن.
- هر دستورالعمل شامل مواردی چون: کد عمل، آدرس حافظه، شماره ثبات در واحد محاسبات، . . .



شکل ۱–۸: تقسیمبندی یک کلمه برای نمایش یک دستورالعمل در یک کامپیوتر فرضی.

یک کامپیوتر فرضی ساده با دستورالعملهای هشت بیتی

جدول ۱-۲: مجموعهٔ دستورالعملها در یک ماشین فرضی.

کد	توضيح
دستورالعمل	
••1	انتقال عددی از ورودی به آدرس مشخص شدهٔ حافظه (به ثبات نیاز ندارد و شمارهٔ ثبات
	در اين دستورالعمل هميشه صفر است).
•1•	انتقال عددی از آدرس مشخص شدهٔ حافظه به خروجی (به ثبات نیاز ندارد و شمارهٔ ثبات
	در اين دستورالعمل هميشه صفر است).
• 1 1	انتقال عددی از آدرس مشخص شدهٔ حافظه به ثباتی که شمارهٔ آن داده شده است.
1	افزودن محتویات آدرس مشخص شدهٔ حافظه به مقدار موجود در ثباتی که شمارهٔ آن داده
	شده است و ذخیرهٔ نتیجه در داخل ثبات.
1 - 1	انتقال مقدار موجود در ثباتی که شمارهٔ آن داده شده است به خانهٔ مشخص شدهٔ حافظه.
11.	کم کردن محتویات آدرس مشخص شدهٔ حافظه از مقدار موجود در ثباتی که شمارهٔ آن
	داده شده است و ذخیرهٔ نتیجه در داخل ثبات.
111	ضرب کردن محتویات آدرس مشخص شدهٔ حافظه در مقدار موجود در ثباتی که شمارهٔ
	آن داده شده است و ذخیرهٔ نتیجه در داخل ثبات.



برنامه جمع زدن دو عدد به زبان قابل فهم کامپیوتر (زبان ماشین)

جدول ۱-۳: نمونهٔ یک برنامه به زبان ماشین.

آدرس	محتويات حافظه	توضيح
حافظه	(دادهها و دستورالعملها)	
• • • •		خانهٔ حاوی اولین عدد
•••1		خانهٔ حاوی دومین عدد
		خانهٔ حاوی حاصل جمع
11	••••••	اولین عدد را بخوان و در خانهٔ حافظه با آدرس ۰۰۰۰ قرار بده
.)	••1•••1	دومین عدد را بخوان و در خانهٔ حافظه با آدرس ۰۰۰۱ قرار بده
-1-1	.111	اولین عدد (محتویات خانهٔ ۰۰۰۰ حافظه) را به ثبات شماره یک منتقل کن
-11-	1 1 1	دومین عدد (محتویات خانهٔ ۰۰۰۱ حافظه) را به عدد موجود در ثبات شماره
		یک اضافه کن
•111	1 - 1 1 1 -	حاصل جمع را از ثبات شماره یک به خانهٔ حافظه با آدرس ۰۰۱۰ ببر
1 • • •	• 1 • • • • •	اولین عدد (محتویات خانهٔ ۰۰۰۰ حافظه) را در خروجی قرار بده
1 • • 1	•1••••1	دومین عدد (محتویات خانهٔ ۰۰۰۱ حافظه) را در خروجی قرار بده
1 - 1 -	.1	حاصل جمع (محتویات خانهٔ ۰۰۱۰ حافظه) را در خروجی قرار بده
1.11	• • • • • •	خاتمهٔ کار


- مشکل بودن برنامه نویسی به زبان ماشین (زبان سطح پایین) و امکان زیاد اشتباه در آن.
 - استفاده در موارد خاص و برای مقاصد تعمیراتی توسط متخصصین کامپیوتر.
- ابداع زبانهای نزدیک به زبان محاورهای (زبانهای سطح بالا) برای تجارتی کردن کامپیوترها.
- نیار به برنامههای مترجم یا کامپایلر برای ترجمه آنها به زبان ماشین قابل فهم و اجرا بوسیله کامپیوتر.




چگونگی تفسیر بیتها

- یک رشته بیت در حافظه: عدد صحیح، عدد اعشاری، یک اسم، قطعه صوت یا تصویر، یک برنامه.
 - لزوم تفسیر درست از هر رشته بیت در زمینه تعریف شده توسط برنامه حاوی آن.
 - بروز اشكالات فاحش در عمليات توسط كامپيوتر در صورت تفسير اشتباه
 - توجه به پرسشهای شماره ۱-۱۲، ۱-۱۳ و ۱-۱۴ در پایان این فصل.

1-4-1 واحد محاسبات و عملیات منطقی



شكل ۱-۹: ساختار كلى واحد محاسبات و عمليات منطقى.



شكل ١-٠١: نحوهٔ كار واحد جمع كننده به صورت خيلي ساده.



۱ -۴-۳ واحد کنترل

- متشکل از اجزای مختلف و جدا از یکدیگر.
- هر جزء کنترل کننده یکی از واحدهای داخل کامپیوتر.

مثال: کنترلر حافظه اصلی، کنترلر هر واحد حافظه کمکی، کنترلر هر دستگاه ورودی یا خروجی.

۱-۴-۴ دستگاههای ورودی


صفحه کلید: عمومی ترین دستگاه ورودی، کلیدهای دادهای و کنترلی، مکانیزم انتقال داده





ماوس یا موشواره:

- حرکت روی یک سطح صاف، حرکت پیکان مکاننما روی صفحه نمایش، دارای یک، دو یا چند کلید.
- انتخاب نقطه یا منطقه خاص روی صفحه نمایش، نمایش لیست فرمانهای خاص جهت انتخاب و اجرا.



شکل ۱-۲: ماوس یا موشواره و نحوهٔ استفاده از آن.

سایر دستگاههای ورودی

اسکنر: انتقال نمای تصاویر و متون از روی کاغذ به داخل کامپیوتر از طریق برنامههای خاص، بارکد. قلم نوری، دستههای مخصوص بازی، کارتهای علامت گذاری شده (پاسخنامههای کنکور) ورودیهای مستقیم در سیستمهای بلادرنگ

۱-۴-۵ دستگاههای خروجی

صفحه نمایش یا مانیتور

پر استفاده ترین دستگاه خروجی برای نمایش متن و یا تصویر، لامپی یا LCD. نمایش متن: ۲۵ سطر و روی هر سطر آن امکان نمایش ۸۰ کاراکتر.



نمایش تصویر: حاوی تعدادی نقاط قابل روشن کردن (با رنگ خاص) با ابعاد استاندارد (مثلاً ۴۰۰ × ۸۰۰) دو مسیر داده: اول دادههای ورودی از صفحه کلید، دوم دادههای خروجی از برنامه در حال اجرا. صفحه کلید، دوم دادههای خروجی از برنامه در حال اجرا. صفحه کلید،

دستگاه چاپ

چاپگر سوزنی یا ماتریسی: چاپ از طریق یک مجموعه مستطیل شکل سوزنهای ریز، کم سرعت. چاپگر لیزری: چاپ از طریق پاشیدن مرکب به سطح کاغذ، چاپ با سرعت خیلی زیاد. هر دو نوع چاپگر دارای مدلهای رنگی و سیاه و سفید.

چاپگرهای قدیمی تر: ضربهای یا چکشی، فقط چاپ متن با اندازه ثابت، سرعت بالا.

سایر دستگاههای خروجی

رسام: رسم تصاویر، نقشهها و نمودارها با دقت بسیار زیاد.


خروجی صوتی: سیستمهای اعلام خطر، کامپیوترهای مخصوص نابینایان، استفادههای سرگرم کننده.

خروجیهای کنترل کننده در سیستمهای بلادرنگ



۱-۴-۴ حافظههای کمکی یا فرعی

نوار مغناطيسي



شکل ۱-۱۴: ساختمان نوار مغناطیسی و نحوهٔ سازماندهی دادهها روی سطح آن.

- فشردگی دادهها بر روی نوار با واحد بایت در اینچ، مقیاسهای رایج ۸۰۰، ۱۶۰۰، ۶۲۵۰، …
- یک نوار با طول ۲۴۰۰ فوت و فشردگی ۶۲۵۰ گنجایش ۶۲۵۰ × ۱۲ × ۲۴۰۰ یا ۱۸۰۰۰۰۰۰ بایت.
 - عدم امکان استفاده از کل این فضا، بخشی از نوار برای رها سازی فاصله بین بلوکهای داده.

ویژه گیهای نوار: ارزان قیمت، محیط ترتیبی یا ردیفی، کندی خواندن و نوشتن. مورد استفاده بیشتر برای بایگانی کپیهای اضافی دادهها.

نیاز به واحد نوارخوان به عنوان یکی از دستگاههای جانبی برای خواندن از نوار و یا نوشتن بر روی آن.




دیسک مغناطیسی

- صفحه گرد مسطح، سطح آن پوشیده از اکسید آهن، حاوی دایرههای متحدالمرکز به نام شیار.
- هر شیار شامل تعدادی قطاع (کوچکترین واحد قابل آدرس دهی)، محیط شیار شامل مربعهای کوچک.
 - ثبت بیتها روی هر کدام با ایجاد میدان مغناطیسی با شدتهای مختلف.
 - محیط گران قیمت، مزیت مهم آن امکان دسترسی مستقیم، سه مرحله زیر برای خواندن یا نوشتن:
 زمان انتقال + میانگین زمان تأخیر دورانی + میانگین زمان حرکت بازوی حامل نوکهای خواندن و نوشتن

دیسکت یا فلاپی دیسک: قطر ۳/۵ اینچ و گنجایش حدود ۱/۴ میلیون بایت داده.

- وسیله بسیار آسانی برای بایگانی و جابجا کردن دادهها با حجم کم.
- نیاز به وسیلهای به نام دیسکتچرخان برای خواندن از روی دیسکت و یا نوشتن بر روی آن.




شکل ۱-۱۵: ساختمان یک دیسکت یا فلاپی دیسک.



دىسك سخت

متشکل از تعدادی دیسک، گنجایش زیاد (فعلاً تا چندصد میلیارد بایت) تعدادی سیلندر، سیلندر حاوی تعدادی شیار و شیار حاوی تعدادی قطاع.

دیسک سخت: متشکل از تعدادی دیسک ،گنجایش زیاد (فعلاً تا چند صد میلیارد بایت) تعدادی سیلندر، سیلندر حاوی تعدادی شیار و شیار حاوی تعدادی قطاع.



شکل ۱-۱۶: ساختمان دیسک سخت، نحوهٔ سازماندهی دادهها روی سطح آن و مراحل دسترسی به آنها.

۲٠



دیسک نوری یا سی دی رام

- ثبت بیتها روی شیارها به کمک اشعه لیزر (ایجاد حفره های ریز) به جای ایجاد میدان مغناطیسی.
 - ظرفیت بسیار بالا: امکان ذخیره حدود ۲۰۰ میلیون بایت روی یک صفحه.
- محیطهای همیشگی: عدم امکان ثبت دادهها بیش از یک بار، عدم امکان تغییر دادههای ثبت شده.
 - مناسب برای دادههای ثابت در طول یک دوره زمانی مشخص.

مثال: مقالههای ارائه شده در یک کنفرانس، کتاب راهنمای تلفن و مطالب روزنامههای مورد بایگانی در آرشیو.

دیسکت ویدئویی دیجیتال یا دی وی دی

- نحوه عملکرد و ابعاد مانند سی دی رام ولی با دهها برابر فضای ذخیره سازی
 - ظرفیت بسیار بالا: امکان ذخیره حداکثر ۱۷ میلیارد بایت روی یک صفحه.
 - $ext{ }$ ظرفیت انواع تجاری موجود : ۴.۷ میلیارد بایت و $ext{ }$ میلیارد بایت
 - مناسب برای دادههای ثابت در طول یک دوره زمانی مشخص.


مثال: مقالههای ارائه شده در یک کنفرانس ها بصورت کاملا چند رسانه ای (وجود فیلم سخنرانی ها و)، وسیله ای برای بایگانی کردن ساده و ارزان اطلاعات چند رسانه ای، ارائه فیلم های سینمایی به زبانهای مختلف و با زیر نویسهای متفاوت ،پشت صحنه ها و برروی یک دی وی دی.

حافظه های فلش

- سرعت و ظرفیت بسیار بالا (ظرفیت انواع رایج: ۵۱۲ میلیون بایت ، ۱ و ۲ میلیارد بایت)
 - تماما الكترونيكي




سازماندهی منطقی دادهها روی حافظههای کمکی



شکل ۱-۱۷: روند سازماندهی منطقی دادهها روی حافظههای کمکی.

۱ - ۵ نرمافزارها و طبقهبندی آنها



شکل ۱-۱۸: طبقات مختلف نرمافزار در کنار سخت افزار.

۱-۶ تکلیف شماره یک: انجام پرسشهای منتخب از آخر فصل ۱۶-۱ تا ۱-۷، ۱-۱۲، ۱-۱۴ و ۱-۶۱