Как проще выполнять замеры в методе AddQueriesStream

Нам надо посчитать, сколько времени суммарно работает каждая стадия обработки поискового запроса. Это удобно делать с помощью вот таких классов:

```
using namespace std;
using namespace chrono;
struct TotalDuration {
  string message;
  steady_clock::duration value;
  explicit TotalDuration(const string& msg = "")
    : message(msg + ": ")
    , value(∅)
  {
  }
  ~TotalDuration() {
    ostringstream os;
    os << message
       << duration_cast<milliseconds>(value).count()
       << " ms" << endl;
    cerr << os.str();</pre>
  }
};
class AddDuration {
public:
  explicit AddDuration(steady_clock::duration& dest)
    : add_to(dest)
    , start(steady_clock::now())
  {
  }
  explicit AddDuration(TotalDuration& dest)
    : AddDuration(dest.value)
  {
  }
  ~AddDuration() {
    add_to += steady_clock::now() - start;
  }
private:
  steady_clock::duration& add_to;
  steady_clock::time_point start;
};
#define ADD_DURATION(value) \
  AddDuration UNIQ_ID(__LINE__){value};
```

Пример применения:

```
istream& ReadLine(istream& input, string& s, TotalDuration& dest) {
   ADD_DURATION(dest);
   return getline(input, s);
}

int main() {
   TotalDuration read("Total read");
   TotalDuration parse("Total parse");

for (string line; ReadLine(cin, line, read); ) {
   ADD_DURATION(parse);
   const auto words = SplitIntoWordsView(line);
   }
}
```