

捷·通·华·声 SinoVoice

北京捷通华声语音技术有限公司

地址:北京市海淀区中关村软件园 10 号楼 2 层

电话: 86-10-82826886

网址: http://www.sinovoice.com

传真: 86-10-82825830

捷通华声 灵云能力平台用户管 理 HTTP 开发手册

灵云科技 源自清华 服务全球

北京捷通华声语音技术有限公司

Beijing InfoQuick SinoVoice Speech Technology Corp.

2015年05月

目 录

1.	概述		1
2.	HTTP 5	头	1
3.	访问搜	妾口	2
3	.1. Ž	添加一个组请求接口	2
	3.1.1.	访问	
	3.1.2.	服务器应答	2
	3.1.3.	示例	2
	3.1.4.	x-task-config 参数说明	3
3	.2. 册	- 刑除一个组请求接口	3
	3.2.1.	访问	3
	3.2.2.	服务器应答	3
	3.2.3.	示例	3
	3.2.4.	x-task-config 参数说明	4
3	.3. F	向某一个组中添加一个用户请求接口	4
	3.3.1.	访问	4
	3.3.2.	服务器应答	4
	3.3.3.	示例	5
	3.3.4.	x-task-config 参数说明	5
3	. 4 . <i>b</i>	人某一个组中删除一个用户请求接口	5
	3.5.1.	访问	5
	3.5.2.	服务器应答	6
	3.5.3.	示例	6
	3.5.4.	x-task-config 参数说明	6
3	.5. ₹	快取组列表请求接口	6
	3.5.1.	访问 错误! 未定 り	2书签。
	3.5.2.	服务器应答	7
	3.5.3.	示例	7
	3.5.4.	x-task-config 参数说明	7
3	.6. <u>素</u>	英取用户列表请求接口	8
	3.6.1.	访问	8
	3.6.2.	服务器应答	8
	3.6.3.	示例	8
	3.6.4.	x-task-config 参数说明	9

1. 概述

灵云用户管理 HTTP接口,包括添加一个组,删除一个组,向某一个组中添加用户,从某一个组中删除一个用户,获取组列表和获取用户列表等六个接口。客户端通过HTTP接口使用POST方式与灵云平台进行通讯,返回数据为XML格式。

注意: 当前devkey 需要是和http模块配置文件中的developer key的值相同,否则返参数错误。

2. HTTP 头

客户端POST请求时HTTP头信息,必须带上如下:

顺序	名称	值(例子)	含义	备注
1	x-app-key	ac5d5431	应用标识	必选, 由捷通公司提供
2	x-sdk-version	3.8	sdk 版本号	必选,使用 http 接口时,可以指定为 3.8
3	x-request-date	2014-6-18 10:10:11	请求时间	必选,每个任务的请求时间不能重复
4	x-task-config	Groupid = 123123	任务参数信息	必选,为 name=value 形式,多个参数 以逗号隔开 详情请参考后面的 <u>参数解释</u>
5	x-session-key	18EA9384AA34	请求数据签名	必选 x-session-key 生成算法说明: x-session-key = md5(x-request-date + devkey)
6	x-udid	101:1234567890	设备标识	必选,如使用设备取设备标识号,如不 使用设备设置为例子中的默认值
6	x-tid	1234567	天行 ID	必须
7	x-eid		保留字段	保留字段,不用设置

注:头的内容必须为英文。

devkey是应用开发者密钥,在注册开发者用户时由开发者网站统一分配,用作请求数据签名;

3. 访问接口

3.1. 添加一个组请求接口

本接口发起添加一个组请求,同步在 http 请求的回应消息中返回处理结果。成功或失败的原因。

3.1.1 访问

(POST) [ServiceUrl]/addgroup

说明:包体中传输数据为空,如果传递的话,将忽略该数据。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.1.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选

3.1.3 示例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ResponseInfo>

<ResCode>Success</ResCode>

<ResMessage>Success</ResMessage>

<ErrorNo>0</ErrorNo>

</ResponseInfo>

3.1.4 x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

- ◆ groupid (添加组标示符,必选):字符串,最多64个字符
- ♦ groupname (添加组名,可选):字符串,最多256个字符,可以为空
- ♦ grouptype (添加组类型,可选):整数,默认为1

组的标示符,对同一开发者唯一,组类型0表示共享,1表示独享。

3.2. 删除一个组请求接口

本接口发起删除一个组请求,同步在 http 请求的回应消息中返回处理结果。成功或失败的原因。

3.2.1 访问

(POST) [ServiceUrl]/removegoup

说明:包体中传输数据为空,如果传递的话,将忽略该数据。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.2.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选

3.2.3 示例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ResponseInfo>

<ResCode>Success</ResCode>

<ResMessage>Success</ResMessage>

<ErrorNo>0</ErrorNo>

</ResponseInfo>

3.2.4 x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

◆ **groupid (添加组标示符,必选):字符串,最多64个字符** 组的标示符,对同一开发者唯一。

3.3. 向某一个组中添加一个用户请求接口

本接口发起向某一个组中添加一个用户请求,同步在 http 请求的回应消息中返回处理结果。成功或失败的原因。

3.3.1 访问

(POST) [ServiceUrl]/addusertogroup

说明:包体中传输数据为空,如果传递的话,将忽略该数据。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.3.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选

3.3.3 示例

- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <ResponseInfo>
 - <ResCode>Success</ResCode>
 - <ResMessage>Success</ResMessage>
 - <ErrorNo>0</ErrorNo>
- </ResponseInfo>

3.3.4 x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

- ♦ groupid (组标示符,必选):字符串,最多64个字符
- 组的标示符,对同一开发者唯一。
- ◆ userid (用户标示符,必选):字符串,最多64个字符

用户的标示符,对同一个组唯一, 一次增加多个时 userid 用分号隔开,eg:userid:1;2;3。 用户不存在,创建用户,建立用户跟组之间的对应关系。如果其中任何一个用户已存在组中,则返回错误。

3.4. 从某一个组中删除一个用户请求接口

本接口发起向从一个组中删除一个用户请求,同步在 http 请求的回应消息中返回处理结果。成功或失败的原因。

3.4.1 访问

(POST) [ServiceUrl]/removeuserfromgroup

说明:包体中传输数据为空,如果传递的话,将忽略该数据。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.4.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选

3.4.3 示例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ResponseInfo>

<ResCode>Success</ResCode>

<ResMessage>Success</ResMessage>

<ErrorNo>0</ErrorNo>

</ResponseInfo>

3.4.4 x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

◆ groupid (组标示符,必选):字符串,最多64个字符

组的标示符,对同一开发者唯一。

◆ userid (用户标示符,必选):字符串,最多64个字符

用户的标示符,对同一个组唯一, 一次删除多个时 userid 用分号隔开,eg:userid:1;2;3。解除用户跟组之间的对应关系。如果其中任何一个用户不存在组中,则返回错误。

对外接口只支持一个

删除用户请求接口(不测试)

本接口发起删除用户请求,服务会清空用户信息,然后删除用户,同步在 http 请求的回应消息中返回处理结果。成功过或失败的原因。

访问

-(POST)-[ServiceUrl]/ removeuser

说明:包体中传输数据为空,如果传递的话,将忽略该数据。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、

x-udid x-tid =

——服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值(例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选

示例

- - <ResponseInfo>
 - <ResCode>Success</ResCode>
- <ResMessage>Success</ResMessage>
 - <ErrorNo>0</ErrorNo>
 - <Result Token></Result Token>
- </ResponseInfo>

x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

userid (用户标示符,必选):字符串,最多64个字符

用户的标示符,对同一个 $\frac{1}{1}$ $\frac{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}$

1—如果用户不存在,则返回错误,提示用户不存在。

3.5. 获取组列表请求接口

本接口获取组列表请求,同步在 http 请求的回应消息中返回处理结果。成功或失败的原因。

3.5.1 访问

(POST) [ServiceUrl]/grouplist

说明:包体中传输数据为空,如果传递的话,将忽略该数据。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.5.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选
4	GroupList	123123;123123;123123	返回的组列表	可选

3.5.3 示例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ResponseInfo>

<ResCode>Success</ResCode>

<ResMessage>Success</ResMessage>

<ErrorNo>0</ErrorNo>

< GroupList >121231;1231231;123123/GroupList >

</ResponseInfo>

3.5.4 x-task-config 参数说明

获取该app_key可见的组列表。

3.6. 获取用户列表请求接口

本接口获取某一个组下的用户列表请求,同步在 http 请求的回应消息中返回处理结果。成功或失败的原因。

3.6.1 访问

(POST) [ServiceUrl]/userlist

说明:包体中传输数据为空,如果传递的话,将忽略该数据。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.6.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选
4	UserList	123123;123123	返回的用户列表	可选

3.6.3 示例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ResponseInfo>

<ResCode>Success</ResCode>

<ResMessage>Success</ResMessage>

<ErrorNo>0</ErrorNo>

< UserList >123123;123123</ UserList >

</ResponseInfo>

3.6.4 x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

◆ **groupid** (**组标示符,必选**): 字符串,最多64个字符 组的标示符,对同一开发者唯一。

显示能力平台663	用户管理开发手册
灭大脑 八十百 6 6	

创建一个用户请求接口(不测试)

访问

本接口发起创建用户 ID 的请求,同步在 http 请求的回应消息中返回处理结果。成果或失败的原因。

服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	θ	返回错误码	必选

示例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<<u>ResponseInfo</u>>

<ResCode>Success</ResCode>

- x-task-config 参数说明

以下是有效参数:-

</ResponseInfo>

userid (用户标示符,必选):字符串,最多64个字符,

用户的标示符,对同一个 develop_key 唯一。仅支持单个设置。

1—如果该用户已存在,则返回错误,提示该用已存在。