

捷·通·华·声 SinoVoice

北京捷通华声语音技术有限公司

地址: 北京市海淀区中关村软件园 10 号楼 2 层

电话: 86-10-82826886

网址: http://www.sinovoice.com

传真: 86-10-82825830

捷通华声灵云公有云能力平台4.0.0HTTP 开发手册-VPR

灵云科技 源自清华 服务全球

北京捷通华声语音技术有限公司

Beijing InfoQuick SinoVoice Speech Technology Corp.

2015年01月

目 录

1.	概述		1
2.	HTTP 头.		.1
3.	VPR 访问	接口	2
3	3.1. VPR	注册请求接口	2
	3.1.1.	访问	2
	3.1.2.	服务器应答	2
	3.1.3.	示例	3
	3.1.4.	x-task-config 参数说明	3
3	3.2. VPR	判别请求接口	4
	3.2.1.	访问	4
	3.2.2.	服务器应答	4
	3.2.3.	示例	4
	3.2.4.	x-task-config 参数说明	5

1. 概述

灵云HTTP-VPR接口,客户端通过HTTP-VPR接口使用POST方式与灵云平台进行通讯,返回数据为XML格式。

2. HTTP 头

客户端POST请求时HTTP头信息,必须带上如下:

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注	
1	x-app-key	ac5d5431	应用标识	必选,由捷通公司提供	
2	x-sdk-version	3.8	sdk 版本号	必选,使用 http 接口时,可以指定为 3.8	
3	x-request-date	2014-6-18 10:10:11	请求时间	必选,每个任务的请求时间不能重复	
4 x-task-config		capkey=vpr.cloud.verify	任务参数信息	必选,为 name=value 形式,多个参数 以逗号隔开	
		, audioformat=alaw		详情请参考后面的 <u>参数解释</u>	
5	x-session-key	18EA9384AA34	请求数据签名	必选 x-session-key 生成算法说明: x-session-key = md5(x-request-date + devkey)	
6	x-udid	101:1234567890	设备标识	必选,如使用设备取设备标识号,如不 使用设备设置为例子中的默认值	
6	x-tid	1234567	天行 ID	必须	
7	x-eid		保留字段	保留字段,不用设置	

注:头的内容必须为英文。

devkey是应用开发者密钥,在注册开发者用户时由开发者网站统一分配,用作请求数据签名;

3. VPR 访问接口

3.1. VPR 注册请求接口

本接口在提交音频数据时,同步在 http 请求的回应消息中返回模型注册的结果或模型训练的结果。

3.1.1. 访问

(POST) [ServiceUrl]/vpr/register

说明:包体中传输音频数据,包体格式为:

|--|

音频段长度和音频段必须成对出现。包体中可以包含 1 个或多个(最多 10 个)音频段长度与音频段的组合。

音频段长度字段:表示紧跟其后音频段的长度。大小为 4 字节,字节序为 Little-endian。音频段:最大为 1MB。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.1.2. 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选
4	Result_Token	0E01123456	结果令牌	成功时必选
5	User_Id	123456	用户 ID	第一次注册成功, 必选。

3.1.3. 示例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<ResponseInfo>

<ResCode> Success </ResCode>

<ResMessage> Success </ResMessage>

<ErrorNo>0</ErrorNo>

<Result_Token>0E01123456</Result_Token>

< User_Id>123456</User_Id>

</ResponseInfo>

3.1.4. x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

◇ capkey(声纹识别能力名称,必选)

Capkey	类型	支持 audioformat	
vpr.cloud.verify.telephone	8k16bit 模型,主要应用于电话信道	alaw8k8bit, ulaw8k8bit, pcm8k16bit	
vpr.cloud.verify	8k16bit 模型 alaw16k8bit, ulaw16bit pcm16k16bit		

- ◆ user_id (用户ID): 由数字和字母组成的字符串,长度不超过64个字节。注册时,用户可以不设置,服务会生成user_id,返回给用户;如果用户设置了,服务会使用用户设置的user_id,不过,用户必须保证user_id的唯一性。注册成功后,模型训练,必须设置。
- ◆ audioformat(音频格式,必选)

有效参数	参数说明
alaw 8k8bit	8k 8bit a-law 数据
ulaw8k8bit	8k 8bit u-law 数据
pcm8k16bit	8k 16bit PCM 音频数据(默认)
alaw16k8bit	16k 8bit a-law 数据

ulaw16k8bit	16k 8bit u-law 数据
pcm16k16bit	16k 16bit PCM 音频数据

3.2. VPR 判别请求接口

本接口在提交音频数据和注册模型 ID 时,同步在 http 请求的回应消息中返回音频与模型的匹配结果。

3.2.1. 访问

(POST) [ServiceUrl]/vpr/verify

说明:包体中传输音频数据,包体最大 1M。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.2.2. 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	4	返回错误码	必选
4	Result_Token	0E01123456	结果令牌	成功时必选
5	Result	YES/NO	音频与模型匹配 结果	成功必选

3.2.3. 示例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<ResponseInfo>

<ResCode> Success </ResCode>

- <ResMessage> Success </ResMessage>
- <ErrorNo>0</ErrorNo>
- <Result_Token>0E01123456</Result_Token>
- < Result>YES</Result>

</ResponseInfo>

3.2.4. x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

◆ capkey(声纹识别能力名称,必选)

Capkey	类型	支持 audioformat
vpr.cloud.verify.telephone	8k16bit 模型,主要应用于电话信道	alaw8k8bit, ulaw8k8bit, pcm8k16bit
vpr.cloud.verify	16k16bit 模型	alaw16k8bit, ulaw16k8bit, pcm16k16bit

- ◆ user_id(用户ID,必选):注册成功时,返回的user_id。
- → audioformat (音频格式,必选)

有效参数	参数说明
alaw 8k8bit	8k 8bit a-law 数据
ulaw8k8bit	8k 8bit u-law 数据
pcm8k16bit	8k 16bit PCM 音频数据(默认)
alaw16k8bit	16k 8bit a-law 数据
ulaw16k8bit	16k 8bit u-law 数据
pcm16k16bit	16k 16bit PCM 音频数据

◆ threshold (阈值,可选):服务将音频与指定模型匹配返回相似百分比,记为相似度。相似度>=threshold/100时,服务器应答中Result为"YES"; 否则,为"NO"。不设置threshold时,服务使用默认值60。Threshold取值范围:0~100整数。