



地址:北京市海淀区中关村软件园 10 号楼 2 层

电话: 86-10-82826886

网址: http://www.sinovoice.com

传真: 86-10-82825830

捷通华声 灵云公有云能力平台 5.4.0 人脸识别(AFR) HTTP 开发手册

灵云科技 源自清华 服务全球

北京捷通华声语音技术有限公司

Beijing InfoQuick SinoVoice Speech Technology Corp.

2015年06月

目 录

1.	. 概述	1
2.	. HTTP 头	1
3.	. AFR 访问接口	2
	3.1. AFR 探测请求接口	2
	3.1.1 访问	
	3.1.2 服务器应答	
	3.1.3 示例	
	3.1.4 x-task-config 参数说明	
	3.2. AFR 注册请求接口	
	3.2.1 访问	
	3.2.2 服务器应答	
	3.2.3 示例	5
	3.2.4 x-task-config 参数说明	5
	3.3. AFR 验证请求接口	6
	3.3.1 访问	6
	3.3.2 服务器应答	6
	3.3.3 示例	6
	3.3.4 x-task-config 参数说明	7
	3.4. AFR 辨识请求接口	7
	3.4.1 访问	7
	3.4.2 服务器应答	8
	3.4.3 示例	
	3.4.4 x-task-config 参数说明	9

1. 概述

灵云公有云AFR HTTP接口,客户端通过AFR HTTP接口使用POST方式与灵云平台进行通讯,返回数据为XML格式。

2. HTTP 头

客户端POST请求时HTTP头信息,必须带上如下:

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注	
1	x-app-key	ac5d5431	应用标识	必选,由捷通公司提供	
2	x-sdk-version	3.8	sdk 版本号	必选,使用 http 接口时,可以指定为 3.9	
3	x-request-date	2014-6-18 10:10:11	请求时间	必选,每个任务的请求时间不能重复	
4	x-task-config	capkey=fpr.cloud.verify	任务参数信息	必选,为 name=value 形式,多个参数 以逗号隔开 详情请参考后面的 <u>参数解释</u>	
5	x-session-key	18EA9384AA34	请求数据签名	必选 x-session-key 生成算法说明: x-session-key = md5(x-request-date + devkey)	
6	x-udid	101:1234567890	设备标识	必选,如使用设备取设备标识号,如不 使用设备请设置为例子中的默认值	
6	x-tid	1234567	客户端 ID	必选	
7	x-eid		保留字段	保留字段,不用设置	

注:头的内容必须为英文。

devkey是应用开发者密钥,在注册开发者用户时由开发者网站统一分配,用作请求数据签名;

3. AFR 访问接口

3.1. AFR 探测请求接口

本接口在提交人脸图像数据时,同步在 http 请求的回应消息中返回探测的结果。

3.1.1 访问

(POST) [ServiceUrl]/afr/detect

说明:包体中传输人脸图像数据。

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

注意: 人脸图像支持格式包括 jpg, bmp, png, tif 等常见格式图像,目前仅支持位深为 8 和 24 的图像;支持的最大图像大小为 8MB。

3.1.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选
4	Result_Token	0E01123456	结果令牌	必选
5	Faces		探测到的人脸集合	成功时必选
6	Face		探测到的人脸	成功时必选
7	FaceId	123_123	人脸编号,后面注册、 验证和辨识时会用到	成功时必选
8	FaceBox		探测到的人脸在图像中的矩形区域,其中属性值含义: Left 是左上角的横坐标	成功时必选

9	Landmarks		标 Right 是右下角的横坐标 Bottom 是右下角的纵坐标 人脸关键点集合	成功时必选
10	Landmak		人脸关键点,其中属性值含义: X 关键点横坐标 Y 关键点纵坐标 Type 关键点类型 1 代表左眼右起角 2 代表右眼右眼角 3 代表右眼右眼角 5 代表右眼右眼角 5 代表右嘴角 6 代表鼻尖	成功时必选
11	X	100	关键点横坐标	成功时必选
12	Υ	100	关键点纵坐标	成功时必选
13	Gender	Male	人脸的性别	成功且设置参数 gender=yes 时必选

3.1.3 示例

3.1.4 x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

- ◆ capkey (人脸识别能力名称,必选): afr.cloud
- ◆ gender (是否探测性别,可选,默认不探测): yes/no

3.2. AFR 注册请求接口

本接口在提交人脸图像数据时,同步在 http 请求的回应消息中返回模型注册的结果。

3.2.1 访问

```
(POST) [ServiceUrl]/afr/register
```

说明:

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.2.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选
4	Result_Token	0E01123456	结果令牌	必选
5	UserId	123456	用户 ID	注册成功时必选

3.2.3 示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

<ResponseInfo>

<ResCode>Success</ResCode>

<ResMessage>Success</ResMessage>

<ErrorNo>0</ErrorNo>

<Result_Token>303_72_90_43398_20150205204125_1</Result_Token>

<Result>

<UserId>userid_303_72_90_43398_20150205204125_1/UserId>

</Result>

</ResponseInfo>

3.2.4 x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

- ◆ capkey (人脸识别能力名称,必选): afr.cloud
- ◆ faceid (人脸ID,必选):要注册的人脸ID,通过探测接口获取,多个faceid之间使用分号隔开,例如faceid=123;456,目前支持使用1至3个人脸进行训练;
- ◆ userid (用户ID, 可选): 注册成功时, 返回的userid, 若指定此参数, 将覆盖该userid

己存在的模型。

3.3. AFR 验证请求接口

本接口在提交人脸图像数据和注册过的模型 ${
m ID}$ 时,同步在 ${
m http}$ 请求的回应消息中返回人脸与模型 ${
m ID}$ 的匹配结果。

3.3.1 访问

(POST) [ServiceUrl]/afr/verify

说明:

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.3.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	4	返回错误码	必选
4	Result_Token	0E01123456	结果令牌	成功时必选
5	VerifyResult	YES/NO	人脸与模型匹配 结果	成功时必选
6	Score	90	人脸与模型配置 指数	成功时必选

3.3.3 示例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ResponseInfo>

<ResCode>Success</ResCode>

<ResMessage>Success</ResMessage>

<ErrorNo>0</ErrorNo>

```
<Result_Token>303_72_91_43397_20150205204124_1</Result_Token>
<Result>

<VerifyResult>YES</VerifyResult>

<Score>99</Score>

</Result>

</ResponseInfo>
```

3.3.4 x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

- ◆ capkey (人脸识别能力名称,必选): afr.cloud
- ◆ faceid (人脸ID,必选):要验证的人脸ID,通过探测接口获取
- ◆ userid (用户ID,必选):注册成功时,返回的userid。
- ◆ threshold (阈值,可选,默认值为50): 服务将人脸图像与指定模型匹配返回相似百分比,记为相似度。相似度>=threshold时,服务器应答中Result为"YES"; 否则,为"NO"。不设置threshold时,服务根据默认值判断。Threshold取值范围: 0~100整数。

3.4. AFR 辨识请求接口

本接口在提交人脸图像数据和已注册过的模型 ID 列表时,同步在 http 请求的回应消息中返回对应的人脸模型 ID。返回的人脸模型 ID 按得分从高到低排列。

3.4.1 访问

(POST) [ServiceUrl]/afr/recognise

说明:

需要以下 HTTP 头: x-app-key、x-sdk-version、x-request-date、x-task-config、x-session-key、x-udid、x-tid。

3.4.2 服务器应答

应答格式: XML文件

XML的元素 (Element) 及含义

顺序	名称	值 (例子)	含义	备注
1	ResCode	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
2	ResMessage	Success/FAILED	完毕/处理失败	必选
3	ErrorNo	0	返回错误码	必选
4	Result_Token	0E01123456	结果令牌	必选
5	ResultCount	2	结果个数	必选
6	UserId	userid_303_72_90_433 98_20150205204125_1	用户标识	成功时必选
7	Score	79	人脸与模型相似 值	成功时必选

3.4.3 示例

3.4.4 x-task-config 参数说明

以下是有效参数:

- ◆ capkey (人脸识别能力名称,必选): afr.cloud
- ◆ groupid (组ID,必选):通过用户管理接口添加的组id,对应有多个用户id
- ◆ faceid(人脸ID,必选): 要辨识的人脸ID,通过探测接口获取
- ◆ candnum(返回用户ID的个数,可选,默认值为1):最终个数由引擎返回的用户id 个数和该参数决定。

注意:最终返回结果个数由candnum及引擎返回结果个数综合决定。