# Write-optimized Timestamp-based Self-invalidation Technique

## Write-invalidate protocol

主要问题: Message passing次数太多。写者需要通知所有读者Flush掉cacheline,消息传递的开销很高。(Bonsai中,对应的是Remote NUMA write的开销)。

#### **Self-Invalidation**

思想:将Writer通知Reader Flush,转变为Reader主动Flush。Reader使用启发式方法投机地刷Cacheline。结合DirCC,会少做很多次Message passing。

Last-Touch

需要记录的信息很多,算法复杂,且仍然需要Message passing(次数减少了)。

## **Timestamp-based Self-invalidation**


Library Cache Coherence

Reader持具有超时时间的Cacheline,超时则算作不命中。Writer等到所有Reader全部超时,再写入DRAM,确保SC。

对应在Bonsai中,PFlush线程等所有Reader手中的对应块全部超时,然后再写入。缺点:对于一直访问热点数据的情况、写入会非常慢。

## Write-optimized Timestamp-based Self-invalidation

本地缓存超时时间为 $t_{GP}$ 。Flush线程刷 $t_{GP}$ 以前的日志。示意图:




主要原因:当update生效时,pnode的value此时将不再会被访问到。当 $t_{GP}$ 时间过了,所有本地缓存都已经invalid了。因此,这个时候之后再改pnode的value是安全的。改完value之后,把value指针指向pnode,所有NUMA节点访问到的都是最新的数据。


## Parallel Cache-Friendly Lazy-Persist PNode

考虑只有一个NUMA节点的情况。在日志阶段已经对所有操作进行过排序。按下列步骤处理:

• Log List Partition。(少量查找即可,find\_leaf的开销被减少很多。集中起来进行顺序的Search对 search layer cache 友好。)



• Job Assignment.



#### Flush<sub>o</sub>

- o Parallel:由于PNode只分裂,不合并,而各个线程没有相同的PNode,因此无需任何同步机制。
- o Lazy-Persist: 对每个线程,插入多个数据之后,再做一次Persistent操作。具体来说,当处理完一个PNode, 进入下一个PNode之前,对前一个PNode按照先Entry,后Bitmap的顺序持久化。如果出现崩溃,相当与少插入了连续的一段数据。而这个可以通过日志来恢复。
- o Cache Friendly: 预取三个PNode。

# **Per-Node Data Layer**

目的: 优化后台线程写操作, 让写操作都发生在本地。

Data Layer设计为Per-Numa Node。

### **Volatile view**

- 插入:插入操作直接在本地进行。因为shim layer里面会调整,指向新的NUMA节点里的PNode,旧的Entry不再对上面可见,因此没问题。
- 删除:从上面删掉之后,旧的Entry自然不再可见,因此没问题。

## Non-volatile view

关键是recovery。如何从PNode重建上面的Index。两个问题:

- 多个NUMA节点里都有一个key,哪个是最新的?——存Timestamp
- 删除掉之后