MySql主从复制,从原理到实践!

原创 梦想de星空 macrozheng 2020-01-14 08:32

本文将从MySql主从复制的原理出发,详细介绍MySql在Docker环境下的主从复制搭建,以一个主实例和一个从实例实现主从复制为例。

什么是主从复制?

主从复制是指将主数据库的DDL和DML操作通过二进制日志传到从数据库上,然后在从数据库上对这些日志进行重新执行,从而使从数据库和主数据库的数据保持一致。

主从复制的原理

- MySql主库在事务提交时会把数据变更作为事件记录在二进制日志Binlog中;
- 主库推送二进制日志文件Binlog中的事件到从库的中继日志Relay Log中,之后从库根据中继日志重做数据变更操作,通过逻辑复制来达到主库和从库的数据一致性;
- MySql通过三个线程来完成主从库间的数据复制,其中Binlog Dump线程跑在主库上,I/O 线程和SQL线程跑着从库上;
- 当在从库上启动复制时,首先创建I/O线程连接主库,主库随后创建Binlog Dump线程读取数据库事件并发送给I/O线程,I/O线程获取到事件数据后更新到从库的中继日志Relay Log中去,之后从库上的SQL线程读取中继日志Relay Log中更新的数据库事件并应用,如下图所示。

主实例搭建

• 运行mysql主实例:

```
docker run -p 3307:3306 --name mysql-master \
-v /mydata/mysql-master/log:/var/log/mysql \
-v /mydata/mysql-master/data:/var/lib/mysql \
-v /mydata/mysql-master/conf:/etc/mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \
-d mysq1:5.7
```

• 在mysql的配置文件夹 /mydata/mysql-master/conf 中创建一个配置文件 my.cnf:

touch my.cnf

• 修改配置文件my.cnf, 配置信息如下:

```
[mysqld]
## 设置server_id, 同一局域网中需要唯一
server_id=101
## 指定不需要同步的数据库名称
binlog-ignore-db=mysql
## 开启二进制日志功能
log-bin=mall-mysql-bin
## 设置二进制日志使用内存大小(事务)
binlog_cache_size=1M
## 设置使用的二进制日志格式 (mixed, statement, row)
hinlog format=mixed
```

```
## 二进制日志过期清理时间。默认值为0,表示不自动清理。
expire_logs_days=7
## 跳过主从复制中遇到的所有错误或指定类型的错误,避免sLave端复制中断。
## 如: 1062错误是指一些主键重复, 1032错误是因为主从数据库数据不一致
slave_skip_errors=1062
```

• 修改完配置后重启实例:

```
docker restart mysql-master
```

• 进入 mysql-master 容器中:

```
docker exec -it mysql-master /bin/bash
```

• 在容器中使用mysql的登录命令连接到客户端:

```
mysql -uroot -proot
```

• 创建数据同步用户:

```
CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'slave'@'%';
```

从实例搭建

• 运行mysql从实例:

```
docker run -p 3308:3306 --name mysql-slave \
-v /mydata/mysql-slave/log:/var/log/mysql \
-v /mydata/mysql-slave/data:/var/lib/mysql \
-v /mydata/mysql-slave/conf:/etc/mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \
-d mysq1:5.7
```

• 在mysql的配置文件夹 /mydata/mysql-slave/conf 中创建一个配置文件 my.cnf:

```
touch my.cnf
```

• 修改配置文件my.cnf:

[mysqld]

```
## 设置server id, 同一局域网中需要唯一
server id=102
## 指定不需要同步的数据库名称
binlog-ignore-db=mysql
## 开启二进制日志功能,以备SLave作为其它数据库实例的Master时使用
log-bin=mall-mysql-slave1-bin
## 设置二进制日志使用内存大小(事务)
binlog_cache_size=1M
## 设置使用的二进制日志格式 (mixed, statement, row)
binlog_format=mixed
## 二进制日志过期清理时间。默认值为0,表示不自动清理。
expire_logs_days=7
## 跳过主从复制中遇到的所有错误或指定类型的错误,避免sLave端复制中断。
## 如: 1062错误是指一些主键重复, 1032错误是因为主从数据库数据不一致
slave_skip_errors=1062
## relay_log配置中继日志
relay_log=mall-mysql-relay-bin
## Log_slave_updates表示slave将复制事件写进自己的二进制日志
log_slave_updates=1
## slave设置为只读(具有super权限的用户除外)
read_only=1
```

• 修改完配置后重启实例:

docker restart mysql-slave

将主从数据库进行连接

• 连接到主数据库的mysql客户端,查看主数据库状态:

show master status;

• 主数据库状态显示如下:

0

• 进入 mysql-slave 容器中:

docker exec -it mysql-slave /bin/bash

• 在容器中使用mysql的登录命令连接到客户端:

mysql -uroot -proot

• 在从数据库中配置主从复制:

change master to master_host='192.168.6.132', master_user='slave', master_password='123456', master_



- 主从复制命令参数说明:
 - master_host: 主数据库的IP地址;
 - master_port: 主数据库的运行端口;
 - master_user: 在主数据库创建的用于同步数据的用户账号;
 - master_password: 在主数据库创建的用于同步数据的用户密码;
 - master_log_file: 指定从数据库要复制数据的日志文件,通过查看主数据的状态,获取File参数;
 - master_log_pos: 指定从数据库从哪个位置开始复制数据,通过查看主数据的状态,获取Position参数;
 - master_connect_retry: 连接失败重试的时间间隔,单位为秒。
- 查看主从同步状态:

show slave status \G;

• 从数据库状态显示如下:

• 开启主从同步:

start slave;

• 查看从数据库状态发现已经同步:

主从复制测试

主从复制的测试方法有很多,可以在主实例中创建一个数据库,看看从实例中是否有该数 据库,如果有,表示主从复制已经搭建成功。

• 在主实例中创建一个数据库 mall;

• 在从实例中查看数据库,发现也有一个 mall 数据库,可以判断主从复制已经搭建成功。

推荐阅读

• Spring 最常用的 7 大类注解,史上最强整理!

- 2020=1024+996, 996之年,程序员要如何应对!
- 当下流行的NIO框架,一篇搞懂!
- 前后端分离项目,引入 Spring Cloud Gateway 遇到的一个问题!
- 前后端分离项目,如何优雅实现文件存储!
- Github标星19K+Star, 10分钟自建对象存储服务!
- **2019** 我的 **Github** 开源之路!
- Github标星25K+Star, SpringBoot实战电商项目mall出SpringCloud版本啦!
- 涵盖大部分核心组件使用的 Spring Cloud 教程,一定要收藏哦!
- 我的Github开源项目,从0到20000 Star!

欢迎关注,点个在看

阅读原文

喜欢此内容的人还喜欢

项目中到底该不该用Lombok?

macrozheng

