

# Dispense del corso di Fondamenti di Informatica 1

Il linguaggio C - Puntatori (seconda parte)

Aggiornamento del 24/10/2019

### Ancora sul typedef

 Abbiamo visto che in C è possibile definire variabili con tipi di dato composti di diverse parti, ad esempio:

```
unsigned char *p;
```

- La variabile p è un puntatore a intero a 8 bit senza segno.
- Possiamo però definire un nuovo tipo «anni» che diventi un sinonimo di unsigned char:

```
typedef unsigned char anni;
```

La definizione precedente diventa allora:

```
anni *p;
```

• Si possono creare tipi che includono qualsiasi modificatore o specifica, quindi anche un tipo puntatore:

```
typedef unsigned char *ptranni;
```

 La definizione qui sopra fa sì che ptranni sia il tipo «puntatore a unsigned char». Avremmo potuto anche scrivere:

```
typedef unsigned char anni;
typedef anni *ptranni;
```

## La standard library del C

- Il C, oltre a tutti i suoi operatori, mette a disposizione una collezione di funzioni, macro e definizioni di tipi che permettono di semplificare il lavoro del programmatore che non deve reimplementare da solo funzioni basilari come quelle matematiche, quelle per l'input/output, la manipolazione di stringhe, ecc.
- Tutto ciò che viene messo a disposizione dalla standard library del C è accessibile attraverso l'inclusione di opportuni file .h nei file del proprio programma:

```
#include <...>
```

- In questo caso utilizzeremo < e > in quanto i file da includere non si troveranno nella cartella corrente ma tra le librerie del compilatore.
- Al momento la libreria standard mette a disposizione 29 file .h
- Di seguito vedremo alcuni dei più importanti

#### La libreria stdint.h

- Contiene le definizioni dei tipi interi a larghezza fissa, signed e unsigned e i rispettivi valori minimi e massimi.
- I tipi in essa contenuti esprimono chiaramente la dimensione in bit di una variabile e la presenza del segno, ad esempio:

```
uintN_t a; dichiara un intero senza segno grande esattamente N bit. intN_t a; dichiara un intero con segno grande esattamente N bit.
```

 Vengono definite anche le macro che vengono sostituite dal preprocessore con i valori massimi e minimi per ogni tipo:

```
INTN_MIN \rightarrow il minimo valore rappresentabile con N bit con segno UINTN_MAX \rightarrow il massimo valore rappresentabile con N bit senza segno
```

 I valori di N per cui sono stati definiti i tipi e le relative macro sono 8, 16, 32 e 64.

#### La libreria stdlib.h

- La libreria stdlib.h contiene varie funzioni, macro e definizioni tra cui funzioni per la gestione della memoria, per la generazione di numeri casuali e alcune utilities. Per ora limitiamoci a vedere solo due degli elementi contenuti in questa libreria:
- NULL: è una macro che viene utilizzata per rappresentare il valore di un puntatore nullo, cioè un puntatore che non sta puntando a un indirizzo di memoria valido.
- È molto utile sapere con certezza quando l'indirizzo di un puntatore non sta puntando a un indirizzo valido perché ci permette di evitare errori che il programma potrebbe incontrare a runtime.
- Dereferenziare per sbaglio un puntatore NULL causerebbe infatti un crash del programma.
- Tipicamente NULL è uno 0.

#### La libreria stdlib.h

- stdlib.h contiene anche la definizione di un tipo di dato particolare chiamato size t
- size\_t è un tipo di dato intero senza segno utilizzato per rappresentare le dimensioni di un oggetto nell'implementazione che si sta usando. Essendo «implementation defined» la sua dimensione in memoria può variare ma è di almeno 16 bit. È il tipo che viene comunemente utilizzato quando si deve dichiarare una variabile che contiene la dimensione di un oggetto.
- Con implementation defined si intende che lo standard specifica solamente «cosa» fa una funzione o un tipo, lasciando il compito di decidere «come» farlo a chi realizzerà il compilatore per una specifica architettura.
- In Visual Studio quando si compila a 32 bit (default) size\_t è un unsigned int, quando si compila a 64 bit size\_t è un unsigned long long.

#### La libreria stdbool.h

- Il C dalla sua revisione C99 supporta il tipo fondamentale booleano \_Bool, una variabile di questo tipo è in grado di memorizzare valori interi 0 e 1. In una variabile di tipo \_Bool viene memorizzato il valore 0 quando le si assegna uno 0, altrimenti quando le si assegna qualsiasi altro valore nella variabile viene memorizzato un 1.
- La libreria stdbool.h definisce principalmente tre macro:
  - bool
  - true
  - false
- Esse vengono espanse rispettivamente a:
  - \_Bool
  - 1
  - C
- Con esse è possibile dichiarare e utilizzare variabili di tipo booleano come se fosse un tipo fondamentale, ad esempio scrivendo:

```
bool var;
bool var = true;
```

### La libreria ctype.h

- La libreria ctype.h mette a disposizione funzioni utili per determinare cosa è contenuto in un singolo char (anche se i parametri sono tutti int).
- Alcuni esempi di funzioni sono:

```
    int islower(int ch): verifica se il carattere ch è minuscolo
    int isupper(int ch): verifica se il carattere ch è maiuscolo
    int isalpha(int ch): verifica se il carattere ch è un carattere alfabetico
    int isprint(int ch): verifica se il carattere ch è stampabile
    int isdigit(int ch): verifica se il carattere ch è una cifra
```

- Tutte queste funzioni ritornano 0 quando la condizione è verificata o un valore diverso da 0 altrimenti.
- In ctype.h sono presenti anche due funzioni utili per convertire un carattere da minuscolo a maiuscolo o viceversa:

```
int tolower(int ch): converte il carattere ch in minuscoloint toupper(int ch): converte il carattere ch in maiuscolo
```

 Entrambe queste funzioni ritornano il risultato della conversione o lo stesso carattere se non è stato possibile convertirlo.

### L'operatore sizeof

• L'operatore sizeof ritorna la dimensione (in char) di un tipo o di un'espressione in una variabile di tipo size\_t:

```
sizeof( type )sizeof expression
```

Ad esempio:

• ATTENZIONE: l'operatore sizeof ha precedenza più alta rispetto agli operatori aritmetici, quindi:

```
res = sizeof 2u + 3u; // res = 7!!
```

## Accesso in memoria con i puntatori

- In ADE8 abbiamo introdotto i puntatori per consentire ai programmi di accedere a più dati consecutivi in memoria.
- Per ora invece i puntatori sono stati usati unicamente per l'accesso indiretto a singole variabili, con lo scopo di modificare da una funzione una variabile esterna.
- Quello che dobbiamo fare è ora utilizzare operazioni aritmetiche sui puntatori (incremento e decremento) e vedere come definire più variabili in memoria a indirizzi consecutivi.
- A differenza di quanto visto in ADE8 però le variabili non sono tutte grandi uguali e quindi «andare all'elemento successivo» non è necessariamente «incrementare di 1 il puntatore».

### Aritmetica dei puntatori

Consideriamo la variabile:

```
int a = 3;
int *pa = &a;
```

• In questo caso pa è un puntatore a una variabile di tipo int.

Supponiamo che il suo valore sia 0x0092f7e0. Proviamo ad eseguire:

```
pa = pa + 2;
```

- Quale sarà il valore di pa dopo questo statement?
- La risposta è 0x0092f7e8. Il valore è aumentato di 8! Perché?
- In C esiste l'aritmetica dei puntatori. Gli operatori «+» e «-», quando applicati tra un puntatore e un'espressione di tipo intero hanno un comportamento diverso da quello che hanno normalmente in espressioni di tipo aritmetico. Nel comando precedente il valore da assegnare a pa viene valutato in realtà come:

```
<valore di pa> + 2 * <dimensione di int>
```

### Aritmetica dei puntatori

In generale, data la variabile:

```
<tipo> *pa;
```

Sono valide le seguenti espressioni:

```
pa + <espressione intera>
pa - <espressione intera>
```

 Le quali, rispettivamente, aggiungono o sottraggono implicitamente al valore del puntatore il valore di:

```
<dimensione di tipo> * <espressione intera>
```

 Il tipo di queste espressioni sarà sempre < tipo>\*, quindi potranno essere assegnate solamente a variabili di tipo puntatore a tipo!

### Aritmetica dei puntatori

 Esiste anche un altro tipo di espressione valida, la sottrazione tra due puntatori dello stesso tipo:

```
<tipo> *pa, *pb;
ptrdiff_t n = pa - pb;
```

- Il risultato è memorizzato in una variabile di tipo ptrdiff\_t, un tipo intero con segno definito nella standard library del C che serve proprio a rappresentare il risultato di differenze tra puntatori.
- In questo caso il valore memorizzato in n sarà:

 Questo serve per ottenere la «distanza» tra due puntatori in numero di elementi e non in char (quindi di solito byte).

#### Chiedere memoria alla libreria standard

- Come facciamo a definire più variabili dello stesso tipo?
- Una possibile soluzione è quella di chiedere alla libreria standard di fornirci lo spazio necessario: questo è chiamato allocazione di memoria.
- A runtime (cioè quando il programma viene eseguito) è possibile chiedere alla libreria standard di allocare una certa quantità di memoria utilizzando la funzione malloc():

```
extern void *malloc(size_t size);
```

- Il parametro size della malloc() deve contenere il numero di byte (char)
  che si vogliono allocare.
- La funzione ritorna un puntatore al primo byte della zona di memoria che è stata appena riservata, o NULL in caso di errore.
- La memoria appena allocata NON è inizializzata e quindi conterrà valori a caso!

#### Puntatori a void

#### extern void \*malloc(size t size);

- La malloc ritorna un puntatore a void... che cosa significa?
- Un puntatore a void indica un puntatore senza un tipo associato, ovvero un indirizzo a cui manca l'informazione sul tipo di dato a cui si sta puntando.
- Questo è un puntatore speciale, nel senso che non è direttamente utilizzabile:
  - non si può dereferenziare (quanti byte è grande il dato puntato?)
  - l'aritmetica dei puntatori non è ammessa su di esso (di quanto incremento?)
- Come posso fare quindi a utilizzarlo per accedere alla memoria appena allocata?
- Prima di poter essere utilizzato deve essere convertito in un puntatore a un tipo specifico.
- In C, un puntatore a void può essere assegnato a qualsiasi puntatore e, viceversa, qualsiasi puntatore può essere assegnato ad una variabile di tipo void\*.

#### Puntatori a void

 La conversione avviene implicitamente quando un puntatore a void viene assegnato a un puntatore a un altro tipo, ad esempio:

```
void *vp = malloc(12);
int *ip = vp;
```

Si potrà quindi anche scrivere direttamente:

```
int *ip = malloc(12);
```

 La conversione può anche essere resa esplicita attraverso un cast al tipo che dobbiamo ottenere:

```
int *ip = (int*)malloc(12);
anche se questo non è mai necessario. Non scrivetelo.
```

- La malloc() utilizza void\* come tipo di ritorno perché deve essere in grado di allocare memoria per qualsiasi tipo di dato.
- L'unica cosa che deve sapere per allocare memoria è il numero di byte necessari per contenere un certo tipo di dato.

#### Allocare memoria

 Abbiamo visto che possiamo allocare spazio per un po' di int in questo modo:

```
int *ip = malloc(12);
```

- Quanti int possiamo mettere in 12 byte?
- Quanti byte ci servono per contenere 379 int?
- È meglio lasciare che questi calcoli li faccia il compilatore per noi, sfruttando l'operatore sizeof:

```
int *ip = malloc(3 * sizeof(int));
```

- In questo modo evitiamo lo sforzo di fare i conti e non è necessario specificare la dimensione che ha un int.
- È anche possibile, ma non sempre chiaro, scrivere:

```
int *ip = malloc(3 * sizeof *ip);
```

 In questo modo il risultato è analogo e se cambiamo il tipo di ip, non dobbiamo cambiare il tipo all'interno della malloc. Se però non vi è chiaro, evitatelo!

#### Liberare la memoria

• La memoria che viene allocata in questo modo deve essere liberata quando non serve più. Questo viene fatto chiamando la funzione free():

```
void free(void* ptr);
```

- La funzione free comunica alla libreria standard che la memoria puntata da ptr è da deallocare. Se ptr è NULL, la funzione free non fa nulla.
- Bisogna fare molta attenzione a non utilizzare più i puntatori la cui memoria puntata è stata liberata con una free, l'accesso alla memoria puntata da un puntatore dopo che esso è stato passato alla free genera un undefined behavior.
- Un puntatore che non si riferisce più a un indirizzo valido è detto dangling pointer, in italiano «puntatore penzolante», ma nessuno lo chiama così.
- Un undefined behavoir viene generato anche in altri due casi:
  - Quando alla free viene passato un puntatore che è già stato liberato in precedenza (double free)
  - Quando alla free viene passato un puntatore che non si riferisce a un'area di memoria allocata dinamicamente in precedenza.

#### Liberare la memoria

- Quando si utilizza memoria allocata dinamicamente è molto importante ricordarsi di liberarla quando non è più necessaria, altrimenti si può incorrere in un memory leak.
- Consideriamo la seguente funzione:

```
int func(void)
{
    int *p = malloc(1000 * sizeof(int));
    // operazioni sulle celle puntate da p
    return *p; // ritorno il primo int puntato da p
}
```

- In questo caso i 4000 byte allocati non vengono liberati e quando la funzione ritorna al chiamante la memoria che conteneva il puntatore p viene liberata e con essa anche ogni possibilità di poter puntare nuovamente a quei 4000 byte. Ogni riferimento ad essi è perso per sempre. Quindi non posso nemmeno farne la free().
- Se immaginiamo che la funzione func venga chiamata 100.000 volte durante l'esecuzione del programma finiremmo per avere 400.000.000 byte (circa 400MB) allocati per il nostro programma senza avere più la possibilità di liberarli.

## Accesso alle variabili appena allocate

- Una volta che è stata chiesta alla libreria standard della memoria, possiamo accedere ad essa usando i puntatori e la loro aritmetica.
- Supponiamo di avere allocato memoria per contenere 3 interi.

```
int *ip = malloc(3 * sizeof(int));
```

 Dato che le variabili si trovano a indirizzi consecutivi possiamo usare il puntatore ip per ricavare dei puntatori a tutte le altre variabili:

```
int *p1 = ip; \rightarrow punterà al primo intero.

int *p2 = ip + 1; \rightarrow punterà al secondo

int *p3 = ip + 2; \rightarrow punterà al terzo.
```

 Sfruttando poi l'operatore \* per dereferenziare i puntatori appena ricavati potremo accedere ai valori puntati, ad esempio assegnando ad essi dei valori:

```
*p3 = 12;
```

Per rendere tutto più compatto potremmo scrivere direttamente:

```
*(ip + 2) = 12;
```

## Esempio

- Il fatto che tutte le variabili si trovino a indirizzi di memoria consecutivi rende molto facile l'utilizzo dei cicli per l'accesso ad esse.
- Ad esempio, dato che la memoria allocata attraverso la funzione malloc()
  non è inizializzata, possiamo scrivere il codice per inizializzare un
  numero arbitrario di variabili di tipo int appena allocate:

```
#include <stdlib.h>
int main(void)
      size t n = 10;
      int *p = malloc(n * sizeof(int));
      for (size t i = 0; i < n; ++i) {
           *(p + i) = 0; \leftarrow
      free(p); \leftarrow
      return 0;
```

Stabilisco il numero di variabili da allocare.

Alloco la memoria per n int usando la malloc().

Con un ciclo for assegno a ogni variabile int il valore 0 usando l'operatore \* e l'aritmetica dei puntatori.

Libero la memoria puntata da p quando non ne ho più bisogno passando alla free() il puntatore alla memoria da deallocare.

### L'operatore []

- Scrivere: \* (p + i) ogni volta che si vuole accedere all'i-esimo elemento della zona di memoria puntata da p può risultare prolisso, per questo in C è stato introdotto un metodo più veloce per ottenere lo stesso risultato, ossia l'operatore [].
- La sintassi per utilizzare l'operatore [] è la seguente:

```
<exp1> [ <exp2> ]
```

Per definizione usare dell'operatore [] è equivalente a scrivere:

```
*(exp1 + exp2)
```

- Dove exp1 e exp2 dovranno sempre essere due espressioni, una di un tipo intero e l'altra di tipo puntatore a qualcosa.
- Non potranno mai essere entrambe espressioni di tipo intero o di tipo puntatore.

### L'operatore []

 Ad esempio, supponendo che p sia un puntatore valido, avremo che le due definizioni:

```
int a = p[4];
e:
int a = *(p + 4);
produrranno lo stesso risultato.
```

 Ma riguardando meglio la sintassi dell'operatore [] si deduce che è valido anche scrivere:

```
int a = 4[p];
anche in questo caso ottenendo gli stessi risultati.
```

- Anche se valido, questo modo di scrivere è estremamente poco chiaro!
- Durante il corso scriveremo sempre prima il puntatore poi, all'interno delle parentesi quadre, l'espressione intera.

## L'operatore []

 Rivediamo ora l'esempio visto poco fa per azzerare tutte le variabili di tipo int appena allocate:

```
#include <stdlib.h>
int main(void)
     size t n = 10;
     int *p = malloc(n * sizeof(int));
     for (size t i = 0; i < n; ++i) {
          p[i] = 0;
     free(p);
     return 0;
```

Il codice è rimasto sostanzialmente invariato. L'utilizzo dell'operatore [] lo ha reso però più leggibile e chiaro.

## Funzioni alternative per l'allocazione

- Esistono anche altre due funzioni che svolgono un lavoro simile a quello della malloc() con alcune piccole differenze, sono le funzioni calloc() e realloc().
- La funzione calloc() funziona esattamente come la malloc() con la differenza che la memoria appena allocata viene anche azzerata, la sua dichiarazione è:

```
void* calloc(size_t num, size_t size);
```

- I parametri sono diversi da quelli della malloc() ma hanno lo stesso significato, il parametro num indica il numero di oggetti da allocare mentre il parametro size indica la dimensione di un singolo oggetto.
- La memoria totale allocata sarà quindi di num \* size bytes, e anche in questo caso il puntatore ritornato punterà al primo byte allocato.

## Esempio con calloc()

Rivediamo ancora l'esempio di prima:

```
#include <stdlib.h>
int main(void)
{
    size_t n = 10;
    int *p = calloc(n, sizeof(int));

    // ...
    free(p);
    return 0;
}
```

L'introduzione della calloc() ha permesso di evitare un ciclo esplicito per l'azzeramento.

 Supponiamo di voler creare un vettore di numeri e inizialmente di aver bisogno solo del numero 27:

```
#include <stdlib.h>
int main(void)
         int *v;
         size t n = 1;
         v = malloc(n * sizeof(int));
         v[0] = 27;
         // ... Qui vogliamo aggiungere un elemento al vettore
         free(v);
         return 0;
```

Adesso però come facciamo ad aggiungere il numero 137 per esempio?

- Serve effettuare una serie di operazioni non proprio banali:
- 1. creare un nuovo spazio di memoria per contenere gli elementi già presenti nel vettore più quello che vogliamo aggiungere

```
int *tmp = malloc((n + 1) * sizeof(int)); // 1.
```

2. copiare tutti gli elementi vecchi nella nuova zona di memoria

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) // 2.
   tmp[i] = v[i];</pre>
```

3. aggiungere alla fine il nuovo elemento

```
tmp[n] = 137; // 3.
```

4. liberare la memoria allocata precedentemente

```
free(v); // 4.
```

5. far puntare il puntatore alla nuova zona di memoria

```
v = tmp; // 5.
```

6. aumentare la dimensione del vettore

```
++n; // 6.
```

Il risultato diventa quindi:

```
#include <stdlib.h>
int main(void)
         int *v;
         size t n = 1;
         v = malloc(n * sizeof(int));
         v[0] = 27;
         int *tmp = malloc((n + 1) * sizeof(int)); // 1.
         for (size t i = 0; i < n; ++i) // 2.
                  tmp[i] = v[i];
         tmp[n] = 137; // 3.
         free(v); // 4.
         v = tmp; // 5.
         ++n; // 6.
         free(v);
         return 0;
```

- Quello che abbiamo fatto, andrebbe certamente inserito in una funzione, vista la complessità della cosa.
- Non esiste una soluzione alternativa? Per fortuna sì. Esiste la funzione:

```
void *realloc(void *ptr, size_t new_size);
```

- La realloc() ha due parametri, ptr è un puntatore alla zona di memoria che deve essere ridimensionata e new\_size è la nuova dimensione che le si vuole dare.
- Se la zona di memoria viene ingrandita, la nuova parte non è inizializzata e contiene valori a caso.
- Se la zona viene ridotta, la parte che finisce oltre la nuova dimensione viene deallocata.
- Se ptr è NULL allora la realloc() si comporta esattamente come la malloc().

- Attenzione che la funzione ritorna un nuovo puntatore. Quindi come la si deve usare?
- Il puntatore ritornato dalla realloc() deve sempre essere assegnato ad una variabile, tipicamente quella di prima:

```
#include <stdlib.h>
int main(void)
           int *v;
           size t n = 1;
           v = malloc(n * sizeof(int));
           v[0] = 27;
           v = realloc(v, (n + 1) * sizeof(int)); // 1.2.4.5.
           v[n] = 137; // 3.
           ++n; // 6.
           free(v);
           return 0;
```

### Altri esempi

```
#include <stdlib.h>
int main(void) {
          float *p = malloc(5 * sizeof(float));
           int *q = calloc(3, sizeof(int)); __
           *(q+1) = 10;
           *(p+4) = 12.4f;
          p = realloc(p, sizeof(float)* 10);
           *(p+9) = 13.2f;
          free(p);
          free(q);
           return 0;
```

Alloco memoria per 5 float (20 byte) non inizializzati

alloco memoria per 3 int inizializzati a zero (12 byte)

Assegno al secondo intero puntato da q il valore 10

Assegno al quinto float puntato da pil valore 12.4

Ridimensiono la zona puntata da p per contenere 10 float (40 byte)

Assegno al decimo float puntato da p il valore 13.2

dealloco la memoria puntata da p e la memoria puntata da q

## Altri esempi

```
#include <stdlib.h>
int main(void) {
           float *p = malloc(5 * sizeof(float));
           int *q = calloc(3, sizeof(int));
           q[1] = 10;
           p[4] = 12.4f;
           p = realloc(p, sizeof(float)* 10);
           p[9] = 13.2f;
           free(p);
           free(q);
           return 0;
```