

Wstęp

Urządzenia podłączone do systemy zgłaszają się po restarcie w następującej formie:

```
Dla protokołu w wersji 1.6.x:
wysyłając komunikat REST na endpoint /protocols/iot16/bootnotification/{deviceld}
class BootNotificationRequest {
    String deviceVendor;
    String deviceModel;
    String deviceSerialNumber;
    String firmwareVersion;
    . . .
}
Dla protokołu w wersji 2.0.x:
wysyłając komunikat REST na endpoint /protocols/iot20/bootnotification/{deviceld}
class BootNotificationRequest {
    Device device;
    Reason reason;
    static class Device {
         String serialNumber;
         String model;
        Modem modem;
         String vendorName;
        String firmwareVersion;
    }
    ...
}
W przypadku obu protokołów odpowiedzią na komunikat jest:
class BootNotificationResponse {
    String currentTime;
    int interval;
    Status status;
    enum Status { Accepted, Pending, Rejected }
}
```

Gdzie interval to ilość sekund, co którą urządzenie ma przesyłać komunikat Heartbeat.

UWAGA: Wszystkie komunikaty oraz struktura ścieżek endpointów są zestandaryzowane i nie podlegają zmianom czy rozszerzeniom.



Ćwiczenie: Modelowanie Value Objects i Policy

Zaimplementuj logikę wyliczania pola interval komunikatu zwrotnego BootNotificationResponse.

Wymagania:

Heartbeat interwal może być określony przez administratora systemu dla:

- konkretnego podzbioru urządzeń wskazanych po deviceld,
- wszystkich urządzeń określonego modelu (vendor + model) gdzie model może być określony za pomocą wyrażenia regularnego
- wszystkich urządzeń komunikujących się danym protokołem
- pozostałych urządzeń (interwał domyślny).

Obecne reguly:

Interwały dla podzbioru urządzeń:

Interval	Devicelds
600s	EVB-P4562137, ALF-9571445, CS_7155_CGC100, EVB-P9287312, ALF-2844179
2700s	t53_8264_019, EVB-P15079256, EVB-P0984003, EVB-P1515640, EVB-P1515526

Interwały dla modeli:

Interval	Vendor	Model (regex)
60s	Alfen BV	NG920-5250[6-9]
60s	ChargeStorm ABI	Chargestorm Connected
120s	EV-BOX	G3-M5320E-F2.*

Interwał dla protokołu loT2.0 wynosi: 600s

Interwał domyślny: 1800s

Przebieg ćwiczenia:

- 1. Zaimplementuj metodę **calculateInterval(Deviceish)** klasy **IntervalRules** enkapsułującą wszystkie reguły.
- Implementację możesz zacząć od testów, zgodnych z opisem reguł w akapicie "Obecne reguły" sugerowane scenariusze:

Test dla deviceish.deviceld = EVB-P4562137 oczekujemy 600s

Test dla deviceish.deviceld = t53 8264 019 oczekujemy 2700s

Test dla deviceish.vendor = ChargeStorm ABI i deviceish.model = Chargestorm Connected wtedy 60s Test dla deviceish.vendor = EV-BOX i deviceish.model = G3-M5320E-F2-5872 oczekujemy 120s

- 3. By odizolować logikę wyliczania interwału od różnorodności protokołów komunikacyjnych, zaimplementuj Value Object (na potrzeby ćwiczenia nazwijmy go **Deviceish**), który posiada wyłącznie pola niezbędne do wyliczenia interwału.
- 4. Dodaj do obu klas **BootNotificationRequest** metodę, która wyprodukuje Value Object **Deviceish**. Do metody produkującej przekaż brakujące informacje jako parametry.

UWAGA w tym ćwiczeniu:

- Pomiń funkcjonalności związane z edycją / dodawaniem reguł przez administratora, skup się na wyliczaniu interwałów
- Pomiń warstwę persystgncji oraz inne technologie



Ćwiczenie: Persystencja obiektu jako dokument

Zaimplementuj i przetestuj testem integracyjnym zapis oraz pobieranie reguł wyliczania interwału z poprzedniego zadania.

- 1. Zaimplementuj klasę **IntervalRulesRepository**, zaimplementuj jedynie metodę: IntervalRules get() nie przyjmującą argumentu
- 2. W implementacji klasy **IntervalRulesRepository** posłuż się poniższym kodem:

```
@Data
@Entity
@Table(name = "features_configuration")
class FeaturesConfigurationEntity {
    @Id
    private String name;

@Type(type = "jsonb")
    @Column(columnDefinition = "jsonb")
    private IntervalRules configuration;
}
Persystencja obiektu jako JSON
    w kolumnie typu binary json
    w bazie Postgresql
```

- Posłuż się wstępnie przygotowanym testem IntervalRulesRepositoryTest dokończ test.
 Test wykorzystuje bazę Postgresql uruchamianą automatycznie w kontenerze Docker-a.
 Upewnij się, że na Twoim komputerze doker jest uruchomiony.
 Za zażądanie kontenerem w trakcie testów odpowiada biblioteka https://www.testcontainers.org
- 4. Zadbaj o scenariusz w którym w bazie danych nie ma żadnej konfiguracji, w tym przypadku skonstruuj i zwróć domyślną konfigurację z domyślnym interwałem.



Ćwiczenie: REST dla prostej logiki CRUD

Zaimplementuj kontroler REST-owy i przetestuj testem Spring MockMvc endpoint REST-owy pozwalający na zapis oraz odczyt aktualnych reguł wyliczania interwału z poprzednich zadania (**IntervalRules**).

- Zaimplementuj klasę FeaturesConfigurationController z pozwalającą na: odczyt (Http GET method) zapis (Http PUT method)
- 2. Sam zaproponuj strukturę ścieżki endpointu.
- 3. Przetestuj przypadek z przekazaniem błędnego wyrażenia regularnego dla reguły opartej o model urządzeń, zadbaj by kod błędu zwracany w tym przypadku to BAD REQUEST (400).



Ćwiczenie: Modelowanie Aggregate i Value Objects

Rozszerz klasę **Device** pozwalającą docelowo konfigurować informacji o urządzeniu takich jak:

- lokalizacja urządzenia
- godziny dostępności urządzenia
- ogólne ustawienia
- oraz pozwala na przypisanie urządzenia do operatora urządzeń (operator) i dostawcy usługi (provider). Ponad to klasa docelowo udostępnia informacje o aktualnych brakach i błędach w konfiguracji oraz o widoczności urządzenia dla klientów końcowych.

UWAGA agregat demonstrowany w tym ćwiczeniu to typowy model definicyjny (obiekty typu draft) i posiada następujące cechy:

- relatywnie prosta logika CRUD-owa, metody typu get / set
- miękka weryfikacja reguł podczas edycji:
 - złamanie reguł jest dopuszczalne
 - posiada ciągłą informację o aktualnych błędach, żądaniach lub sugestiach naprawy
- złamane reguły mogą blokować pewne funkcje, tutaj publikację / widoczność urządzenia dla klientów

Zapoznaj się z obecnym stanem klasy **Device** oraz **OpeningHours** i **Settings** oraz dodaj kolejne konfigurowalne informacje o urządzeniu:

- Zaimplementuj klasę Location z polami tekstowymi street, houseNumber, city, postalCode, state, country oraz coordinates, gdzie Coordinates to klasa o polach longitude, latitude typu BigDecimal
- 2. Do klasy Device dodaj metodę updateLocation oraz pole location
- 3. Zaimplementuj klasę Ownership z polami tekstowymi operator i provider
- 4. Do klasy Device dodaj metodę assign(Ownership) oraz pole ownership

Dodaj weryfikacje braków i błędów informacji oraz kalkulacje widoczność urządzenia:

- Zaimplementuj metodę getViolations zwracającą nową klasę Violations konstruowaną za pomocą wzorca budowniczy
- 2. Violations niech posiada serie pól typu Boolean dla każdego weryfikowanego błędu:
 - operatorNotAssingned
 - providerNotAssigned
 - locationMissing
 - showOnMapButMissingLocation
 - showOnMapButNoPublicAccess
- W metodzie getViolations klasy **Device**, która przy każdym jej wywołaniu wylicz wszystkie weryfikowane błędy
- 4. Zaimplementuj klasę **Visibility** z polami forCustomer oraz roamingEnabled forCustomer to enum o 3 wartościach: USABLE_AND_VISIBLE_ON_MAP, USABLE_BUT_HIDDEN_ON_MAP, INACCESSIBLE_AND_HIDDEN_ON_MAP roamingEnabled to pole typu boolean
- 5. Do klasy **Device** dodaj metodę getVisibility zwracającą obiekt typu **Visibility**, która przy każdym jej wywołaniu wylicz widoczność według poniższych reguł:
 - 1. roamingEnabled = true kiedy nie ma błędów i braków w danych oraz settings.publicAccess == true
 - analogicznie reguły muszą być spełniony by klient mógł użyć urządzenia część USABLE / INACCESSIBLE wartości enuma ForCustomer ponadto settings.showOnMap decyduje czy urządzenie jest pokazywane na mapie część VISIBLE_ON_MAP / HIDDEN_ON_MAP wartości enuma ForCustomer



Ćwiczenie: Implementacja REST i Application Service

Zaimplementuj kontroler REST-owy pozwalający na odczyt oraz edycję aktualnej konfiguracji urządzenia z poprzednich zadania (**Device**).

To API jest projektowane na potrzeby naszego zespołu i będzie wykorzystywane przez GUI webowe.

 Zaimplementuj klasę DevicesController z pozwalającą na: odczyt pojedynczego urządzenia (Http GET method) odczyt z paginacją wszystkich urządzeń (Http GET method) aktualizację konfiguracji pojedynczego urządzenia (Http PATCH method)

W tym ćwiczeniu pominiemy metody POST i DELETE ale jak najbardziej miały by one zastosowanie, metodę PUT wykluczamy a rolę edycji przejmuje bardziej selektywny PATCH.

2. Sam zaproponuj strukture ścieżki endpointu.

Na potrzeby odczytu konfiguracji:

- 3. Dodaj do klasy **Device** metode toConfigurationSnapshot
- Zaimplementuj klasę DeviceSnapshot posiadającą identyczne pola jak klasy Device oraz pola z Violations i Visibility
- 5. Uzupełnij metody odczytowe (GET) w **DevicesController**Paginację zaimplementuj przy pomocy Pageable i Page ze Springa

Na potrzeby aktualizacji konfiguracji:

- 6. Zaimplementuj klasę UpdateDevice posiadającą identyczne pola jak klasy Device
- 7. Uzupełnij metodę PATCH w DevicesController używając UpdateDevice jako body reauestu
- Zaimplementuj klasę DevicesService posiadającą metodę update(UpdateDevice)
 Jeżeli pole klasy UpdateDevice jest różne od null to wykonaj odpowiednią metodę aktualizującą na klasie Device, np:

if (updateDevice.location != null) device.updateLocarion(updateDevice.location) if (updateDevice.openingHours != null) device.updateOpeningHours(updateDevice.openingHours) ...

Dzięki temu umożliwimy patch-owanie selektywnie dowolnego pola lub ich grupy poprzez jeden endpoint z metodą PATCH