PROCEDURE

Una *procedura* permette di

- dare un nome a una istruzione
- rendendola parametrica
- non denota un valore, quindi non c'è tipo di ritorno → void

```
void p(int x) {
    x = x * 2;
    printf("%d", x);
}
```

PROCEDURE COME SERVITORI

Una *procedura* è un *componente software* che cattura l'idea di "macro-istruzione"

- molti possibili parametri, che possono anche essere modificati mentre nelle funzioni normalmente non devono essere modificati
- nessun "valore di uscita" esplicito

Come una funzione, una procedura è un servitore

- passivo
- > che serve un cliente per volta
- che può trasformarsi in cliente invocando se stessa o altre procedure
- In C, una procedura ha la stessa struttura di una funzione, salvo il tipo di ritorno che è void

PROCEDURE

L'istruzione *return* provoca <u>solo</u> la restituzione del controllo al cliente e <u>non</u> è seguita da una espressione da restituire -> non è necessaria se la procedura termina "spontaneamente" a fine blocco

Nel caso di una procedura, non esistendo valore di ritorno, cliente e servitore comunicano solo:

- mediante parametri
- >mediante *aree dati globali*

Occorre il *passaggio per riferimento* per fare cambiamenti permanenti ai dati del cliente

PASSAGGIO DEI PARAMETRI

In generale, un parametro può essere trasferito dal cliente al servitore:

- per valore o copia (by value)
 si trasferisce <u>il valore</u> del parametro attuale
- per riferimento (by reference)
 si trasferisce <u>un riferimento</u> al parametro attuale


Perché il passaggio per valore non basta?


Problema: scrivere una procedura che scambi


i valori di due variabili intere

Specifica:

Dette A e B le due variabili, ci si può appoggiare a una variabile ausiliaria T, e svolgere lo scambio in tre fasi







Supponendo di utilizzare, senza preoccuparsi, il passaggio per valore usato finora, la codifica potrebbe essere espressa come segue:

```
void scambia(int a, int b) {
  int t;
  t = a;  a = b;  b = t;
  return; /* può essere omessa */
}
```


Il cliente invocherebbe quindi la procedura così:

```
int main() {
  int y = 5, x = 33;
  scambia(x, y);
  /* ora dovrebbe essere
     x=5, y=33 ...
     MA NON È VERO
  */
}
```

Perché non funziona?


- La procedura ha effettivamente scambiato i valori di A e B <u>al suo interno</u> (in C nel suo record di attivazione)
- ma questa modifica non si è propagata al cliente, perché sono state scambiate le copie locali alla procedura, non gli originali
- al termine della procedura, <u>le sue variabili locali sono</u> <u>state distrutte</u> → <u>nulla è rimasto</u> del lavoro svolto dalla procedura

X[33
Y	5



PASSAGGIO PER VALORE

Ogni azione fatta su a e b è <u>strettamente locale</u> al servitore. Quindi a e b vengono scambiati ma quando il servitore termina, tutto scompare



PASSAGGIO DEI PARAMETRI IN C

Il C adotta sempre il passaggio per valore

- le variabili del cliente e del servitore sono disaccoppiate
- ma non consente di scrivere componenti software il cui scopo sia diverso dal calcolo di una espressione
- per superare questo limite occorre il passaggio per riferimento (by reference)

PASSAGGIO PER RIFERIMENTO

Il passaggio per riferimento (by reference)

- NON trasferisce una copia del valore del parametro attuale
- > ma un riferimento al parametro, in modo da dare al servitore <u>accesso diretto</u> al parametro in <u>possesso del cliente</u>
- il servitore, quindi, accede direttamente al dato del cliente e può modificarlo

PASSAGGIO DEI PARAMETRI IN C


Il linguaggio C **NON** supporta *direttamente* il passaggio per riferimento

- è una grave mancanza
- viene fornito indirettamente solo per alcuni tipi di dato
- occorre quindi costruirlo quando serve

PASSAGGIO PER RIFERIMENTO

Si trasferisce <u>un riferimento</u> ai parametri attuali (cioè i loro indirizzi)

Ogni azione fatta su **a** e **b**in realtà è fatta su **x** e **y**nell'environment del cliente



REALIZZARE IL PASSAGGIO PER RIFERIMENTO IN C

Il C *non* fornisce *direttamente* un modo per attivare il passaggio per riferimento -> a volte occorre *costruirselo*

È possibile costruirlo? Come?

- Poiché passare un parametro per riferimento comporta la capacità di manipolare indirizzi di variabili...
- ... gestire il passaggio per riferimento implica la capacità di accedere, <u>direttamente o indirettamente</u>, agli indirizzi delle variabili

REALIZZARE IL PASSAGGIO PER RIFERIMENTO IN C

In particolare occorre essere capaci di:

- ricavare l'indirizzo di una variabile
- dereferenziare un indirizzo di variabile, ossia "recuperare" il valore dato l'indirizzo della variabile

Nei linguaggi che offrono direttamente il passaggio per riferimento, questi passi sono effettuati in modo trasparente all'utente

In C il *programmatore deve conoscere gli indirizzi* delle variabili e quindi accedere alla macchina sottostante

INDIRIZZAMENTO E DEREFERENCING

Il C offre a tale scopo *due operatori*, che consentono di:

- ricavare l'indirizzo di una variabile
 operatore estrazione di indirizzo
- dereferenziare un indirizzo di variabile, denotando la variabile (e il valore contenuto in quell'indirizzo)
- operatore di dereferenziamento *

INDIRIZZAMENTO E DEREFERENCING


Se x è una variabile, &x denota l'indirizzo in memoria di tale variabile:

&x
$$\equiv \alpha$$

Se α è l'indirizzo di una variabile, *α denota *tale variabile*:

$$x \equiv *\alpha$$

INDIRIZZAMENTO E DEREFERENCING



Un *puntatore* è il costrutto linguistico introdotto dal C (e da altri linguaggi) come *forma di accesso alla macchina sottostante* e in particolare agli *indirizzi di variabili*

- Un tipo puntatore a T è un tipo che denota l'indirizzo di memoria di una variabile di tipo T
- Un puntatore a T è una variabile di "tipo puntatore a T" che può contenere l'indirizzo di una variabile di tipo T

Una variabile puntatore è una variabile che permette di memorizzare un indirizzo di memoria (o la costante NULL):

```
<tipo> * <nomevariabile> ;
```

Il tipo del puntatore indica il tipo del dato contenuto nell'indirizzo di memoria puntato.

Esempi:

```
int *p;
int* p;
int * p;
```

Queste tre forme sono equivalenti e definiscono p come "puntatore a intero" ovviamente diverso significato da int p;

E' anche possibile specificare puntatori generici per cui non si specifica il tipo: void * p; necessario poi un cast

20


PASSAGGIO PER RIFERIMENTO IN C

- il cliente deve *passare esplicitamente gli indirizzi*
- il servitore deve <u>prevedere esplicitamente dei</u> <u>puntatori come parametri formali</u>

```
void scambia(int* a, int* b) {
  int t;
  t = *a; *a = *b; *b = t;
}
int main() {
  int y=5, x=33;
  scambia(&x, &y);
}
```


ESEMPIO: RECORD DI ATTIVAZIONE

Caso del *passaggio per valore*:



ESEMPIO: RECORD DI ATTIVAZIONE

Caso del *passaggio per riferimento*:



OSSERVAZIONE


Quando un puntatore è usato per realizzare il passaggio per riferimento, la funzione non dovrebbe mai alterare il valore del puntatore

Quindi, se a e b sono due puntatori:

$$*a = *b$$
 SI
$$a \times b$$
 NO

In generale una funzione PUÒ modificare un puntatore, ma non è opportuno che lo faccia se esso realizza un passaggio per riferimento

- Un puntatore è una variabile destinata a contenere l'indirizzo di un'altra variabile
- Vincolo di tipo: un puntatore a T può contenere solo l'indirizzo di variabili di tipo T



La costante NULL

- E' una macro definita in stdlib.h
- Rappresenta un indirizzo di memoria non accessibile, il puntatore con valore NULL non punta a nulla.
- Equivalenza fra la costante 0 e NULL

int
$$x = 8$$
; $x = 8$; $x = 8$ α

int* $p = &x$; $p = \alpha = 8$ α

* $p = 31$; $p = \alpha = 8$; $q = 31$; $q =$

Note sui puntatori

 Dereferenziare puntatori (operatore *) non inizializzati o inizializzati in modo scorretto o con valore NULL per cui non puntano ad una cella di memoria effettiva, causa comportamento non definito.

```
- int * p; *p=1; scorretto!
- int * p; p=-1; scorretto!
- int * p =NULL; *p=1; scorretto!
```

• E' possibile definire puntatori di puntatori:

```
• int X=1; int *p=&X; int **q=&p;
```

• printf("%d%d", *p, **q); stampa due volte il contenuto della variabile X

Un puntatore non è legato per sempre alla stessa variabile; può essere modificato

Le parentesi sono necessarie? La scrittura *p-- equivale a *(p--), si estrae il valore puntato da p e poi si decrementa il puntatore p.

Un puntatore a T può contenere solo l'indirizzo di variabili di tipo T: puntatori a tipi diversi sono incompatibili tra loro


Esempio:

MOTIVO: il tipo del puntatore serve per dedurre il tipo dell'oggetto puntato, che è una informazione indispensabile per effettuare il dereferencing

```
void scambia(int* pa, int* pb) {
  int t;
  t = *pa; *pa = *pb; *pb = t;
}
int main() {
  int y = 5, x = 33;
  int *py = &y, *px = &x;
  scambia(px, py);
}
```

ESEMPIO: RECORD DI ATTIVAZIONE

Il record di attivazione si modifica come segue



COMUNICAZIONE TRAMITE AMBIENTE GLOBALE

Una procedura può anche comunicare con il cliente mediante aree dati (variabili) globali

Le variabili globali in C:

- sono allocate nell'area dati globale (fuori da ogni funzione)
- esistono *prima* della chiamata del *main* (quindi prima dell'esecuzione del programma).
- Il tempo di vita si estende per tutta la durata del programma
- sono visibili, previa dichiarazione extern, in tutti i file dell'applicazione
- sono *inizializzate automaticamente a 0* salvo diversa indicazione
- possono essere *nascoste* in una funzione da una variabile locale omonima

Esempio: Divisione intera x/y con calcolo di quoziente e resto. Occorre calcolare *due* valori che supponiamo di mettere in due variabili globali

SOLUZIONE ALTERNATIVA

Esempio: Con il passaggio dei parametri per indirizzo avremmo il seguente codice

```
void dividi(int x, int y, int* quoziente,
   int* resto) {
     *resto = x%y; *quoziente = x/y;
}
int main() {
   int k = 33, h = 6, quoz, rest;
   int *pq = &quoz, *pr = &rest;
   dividi(33, 6, pq, pr);
   printf("%d%d", quoz, rest);
}
```