Capitolo 3 Livello di trasporto

Nota per l'utilizzo:


Abbiamo preparato queste slide con l'intenzione di renderle disponibili a tutti (professori, studenti, lettori). Sono in formato PowerPoint in modo che voi possiate aggiungere e cancellare slide (compresa questa) o modificarne il contenuto in base alle vostre esigenze.

Come potete facilmente immaginare, da parte nostra abbiamo fatto *un sacco* di lavoro. In cambio, vi chiediamo solo di rispettare le seguenti condizioni:

- se utilizzate queste slide (ad esempio, in aula) in una forma sostanzialmente inalterata, fate riferimento alla fonte (dopo tutto, ci piacerebbe che la gente usasse il nostro libro!)
- se rendete disponibili queste slide in una forma sostanzialmente inalterata su un sito web, indicate che si tratta di un adattamento (o che sono identiche) delle nostre slide, e inserite la nota relativa al copyright.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

All material copyright 1996-2005 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved



Reti di calcolatori e Internet: Un approccio top-down

3ª edizione Jim Kurose, Keith Ross Pearson Education Italia ©2005

Capitolo 3: Livello di trasporto

<u>Obiettivi:</u>

- Capire i principi che sono alla base dei servizi del livello di trasporto:
 - multiplexing/demultiplexing
 - 🔍 trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - ontrollo di congestione

- Descrivere i protocolli del livello di trasporto di Internet:
 - UDP: trasporto senza connessione
 - TCP: trasporto orientato alla connessione
 - ontrollo di congestione TCP


Capitolo 3: Livello di trasporto

- □ 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- 3.6 Principi sul controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP

Servizi e protocolli di trasporto

- Forniscono la comunicazione logica tra processi applicativi di host differenti
- I protocolli di trasporto vengono eseguiti nei sistemi terminali
 - Iato invio: scinde i messaggi in segmenti e li passa al livello di rete
 - Iato ricezione: riassembla i segmenti in messaggi e li passa al livello di applicazione
- Più protocolli di trasporto sono a disposizione delle applicazioni
 - Internet: TCP e UDP



Relazione tra livello di trasporto e livello di rete


- livello di rete: comunicazione logica tra host
- livello di trasporto:
 comunicazione logica tra
 processi
 - o si basa sui servizi del livello di rete

Analogia con la posta ordinaria:

- 12 ragazzi inviano lettere a 12 ragazzi
- processi = ragazzi
- messaggi delle applicazioni = lettere nelle buste
- \Box host = case
- protocollo di trasporto =
 Anna e Andrea
- protocollo del livello di rete = servizio postale

<u>Protocolli del livello di trasporto</u> <u>in Internet</u>

- Affidabile, consegne nell'ordine originario (TCP)
 - ontrollo di congestione
 - ontrollo di flusso
 - o setup della connessione
- Inaffidabile, consegne senz'ordine:
 UDP
 - estensione senza fronzoli del servizio di consegna a massimo sforzo
- Servizi non disponibili:
 - o garanzia su ritardi
 - garanzia su ampiezza di banda



Capitolo 3: Livello di trasporto

- 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- 3.6 Principi sul controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP

Multiplexing/demultiplexing


<u>Demultiplexing</u>

nell'host ricevente:

consegnare i segmenti ricevuti alla socket appropriata <u>Multiplexing</u>

nell'host mittente:


raccogliere i dati da varie socket, incapsularli con l'intestazione (utilizzati poi per il demultiplexing)



host 1 host 2 host 3

Come funziona il demultiplexing

- L'host riceve i datagrammi IP
 - ogni datagramma ha un indirizzo IP di origine e un indirizzo IP di destinazione
 - ogni datagramma trasporta 1 segmento a livello di trasporto
 - ogni segmento ha un numero di porta di origine e un numero di porta di destinazione
- L'host usa gli indirizzi IP e i numeri di porta per inviare il segmento alla socket appropriata



Struttura del segmento TCP/UDP

Demultiplexing senza connessione


- Crea le socket con i numeri di porta:
- DatagramSocket mySocket1 = new
 DatagramSocket(99111);
- DatagramSocket mySocket2 = new
 DatagramSocket(99222);
- La socket UDP è identificata da 2 parametri:

(indirizzo IP di destinazione, numero della porta di destinazione)

- Quando l'host riceve il segmentoUDP:
 - ocontrolla il numero della porta di destinazione nel segmento
 - invia il segmento UDP alla socket con quel numero di porta
- I datagrammi IP con indirizzi IP di origine e/o numeri di porta di origine differenti vengono inviati alla stessa socket

<u>Demultiplexing senza connessione</u> (continua)

DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(6428);




SP fornisce "l'indirizzo di ritorno"

<u>Demultiplexing</u> <u>orientato alla connessione</u>


- La socket TCP è identificata da 4 parametri:
 - indirizzo IP di origine
 - o numero di porta di origine
 - indirizzo IP di destinazione
 - o numero di porta di destinazione
- L'host ricevente usa i quattro parametri per inviare il segmento alla socket appropriata

- Un host server può supportare più socket TCP contemporanee:
 - ogni socket è identificata dai suoi 4 parametri
- I server web hanno socket differenti per ogni connessione client
 - on HTTP non-persistente si avrà una socket differente per ogni richiesta

<u>Demultiplexing</u> <u>orientato alla connessione (continua)</u>



<u>Demultiplexing orientato alla connessione:</u> <u>thread dei server web</u>



Capitolo 3: Livello di trasporto

- □ 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- 3.6 Principi sul controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP

UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]


- Protocollo di trasporto "senza fronzoli"
- Servizio di consegna"a massimo sforzo",i segmenti UDP possono essere:
 - o perduti
 - onsegnati fuori sequenza all'applicazione
- Senza connessione:
 - ono handshaking tra mittente e destinatario UDP
 - ogni segmento UDP è gestito indipendentemente dagli altri

Perché esiste UDP?

- Nessuna connessione stabilita (che potrebbe aggiungere un ritardo)
- Semplice: nessuno stato di connessione nel mittente e destinatario
- ☐ Intestazioni di segmento corte
- Senza controllo di congestione:UDP può sparare dati a raffica

UDP: altro

- Utilizzato spesso nelle applicazioni multimediali
 - tollera piccole perdite
 - o sensibile alla frequenza
- 🗖 🛮 Altri impieghi di UDP
 - $\mathcal{D}\mathcal{N}\mathcal{S}$
 - \circ SNMP
- Trasferimento affidabile con UDP: aggiungere affidabilità al livello di applicazione
 - Recupero degli errori delle applicazioni!



Struttura del segmento UDP

Checksum UDP

Obiettivo: rilevare gli "errori" (bit alterati) nel segmento trasmesso

<u>Mittente:</u>


- Tratta il contenuto del segmento come una sequenza di interi da 16 bit
- checksum: somma (complemento a 1) i contenuti del segmento
- Il mittente pone il valore della checkşum nel campo checkşum del segmento UDP

Ricevente:

- calcola la checksum del segmento ricevuto
- controlla se la checksum calcolata è uguale al valore del campo checksum:
 - O No errore rilevato
 - Osì nessun errore rilevato. Ma potrebbero esserci errori nonostante questo? Altro più avanti...

Esempio di checksum

- □ Nota
 - Quando si sommano i numeri, un riporto dal bit più significativo deve essere sommato al risultato
- Esempio: sommare due interi da 16 bit




Capitolo 3: Livello di trasporto

- □ 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- □ 3.6 Principi sul controllo di congestione
- 3.7 Controllo di congestione TCP

Principi del trasferimento dati affidabile


- Importante nei livelli di applicazione, trasporto e collegamento
- Tra i dieci problemi più importanti del networking!



a) servizio offerto

- b) implementazione del servizio
- Le caratteristiche del canale inaffidabile determinano la complessità del protocollo di trasferimento dati affidabile (reliable data transfer o rdt)

Trasferimento dati affidabile: preparazione




Trasferimento dati affidabile: preparazione

- Svilupperemo progressivamente i lati d'invio e di ricezione di un protocollo di trasferimento dati affidabile (rdt)
- Considereremo soltanto i trasferimenti dati unidirezionali
 - o ma le informazioni di controllo fluiranno in entrambe le direzioni!
- Utilizzeremo automi a stati finiti per specificare il mittente e il ricevente



Rdt1.0: trasferimento affidabile su canale affidabile

- Canale sottostante perfettamente affidabile
 - O Nessun errore nei bit
 - O Nessuna perdita di pacchetti
- Automa distinto per il mittente e per il ricevente:
 - il mittente invia i dati nel canale sottostante
 - il ricevente legge i dati dal canale sottostante




mittente ricevente

Rdt2.0: canale con errori nei bit

- □ Il canale sottostante potrebbe confondere i bit nei pacchetti
 - checksum per rilevare gli errori nei bit
- domanda: come correggere gli errori:
 - onotifica positiva (ACK): il ricevente comunica espressamente al mittente che il pacchetto ricevuto è corretto
 - onotifica negativa (NAK): il ricevente comunica espressamente al mittente che il pacchetto contiene errori
 - il mittente ritrasmette il pacchetto se riceve un NAK
- nuovi meccanismi in **rdt2.0** (oltre a **rdt1.0**):
 - rilevamento di errore
 - feedback del destinatario: messaggi di controllo (ACK, NAK) ricevente->mittente


rdt2.0: specifica dell'automa




ricevente

rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt) udt send(NAK) Attesa di chiamata dal basso rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) extract(rcvpkt,data) deliver data(data) udt send(ACK)

rdt2.0: operazione senza errori



rdt2.0: scenario di errore



rdt2.0 ha un difetto fatale!

Che cosa accade se i pacchetti ACK/NAK sono danneggiati?

- Il mittente non sa che cosa sia accaduto al destinatario!
- Non basta ritrasmettere: possibili duplicati


Gestione dei duplicati:

- ☐ Il mittente ritrasmette il pacchetto corrente se ACK/NAK è alterato
- Il mittente aggiunge un numero di sequenza a ogni pacchetto
- Il ricevente scarta il pacchetto duplicato


stop and wait

Il mittente invia un pacchetto, poi aspetta la risposta del destinatario

rdt2.1: il mittente gestisce gli ACK/NAK alterati



rdt2.1: il ricevente gestisce gli ACK/NAK alterati



rdt2.1: discussione

Mittente:

- Aggiunge il numero di sequenza al pacchetto
- ☐ Saranno sufficienti due numeri di sequenza (0,1). Perché?
- Deve controllare se gli ACK/NAK sono danneggiati
- 🗖 🛮 Il doppio di stati
 - o lo stato deve "ricordarsi" se il pacchetto "corrente" ha numero di sequenza 0 o 1


Ricevente:

- Deve controllare se il pacchetto ricevuto è duplicato
 - o lo stato indica se il numero di sequenza previsto è 0 o 1
- nota: il ricevente non può sapere se il suo ultimo ACK/NAK è stato ricevuto correttamente dal mittente

rdt2.2: un protocollo senza NAK

- □ Stessa funzionalità di rdt2.1, utilizzando soltanto gli ACK
- Al posto del NAK, il destinatario invia un ACK per l'ultimo pacchetto ricevuto correttamente
 - il destinatario deve includere esplicitamente il numero di sequenza del pacchetto con l'ACK
- ☐ Un ACK duplicato presso il mittente determina la stessa azione del NAK: ritrasmettere il pacchetto corrente

rdt2.2: frammenti del mittente e del ricevente




rdt3.0: canali con errori e perdite


- <u>Nuova ipotesi:</u> il canale sottostante può anche smarrire i pacchetti (dati o ACK)
 - checksum, numero di sequenza, ACK e ritrasmissioni aiuteranno, ma non saranno sufficienti

- Approccio: il mittente attende un ACK per un tempo "ragionevole"
- ritrasmette se non riceve un ACK in questo periodo
- se il pacchetto (o l'ACK) è soltanto in ritardo (non perso):
 - Ia ritrasmissione sarà duplicata, ma l'uso dei numeri di sequenza gestisce già questo
 - il destinatario deve specificare il numero di sequenza del pacchetto da riscontrare
- occorre un contatore (countdown timer)


rdt3.0 mittente



rdt3.0 in azione




a) Operazioni senza perdite



b) Perdita di pacchetto

rdt3.0 in azione



Prestazioni di rdt3.0


- rdt3.0 funziona, ma le prestazioni non sono apprezzabili
- esempio: collegamento da 1 Gbps, ritardo di propagazione 15 ms, pacchetti da 1 KB:

$$T_{trasm} = \frac{L (lunghezza del pacchetto in bit)}{R (tasso trasmissivo, bps)} = \frac{8 \text{ kb/pacc}}{10^{\circ} \text{ b/sec}} = 8 \text{ microsec}$$

$$U_{mitt} = \frac{L/R}{RTT + L/R} = \frac{0,008}{30,008} = 0,00027 \text{ microsec}$$

- \circ U_{mitt} : utilizzo è la frazione di tempo in cui il mittente è occupato nell'invio di bit
- O Un pacchetto da 1 KB ogni 30 msec -> throughput di 33 kB/sec in un collegamento da 1 Gbps
- Il protocollo di rete limita l'uso delle risorse fisiche!

rdt3.0: funzionamento con stop-and-wait




$$U_{mitt} = \frac{L/R}{RTT + L/R} = \frac{0,008}{30,008} = 0,00027 \text{ microsec}$$

Protocolli con pipeline

Pipelining: il mittente ammette più pacchetti in transito, ancora da notificare


- I'intervallo dei numeri di sequenza deve essere incrementato
- buffering dei pacchetti presso il mittente e/o ricevente



a) Protocollo stop-and-wait all'opera

- b) Protocollo con pipeline all'opera
- ☐ Due forme generiche di protocolli con pipeline: Go-Back-N e ripetizione selettiva


Pipelining: aumento dell'utilizzo



Go-Back-N

Mittente:

- Numero di sequenza a k bit nell'intestazione del pacchetto
- "Finestra" contenente fino a N pacchetti consecutivi non riscontrati




- ACK(n): riscontro di tutti i pacchetti con numero di sequenza minore o uguale a n "riscontri cumulativi"
 - o pacchetti duplicati potrebbero essere scartati (vedere il ricevente)
- timer per il primo pachetto della finestra in transito
- timeout(n): ritrasmette il pacchetto n e tutti i pacchetti con i numeri di sequenza più grandi nella finestra

GBN: automa esteso del mittente

```
rdt send(data)
                        if (nextseqnum < base+N) {
                          sndpkt[nextseqnum] = make pkt(nextseqnum,data,chksum)
                          udt_send(sndpkt[nextseqnum])
                          if (base == nextsegnum)
                            start timer
                          nextseqnum++
                        else
   Λ
                         refuse data(data)
   base=1
  nextseqnum=1
                                           timeout
                                           start timer
                             Attesa
                                           udt_send(sndpkt[base])
                                           udt send(sndpkt[base+1])
rdt rcv(rcvpkt)
 && corrupt(rcvpkt)
                                           udt send(sndpkt[nextsegnum-
                          rdt_rcv(rcvpkt) &&<sup>1])</sup>
                            notcorrupt(rcvpkt)
                          base = getacknum(rcvpkt)+1
                          If (base == nextseqnum)
                            stop timer
                           else
                            start timer
```


GBN: automa esteso del ricevente



ACK-soltanto: invia sempre un ACK per un pacchetto ricevuto correttamente con il numero di sequenza più alto in sequenza

- o potrebbe generare ACK duplicati
- odeve memorizzare soltanto expectedseqnum
- Pacchetto fuori sequenza:
 - scartato (non è salvato) -> senza buffering del ricevente!
 - rimanda un ACK per il pacchetto con il numero di sequenza più alto in sequenza


<u>GBN in</u> azione



Ripetizione selettiva

- Il ricevente invia riscontri specifici per tutti i pacchetti ricevuti correttamente
 - obuffer dei pacchetti, se necessario, per eventuali consegne in sequenza al livello superiore
- Il mittente ritrasmette soltanto i pacchetti per i quali non ha ricevuto un ACK
 - timer del mittente per ogni pacchetto non riscontrato
- Finestra del mittente
 - O N numeri di sequenza consecutivi
 - limita ancora i numeri di sequenza dei pacchetti inviati non riscontrati

Ripetizione selettiva: finestre del mittente e del ricevente



b) Visione del ricevente sui numeri di sequenza

Ripetizione selettiva

Mittente

Dati dall'alto:

Se nella finestra è disponibile il successivo numero di sequenza, invia il pacchetto

Timeout(n):

Ritrasmette il pacchetto n, riparte il timer

ACK(n) in [sendbase, sendbase+N]:

- ☐ Marca il pacchetto n come ricevuto
- Se n è il numero di sequenza più piccolo, la base della finestra avanza al successivo numero di sequenza del pacchetto non riscontrato

Ricevente

Pacchetto n in [rcvbase, rcvbase+N-1]

- □ Invia ACK(n)
- Fuori sequenza: buffer
- In sequenza: consegna (vengono consegnati anche i pacchetti bufferizzati in sequenza); la finestra avanza al successivo pacchetto non ancora ricevuto


Pacchetto n in [rcvbase-N, rcvbase-1]

 \square $\mathcal{ACK}(n)$

altrimenti:

ignora


Ripetizione selettiva in azione



<u>Ripetizione selettiva:</u> dilemma

Esempio:

- Numeri di sequenza: 0, 1, 2, 3
- \Box Dimensione della finestra = 3
- Il ricevente non vede alcuna differenza fra i due scenari!
- Passa erroneamente i dati duplicati come nuovi in (a)
- D: Qual è la relazione fra lo spazio dei numeri di sequenza e la dimensione della finestra?



Capitolo 3: Livello di trasporto

- □ 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- 3.6 Principi sul controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP


TCP: Panoramica RFC: 793, 1122, 1323, 2018, 2581

- punto-punto:
 - o un mittente, un destinatario
- 🗖 🛮 flusso di byte affidabile, in sequenza:
 - nessun "confine ai messaggi"
- pipeline:
 - il controllo di flusso e di congestione TCP definiscono la dimensione della finestra
- buffer d'invio e di ricezione

- J full duplex:
 - flusso di dati bidirezionale nella stessa connessione
 - MSS: dimensione massima di segmento (maximum segment size)
- orientato alla connessione:
 - I'handshaking (scambio di messaggi di controllo) inizializza lo stato del mittente e del destinatario prima di scambiare i dati
- flusso controllato:
 - il mittente non sovraccarica il destinatario



Struttura dei segmenti TCP



Numeri di sequenza e ACK di TCP

<u>Numeri di sequenza:</u>

o "numero" del primo byte del segmento nel flusso di byte

ACK:

- numero di sequenza del prossimo byte atteso dall'altro lato
- ACK cumulativo

D: come gestisce il destinatario i segmenti fuori sequenza?

R: la specifica TCP non lo dice – dipende dall'implementatore



Host A

 $\mathcal{H}\!\mathit{ost}\ \mathcal{B}$



L'utente digita 'C' Seq=42, ACK=79, data = 'C'

Seq=79, ACK=43, data = 'C'

L'host
riscontra la
ricezione
di 'C' e
reinvia 'C'

L'host riscontra la ricezione della 'C' reinviata

Seq=43, ACK=80

Una semplice applicazione Telnet



TCP: tempo di andata e ritorno e timeout

- <u>D:</u> come impostare il valore del timeout di TCP?
- Più grande di RTT
 - o ma RTT varia
- Troppo piccolo: timeout prematuro
 - ritrasmissioni non necessarie
- Troppo grande: reazione lenta alla perdita dei segmenti

- $\underline{\mathcal{D}}$: come stimare RTT?
- □ SampleRTT: tempo misurato dalla trasmissione del segmento fino alla ricezione di ACK
 - o ignora le ritrasmissioni
- SampleRTT varia, quindi occorre una stima "più livellata" di RTT
 - media di più misure recenti, non semplicemente il valore corrente di SampleRTT


TCP: tempo di andata e ritorno e timeout

EstimatedRTT = $(1 - \alpha)$ *EstimatedRTT + α *SampleRTT

- Media mobile esponenziale ponderata
- L'influenza dei vecchi campioni decresce esponenzialmente
- \square Valore tipico: $\alpha = 0.125$

Esempio di stima di RTT:

RTT: gaia.cs.umass.edu e fantasia.eurecom.fr



TCP: tempo di andata e ritorno e timeout

Impostazione del timeout

- EstimtedRTT più un "margine di sicurezza"
 - o grande variazione di **EstimatedRTT** -> margine di sicurezza maggiore
- Stimare innanzitutto di quanto SampleRTT si discosta da EstimatedRTT:

DevRTT =
$$(1-\beta)*DevRTT + \beta*|SampleRTT-EstimatedRTT|$$

(tipicamente, $\beta = 0.25$)

Poi impostare l'intervallo di timeout:

TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT

Capitolo 3: Livello di trasporto

- □ 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- 3.6 Principi sul controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP

TCP: trasferimento dati affidabile

- ☐ TCP crea un servizio di trasferimento dati affidabile sul servizio inaffidabile di IP
- Pipeline dei segmenti
- ACK cumulativi
- TCP usa un solo timer di ritrasmissione

- Le ritrasmissioni sono avviate da:
 - o eventi di timeout
 - ACK duplicati
- Inizialmente consideriamo un mittente TCP semplificato:
 - o ignoriamo gli ACK duplicati
 - ignoriamo il controllo di flusso e il controllo di congestione

TCP: eventi del mittente

<u>Dati ricevuti dall'applicazione:</u>

- Crea un segmento con il numero di sequenza
- Il numero di sequenza è il numero del primo byte del segmento nel flusso di byte
- Avvia il timer, se non è già in funzione (pensate al timer come se fosse associato al più vecchio segmento non riscontrato)
- Intervallo di scadenza:
 TimeOutInterval

Timeout:

- Ritrasmette il segmento che ha causato il timeout
- Riavvia il timer

ACK ricevuti:

- Se riscontra segmenti precedentemente non riscontrati
 - aggiorna ciò che è stato completamente riscontrato
 - avvia il timer se ci sono altri segmenti da completare

```
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
loop (sempre) {
  switch(evento)
  evento: i dati ricevuti dall'applicazione superiore
     creano il segmento TCP con numero di sequenza NextSeqNum
     if (il timer attualmente non funziona)
         avvia il timer
     passa il segmento a IP
     NextSeqNum = NextSeqNum + lunghezza(dati)
   evento: timeout del timer
     ritrasmetti il segmento non ancora riscontrato con
          il più piccolo numero di sequenza
     avvia il timer
   evento: ACK ricevuto, con valore del campo ACK pari a y
     if (y > SendBase) {
         SendBase = y
        if (esistono attualmente segmenti non ancora riscontrati)
              avvia il timer
 } /* fine del loop */
```


<u>Mittente TCP</u> (semplificato)

Commento:


• SendBase-1: ultimo byte cumulativamente riscontrato <u>Esempio:</u>

• SendBase-1 = 71; y = 73, quindi il destinatario vuole 73+; y > SendBase, allora vengono riscontrati tali nuovi dati

TCP: scenari di ritrasmissione



TCP: scenari di ritrasmissione (altro)



Riscontro cumulativo

TCP: generazione di ACK [RFC 1122, RFC 2581]

| Evento nel destinatario | Azione del ricevente TCP |
|---|---|
| Arrivo ordinato di un segmento con numero di sequenza atteso. Tutti i dati fino al numero di sequenza atteso sono già stati riscontrati. | ACK ritardato. Attende fino a 500 ms l'arrivo del prossimo segmento. Se il segmento non arriva, invia un ACK. |
| Arrivo ordinato di un segmento con numero di sequenza atteso. Un altro segmento è in attesa di trasmissione dell'ACK. | Invia immediatamente un singolo ACK cumulativo, riscontrando entrambi i segmenti ordinati. |
| Arrivo non ordinato di un segmento con numero di sequenza superiore a quello atteso. Viene rilevato un buco. | Invia immediatamente un ACK duplicato, indicando il numero di sequenza del prossimo byte atteso. |
| Arrivo di un segmento che colma parzialmente o completamente il buco. | Invia immediatamente un ACK, ammesso che il segmento cominci all'estremità inferiore del buco. |

Ritrasmissione rapida

- Il periodo di timeout spesso è relativamente lungo:
 - lungo ritardo prima di ritrasmettere il pacchetto perduto.
- Rileva i segmenti perduti tramite gliACK duplicati.
 - Il mittente spesso invia molti segmenti.
 - Se un segmento viene smarrito, è probabile che ci saranno molti ACK duplicati.

- Se il mittente riceve 3 ACK per lo stesso dato, suppone che il segmento che segue il dato riscontrato è andato perduto:
 - ritrasmissione rapida: rispedisce il segmento prima che scada il timer.

Algoritmo della ritrasmissione rapida:

```
evento: ACK ricevuto, con valore del campo ACK pari a y
          if (y > SendBase) {
              SendBase = y
              if (esistono attualmente segmenti non ancora riscontrati)
                  avvia il timer
          else {
               incrementa il numero di ACK duplicati ricevuti per y
               if (numero di ACK duplicati ricevuti per y = 3) {
                   rispedisci il segmento con numero di sequenza y
```

un ACK duplicato per un segmento già riscontrato

ritrasmissione rapida


Capitolo 3: Livello di trasporto

- □ 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- ☐ 3.6 Principi sul controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP

TCP: controllo di flusso

Il lato ricevente della connessione TCP ha un buffer di ricezione:




☐ Il processo applicativo potrebbe essere rallentato dalla lettura nel buffer

Controllo di flusso

Il mittente non vuole sovraccaricare il buffer del destinatario trasmettendo troppi dati, troppo velocemente

☐ Servizio di corrispondenza delle velocità: la frequenza d'invio deve corrispondere alla frequenza di lettura dell'applicazione ricevente

TCP: funzionamento del controllo di flusso



(supponiamo che il destinatario TCP scarti i segmenti fuori sequenza)

- Spazio disponibile nel buffer
- = RcvWindow

- Il mittente comunica lo spazio disponibile includendo il valore di RcvWindow nei segmenti
- Il mittente limita i dati non riscontrati a RcvWindow
 - garantisce che il buffer di ricezione non vada in overflow

Capitolo 3: Livello di trasporto

- □ 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- 3.6 Principi sul controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP

Gestione della connessione TCP

<u>Ricordiamo:</u> mittente e destinatario TCP stabiliscono una "connessione" prima di scambiare i segmenti di dati

- 🗖 inizializzano le variabili TCP:
 - o numeri di sequenza
 - buffer, informazioni per il controllo di flusso (per esempio, RcvWindow)
- client: avvia la connessione
 Socket clientSocket = new
 - Socket("hostname","portnumber");
- server: contattato dal client
 Socket connectionSocket =
 welcomeSocket.accept();

Handshake a tre vie:

- <u>Passo 1:</u> il client invia un segmento SYN al server
 - o specifica il numero di sequenza iniziale
 - o nessun dato
- <u>Passo 2:</u> il server riceve SYN e risponde con un segmento SYNACK
 - o il server alloca i buffer
 - specifica il numero di sequenza iniziale del server
- <u>Passo 3:</u> il client riceve SYNACK e risponde con un segmento ACK, che può contenere dati


Gestione della connessione TCP (continua)

Chiudere una connessione:

Il client chiude la socket:
 clientSocket.close();

<u>Passo 1:</u> il client invia un segmento di controllo FIN al server.

<u>Passo 2:</u> il server riceve il segmento FIN e risponde con un ACK. Chiude la connessione e invia un FIN.




Gestione della connessione TCP (continua)

<u>Passo 3:</u> il client riceve FIN e risponde con un ACK.


inizia l'attesa temporizzata - risponde con un ACK ai FIN che riceve

<u>Passo 4:</u> il server riceve un ACK. La connessione viene chiusa.

<u>Nota:</u> con una piccola modifica può gestire segmenti FIN simultanei.



Gestione della connessione TCP (continua)



Capitolo 3: Livello di trasporto

- 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- 3.6 Principi sul controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP


Principi sul controllo di congestione


Congestione:


- informalmente: "troppe sorgenti trasmettono troppi dati, a una velocità talmente elevata che la rete non è in grado di gestirli"
- 🗖 differisce dal controllo di flusso!
- 🗖 manifestazioni:
 - opacchetti smarriti (overflow nei buffer dei router)
 - Iunghi ritardi (accodamento nei buffer dei router)
- tra i dieci problemi più importanti del networking!

Cause/costi della congestione: scenario 1

- due mittenti, due destinatari
- un router con buffer illimitati
- 🗖 nessuna ritrasmissione








- grandi ritardi se congestionati
- throughput massimo


Cause/costi della congestione: scenario 2


- 🗖 un router, buffer finiti
- il mittente ritrasmette il pacchetto perduto





Cause/costi della congestione: scenario 2_

- \square Sempre: $\lambda = \lambda_{goodput}$
- Ritrasmissione "perfetta" solo quando la perdita:
- La ritrasmissione del pacchetto ritardato (non perduto) rende al caso perfetto) per lo stesso









"Costi" della congestione:


- Più lavoro (ritrasmissioni) per un dato "goodput"
- Ritrasmissioni non necessarie: il collegamento trasporta più copie del pacchetto

Cause/costi della congestione: scenario 3


- 🖳 Quattro mittenti
- Percorsi multihop
- timeout/ritrasmissione

 $\underline{\mathcal{D}}$: Che cosa accade quando e λ' aumentano?

 λ_{in}



Cause/costi della congestione: scenario 3



Un altro "costo" della congestione:

Quando il pacchetto viene scartato, la capacità trasmissiva utilizzata sui collegamenti di upstream per instradare il pacchetto risulta sprecata!

Approcci al controllo della congestione

I due principali approcci al controllo della congestione:

Controllo di congestione puntopunto:

- nessun supporto esplicito dalla rete
- la congestione è dedotta osservando le perdite e i ritardi nei sistemi terminali
- metodo adottato da TCP

Controllo di congestione assistito dalla rete:

- i router forniscono un feedback ai sistemi terminali
 - oun singolo bit per indicare la congestione (SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)
 - ocomunicare in modo esplicito al mittente la frequenza trasmissiva

Un esempio: controllo di congestione ATM ABR


ABR: available bit rate:

- 🗖 "servizio elastico"
- se il percorso del mittente è "sottoutilizzato":
 - il mittente dovrebbe utilizzare la larghezza di banda disponibile
- se il percorso del mittente è congestionato:
 - il mittente dovrebbe ridurre al minimo il tasso trasmissivo

Celle RM (resource management):

- inviate dal mittente, inframmezzate alle celle di dati
- i bit in una cella RM sono impostati dagli switch ("assistenza dalla rete")
 - obit NI: nessun aumento del tasso trasmissivo (congestione moderata)
 - obit CI: indicazione di congestione (traffico intenso)
- il destinatario restituisce le celle RM al mittente con i bit intatti

Un esempio: controllo di congestione ATM ABR



- Campo esplicito di frequenza (ER, explicit rate) in ogni cella RM
 - O lo switch congestionato può diminuire il valore del campo ER
 - o in questo modo, il campo ER sarà impostato alla velocità minima supportabile da tutti gli switch sul percorso globale
- Ogni cella di dati contiene un bit EFCI: impostato a 1 nello switch congestionato
 - se la cella di dati che precede la cella RM ha impostato il bit EFCI, il mittente imposta il bit CI nella cella RM restituita

Capitolo 3: Livello di trasporto

- 3.1 Servizi a livello di trasporto
- 3.2 Multiplexing e demultiplexing
- 3.3 Trasporto senza connessione: UDP
- 3.4 Principi del trasferimento dati affidabile

- 3.5 Trasporto orientato alla connessione: TCP
 - o struttura dei segmenti
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - gestione della connessione
- 3.6 Principi sul controllo di congestione
- □ 3.7 Controllo di congestione TCP

Controllo di congestione TCP

- Controllo punto-punto (senza assistenza dalla rete)
- Il mittente limita la trasmissione:

LastByteSent-LastByteAcked ≤ CongWin

Approssimativamente:

$$Frequenza d'invio = \frac{CongWin}{RTT}$$
 byte/sec

CongWin è una funzione dinamica della congestione percepita

In che modo il mittente percepisce la congestione?

- □ Evento di perdita = timeout o ricezione di 3 ACK duplicati
- Il mittente TCP riduce la frequenza d'invio (CongWin) dopo un evento di perdita


tre meccanismi:

- O AIMD
- O Partenza lenta
- Reazione agli eventi di timeout

<u>Incremento additivo e</u> <u>decremento moltiplicativo (AIMD)</u>

<u>Decremento moltiplicativo:</u> riduce a metà **CongWin** dopo un evento di perdita

Incremento additivo: aumenta
CongWin di 1 MSS a ogni
RTT in assenza di eventi di
perdita: sondaggio



Controllo di congestione AIMD


Partenza lenta

- Quando si stabilisce una connessione,
 - CongWin = 1 MSS
 - Esempio: MSS = 500 byte RTT = 200 msec
 - Frequenza iniziale = 20 kbps
- La larghezza di banda disponibile potrebbe essere >> MSS/RTT
 - Onsente di raggiungere rapidamente una frequenza d'invio significativa

Quando inizia la connessione, la frequenza aumenta in modo esponenziale, fino a quando non si verifica un evento di perdita

Partenza lenta (altro)

- Quando inizia la connessione, la frequenza aumenta in modo esponenziale, fino a quando non si verifica un evento di perdita:
 - oraddoppia CongWin a ogni RTT
 - ociò avviene incrementando **CongWin** per ogni ACK ricevuto
- Riassunto: la frequenza iniziale è lenta, ma poi cresce in modo esponenziale



<u>Affinamento</u>


- 🗖 🛮 Dopo 3 ACK duplicati:
 - CongWin è ridotto a metà
 - Ia finestra poi cresce linearmente
- Ma dopo un evento di timeout:
 - CongWin è impostata a 1 MSS;
 - o poi la finestra cresce in modo esponenziale
 - fino a un valore di soglia, poi cresce linearmente

Filosofia:

- 3 ACK duplicati indicano la capacità della rete di consegnare qualche segmento
- un timeout prima di 3 ACK duplicati è "più allarmante"

Affinamento (altro)

- D: Quando l'incremento esponenziale dovrà diventare lineare?
- R: Quando CongWin raggiunge 1/2 del suo valore prima del timeout.



Implementazione:

- □ Soglia variabile
- In caso di evento di perdita, la soglia è impostata a 1/2 di CongWin, appena prima dell'evento di perdita

Riassunto: il controllo della congestione TCP

- Quando CongWin è sotto la soglia (Threshold), il mittente è nella fase di partenza lenta; la finestra cresce in modo esponenziale.
- Quando CongWin è sopra la soglia, il mittente è nella fase di congestion avoidance; la finestra cresce in modo lineare.
- Quando si verificano tre ACK duplicati, il valore di Threshold viene impostato a CongWin/2 e CongWin viene impostata al valore di Threshold.
- Quando si verifica un timeout, il valore di Threshold viene impostato a CongWin/2 e CongWin è impostata a 1 MSS.

Controllo di congestione del mittente TCP

| Stato | Evento | Azione del mittente TCP | Commenti |
|---------------------------------|---|---|---|
| Slow Start (SS) | Ricezione di ACK per dati precedente- mente non riscontrati | CongWin = CongWin + MSS, If (CongWin > Threshold) imposta lo stato a "Congestion Avoidance" | CongWin raddoppia a ogni RTT |
| Congestion Avoidance (CA) | Ricezione di ACK per dati precedente- mente non riscontrati | CongWin = CongWin + MSS * (MSS/CongWin) | Incremento additivo: CongWin aumenta di 1 MSS a ogni RTT |
| SS o CA | Rilevato un evento di perdita da tre ACK duplicati | Threshold = CongWin/2, CongWin = Threshold, imposta lo stato a "Congestion Avoidance" | Ripristino rapido con il decremento moltiplicativo. CongWin non sarà mai minore di 1 MSS |
| SS o CA | Timeout | Threshold = CongWin/2, CongWin = 1 MSS, imposta lo stato a "Slow Start" | Entra nello stato "Slow Start" |
| SS o CA | ACK duplicato | Incrementa il conteggio degli ACK duplicati per il segmento in corso di riscontro | CongWin e Threshold non variano |

Throughput TCP

- Qual è il throughput medio di TCP in funzione della dimensione della finestra e di RTT?
 - Ignoriamo le fasi di partenza lenta
- Sia W la dimensione della finestra quando si verifica una perdita.
- 🗖 Quando la finestra è W, il throughput è W/RTT
- Subito dopo la perdita, la finestra si riduce a W/2, il throughput a W/2RTT.
- Throughput medio: 0,75 W/RTT

Futuro di TCP


- Esempio: segmenti da 1500 byte, RTT di 100 ms, vogliamo un throughput da 10 Gbps
- Occorre una dimensione della finestra pari a
 W = 83.333 segmenti in transito
- Throughput in funzione della frequenza di smarrimento:

$$\frac{1.22 \cdot MSS}{RTT\sqrt{L}}$$

- $\square \rightarrow \mathcal{L} = 2 \cdot 10^{-10} \text{ Wow}$
- Occorrono nuove versioni di TCP per ambienti ad alta velocità!

Equità di TCP


Equità: se K sessioni TCP condividono lo stesso collegamento con ampiezza di banda R, che è un collo di bottiglia per il sistema, ogni sessione dovrà avere una frequenza trasmissiva media pari a R/K.



Perché TCP è equo?

Due connessioni:

- L'incremento additivo determina una pendenza pari a 1, all'aumentare del throughout
- Il decremento moltiplicativo riduce il throughput in modo proporzionale



<u>Equità (altro)</u>

Equità e UDP

- Le applicazioni multimediali spesso non usano TCP
 - non vogliono che il loro tasso trasmissivo venga ridotto dal controllo di congestione
- Utilizzano UDP:
 - immettono audio/video a frequenza costante, tollerano la perdita di pacchetti
- Area di ricerca:
 TCP friendly

<u>Equità e connessioni TCP</u> <u>in parallelo</u>

- Nulla può impedire a un'applicazione di aprire connessioni in parallelo tra 2 host
- □ I browser web lo fanno
- Esempio: un collegamento di frequenza R che supporta 9 connessioni;
 - Se una nuova applicazione chiede una connessione TCP, ottiene una frequenza trasmissiva pari a R/10
 - Se la nuova applicazione chiede 11 connessioni TCP, ottiene una frequenza trasmissiva pari a R/2!

Modellazione dei ritardi TCP

<u>D</u>: Quanto tempo occorre per ricevere un oggetto da un server web dopo avere inviato la richiesta?

Ignorando la congestione, il ritardo è influenzato da:

- Inizializzazione della connessione TCP
- Ritardo nella trasmissione dei dati
- 🗖 Partenza lenta

Notazioni, ipotesi:

- Supponiamo che ci sia un solo collegamento tra il client e il server con tasso R
- S: dimensione massima dei segmenti o MSS (bit)
- O: dimensione dell'oggetto (bit)
- nessuna ritrasmissione (nessuna perdita né alterazione)

Dimensione della finestra:

- ☐ Prima supponiamo che la finestra di congestione sia statica, W segmenti
- ☐ Poi supponiamo che la finestra di congestione sia dinamica, per modellare la partenza lenta

Finestra di congestione statica (1)

Primo caso:

WS/R > RTT + S/R:


il server riceve un ACK per il

primo segmento nella finestra

prima di completare la

trasmissione della finestra

latenza = 2RTT + O/R




Finestra di congestione statica (2)

Secondo caso:

WS/R < RTT + S/R:

il server trasmette tanti segmenti
quanti ne consente la dimensione
della finestra prima che il server
riceva un riscontro per il primo
segmento nella finestra

latenza = 2RTT + O/R + (K-1)[S/R + RTT - WS/R]



Modellazione dei ritardi: Partenza lenta (1)

Adesso supponiamo che la finestra cresca secondo la partenza lenta

Dimostreremo che il ritardo per un oggetto è:

$$Latenza = 2RTT + \frac{O}{R} + P\left[RTT + \frac{S}{R}\right] - (2^{P} - 1)\frac{S}{R}$$

dove P è il numero di volte in cui il server entra in stallo:

$$P = \min\{Q, K - 1\}$$

- dove Qè il numero di volte in cui il server andrebbe in stallo se l'oggetto contenesse un numero infinito di segmenti.
- e Kè il numero di finestre che coprono l'oggetto.

Modellazione dei ritardi: Partenza lenta (2)


Componenti della latenza:

- 2 RTT per inizializzare la connessione e per la richiesta
- O/R per trasmettere l'oggetto
- periodo di stallo del server a causa della partenza lenta

Stalli del server: $P = min\{K-1,Q\}$ volte

Esempio:

- O/S = 15 segmenti
- K = 4 finestre
- Q = 2
- $P = min\{K-1,Q\} = 2$



Stalli del server P=2 volte

Modellazione dei ritardi TCP (3)


$$\frac{S}{R}$$
 + RTT = tempo che passa da quando il server inizia a trasmettere un segmento fino a quando riceve un riscontro

$$2^{k-1} \frac{S}{R} = \text{tempo per trasmettere}$$
la *k*-esima finestra

$$\left[\frac{S}{R} + RTT - 2^{k-1} \frac{S}{R}\right]^{+} = \text{tempo di stallo dopo}$$
la k-esima finestra

latenza =
$$\frac{O}{R} + 2RTT + \sum_{p=1}^{P} PeriodidiStallo_p$$
 Oggetto consegnato
$$= \frac{O}{R} + 2RTT + \sum_{k=1}^{P} \left[\frac{S}{R} + RTT - 2^{k-1} \frac{S}{R} \right]$$
 Tempo al client
$$= \frac{O}{R} + 2RTT + P[RTT + \frac{S}{R}] - (2^{P} - 1) \frac{S}{R}$$

Inizializza la



Modellazione dei ritardi TCP (4)

Ricordiamo che K = numero di finestre che coprono l'oggetto

Come si calcola K?

$$K = \min\{k : 2^{0}S + 2^{1}S + \dots + 2^{k-1}S \ge O\}$$

$$= \min\{k : 2^{0} + 2^{1} + \dots + 2^{k-1} \ge O/S\}$$

$$= \min\{k : 2^{k} - 1 \ge \frac{O}{S}\}$$

$$= \min\{k : k \ge \log_{2}(\frac{O}{S} + 1)\}$$

$$= \left[\log_{2}(\frac{O}{S} + 1)\right]$$


Il calcolo di Q (numero di volte in cui il server andrebbe in stallo se l'oggetto avesse dimensione infinita) è simile.

Esempio di modellazione: HTTP

- Supponiamo che la pagina web sia formata da:
 - 1 pagina HTML di base (di dimensione O bit)
 - M immagini (ciascuna di dimensione O bit)
- ☐ HTTP non persistente:
 - M+1 connessioni TCP in serie
 - Tempo di risposta = (M+1)O/R + (M+1)2RTT + somma degli stalli
- HTTP persistente:
 - 2 RTT per la richiesta e per ricevere il file HTML di base
 - 1 RTT per la richiesta e per ricevere M immagini
 - Tempo di risposta = (M+1)O/R + 3RTT + somma degli stalli
- ☐ HTTP non persistente con X connessioni in parallelo
 - Supponiamo M/X intero
 - O Una connessione TCP per il file di base
 - M/X gruppi di connessioni parallele per le immagini
 - Tempo di risposta = (M+1)O/R + (M/X + 1)2RTT + somma degli stalli

Tempo di risposta HTTP (in secondi)


RTT = 100 msec, O = 5 Kbyte, M = 10 e X = 5



Se l'ampiezza di banda è limitata, la connessione e il tempo di risposta sono dominati dul tempo di trasmissione.

Le connessioni persistenti apportano soltanto un modesto miglioramento sulle connessioni parallele.

Tempo di risposta HTTP (in secondi)



Per RTT più grandi, il tempo di risposta è dominato dalla inizializzazione della connessione TCP e dai ritardi per partenze lente. Le connessioni persistenti adesso apportano un miglioramento significativo: in particolare nelle reti con un valore elevato del prodotto ritardo ampiezzadibanda.

Capitolo 3: Riassunto

- principi alla base dei servizi del livello di trasporto:
 - multiplexing, demultiplexing
 - trasferimento dati affidabile
 - ontrollo di flusso
 - ontrollo di congestione
- implementazione in Internet
 - O UDP
 - O TCP

Prossimamente:

- □ lasciare la "periferia" della rete (livelli di applicazione e di trasporto)
- nel "cuore" della rete