Capitolo 5 Livello di collegamento e reti locali

Nota per l'utilizzo:


Abbiamo preparato queste slide con l'intenzione di renderle disponibili a tutti (professori, studenti, lettori). Sono in formato PowerPoint in modo che voi possiate aggiungere e cancellare slide (compresa questa) o modificarne il contenuto in base alle vostre esigenze.

Come potete facilmente immaginare, da parte nostra abbiamo fatto *un sacco* di lavoro. In cambio, vi chiediamo solo di rispettare le seguenti condizioni:

- se utilizzate queste slide (ad esempio, in aula) in una forma sostanzialmente inalterata, fate riferimento alla fonte (dopo tutto, ci piacerebbe che la gente usasse il nostro libro!)
- se rendete disponibili queste slide in una forma sostanzialmente inalterata su un sito web, indicate che si tratta di un adattamento (o che sono identiche) delle nostre slide, e inserite la nota relativa al copyright.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

All material copyright 1996-2005 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved



Reti di calcolatori e Internet: Un approccio top-down

3ª edizione Jim Kurose, Keith Ross Pearson Education Italia ©2005

Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali Obiettivi:

- Comprendere i principi per implementare i servizi di trasmissione dati:
 - Rilevazione e correzione dell'errore
 - Condivisione di un canale broadcast: accesso multiplo
 - Indirizzamento a livello di link
 - Trasferimento affidabile dei dati, controllo del flusso
- □ Istanziazione e implementazione delle varie tecnologie a livello di link.


Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali

- 5.1 Livello di link: introduzione e servizi
- 5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 5.3 Protocolli di accesso multiplo
- 5.4 Indirizzi a livello di link
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Interconnessioni: hub e commutatori
- 5.7 PPP: protocollo punto-punto
- 5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

Livello di link:

introduzione Alcuni termini utili:

- host e router sono i nodi
- □ i canali di comunicazione che collegano nodi adiacenti lungo un cammino sono i collegamenti (link)
 - collegamenti cablati
 - ocollegamenti wireless
 - LAN
- Le unità di dati scambiate dai protocolli a livello di link sono chiamate frame.



rotocolli a livello di link si occ<mark>upamo</mark> trasporto di datagrammi lungo un singolo ale di comunicazione.

Livello di link

- Un datagramma può essere gestito da diversi protocolli,
 - su collegamenti differenti:
 - Es., un datagramma può essere gestito da Ethernet sul primo collegamento, da PPP sull'ultimo e da un protocollo WAN nel collegamento intermedio.
- Anche i servizi erogati dai protocolli del livello di link possono essere differenti:
 - Ad esempio, non tutti i protocolli forniscono un servizio di consegna affidabile.

<u>Analogia con un tour</u> <u>operator:</u>

- Un viaggio da Princeton a Losanna:
 - taxi: da Princeton
 all'aeroporto JFK
 - o aereo: dal JFK a Ginevra
 - o treno: da Ginevra a Losanna
- Turista = datagramma
- Ciascuna tratta del trasporto = collegamento
- Agente di viaggio = protocollo di routine

<u>Servizi offerti dal</u> <u>livello di link</u>

□ Framing:

- I protocolli incapsulano i datagrammi del livello di rete all'interno di un frame a livello di link.
- Il protocollo MAC controlla l'accesso al mezzo
- Per identificare origine e destinatario vengono utilizzati indirizzi "MAC"
 - Diversi rispetto agli indirizzi IP!

Consegna affidabile:

- Come avviene, lo abbiamo già imparato nel Capitolo 3!
- È considerata non necessaria nei collegamenti che presentano un basso numero di errori sui bit (fibra ottica, cavo coassiale e doppino intrecciato)
- È spesso utilizzata nei collegamenti soggetti a elevati tassi di errori (es.: collegamenti wireless)

<u>Servizi offerti dal</u> livello di link

Controllo di flusso:

- Evita che il nodo trasmittente saturi quello ricevente.
- Rilevazione degli errori:
 - Gli errori sono causati dall'attenuazione del segnale e da rumore elettromagnetico.
 - Il nodo ricevente individua la presenza di errori
 - è possibile grazie all'inserimento, da parte del nodo trasmittente, di un bit di controllo di errore all'interno del frame.

Correzione degli errori:

○ Il nodo ricevente determina anche il punto in cui si è verificato l'errore, e lo corregge.

□ Half-duplex e full-duplex

Nella trasmissione full-duplex gli estremi di un collegamento possono trasmettere contemporaneamente: non in quella half-duplex.

Adattatori



- □ Il protocollo a livello di link è realizzato da un adattatore (NIC, scheda di interfaccia di rete)
 - Adattatori Ethernet, adattatori PCMCI e adattatori 802.11
- Lato trasmittente:
 - Incapsula un datagramma in un frame.
 - Imposta il bit rilevazione degli errori, trasferimento dati affidabile, controllo di flusso, etc.

- Lato ricevente:
 - Individua gli errori, trasferimento dati affidabile, controllo di flusso, etc.
 - Estrae i datagrammi e li passa al nodo ricevente
- □ L'adattatore è un'unità semi-autonoma.
- 🗖 Livello di link e fisico.


Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali

- 5.1 Livello di link: introduzione e servizi
- 5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 5.3 Protocolli di accesso multiplo
- 5.4 Indirizzi a livello di link
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Interconnessioni: hub e commutatori
- 5.7 PPP: protocollo punto-punto
- 5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

Tecniche di rilevazione degli errori

EDC= *Error Detection and Correction*

- D = Dati che devono essere protetti da errori e ai quali vengono aggiunti dei bit EDC.
- La rilevazione degli errori non è attendibile al 100%!
 - è possibile che ci siano errori non rilevati
 - per ridurre la probabilità di questo evento, le tecniche più sofisticate pre¥edono un'elevata



Controllo di parità


<u>Unico bit di</u> <u>parità:</u>


Si è verificato almeno un errochata inte un bait

0111000110101011 | 0

Parità bidimensionale:

Individua e *corregge* il bit alterato





Checksum di Internet

Obiettivi: rileva gli errori ma viene usata solo a livello di trasporto

<u>Mittente:</u>

- □ I dati sono trattati come interi da 16 bit e sommati.
- Checksum: è il complemento a 1 di questa somma
- □ Il mittente inserisce il valore della checksum nell'intestazione dei segmenti

<u>Destinatario:</u>

- □ Il ricevente controlla la checksum.
- Calcola il complemento 1 della somma dei dati ricevuti e verifica che i bit del risultato siano 1:
 - NO, non lo sono: segnala un errore
 - Sì lo sono: non sono stati rilevati errori. Ciononostante, ci potrebbero essere altri errori?

Lo scopriremo in seguito ...

Controllo a ridondanza ciclica

- Esamina i dati, D, come numeri binari.
- Origine e destinazione si sono accordati su una stringa di r+1 bit, conosciuta come generatore, G.
- Obiettivi: scegliere r bit addizionali, R, in modo che:
 - O,R> siano esattamente divisibili per G (modulo 2)
 - Il destinatario conosce G, e divide <D,R> per G. Se il resto è diverso da Ø si è verificato un errore!
 - O CRC può rilevare errori a raffica inferiori a r+1 bit.
- □ Nella ~~~+i d bits ~~1+~ ··~ r bits ~~

D: data bits to be sent | R: CRC bits | bit pattern

D * 2 T XOR R mathematical formula

Esempio di CRC

Vogliamo:

 $D \cdot 2^r XOR R = nG$


Ovvero:

 $D \cdot 2^{r} = nG XOR R$

Quindi:

se dividiamo D.2^r per G, otteniamo il valore R.

$$R = \text{resto di} \frac{D \cdot 2^{r}}{G}$$




Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali

- 5.1 Livello di link: introduzione e servizi
- 5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 5.3 Protocolli di accesso multiplo
- 5.4 Indirizzi a livello di link
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Interconnessioni: hub e commutatori
- 5.7 PPP: protocollo punto-punto
- 5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

Protocolli di accesso multiplo

Esistono due tipi di collegamenti di rete:

- Collegamento punto-punto (PPP)
 - Impiegato per connessioni telefoniche.
 - Collegamenti punto-punto tra Ethernet e host.
- Collegamento broadcast (cavo o canale condiviso)
 - Ethernet tradizionale
 - HFC in upstream
 - Wireless LAN 802.11



Protocolli di accesso multiplo

- Connessione a un canale broadcast condiviso.
- Centinaia o anche migliaia di nodi possono comunicare direttamente su un canale broadcast:
 - Si genera una collisione quando i nodi ricevono due o più frame contemporaneamente.

Protocolli di accesso multiplo

- Protocolli che fissano le modalità con cui i nodi regolano le loro trasmissioni sul canale condiviso.
- La comunicazione relativa al canale condiviso deve utilizzare lo stesso canale!
 - on c'è un canale "out-of-band" per la cordinazione

<u>Protocolli di accesso multiplo</u> <u>ideali</u>

<u>Canale broadcast con velocità di *R* bit al</u> <u>sec:</u>

- Quando un nodo deve inviare dati, questo dispone di un tasso trasmissivo pari a R bps.
- Quando M nodi devono inviare dati, questi dispongono di un tasso trasmissivo pari a R/M bps.
- 3. Il protocollo è decentralizzato:
 - onon ci sono nodi master
 - non c'è sincronizzazione dei clock
- 4. Il protocollo è semplice.


<u>Protocolli di accesso multiplo</u>

- Si possono classificare in una di queste tre categorie:
- Protocolli a suddivisione del canale (channel partitioning)
 - Suddivide un canale in "parti più piccole" (slot di tempo, frequenza, codice).
- Protocolli ad accesso casuale (random access)
 - I canali non vengono divisi e si può verificare una collisione.
 - I nodi coinvolti ritrasmettono ripetutamente i pacchetti.
- Protocolli a rotazione ("taking-turn")
 - Ciascun nodo ha il suo turno di trasmissione, ma i nodi che hanno molto da trasmettere possono avere turni più lunghi.

Protocolli a suddivisione del canale: TDMA

TDMA: accesso multiplo a divisione di tempo.


- □ Suddivide il canale condiviso in intervalli di tempo.
- □ Gli slot non usati rimangono inattivi
- □ Esempio: gli slot 1, 3 e 4 hanno un pacchetto, 2, 5 e 6 sono inattivi.



Protocolli a suddivisione del canale: FDMA

FDMA: accesso multiplo a divisione di frequenza.

- □ Suddivide il canale in bande di frequenza.
- A ciascuna stazione è assegnata una banda di frequenza prefissata.
- □ Esempio: gli slot 1, 3 e 4 hanno un pacchetto, 2, 5 e 6 sono inattivi.



Protocolli ad accesso casuale

- Quando un nodo deve inviare un pacchetto:
 - trasmette sempre alla massima velocità consentita dal canale, cioè R bps
 - onon vi è coordinazione a priori tra i nodi
- □ Due o più nodi trasmittenti → "collisione"
- □ Il protocollo ad accesso casuale definisce:
 - Come rilevare un'eventuale collisione.
 - Come ritrasmettere se si è verificata una collisione.
- Esempi di protocolli ad accesso casuale:
 - slotted ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

Slotted ALOHA


Assumiamo che:

- □ Tutti i pacchetti hanno la stessa dimensione.
- □ Il tempo è suddiviso in slot; ogni slot equivale al tempo di trasmissione di un pacchetto.
- □ I nodi iniziano la trasmissione dei pacchetti solo all'inizio degli slot.
- □ I nodi sono sincronizzati.
- Se in uno slot due o più pacchetti collidono, i nodi coinvolti rilevano l'evento prima del termine dello slot.

Operazioni:

- Quando a un nodo arriva un nuovo pacchetto da spedire, il nodo attende fino all'inizio dello slot successivo.
- ☐ Se non si verifica una collisione: il nodo può trasmettere un nuovo pacchetto nello slot successivo.
- □ Se si verifica una collisione: il nodo la rileva prima della fine dello slot e ritrasmette con probabilità p il suo pacchetto durante gli slot successivi.

Slotted ALOHA



<u>Pro</u>

- Consente a un singolo nodo di trasmettere continuamente pacchetti alla massima velocità del canale.
- È fortemente decentralizzato, ciascun nodo rileva le collisioni e decide indipendentemente quando ritrasmettere.
- 🗖 È estremamente semplice.

Contro

- Una certa frazione degli slot presenterà collisioni e di conseguenza andrà "sprecata".
- Un'alta frazione degli slot rimane vuota, quindi inattiva.

L'efficienza di Slotted

Aloha

L'efficienza è definita come la frazione di slot vincenti in presenza di un elevato numero di nodi attivi, che hanno sempre un elevato numero pacchetti da spedire.


- Supponiamo N nodi con pacchetti da spedire, ognuno trasmette i pacchetti in uno slot con probabilità p.
- □ La probabilità di successo di un dato nodo = p(1-p)^{N-1}
- □ La probabilità che un nodo arbitrario abbia successo
 - $= Np(1-p)^{N-1}$

- □ Per ottenere la massima efficienza con N nodi attivi, bisogna trovare il valore p* che massimizza Np(1-p)^{N-1}
- □ Per un elevato numero
 di nodi, ricaviamo il
 limite di Np*(1-p*)^{N-1}
 per N che tende
 all'infinito, e
 otterremo 1/e = 0,37

Nel caso migliore:
solo il 37% degli slot
compie lavoro utile.

ALOHA puro

- Aloha puro: più semplice, non sincronizzato.
- Quando arriva il primo pacchetto:
 - O lo trasmette immediatamente e integralmente nel canale broadcast.
- Elevate probabilità di collisione:
 - \circ Il pacchetto trasmesso a t_0 si sovrappone con la



<u>L'efficienza di Aloha</u> puro

P(trasmissione con successo da un dato nodo) = P(il nodo trasmette).

P(nessun altro

nodo trasmette in $[p_0-1,p_0]$ ·

P(nessun altro

nodo trasmette in $[p_0-1,p_0]$

$$= p \cdot (1-p)^{N-1}$$

 $(1-p)^{N-1}$

$$= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$$

... scegliendo p migliore e lasciando n -

> infinito ...
Peggio di prima !

$$= 1/(2e) = 0.18$$

<u>Accesso multiplo a rilevazione</u> <u>della portante (CSMA)</u>

CSMA: si pone in ascolto prima di trasmettere:

- Se rileva che il canale è libero, trasmette l'intero pacchetto.
- □ Se il canale sta già trasmettendo, il nodo aspetta un altro intervallo di tempo.

Analogia: se qualcun altro sta parlando, aspettate finché abbia concluso!

CSMA con trasmissioni in

<u>collisione</u>

Le collisioni possono ancora verificarsi:

Il ritardo di propagazione fa sì che due podione rilevino dando di propagazione fa sì che due podione rileva di ascissione, cessa immediatamente la trasmissione.

nota:

La distanza e il ritardo di propagazione giocano un ruolo importante nel determinare la probabilità di collisione.





Diagramma spazio tempo

CSMA/CD (rilevazione di collisione)

- CSMA/CD: rilevamento della portante
 differito, come in CSMA:
 - Rileva la collisione in poco tempo.
 - Annulla la trasmissione non appena si accorge che c'è un'altra trasmissione in corso.
- □ Rilevazione della collisione:
 - facile nelle LAN cablate.
 - difficile nelle LAN wireless.
- Analogia: un interlocutore educato.

CSMA/CD (rilevazione di collisione)



Protocolli a rotazione

Protocolli a suddivisione del canale:

- Condividono il canale equamente ed efficientemente con carichi elevati.
- Inefficienti con carichi non elevati.

Protocolli ad accesso casuale:

- Efficiente anche con carichi non elevati: un singolo nodo può utilizzare interamente il canale.
- Carichi elevati: eccesso di collisioni.

Protocolli a rotazione

Prendono il meglio dei due protocolli precedenti!


Protocolli a rotazione

Protocollo polling:

- Un nodo principale sonda "a turno" gli altri.
- □ In particolare:
 - elimina le collisioni
 - elimina gli slot vuoti
 - ritardo di
 polling

Protocollo token-passing:

- Un messaggio di controllo circola fra i nodi seguendo un ordine prefissato.
- Messaggio di controllo (token).
- In particolare:
 - decentralizzato
 - altamente efficiente
 - il guasto di un nodo può mettere fuori uso l'intero



Protocolli: riepilogo

- Cosa si può fare con un canale condiviso?
 - Suddivisione del canale per: tempo, frequenza, codice.
 - TDM, FDM.
 - Suddivisione casuale (dinamica).
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - Rilevamento della portante: facile in alcune tecnologie (cablate), difficile in altre (wireless)
 - CSMA/CD usato in Ethernet
 - CSMA/CA usato in 802.11
 - A rotazione.
 - Polling con un nodo principale; a passaggio di testimone.

Tecnologie LAN

Fin qui, il livello di link:

o servizi, rilevamento/correzione
dell'errore, accesso multiplo

Andiamo avanti: tecnologie LAN

- indirizzamento
- Ethernet
- hub, switch
- PPP

Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali


- 5.1 Livello di link: introduzione e servizi
- 5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 5.3 Protocolli di accesso multiplo
- 5.4 Indirizzi a livello di link
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Interconnessioni: hub e commutatori
- 5.7 PPP: protocollo punto-punto
- 5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

Indirizzi MAC e ARP

- □ Indirizzo IP a 32 bit:
 - O Indirizzo a *livello di rete.*
 - O Analogo all'indirizzo postale di una persona: hanno una struttura gerarchica e devono esser aggiornati quando una persona cambia residenza.
- □ Indirizzo MAC (o LAN o fisico o Ethernet):
 - O Analogo al numero di codice fiscale di una persona: ha una struttura orizzontale e non varia a seconda del luogo in cui la persona si trasferisce.
 - Indirizzo a 48 bit (per la maggior parte delle LAN) .

Indirizzi LAN e ARP

liascun adattatore di una LAN ha un indirizzo LAN univoco .




Indirizzi LAN

- □ La IEEE sovrintende alla gestione degli indirizzi MAC.
- Quando una società vuole costruire adattatori, compra un blocco di spazio di indirizzi (unicità degli indirizzi).
- □ Analogia:
 - (a) Indirizzo MAC: analogo al codice fiscale di una persona.
 - (b) Indirizzo IP: analogo all'indirizzo postale di una persona.
- □ Indirizzo orizzontale MAC → portabilità
 - È possibile spostare una scheda LAN da una LAN a un'altra.
- Gli indirizzi IP hanno una struttura gerarchica e devono essere aggiornati se spostati.
 - dipendono dalla sottorete IP cui il nodo è collegato.

<u>Protocollo per la risoluzione</u> <u>degli indirizzi (ARP)</u>

omanda: come si determina 'indirizzo MAC di B se si onosce solo l'indirizzo IP di U



- Ogni nodo IP (host, router) nella LAN ha una tabella ARP.
- □ Tabella ARP: contiene la corrispondenza tra indirizzi IP e MAC.
 - < Indirizzo IP; Indirizzo MAC;
 TTI >
 - TTL (tempo di vita): valore che indica quando bisognerà eliminare una data voce nella tabella (il tempo di vita tipico è di 20 min).


<u>Protocollo ARP nella stessa</u> sottorete

- □ *A* vuole inviare un datagramma a *B*, e l'indirizzo MAC di *B* non è nella tabella ARP di *A*.
- □ A trasmette in un pacchetto broadcast il messaggio di richiesta ARP, contenente l'indirizzo IP di B.
 - Indirizzo MAC del
 destinatario
 = FF-FF-FF-FF
 - Tutte le macchine della LAN ricevono una richiesta ARP.
- □ B riceve il pacchetto ARP, e risponde ad A comunicandogli il proprio indirizzo MAC.
 - il frame viene inviato all'indirizzo MAC di A.

- □ Il messaggio di richiesta ARP è inviato in un pacchetto broadcast mentre il messaggio di risposta ARP è inviato in un pacchetto standard.
- □ ARP è "plug-and-play":
 - La tabella ARP di un nodo si costituisce automaticamente e non deve essere configurata dall'amministratore del sistema.


<u>Invio verso un nodo esterno alla</u> sottorete

Invio di un datagramma da A a B attraverso R,
 ipotizzando che A conosca l'indirizzo IP di
 B.



□ Due tabelle ARP nel router R, una per ciascuna rete IP (LAN).

- □ A crea un datagramma con origine A, e destinazione B.
- A usa ARP per ottenere l'indirizzo MAC di R.
- A crea un collegamento a livello di rete con l'indirizzo MAC di destinazione di R, il frame contiene il datagramma IP da A a B.
- L'adattatore di A invia il datagramma.
- 🗖 L'adattatore di R riceve il datagramma.
- R rimuove il datagramma IP dal frame Ethernet, e vede che la sua destinazione è B.
- R usa ARP per ottenere l'indirizzo MAC di B.
- R crea un frame contenente il datagramma IP da A a B IP e lo invia a B.




Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali

- 5.1 Livello di link: introduzione e servizi
- 5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 5.3 Protocolli di accesso multiplo
- 5.4 Indirizzi a livello di link
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Interconnessioni: hub e commutatori
- 5.7 PPP: protocollo punto-punto
- 5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

Ethernet

Detiene una posizione dominante nel mercato delle LAN cablate.


- È stata la prima LAN ad alta velocità con vasta diffusione.
- □ Più semplice e meno costosa di token ring, FDDI e ATM.
- □ Sempre al passo dei tempi con il tasso trasmissivo.



Il progetto
originale di Bob
Metcalfe
che portò allo
standard
Ethernet.


Topologia a stella

- La topologia a bus era diffusa fino alla metà degli anni 90.
- Quasi tutte le odierne reti Ethernet sono progettate con topologia a stella.
- □ Al centro della stella è collocato un hub o commutatore (*switch*).



<u>Struttura dei pacchetti</u> Ethernet

L'adattatore trasmittente incapsula i datagrammi IP in un pacchetto Ethernet.




Preambolo:

- □ I pacchetti Ethernet iniziano con un campo di otto byte: sette hanno i bit 10101010 e l'ultimo è 10101011.
- □ Servono per "attivare" gli adattatori dei riceventi e sincronizzare i loro orologi con quello del trasmittente.

<u>Struttura dei pacchetti</u> Ethernet

- □ Indirizzo di destinazione: 6 byte
 - Quando un adattatore riceve un pacchetto contenente l'indirizzo di destinazione o con l'indirizzo broadcast (es.: un pacchetto ARP), trasferisce il contenuto del campo dati del pacchetto al livello di rete.
 - I pacchetti con altri indirizzi MAC vengono ignorati.
- □ Campo tipo: consente a Ethernet di supportare vari protocolli di rete (in gergo questa è la funzione di "multiplexare" i protocolli).
- Controllo CRC: consente all'adattatore ricevente di rilevare la presenza di un errore



Servizio senza connessione

non affidabile

- Senza connessione: non è prevista nessuna forma di handshake preventiva con il destinatario prima di inviare un pacchetto.
- Non affidabile: l'adattatore ricevente non invia un riscontro né se un pacchetto supera il controllo CRC né in caso contrario.
 - O Il flusso dei datagrammi che attraversano il livello di rete può presentare delle lacune.
 - O L'applicazione può rilevare le lacune se viene impiegato TCP.
 - Altrimenti, potrebbe accusare problemi a causa dell'incompletezza dei dati.

Ethernet utilizza il protocollo CSMA/CD

- Non utilizza slot.
- Non può trasmettere un pacchetto quando rileva che altri adattatori stanno trasmettendo: rilevazione della portante.
- Annulla la propria trasmissione non appena rileva che un altro adattatore sta trasmettendo: rilevazione di collisione.

Prima di ritrasmettere, l'adattatore resta in attesa per un lasso di tempo stabilito arbitrariamente.

Fasi operative del protocollo CSMA/CD

- L'adattatore riceve un datagramma di rete dal nodo cui è collegato e prepara un pacchetto Ethernet.
- 2. Se il canale è inattivo, inizia la trasmissione. Se il canale risulta occupato, resta in attesa fino a quando non rileva più il segnale.
- 3. Verifica, durante la trasmissione, la presenza di eventuali segnali provenienti da altri adattatori. Se non ne rileva, considera il pacchetto spedito.

- 4. Se rileva segnali da altri adattatori, interrompe immediatamente la trasmissione del pacchetto e invia un segnale di disturbo (jam).
- 5. L'adattore rimane in attesa. Quando riscontra l'*n*-esima collisione consecutiva, stabilisce un valore *k* tra {0,1,2,...,2^m-1}. L'adattatore aspetta un tempo pari a *K* volte 512 bit e ritorna al Passo 2.

<u>Protocollo CSMA/CD di</u> Ethernet

Segnale di disturbo (jam): la finalità è di avvisare della collisione tutti gli altri adattatori che sono in fase trasmissiva; 48 bit.

Bit di tempo: corrisponde a 0,1 microsec per Ethernet a 10 Mbps; per K=1023, il tempo di attesa è di circa 50 msec.

Attesa esponenziale:

- Dobiettivo: l'adattatore
 prova a stimare quanti
 siano gli adattatori
 coinvolti.
 - Se sono numerosi il tempo di attesa potrebbe essere lungo.
- □ Prima collisione: sceglie K tra {0,1}; il tempo di attesa è pari a K volte 512 bit.
- Dopo la seconda collisione: sceglie K tra {0,1,2,3}...
- Dopo dieci collisioni, sceglie K tra {0,1,2,3,4,...,1023}.

Efficienza di Ethernet


```
\Box T<sub>prop</sub> = tempo massimo che occorre al segnale per propagarsi fra una coppia di adattatori. \Box t<sub>trasm</sub> = tempo necessario per trasmettere un pacchetto della maggior dimensione possibile.
```

- $\hfill\Box$ Si evince che quando $t_{\hfill\Box}$ tende a 0, l'efficienza tende a 1.
- \Box Al crescere di t_{trans}, l'efficienza tende a 1.
- □ Molto meglio di / :ostoso.

efficienza

Tecnologie 10BaseT e


- OBaseT Tualmente, molti adattatori Ethernet sono a 10/100 Mbps; possono quindi utilizzare sia 10BaseT sia 100BaseT
- □ La lettera T è l'iniziale di Twisted Pair (doppino intrecciato).
- Ogni nodo ha una diretta connessione con l'hub (topologia a stella); la massima distanza tra un adattatore e il centro stella è di 100m.




<u>Hub</u>

L'hub (ripetitore) è un dispositivo che opera sui singoli bit:

- o all'arrivo di un bit, l'hub lo riproduce incrementandone l'energia e lo trasmette attraverso tutte le sue altre interfacce.
- onon implementa la rilevazione della portante né CSMA/CD
- oripete il bit entrante su tutte le interfacce uscenti anche se su qualcuna di queste c'è un segnale
- trasmette in broadcast, e quindi ciascun adattatore può sondare il canale per verificare se è libero e rilevare una collisione mentre trasmette
- o fornisce aspetti di gestione di rete.



Codifica Manchester



- Durante la ricezione di ciascun bit si verifica una transizione.
- □ Permette di sincronizzare gli orologi degli adattatori trasmittenti e riceventi.
 - Non c'è bisogno di un clock centralizzato e globale tra i nodi!
- □ La codifica Manchester è un'operazione del livello fisico!

<u>Gigabit Ethernet</u>


- Utilizza il formato del pacchetto standard di Ethernet.
- I canali punto-punto utilizzano commutatori, mentre i canali broadcast utilizzano hub.
- Utilizza CSMA/CD per i canali broadcast condivisi; è necessario limitare la distanza tra i nodi per ottenere un livello accettabile di efficienza.
- Gli hub sono definiti "distributori bufferizzati".
- □ Impiegando i canali punto-punto si può operare in full-duplex a 1000 mbps.
- Attualmente 10 Gbps!

Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali

- 5.1 Livello di link: introduzione e servizi
- 5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 5.3 Protocolli di accesso multiplo
- 5.4 Indirizzi a livello di link
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Interconnessioni: hub e commutatori
- 5.7 PPP: protocollo punto-punto
- 5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

<u>Interconnessioni: hub e</u> <u>commutatori</u>


- □ Utilizzare hub è il modo più semplice per interconnettere le LAN.
- □ Permette di incrementare la distanza tra i nodi.
- Quando un hub dipartimentale manifesta un funzionamento non conforme, l'hub della dorsale rileva il problema e lo disconnette dalla LAN.
- □ Impossibile interconnettere 10BaseT e 100BaseT.



Switch

- □ Dispositivo del livello di link:
 - Filtra e inoltra i pacchetti Ethernet.
 - Esamina l'indirizzo di destinazione e lo invia all'interfaccia corrispondente alla sua destinazione.
 - Quando un pacchetto è stato inoltrato nel segmento, usa CSMA/CD per accedere al segmento.
- Trasparente
 - Gli host sono inconsapevoli della presenza di switch.
- Plug-and-play (autoapprendimento)
 - OGli switch non hanno bisogno di essere configurati.

Inoltro (forwarding)



- Come si individua l'interfaccia verso cui un pacchetto deve essere diretto?
- Sembra proprio un problema d'instradamento…

<u>Autoapprendimento</u>

- Le operazioni sono eseguite mediante una tabella di commutazione.
- Lo switch archivia nelle proprie tabelle:
 - l'indirizzo MAC, l'interfaccia e il momento dell'arrivo.
 - Se lo switch non riceve pacchetti da un determinato indirizzo sorgente, lo cancella (tempo di invecchiamento, TTL = 60 min)
- Lo switch apprende quali nodi possono essere raggiunti attraverso determinate interfacce
 - quando riceve un pacchetto, lo switch "impara" l'indirizzo del mittente
 - registra la coppia mittente/indirizzo nella sua tabella di commutazione

Filtraggio e inoltro


Quando uno switch riceve un pacchetto:

```
(gli switch utilizzano indirizzi MAC)
if entry found for destination
   then{
    if dest on segment from which frame arrived
        then drop the frame
        else forward the frame on interface
   indicated
    }
   else flood
```

Lo inoltra a tutti tranne all'interfac dalla quale è arrivato il pacchetto

Switch: esempio


Supponiamo che C invii un pacchetto a D



- □ Lo switch riceve il pacchetto da C:
 - o annota nella tabella di commutazione che C si trova nell'interfaccia 1.
 - O Poiché D non è presente nella tabella, lo switch inoltra il pacchetto alle interfacce 2 e 3.
- 🗖 Il pacchetto viene ricevuto da D.

Switch: esempio

Supponiamo che D risponda a C con l'invio di un pacchetto.




- Lo switch riceve il pacchetto da D:
 - o annota nella tabella di commutazione che D si trova nell'interfaccia 2
 - o poiché C si trova già nella tabella, lo switch inoltra il pacchetto solo all'interfaccia 1.
- Il pacchetto viene ricevuto da C.

Switch: accesso dedicato

- Switch con molte interfacce.
- Gli host hanno una connessione diretta con lo switch.
- Esclude qualsiasi
 possibilità di
 collisione; opera in
 modalità full duplex.


Commutazione: A-a-A' e B-a-B' simultaneamente, senza collisioni.



Ancora sugli switch


- Commutazione cut-through: lo switch inizia la trasmissione della parte iniziale del pacchetto anche se questo non è pervenuto integralmente.
- □ Lo switch cut-through riduce il ritardo solamente di un tempo compreso tra 0,12 e 1,2 ms, ed esclusivamente con carichi leggeri del collegamento in uscita. Un vantaggio piuttosto limitato...

Esempio di rete di un'istituzione



Switch e router a confronto

- Entrambi sono dispositivi store-and-forward
 - router: dispositivi a livello di rete
 - o switch: dispositivi a livello di link
- □ I router mantengono tabelle d'inoltro e implementano algoritmi d'instradamento
- Gli switch mantengono tabelle di commutazione e implementano il filtraggio e algoritmi di autoapprendimento



<u>Sintesi delle</u> <u>caratteristiche</u>

n n

Matter is to C

Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali

- 5.1 Livello di link: introduzione e servizi
- 5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 5.3 Protocolli di accesso multiplo
- 5.4 Indirizzi a livello di link
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Interconnessioni: hub e commutatori
- 5.7 PPP: protocollo punto-punto
- 5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

Protocollo punto-punto

- Un mittente, un destinatario, un collegamento: estremamente semplice.
 - non c'è protocollo di accesso al mezzo (MAC)
 - non occorre indirizzamento MAC esplicito
 - il collegamento potrebbe essere una linea telefonica serale commutata, un collegamento SONET/SDH, una connessine X.25 o un circuito ISDN
- Protocolli punto-punto DLC più diffusi:
 - PPP (point-to-point protocol)
 - HDLC (high-level data link control)

per il progetto PPP [RFC 1547]

- ☐ Framing dei pacchetti: il protocollo PP del mittente incapsula un pacchetto a livello di rete all'interno del un pacchetto PPP a livello di link.
- □ Trasparenza: il protocollo PPP non deve porre alcuna restrizione ai dati che appaiono nel pacchetto a livello di rete.
- □ Rilevazione degli errori (ma non la correzione)
- □ Disponibilità della connessione: il protocollo deve rilevare la presenza di eventuali guasti a livello di link e segnalare l'errore al livello di rete.
- □ Negoziazione degli indirizzi di rete: PPP deve fornire un meccanismo ai livelli di rete comunicanti per ottenere o configurare gli indirizzi di rete.

Requisiti che PPP non deve implementare

- Correzione degli errori.
- Controllo di flusso.
- Sequenza (non deve necessariamente trasferire i pacchetti al ricevente mantenendo lo stesso ordine).
- Collegamento multipunto (es., polling).

Correzione degli errori, controllo di flusso, ri-ordinamento dei pacchetti sono delegati ai livelli superiori!

Formato dei pacchetti dati PPP

- □ Flag: ogni pacchetto inizia e termina con un byte con valore 01111110
- □ Indirizzo: unico valore (11111111)
- Controllo: unico valore; ulteriori valori potrebbero essere stabiliti in futuro
- Protocollo: indica al PPP del ricevente qual è il protocollo del livello superiore cui appartengono i dati incapsulati

1 1 1 1 or 2 Variable 2 or 4 1

01111110	111111111	00000011	protocol	info	check	01111110
flag		control				flag
	address					

Formato dei pacchetti dati PPP


- □ informazioni: incapsula il pacchetto trasmesso da un protocollo del livello superiore (come IP) sul collegamento PPP.
- checksum: utilizzato per rilevare gli errori nei bit contenuti in un pacchetto; utilizza un codice a ridondanza ciclica HDLC a due o a quattro byte.

1	1	1	1 or 2	variable length	2 or 4	1
01111110	11111111	00000011	protocol	info	check	01111110
flag	ddress	control				flag

Riempimento dei byte (Byte stuffing)

- Requisito di trasparenza: nel campo informazioni deve essere possibile inserire una stringa <01111110>
 - D: se compare <01111110> come fa il ricevente a rilevare in modo corretto la fine del frame PPP?
- □ Mittente: aggiunge ("stuff") un byte di controllo
 - <01111110> prima di ogni byte di dati <01111110>
- □ Destinatario:
 - Oue byte 01111110: scarta il primo e continua la ricezione dei dati.
 - Singolo 01111110: valore di flag


Byte stuffing



<u>Protocollo di controllo del</u> <u>collegamento e protocolli di</u>

Prima di avviare lo scambi**reite** dati, i due peer devono configurare il collegamento:

- Configurazione del collegamento PPP (massima dimensione del pacchetto, autenticazione).
- Scambio dei pacchetti di controllo propri del livello di rete
 - o per IP: viene utilizzato il protocollo di controllo IP (IPCP) e i dati IPCP sono inseriti in un pacchetto PPP (il cui campo protocollo contiene 8021) in modo analogo a quello in cui i dati LCP sono inseriti in un pacchetto PPP



Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali

- 5.1 Livello di link: introduzione e servizi
- 5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 5.3 Protocolli di accesso multiplo
- 5.4 Indirizzi a livello di link
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Interconnessioni: hub e commutatori
- 5.7 PPP: protocollo punto-punto
- 5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

<u>Virtualizzazione delle</u> <u>reti</u>

- Virtualizzazione delle risorse: una potente astrazione nell'ingegneria dei sistemi
- Esempi nell'informatica: memoria virtuale, dispositivi virtuali
 - macchine virtuali: es. Java
 - Sistema operativo IBM VM tra gli anni '60 e '70


ATM e MPLS

- ATM, MPLS utilizzano la commutazione a pacchetto e sono reti a circuito virtuale.
 - hanno propri formati di pacchetto e propri metodi d'invio.
- Dal punto di vista di Internet sono al pari di un qualunque collegamento che interconnette dispositivi IP.
 - o come una rete telefonica e una Ethernet commutata
- □ ATM, MPSL: vedremo come queste reti forniscono connessione ai dispositivi IP

Trasferimento asincrono:

- □ Gli standard per ATM cominciarono a essere sviluppati alla metà degli anni '80 dall'ATM Forum e dall'ITU; in pratica fu utilizzata principalmente all'interno di reti telefoniche e IP servendo, per esempio, come tecnologia dei collegamenti che connettono router IP.
- Obiettivo: progettare reti in grado di trasportare file audio e video in tempo reale, oltre a testo, e-mail e file di immagini
 - Rispondenza ai requisiti di tempo/QoS per voce e video (rispetto al modello best-effort di Internet)
 - Telefonia di ultima generazione
 - Commutazione di pacchetto usando circuiti virtuali

Architettura di ATM




- □ AAL (ATM *adaptation layer*) è presente solo nei dispositivi alla periferia della rete ATM:
 - Segmentazione e riassemblaggio dei pacchetti
 - Simile al livello di trasporto in Internet
- □ Livello ATM: "livello di rete"
 - Definisce la struttura della cella ATM e il significato dei suoi campi
- Livello fisico

<u>AAL: ATM Adaptation</u> <u>Layer</u>

- □ *ATM Adaptation Layer* (AAL): "adatta" i livelli superiori (IP o applicazioni ATM native) al sottostante livello ATM.
- AAL è presente solo nei sistemi terminali e non nei commutatori.
- Segmento di livello AAL frammentato su più celle ATM


Analogia: segmenti TCP in vari pachetti IP.



AAL: ATM Adaptation Layer

Differenti versioni di livelli AAL, in base alla classe di servizio ATM:

- AAL1: per il servizio a tasso costante, CBR
 (Constant Bit Rate), es. emulazione di circuito.
- AAL2: per il servizio a tasso variabile, VBR
 (Variable Bit Rate), es. video MPEG.
- □ AAL5: per il servizio dati (es., datagrammi IP).



Livello ATM

Servizio: trasporto di celle attraverso la rete ATM.

□ Analogo al livello di rete IP.

☐ I S Architetti	er\ ura ¬	/izi son Modelo	o molto	differenti da			L Feedback
della r	ete	di servizio	te IP. Larghezza di banda	Perdita	Ordine	Timing	congestione
Inter	net	best effort	nessuna	no	no	no	no (dedotta se c'è perdita)
A	TM	CBR	Tasso costante	sì	sì	sì	non c'è congestione
A	TM	VBR	Tasso garantito	SÌ	sì	sì	non c'è congestione
A	TM	ABR	Minimo garantito	no	sì	no	sì
A ⁻	TM	UBR	nessuna	no	sì	no	no

Livello ATM: canale

<u>virtuale (VC)</u>

- Canale virtuale: percorso che consiste in una sequenza di collegamenti fra sorgente e destinazione.
 - Impostazione della chiamata, prima di avviare la trasmissione dati
 - Ciascun pacchetto ha un identificatore del circuito virtuale (VCI)
- Canale virtuale permanente (PVC, permanent
 VC)
 - Per connessioni di lunga durata
 - Le celle ATM sono instradate dal punto d'ingresso a quello d'uscita
- □ Canale virtuale dinamico (SVC, *switched VC*):
 - Creato o cancellato dinamicamente, su richiesta

Canali virtuali ATM

□ Vantaggi:


Prestazioni e QoS sono garantite (ampiezza di banda, ritardo/perdita, jitter)

□ Svantaggi:

- Inadeguato supporto al traffico dei pacchetti
- Un PVC tra ciascuna coppia sorgente/destinatario: problemi di scalabilità
- Eccesso di elaborazione per connessioni di breve durata

Livello ATM: cella ATM

- Intestazione: 5-byte
- Carico utile: 48-byte
 - Perché?: se il carico utile è piccolo -> piccolo ritardo per voce digitalizzata
 - A metà strada tra 32 e 64 (compromesso!)



Campi della cella ATM (intestazione)

- VCI: identificatore del canale virtuale.
 - Il VCI di una cella varia da collegamento a collegamento.
- PT: tipo di carico utile
 - Indica il tipo di carico che la cella contiene
- CLP: bit di priorità sulla perdita di cella.
 - CLP = questo bit può essere usato per scegliere le celle da scartare se si verifica una congestione.
- □ HEC: byte d'errore nell'intestazione.

Livello fisico ATM

- Esistono *due* classi generali del livello fisico:
- Transmission Convergence Sublayer
 (TCS): adatta il livello ATM al
 livello PMD sottostante
- Physical Medium Dependent: dipende dal mezzo fisico utilizzato

Livello fisico ATM


Alcuni possibili livelli fisici includono:

- SONET/SDH: (synchronous optical network/ synchronous digital hierarchy, reti ottiche sincrone/gerarchia digitale sincrona)
 - sincronizzazione dei bit
 - suddivisione di banda
 - Odifferenti velocità: 0C3 = 155.52 Mbps; 0C12 =
 622.08 Mbps; 0C48 = 2.45 Gbps, 0C192 = 9.6 Gbps
- □ T1/T3: su fibra, microonde e cavo: 1.5 Mbps/ 45 Mbps
- □ Basati su cella senza frame. In questo caso, la temporizzazione al ricevente è derivata da un segnale trasmesso.

IP su ATM


Solo IP

- □ 3 "reti" (es., segmenti LAN).
- □ MAC (802.3) e indirizzi IP.




IP su ATM

□ Sostituisce "le reti" (es., segmento LAN) con la rete ATM .



IP su ATM




<u>Viaggio di un datagramma in IP su</u> <u>ATM</u>

Router d'ingresso:

- Esamina l'indirizzo di destinazione, indicizza la tabella d'instradamento e determina l'indirizzo IP del router successivo sul percorso del datagramma.
- Per determinare l'indirizzo fisico del router del prossimo hop, utilizza ARP (nel caso dell'interfaccia ATM, il router d'ingresso indicizza una tabella ATM ARP con l'indirizzo IP del router d'uscita e ne determina l'indirizzo ATM.
- O L'IP nel router d'ingresso trasferisce il datagramma e l'indirizzo ATM del router di uscita al livello di link sottostante, cioè ad ATM.
- Rete ATM: trasporta le celle al ricevente lungo il VC.
- Router di uscita:
 - AAL5 riassembla le celle nel datagramma originale.
 - Se CRC è OK, il datagramma è passato a IP.


IP su ATM

- Datagrammi IP
 nelle PDU ATM
 AAL5
- Da indirizzo IP a indirizzo ATM
 - Proprio come da indirizzi IP a indirizzi LAN MAC 802.3!



Multiprotocol label switching (MPLS)

- Obiettivo iniziale: velocizzare l'inoltro IP usando un'etichetta di lunghezza stabilita (invece degli indirizzi di destinazione IP)
 - L'idea viene presa a prestito dall'approccio del VC




Router MPLS:

router a commutazione di etichetta

- Detti anche "label-switched router"
- □ Inviano i pacchetti MPLS analizzando l'etichetta MPLS nella tabella d'instradamento, passando immediatamente il datagramma all'appropriata interfaccia
 - Tabelle d'instradamento MPLS ≠ Tabelle d'instradamento IP
- □ Necessità di un protocollo utilizzato per distribuire etichette tra i router MPLS
 - RSVP-TE, un'estensione del protocollo RSVP
 - Consente l'invio di pacchetti lungo rotte che non potrebbero essere utilizzate con i protocolli d'instradamento IP standard!!
 - utilizza MPLS per il "traffic engineering"
- Devono coesistere con i router "solo-IP"

<u>Tabelle d'instradamento</u> <u>MPLS</u>



Capitolo 5: riassunto

- □ Principi per implementare i servizi di trasmissione dati:
 - Rilevazione e correzione dell'errore
 - Condivisione di un canale broadcast: accesso multiplo
 - Indirizzamento a livello di link
- Implementazione di varie tecnologie al livello di link:
 - Ethernet
 - LAN commutate
 - PPP
 - Reti virtuali: ATM, MPLS